



AWS ParallelCluster Guía del usuario (v3)

AWS ParallelCluster



AWS ParallelCluster: AWS ParallelCluster Guía del usuario (v3)

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Qué es AWS ParallelCluster	1
Cómo AWS ParallelCluster funciona	2
AWS ParallelCluster procesos	2
clustermgtd	2
clusterstatusmgtd	3
computemgtd	4
AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster	4
Amazon API Gateway	5
AWS Batch	5
CloudFormation	5
Amazon CloudWatch	6
CloudWatch Eventos de Amazon	6
Amazon CloudWatch Logs	6
AWS CodeBuild	7
Amazon DynamoDB	7
Amazon Elastic Block Store	7
Amazon Elastic Compute Cloud	7
Amazon Elastic Container Registry	8
Amazon EFS	8
Amazon FSx para Lustre	8
Amazon FSx para NetApp ONTAP	9
Amazon FSx para OpenZFS	9
AWS Identity and Access Management	9
AWS Lambda	10
Amazon RDS	10
Amazon Route 53	10
Amazon Simple Notification Service	10
Amazon Simple Storage Service	10
Amazon VPC	11
Elastic Fabric Adapter	11
EC2 Image Builder	11
Amazon DCV	11
AWS ParallelCluster directorios internos	12
Configuración AWS ParallelCluster	13

Requisitos previos	13
Configurar un Cuenta de AWS	13
Crear un par de claves	13
Instalación de la AWS ParallelCluster CLI	14
Instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual (recomendado)	14
Instalación AWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante pip	16
Instalación AWS ParallelCluster como aplicación independiente	17
Pasos que seguir después de la instalación	19
Instalación de la AWS ParallelCluster interfaz de usuario	20
Instalación de la PCUI	20
Parámetros de pila	23
Configuración de un dominio personalizado	27
Opciones del grupo de usuarios de Amazon Cognito	29
Identifique la versión y la PCUI AWS ParallelCluster	31
Costos de la PCUI	32
Introducción	32
Configurar y crear un clúster con la AWS ParallelCluster CLI	33
Configurar y crear un clúster con la AWS ParallelCluster interfaz de usuario	43
Conexión a un clúster	45
Acceso de varios usuarios a los clústeres	45
Creación de un Active Directory	47
Creación de un clúster con un dominio de AD	47
Inicio de sesión en un clúster integrado con un dominio de AD	50
Ejecución de trabajos de MPI	51
Ejemplo de configuraciones de clústeres LDAP (AWS Managed Microsoft AD S)	52
Prácticas recomendadas	56
Prácticas recomendadas: selección del tipo de instancia del nodo principal	56
Prácticas recomendadas: rendimiento de la red	57
Prácticas recomendadas: alertas de presupuesto	58
Mejores prácticas: mover un clúster a una nueva versión AWS ParallelCluster secundaria o a una versión de parche	59
Pasar de AWS ParallelCluster 2.x a 3.x	60
Acciones de arranque personalizadas	60
AWS ParallelCluster Las versiones 2.x y 3.x utilizan una sintaxis de archivo de configuración diferente	61
Lenguaje inclusivo	67

Compatibilidad con el programador	67
AWS ParallelCluster CLI	68
Actualización de la configuración de IMDS	71
Uso AWS ParallelCluster	72
AWS ParallelCluster UI	73
AWS Lambda Configuración de VPC en AWS ParallelCluster	74
AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster	76
AWS ParallelCluster Funciones de instancia de Amazon EC2	77
AWS ParallelCluster ejemplos <code>pcluster</code> de políticas de usuario	78
AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM	93
AWS ParallelCluster parámetros de configuración para gestionar los permisos de IAM	100
Configuraciones de red	115
AWS ParallelCluster en una única subred pública	116
AWS ParallelCluster utilizando dos subredes	118
AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada mediante AWS Direct Connect	120
AWS ParallelCluster con programador AWS Batch	121
AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet	123
Nodos de inicio de sesión aprovisionados por AWS ParallelCluster	130
Seguridad para los nodos de inicio de sesión	130
Redes para los nodos de inicio de sesión	131
Almacenamiento para nodos de inicio de sesión	131
Propiedades de <code>Imds</code> para los nodos de inicio de sesión	132
Ciclo de vida de los nodos de inicio de sesión	132
Permisos necesarios para ejecutar el grupo de nodos de inicio de sesión	133
Acciones de arranque personalizadas	134
Configuración	136
Argumentos	140
Ejemplo de clúster con acciones de arranque personalizadas	140
Ejemplo de cómo actualizar un script de arranque personalizado para <code>IMDSv2</code>	142
Ejemplo de cómo actualizar una configuración para <code>IMDSv1</code>	143
Uso de Amazon S3	143
Ejemplos	144
Uso de instancias de spot	145
Escenario 1: Se interrumpe una instancia de spot sin trabajos en ejecución	145

Escenario 2: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta trabajos de un solo nodo	146
Escenario 3: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta trabajos de varios nodos	146
Programadores compatibles con AWS ParallelCluster	146
Slurm Workload Manager	146
AWS Batch	214
Almacenamiento compartido	222
Amazon EBS	225
Amazon EFS	226
FSx para Lustre	227
FSx para ONTAP, OpenZFS y FSx File Cache	228
Trabajo con almacenamiento compartido	229
Cuotas	233
Etiquetado	234
Consulta de etiquetas	234
Supervisión AWS ParallelCluster y registros	237
Integración con Amazon CloudWatch Logs	238
CloudWatch Panel de control de Amazon	241
CloudWatch Alarmas de Amazon para métricas de clústeres	243
AWS ParallelCluster rotación de registros configurada	245
Registros de CLI de pcluster	247
Registros de salida de la EC2 consola Amazon	247
Recupere los registros de tiempo de ejecución y AWS ParallelCluster de la PCUI	248
Recuperación y conservación de registros	250
AWS CloudFormation recurso personalizado	253
Pila de proveedores alojada por AWS ParallelCluster	255
Recurso del clúster	256
Operaciones de clúster	260
Pilas de solución de problemas que incluyen el recurso AWS ParallelCluster personalizado	260
Elastic Fabric Adapter	261
Configuración de red EFA predeterminada	262
Personalización de las interfaces de red EFA	262
Habilitar Intel MPI	262
AWS ParallelCluster API	264
AWS ParallelCluster Documentación de la API	264
Implemente la AWS ParallelCluster API con AWS CLI	265

Actualización de la API	268
Invocando AWS ParallelCluster la API	269
Acceso a registros y métricas de API	271
AWS ParallelCluster para Terraform	272
Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV	273
Certificado HTTPS de Amazon DCV	273
Licencias de Amazon DCV	274
Uso de <code>pcluster update-cluster</code>	274
Política de actualización: definiciones	274
Ejemplos de <code>pcluster update-cluster</code>	279
AWS ParallelCluster Personalización de AMI	282
AWS ParallelCluster Consideraciones sobre la personalización de la AMI	282
Realice pruebas de validación de componentes personalizadas	283
Supervise el proceso de Generador de imágenes con comandos <code>pcluster</code> para facilitar la depuración	283
Otras consideraciones	284
Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda (ODCR)	285
Uso de ODCR con AWS ParallelCluster	285
Lanzamiento de instancias con bloques de capacidad (CB)	294
Uso de CB con AWS ParallelCluster	295
Parcheo de AMI y reemplazo de EC2 instancias de Amazon	296
Actualización o sustitución de la instancia del nodo principal	298
Guarde los datos de unidades efímeras	298
Detención e inicio del nodo principal de un clúster	298
Sistemas operativos	300
Consideraciones de los sistemas operativos	301
Referencia para AWS ParallelCluster	303
AWS ParallelCluster comandos CLI de la versión 3	303
<code>pcluster</code>	304
<code>pcluster3-config-converter</code>	351
Archivos de configuración	352
Configuración del clúster	352
Cree archivos de configuración de imágenes	498
AWS ParallelCluster Referencia de API	509
<code>buildImage</code>	509
<code>createCluster</code>	514

deleteCluster	520
deleteClusterInstances	523
deleteImage	525
describeCluster	528
describeClusterInstances	536
describeComputeFleet	540
describeImage	541
getClusterLogEventos	548
getClusterStackEventos	552
getImageLogEventos	556
getImageStackEventos	560
listClusters	564
listClusterLogTransmisiones	568
listImageLogFlujos	572
listImages	576
listOfficialImages	579
updateCluster	582
updateComputeFleet	588
AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python	591
AWS ParallelCluster Autorización de la biblioteca de Python	591
Instalar la biblioteca AWS ParallelCluster de Python	591
Operaciones de la API del clúster	592
Operaciones de la API de la flota de computación	595
Operaciones de registro de clústeres y pilas	598
Operaciones de la API de imagen	600
Operaciones de registro de imágenes y pilas	603
Ejemplo	606
AWS Lambda para la biblioteca AWS ParallelCluster de Python	607
Tutoriales	609
Ejecutar su primer trabajo en AWS ParallelCluster	609
Comprobación de la instalación	610
Creación de su primer clúster	610
Inicio de sesión en su nodo principal	611
Ejecución de su primer trabajo con Slurm	612
Creación de una AWS ParallelCluster AMI personalizada	613
Cómo personalizar la AWS ParallelCluster AMI	614

Cree una AWS ParallelCluster AMI personalizada	614
Modificar una AWS ParallelCluster AMI	622
Integración de Active Directory	624
Creación de la infraestructura de AD	626
(Opcional) Administrar los usuarios y grupos de AD	642
Cree el clúster	644
Conexión al clúster como un usuario	650
Limpieza	651
Configuración del cifrado de almacenamiento compartido con una AWS KMS clave	656
Creación de la política	657
Configuración y creación del clúster	658
Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola múltiple	660
Configuración de su clúster	660
Cree su clúster de	662
Inicie sesión en el nodo director	663
Ejecute el trabajo en modo de cola múltiple	663
Uso de la AWS ParallelCluster API	667
Crear un clúster con Slurm contabilidad	682
Paso 1: Crear la VPC y las subredes para AWS ParallelCluster	683
Paso 2: Crear la pila de la base de datos	683
Paso 3: Cree un clúster con Slurm contabilidad habilitada	684
Crear un clúster con un externo Slurmdbd contabilidad	684
Paso 1: Creación de la pila de Slurmdbd	685
Paso 2: Crear un clúster con una fuente externa Slurmdbd enabled	687
Volver a una versión anterior del documento de AWS Systems Manager	688
Volver a una versión anterior del documento SSM	688
Crear un clúster con CloudFormation	691
Creación de clústeres con una pila de creación CloudFormation rápida	691
Creación de clústeres con la interfaz de línea de CloudFormation comandos (CLI)	694
Vea la salida CloudFormation del clúster	696
Acceso al clúster	697
Limpieza	697
Implemente ParallelCluster la API con Terraform	698
Definición de un proyecto de Terraform	698
Implemente la API.	700
Permisos necesarios	701

Creación de un clúster con Terraform	704
Definición de un proyecto de Terraform	704
Implementación del clúster	711
Permisos necesarios	712
Creación de una AMI personalizada con Terraform	713
Definición de un proyecto de Terraform	713
Implementación de la API	716
Permisos necesarios	717
AWS ParallelCluster Integración de la interfaz de usuario con Identity Center	718
Activar IAM Identity Center	718
Adición de su aplicación al IAM Identity Center	720
Ejecución de trabajos en contenedores con Pyxis	723
Cree el clúster	724
Envío de trabajos	726
Creación de un clúster con un Lustre habilitado para EFA FSx	727
Requisitos	727
Creación de los grupos de seguridad	727
Cree el sistema de archivos	729
Cree el clúster	729
Validar FSx con EFA funciona	731
Support nVidia-IMEX con instancia p6e-gb200	731
Cree un script Prolog para administrar NVIDIA-IMEX	732
Cree el script de acción HeadNode OnNodeStart personalizado	736
Cree el clúster	737
Valide la configuración de IMEX	738
Personalice las interfaces de red de nodos de cómputo con anulaciones de plantillas de lanzamiento	740
Paso 1: Crear grupos de seguridad	741
Paso 2: Crea la plantilla de lanzamiento	742
Paso 3: Cree el clúster con las sustituciones de la plantilla de lanzamiento	744
AWS ParallelCluster solución de problemas	745
Intentando crear un clúster	746
failureCode es OnNodeConfiguredExecutionFailure	746
failureCode es OnNodeConfiguredDownloadFailure	747
failureCode es OnNodeConfiguredFailure	747
failureCode es OnNodeStartExecutionFailure	747

failureCode es OnNodeStartDownloadFailure	748
failureCode es OnNodeStartFailure	748
failureCode es EbsMountFailure	749
failureCode es EfsMountFailure	749
failureCode es FsxMountFailure	749
failureCode es RaidMountFailure	750
failureCode es AmiVersionMismatch	750
failureCode es InvalidAmi	750
failureCode está HeadNodeBootstrapFailure con failureReason No se pudo configurar el nodo principal.	751
failureCode está HeadNodeBootstrapFailure agotando el tiempo de espera para la creación del failureReason clúster.	751
failureCode está HeadNodeBootstrapFailure con failureReason No se pudo iniciar el nodo principal.	753
failureCode es ResourceCreationFailure	753
failureCode es ClusterCreationFailure	753
¿Está viendo WaitCondition timed out... en la CloudFormation pila	754
Ver Resource creation cancelled en CloudFormation pila	754
Failed to run cfn-init... ¿Ve u otros errores en la CloudFormation pila	754
Visualización de cómo chef-client.log termina con INFO: Waiting for static fleet capacity provisioning	754
Visualización de Failed to run preinstall or postinstall in cfn-init.log	754
¿Está viendo This AMI was created with xxx, but is trying to be used with xxx... en la CloudFormation pila	754
Ver This AMI was not baked by AWS ParallelCluster... en CloudFormation pila	754
Visualización de cómo el comando pcluster create-cluster no se ejecuta localmente	755
Compatibilidad adicional	755
Intentando ejecutar un trabajo	755
srinel trabajo interactivo falla con un error srun: error: fwd_tree_thread: can't find address for <host>, check slurm.conf	755
Job está atascado en el CF estado con squeue el comando	756

Ejecución de trabajos a gran escala y visualización de <code>nfsd: too many open connections</code> , consider increasing the number of threads in <code>/var/log/messages</code>	756
Ejecución de trabajos de MPI	757
Intentando actualizar un clúster	758
<code>pcluster update-cluster</code> el comando no se ejecuta localmente	758
Visualización de <code>clusterStatus</code> como <code>UPDATE_FAILED</code> con el comando <code>pcluster describe-cluster</code>	758
Se agotó el tiempo de espera de la actualización del clúster	759
¿Estás intentando acceder al almacenamiento	759
Uso de un sistema de archivos Amazon FSx for Lustre externo	759
Uso de un sistema de archivos externo de Amazon Elastic File System	759
¿Está intentando eliminar un clúster	760
El <code>pcluster delete-cluster</code> comando no se puede ejecutar localmente	760
La pila de clústeres no se puede eliminar	760
¿Estás intentando actualizar la pila AWS ParallelCluster de API	760
Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación	760
Visualización de <code>Node bootstrap error</code> en <code>clustermgtd.log</code>	761
He configurado reservas de capacidad bajo demanda (ODCRs) o instancias reservadas zonales	761
Visualización de <code>An error occurred (VcpuLimitExceeded)</code> en <code>slurm_resume.log</code> cuando no puedo ejecutar un trabajo o en <code>clustermgtd.log</code> cuando no puedo crear un clúster	763
Visualización de <code>An error occurred (InsufficientInstanceCapacity)</code> en <code>slurm_resume.log</code> cuando no puedo ejecutar un trabajo o en <code>clustermgtd.log</code> cuando no puedo crear un clúster	763
Visualización de los nodos que están en estado <code>DOWN</code> con Reason <code>(Code:InsufficientInstanceCapacity)</code>	763
Visualización de <code>cannot change locale (en_US.utf-8) because it has an invalid name</code> en <code>slurm_resume.log</code>	763
Ninguno de los escenarios anteriores se aplica a mi situación	764
Solución de problemas de estado del clúster	764
Visualización del gráfico de errores de aprovisionamiento de instancias	765
Visualización del gráfico de errores de instancias en mal estado	767
Visualización del gráfico de tiempo de inactividad de la flota de computación	769
Solución de problemas de implementación del clúster	769

Vea CloudFormation los eventos en CREATE_FAILED	770
Utilice la CLI para ver los flujos de registro	772
Vuelva a crear el clúster fallido con rollback-on-failure	774
Solución de problemas de implementación del clúster con Terraform	775
ParallelCluster No se encontró la API	775
El usuario no está autorizado a llamar a la ParallelCluster API	776
Solución de problemas de escalar	777
Registros clave para la depuración	778
Visualización de un error de InsufficientInstanceCapacity en slurm_resume.log cuando no puedo ejecutar un trabajo o en clustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster	779
Solución de problemas de inicialización de nodos	780
Solución de problemas de sustituciones y terminaciones inesperadas de nodos	783
Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos	785
Estado de la cola (partición) Inactive	785
Solución de otros problemas de nodos y trabajos conocidos	785
Problemas con los grupos de ubicación y el lanzamiento de instancias	786
Sustitución de directorios	786
Solución de problemas de Amazon DCV	786
Registros para Amazon DCV	787
Problemas con Ubuntu Amazon DCV	787
Solución de problemas en los clústeres con AWS Batch integración	788
Problemas con el nodo principal	788
Problemas informáticos	788
Errores en los trabajos	788
Error de tiempo de espera de conexión en la URL del punto de conexión	788
Solución de problemas de integración multiusuario con Active Directory	789
Solución de problemas específicos de Active Directory	790
Cómo habilitar el modo de depuración	790
Cómo pasar de LDAPS a LDAP	791
Cómo deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS	791
¿Cómo iniciar sesión con una clave SSH en lugar de una contraseña?	791
Cómo restablecer una contraseña de usuario y contraseñas caducadas	792
¿Cómo comprobar el dominio al que se ha unido	793
Cómo solucionar los problemas con	793
Cómo comprobar que la integración con Active Directory funciona	795

Cómo solucionar problemas al iniciar sesión en los nodos de cómputo	796
Problemas conocidos con los trabajos de SimCenter StarCCM+ en un entorno multiusuario	796
Problemas conocidos relacionados con la resolución del nombre de usuario	797
Cómo resolver los problemas de creación del directorio principal	797
Solución de problemas con las AMI de	798
Solución de problemas cuando se agota el tiempo de espera de una actualización del clúster cuando no se está ejecutando cfn-hup	799
Solución de problemas de redes en bastidor	800
Problemas con los clústeres en una única subred pública	800
No se pudo actualizar el clúster al realizar una acción onNodeUpdated personalizada	801
Visualización de errores en la configuración personalizada de Slurm	801
Alarmas de clústeres	801
Resolver los cambios en la configuración del sistema operativo que provocan errores o fallas .	802
Problemas comunes de configuración del sistema operativo	803
Prácticas recomendadas para los cambios en la configuración del sistema operativo	806
AWS ParallelCluster política de apoyo	808
Seguridad	810
Información de seguridad de los servicios utilizados por AWS ParallelCluster	811
Protección de datos	811
Cifrado de datos	812
Véase también	814
Identity and Access Management	814
Validación de conformidad	815
Aplicación de TLS 1.2	816
Determinar los protocolos admitidos actualmente	816
Compilar OpenSSL y Python	817
Configuración de grupos de seguridad para entornos restringidos	819
Descripción general de los grupos de seguridad	819
Puertos necesarios para el funcionamiento del clúster	819
Crear grupos de seguridad personalizados	821
Configuración de grupos de seguridad en la configuración del clúster	822
Uso de puntos finales de VPC en entornos restringidos	823
Prácticas recomendadas para la configuración de grupos de seguridad	824
Solución de problemas con los grupos de seguridad	825
Compatible Regiones de AWS	826

Notas de la versión e historial de revisión 828

..... cmlxxix

Qué es AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster es una herramienta de administración de clústeres de código abierto AWS compatible que le ayuda a implementar y administrar clústeres de computación de alto rendimiento (HPC) en Nube de AWS. Configura automáticamente los recursos informáticos, programador y el sistema de archivos compartido. Puede utilizarla AWS ParallelCluster con y AWS Batch Slurm programadores.

Con él AWS ParallelCluster, puede crear e implementar rápidamente entornos de cómputo HPC de prueba de concepto y de producción. Además, puede crear e implementar un flujo de trabajo de alto nivel AWS ParallelCluster, como un portal de genómica que automatice todo un flujo de trabajo de secuenciación de ADN.

Puede acceder AWS ParallelCluster mediante estos métodos:

- [AWS ParallelCluster interfaz de línea de comandos \(CLI\)](#)
- [AWS ParallelCluster API](#)
- [PCUI](#) (agregada con la versión 3.5.0)
- [AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python](#) (agregada con la versión 3.5.0)
- Como [AWS CloudFormation recurso personalizado](#) (agregada con la versión 3.6.0)

Precios

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Cómo AWS ParallelCluster funciona

AWS ParallelCluster se creó no solo como una forma de gestionar los clústeres, sino también como una referencia sobre cómo utilizar AWS los servicios para crear un entorno de HPC. En los siguientes temas se describen AWS ParallelCluster los procesos, su AWS ParallelCluster uso y cómo, y los directorios internos. Servicios de AWS

Temas

- [AWS ParallelCluster procesos](#)
- [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#)
- [AWS ParallelCluster directorios internos](#)

AWS ParallelCluster procesos

Esta sección se aplica a los clústeres que se implementan con Slurm. Cuando se utiliza con este programador, AWS ParallelCluster interactúa con el programador de tareas subyacente para gestionar el aprovisionamiento y la eliminación de los nodos de cómputo.

En el caso de los clústeres de HPC basados en AWS Batch, AWS ParallelCluster se basa en las capacidades que proporciona para gestionar los nodos de AWS Batch procesamiento.

clustermgtd

El daemon de administración de clústeres (`clustermgtd`) realiza las siguientes tareas:

- Limpie las particiones inactivas
- Gestione Slurm las reservas y los nodos asociados a los bloques de capacidad (consulte la siguiente sección)
- Administre la capacidad estática para asegurarse de que esté siempre activa y en buen estado
- Programador de sincronización con Amazon EC2.
- Limpie las instancias huérfanas
- Restaure el estado del nodo programador en caso de una terminación de Amazon EC2 que se produzca fuera del flujo de trabajo suspendido
- Gestione las instancias de Amazon EC2 en mal estado (aquellas que no superan las comprobaciones de estado de Amazon EC2)

- Gestione los eventos de mantenimiento programados
- Gestione los nodos del programador en mal estado (aquellos que no pasan las comprobaciones de estado del programador)

Gestión de las Slurm reservas y los nodos asociados a los bloques de capacidad

ParallelCluster admite reservas de capacidad bajo demanda (ODCR) y bloques de capacidad para Machine Learning (CB). A diferencia de las ODCR, los bloques de capacidad pueden tener una hora de inicio en el futuro y tienen una duración finita en el tiempo.

`clustermgtd` busca nodos en mal estado en un bucle, termina cualquier instancia de Amazon EC2 que esté inactiva y los reemplaza por instancias nuevas si son nodos estáticos.

AWS ParallelCluster gestiona los nodos estáticos asociados a los bloques de capacidad de forma diferente: crea un clúster aunque el CB aún no esté activo y lanza automáticamente las instancias una vez que el CB está activo.

Los Slurm nodos que corresponden a los recursos informáticos asociados a los CBs que aún no están activos se mantienen en estado de mantenimiento hasta que se alcanza la hora de inicio del CB. Estos Slurm nodos permanecen en un reservation/maintenance estado asociado al usuario Slurm administrador, lo que significa que pueden aceptar trabajos, pero los trabajos permanecen pendientes hasta que se elimine la Slurm reserva.

`clustermgtd` crea o elimina Slurm reservas automáticamente: coloca los nodos CB relacionados en un estado de mantenimiento basado en el estado del CB. Cuando el CB se activa, la Slurm reserva se elimina, los nodos se inician y quedan disponibles para los trabajos pendientes o para la presentación de nuevos trabajos.

Cuando se alcanza la hora de finalización del CB, los nodos vuelven a un reservation/maintenance estado. Cuando el CB deja de estar activo y resubmit/requeue las instancias se dan por terminadas las instancias, los usuarios se encargan de asignar los trabajos a un nuevo queue/compute recurso.

clusterstatusmgtd

El daemon de administración del estado del clúster (`clusterstatusmgtd`) administra la actualización del estado de la flota de cómputo. Cada minuto recupera el estado de la flota almacenado en una tabla de DynamoDB y gestiona cualquier solicitud. STOP/START

computemgtd

Los procesos del daemon de administración de cómputo (computemgtd) se ejecutan en cada uno de los nodos de cómputo del clúster. Cada cinco (5) minutos, el daemon de administración de computación confirma que se puede acceder al nodo principal y que está en buen estado. Si transcurren cinco (5) minutos durante los cuales no se puede acceder al nodo principal o este no está en buen estado, el nodo de computación se cierra.

AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster

Los siguientes servicios de Amazon Web Services (AWS) son utilizados por AWS ParallelCluster.

Temas

- [Amazon API Gateway](#)
- [AWS Batch](#)
- [CloudFormation](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [CloudWatch Eventos de Amazon](#)
- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [AWS CodeBuild](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Elastic Block Store](#)
- [Amazon Elastic Compute Cloud](#)
- [Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Amazon EFS](#)
- [Amazon FSx para Lustre](#)
- [Amazon FSx para NetApp ONTAP](#)
- [Amazon FSx para OpenZFS](#)
- [AWS Identity and Access Management](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Amazon RDS](#)
- [Amazon Route 53](#)
- [Amazon Simple Notification Service](#)

- [Amazon Simple Storage Service](#)
- [Amazon VPC](#)
- [Elastic Fabric Adapter](#)
- [EC2 Image Builder](#)
- [Amazon DCV](#)

Amazon API Gateway

Amazon API Gateway es un AWS servicio que permite crear, publicar, mantener, supervisar y proteger REST, HTTP y WebSocket APIs a cualquier escala

AWS ParallelCluster utiliza API Gateway para alojar la AWS ParallelCluster API.

Para obtener más información sobre Amazon API Gateway, consulte <https://aws.amazon.com/api-gateway/> y <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>.

AWS Batch

AWS Batch es un servicio AWS gestionado de programación de trabajos. Aprovisiona de forma dinámica la cantidad y el tipo óptimos de recursos informáticos (por ejemplo, instancias optimizadas para la CPU o la memoria) en los clústeres. AWS Batch Estos recursos se aprovisionan en función de los requisitos específicos de sus trabajos por lotes, incluidos los requisitos de volumen. Con AWS Batch esto, no necesita instalar ni administrar software de computación por lotes adicional ni clústeres de servidores para ejecutar sus trabajos de manera eficaz.

AWS Batch se usa solo con AWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de AWS Batch, consulte <https://aws.amazon.com/batch/> y <https://docs.aws.amazon.com/batch/>.

CloudFormation

CloudFormation es un infrastructure-as-code servicio que proporciona un lenguaje común para modelar AWS y aprovisionar recursos de aplicaciones de terceros en su entorno de nube. Es el servicio principal utilizado por AWS ParallelCluster. Cada clúster AWS ParallelCluster se representa como una pila y todos los recursos que necesita se definen en la AWS ParallelCluster CloudFormation plantilla. En la mayoría de los casos, los comandos AWS ParallelCluster CLI corresponden directamente a los comandos de CloudFormation pila, como crear, actualizar

y eliminar. Las instancias que se lanzan dentro de un clúster realizan llamadas HTTPS al CloudFormation punto final en el Región de AWS que se lanza el clúster.

Para obtener más información sobre CloudFormation, consulte <https://aws.amazon.com/cloudformation/> y <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>.

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch (CloudWatch) es un servicio de monitoreo y observabilidad que le proporciona datos e información procesable. Esta información se puede utilizar para supervisar las aplicaciones, responder a los cambios en el rendimiento y a las excepciones del servicio y optimizar la utilización de los recursos. En AWS ParallelCluster, CloudWatch se usa como panel de control, para monitorear y registrar los pasos de creación de imágenes de Docker y el resultado de los trabajos. AWS Batch

Antes de AWS ParallelCluster la versión 2.10.0, solo CloudWatch se utilizaba con clústeres. AWS Batch

Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulte <https://aws.amazon.com/cloudwatch/> y <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>

CloudWatch Eventos de Amazon

Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) ofrece una transmisión casi en tiempo real de los eventos del sistema que describen los cambios en los recursos de Amazon Web Services (AWS). Mediante reglas sencillas que puede configurar rápidamente, puede asignar los eventos y dirigirlos a uno o más flujos o funciones de destino. En AWS ParallelCluster, CloudWatch Events se usa para AWS Batch trabajos.

Para obtener más información acerca de CloudWatch los eventos, consulte <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-cwe-now-eb>.

Amazon CloudWatch Logs

Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) es una de las funciones principales de Amazon CloudWatch. Puede usarla para monitorear, almacenar, ver y buscar en los archivos de registro muchos de los componentes utilizados por AWS ParallelCluster.

Antes de AWS ParallelCluster la versión 2.6.0, CloudWatch Logs solo se utilizaba con AWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#).

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild (CodeBuild) es un servicio de integración continua AWS gestionado que compila el código fuente, ejecuta pruebas y produce paquetes de software listos para su implementación. En AWS ParallelCluster, CodeBuild se utiliza para crear imágenes de Docker de forma automática y transparente cuando se crean clústeres.

CodeBuild se usa solo con AWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de CodeBuild, consulte <https://aws.amazon.com/codebuild/> y <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/>.

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB (DynamoDB) es un servicio de base de datos NoSQL rápido y flexible. Se utiliza para almacenar la información del estado mínimo del clúster. El nodo principal rastrea las instancias aprovisionadas en una tabla de DynamoDB.

DynamoDB no se usa con clústeres. AWS Batch

Para obtener más información acerca de DynamoDB, consulte y. <https://aws.amazon.com/dynamodb/> y <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>

Amazon Elastic Block Store

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) es un servicio de almacenamiento en bloque de alto rendimiento que proporciona almacenamiento persistente para volúmenes compartidos. Todos los ajustes de Amazon EBS se pueden transferir a través de la configuración. Los volúmenes de Amazon EBS se pueden inicializar vacíos o a partir de una instantánea de Amazon EBS existente.

Para obtener más información sobre Amazon EBS, consulte <https://aws.amazon.com/ebs/> y <https://docs.aws.amazon.com/ebs/>.

Amazon Elastic Compute Cloud

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona la capacidad informática para AWS ParallelCluster. Los nodos principal y de cómputo son EC2 instancias de Amazon. Se puede

seleccionar cualquier tipo de instancia que sea compatible con una máquina virtual de hardware (HVM). Los nodos principal y de computación pueden ser de distintos tipos de instancias. Además, si se utilizan varias colas, algunos o todos los nodos de computación también se pueden lanzar como una instancia de spot. Los volúmenes del almacén de instancias que se encuentran en las instancias se montan como volúmenes del administrador de volúmenes lógicos (LVM) segmentados.

Para obtener más información sobre Amazon EC2 , consulta <https://aws.amazon.com/ec2/> y <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>.

Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) es un registro de contenedores de Docker completamente administrado que facilita el almacenamiento, la administración y la implementación de imágenes de contenedores de Docker. En AWS ParallelCluster, Amazon ECR almacena las imágenes de Docker que se crean al crear los clústeres. Luego, las imágenes de Docker se utilizan AWS Batch para ejecutar los contenedores de los trabajos enviados.

Amazon ECR solo se usa con AWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte <https://aws.amazon.com/ecr/> y <https://docs.aws.amazon.com/ecr/>.

Amazon EFS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) proporciona un sistema de archivos NFS elástico completamente administrado que se utiliza con servicios de Nube de AWS y recursos en las instalaciones. Amazon EFS se utiliza cuando se especifica [EfsSettings](#). La compatibilidad con Amazon EFS se agregó en la AWS ParallelCluster versión 2.1.0.

Para obtener más información acerca de Amazon EFS, consulte <https://aws.amazon.com/efs/> y <https://docs.aws.amazon.com/efs/>.

Amazon FSx para Lustre

FSx for Lustre proporciona un sistema de archivos de alto rendimiento que utiliza el sistema de archivos Lustre de código abierto. FSx for Lustre se usa cuando se especifican. [Propiedades de FsxLustreSettings](#) El soporte FSx para Lustre se agregó en la AWS ParallelCluster versión 2.2.1.

Para obtener más información acerca de FSx Lustre, consulte <https://aws.amazon.com/fsx/lustre/> y <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

Amazon FSx para NetApp ONTAP

FSx for ONTAP proporciona un sistema de almacenamiento compartido totalmente gestionado basado en el popular sistema NetApp de archivos ONTAP. FSx para ONTAP se utiliza cuando [Propiedades de FsxOntapSettings](#) se especifican. El soporte FSx para ONTAP se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

Para obtener más información sobre FSx ONTAP, consulte <https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/> y <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

Amazon FSx para OpenZFS

FSx for OpenZFS proporciona un sistema de almacenamiento compartido totalmente gestionado basado en el popular sistema de archivos OpenZFS. FSx para OpenZFS se usa cuando se especifican [Propiedades de FsxOpenZfsSettings](#). El soporte FSx para OpenZFS se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

Para obtener más información acerca de OpenZFS, FSx consulte [openzfs/](https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/) y <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) se usa internamente AWS ParallelCluster para proporcionar una función de IAM menos privilegiada a Amazon EC2 para la instancia que es específica de cada clúster individual. AWS ParallelCluster las instancias solo tienen acceso a las llamadas a la API específicas que se requieren para implementar y administrar el clúster.

Con AWS Batch los clústeres, las funciones de IAM también se crean para los componentes que intervienen en el proceso de creación de imágenes de Docker cuando se crean los clústeres. Estos componentes incluyen las funciones de Lambda que permiten añadir y eliminar imágenes de Docker desde y hacia el repositorio de Amazon ECR. También incluyen las funciones que permiten eliminar el bucket de Amazon S3 que se creó para el clúster y el CodeBuild proyecto. También hay funciones para AWS Batch los recursos, las instancias y los trabajos.

Para obtener más información sobre IAM, consulte <https://aws.amazon.com/iam/> y <https://docs.aws.amazon.com/iam/>.

AWS Lambda

AWS Lambda (Lambda) ejecuta las funciones que organizan la creación de imágenes de Docker. Lambda también se encarga de la limpieza de recursos del clúster personalizado, como las imágenes de Docker almacenadas en el repositorio de Amazon ECR y en Amazon S3.

Para obtener más información sobre Lambda, consulte <https://aws.amazon.com/lambda/y>. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) es un servicio web que facilita la configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en la AWS nube.

AWS ParallelCluster utiliza Amazon RDS para AWS Batch y. Slurm

Para obtener más información sobre Amazon RDS, consulte <https://aws.amazon.com/rds/y> <https://docs.aws.amazon.com/rds/>.

Amazon Route 53

Amazon Route 53 (Route 53) se utiliza para crear zonas alojadas con nombres de host y nombres de dominio totalmente cualificados para cada uno de los nodos de computación.

Para obtener más información sobre Route 53, consulte <https://aws.amazon.com/route53/y> <https://docs.aws.amazon.com/route53/>.

Amazon Simple Notification Service

(Amazon SNS) es un servicio administrado que brinda la entrega de mensajes de los publicadores a los suscriptores (también conocidos como productores y consumidores).

AWS ParallelCluster utiliza Amazon SNS para el alojamiento de API.

Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte <https://aws.amazon.com/sns/y>. <https://docs.aws.amazon.com/sns/>

Amazon Simple Storage Service

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS ParallelCluster almacena las plantillas ubicadas en cada uno de ellos. Región de AWS AWS ParallelCluster se puede configurar para permitir que CLI/SDK las herramientas utilicen Amazon S3.

AWS ParallelCluster también crea un bucket de Amazon S3 Cuenta de AWS para almacenar los recursos que utilizan los clústeres, como el archivo de configuración del clúster. AWS ParallelCluster mantiene un bucket de Amazon S3 en cada uno de los sitios en los Región de AWS que cree los clústeres.

Cuando utilizas un AWS Batch clúster, se utiliza un bucket de Amazon S3 en tu cuenta para almacenar los datos relacionados. Por ejemplo, el bucket almacena artefactos creados cuando se crea una imagen de Docker y scripts de los trabajos enviados.

Para obtener más información, consulte <https://aws.amazon.com/s3/> y <https://docs.aws.amazon.com/s3/>.

Amazon VPC

Una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) define una red utilizada por los nodos del clúster.

Para obtener más información sobre Amazon VPC, consulte <https://aws.amazon.com/vpc/> y <https://docs.aws.amazon.com/vpc/>.

Elastic Fabric Adapter

Elastic Fabric Adapter (EFA) es una interfaz de red para instancias que puede usar para ejecutar aplicaciones que requieren altos niveles de comunicación entre nodos a escala. AWS

Para obtener más información sobre el adaptador Elastic Fabric, consulte <https://aws.amazon.com/hpc/efa/>.

EC2 Image Builder

EC2 Image Builder es un AWS servicio totalmente gestionado que le ayuda a automatizar la creación, la administración y el despliegue de imágenes personalizadas, seguras y de up-to-date servidor.

AWS ParallelCluster usa Image Builder para crear y administrar AWS ParallelCluster imágenes.

Para obtener más información sobre EC2 Image Builder, consulte <https://aws.amazon.com/image-builder/> y <https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/>.

Amazon DCV

Amazon DCV es un protocolo de pantalla remota de alto rendimiento que proporciona una forma segura de entregar escritorios remotos y transmisión de aplicaciones a cualquier dispositivo en

diferentes condiciones de red. Se utiliza Amazon DCV cuando se especifica la configuración [Sección de HeadNode](#) / [Dcv](#). La compatibilidad con Amazon DCV se añadió en la AWS ParallelCluster versión 2.5.0.

Para obtener más información acerca de Amazon DCV, consulte <https://aws.amazon.com/hpc/dcv/> y <https://docs.aws.amazon.com/dcv/>

AWS ParallelCluster directorios internos

Hay varios directorios internos que se AWS ParallelCluster utilizan para compartir datos dentro del clúster. Los siguientes directorios se comparten entre el nodo principal, los nodos de computación y los nodos de inicio de sesión:

- `/opt/slurm`
- `/opt/intel`
- `/opt/parallelcluster/shared` (only with compute nodes)
- `/opt/parallelcluster/shared_login_nodes` (only with login nodes)
- `/home` (unless specified in `SharedStorage`)

Note

De forma predeterminada, estos directorios se crean en el volumen EBS del nodo principal y se comparten a medida que NFS se exporta a los nodos de computación e inicio de sesión. A partir de la versión AWS ParallelCluster 3.8, puede AWS ParallelCluster habilitar la creación y administración de un sistema de archivos Amazon EFS para alojar y compartir estos directorios configurando el [SharedStorageType](#) parámetro en `efs`.

Cuando el clúster se escala horizontalmente, las exportaciones de NFS a través del volumen de EBS pueden provocar cuellos de botella en el rendimiento. Con EFS, puede evitar las exportaciones de NFS a medida que el clúster se amplía y evitar los cuellos de botella de rendimiento asociados a ellas.

Configuración AWS ParallelCluster

En los temas siguientes se describe cómo configurarlo. AWS ParallelCluster Aprenderá a instalar las herramientas necesarias y a usarlas, de qué modo implementar y administrar el acceso de múltiples usuarios a los clústeres y cuáles son las prácticas recomendadas.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Instalación de la AWS ParallelCluster interfaz de línea de comandos \(CLI\)](#)
- [Pasos que seguir después de la instalación](#)
- [Instalación de la PCUI](#)
- [Introducción al AWS ParallelCluster](#)
- [Acceso de varios usuarios a los clústeres](#)
- [Prácticas recomendadas](#)
- [Pasar de AWS ParallelCluster 2.x a 3.x](#)

Requisitos previos

Antes de empezar a configurar y utilizar AWS ParallelCluster, asegúrese de haber cumplido los siguientes requisitos previos.

Configurar un Cuenta de AWS

Configure una AWS cuenta para usar AWS ParallelCluster.

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Para empezar AWS, necesitas un Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear un Cuenta de AWS, consulte [Cómo empezar con un Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Crear un par de claves

Para implementar clústeres, AWS ParallelCluster lanza instancias de Amazon EC2 para crear el nodo principal del clúster y los nodos de cómputo. Para realizar tareas del clúster, como ejecutar y monitorear trabajos o administrar usuarios, debe poder acceder al nodo principal del clúster. Para

comprobar que puede acceder a la instancia del nodo principal mediante SSH, debe utilizar un par de claves de Amazon EC2. Para obtener más información sobre la creación de un par de claves, consulte [Creación de pares de claves](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux.

Instalación de la AWS ParallelCluster interfaz de línea de comandos (CLI)

AWS ParallelCluster se distribuye como un paquete de Python y se instala mediante el administrador de `pip` paquetes de Python. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar paquetes de Python, consulte [Instalación de paquetes](#) en la Guía del usuario de paquetes de Python.

Maneras de instalar AWS ParallelCluster:

- [Instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual \(recomendado\)](#)
- [Instalación AWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante pip](#)
- [Instalación AWS ParallelCluster como aplicación independiente](#)

Puede encontrar el número de versión de la CLI más reciente en la [página de versiones de GitHub](#). En esta guía, los ejemplos de comandos asumen que ha instalado una versión de Python posterior a la 3.6. Los comandos de ejemplo `pip` utilizan la versión `pip3`.

Administre ambas AWS ParallelCluster 2 y AWS ParallelCluster 3

Si usa AWS ParallelCluster 2 y AWS ParallelCluster 3 y desea administrar las CLI de ambos paquetes, le recomendamos que instale AWS ParallelCluster 2 y AWS ParallelCluster 3 en [entornos virtuales](#) diferentes. Esto garantiza que pueda seguir utilizando todas las versiones de AWS ParallelCluster y todos los recursos del clúster asociados.

Instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual (recomendado)

Se recomienda realizar la instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual para evitar conflictos entre las versiones obligatorias y otros `pip` paquetes.

Requisitos previos

- AWS ParallelCluster requiere Python 3.7 o posterior. Si aún no lo tiene instalado, [descargue una versión compatible](#) para su plataforma en [python.org](#).

Para instalar AWS ParallelCluster en un entorno virtual

1. Si `virtualenv` no está instalado, instale `virtualenv` mediante `pip3`. Si `python3 -m virtualenv help` muestra información de ayuda, vaya al paso 2.

```
$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv
```

Ejecute `exit` para salir de la ventana de terminal actual y abrir una nueva para detectar los cambios del entorno.

2. Cree un entorno virtual y asígnele un nombre.

```
$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve
```

También puede usar la opción `-p` para especificar una versión específica de Python.

```
$ python3 -m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve
```

3. Active el entorno virtual nuevo.

```
$ source ~/apc-ve/bin/activate
```

4. Instálelo AWS ParallelCluster en su entorno virtual.

```
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"
```

5. Instale Node Version Manager y la última Node.js versión de Long-Term Support (LTS). AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) necesita Node.js CloudFormation para la generación de plantillas.

Note

Si Node.js la instalación no funciona en su plataforma, puede instalar una versión LTS anterior a la última versión LTS. Para obtener más información, consulta el [calendario de Node.js lanzamientos y los requisitos](#) previos del [AWS CDK](#).

Ejemplo de comando de Node.js instalación:

```
$ nvm install --lts=Hydrogen
```

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version
```

6. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.15.0"
}
```

Puedes utilizar el comando `deactivate` para salir del entorno virtual. Cada vez que inicie una sesión, debe [activar el entorno de nuevo](#).

Para actualizar a la versión más reciente de AWS ParallelCluster, vuelva a ejecutar el comando de instalación.

```
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"
```

Instalación AWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante pip

También puede instalarlo AWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante pip, un administrador de paquetes para paquetes de Python.

Requisitos previos

- AWS ParallelCluster requiere Python 3.7 o posterior. Si aún no lo tiene instalado, [descargue una versión compatible](#) para su plataforma en [python.org](#).

Instalación AWS ParallelCluster

1. Se usa pip para instalar AWS ParallelCluster.

```
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user
```

Cuando utiliza el `--user` conmutador, se `pip` instala en. AWS ParallelCluster `~/local/bin`

2. Instale Node Version Manager y la última Node.js versión de Long-Term Support (LTS). AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) necesarios Node.js CloudFormation para la generación de plantillas.

 Note

Si Node.js la instalación no funciona en su plataforma, puede instalar una versión LTS anterior a la última versión LTS. Para obtener más información, consulta el [calendario de Node.js lanzamientos y los requisitos](#) previos del [AWS CDK](#).

```
$ nvm install --lts=Hydrogen
```

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version
```

3. Compruebe que se AWS ParallelCluster ha instalado correctamente.

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.15.0"
}
```

4. Para actualizar a la versión más reciente, ejecute el comando de instalación de nuevo.

```
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user
```

Instalación AWS ParallelCluster como aplicación independiente

Instálolo AWS ParallelCluster como una aplicación independiente en su entorno. Siga las instrucciones para realizar la instalación AWS ParallelCluster en un sistema operativo disponible en la siguiente sección.

Requisitos previos

- Un entorno con un sistema operativo compatible con una versión disponible del instalador.

Note

AWS ParallelCluster requiere Nodejs. AWS ParallelCluster El instalador incluye una versión empaquetada de Nodejs (v18), que se instala si aún no existe. Si su sistema no es compatible con NodeJS v18, debe instalar NodeJS antes de instalarlo. AWS ParallelCluster

Linux

Linux x86 (64-bit)

Instalación AWS ParallelCluster en su entorno.

1. Descargue el [instalador de pcluster](#) más reciente ([checksum](#)).
2. Descomprima el paquete del instalador e instálelo AWS ParallelCluster mediante los siguientes comandos:

```
$ unzip pcluster-installer-bundle-<VERSION>-Linux_x86_64-signed.zip -d pcluster-  
installer-bundle  
$ cd pcluster-installer-bundle  
$ chmod +x install_pcluster.sh
```

3. Ejecute el siguiente script de instalación.

```
$ bash install_pcluster.sh
```

4. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

```
$ pcluster version  
{  
  "version": "3.15.0"  
}
```

Solución de problemas de **instalación de pcluster**

- Si la AWS ParallelCluster versión no se devuelve en el paso 4, reinicie el terminal o actualice `source` la `bash_profile` PATH variable para que incluya el nuevo directorio binario, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
$ source ~/.bash_profile
```

- Si utiliza la instalación de `pcluster` para crear clústeres con `CustomActions` especificadas como recursos de HTTPS, en lugar de URI de S3, es posible que veas un mensaje de WARNING que indique que es posible que estos recursos no estén verificados ([SSL : CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]). Esto se debe a un problema conocido y puede ignorar esta advertencia si confía en la autenticidad de los recursos especificados.

Versiones anteriores del paquete de instalación

- Ninguno

Pasos que seguir después de la instalación

En esta sección se presupone que has instalado AWS ParallelCluster. Aprenderá a comprobar que AWS ParallelCluster se ha instalado correctamente, a actualizar a la AWS ParallelCluster versión más reciente y a desinstalarlo.

Puede comprobar que AWS ParallelCluster se ha instalado correctamente ejecutando [pcluster version](#).

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.15.0"
}
```

AWS ParallelCluster se actualiza periódicamente. Para actualizar a la versión más reciente de AWS ParallelCluster, vuelva a ejecutar el comando de instalación. Para obtener más información sobre la última versión de AWS ParallelCluster, consulte las [notas AWS ParallelCluster de la versión](#).

```
$ pip3 install aws-parallelcluster --upgrade --user
```

Para AWS ParallelCluster desinstalarla, utilice `pip3 uninstall`.

```
$ pip3 uninstall aws-parallelcluster
```

Si no dispone de Python ni `pip3`, utilice el procedimiento para su entorno.

Instalación de la PCUI

La AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI) es una interfaz de usuario basada en web que refleja la AWS ParallelCluster `pcluster` CLI y, al mismo tiempo, proporciona una experiencia similar a la de una consola. La PCUI se instala y se accede a ella desde su. Cuenta de AWS Cuando la ejecuta, la PCUI accede a una instancia de la AWS ParallelCluster API alojada en Amazon API Gateway en su. Cuenta de AWS Para obtener más información acerca de la PCUI, consulte [AWS ParallelCluster interfaz de usuario](#).

Requisitos previos:

- Debe tener un Cuenta de AWS
- Debe tener acceso al Consola de administración de AWS

Para obtener más información, consulte [Configurar un Cuenta de AWS](#).

Temas

- [Instalación de la PCUI](#)
- [Parámetros de pila](#)
- [Configuración de un dominio personalizado](#)
- [Opciones del grupo de usuarios de Amazon Cognito](#)
- [Identifique la versión y la PCUI AWS ParallelCluster](#)
- [Costos de la PCUI](#)

Instalación de la PCUI

Para instalar una instancia de la AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI), elija un enlace de creación CloudFormation rápida para la instancia Región de AWS en la que cree los clústeres. La URL de creación rápida le lleva a un asistente de creación de pilas, en el que puede proporcionar entradas de las plantillas de creación rápida de pilas e implementar la pila. Para obtener más

información sobre la creación CloudFormation rápida de pilas, consulte [Creación de enlaces de creación rápida](#) para pilas en la Guía del usuario.AWS CloudFormation

 Note

Solo puede crear y editar clústeres o crear imágenes con la misma AWS ParallelCluster versión que utilizó para instalar la PCUI.

Utilice un enlace de AWS CloudFormation creación rápida para implementar una pila de PCUI con pilas anidadas de Amazon Cognito, API Gateway y Amazon EC2 Systems Manager.

1. Consola de administración de AWS Inicie sesión en.
2. Implemente la PCUI seleccionando un enlace de Región de AWS creación rápida de la lista que aparece aquí. Esto le llevará al asistente CloudFormation Create Stack de la consola.

- [us-east-1](#)
- [us-east-2](#)
- [us-west-1](#)
- [us-west-2](#)
- [eu-west-1](#)
- [eu-west-2](#)
- [eu-west-3](#)
- [eu-central-1](#)
- [eu-north-1](#)
- [me-south-1](#)
- [sa-east-1](#)
- [ca-central-1](#)
- [ap-northeast-1](#)
- [ap-northeast-2](#)
- [ap-south-1](#)
- [ap-southeast-1](#)
- [ap-southeast-2](#)
- [us-gov-west-1](#)

- Introduce una dirección de correo electrónico válida para el correo electrónico del administrador y una ParallelCluster versión.

Una vez que la implementación se complete correctamente, la PCUI enviará una contraseña temporal a esta dirección de correo electrónico que podrá utilizar para acceder a la PCUI. Si elimina el correo electrónico antes de guardar o usar la contraseña temporal, debe eliminar la pila y volver a instalar la PCUI.

- Deje el resto del formulario en blanco o introduzca valores en los parámetros (opcionales) para personalizar la creación de la PCUI.
- Tenga en cuenta el nombre de la pila para usarlo en pasos posteriores.
- Navegue hasta Capacidades. Acepte las capacidades. CloudFormation
- Seleccione Crear. Se tarda unos 15 minutos en completar la implementación de la AWS ParallelCluster API y la PCUI.
- Vea los detalles de la pila a medida que se crea la pila.
- Cuando se complete la implementación, abra el correo electrónico de administrador que se envió a la dirección que ingresó y que contiene la contraseña temporal. Úselo para acceder a la PCUI. (Recuerde que si elimina permanentemente el correo electrónico antes de iniciar sesión en la PCUI, debe eliminar la pila de PCUI que creó y volver a instalar la PCUI.
- En la lista de pilas de la CloudFormation consola, elija el enlace al nombre de la pila que indicó en el paso anterior.
- En Detalles de la pila, elija Salidas y seleccione el enlace de la clave denominada **Stackname**URL para abrir la PCUI (donde **Stackname** está el nombre que anotó en el paso anterior).
- Introduzca la contraseña temporal. Sigue los pasos para crear tu propia contraseña e iniciar sesión de nuevo.
- Ahora se encuentra en la página de inicio de la PCUI en la Región de AWS que ha seleccionado.
- Para comenzar a utilizar la PCUI, consulte [Configuración y creación de un clúster con PCUI](#).

 Note

Las sesiones de PCUI tienen una duración predeterminada de 5 minutos, que es el valor mínimo proporcionado por Cognito a partir de la PCUI versión 2023.12.0. Por lo tanto,

se espera que un usuario eliminado de los grupos de usuarios de Cognito pueda seguir accediendo al sistema hasta que caduque la sesión.

Parámetros de pila

AdditionalPoliciesPCAPI:

Descripción: (opcional) ARN de la política de IAM adicional que se adjuntará a la función de ejecución predeterminada de la función ParallelCluster Lambda. Solo se puede especificar una política.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

AllowedPattern: «[^](arn:.*:soy::.*:policy\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$»

AdminUserEmail:

Descripción: dirección de correo electrónico del usuario administrativo que se va a configurar de forma predeterminada (solo con las nuevas instancias de Cognito).

Tipo: cadena

Predeterminado:»

CognitoCustomDomain:

Descripción: (opcional) Nombre de dominio personalizado para Cognito. Si se omite, se utilizará el nombre de dominio de Cognito predeterminado.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

CognitoCustomDomainCertificateArn:

Descripción: ARN (opcional) del certificado ACM emitido para el dominio personalizado de Cognito. Esto solo es obligatorio si CognitoCustomDomain se especifica.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

CustomDomain:

Descripción: (opcional) Nombre de dominio personalizado. Si se omite, se utilizará el nombre de dominio predeterminado.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

CustomDomainCertificateArn:

Descripción: ARN (opcional) del certificado ACM emitido para el dominio personalizado. Esto es obligatorio solo si CustomDomain se especifica.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

IAMRoleAndPolicyPrefix:

Descripción: prefijo aplicado al nombre de cada función y política de IAM (longitud máxima: 10). [ParallelCluster >= 3.8.0]

Tipo: cadena

Predeterminado:»

MaxLength: 10

ImageBuilderSubnetId:

Descripción: (opcional) Seleccione la subred que se utilizará para crear las imágenes del contenedor. La subred debe ser pública y asignarse automáticamente al público. IPs Si no se selecciona, se utilizará la subred predeterminada.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

ImageBuilderVpcId:

Descripción: (opcional) Seleccione la VPC que se utilizará para crear las imágenes del contenedor. Si no se selecciona, se utilizará la VPC predeterminada.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

InfrastructureBucket:

Descripción: (opcional) depósito S3 donde se almacenan los CloudFormation archivos. Cambie este parámetro solo cuando pruebe los cambios realizados en la propia infraestructura.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

LambdaSecurityGroupIds:

Descripción: Lista separada por comas de los grupos de seguridad que se van a asociar a la función Lambda de la PCUI.

Tipo: CommaDelimitedList

Predeterminado:»

LambdaSubnetIds:

Descripción: Lista de subredes separadas por comas que se van a asociar IDs a la función Lambda de la PCUI. Estas subredes deben ser privadas y estar asociadas al punto final de la VPC.

Tipo: CommaDelimitedList

Predeterminado:»

PermissionsBoundaryPolicy:

Descripción: ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos para cada función de IAM creada por ParallelCluster la infraestructura de interfaz de usuario. '

Tipo: cadena

Predeterminado:»

AllowedPattern: «^ (arn:.. *:soy:: *:policy\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$»

PermissionsBoundaryPolicyPCAPI:

Descripción: ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos para cada función de IAM creada por la infraestructura de API. ParallelCluster [>= 3.8.0] ParallelCluster

Tipo: cadena

Predeterminado:»

AllowedPattern: «^ (arn:. *:soy:: *:policy\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$»

PublicEcrImageUri:

Descripción: si se especifica, el URI de la imagen de Docker para la Lambda del contenedor de ParallelCluster la interfaz de usuario.

Tipo: cadena

Predeterminado: public.ecr.aws/pcm/parallelcluster-ui:2024.11.0

SNSRole:

Descripción: SNSRole ARN de una pila de Cognito de PCUI implementada anteriormente. Déjelo en blanco para crear uno nuevo.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

UserPoolAuthDomain:

Descripción: UserPoolAuthDomain de un grupo de usuarios de Cognito de PCUI implementado anteriormente. Déjelo en blanco para crear uno nuevo.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

UserPoolId:

Descripción: UserPoolId de un grupo de usuarios de Cognito de PCUI implementado anteriormente. Déjelo en blanco para crear uno nuevo.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

Versión:

Descripción: Versión de AWS ParallelCluster a implementar.

Tipo: cadena

Predeterminado: 3.11.1

VpcEndpointId:

Descripción: Introduzca un punto final de VPC con interfaz de tipo para el servicio `execute-api` a fin de habilitar la implementación de la PCUI privada. Cuando está habilitada, la API solo aceptará solicitudes desde la VPC en cuestión.

Tipo: cadena

Predeterminado:»

Configuración de un dominio personalizado

Aprenda a configurar un dominio personalizado para la AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI). La interfaz de usuario está alojada en Amazon API Gateway en su Cuenta de AWS. Puede configurar un dominio personalizado en la consola de API Gateway.

Requisitos previos:

- Tienes un. Cuenta de AWS
- Ser propietario de un dominio.
- La raíz del dominio se puede resolver. Por ejemplo, si quieres usarlo `xyz.example.com` como tu dominio personalizado, entonces el dominio raíz `example.com` debe poder resolverse. Esto significa que debe tener al menos un registro A para `example.com` apuntar a una IP. Si no tiene ese registro, añada un registro ficticio que apunte a `0.0.0.0`.
- Ha creado o importado el certificado de dominio personalizado de Cognito a AWS Certificate Manager (ACM) en `us-east-1`.
- Tiene los permisos necesarios para cambiar la configuración del sistema de nombres de dominio (DNS).

Temas

- [Implementación de la PCUI](#)
- [Configuración de DNS](#)

Implementación de la PCUI

Complete los siguientes pasos para crear o actualizar su implementación de AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI) para que use su dominio personalizado.

En este ejemplo, se asume que desea implementar la PCUI con un dominio personalizado `xyz.example.com` y la interfaz de Amazon Cognito con un dominio personalizado `auth-xyz.example.com`.

 Note

Tenga en cuenta que no es obligatorio personalizar el dominio de Amazon Cognito y que puede dejarlo con el valor predeterminado. En este caso, se incluye esta personalización para completar la configuración.

 Note

Los dominios personalizados de Amazon Cognito no son compatibles con AWS GovCloud (US) Regions.

Para ello, implemente la pila de PCUI con los siguientes parámetros:

- CustomDomain: *xyz.example.com*.
- CustomDomainCertificateArn: el certificado ACM Amazon Resource Name (ARN) para *xyz.example.com*
- CognitoCustomDomain: *auth-xyz.example.com*.
- CognitoCustomDomainCertificateArn: el certificado ACM Amazon Resource Name (ARN) para *xyz.example.com*

Configuración de DNS

Complete los siguientes pasos para configurar el servicio de nombres de dominio (DNS) de modo que la AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI) y Amazon Cognito respondan en los dominios personalizados que desee.

En este ejemplo, se asume que desea implementar la PCUI con el dominio personalizado `xyz.example.com` y la interfaz de Amazon Cognito con el dominio personalizado `auth-xyz.example.com`.

1. Implemente la pila de PCUI con los siguientes parámetros:

- CustomDomainEndpoint: Cree un registro A en su DNS para *xyz.example.com* que apunte al alias especificado en el resultado.
 - CognitoCustomDomainEndpoint: Cree un registro A en su DNS para *auth-xyz.example.com* que apunte al alias especificado en la salida.
2. Espere unos 10 minutos para que se distribuyan los cambios de DNS.
 3. Una vez distribuidos los cambios de DNS, la PCUI responde a *xyz.example.com/pcui* y la página de autenticación de Amazon Cognito responde a *auth-xyz.example.com*.

Opciones del grupo de usuarios de Amazon Cognito

Las siguientes secciones se refieren a los enlaces de creación CloudFormation rápida o a la creación rápida. URLs Una URL de creación rápida lleva al asistente de creación de pilas, en el que se proporcionan entradas de plantillas de creación rápida de pilas y se despliega la pila. Para obtener más información sobre la creación CloudFormation rápida de pilas, consulte Creación de enlaces de [creación rápida](#) para pilas en la Guía del usuario.AWS CloudFormation

Para mantener un grupo de usuarios de Amazon Cognito que pueda usar con varias instancias de AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI), tenga en cuenta las siguientes opciones:

- Utilice una instancia de PCUI existente que se vincule a un grupo de usuarios de Amazon Cognito creado a partir de una pila anidada. CloudFormation Esto es lo que se crea al implementar la PCUI mediante el enlace de creación rápida y mantener en blanco todos los parámetros de Amazon Cognito.
- En primer lugar, implemente un grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente. A continuación, implemente una nueva instancia de PCUI vinculada al grupo de usuarios independiente de Amazon Cognito que acaba de implementar. De esta forma, se separa la implementación de Amazon Cognito de la implementación de la PCUI. Tenga en cuenta que las pilas de PCUI no anidadas son más fáciles de actualizar CloudFormation .

Uso de un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente con una nueva instancia de la PCUI

Realice los siguientes pasos para usar un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente con una nueva instancia de la PCUI

Uso de un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente con una nueva instancia de la PCUI

1. En la CloudFormation consola, seleccione la pila de PCUI que contiene el grupo de usuarios de Amazon Cognito que quiere usar con varias instancias de PCUI.
2. Navegue hasta la pila anidada que creó el grupo de usuarios de Amazon Cognito.
3. Seleccione la pestaña Salidas.
4. Copie los valores de los siguientes parámetros:
 - `UserPoolId`
 - `UserPoolAuthDomain`
 - `SNSRole`
5. Implemente una nueva instancia de la PCUI mediante el enlace de creación rápida y rellene todos los parámetros de `External PCUI Amazon Cognito` con los resultados que ha copiado. Esto evita que la nueva pila de la PCUI cree un nuevo grupo y lo vincula al grupo de usuarios de Amazon Cognito existente que se creó a partir de una pila anidada. Puede implementar nuevas instancias de la PCUI subsiguientes que tengan los mismos valores de parámetros y puede vincularlas al grupo de usuarios de Amazon Cognito.

Creación de un grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente

Para crear un grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente

1. Para lanzar una pila exclusiva de Amazon Cognito, elija un enlace de creación rápida etiquetado con la misma etiqueta Región de AWS en el que implemente sus instancias de PCUI de esta lista:
 - [us-east-1](#)
 - [us-east-2](#)
 - [us-west-1](#)
 - [us-west-2](#)
 - [eu-west-1](#)
 - [eu-west-2](#)
 - [eu-west-3](#)
 - [eu-central-1](#)
 - [eu-north-1](#)

- [me-south-1](#)
 - [sa-east-1](#)
 - [ca-central-1](#)
 - [ap-northeast-1](#)
 - [ap-northeast-2](#)
 - [ap-south-1](#)
 - [ap-southeast-1](#)
 - [ap-southeast-2](#)
 - [us-gov-west-1](#)
2. Una vez finalizada la creación de la pila, seleccione la pestaña Salidas y copie los valores de los siguientes parámetros:
 - `UserPoolId`
 - `UserPoolAuthDomain`
 - `SNSRole`
 3. Implemente una nueva instancia de la PCUI seleccionando un enlace de inicio rápido de la PCUI y rellenando todos los parámetros de `External PCUI Amazon Cognito` con los valores que ha copiado. La nueva instancia de PCUI se vincula al grupo de usuarios independiente de Amazon Cognito y no crea una pila anidada ni un grupo de usuarios nuevo. Puede implementar nuevas instancias de la PCUI subsiguientes que tengan los mismos valores de parámetros y puede vincularlas al grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente.

Identifique la versión y la PCUI AWS ParallelCluster

Para identificar la versión AWS ParallelCluster y la PCUI:

1. En la CloudFormation consola, selecciona una pila de PCUI.
2. Seleccione la pestaña Parámetros.
3. La AWS ParallelCluster versión es el valor del parámetro Versión.
4. La versión de la PCUI se encuentra al final del `PublicEcrImageUri` valor. Por ejemplo, si el valor es `public.ecr.aws/pcui/parallelcluster-ui-awslambda:2023.02`, entonces la versión es `2023.02`.

Note

[Para actualizar la PCUI a la AWS ParallelCluster versión más reciente, selecciona un enlace de creación rápida para lanzar una nueva pila.](#)

Costos de la PCUI

La PCUI se basa en una arquitectura sin servidor y, en la mayoría de los casos, se puede utilizar en la categoría de capa AWS gratuita. En la siguiente tabla se enumeran los elementos de los Servicios de AWS que depende la PCUI y sus límites de nivel libre. Se estima que el uso típico cuesta menos de un dólar al mes.

Servicio	AWS Nivel gratuito
Amazon Cognito	50 000 usuarios activos mensuales
Amazon API Gateway	1 millón de llamadas a la API de REST
AWS Lambda	1 millón de solicitudes gratuitas y 400 000 GB por segundo de tiempo de procesamiento cada mes
Generador de Imágenes de EC2	Sin coste alguno, excepto EC2
Amazon Elastic Compute Cloud	Creación de una imagen de contenedor única de 15 minutos
CloudFormation	5 GB de datos (ingesta, almacenamiento de archivos y datos escaneados mediante consultas de Logs Insights)

Introducción al AWS ParallelCluster

Para empezar, AWS ParallelCluster configure y cree un clúster mediante la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la interfaz de usuario (UI) basada en web. Se ha agregado la PCUI en la versión 3.5.0.

Temas

- [Configure y cree un clúster con AWS ParallelCluster interfaz de la línea de comandos](#)
- [Configuración y creación de un clúster con PCUI](#)
- [Conexión a un clúster](#)

Configure y cree un clúster con AWS ParallelCluster interfaz de la línea de comandos

Tras la instalación AWS ParallelCluster, complete los siguientes pasos de configuración.

1. Compruebe que su AWS cuenta tenga una función que incluya los permisos necesarios para ejecutar la `pcluster` CLI. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster ejemplos pcluster de políticas de usuario](#).
2. Configure sus AWS credenciales. Para obtener más información, consulte [Configuración de AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS CLI .

```
$ aws configure
```

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

```
Default region name [us-east-1]: us-east-1
```

```
Default output format [None]:
```

3. El Región de AWS lugar donde se lanza el clúster debe tener al menos un par de claves de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Pares de claves de Amazon Elastic Cloud Compute](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux.

Cuando utiliza la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI), solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Creación y configuración de su primer clúster

Para crear el primer clúster, utilice el comando `pcluster configure` CLI para iniciar un asistente que le pida toda la información necesaria para configurar y crear el clúster. Los detalles de la secuencia difieren cuando se usa AWS Batch como planificador en comparación con cuando se usa Slurm

Slurm

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

En la lista de Región de AWS identificadores válidos, elija el Región de AWS lugar en el que desea que se ejecute el clúster.

Note

La lista que Regiones de AWS se muestra se basa en la partición de su cuenta y solo incluye las Regiones de AWS que están habilitadas para su cuenta. Para obtener más información sobre cómo habilitar Regiones de AWS su cuenta, consulte [Administrar Regiones de AWS](#) en Referencia general de AWS. El ejemplo que se muestra es de la partición AWS global. Si su cuenta está en la AWS GovCloud (US) partición, solo aparecerá Regiones de AWS en esa partición (gov-us-east-1gov-us-west-1). Del mismo modo, si su cuenta está en la partición de AWS China, solo cn-north-1 cn-northwest-1 se muestran. Para ver la lista completa de las Regiones de AWS compatibles AWS ParallelCluster, consulte [Compatible Regiones de AWS con AWS ParallelCluster](#).

Allowed values for Región de AWS ID:

1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ap-southeast-3
9. ap-southeast-5
10. ap-southeast-7
11. ca-central-1
12. eu-central-1
13. eu-north-1
14. eu-south-1
15. eu-west-1
16. eu-west-2
17. eu-west-3
18. il-central-1

```
19. me-south-1
20. sa-east-1
21. us-east-1
22. us-east-2
23. us-west-1
24. us-west-2
Región de AWS ID [ap-northeast-1]:
```

Elija el par de claves entre los que están registrados en Amazon Elastic Compute Cloud en la lista seleccionada Región de AWS:

```
Allowed values for Amazon EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
2. your-key-2
Amazon EC2 Key Pair Name [your-key-1]:
```

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

```
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]:
```

Elija el sistema operativo.

```
Allowed values for Operating System:
1. alinux2
2. alinux2023
3. ubuntu2404
4. ubuntu2204
6. rhel8
7. rhel9
Operating System [alinux2]:
```

Elija el tipo de instancia del nodo principal:

```
Head node instance type [t2.micro]:
```

Elija la configuración de la cola. Nota: El tipo de instancia no se puede especificar para varios recursos de computación de la misma cola.

```
Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Number of compute resources for queue1 [1]: 2
Compute instance type for compute resource 1 in queue1 [t2.micro]:
Maximum instance count [10]:
```

Permita que EFA ejecute aplicaciones que requieran altos niveles de comunicación entre instancias de forma escalable y sin AWS coste adicional:

- Elija un tipo de instancia que [sea compatible con Elastic Fabric Adapter \(EFA\)](#).
- Habilite [EFA](#).
- Especifique un nombre de [Grupo de ubicación](#) existente. Si lo deja en blanco, AWS ParallelCluster crea uno automáticamente.

```
Compute instance type for compute resource 2 in queue1 [t2.micro]: c5n.18xlarge
Enable EFA on c5n.18xlarge (y/n) [y]: y
Maximum instance count [10]:
Placement Group name []:
```

Una vez completados los pasos anteriores, decida si desea utilizar una VPC existente o dejar que AWS ParallelCluster cree una VPC por usted. Si no tiene una VPC configurada correctamente, AWS ParallelCluster puede crear una nueva para usted. Coloca tanto el nodo principal como los de computación de la misma subred pública, o solo el nodo principal en una subred pública con todos los nodos de computación en una subred privada. Si permite que AWS ParallelCluster cree una VPC, debe decidir si todos los nodos deben estar en una subred pública. Para obtener más información, consulte [Configuraciones de red](#).

Si configura el clúster para usar tipos de instancias que tienen varias interfaces de red o una tarjeta de red, consulte [Configuraciones de red](#) para conocer los requisitos de red adicionales.

Es posible alcanzar la cuota del número de VPC permitidas en una Región de AWS. La cuota predeterminada es de cinco VPC para una Región de AWS. Para obtener más información acerca de esta cuota y cómo solicitar un aumento, consulte [VPC y subredes](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

⚠ Important

Las VPC creadas por AWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma predeterminada. Los registros de flujo de VPC le permiten capturar información sobre el tráfico IP entrante y saliente de las interfaces de red de su VPC. Para obtener más información, consulte [Logs de flujo de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si permite AWS ParallelCluster crear una VPC, asegúrese de decidir si todos los nodos deben estar en una subred pública.

ℹ Note

Si lo desea1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet, AWS ParallelCluster crea una puerta de enlace NAT que se traduce en un coste adicional, incluso si especifica los recursos de la capa gratuita.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized
```

Si no crea una VPC nueva, debe seleccionar una VPC existente.

Si opta por AWS ParallelCluster crear la VPC, anote el ID de la VPC para poder usarlo para AWS CLI eliminarlo más adelante.


```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
```

```
Allowed values for VPC ID:
```

#	id	name	number_of_subnets
1	vpc-0b4ad9c4678d3c7ad	ParallelClusterVPC-20200118031893	2
2	vpc-0e87c753286f37eef	ParallelClusterVPC-20191118233938	5

```
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1
```

Una vez seleccionada la VPC, decida si desea utilizar subredes existentes o crear nuevas.

```
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
```

```
Creating CloudFormation stack...
```

```
Do not leave the terminal until the process has finished
```

AWS Batch

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

En la lista de Región de AWS identificadores válidos, elige el Región de AWS lugar en el que quieres que se ejecute el clúster.

Note

La lista que Regiones de AWS se muestra se basa en la partición de su cuenta. Solo incluye las Regiones de AWS que están habilitadas para su cuenta. Para obtener más información sobre cómo habilitar Regiones de AWS su cuenta, consulte [Administrar Regiones de AWS](#) en Referencia general de AWS. El ejemplo que se muestra es de la partición AWS global. Si su cuenta está en la AWS GovCloud (US) partición, solo aparecerá Regiones de AWS en esa partición (gov-us-east-1 gov-us-west-1). Del mismo modo, si su cuenta está en la partición de AWS China, solo cn-north-1 cn-northwest-1 se muestran. Para ver la lista completa de las Regiones de AWS compatibles AWS ParallelCluster, consulte [Compatible Regiones de AWS con AWS ParallelCluster](#).

```
Allowed values for Región de AWS ID:
```

```
1. af-south-1
```

2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ap-southeast-3
9. ap-southeast-5
10. ap-southeast-7
11. ca-central-1
12. eu-central-1
13. eu-north-1
14. eu-south-1
15. eu-west-1
16. eu-west-2
17. eu-west-3
18. il-central-1
19. me-south-1
20. sa-east-1
21. us-east-1
22. us-east-2
23. us-west-1
24. us-west-2

Región de AWS ID [us-east-1]:

El par de claves se selecciona entre los pares de claves registrados con Amazon EC2 en la Región de AWS seleccionada. Elija el par de claves:

Allowed values for Amazon EC2 Key Pair Name:

1. your-key-1
2. your-key-2

Amazon EC2 Key Pair Name [your-key-1]:

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

Allowed values for Scheduler:

1. slurm
2. awsbatch

Scheduler [slurm]: 2

Cuando awsbatch se selecciona como programador, `alinux2` se utiliza como sistema operativo. Se especifica el tipo de instancia del nodo principal:

```
Head node instance type [t2.micro]:
```

Elija la configuración de la cola. El AWS Batch programador solo contiene una cola única. Se especifica el tamaño máximo del clúster de nodos de computación. Esto se mide en número de vCPU.

```
Number of queues [1]:  
Name of queue 1 [queue1]:  
Maximum vCPU [10]:
```

Decida si desea utilizar las VPC existentes o dejar que las AWS ParallelCluster cree por usted. Si no tiene una VPC configurada correctamente, AWS ParallelCluster puede crear una nueva. Usa tanto el nodo principal como los de computación de la misma subred pública, o solo el nodo principal en una subred pública con todos los nodos en una subred privada. Es posible alcanzar la cuota del número de VPC permitidas en una región. El número predeterminado de VPC es cinco. Para obtener más información acerca de esta cuota y cómo solicitar un aumento, consulte [VPC y subredes](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Important

Las VPC creadas por AWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma predeterminada. Los registros de flujo de VPC le permiten capturar información sobre el tráfico IP entrante y saliente de las interfaces de red de su VPC. Para obtener más información, consulte [Logs de flujo de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si permite AWS ParallelCluster crear una VPC, asegúrese de decidir si todos los nodos deben estar en una subred pública.

Note

Si escoge 1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet, AWS ParallelCluster crea una puerta de enlace NAT que genera un coste adicional, incluso si especifica los recursos de nivel gratuito.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y  
Allowed values for Availability Zone:
```

```

1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: *1*
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized

```

Si no crea una VPC nueva, debe seleccionar una VPC existente.

Si opta por AWS ParallelCluster crear la VPC, anote el ID de la VPC para poder usarlo AWS CLI o Consola de administración de AWS eliminarlo más adelante.

```

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
#  id                                     name                                     number_of_subnets
---  -----
1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893  2
2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938  5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

```

Una vez seleccionada la VPC, decida si desea utilizar subredes existentes o crear nuevas.

```

Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y

```

```

Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

```

Cuando haya completado los pasos anteriores, se inicia un clúster simple en una VPC. La VPC usa una subred existente que admite direcciones IP públicas. La tabla de enrutamiento de la subred es `0.0.0.0/0 => igw-xxxxxx`. Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

- La VPC debe tener DNS Resolution = yes y DNS Hostnames = yes.

- La VPC también deben tener las opciones de DHCP con el domain-name correcto para la Región de AWS. El conjunto de opciones de DHCP predeterminado ya especifica el AmazonProvidedDNS necesario. Si especifica más de un servidor de nombres de dominio, consulte [Conjuntos de opciones de DHCP](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Cuando utilice subredes privadas, utilice una puerta de enlace NAT o un proxy interno para habilitar el acceso web a los nodos de computación. Para obtener más información, consulte [Configuraciones de red](#).

Cuando todas las opciones tengan valores válidos, podrá lanzar el clúster ejecutando el comando `create`.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name test-cluster --cluster-configuration cluster-  
config.yaml  
{  
  "cluster": {  
    "clusterName": "test-cluster",  
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",  
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/test-cluster/  
abcdef0-f678-890a-5abc-021345abcdef",  
    "region": "eu-west-1",  
    "version": "3.15.0",  
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"  
  },  
  "validationMessages": []  
}
```

Siga el progreso del clúster:

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name test-cluster
```

O

```
$ pcluster list-clusters --query 'clusters[?clusterName==`test-cluster`]'
```

Una vez que el clúster llegue al estado `"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"`, podrá conectarse a él utilizando su configuración del cliente de SSH normal. Para obtener más información acerca de la conexión de instancias de Amazon EC2, consulte la [Guía de usuario de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2. O bien, puede conectar el clúster mediante

```
$ pcluster ssh --cluster-name test-cluster -i ~/path/to/keyfile.pem
```

Ejecute el siguiente comando para eliminar el clúster.

```
$ pcluster delete-cluster --region us-east-1 --cluster-name test-cluster
```

Una vez eliminado el clúster, puede eliminar los recursos de red de la VPC eliminando la pila de CloudFormation redes. El nombre de la pila comienza por “parallelclusternetworking-” y contiene la hora de creación en formato “AAAAMMDDHHMMSS”. Puede enumerar las pilas mediante el comando [list-stacks](#).

```
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \  
  --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \  
  --query "StackSummaries[].StackName" | \  
  grep -e "parallelclusternetworking-" \  
  "parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"
```

La pila se puede eliminar mediante el comando [delete-stack](#).

```
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \  
  --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804
```

La VPC que [pcluster configure](#) crea para usted no se crea en la pila de CloudFormation redes. Puede eliminar esa VPC manualmente en la consola o mediante AWS CLI.

```
$ aws --region us-east-1 Amazon EC2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad
```

Configuración y creación de un clúster con PCUI

La PCUI es una interfaz de usuario basada en la web que refleja la AWS ParallelCluster `pcluster` CLI y, al mismo tiempo, proporciona una experiencia similar a la de una consola. La PCUI se instala y se accede a ella en su. Cuenta de AWS Cuando la ejecuta, la PCUI accede a una instancia de la AWS ParallelCluster API alojada en Amazon API Gateway en su. Cuenta de AWS

Note

Es posible que el asistente de la PCUI no tenga opciones de interfaz de usuario para todas las funciones compatibles de la última versión compatible. AWS ParallelCluster Puede editar manualmente el archivo de configuración según sea necesario o utilizar la AWS ParallelCluster CLI.

En esta sección, se explica cómo configurar y crear un clúster mediante la PCUI.

Requisitos previos:

- Acceso a una instancia en ejecución de la PCUI. Para obtener más información, consulte [Instalación de la PCUI](#).

Configuración y creación de un clúster

1. En la vista Clústeres de la PCUI, seleccione Crear clúster, Paso a paso.
2. En Clúster, Nombre, ingrese un nombre para su clúster.
3. Elija una VPC con una subred pública para su clúster y, a continuación, seleccione Siguiente.
4. En el nodo principal, selecciona Añadir sesión de SSM y, a continuación, selecciona Siguiente.
5. En Colas, Recursos de computación, elija 1 para los Nodos estáticos.
6. Para el tipo de instancia, elimine el tipo de instancia predeterminado seleccionado, elija t2.micro y, a continuación, elija Siguiente.
7. En Almacenamiento, seleccione Siguiente.
8. En Configuración del clúster, revise el YALM de la configuración del clúster y seleccione Ejecución de prueba para validarlo.
9. Seleccione Crear para crear el clúster en función de la configuración validada.
10. Transcurridos unos segundos, la PCUI le lleva automáticamente a Clústeres, donde puede supervisar el estado de creación del clúster y los Eventos de la pila.
11. Seleccione Detalles para ver los detalles del clúster, como la versión y el estado.
12. Elija Instancias para ver la lista de instancias de Amazon EC2 y su estado.
13. Seleccione Stack events para ver los eventos de la pila del clúster y un Consola de administración de AWS enlace a la CloudFormation pila que crea el clúster.
14. En Detalles, una vez finalizada la creación del clúster, elija Ver YAML para ver o descargar el archivo YAML de configuración del clúster.
15. Cuando se complete la creación del clúster, elija Shell para acceder al nodo principal del clúster.

Note

Al elegir Shell, AWS ParallelCluster abre una sesión de Amazon EC2 Systems Manager y añade `ssm-user` una `/etc/sudoers` a. Para obtener más información, consulte

[Activar o desactivar los permisos administrativos de la cuenta `ssm-user`](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 Systems Manager.

16. Si quiere eliminarlo, en la vista Clústeres, seleccione el clúster y elija Acciones y Eliminar clúster.

Conexión a un clúster

Cuando lo utilice AWS ParallelCluster, podrá conectarse al nodo principal del clúster para ejecutar trabajos, ver los resultados, gestionar los usuarios y supervisar el clúster y el estado de los trabajos. Para conectarse a la instancia del nodo principal del clúster, utilice uno de los siguientes métodos:

- Se puede utilizar `ssh` con un [key pair](#) para iniciar sesión. Especifique la clave privada en [HeadNode/KeyName](#) en la configuración del clúster. Para obtener más información, consulta [Conéctate a tu instancia de Linux mediante SSH](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.
- Puede usar el `pcluster ssh` comando de la interfaz de línea de comandos (CLI) para iniciar sesión. Especifique la clave privada en [HeadNode/KeyName](#) de la configuración del clúster. Para obtener más información, consulte [pcluster ssh](#).
- Puede usar una sesión SSM para conectarse al nodo principal del clúster. Debe agregar la política administrada por AmazonSSMManagedInstanceCore a [HeadNode/AdditionalIamPolicies](#) en la configuración del clúster para conectarse mediante una sesión SSM. Para obtener más información, consulte [SSM Session Manager](#) en la Guía del usuario de SSM.
- Puede usar Amazon DCV para conectarse al nodo principal del clúster. Para obtener más información, consulte [Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV](#).
- Cuando usa la PCUI, también puede usar un comando Amazon EC2 Connect que la interfaz de usuario proporciona para conectarse al nodo principal del clúster.

Acceso de varios usuarios a los clústeres

Aprenda a implementar y administrar el acceso de varios usuarios a un solo clúster.

En este tema, un AWS ParallelCluster usuario hace referencia a un usuario del sistema para las instancias de cómputo. Un ejemplo es un `ec2-user` de una instancia de Amazon EC2.

AWS ParallelCluster El soporte de acceso multiusuario está disponible en todos los Regiones de AWS lugares AWS ParallelCluster disponibles actualmente. Funciona con otros Servicios de AWS, como [Amazon FSx for Lustre](#) y [Amazon Elastic File System](#).

Puede usar un [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) o [Simple AD](#) para administrar el acceso al clúster. Asegúrese de comprobar la [disponibilidad de Región de AWS](#) para estos servicios. Para configurar un clúster, especifique una [AWS ParallelCluster DirectoryService](#) configuración. AWS Directory Service los directorios se pueden conectar a varios clústeres. Esto permite una administración centralizada de las identidades en varios entornos y una experiencia de inicio de sesión unificada.

Si los utiliza AWS Directory Service para el acceso de AWS ParallelCluster varios usuarios, puede iniciar sesión en el clúster con las credenciales de usuario definidas en el directorio. Estas credenciales constan de un nombre de usuario y una contraseña. Tras iniciar sesión en el clúster por primera vez, se genera automáticamente una clave SSH de usuario. Puede utilizarla para iniciar sesión sin contraseña.

Puede crear, eliminar y modificar los usuarios o grupos de un clúster después de implementar el servicio de directorio. Con AWS Directory Service, puede hacerlo en la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory Consola de administración de AWS o mediante ella. Se puede acceder a esta herramienta desde cualquier instancia de Amazon EC2 que esté unida a su Active Directory. Para obtener más información, consulte [Instalar las herramientas de administración de Active Directory](#).

Si piensa utilizarla AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet, consulte [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#) los requisitos adicionales.

Temas

- [Creación de un Active Directory](#)
- [Creación de un clúster con un dominio de AD](#)
- [Inicio de sesión en un clúster integrado con un dominio de AD](#)
- [Ejecución de trabajos de MPI](#)
- [Ejemplo de configuraciones de clústeres LDAP \(AWS Managed Microsoft AD S\)](#)

Creación de un Active Directory

Asegúrese de crear un Active Directory (AD) antes de crear el clúster. Para obtener información sobre cómo elegir el tipo de Active Directory para el clúster, consulte [Cuál elegir](#) en la Guía de administración de AWS Directory Service .

Si el directorio está vacío, añada usuarios con nombres de usuario y contraseñas. Para obtener más información, consulte la documentación específica de [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) o [Simple AD](#).

Note

AWS ParallelCluster requiere que todos los directorios de usuarios de Active Directory estén en el `/home/$user` directorio.

Creación de un clúster con un dominio de AD

Warning

En esta sección introductoria se describe cómo configurar AWS ParallelCluster un servidor de Active Directory (AD) administrado mediante el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). El LDAP no es un protocolo seguro. Para los sistemas de producción, recomendamos encarecidamente el uso de certificados TLS (LDAPS), tal y como se describe en la siguiente sección [Ejemplo de configuraciones de clústeres LDAP \(AWS Managed Microsoft AD S\)](#).

Configure el clúster para que se integre con un directorio especificando la información pertinente en la sección `DirectoryService` del archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, consulte la sección de configuración de [DirectoryService](#).

Puede usar el siguiente ejemplo para integrar el clúster con un protocolo ligero AWS Managed Microsoft AD de acceso a directorios (LDAP).

Definiciones específicas que se requieren para una configuración basada AWS Managed Microsoft AD en LDAP:

- El parámetro `ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production` debe estar establecido como `True` en [DirectoryService/AdditionalSsdConfigs](#).
- Puede especificar los nombres de host del controlador o las direcciones IP para [DirectoryService/DomainAddr](#).
- La sintaxis [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#) debe ser la siguiente:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Obtenga sus datos de AWS Managed Microsoft AD configuración:

```
$ aws ds describe-directories --directory-id "d-abcdef01234567890"
```

```
{
  "DirectoryDescriptions": [
    {
      "DirectoryId": "d-abcdef01234567890",
      "Name": "corp.example.com",
      "DnsIpAddrs": [
        "203.0.113.225",
        "192.0.2.254"
      ],
      "VpcSettings": {
        "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
        "SubnetIds": [
          "subnet-1234567890abcdef0",
          "subnet-abcdef01234567890"
        ],
        "AvailabilityZones": [
          "region-idb",
          "region-idd"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Configuración de clúster para un AWS Managed Microsoft AD:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
  Ssh:
    KeyName: pcluster
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          InstanceType: t2.micro
          MinCount: 1
          MaxCount: 10
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs:
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

Para usar esta configuración para un Simple AD, cambie el valor de la propiedad

DomainReadOnlyUser en la sección **DirectoryService**:

```
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:SimpleAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs:
```

```
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

Consideraciones:

- Le recomendamos que utilice LDAP en lugar de LDAP TLS/SSL (o LDAPS) y no solo con LDAP. El TLS/SSL garantiza que la conexión esté cifrada.
- El valor de la propiedad [DirectoryService/DomainAddr](#) coincide con las entradas de la lista `DnsIpAddrs` de la salida `describe-directories`.
- Se recomienda que el clúster utilice subredes que estén ubicadas en la misma zona de disponibilidad a la que apunte [DirectoryService/DomainAddr](#). Si utiliza una configuración [personalizada del Protocolo de configuración dinámica de host \(DHCP\)](#) que se recomienda para el directorio VPCs y sus subredes no están ubicadas en la zona de [DomainAddr](#) disponibilidad [DirectoryService/](#), es posible que se produzca tráfico cruzado entre las zonas de disponibilidad. No es necesario usar configuraciones de DHCP personalizadas para usar la característica de integración de AD multiusuario.
- El valor de la propiedad [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#) especifica un usuario que debe crearse en el directorio. Este usuario no se crea de forma predeterminada. Le recomendamos que no dé permiso a este usuario para modificar los datos del directorio.
- El valor de la [PasswordSecretArn](#) propiedad [DirectoryService/](#) apunta a un AWS Secrets Manager secreto que contiene la contraseña del usuario que especificó para la propiedad [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#). Si la contraseña de este usuario cambia, actualice el valor secreto y actualice el clúster. Para actualizar el clúster para el nuevo valor secreto, debe detener la flota de computación con el comando `pcluster update-compute-fleet`. Si ha configurado el clúster para usar [LoginNodes](#), detenga [LoginNodes/](#)[Pools](#) y actualice el clúster después de establecer [LoginNodes/](#)[Pools/](#)[Count](#) en 0. A continuación, ejecute el siguiente comando desde el nodo principal del clúster.

```
sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/  
update_directory_service_password.sh
```

Para ver otro ejemplo, consulte también [Integración de Active Directory](#).

Inicio de sesión en un clúster integrado con un dominio de AD

Si ha activado la característica de integración de dominios de Active Directory (AD), la autenticación mediante contraseña se habilita en el nodo principal del clúster. El directorio principal de un usuario

de AD se crea la primera vez que un usuario inicia sesión en el nodo principal o la primera vez que un sudo-user cambia al usuario de AD en el nodo principal.

La autenticación por contraseña no está habilitada para los nodos de computación del clúster. Los usuarios de AD deben iniciar sesión en los nodos de computación con claves SSH.

De forma predeterminada, las claves SSH se configuran en el directorio de usuarios de AD `/${HOME}/.ssh` al iniciar sesión por SSH por primera vez en el nodo principal.

Este comportamiento se puede deshabilitar configurando la propiedad booleana

[DirectoryService/GenerateSshKeysForUsers](#) como `false` en la configuración del clúster.

De forma predeterminada, [DirectoryService/GenerateSshKeysForUsers](#) está establecido en `true`.

Si una AWS ParallelCluster aplicación requiere SSH sin contraseña entre los nodos del clúster, asegúrese de que las claves SSH estén configuradas correctamente en el directorio principal del usuario.

AWS Managed Microsoft AD las contraseñas caducan a los 42 días. Para obtener más información, consulte [Administración de las políticas de contraseñas de AWS Managed Microsoft AD](#) en la Guía de administración de Directory Service . Si su contraseña caduca, debe restablecerla para restaurar el acceso al clúster. Para obtener más información, consulte [Cómo restablecer una contraseña de usuario y contraseñas caducadas](#).

Note

Si la característica de integración de AD no funciona como se esperaba, los registros del SSSD pueden proporcionar información de diagnóstico útil para solucionar el problema. Estos registros se encuentran en el directorio `/var/log/sss` de los nodos del clúster. De forma predeterminada, también se almacenan en el grupo de CloudWatch registros de Amazon de un clúster.

Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de integración multiusuario con Active Directory](#).

Ejecución de trabajos de MPI

Como se sugiere en SchedMD, arranque los trabajos de MPI utilizando Slurm como método de arranque de MPI. Para obtener más información, consulte la [documentación oficial de Slurm](#) o la documentación oficial de su biblioteca MPI.

Por ejemplo, en la [documentación oficial de IntelMPI](#), aprenderá que, al ejecutar un trabajo de StarCCM, debe configurar Slurm como orquestador de procesos exportando la variable de entorno `I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm`.

 Note

Problema conocido

En el caso de que su aplicación MPI utilice SSH como mecanismo para generar trabajos de MPI, es posible que se produzca un [error conocido en Slurm](#) que provoque una resolución incorrecta del nombre de usuario del directorio como “nadie”.

Configure su aplicación para que utilice Slurm como método de arranque de MPI o consulte [Problemas conocidos relacionados con la resolución del nombre de usuario](#) en la sección de solución de problemas para obtener más detalles y posibles soluciones alternativas.

Ejemplo de configuraciones de clústeres LDAP (AWS Managed Microsoft AD S)

AWS ParallelCluster admite el acceso de varios usuarios mediante la integración con un AWS Directory Service protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o mediante LDAP (LDAPS). TLS/SSL

En los siguientes ejemplos se muestra cómo crear configuraciones de clúster para integrarlas con un AWS Managed Microsoft AD sobre LDAP(S).

AWS Managed Microsoft AD a través de LDAPS con verificación de certificados

Puede usar este ejemplo para integrar su clúster con un AWS Managed Microsoft AD sistema basado en LDAPS, con verificación de certificados.

Definiciones específicas para una configuración basada AWS Managed Microsoft AD en LDAPS con certificados:

- [DirectoryService/LdapTlsReqCert](#) debe establecerse en `hard` (predeterminado) para LDAPS con verificación de certificados.
- [DirectoryService/LdapTlsCaCert](#) debe especificar la ruta de acceso a su certificado de autoridad (CA).

El certificado de CA es un paquete de certificados que contiene los certificados de toda la cadena de CA que emitió los certificados para los controladores de dominio de AD.

Los certificados y el certificado de CA deben estar instalados en los nodos del clúster.

- Los nombres de host de los controladores deben especificarse para [DirectoryService/DomainAddr](#), no para las direcciones IP.
- La sintaxis [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#) debe ser la siguiente:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Ejemplo de archivo de configuración de clúster para usar AD sobre LDAPS:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
  Ssh:
    KeyName: pcluster
  Iam:
    AdditionalIamPolicies:
      - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
  CustomActions:
    OnNodeConfigured:
      Script: s3://&example-s3-bucket;/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          InstanceType: t2.micro
          MinCount: 1
          MaxCount: 10
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
      Iam:
```



```

AdditionalIamPolicies:
  - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: s3://&example-s3-bucket;/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldaps://win-abcdef01234567890.corp.example.com,ldaps://win-
abcdef01234567890.corp.example.com
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  LdapTlsCaCert: /etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer
  LdapTlsReqCert: hard

```

Agregue certificados y configure los controladores de dominio en el script posterior a la instalación:

```

#!/bin/bash
set -e

AD_CERTIFICATE_S3_URI="s3://amzn-s3-demo-bucket/bundle/corp.example.com.bundleca.cer"
AD_CERTIFICATE_LOCAL="/etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer"

AD_HOSTNAME_1="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_1="192.0.2.254"

AD_HOSTNAME_2="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_2="203.0.113.225"

# Download CA certificate
mkdir -p $(dirname "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}")
aws s3 cp "${AD_CERTIFICATE_S3_URI}" "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"
chmod 644 "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"

# Configure domain controllers reachability
echo "${AD_IP_1} ${AD_HOSTNAME_1}" >> /etc/hosts
echo "${AD_IP_2} ${AD_HOSTNAME_2}" >> /etc/hosts

```

Puede recuperar los nombres de host de los controladores de dominio de las instancias unidas al dominio, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Desde una instancia de Windows

```
$ nslookup 192.0.2.254
```

```
Server: corp.example.com
Address: 192.0.2.254

Name: win-abcdef01234567890.corp.example.com
Address: 192.0.2.254
```

Desde una instancia de Linux

```
$ nslookup 192.0.2.254
```

```
192.0.2.254.in-addr.arpa    name = corp.example.com
192.0.2.254.in-addr.arpa    name = win-abcdef01234567890.corp.example.com
```

AWS Managed Microsoft AD a través de LDAPS sin verificación de certificado

Puede usar este ejemplo para integrar su clúster con un AWS Managed Microsoft AD sistema basado en LDAPS, sin necesidad de verificar el certificado.

Definiciones específicas para una configuración basada AWS Managed Microsoft AD en LDAPS sin verificación de certificados:

- [DirectoryService/LdapTlsReqCert](#) debe establecerse en never.
- Se pueden especificar los nombres de host del controlador o las direcciones IP para [DirectoryService/DomainAddr](#).
- La sintaxis [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#) debe ser la siguiente:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Ejemplo de archivo de configuración de clúster para su uso AWS Managed Microsoft AD a través de LDAPS sin verificación de certificado:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
```

```
InstanceType: t2.micro
Networking:
  SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
Ssh:
  KeyName: pcluster
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          InstanceType: t2.micro
          MinCount: 1
          MaxCount: 10
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldaps://203.0.113.225,ldaps://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  LdapTlsReqCert: never
```

Prácticas recomendadas

Las siguientes secciones proporcionan las mejores prácticas de uso AWS ParallelCluster, que incluyen alertas de rendimiento de la red y de presupuesto. Si encuentra problemas a pesar de seguir estas prácticas recomendadas, consulte [AWS ParallelCluster solución de problemas](#) las posibles soluciones.

Prácticas recomendadas: selección del tipo de instancia del nodo principal

Aunque el nodo principal no ejecuta ningún trabajo, sus funciones y su tamaño son cruciales para el rendimiento general del clúster. Al elegir el tipo de instancia que se utilizará para el nodo principal, tenga en cuenta las siguientes características:

Tamaño del clúster: el nodo principal organiza la lógica de escalado del clúster y es responsable de adjuntar los nuevos nodos al programador. Para escalar y reducir verticalmente un clúster que tenga un gran número de nodos, proporcione al nodo principal capacidad de computación adicional.

Sistemas de archivos compartidos: cuando utilice sistemas de archivos compartidos, elija un tipo de instancia con suficiente ancho de banda de la red y suficiente ancho de banda de Amazon EBS para administrar sus flujos de trabajo. Asegúrese de que el nodo principal pueda exponer suficientes directorios de servidores NFS para el clúster y administrar los artefactos que deben compartirse entre los nodos de computación y el nodo principal.

Prácticas recomendadas: rendimiento de la red

El rendimiento de la red es fundamental para las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC). Sin un rendimiento de red fiable, estas aplicaciones no pueden funcionar según lo esperado. Para optimizar el rendimiento de la red, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.

- Grupo de ubicación: si utiliza Slurm, considere la posibilidad de configurar cada cola de Slurm para que utilice un grupo con ubicación en clúster. Un grupo con ubicación en clúster es una agrupación lógica de instancias en una misma zona de disponibilidad. Para obtener más información, consulta [los grupos de ubicación](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Puede especificar un [PlacementGroup](#) en la sección [Networking](#) de la cola; cada recurso de computación se asigna al grupo de ubicación de la cola. Al especificar un [PlacementGroup](#) en la sección [Networking](#) del recurso de computación, se asigna ese recurso de computación específico a ese grupo de ubicación. La especificación del grupo de ubicación del recurso de computación anula la especificación de la cola del recurso de computación. Para obtener más información, consulte [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#) y [SlurmQueues/ComputeResources/Networking/PlacementGroup](#).

```
Networking:
  PlacementGroup:
    Enabled: true
    Id: your-placement-group-name
```

También puede solicitar que AWS ParallelCluster cree un grupo de colocación para usted.

```
Networking:
  PlacementGroup:
    Enabled: true
```

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.3.0, se modifica la creación y administración de los grupos de colocación. Al especificar el grupo de ubicación que se va a habilitar, sin un name o Id, en la cola, a cada recurso de computación se le asigna su propio grupo de ubicación

administrado, en lugar de un grupo administrado para toda la cola. Esto ayuda a reducir los errores por capacidad insuficiente. Si necesita tener un grupo de ubicación para toda la cola, puede usar un grupo de ubicación con nombre.

Se ha agregado [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Name](#) como alternativa preferida a [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Id](#).

Para obtener más información, consulte [Networking](#).

- Redes mejoradas: considere la posibilidad de elegir un tipo de instancia que admita redes mejoradas. Esta recomendación se aplica a todas las [instancias de la generación actual](#). Para obtener más información, consulte [redes mejoradas en Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.
- Elastic Fabric Adapter: para admitir altos niveles de comunicación escalable de instancia a instancia, considere la posibilidad de elegir interfaces de red EFA para su red. El hardware de derivación del sistema operativo personalizado de la EFA mejora las comunicaciones de instancia a instancia con la elasticidad y flexibilidad bajo demanda de la Nube de AWS. Puede configurar cada cola de Slurm [ComputeResource](#) para que utilice [Efa](#). Para obtener más información sobre el uso de EFA con AWS ParallelCluster, consulte [Elastic Fabric Adapter](#).

ComputeResources:

- Name: *your-compute-resource-name*
- Efa:
- Enabled: true

Para obtener más información acerca de EFA, consulte [Elastic Fabric Adapter](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.

- Ancho de banda de la instancia: el ancho de banda se escala con el tamaño de la instancia. Para obtener información sobre los distintos tipos de [instancias](#), consulte [Instancias optimizadas para Amazon EBS](#) y [tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía](#) del usuario de Amazon EC2 .

Prácticas recomendadas: alertas de presupuesto

Para gestionar los costes de los recursos AWS ParallelCluster, le recomendamos que utilice AWS Budgets acciones para crear un presupuesto. También puede crear alertas de umbrales presupuestarios definidos para AWS los recursos seleccionados. Para obtener más información, consulte [Configuring a budget action](#) en la Guía del usuario de AWS Budgets . Del mismo modo, también puedes usar Amazon CloudWatch para crear una alarma de facturación. Para obtener más

información, consulte [Creación de una alarma de facturación para monitorear los cargos estimados de AWS](#).

Mejores prácticas: mover un clúster a una nueva versión AWS ParallelCluster secundaria o a una versión de parche

Actualmente, cada versión AWS ParallelCluster secundaria es autónoma junto con su `pcluster` CLI. Para mover un clúster a una nueva versión secundaria o de parche, debe volver a crear el clúster mediante la CLI de la nueva versión.

Para optimizar el proceso de traslado de un clúster a una nueva versión secundaria o de parche, le recomendamos que haga lo siguiente:

- Guarde los datos personales en volúmenes externos que se crean fuera del clúster, como Amazon EFS y FSx for Lustre. De este modo, podrá mover fácilmente los datos de un clúster a otro en el futuro.
- Cree sistemas de almacenamiento compartido con los siguientes tipos. Puede crear estos sistemas con las teclas AWS CLI o Consola de administración de AWS.
 - [SharedStorage](#) / [EbsSettings](#) / [VolumeId](#)
 - [SharedStorage](#) / [EfsSettings](#) / [FileSystemId](#)
 - [SharedStorage](#) / [FsxLustreSettings](#) / [FileSystemId](#)

Defina un sistema de archivos o un volumen en una configuración de clúster como sistema de archivos o volumen existente. De esta forma, se conservan al eliminar el clúster y se pueden asociar a un clúster nuevo.

Le recomendamos que utilice Amazon EFS o los sistemas FSx de archivos Lustre. Ambos sistemas se pueden conectar a varios clústeres al mismo tiempo. Además, puede asociar cualquiera de estos sistemas a un clúster nuevo antes de eliminar el clúster existente.

- Use las [acciones de arranque personalizadas](#) para personalizar sus instancias en lugar de usar una AMI personalizada. Si, por el contrario, utiliza una AMI personalizada, tendrá que eliminar y volver a crear esa AMI para cada versión nueva.
- Se recomienda aplicar las recomendaciones anteriores en la secuencia siguiente:
 1. Actualice la configuración del clúster existente para utilizar las definiciones de sistemas de archivos existentes.
 2. Compruebe la versión de `pcluster` y actualícela si es necesario.

3. Cree y pruebe el nuevo clúster. Al probar el nuevo clúster, compruebe lo siguiente:
 - Asegúrese de que sus datos estén disponibles en el clúster nuevo.
 - Asegúrese de que la aplicación funcione en el clúster nuevo.
4. Cuando haya probado por completo el clúster nuevo, esté en funcionamiento y ya no necesite el clúster existente, elimínelo.

Pasar de AWS ParallelCluster 2.x a 3.x

En las siguientes secciones se describe lo que ocurre al pasar de la versión AWS ParallelCluster 2.x a la 3.x, incluidos los cambios de una versión a otra.

Acciones de arranque personalizadas

Con la versión AWS ParallelCluster 3, puede especificar distintos scripts de acciones de arranque personalizados para el nodo principal y los nodos de cómputo utilizando `OnNodeStart` (pre_installen la AWS ParallelCluster versión 2) y `OnNodeConfigured` (post_installen la AWS ParallelCluster versión 2) los parámetros de las secciones [HeadNode](#) y [Scheduling/SlurmQueues](#). Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

Los scripts de acciones de arranque personalizados que se han desarrollado para AWS ParallelCluster 2 deben adaptarse para su uso en AWS ParallelCluster 3:

- No recomendamos usar `/etc/parallelcluster/cfnconfig` ni `cfn_node_type` para diferenciar entre nodos principales y de computación. En su lugar, le recomendamos que especifique dos scripts diferentes en [HeadNode](#) y [Scheduling/SlurmQueues](#).
- Si prefiere seguir cargando `/etc/parallelcluster/cfnconfig` para utilizarlos en su script de acciones de bootstrap, tenga en cuenta que el valor de `cfn_node_type` ha cambiado de "" a `MasterServer "HeadNode"`» (consulte: [Lenguaje inclusivo](#)).
- En la AWS ParallelCluster versión 2, el primer argumento de entrada para los scripts de acción de bootstrap era la URL S3 del script y estaba reservado. En AWS ParallelCluster 3, solo los argumentos configurados en la configuración se pasan a los scripts.

 Warning

Oficialmente, no se admite el uso de variables internas proporcionadas a través del archivo `/etc/parallelcluster/cfnconfig`. Es posible que este archivo se elimine como parte de una versión futura.

AWS ParallelCluster Las versiones 2.x y 3.x utilizan una sintaxis de archivo de configuración diferente

AWS ParallelCluster La configuración 3.x usa la sintaxis YAML. La referencia completa se encuentra en [Archivos de configuración](#).

Además de requerir un formato de archivo YAML, en AWS ParallelCluster 3.x se han actualizado varias secciones de configuración, ajustes y valores de parámetros. En esta sección, analizamos los cambios clave en la AWS ParallelCluster configuración junto con side-by-side ejemplos que ilustran estas diferencias en cada versión de. AWS ParallelCluster

Ejemplo de configuración de varias colas del programador con el hiperprocesamiento habilitado y deshabilitado

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
queue_settings = ht-enabled, ht-disabled
...

[queue ht-enabled]
compute_resource_settings = ht-enabled-i1
disable_hyperthreading = false

[queue ht-disabled]
compute_resource_settings = ht-disabled-i1
disable_hyperthreading = true

[compute_resource ht-enabled-i1]
instance_type = c5n.18xlarge
[compute_resource ht-disabled-i1]
instance_type = c5.xlarge
```


AWS ParallelCluster 3:

```
...
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: ht-enabled
      Networking:
        SubnetIds:
          - compute_subnet_id
      ComputeResources:
        - Name: ht-enabled-i1
          DisableSimultaneousMultithreading: true
          InstanceType: c5n.18xlarge
    - Name: ht-disabled
      Networking:
        SubnetIds:
          - compute_subnet_id
      ComputeResources:
        - Name: ht-disabled-i1
          DisableSimultaneousMultithreading: false
          InstanceType: c5.xlarge
```

Ejemplo de configuración nueva FSx para el sistema de archivos de Lustre

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
storage_capacity = 1200
imported_file_chunk_size = 1024
import_path = s3://amzn-s3-demo-bucket
export_path = s3://amzn-s3-demo-bucket/export_dir
weekly_maintenance_start_time = 3:02:30
deployment_type = PERSISTENT_1
data_compression_type = LZ4
```

AWS ParallelCluster 3:

```

...
SharedStorage:
  - Name: fsx
    MountDir: /shared-fsx
    StorageType: FsxLustre
    FsxLustreSettings:
      StorageCapacity: 1200
      ImportedFileChunkSize: 1024
      ImportPath: s3://amzn-s3-demo-bucket
      ExportPath: s3://amzn-s3-demo-bucket/export_dir
      WeeklyMaintenanceStartTime: "3:02:30"
      DeploymentType: PERSISTENT_1
      DataCompressionType: LZ4

```

Ejemplo de una configuración de clúster que monta un sistema de archivos existente FSx para Lustre

AWS ParallelCluster 2:

```

[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
fsx_fs_id = fsx_fs_id

```

AWS ParallelCluster 3:

```

...
SharedStorage:
  - Name: fsx
    MountDir: /shared-fsx
    StorageType: FsxLustre
    FsxLustreSettings:
      FileSystemId: fsx_fs_id

```

Ejemplo de un clúster con la pila de software de especificación de plataforma Intel HPC

AWS ParallelCluster 2:

```

[cluster default]

```

```
enable_intel_hpc_platform = true
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
AdditionalPackages:
  IntelSoftware:
    IntelHpcPlatform: true
```

Notas:

- La instalación del software de especificación de plataforma HPC Intel está sujeta a los términos y condiciones del [acuerdo de licencia de usuario final de Intel](#) aplicable.

Ejemplo de configuraciones de IAM personalizadas, que incluyen: el perfil de la instancia, el rol de la instancia, las políticas adicionales para las instancias y el rol de las funciones de lambda asociadas al clúster

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
additional_iam_policies = arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
ec2_iam_role = ec2_iam_role
iam_lambda_role = lambda_iam_role
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
Iam:
  Roles:
    CustomLambdaResources: lambda_iam_role
HeadNode:
  ...
  Iam:
    InstanceRole: ec2_iam_role
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
```

```

- Name: queue1
...
Iam:
  InstanceProfile: iam_instance_profile
- Name: queue2
...
Iam:
  AdditionalIamPolicies:
    - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
    - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

```

Notas:

- En el caso AWS ParallelCluster 2, la configuración de IAM se aplica a todas las instancias de un clúster y no se `additional_iam_policies` puede usar junto con `ec2_iam_role` ellas.
- En el caso de AWS ParallelCluster 3, puede tener diferentes configuraciones de IAM para los nodos principales y de cómputo e incluso especificar diferentes configuraciones de IAM para cada cola de cómputo.
- En el caso de AWS ParallelCluster 3, puede utilizar un perfil de instancia de IAM como alternativa a un rol de IAM. `InstanceProfile`, `InstanceRole` o no `AdditionalIamPolicies` se pueden configurar juntos.

Ejemplo de acciones de arranque personalizadas

AWS ParallelCluster 2:

```

[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*
pre_install = s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
pre_install_args = 'R curl wget'
post_install = s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
post_install_args = "R curl wget"
...

```

AWS ParallelCluster 3:

```

...
HeadNode:
  ...
  CustomActions:

```

```

OnNodeStart:
  Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
  Args:
    - R
    - curl
    - wget
OnNodeConfigured:
  Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
  Args: ['R', 'curl', 'wget']
Iam:
  S3Access:
    - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
    ...
  CustomActions:
    OnNodeStart:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
      Args: ['R', 'curl', 'wget']
    OnNodeConfigured:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
      Args: ['R', 'curl', 'wget']
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket

```

Ejemplo de un clúster con acceso de lectura y escritura a los recursos del bucket de S3

AWS ParallelCluster 2:

```

[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/read_only/*
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/read_and_write/*
...

```

AWS ParallelCluster 3:

```

...
HeadNode:
  ...
  Iam:

```

```

S3Access:
  - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
    KeyName: read_only/
    EnableWriteAccess: False
  - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
    KeyName: read_and_write/
    EnableWriteAccess: True

Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
    ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
        KeyName: read_only/
        EnableWriteAccess: False
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
        KeyName: read_and_write/
        EnableWriteAccess: True

```

Lenguaje inclusivo

AWS ParallelCluster 3 usa las palabras «nodo principal» en los lugares donde se usó «maestro» en AWS ParallelCluster 2. Esta incluye lo siguiente:

- La variable exportada en el entorno de AWS Batch trabajo ha cambiado: de MASTER_IP a PCLUSTER_HEAD_NODE_IP.
- Todas las CloudFormation salidas cambiaron de Master* a HeadNode*.
- Todas NodeTypes y las etiquetas cambiaron de Master a HeadNode.

Compatibilidad con el programador

AWS ParallelCluster La versión 3.x no es compatible con Son of Grid Engine (SGE) ni con los programadores de par.

Los AWS Batch comandos `awsbhosts`, `awsbkill`, `awsbout`, `awsbqueues`, `awsbstat`, y `awsbsub` se distribuyen como un paquete `aws-parallelcluster-awsbatch-cli` PyPI independiente. Este paquete lo instala AWS ParallelCluster en el nodo principal. Puede seguir utilizando estos AWS Batch comandos desde el nodo principal del clúster. Sin embargo, si desea utilizar los comandos

AWS Batch desde una ubicación que no sea el nodo principal, primero debe instalar el paquete PyPI `aws-parallelcluster-awsbatch-cli`.

AWS ParallelCluster CLI

Se ha cambiado la AWS ParallelCluster interfaz de línea de comandos (CLI). La nueva sintaxis se describe en [AWS ParallelCluster Comandos CLI](#). El formato de salida de la CLI es una cadena [JSON](#).

Configuración de un clúster nuevo

El `pcluster configure` comando incluye parámetros diferentes en AWS ParallelCluster 3 en comparación con AWS ParallelCluster 2. Para obtener más información, consulte [pcluster configure](#).

Tenga en cuenta también que la sintaxis del archivo de configuración ha cambiado de AWS ParallelCluster 2. Para obtener una referencia completa de los ajustes de configuración del clúster, consulte [Configuración del clúster](#).

Creación de un clúster

AWS ParallelCluster El `pcluster create` comando 2 ha sido reemplazado por el [pcluster create-cluster](#) comando.

Tenga en cuenta que el comportamiento predeterminado en la AWS ParallelCluster versión 2.x, sin la `-nw` opción, es esperar a que se creen los clústeres, mientras que el comando AWS ParallelCluster 3.x se devuelve inmediatamente. El progreso de la creación del clúster se puede monitorear mediante [pcluster describe-cluster](#).

Un archivo de configuración AWS ParallelCluster 3 contiene una única definición de clúster, por lo que el `-t` parámetro ya no es necesario.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo de configuración.

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster create \
  -r REGION \
  -c V2_CONFIG_FILE \
  -nw \
  -t CLUSTER_TEMPLATE \
CLUSTER_NAME
```

```
# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster create-cluster \
  --region REGION \
  --cluster-configuration V3_CONFIG_FILE \
  --cluster-name CLUSTER_NAME
```

Mostrar clústeres

El comando `pcluster list` AWS ParallelCluster 2.x debe sustituirse por el [pcluster list-clusters](#) comando.

Nota: Necesita la CLI de la AWS ParallelCluster versión 2 para enumerar los clústeres creados con las versiones 2.x de AWS ParallelCluster. Consulte [Instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual \(recomendado\)](#) para descubrir cómo instalar varias versiones de AWS ParallelCluster usando entornos virtuales.

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster list -r REGION

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster list-clusters --region REGION
```

Inicio y detención de un clúster

Los comandos `pcluster start` y `pcluster stop` AWS ParallelCluster 2.x deben sustituirse por comandos. [pcluster update-compute-fleet](#)

Inicio de una flota de computación:

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster start \
  -r REGION \
  CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  --status START_REQUESTED

# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
```



```
$ pcluster update-compute-fleet \  
  --region REGION \  
  --cluster-name CLUSTER_NAME \  
  --status ENABLED
```

Detención de una flota de computación:

```
# AWS ParallelCluster v2  
$ pcluster stop \  
  -r REGION \  
  CLUSTER_NAME  
  
# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets  
$ pcluster update-compute-fleet \  
  --region REGION \  
  --cluster-name CLUSTER_NAME \  
  --status STOP_REQUESTED  
  
# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets  
$ pcluster update-compute-fleet \  
  --region REGION \  
  --cluster-name CLUSTER_NAME \  
  --status DISABLED
```

Conexión a un clúster

El comando `pcluster ssh` AWS ParallelCluster 2.x tiene diferentes nombres de parámetros en AWS ParallelCluster 3.x. Consulte [pcluster ssh](#).

Conexión a un clúster:

```
# AWS ParallelCluster v2  
$ pcluster ssh \  
  -r REGION \  
  CLUSTER_NAME \  
  -i ~/.ssh/id_rsa  
  
# AWS ParallelCluster v3  
$ pcluster ssh \  
  --region REGION \  
  --cluster-name CLUSTER_NAME \  
  -i ~/.ssh/id_rsa
```

Actualización de la configuración de IMDS

A partir de la versión 3.0.0, AWS ParallelCluster se introdujo la posibilidad de restringir el acceso al IMDS del nodo principal (y a las credenciales del perfil de la instancia) a un subconjunto de superusuarios, de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte [Propiedades de Imds](#).

Uso AWS ParallelCluster

Temas

- [AWS ParallelCluster interfaz de usuario](#)
- [AWS Lambda Configuración de VPC en AWS ParallelCluster](#)
- [AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster](#)
- [Configuraciones de red](#)
- [Nodos de inicio de sesión aprovisionados por AWS ParallelCluster](#)
- [Acciones de arranque personalizadas](#)
- [Uso de Amazon S3](#)
- [Uso de instancias de spot](#)
- [Programadores compatibles con AWS ParallelCluster](#)
- [Almacenamiento compartido](#)
- [AWS ParallelCluster recursos y etiquetado](#)
- [Supervisión AWS ParallelCluster y registros](#)
- [AWS CloudFormation recurso personalizado](#)
- [Elastic Fabric Adapter](#)
- [Habilitar Intel MPI](#)
- [AWS ParallelCluster API](#)
- [AWS ParallelCluster para Terraform](#)
- [Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV](#)
- [Uso de pcluster update-cluster](#)
- [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#)
- [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#)
- [Lanzamiento de instancias con bloques de capacidad \(CB\)](#)
- [Parcheo de AMI y reemplazo de EC2 instancias de Amazon](#)
- [Sistemas operativos](#)

AWS ParallelCluster interfaz de usuario

La AWS ParallelCluster interfaz de usuario (PCUI) es una interfaz de usuario basada en la web que sirve como panel de control para crear, monitorear y administrar clústeres. La PCUI se instala y se accede a ella en su Cuenta de AWS. La PCUI se añade con la versión 3.5.0. AWS ParallelCluster

Para instalar la PCUI y empezar, consulte [Instalación de la PCUI](#) y [Configuración y creación de un clúster con PCUI](#).

The screenshot displays the AWS ParallelCluster web interface. At the top, the header shows the AWS ParallelCluster logo, the user's email (user@domain.com), and the region (eu-west-1). The left sidebar contains navigation links for Clusters, Images, and Users, along with a 'View license' link. The main content area is titled 'Clusters (2)' and includes buttons for 'Shell', 'DCV', 'Stop fleet', 'Actions', and 'Create cluster'. Below this is a search bar and a table listing the clusters. The table has columns for Name, Status, and Version. Two clusters are listed: 'hpc-cluster-1' with status 'CREATE COMPLETE' and version '3.5.0', and 'hpc-cluster-2' with status 'DELETE IN PROGRESS' and version '3.5.0'. Below the table, the details for 'hpc-cluster-1' are shown, including tabs for Details, Instances, Storage, Job scheduling, and Stack events. The 'Details' tab is active, showing properties such as Cluster configuration, SSH command, EC2 Instance Connect, Cluster status (CREATE COMPLETE), Compute fleet status (RUNNING), Version (3.5.0), Region (eu-west-1), Created time (March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)), and Latest update time (March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)).

Name	Status	Version
hpc-cluster-1	CREATE COMPLETE	3.5.0
hpc-cluster-2	DELETE IN PROGRESS	3.5.0

Cluster: hpc-cluster-1

Details | Instances | Storage | Job scheduling | Stack events

Properties

Cluster configuration VIEW	Cluster status CREATE COMPLETE	Region eu-west-1
SSH command Info ssh ec2-user@54.78.245.22	Compute fleet status RUNNING	Created time March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)
EC2 Instance Connect Info mssh -r eu-west-1 ec2-user@i-0b14dc1a2f5dc048e	Version 3.5.0	Latest update time March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)

La PCUI es compatible con las siguientes características:

- Muestra lo siguiente:
 - La lista de clústeres que has creado en tu cuenta. Cuenta de AWS AWS ParallelCluster
 - El estado y los detalles disponibles de los clústeres de la lista.
 - CloudFormation apile eventos y AWS ParallelCluster registros que pueda usar para monitorear.

- El estado de los trabajos que se están ejecutando en sus clústeres.
- La lista de imágenes personalizadas que puede usar para crear clústeres.
- La lista de imágenes oficiales que utiliza la interfaz de usuario para crear clústeres.
- La lista de usuarios que tienen acceso a la PCUI. Puede añadir y eliminar usuarios.
- Proporciona step-by-step instrucciones para crear y editar (actualizar) un clúster y seleccionar las funciones de clúster compatibles para añadirlas, editarlas o eliminarlas. Los campos de entrada inaccesibles no se pueden cambiar para la configuración del clúster que se está editando. Tiene la opción de realizar una validación de prueba de la configuración del clúster antes de la implementación del clúster.
- Incluye enlaces directos desde el intérprete de comandos para acceder al nodo principal en la vista de clústeres. Seleccione Añadir sesión de SSM en las step-by-step instrucciones para añadir el acceso directo al shell y la política básica de instancias gestionadas por SSM en el nodo principal.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la PCUI para crear y administrar sus clústeres:

- Solo puede crear y editar clústeres o crear imágenes con la misma AWS ParallelCluster versión que se utilizó para crear la PCUI. Las imágenes o los clústeres de las versiones anteriores solo se pueden ver. Si administra varias versiones de clústeres e imágenes, le recomendamos que cree una instancia de la PCUI compatible con cada versión.
- La PCUI está diseñada para reflejar la funcionalidad de la CLI de `pcluster`. Hay algunas diferencias. Si sigue las step-by-step instrucciones, estará utilizando todas las funciones compatibles. Antes de la implementación, tiene la opción de editar la configuración del clúster o de la imagen manualmente. Si lo hace, le recomendamos que valide la configuración seleccionando Ejecutar en seco para comprobar que las modificaciones son totalmente compatibles.

 Note

La PCUI no es compatible con AWS Batch.

AWS Lambda Configuración de VPC en AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster AWS Lambda se utiliza para realizar operaciones durante el ciclo de vida del clúster. Una función de [AWS Lambda siempre se ejecuta en una VPC](#) propiedad del servicio

de Lambda. La función de Lambda también se puede conectar a subredes privadas en una nube privada virtual (VPC) para acceder a los recursos privados.

 Note

Las funciones Lambda no pueden conectarse directamente a una VPC con tenencia de instancias dedicada. Para conectarse a los recursos de una VPC dedicada, interconéctela con una segunda VPC con tenencia predeterminada que pueda conectarse a una VPC dedicada.

Para obtener más información, consulte [Instancias dedicadas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux y [¿Cómo se conecta una función de Lambda a una VPC dedicada?](#) desde el AWS Knowledge Center.

Las funciones Lambda creadas por se AWS ParallelCluster pueden conectar a una VPC privada. Estas funciones de Lambda necesitan acceder a los Servicios de AWS. Puede proporcionarles acceso a través de Internet o puntos de conexión de VPC mediante los siguientes métodos.

- Acceso a Internet

Para acceder a Internet Servicios de AWS, una función Lambda requiere la traducción de direcciones de red (NAT). Enrute el tráfico saliente desde su subred privada a la [puerta de enlace de NAT](#) en una subred pública.

- Puntos de conexión de VPC

Varios AWS servicios ofrecen puntos finales [de VPC](#). Puedes usar puntos de conexión de VPC para conectarte desde Servicios de AWS una VPC que no tenga acceso a Internet. [Para ver la lista de puntos finales de AWS ParallelCluster VPC, consulte Redes.](#)

 Note

Todas las combinaciones de subredes y grupos de seguridad deben permitir el acceso Servicios de AWS mediante uno de estos métodos. Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la misma VPC.

Para obtener más información, consulte los [puntos de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud y el [Acceso a Internet y a los servicios para las funciones conectadas a la VPC](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

Para configurar el uso de las funciones de Lambda VPCs, consulte [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig](#) para clústeres o [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig](#) para imágenes.

AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster utiliza los permisos de IAM para controlar el acceso a los recursos al crear y gestionar clústeres.

Para crear y administrar clústeres en una AWS cuenta, se AWS ParallelCluster requieren permisos en dos niveles:

- Permisos que el usuario de `pcluster` necesita a la hora de invocar los comandos CLI de `pcluster` para crear y administrar clústeres.
- Permisos que los recursos del clúster requieren para realizar las acciones del clúster.

AWS ParallelCluster utiliza un [perfil y un rol de instancia de Amazon EC2](#) para proporcionar permisos de recursos de clúster. Para administrar los permisos de los recursos del clúster, AWS ParallelCluster también necesita permisos para los recursos de IAM. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM](#).

Los usuarios de **pcluster** necesitan permisos de IAM para usar la CLI [pcluster](#) con el fin de crear y administrar un clúster y sus recursos. Estos permisos se incluyen en las políticas de IAM que se pueden añadir a un usuario o rol. Para obtener más información sobre los roles de IAM, consulte [Creación de un rol de usuario](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS Identity and Access Management .

También puede utilizar [AWS ParallelCluster parámetros de configuración para gestionar los permisos de IAM](#).

Las siguientes secciones contienen los permisos necesarios con ejemplos.

Para usar las políticas de ejemplo sustituya `<REGION>`, `<AWS ACCOUNT ID>` y las cadenas similares por los valores adecuados.

Las siguientes políticas de ejemplo incluyen Amazon Resource Names (ARNs) para los recursos. Si está trabajando en las particiones AWS GovCloud (US) o en AWS China, ARNs debe cambiarlas. En concreto, deben cambiarse de «arn:aws» a «arn:aws-us-gov» para la AWS GovCloud (US) partición o «arn:aws-cn» para la partición de China. AWS Para obtener más información, consulte [Nombres de recursos de Amazon \(ARNs\) en AWS GovCloud \(US\) las regiones](#) en la Guía del AWS GovCloud (US) usuario y [ARNs para obtener información sobre AWS los servicios en China](#) en Introducción a AWS los servicios en China.

Puede realizar un seguimiento de los cambios en las políticas de ejemplo que aparecen en [AWS ParallelCluster la documentación sobre GitHub](#).

Temas

- [AWS ParallelCluster Funciones de instancia de Amazon EC2](#)
- [AWS ParallelCluster ejemplos pcluster de políticas de usuario](#)
- [AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM](#)
- [AWS ParallelCluster parámetros de configuración para gestionar los permisos de IAM](#)

AWS ParallelCluster Funciones de instancia de Amazon EC2

Cuando crea un clúster con los ajustes de configuración predeterminados, AWS ParallelCluster utiliza los [perfiles de instancia](#) de Amazon EC2 para crear automáticamente un clúster predeterminado (rol de [instancia de Amazon EC2](#)) que proporciona los permisos necesarios para crear y administrar el clúster y sus recursos.

Alternativas al uso del rol de instancia predeterminado AWS ParallelCluster

En lugar del rol de AWS ParallelCluster instancia predeterminado, puede usar la configuración del InstanceRole clúster para especificar su propio rol de IAM existente para EC2. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster parámetros de configuración para gestionar los permisos de IAM](#). Por lo general, debe especificar los roles de IAM existentes para controlar completamente los permisos concedidos a EC2.

Si su intención es añadir políticas adicionales al rol de instancia predeterminado, le recomendamos que apruebe las políticas de IAM adicionales utilizando la configuración de [AdditionalIamPolicies](#) en lugar de la de [InstanceProfile o InstanceRole](#). Cuando actualice el clúster, puede actualizar las AdditionalIamPolicies, pero no el InstanceRole.

AWS ParallelCluster ejemplos **pcluster** de políticas de usuario

Los siguientes ejemplos muestran las políticas de usuario necesarias para crear AWS ParallelCluster y administrar sus recursos mediante la `pcluster` CLI. Ahora puede asociar políticas a un usuario o rol.

Temas

- [Política de usuario básica **pcluster** de AWS ParallelCluster](#)
- [Política AWS ParallelCluster **pcluster** de usuario adicional cuando se utiliza el AWS Batch programador](#)
- [Política AWS ParallelCluster **pcluster** de usuario adicional al utilizar Amazon FSx for Lustre](#)
- [AWS ParallelCluster política de **pcluster** usuario: creación de imágenes](#)

Política de usuario básica **pcluster** de AWS ParallelCluster

La siguiente política muestra los permisos necesarios para ejecutar AWS ParallelCluster `pcluster` comandos.

La última acción de la política se incluye para validar cualquier secreto especificado en la configuración del clúster. Por ejemplo, se utiliza un AWS Secrets Manager secreto para configurar la [DirectoryService](#) integración. En este caso, se crea un clúster solo si existe un secreto válido en [PasswordSecretArn](#). Si se omite esta acción, se omite la validación del secreto. Para mejorar su postura de seguridad, le recomendamos que amplíe el alcance de esta declaración de política añadiendo únicamente los secretos especificados en la configuración del clúster.

Note

Si los sistemas de archivos de Amazon EFS existentes son los únicos sistemas de archivos que se utilizan en su clúster, puede limitar las declaraciones de política de Amazon EFS de ejemplo a los sistemas de archivos específicos a los que se hace referencia en la [Sección de SharedStorage](#) del archivo de configuración del clúster.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Action": [  
      "ec2:Describe"  
    ],  
    "Resource": "*",  
    "Effect": "Allow",  
    "Sid": "EC2Read"  
  },  
  {  
    "Action": [  
      "ec2:AllocateAddress",  
      "ec2:AssociateAddress",  
      "ec2:AttachNetworkInterface",  
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",  
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",  
      "ec2:CreateFleet",  
      "ec2:CreateLaunchTemplate",  
      "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",  
      "ec2:CreateNetworkInterface",  
      "ec2:CreatePlacementGroup",  
      "ec2:CreateSecurityGroup",  
      "ec2:CreateSnapshot",  
      "ec2:CreateTags",  
      "ec2>DeleteTags",  
      "ec2:CreateVolume",  
      "ec2>DeleteLaunchTemplate",  
      "ec2>DeleteNetworkInterface",  
      "ec2>DeletePlacementGroup",  
      "ec2>DeleteSecurityGroup",  
      "ec2>DeleteVolume",  
      "ec2:DisassociateAddress",  
      "ec2:ModifyLaunchTemplate",  
      "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",  
      "ec2:ModifyVolume",  
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",  
      "ec2:ReleaseAddress",  
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",  
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",  
      "ec2:RunInstances",  
      "ec2:TerminateInstances"  
    ],  
    "Resource": "*",  
    "Effect": "Allow",
```

```

        "Sid": "EC2Write"
    },
    {
        "Action": [
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "dynamodb:CreateTable",
            "dynamodb>DeleteTable",
            "dynamodb:GetItem",
            "dynamodb:PutItem",
            "dynamodb:UpdateItem",
            "dynamodb:Query",
            "dynamodb:TagResource",
            "dynamodb:UntagResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/parallelcluster-
    *",
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "DynamoDB"
    },
    {
        "Action": [
            "route53:ChangeResourceRecordSets",
            "route53:ChangeTagsForResource",
            "route53:CreateHostedZone",
            "route53>DeleteHostedZone",
            "route53:GetChange",
            "route53:GetHostedZone",
            "route53:ListResourceRecordSets",
            "route53:ListQueryLoggingConfigs"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "Route53HostedZones"
    },
    {
        "Action": [
            "cloudformation:*"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "CloudFormation"
    },
    {

```

```

    "Action": [
        "cloudwatch:PutDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:DeleteDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutCompositeAlarm",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatch"
},
{
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/*",
        "arn:aws:iam::111122223333:policy/*",
        "arn:aws:iam:aws:policy/*",
        "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamRead"
},
{
    "Action": [
        "iam>CreateInstanceProfile",
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Sid": "IamInstanceProfile"
    },
    {
        "Condition": {
            "StringEqualsIfExists": {
                "iam:PassedToService": [
                    "lambda.amazonaws.com",
                    "ec2.amazonaws.com",
                    "spotfleet.amazonaws.com"
                ]
            }
        },
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "IamPassRole"
    },
    {
        "Action": [
            "lambda:CreateFunction",
            "lambda:DeleteFunction",
            "lambda:GetFunctionConfiguration",
            "lambda:GetFunction",
            "lambda:InvokeFunction",
            "lambda:AddPermission",
            "lambda:RemovePermission",
            "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
            "lambda:TagResource",
            "lambda:ListTags",
            "lambda:UntagResource"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:parallelcluster-*",
            "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:pcluster-*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "Lambda"
    },
    {
        "Action": [

```

```

        "s3:*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*",
        "arn:aws:s3:::aws-parallelcluster-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3ResourcesBucket"
},
{
    "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*-aws-parallelcluster*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
},
{
    "Action": [
        "elasticfilesystem:*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:111122223333:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "EFS"
},
{
    "Action": [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateExportTask",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs>DeleteMetricFilter",
    ]
}

```

```

        "logs:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatchLogs"
},
{
    "Action": [
        "resource-groups:ListGroupResources"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "ResourceGroupRead"
},
{
    "Sid": "AllowDescribingFileCache",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "fsx:DescribeFileCaches"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-  
east-1:111122223333:secret:<SECRET NAME>",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Política AWS ParallelCluster **pcluster** de usuario adicional cuando se utiliza el AWS Batch programador

En caso de que necesite crear y administrar un clúster con el AWS Batch programador, se requiere la siguiente política adicional.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Condition": {
          "StringEqualsIfExists": {
            "iam:PassedToService": [
              "ecs-tasks.amazonaws.com",
              "batch.amazonaws.com",
              "codebuild.amazonaws.com"
            ]
          }
        },
        "Action": [
          "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "IamPassRole"
      },
      {
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
              "batch.amazonaws.com"
            ]
          }
        },
        "Action": [
          "iam:CreateServiceLinkedRole",
          "iam>DeleteServiceLinkedRole"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
batch.amazonaws.com/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
      },
      {
        "Action": [
          "codebuild:*"
        ],
        "Resource": "arn:aws:codebuild:*:111122223333:project/pcluster-*",
        "Effect": "Allow"
      }
    ]
  }

```



```

    },
    {
      "Action": [
        "ecr:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "ECR"
    },
    {
      "Action": [
        "batch:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "Batch"
    },
    {
      "Action": [
        "events:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "AmazonCloudWatchEvents"
    },
    {
      "Action": [
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "ECS"
    }
  ]
}

```

Política AWS ParallelCluster **pcluster** de usuario adicional al utilizar Amazon FSx for Lustre

En caso de que necesites crear y gestionar un clúster con Amazon FSx for Lustre, necesitarás la siguiente política adicional.

Note

Si los sistemas de FSx archivos de Amazon existentes son los únicos sistemas de archivos que se utilizan en su clúster, puede reducir las declaraciones de FSx política de Amazon de ejemplo a los sistemas de archivos específicos a los que se hace referencia en el archivo [Sección de SharedStorage](#) de configuración del clúster.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": [
            "fsx.amazonaws.com",
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam>DeleteServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "fsx:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:fsx:*:111122223333:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "FSx"
    },
    {
      "Action": [
```

```

        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

AWS ParallelCluster política de **pcluster** usuario: creación de imágenes

Los usuarios que pretendan crear imágenes de Amazon EC2 personalizadas AWS ParallelCluster deben tener el siguiente conjunto de permisos.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:DeregisterImage",
                "ec2:DeleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",

```

```

        "Sid": "EC2"
    },
    {
        "Action": [
            "iam:CreateInstanceProfile",
            "iam:AddRoleToInstanceProfile",
            "iam:CreateRole",
            "iam:TagRole",
            "iam:GetRole",
            "iam:PutRolePolicy",
            "iam:GetRolePolicy",
            "iam:GetInstanceProfile",
            "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/ParallelClusterImage*",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "IAM"
    },
    {
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": [
                    "lambda.amazonaws.com",
                    "ec2.amazonaws.com"
                ]
            }
        },
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "IAMPassRole"
    },
    {
        "Action": [

```

```

        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource",
        "logs>DeleteLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-*",
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/lambda/ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatch"
},
{
    "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudFormation"
},
{
    "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda>DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:UntagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "Lambda"
},

```

```

{
  "Action": [
    "imagebuilder:Get*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "ImageBuilderGet"
},
{
  "Action": [
    "imagebuilder:CreateImage",
    "imagebuilder:TagResource",
    "imagebuilder:CreateImageRecipe",
    "imagebuilder:CreateComponent",
    "imagebuilder:CreateDistributionConfiguration",
    "imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration",
    "imagebuilder>DeleteImage",
    "imagebuilder>DeleteComponent",
    "imagebuilder>DeleteImageRecipe",
    "imagebuilder>DeleteInfrastructureConfiguration",
    "imagebuilder>DeleteDistributionConfiguration"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:image/parallelclusterimage-
    *",
    "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:image-recipe/
    parallelclusterimage-*",
    "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:component/
    parallelclusterimage-*",
    "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:distribution-configuration/
    parallelclusterimage-*",
    "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:infrastructure-
    configuration/parallelclusterimage-*"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "ImageBuilder"
},
{
  "Action": [
    "s3:CreateBucket",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListBucketVersions"
  ],
  "Resource": [

```

```

        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3Bucket"
},
{
    "Action": [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:TagResource",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Publish",
        "SNS:DeleteTopic",
        "SNS:Unsubscribe"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:111122223333:ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "SNS"
},
{
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3Objects"
},
{
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
imagebuilder.amazonaws.com/AWSServiceRoleForImageBuilder",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:AWSServiceName": "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

```
}  
  }  
  ]  
}
```

AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM

Cuando se utilizan AWS ParallelCluster para crear clústeres o personalizar AMIs, se deben proporcionar políticas de IAM que contengan permisos para conceder el conjunto de permisos necesario a AWS ParallelCluster los componentes. Estos recursos de IAM pueden crearse automáticamente AWS ParallelCluster o proporcionarse como entrada al crear un clúster o una imagen personalizada.

Puede utilizar los siguientes modos para proporcionar al AWS ParallelCluster usuario los permisos necesarios para acceder a los recursos de IAM mediante el uso de políticas de IAM adicionales en la configuración.

Temas

- [Modo de acceso de IAM con privilegios](#)
- [Modo de acceso de IAM restringido](#)
- [Modo PermissionsBoundary](#)

Modo de acceso de IAM con privilegios

Con este modo, crea AWS ParallelCluster automáticamente todos los recursos de IAM necesarios. Estas políticas de IAM tienen un alcance limitado para permitir el acceso únicamente a los recursos del clúster.

Para habilitar el modo de acceso de IAM con privilegios, añada la siguiente política al rol de usuario.

Note

Si configura [AdditionalPolicies](#) los parámetros [HeadNodeIam/AdditionalPolicies](#) o [Scheduling//SlurmQueuesIam/](#), debe proporcionar al AWS ParallelCluster usuario permiso para adjuntar y desvincular políticas de rol para cada política adicional, tal y como se

muestra en la siguiente política. Añada la política adicional ARNs a la condición para adjuntar y separar las políticas de rol.

 Warning

Este modo permite al usuario tener privilegios de administrador de IAM en Cuenta de AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamRole"
    },
    {
      "Action": [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamCreateRole"
    },
    {
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamPolicy"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamInlinePolicy"
  },
  {
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "iam:PolicyARN": [
          "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster*",
          "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster/*",
          "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
          "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
          "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
          "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSBatchServiceRole",
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
          "arn:aws:iam::aws:policy/
EC2InstanceProfileForImageBuilder",
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"
        ]
      }
    },
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:DetachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamPolicy"
  }
]
}

```

Modo de acceso de IAM restringido

Cuando no se otorgan políticas de IAM adicionales al usuario, un administrador debe crear manualmente los roles de IAM requeridos por los clústeres o la creación de imágenes personalizadas y pasarlas como parte de la configuración del clúster.

Al crear un clúster, se requieren los siguientes parámetros:

- [Iam](#) / [Roles](#) / [LambdaFunctionsRole](#)
- [HeadNode](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)
- [Scheduling](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Al crear una imagen personalizada, se requieren los siguientes parámetros:

- [Build](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)
- [Build](#) / [Iam](#) / [CleanupLambdaRole](#)

Los roles de IAM transferidos como parte de los parámetros mencionados anteriormente deben crearse con el prefijo de ruta `/parallelcluster/`. Si esto no es posible, es necesario actualizar la política de usuario para conceder permiso de `iam:PassRole` a los roles personalizados específicos, como en el siguiente ejemplo.

```
{
  "Condition": {
    "StringEqualsIfExists": {
      "iam:PassedToService": [
        "ecs-tasks.amazonaws.com",
        "lambda.amazonaws.com",
        "ec2.amazonaws.com",
        "spotfleet.amazonaws.com",
        "batch.amazonaws.com",
        "codebuild.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    <list all custom IAM roles>
  ]
}
```

```
],  
  "Effect": "Allow",  
  "Sid": "IamPassRole"  
}
```

Warning

Actualmente, este modo no permite la administración de AWS Batch clústeres porque no todas las funciones de IAM se pueden transferir a la configuración del clúster.

Modo **PermissionsBoundary**

Este modo se delega AWS ParallelCluster en la creación de funciones de IAM vinculadas al límite de permisos de IAM configurado. Para obtener más información sobre los límites de los permisos de IAM, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Se debe agregar la siguiente política al rol de usuario.

En la política, *<permissions-boundary-arn>* sustitúyala por el ARN de la política de IAM para que se aplique como límite de permisos.

Warning

Si configura los parámetros [HeadNode/Iam/AdditionalPolicies](#) o [Scheduling/SlurmQueues/Iam/AdditionalPolicies](#), debe conceder al usuario permiso para asociar y desvincular políticas de rol para cada política adicional, tal y como se muestra en la siguiente política. Añada la política adicional ARNs a la condición para adjuntar y separar las políticas de roles.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "iam:CreateServiceLinkedRole",  
        "iam>DeleteRole",  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

        "iam:TagRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamRole"
},
{
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PermissionsBoundary": [
                "<permissions-boundary-arn>"
            ]
        }
    },
    "Action": [
        "iam:CreateRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamCreateRole"
},
{
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PermissionsBoundary": [
                "<permissions-boundary-arn>"
            ]
        }
    },
    "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamInlinePolicy"
},
{
    "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

        "iam:PermissionsBoundary": [
            "<permissions-boundary-arn>"
        ],
    },
    "ArnLike": {
        "iam:PolicyARN": [
            "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster*",
            "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSBatchServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
EC2InstanceProfileForImageBuilder",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"
        ]
    },
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamPolicy"
}
]
}

```

Cuando este modo está habilitado, debe especificar el ARN del límite de permisos en el parámetro de configuración [Iam/PermissionsBoundary](#) al crear o actualizar un clúster y en el parámetro [Build/Iam/PermissionBoundary](#) al crear una imagen personalizada.

AWS ParallelCluster parámetros de configuración para gestionar los permisos de IAM

AWS ParallelCluster expone una serie de opciones de configuración para personalizar y administrar los permisos y funciones de IAM que se utilizan en un clúster o durante el proceso de creación de una AMI personalizada.

Temas

- [Configuración del clúster](#)
- [Configuración de imagen personalizada](#)

Configuración del clúster

Temas

- [Rol de IAM del nodo principal](#)
- [Acceso a Amazon S3](#)
- [Políticas de IAM adicionales](#)
- [AWS Lambda función: rol](#)
- [Rol de IAM de nodos de computación](#)
- [Límite de permisos](#)

Rol de IAM del nodo principal

[HeadNode](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Con esta opción, se anula el rol de IAM predeterminado que se asigna al nodo principal del clúster. Para obtener más información, consulte la referencia del [InstanceProfile](#).

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol cuando el programador sea Slurm:

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`. Para obtener más información, consulte [Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch agente](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS para AWS Systems Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

- Política de IAM adicional:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*",
        "arn:aws:s3:::dcv-license.us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*v1-do-not-delete/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:BatchGetItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/parallelcluster-*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
        }
      },
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



```

        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:RunInstances",
            "ec2:CreateFleet"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": [
                    "ec2.amazonaws.com"
                ]
            }
        },
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:DescribeInstanceStatus",
            "ec2:DescribeVolumes",
            "ec2:DescribeInstanceAttribute",
            "ec2:DescribeCapacityReservations"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:AttachVolume"
        ],
        "Resource": [

```

```

        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:SignalResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:<SECRET_ID>",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Tenga en cuenta que, en caso de que se utilice [Scheduling/SlurmQueues/Iam/InstanceRole](#) para anular el rol de IAM de computación, la política del nodo principal descrita anteriormente debe incluir dicho rol en la sección Resource del permiso iam:PassRole.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol cuando el programador sea AWS Batch:

- Política de IAM administrada por arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy. Para obtener más información, consulte [Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch agente](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS para AWS Systems Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

- Política de IAM adicional:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-*v1-do-not-delete/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dcv-license.us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
            "batch.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
```

```

    "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "batch:DescribeJobQueues",
    "batch:DescribeJobs",
    "batch:ListJobs",
    "batch:DescribeComputeEnvironments"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "batch:SubmitJob",
    "batch:TerminateJob",
    "logs:GetLogEvents",
    "ecs:ListContainerInstances",
    "ecs:DescribeContainerInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/batch/
job:log-stream:PclusterJobDefinition*",
    "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:container-instance/
AWSBatch-PclusterComputeEnviron*",
    "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/AWSBatch-
Pcluster*",
    "arn:aws:batch:us-east-1:111122223333:job-queue/
PclusterJobQueue*",
    "arn:aws:batch:us-east-1:111122223333:job-definition/
PclusterJobDefinition*:*",
    "arn:aws:batch:us-east-1:111122223333:job/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Action": [
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInstanceStatus",
    "ec2:DescribeVolumes",
    "ec2:DescribeInstanceAttribute"
  ],

```

```

        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:AttachVolume"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "cloudformation:DescribeStackResource",
            "cloudformation:DescribeStacks",
            "cloudformation:SignalResource"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:<SECRET_ID>",
        "Effect": "Allow"
    }
]
}

```

Acceso a Amazon S3

[HeadNode/Iam/S3Access](#) o [Scheduling/SlurmQueues/S3Access](#)

En estas secciones de configuración, puede personalizar el acceso a Amazon S3 mediante la concesión de políticas de Amazon S3 adicionales a los roles de IAM asociados al nodo principal o a los nodos de computación del clúster cuando dichos roles los cree AWS ParallelCluster. Consulte la documentación de referencia de cada parámetro de configuración para obtener más información.

Este parámetro solo se puede usar cuando el usuario está configurado con [Modo de acceso de IAM con privilegios](#) o [Modo PermissionsBoundary](#).

Políticas de IAM adicionales

[HeadNode/Iam/AdditionalIamPolicies](#) o [SlurmQueues/Iam/AdditionalIamPolicies](#)

Utilice esta opción para adjuntar políticas de IAM administradas adicionales a las funciones de IAM asociadas al nodo principal o a los nodos de cómputo del clúster cuando dichas funciones las cree.
AWS ParallelCluster

 Warning

Para utilizar esta opción, asegúrese de que se concedan al [usuario de AWS ParallelCluster](#) los permisos `iam:AttachRolePolicy` y `iam:DetachRolePolicy` necesarios para las políticas de IAM que se deben asociar.

AWS Lambda función: rol

[Iam / Roles / LambdaFunctionsRole](#)

Esta opción anula la función asociada a todas AWS Lambda las funciones que se utilizan durante el proceso de creación del clúster. AWS Lambda debe configurarse como el principal autorizado a asumir el rol.

 Note

Si se establece [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig/](#), `LambdaFunctionsRole` debe incluir el [permiso de rol de AWS Lambda](#) para establecer la configuración de la VPC.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "iam:AttachRolePolicy",  
      "Resource": "arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaRole",  
      "Principal": "AWSParallelClusterUser"    }  
  ]  
}
```

```

    {
      "Action": [
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:route53::hostedzone/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
lambda/pcluster-*"
    },
    {
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
        }
      },
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::parallelcluster-*-v1-do-not-delete",
        "arn:aws:s3::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

Rol de IAM de nodos de computación

[Scheduling](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Esta opción permite anular el rol de IAM que se asigna a los nodos de computación del clúster. Para obtener más información, consulte [InstanceProfile](#).

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol:

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`. Para obtener más información, consulte [Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch agente](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS para AWS Systems Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .
- Política de IAM adicional:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/parallelcluster-*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:GetObject",

```



```
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "ec2:DescribeInstanceAttribute",
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "cloudformation:DescribeStackResource",
    "Resource": [
      "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
```

Límite de permisos

[Iam / PermissionsBoundary](#)

Este parámetro obliga AWS ParallelCluster a adjuntar la política de IAM en cuestión como `PermissionsBoundary` a todas las funciones de IAM que se crean como parte de la implementación de un clúster.

Consulte [Modo PermissionsBoundary](#) para conocer la lista de políticas que requiere el usuario cuando se define esta configuración.

Configuración de imagen personalizada

Temas

- [Rol de instancia para Generador de imágenes de EC2](#)
- [AWS Lambda función de limpieza](#)
- [Políticas de IAM adicionales](#)
- [Límite de permisos](#)

Rol de instancia para Generador de imágenes de EC2

[Build](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Con esta opción, anula el rol de IAM asignado a la instancia de Amazon EC2 lanzada por Generador de imágenes de EC2 para crear una AMI personalizada.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol:

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS para AWS Systems Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .
- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`. Para obtener más información, consulte la [política de EC2InstanceProfileForImageBuilder](#) en la Guía del usuario de Generador de imágenes.
- Política de IAM adicional:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

AWS Lambda función de limpieza

[Build](#) / [Iam](#) / [CleanupLambdaRole](#)

Esta opción anula la función asociada a todas AWS Lambda las funciones que se utilizan durante el proceso de creación de imágenes personalizadas. AWS Lambda debe configurarse como el principal autorizado a asumir el rol.

 Note

Si se establece [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig/](#), CleanupLambdaRole debe incluir el [permiso de rol de AWS Lambda](#) para establecer la configuración de la VPC.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de este rol:

- Política de IAM administrada por `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`. Para obtener más información, consulte [las políticas administradas por AWS para las características de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

- Política de IAM adicional:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration",
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:111122223333:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "imagebuilder:DeleteComponent"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:component/
parallelclusterimage-*/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "imagebuilder:DeleteImageRecipe",
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:image-
recipe/parallelclusterimage-*/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration",
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:111122223333:distribution-configuration/parallelclusterimage-*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "imagebuilder:DeleteImage",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:CancelImageCreation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:image/
parallelclusterimage-*/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "cloudformation:DeleteStack",
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ],
  "Effect": "Allow"
}

```

```

    },
    {
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "tag:TagResources",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:ParallelClusterImage-*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "logs:DeleteLogGroup",
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/lambda/ParallelClusterImage-*:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "SNS:GetTopicAttributes",
        "SNS:DeleteTopic",
        "SNS:GetSubscriptionAttributes",
        "SNS:Unsubscribe"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:ParallelClusterImage-*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

Políticas de IAM adicionales

[Build](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#)

Utilice esta opción para asociar políticas de IAM administradas adicionales al rol relacionado con la instancia de Amazon EC2 utilizada por Generador de imágenes de EC2 para generar la AMI personalizada.

 Warning

Para utilizar esta opción, asegúrese de que se concedan al [usuario de AWS ParallelCluster](#) los permisos `iam:AttachRolePolicy` y `iam:DetachRolePolicy` necesarios para las políticas de IAM que se deben asociar.

Límite de permisos

[Build](#) / [Iam](#) / [PermissionsBoundary](#)

Este parámetro obliga AWS ParallelCluster a adjuntar la política de IAM dada `PermissionsBoundary` a todas las funciones de IAM que se crean como parte de la compilación de AMI personalizada.

Consulte [Modo PermissionsBoundary](#) para conocer la lista de políticas necesarias para utilizar dicha funcionalidad.

Configuraciones de red

AWS ParallelCluster utiliza Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para la creación de redes. VPC proporciona una plataforma de red flexible y configurable en la que puede implementar clústeres.

La VPC debe tener `DNS Resolution = yes` opciones de DHCP con el nombre de dominio correcto para la región. `DNS Hostnames = yes` El conjunto de opciones de DHCP predeterminado ya especifica el DNS necesario. `AmazonProvided` Si especifica más de un servidor de nombres de dominio, consulte [Conjuntos de opciones de DHCP](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

AWS ParallelCluster admite las siguientes configuraciones de alto nivel:

- Una subred para los nodos principal y de computación.
- Dos subredes: el nodo principal en una subred pública, y los nodos de computación en una subred privada. Las subredes pueden ser nuevas o existentes.

Todas estas configuraciones pueden funcionar con o sin direcciones IP públicas. AWS ParallelCluster también se puede implementar para usar un proxy HTTP para todas las AWS

solicitudes. La combinaciones de estas configuraciones se traducen en muchos casos de implementación. Por ejemplo, puede configurar una única subred pública con todos los accesos a través de Internet. O bien, puede configurar una red totalmente privada mediante AWS Direct Connect un proxy HTTP para todo el tráfico.

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0 `SecurityGroups`, `AdditionalSecurityGroups` es posible configurar `PlacementGroup` ajustes diferentes para cada cola. Para obtener más información, consulte [HeadNode/Networking](#) y [SlurmQueues/Networking](#) y [AwsBatchQueues/Networking](#).

Consulte los siguientes diagramas de arquitectura para ver ilustraciones de algunos de estos escenarios de redes.

Temas

- [AWS ParallelCluster en una única subred pública](#)
- [AWS ParallelCluster utilizando dos subredes](#)
- [AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada mediante AWS Direct Connect](#)
- [AWS ParallelCluster con programador AWS Batch](#)
- [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#)

AWS ParallelCluster en una única subred pública


En esta configuración, a todas las instancias del clúster se les debe asignar una IP pública para poder acceder a Internet. Para ello, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que al nodo principal se le asigne una dirección IP pública activando la configuración «Habilitar la asignación automática de IPv4 direcciones públicas» para la subred utilizada en [HeadNode/Networking/SubnetId](#) o asignando una IP elástica en [HeadNode//NetworkingElasticIp](#)
- Asegúrese de que a los nodos de procesamiento se les asigne una dirección IP pública activando la configuración «Habilitar la asignación automática de IPv4 direcciones públicas» para la subred utilizada en [Scheduling/SlurmQueues/Networking/SubnetId](#) o configurando [AssignPublicIp](#): true en [Scheduling//SlurmQueues. Networking](#)
- Si define un tipo de p4d instancia u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red para el nodo principal, debe configurar [HeadNode/Networking/ElasticIp](#) true para proporcionar acceso público. AWS public solo

se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. En este caso, le recomendamos que utilice una [puerta de enlace NAT](#) para proporcionar acceso público a los nodos de computación del clúster. Para obtener más información sobre las direcciones IP, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

- No puede definir un tipo de instancia p4d OR u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red para calcular los nodos, ya que la función AWS pública solo se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener más información sobre las direcciones IP, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para obtener más información, consulte [Habilitación del acceso a Internet](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.



La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
```




```
#ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
  Networking:
    SubnetIds:
      - subnet-12345678 # subnet with internet gateway
    #AssignPublicIp: true
```

AWS ParallelCluster utilizando dos subredes

En esta configuración, solo se requiere que el nodo principal del clúster tenga asignada una IP pública. Puede lograrlo activando la configuración «Habilitar la asignación automática de IPv4 direcciones públicas» para la subred utilizada en [HeadNode/Networking/SubnetId](#) asignando una IP elástica en [HeadNode//. NetworkingElasticIp](#)

Si define un tipo de instancia p4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red para el nodo principal, debe configurar [HeadNode/Networking/](#) en [ElasticIp](#) true para proporcionar acceso público. AWS public solo se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener más información sobre las direcciones IP, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Esta configuración requiere una [puerta de enlace NAT](#) o un proxy interno en la subred utilizada para las colas, a fin de dar acceso a Internet a las instancias de computación.




La configuración para usar una subred privada existente para instancias de computación requiere los siguientes valores de configuración:

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-23456789 # subnet with NAT gateway
        #AssignPublicIp: false
```

AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada mediante AWS Direct Connect

Cuando se establece [Scheduling/SlurmQueues/Networking/AssignPublicIp](#) en false, las subredes deben configurarse correctamente para utilizar el proxy para todo el tráfico. Se requiere acceso a Internet tanto para los nodos principales como para los de computación.



La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-34567890 # subnet with proxy
    Proxy:
      HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
  Ssh:
    KeyName: ec2-key-name
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
```

```
- subnet-34567890 # subnet with proxy
AssignPublicIp: false
Proxy:
  HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
```

AWS ParallelCluster con programador AWS Batch

Cuando se utiliza `awsbatch` como tipo de planificador, AWS ParallelCluster crea un AWS Batch entorno informático gestionado. El entorno AWS Batch gestiona instancias de contenedores de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Estas instancias se lanzan en la subred configurada en el parámetro [AwsBatchQueues/Networking/SubnetIds](#). AWS Batch Para funcionar correctamente, las instancias de contenedor de Amazon ECS necesitan acceso a una red externa para comunicarse con el punto de enlace del servicio Amazon ECS. Esto se traduce en los siguientes casos:


- El ID de subred especificado para la cola utiliza una [puerta de enlace NAT](#) para acceder a Internet. Recomendamos este enfoque.
- Las instancias que se lanzan en la subred de la cola tienen direcciones IP públicas y pueden llegar a Internet a través de una puerta de enlace de Internet.

Además, si le interesan los trabajos paralelos de varios nodos (de los [documentos de AWS Batch](#)):

AWS Batch los trabajos paralelos de varios nodos utilizan el modo de `awsvpc` red Amazon ECS. Esto proporciona a los contenedores de trabajos paralelos de varios nodos las mismas propiedades de redes que poseen las instancias de Amazon EC2. Cada contenedor de trabajos paralelos de varios nodos obtiene su propia interfaz de red elástica, una dirección IP privada principal y un nombre de host DNS interno. La interfaz de red se crea en la misma subred de Amazon VPC como su recurso de computación de host. Los grupos de seguridad que se hayan aplicado a los recursos de computación se aplicarán también a ella.

Cuando usa la integración de redes de tareas de Amazon ECS, el modo de red `awsvpc` no proporciona interfaces de red elásticas con direcciones IP públicas para tareas que utilizan el tipo de lanzamiento de Amazon EC2. Para obtener acceso a Internet, las tareas que utilizan el tipo de lanzamiento Amazon EC2 se deben lanzar en una subred privada configurada para utilizar una puerta de enlace NAT.

Debe configurar una [puerta de enlace NAT](#) para permitir que el clúster ejecute trabajos paralelos de varios nodos.



Todas las configuraciones y consideraciones anteriores también son válidas AWS Batch. El siguiente es un ejemplo de configuración AWS Batch de red.

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
    #Proxy:
      #HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
  Ssh:
    KeyName: ec2-key-name
  Scheduling:
    Scheduler: awsbatch
  AwsBatchQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-23456789 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
          #AssignPublicIp: true | false
```

En la sección [Scheduling/AwsBatchQueues/Networking](#), [SubnetIds](#) es un tipo de lista, pero actualmente solo se admite una subred.


Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [AWS Batch entornos de cómputo gestionados](#)
- [AWS Batch trabajos paralelos de varios nodos](#)
- [Integración de redes de tareas de Amazon ECS con el modo de red awsvpc](#)

AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet

Una subred sin acceso a Internet no permite conexiones entrantes ni salientes a Internet. Esta AWS ParallelCluster configuración puede ayudar a los clientes preocupados por la seguridad a mejorar aún más la seguridad de sus AWS ParallelCluster recursos. AWS ParallelCluster los nodos se crean a partir de AWS ParallelCluster AMIs de los cuales se incluye todo el software necesario para ejecutar un clúster sin acceso a Internet. De esta forma, AWS ParallelCluster puede crear y administrar clústeres con nodos que no tienen acceso a Internet.

En esta sección, aprenderá a configurar el clúster. También obtendrá información sobre las limitaciones de la ejecución de clústeres sin acceso a Internet.



Configuración de puntos de conexión de VPC

Para garantizar el correcto funcionamiento del clúster, los nodos del clúster deben poder interactuar con varios AWS servicios.

Cree y configure los siguientes [puntos finales de VPC](#) para que los nodos del clúster puedan interactuar con los AWS Servicios sin acceso a Internet:

Commercial and AWS GovCloud (US) partitions

Servicio	Nombre del servicio	Tipo
Amazon CloudWatch	com.amazonaws. <i>region-id</i> .logs	Interfaz
CloudFormation	com.amazonaws. <i>region-id</i> .formación en la nube	Interfaz
Amazon EC2	com.amazonaws. <i>region-id</i> .ec2	Interfaz
Amazon S3	com.amazonaws. <i>region-id</i> .s3	Puerta de enlace
Amazon DynamoDB	com.amazonaws. <i>region-id</i> .dynamodb	Puerta de enlace
AWS Secrets Manager**	com.amazonaws. <i>region-id</i> .administrador de secretos	Interfaz
AWS Equilibrio de carga elástico***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .balanceo de carga elástico	Interfaz
AWS Escalado automático***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .escalado automático	Interfaz

China partition

Servicio	Nombre del servicio	Tipo
Amazon CloudWatch	com.amazonaws. <i>region-id</i> .logs	Interfaz
CloudFormation	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> .formación de nubes	Interfaz
Amazon EC2	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> .ec2	Interfaz
Amazon S3	com.amazonaws. <i>region-id</i> .s3	Puerta de enlace
Amazon DynamoDB	com.amazonaws. <i>region-id</i> .dynamodb	Puerta de enlace
AWS Secrets Manager**	com.amazonaws. <i>region-id</i> .administrador de secretos	Interfaz
AWS Equilibrio de carga elástico***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .balanceo de carga elástico	Interfaz
AWS Escalado automático***	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> .escalado automático	Interfaz

** Este punto de conexión solo es obligatorio cuando está activado [DirectoryService](#); de lo contrario, es opcional.

*** Estos puntos finales solo son necesarios cuando [LoginNodes](#) están activados; de lo contrario, son opcionales.

Todas las instancias de la VPC deben tener los grupos de seguridad adecuados para comunicarse con los puntos de conexión. Para ello, agregue grupos de seguridad a [AdditionalSecurityGroups](#) en el [HeadNode](#) y los [AdditionalSecurityGroups](#) y en las configuraciones de las [SlurmQueues](#). Por ejemplo, si los puntos de conexión de VPC se crean sin especificar un grupo de seguridad de forma explícita, el grupo de seguridad predeterminado se asociará a los puntos de conexión. Al agregar el grupo de seguridad predeterminado a [AdditionalSecurityGroups](#), se habilita la comunicación entre el clúster y los puntos de conexión.

Note

Cuando utilice políticas de IAM para restringir el acceso a los puntos de conexión de VPC, debe añadir lo siguiente al punto de conexión de VPC de Amazon S3:

```
PolicyDocument:
  Version: 2012-10-17
  Statement:
    - Effect: Allow
      Principal: "*"
      Action:
        - "s3:PutObject"
      Resource:
        - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3::cloudformation-waitcondition-${AWS::Region}/*"
```

Deshabilitar Route 53 y utilizar nombres de host de Amazon EC2

Al crear un Slurm clúster, AWS ParallelCluster crea una zona alojada privada de Route 53 que se utiliza para resolver los nombres de host de los nodos de cómputo personalizados, por ejemplo. `{queue_name}-{st|dy}-{compute_resource}-{N}` Como Route 53 no admite puntos de conexión de VPC, esta característica debe estar deshabilitada. Además, AWS ParallelCluster debe configurarse para utilizar los nombres de host predeterminados de Amazon EC2, como. `ip-1-2-3-4` Aplique los siguientes ajustes a la configuración del clúster:

```
...
Scheduling:
  ...
  SlurmSettings:
    Dns:
```

```
DisableManagedDns: true
UseEc2Hostnames: true
```

Warning

En el caso de los clústeres creados con los ajustes

[SlurmSettings/Dns/DisableManagedDns](#) y [UseEc2Hostnames](#) establecidos en `true`, el DNS no resuelve el `NodeName` de Slurm. En su lugar, utilice el `NodeHostName` de Slurm.

Note

Esta nota no es relevante a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

Para las versiones AWS ParallelCluster compatibles anteriores a la 3.3.0:

Cuando `UseEc2Hostnames` se establece en `true`, el archivo Slurm de configuración se establece con los epilog scripts AWS ParallelCluster prolog y:

- `prolog` se ejecuta para añadir información de los nodos a `/etc/hosts` sobre los nodos de computación cuando se asigna cada trabajo.
- `epilog` se ejecuta para limpiar el contenido escrito por `prolog`.

Para añadir los scripts `prolog` o `epilog` personalizados, agréguelos a las carpetas `/opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/` o `/opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/`, respectivamente.

Configuración del clúster

Aprenda a configurar el clúster para que se ejecute en una subred sin conexión a Internet.

La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

```
# Note that all values are only provided as examples
...
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
    endpoints
```

```

AdditionalSecurityGroups:
  - sg-abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
communication between the cluster and the VPC endpoints
LoginNodes: # optional, if enabled, requires creation and configuration of VPC
endpoints for AWS Elastic Load Balancing (ELB) and Auto Scaling services
Pools:
  - ...
Networking:
  SubnetIds:
    - subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
endpoints attached
  AdditionalSecurityGroups:
    - sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
communication between the cluster and the VPC endpoints
Scheduling:
  Scheduler: Slurm # Cluster in a subnet without internet access is supported only when
the scheduler is Slurm.
  SlurmSettings:
    Dns:
      DisableManagedDns: true
      UseEc2Hostnames: true
  SlurmQueues:
    - ...
    Networking:
      SubnetIds:
        - subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
endpoints attached
      AdditionalSecurityGroups:
        - sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
communication between the cluster and the VPC endpoints

```

- [SubnetId\(s\)](#): la subred sin acceso a Internet.

Para habilitar la comunicación entre AWS ParallelCluster los AWS servicios, la VPC de la subred debe tener los puntos finales de la VPC conectados. Antes de crear el clúster, compruebe que la [asignación automática de IPv4 direcciones públicas esté deshabilitada](#) en la subred para garantizar que los `pcluster` comandos tengan acceso al clúster.

- [AdditionalSecurityGroups](#): el grupo de seguridad que habilita la comunicación entre el clúster y los puntos de conexión de VPC.

Opcional:

- Si los puntos de conexión de VPC se crean sin especificar un grupo de seguridad de forma explícita, se asociará el grupo de seguridad predeterminado de la VPC. Por lo tanto, proporcione el grupo de seguridad predeterminado a `AdditionalSecurityGroups`.
- Si se utilizan grupos de seguridad personalizados al crear el clúster, `AdditionalSecurityGroups` los puntos finales de and/or la VPC no son necesarios siempre que los grupos de seguridad personalizados permitan la comunicación entre el clúster y los puntos finales de la VPC.
- [Scheduler](#): el programador de clústeres.

`slurm` es el único valor válido. Solo el programador Slurm admite un clúster en una subred sin acceso a Internet.

- [SlurmSettings](#): la configuración de Slurm.

Consulte la sección anterior [Deshabilitar Route 53 y utilizar nombres de host de Amazon EC2](#).

Limitaciones

- Conexión al nodo principal a través de SSH o Amazon DCV: al conectarse a un clúster, asegúrese de que el cliente de la conexión pueda llegar al nodo principal del clúster a través de su dirección IP privada. Si el cliente no está en la misma VPC que el nodo principal, use una instancia de proxy en una subred pública de la VPC. Este requisito se aplica a las conexiones SSH y DCV. No se puede acceder a la IP pública de un nodo principal si la subred no tiene acceso a Internet. Los comandos `pcluster ssh` y `dcv-connect` utilizan la IP pública, si existe, o la IP privada. Antes de crear el clúster, compruebe que la [asignación automática de IPv4 direcciones públicas esté deshabilitada](#) en la subred para garantizar que los `pcluster` comandos tengan acceso al clúster.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede conectarse a una sesión de DCV que se ejecute en el nodo principal del clúster. La conexión se realiza a través de una instancia de Amazon EC2 del proxy. La instancia funciona como un servidor Amazon DCV para su PC y como cliente para el nodo principal de la subred privada.

Conéctese a través de DCV a través de una instancia proxy en una subred pública:

1. Cree una instancia de Amazon EC2 en una subred pública, que esté en la misma VPC que la subred del clúster.
2. Asegúrese de que el cliente y el servidor Amazon DCV estén instalados en la instancia de Amazon EC2.

3. Adjunte una política de AWS ParallelCluster usuario a la instancia proxy de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster ejemplos pcluster de políticas de usuario](#).
 4. Instálelo AWS ParallelCluster en la instancia proxy de Amazon EC2.
 5. Conéctese a través de DCV a la instancia de Amazon EC2 del proxy.
 6. Utilice el comando `pcluster dcv-connect` de la instancia del proxy para conectarse al clúster dentro de la subred sin acceso a Internet.
- Interacción con otros AWS servicios: arriba solo se AWS ParallelCluster enumeran los servicios estrictamente necesarios. Si el clúster debe interactuar con otros servicios, cree los puntos de conexión de VPC correspondientes.

Nodos de inicio de sesión aprovisionados por AWS ParallelCluster

A partir de la versión 3.7.0, los administradores de AWS ParallelCluster clústeres pueden aprovisionar nodos de inicio de sesión que se pueden utilizar para proporcionar acceso a los usuarios para ejecutar tareas, en lugar de acceder directamente al nodo principal del clúster. Los usuarios del clúster con los permisos adecuados pueden usar Active Directory o su credencial SSH para iniciar sesión y para enviar y administrar sus trabajos. Como resultado, se puede mejorar la administración de clústeres y se pueden minimizar las posibilidades de agotar los recursos del nodo principal que Slurm necesita para administrar el clúster. Los usuarios que hayan iniciado sesión también tendrán acceso a todo el almacenamiento compartido del clúster montado en los nodos de inicio de sesión. Si es necesario detener un nodo de inicio de sesión, los usuarios que hayan iniciado sesión recibirán una notificación previa a través de la sesión de shell activa que estén utilizando.

Los nodos de inicio de sesión se especifican como grupos, donde un grupo define un grupo de nodos de inicio de sesión que tienen la misma configuración de recursos. Todos los nodos de inicio de sesión de un grupo están configurados para formar parte de un [equilibrador de carga de red](#) que permite distribuir las sesiones entre los nodos de inicio de sesión de forma sucesiva. La implementación actual permite a los usuarios especificar varios grupos de nodos de inicio de sesión.

Seguridad para los nodos de inicio de sesión

[Los nodos de inicio de sesión heredan la AllowedIPs configuración AllowedIpsdel nodo principal, a menos que AllowedIps se especifique para el grupo de nodos de inicio de sesión.](#) De esta forma, los administradores de clústeres pueden restringir la seguridad del clúster especificando

el CIDR de origen o una lista de prefijos desde la que se permiten las conexiones SSH en el nodo principal o en un grupo de nodos de inicio de sesión.

En la presente implementación, el acceso al nodo principal no se restringe automáticamente al habilitar los nodos de inicio de sesión. Si es necesario, un administrador de clústeres puede restringir este acceso actualizando la configuración SSH del nodo principal mediante comandos estándar de Linux. Esto también se puede lograr especificando grupos de seguridad personalizados en el nodo principal mediante la `AdditionalSecurityGroups` configuración de la sección del nodo principal del archivo `ParallelCluster` YAML para denegar las conexiones de usuarios no autorizados.

Redes para los nodos de inicio de sesión

Los nodos de inicio de sesión se aprovisionan con una única dirección de conexión al equilibrador de carga de red configurado para el grupo de nodos de inicio de sesión. La configuración de conectividad de la dirección se basa en el tipo de subred especificado en la configuración del grupo de nodos de inicio de sesión.

- Si la subred es privada, la dirección será privada y, para permitir el acceso a los nodos de inicio de sesión, el administrador del clúster debe aprovisionar un host bastión.
- Si la subred es pública, la dirección será pública.

El equilibrador de carga de red administra todas las solicitudes de conexión mediante el enrutamiento por turnos.

Almacenamiento para nodos de inicio de sesión

Todo el almacenamiento compartido configurado en el clúster con almacenamiento gestionado `ParallelCluster`, incluido el almacenamiento gestionado, se montará en todos los nodos de inicio de sesión.

Recuperación de la información de los nodos de inicio de sesión

Para recuperar la dirección de la conexión única aprovisionada para acceder a los nodos de inicio de sesión, el administrador del clúster puede ejecutar el comando [describe-cluster](#). El comando también proporcionará más información sobre el estado de los nodos de inicio de sesión.

Los nodos de inicio de sesión son un tipo de nodo nuevo `ParallelCluster` que se admite y que se puede especificar con el [describe-cluster-instances](#) comando al consultar el estado de un tipo de nodo específico.

La disponibilidad de una dirección de conexión única para el grupo de nodos de inicio de sesión no impide el acceso directo a un nodo de inicio de sesión específico. Sin embargo, no se recomienda utilizar la conexión directa para evitar las advertencias del cliente SSH. El cliente SSH almacena los identificadores de host de forma local para cada dirección de destino. Como el identificador de host es específico para cada grupo, el uso de una dirección de conexión diferente IPs o única puede tener el mismo identificador de host asociado a diferentes direcciones de destino, lo que puede provocar una advertencia por parte del cliente ssh, ya que el mismo identificador de host está asociado a varios destinos.

Propiedades de Imds para los nodos de inicio de sesión

El acceso al IMDS del nodo de inicio de sesión (y a las credenciales del perfil de la instancia) está restringido al usuario raíz, al usuario administrador del clúster (de forma `pc-cluster-admin` predeterminada) y al usuario predeterminado específico del sistema operativo (`ec2-user` en Amazon Linux 2 y RedHat `ubuntu` Ubuntu 18.04).

Para restringir el acceso al IMDS, AWS ParallelCluster administra una cadena de `iptables`

Note

Cualquier personalización de las reglas `iptables` o `ip6tables` puede interferir con el mecanismo utilizado para restringir el acceso al IMDS en el nodo de inicio de sesión. Consulte también [Imds property setting](#).

Ciclo de vida de los nodos de inicio de sesión

Actualmente, no hay ningún comando dedicado a detener e iniciar los nodos de inicio de sesión de un grupo. Para detener los nodos de inicio de sesión de un grupo, el administrador del clúster debe actualizar la configuración del clúster especificando un cero en el recuento de nodos de inicio de sesión (`Count: 0`) y, a continuación, ejecutar un comando [pcluster.update-cluster-v3](#).

Note

Los usuarios que han iniciado sesión reciben una notificación sobre la finalización de la instancia específica y sobre el periodo de gracia correspondiente. Durante el periodo de gracia, no se permitirán nuevas conexiones, excepto las del [usuario predeterminado del clúster](#). El administrador del clúster puede personalizar el mensaje que se muestra

desde el nodo principal o desde un nodo de inicio de sesión que edita el archivo `/opt/parallelcluster/shared_login_nodes/loginmgt_d_config.json`. Este mensaje de finalización no está visible cuando está conectado mediante el Administrador de [AWS Systems Manager Session Manager](#) sesiones.

Para iniciar el grupo de nodos de inicio de sesión, el administrador del clúster debe restaurar el valor `Count` anterior de la configuración del clúster y, a continuación, ejecutar un comando [update-cluster](#).

Permisos necesarios para ejecutar el grupo de nodos de inicio de sesión

Para administrar el grupo de nodos de inicio de sesión, el administrador del clúster debe tener los siguientes permisos adicionales:

```
- Action:
  - iam:CreateServiceLinkedRole
  - autoscaling:DeleteAutoScalingGroup
  - autoscaling:DeleteLifecycleHook
  - autoscaling:Describe*
  - autoscaling:PutLifecycleHook
  - autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  - elasticloadbalancing:CreateListener
  - elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
  - elasticloadbalancing>DeleteListener
  - elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancer
  - elasticloadbalancing>DeleteTargetGroup
  - elasticloadbalancing:Describe*
  - elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
Resource: '*'
Condition:
  ForAllValues:StringEquals:
    aws:TagKeys: [ "parallelcluster:cluster-name" ]
- Action:
  - autoscaling:CreateAutoScalingGroup
  - autoscaling>DeleteTags
  - autoscaling>CreateOrUpdateTags
  - elasticloadbalancing:AddTags
  - elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
  - elasticloadbalancing:RemoveTags
  - elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup
```



```
Resource: '*'
Effect: Allow
```

Acciones de arranque personalizadas

Si define los parámetros de [OnNodeStart](#) configuración [HeadNodeCustomActions](#)//, AWS ParallelCluster ejecuta código arbitrario inmediatamente después de que se inicie el nodo. Si define los valores de [OnNodeConfigured](#) configuración [HeadNodeCustomActions](#)//, AWS ParallelCluster ejecuta el código una vez que la configuración del nodo se haya completado correctamente.

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.4.0, el código se puede ejecutar después de la actualización del nodo principal, si se definen los ajustes de [OnNodeUpdated](#) configuración [HeadNodeCustomActions](#)//.

En la mayoría de los casos, este código se almacena en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y se accede a él a través de una conexión HTTPS. El código se ejecuta como `root` y puede estar en cualquier lenguaje de script compatible con el sistema operativo del clúster. A menudo, el código está en Bash o Python.

Note

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, la configuración

[ImdsSupport](#) predeterminada [Imds](#) del clúster es. `v2.0`

Al crear un clúster nuevo para actualizarlo a la versión 3.7.0 y versiones posteriores, actualice los scripts de acción de arranque personalizados para que sean compatibles con ellos IMDSv2 o [ImdsSupport](#) defina [Imds](#)/v1.0 en el archivo de configuración del clúster.

Warning

Es su responsabilidad configurar los scripts y argumentos personalizados tal y como se describe en el modelo de [responsabilidad compartida](#). Compruebe que los scripts y argumentos de arranque personalizados provengan de fuentes en las que confía para tener acceso total a los nodos del clúster.

 Warning

AWS ParallelCluster no admite el uso de variables internas que se proporcionan a través del `/etc/parallelcluster/cfnconfig` archivo. Es posible que este archivo se elimine como parte de una versión futura.

Las acciones `OnNodeStart` se invocan antes de que se inicie cualquier acción de arranque de implementación de nodos, como la configuración de NAT, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o el programador. Las acciones de arranque `OnNodeStart` pueden incluir la modificación del almacenamiento, la adición de usuarios adicionales y la adición de paquetes.

 Note

Si configura [DirectoryService](#) un `OnNodeStart` script [HeadNode/CustomActions](#)/para su clúster, lo AWS ParallelCluster configura `DirectoryService` y lo reinicia antes de que ejecute el `OnNodeStart` script. `sssd`

Las acciones `OnNodeConfigured` se invocan una vez finalizados los procesos de arranque del nodo. Las acciones `OnNodeConfigured` son las últimas acciones que se producen antes de que se considere que una instancia está totalmente configurada y completa. Algunas acciones `OnNodeConfigured` incluyen la modificación de la configuración del programador, del almacenamiento o de los paquetes. Puede pasar argumentos a los scripts especificándolos durante la configuración.

Las acciones `OnNodeUpdated` se ejecutan cuando se completa la actualización del nodo principal y cuando el programador y el almacenamiento compartido se ajustan a los cambios más recientes en la configuración del clúster.

Cuando las acciones personalizadas `OnNodeStart` o `OnNodeConfigured` se completan correctamente, se indica con el código de salida cero (0). Cualquier otro código de salida indica que se ha producido un error en el arranque de la instancia.

Cuando las acciones personalizadas `OnNodeUpdated` se completan correctamente, se señala con el código de salida cero (0). Cualquier otro código de salida indica que se ha producido un error en la actualización.

Note

Si configura [OnNodeUpdated](#), debe restaurar manualmente las `OnNodeUpdated` acciones al estado anterior en caso de que se produzcan errores de actualización.

Si se produce un error en una acción personalizada `OnNodeUpdated`, la actualización vuelve al estado anterior. Sin embargo, la acción `OnNodeUpdated` solo se ejecuta en el momento de la actualización y no en el momento de la reversión de la pila.

Puede especificar diferentes scripts para el nodo principal y para cada cola, en las secciones de [CustomActions](#) configuración [HeadNode/CustomActions](#) e [SchedulingSlurmQueues](#)///. [OnNodeUpdated](#) solo se puede configurar en la `HeadNode` sección.

Note

Antes de AWS ParallelCluster la versión 3.0, no era posible especificar scripts diferentes para los nodos principales y de cómputo. Consulte [Pasar de AWS ParallelCluster 2.x a 3.x](#).

Temas

- [Parámetros de configuración para definir acciones y argumentos](#)
- [Argumentos](#)
- [Ejemplo de clúster con acciones de arranque personalizadas](#)
- [Ejemplo de cómo actualizar un script de arranque personalizado para IMDSv2](#)
- [Ejemplo de cómo actualizar una configuración para IMDSv1](#)

Parámetros de configuración para definir acciones y argumentos

Los siguientes ajustes de configuración se utilizan para definir las acciones y argumento [HeadNode/CustomActions/OnNodeStart](#) y [OnNodeConfigured](#) y [OnNodeUpdated](#) y [Scheduling/CustomActions/OnNodeStart](#) y [OnNodeConfigured](#).

```
HeadNode:
[...]
```

```
CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run
```

```

    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
    Args:
      - arg1
  OnNodeConfigured:
    # Script URL. This is run after all the bootstrap scripts are run
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured.sh
    Args:
      - arg1
  OnNodeUpdated:
    # Script URL. This is run after the head node update is completed.
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated.sh
    Args:
      - arg1
  # Bucket permissions
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: bucket_name
        EnableWriteAccess: false
  Scheduling:
    Scheduler: slurm
    [...]
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      [...]
    CustomActions:
      OnNodeStart:
        Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
        Args:
          - arg1
      OnNodeConfigured:
        Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured.sh
        Args:
          - arg1
    Iam:
      S3Access:
        - BucketName: bucket_name
          EnableWriteAccess: false

```

Usando la Sequence configuración (agregada en la AWS ParallelCluster versión 3.6.0):

```

HeadNode:
  [...]
  CustomActions:

```

```

OnNodeStart:
  # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
  # configuration, before any of the bootstrap scripts are run.
  Sequence:
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
      Args:
        - arg1
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
      Args:
        - arg1
    [...]
OnNodeConfigured:
  # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
  # configuration, after all the bootstrap scripts are run.
  Sequence:
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured1.sh
      Args:
        - arg1
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured2.sh
      Args:
        - arg1
    [...]
OnNodeUpdated:
  # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
  # configuration, after the head node update is completed.
  Sequence:
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated1.sh
      Args:
        - arg1
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated2.sh
      Args:
        - arg1
    [...]
# Bucket permissions
Iam:
  S3Access:
    - BucketName: bucket_name
      EnableWriteAccess: false
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  [...]
SlurmQueues:
  - Name: queue1
  [...]

```

```

CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
    configuration, before any of the bootstrap scripts are run
    Sequence:
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
        Args:
          - arg1
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
        Args:
          - arg1
      [...]
  OnNodeConfigured:
    # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
    configuration, after all the bootstrap scripts are run
    Sequence:
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured1.sh
        Args:
          - arg1
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured2.sh
        Args:
          - arg1
      [...]
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: bucket_name
        EnableWriteAccess: false

```

La Sequence configuración se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0. Si especifica Sequence, puede mostrar varios scripts para una acción personalizada. AWS ParallelCluster sigue admitiendo la configuración de una acción personalizada con un único script, sin incluir Sequence.

AWS ParallelCluster no admite incluir tanto un único script como Sequence para la misma acción personalizada. Por ejemplo, AWS ParallelCluster se produce un error si se especifica la siguiente configuración.

```

[...]
CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
    Args:
      - arg1

```

```
# Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
configuration, before any of the bootstrap scripts are run.
```

```
Sequence:
```

```
- Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
```

```
  Args:
```

```
    - arg1
```

```
- Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
```

```
  Args:
```

```
    - arg1
```

```
[...]
```

Argumentos

En la AWS ParallelCluster versión 2.x, \$1 los argumentos eran reservados, para almacenar la URL del script personalizado. Si quiere reutilizar los scripts bootstrap personalizados creados para la versión AWS ParallelCluster 2.x con la versión AWS ParallelCluster 3.x, debe adaptarlos teniendo en cuenta el cambio de los argumentos. Consulte [Pasar de AWS ParallelCluster 2.x a 3.x](#).

Ejemplo de clúster con acciones de arranque personalizadas

Los siguientes pasos crean un script simple que se ejecuta después de configurar el nodo y que instala los paquetes R, curl y wget en los nodos del clúster.

1. Cree un script.

```
#!/bin/bash
echo "The script has $# arguments"
for arg in "$@"
do
    echo "arg: ${arg}"
done
yum -y install "${@:1}"
```

2. Cargue el script con los permisos correctos en Amazon S3. Si los permisos de lectura públicos no son adecuados para usted, utilice las secciones de configuración [HeadNode/Iam/S3Access](#) y [Scheduling/SlurmQueues](#). Para obtener más información, consulte [Uso de Amazon S3](#).

```
$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://amzn-s3-demo-  
bucket/myscript.sh
```

⚠ Important

Si la secuencia de comandos se editó en Windows, los finales de línea deben cambiarse de CRLF a LF antes de cargar la secuencia de comandos en Amazon S3.

3. Actualice la AWS ParallelCluster configuración para incluir la nueva OnNodeConfigured acción.

```
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: https://<amzn-s3-demo-bucket>.s3.<region>.amazonaws.com/myscript.sh
    Args:
      - "R"
      - "curl"
      - "wget"
```

Si el bucket no tiene permiso de lectura pública, utilice s3 como protocolo de la URL.

```
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: s3://<amzn-s3-demo-bucket>/myscript.sh
    Args:
      - "R"
      - "curl"
      - "wget"
```

4. Lance el clúster.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster \
  --region <region> --cluster-configuration config-file.yaml
```

5. Verifique el resultado.

- Si ha agregado acciones personalizadas a la HeadNode configuración, inicie sesión en el nodo principal y compruebe el `cfn-init.log` archivo ubicado en `/var/log/cfn-init.log` él ejecutando el siguiente comando:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
2021-09-03 10:43:54,588 [DEBUG] Command run
postinstall output: The script has 3 arguments
arg: R
arg: curl
```



```
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
```

- Si ha agregado acciones personalizadas a la configuración de SlurmQueues, compruebe `cloud-init.log` ubicado en `/var/log/cloud-init.log` en un nodo de computación. Se utiliza CloudWatch para ver estos registros.

Puedes ver ambos registros en la CloudWatch consola de Amazon. Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#).

Ejemplo de cómo actualizar un script de arranque personalizado para IMDSv2

En el siguiente ejemplo, actualizamos un script de acción de arranque personalizado que se usó con IMDSv1 para usarlo con IMDSv2. El script IMDSv1 recupera los metadatos del identificador de AMI de la instancia de Amazon EC2.

```
#!/bin/bash
AMI_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id)
echo $AMI_ID >> /home/ami_id.txt
```

A continuación se muestra el script de acción de arranque personalizado modificado para que sea compatible con IMDSv2 él.

```
#!/bin/bash
AMI_ID=$(TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id)
echo $AMI_ID >> /home/ami_id.txt
```

Para obtener más información, consulte [Recuperar metadatos de instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Ejemplo de cómo actualizar una configuración para IMDSv1

El siguiente es un ejemplo de una configuración de clúster que es compatible IMDSv1 con AWS ParallelCluster las versiones 3.7.0 y anteriores.

```
Region: us-east-1
Imds:
  ImdsSupport: v1.0
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh:
    KeyName: key-name
  CustomActions:
    OnNodeConfigured:
      Script: Script-path
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      CustomActions:
        OnNodeConfigured:
          Script: Script-path
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          Instances:
            - InstanceType: t2.micro
          MinCount: 11
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
```

Uso de Amazon S3

Puede configurar AWS ParallelCluster el acceso a Amazon S3 a través de los [HeadNodeS3Access](#) parámetros [Scheduling/SlurmQueues/S3Access](#) [- Name/Iam](#) de la AWS ParallelCluster configuración. [Iam](#)

Ejemplos

El siguiente ejemplo configura el acceso de solo lectura a todos los objetos de entrada en *firstbucket/read_only/* y el acceso de lectura/escritura a todos los objetos de entrada en *secondbucket/read_and_write/*.

```
...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: firstbucket
        KeyName: read_only/*
        EnableWriteAccess: false
      - BucketName: secondbucket
        KeyName: read_and_write/*
        EnableWriteAccess: true
  ...
```

El siguiente ejemplo configura el acceso de solo lectura a todos los objetos de la carpeta *read_only/* de cualquier bucket (*) de la cuenta.

```
...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: *
        KeyName: read_only/*
        EnableWriteAccess: false
  ...
```

El ejemplo final configura el acceso de solo lectura a todos los buckets y objetos de la cuenta.

```
...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: *
  ...
```

Uso de instancias de spot

AWS ParallelCluster usa instancias puntuales si ha establecido [SlurmQueues/CapacityTypeo](#) [AwsBatchQueues/CapacityType](#)SP0Ten el archivo de configuración del clúster. Las instancias de spot son más rentables que las instancias bajo demanda, pero pueden interrumpirse. Podría ser útil aprovechar los avisos de interrupción de la instancia puntual, que proporcionan una advertencia de dos minutos antes de que Amazon EC2 deba detener o finalizar la instancia puntual. Para obtener más información, consulte [Interrupciones de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2. Para saber cómo [AwsBatchQueues](#) funciona con las instancias de spot, consulte [Recursos de cómputo](#) en la Guía del usuario AWS Batch .

El programador AWS ParallelCluster configurado asigna los trabajos a los recursos de cómputo de las colas con instancias puntuales del mismo modo que asigna los trabajos a los recursos de cómputo de las colas con instancias bajo demanda.

Cuando utilice instancias puntuales, en su cuenta debe existir un AWSService RoleFor EC2 rol vinculado al servicio puntual. Para crear este rol en su cuenta mediante el AWS CLI, ejecute el siguiente comando:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Para obtener más información, consulte [Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

En las secciones siguientes se describen tres escenarios en los que las instancias de spot pueden interrumpirse al usar [SlurmQueues](#).

Escenario 1: Se interrumpe una instancia de spot sin trabajos en ejecución

Cuando se produce esta interrupción, AWS ParallelCluster intenta reemplazar la instancia si la cola del programador tiene trabajos pendientes que requieren instancias adicionales o si el número de instancias activas es inferior a [SlurmQueues//ComputeResources](#). [MinCount](#) Si no AWS ParallelCluster se pueden aprovisionar nuevas instancias, se repite periódicamente la solicitud de nuevas instancias.

Escenario 2: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta trabajos de un solo nodo

El trabajo falla con un código de `NODE_FAIL` estado igual a `y` y se vuelve a poner en cola (a menos que `--no-requeue` se especifique al enviar el trabajo). Si el nodo es estático, se reemplaza. Si el nodo es un nodo dinámico, se termina y se restablece. Para obtener más información sobre `sbatch`, incluido el parámetro `--no-requeue`, consulte [sbatch](#) en la documentación de Slurm.

Escenario 3: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta trabajos de varios nodos

El trabajo falla con un código de `NODE_FAIL` estado igual a `y` y se vuelve a poner en cola (a menos que `--no-requeue` se especifique al enviar el trabajo). Si el nodo es estático, se reemplaza. Si el nodo es un nodo dinámico, se termina y se restablece. Otros nodos que estaban ejecutando los trabajos terminados se pueden asignar a otros trabajos pendientes o reducirse verticalmente una vez transcurrido el tiempo especificado en [SlurmSettings/ScaledownIdleTime](#).

Para obtener más información acerca de las instancias de spot, consulte [Instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Programadores compatibles con AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster soporta Slurm y AWS Batch planificadores, que se configuran mediante la configuración. [Scheduler](#) En los siguientes temas se explica cada uno de los programadores y cómo usarlos.

Temas

- [Slurm Workload Manager \(slurm\)](#)
- [Usar el planificador AWS Batch \(awsbatch\) con AWS ParallelCluster](#)

Slurm Workload Manager (**slurm**)

Tamaño y actualización de la capacidad del clúster

La capacidad del clúster se define por la cantidad de nodos de computación que es capaz de escalar. Los nodos de cómputo están respaldados por instancias de Amazon EC2 definidas dentro de los recursos de cómputo de la AWS ParallelCluster configuración

([Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources](#)) y están organizados en colas ([Scheduling/SlurmQueues](#)) que se asignan 1:1 a las particiones. Slurm

Dentro de un recurso de cómputo, es posible configurar el número mínimo de nodos de cómputo (instancias) que deben mantenerse siempre en ejecución en el clúster ([MinCount](#)) y el número máximo de instancias al que el recurso de cómputo puede escalar ([MaxCount3](#)).

En el momento de la creación del clúster, o tras una actualización del clúster, AWS ParallelCluster lanza tantas instancias de Amazon EC2 como estén configuradas `MinCount` para cada recurso informático ([Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources](#)) definido en el clúster. Las instancias lanzadas para cubrir la cantidad mínima de nodos de un recurso de computación del clúster se denominan nodos estáticos. Una vez iniciados, los nodos estáticos deben permanecer en el clúster y el sistema no los termina a menos que se produzca un evento o una condición en particular. Estos eventos incluyen, por ejemplo, el fallo de las comprobaciones de estado de Slurm o Amazon EC2 y el cambio del estado del nodo de Slurm a DRAIN (vaciado) o DOWN (inactivo).

Las instancias de Amazon EC2, en el rango de 1 a '`MaxCount - MinCount`' (`MaxCount` menos `MinCount`), publicadas bajo demanda para hacer frente al aumento de carga del clúster, se denominan nodos dinámicos. Su naturaleza es efímera: se lanzan para atender trabajos pendientes y se finalizan una vez que permanecen inactivas durante un período de tiempo definido por [Scheduling/SlurmSettings/ScaledownIdletime](#) en la configuración del clúster (predeterminado: 10 minutos).

Los nodos estáticos y los nodos dinámicos cumplen con el siguiente esquema de nomenclatura:

- Nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<num>`, en los que `<num> = 1..ComputeResource/MinCount`
- Nodos dinámicos `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<num>`, donde `<num> = 1..(ComputeResource/MaxCount - ComputeResource/MinCount)`

Por ejemplo, dada la siguiente AWS ParallelCluster configuración:

```
Scheduling:
  Scheduler: Slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
```

```
Instances:
  - InstanceType: c5.xlarge
    MinCount: 100
    MaxCount: 150
```

Los siguientes nodos se definirán en Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up      infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Cuando un recurso de cómputo lo tenga `MinCount == MaxCount`, todos los nodos de cómputo correspondientes serán estáticos y todas las instancias se lanzarán en el creation/update momento del clúster y se mantendrán en funcionamiento. Por ejemplo:

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
              MinCount: 100
              MaxCount: 100
```

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Actualización de la capacidad del clúster

La actualización de la capacidad del clúster incluye añadir o eliminar colas, recursos de computación o cambiar el parámetro `MinCount/MaxCount` de un recurso de computación. A partir de la AWS

ParallelCluster versión 3.9.0, para reducir el tamaño de una cola es necesario detener la flota de cómputo o [QueueUpdateStrategy](#) configurarla en TERMINATE antes de que se lleve a cabo la actualización del clúster. No es necesario detener la flota de cómputo ni configurarla en TERMINATE [QueueUpdateStrategy](#) cuando:

- Adición de nuevas colas en Programación/[SlurmQueues](#)
- Adición de nuevos recursos de computación Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) a una cola
- Aumento de [MaxCount](#) de un recurso de computación
- Aumento MinCount de un recurso informático y aumento MaxCount del mismo recurso informático en al menos la misma cantidad

Consideraciones y limitaciones

El objetivo de esta sección es explicar los factores, restricciones o limitaciones importantes que se deben tener en cuenta al cambiar el tamaño de la capacidad del clúster.

- Al eliminar una cola de Scheduling/[SlurmQueues](#), todos los nodos de computación con el nombre <Queue/Name> - *, tanto estáticos como dinámicos, se eliminarán de la configuración de Slurm y finalizarán las instancias de Amazon EC2 correspondientes.
- Al eliminar un recurso de computación de Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) de una cola, todos los nodos de computación con el nombre <Queue/Name> - * - <ComputeResource/Name> - *, tanto estáticos como dinámicos, se eliminarán de la configuración de Slurm y finalizarán las instancias de Amazon EC2 correspondientes.

Al cambiar el parámetro MinCount de un recurso de computación, podemos distinguir dos escenarios diferentes: si MaxCount es igual que MinCount (solo capacidad estática) y si MaxCount es mayor que MinCount (capacidad estática y dinámica mixta).

Cambios en la capacidad solo con los nodos estáticos

- Si MinCount == MaxCount, al aumentar la MinCount (y la MaxCount), el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de MinCount <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<new_MinCount> y el sistema seguirá intentando lanzar instancias de Amazon EC2 para cumplir con la nueva capacidad estática requerida.

- Si `MinCount == MaxCount`, al disminuir la `MinCount` (y el `MaxCount`) de la cantidad `N`, el clúster se configurará eliminando los últimos `N` nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<old_MinCount>`] y el sistema finalizará las instancias de Amazon EC2 correspondientes.

- Estado inicial `MinCount = MaxCount = 100`

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de `-30` en `MinCount` y `MaxCount`: `MinCount = MaxCount = 70`

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Cambios en la capacidad con nodos mixtos

Si `MinCount < MaxCount`, al aumentar la `MinCount` de una cantidad `N` (suponiendo que `MaxCount` se mantenga sin cambios), el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de `MinCount` (`old_MinCount + N`): `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount + N>` y el sistema seguirá intentando lanzar instancias de Amazon EC2 para cumplir con la nueva capacidad estática requerida. Además, para respetar la capacidad de `MaxCount` del recurso de computación, la configuración del clúster se actualiza eliminando los últimos `N` nodos dinámicos: `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[<MaxCount - old_MinCount - N>...<MaxCount - old_MinCount>]` y el sistema finalizará las instancias de Amazon EC2 correspondientes.

- Estado inicial: `MinCount = 100`; `MaxCount = 150`

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
```

```
queue1*      up    infinite    100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualice a +30 en MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 150)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up    infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up    infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al aumentar la MinCount y la MaxCount de la misma cantidad N, el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de MinCount ($\text{old\_MinCount} + N$): `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old\_MinCount + N>` y el sistema seguirá intentando lanzar instancias de Amazon EC2 para cumplir con la nueva capacidad estática requerida. Además, no se realizará ningún cambio en el número de nodos dinámicos para adaptarlo al nuevo

valor de MaxCount.

- Estado inicial: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up    infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up    infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualice a +30 en MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 180)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up    infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up    infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al disminuir la MinCount de la cantidad N (suponiendo que MaxCount se mantenga sin cambios), el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-[<old_MinCount - N>...<old_MinCount>` y el sistema finalizará las instancias de Amazon EC2 correspondientes. Además, para respetar la capacidad MaxCount del recurso de computación, la configuración del clúster se actualiza ampliando el número de nodos dinámicos para cubrir el vacío $\text{MaxCount} - \text{new\_MinCount}$: `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[1..<MaxCount - new_MinCount>]`. En este caso, dado que se trata de nodos dinámicos, no se lanzará ninguna nueva instancia de Amazon EC2 a menos que el programador tenga trabajos pendientes en los nuevos nodos.

- Estado inicial: $\text{MinCount} = 100$; $\text{MaxCount} = 150$

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MinCount : $\text{MinCount} = 70$ ($\text{MaxCount} = 120$)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    80    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-80]
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al disminuir la MinCount y la MaxCount de la misma cantidad N , el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<old_MinCount>` y el sistema finalizará las instancias de Amazon EC2 correspondientes.

Además, no se realizará ningún cambio en el número de nodos dinámicos para adaptarlo al nuevo valor de MaxCount .

- Estado inicial: $\text{MinCount} = 100$; $\text{MaxCount} = 150$

```
$ sinfo
```

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    80    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al disminuir la MaxCount de la cantidad N (suponiendo que MinCount se mantenga sin cambios), el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos dinámicos `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<old_MaxCount - N...<oldMaxCount>]` y el sistema finalizará las instancias de Amazon EC2 correspondientes si se estuviesen ejecutando. No habrá ningún impacto en los nodos estáticos.

- Estado inicial: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MaxCount : MinCount = 100 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Impactos en los trabajos

En todos los casos en los que se eliminen nodos y se finalicen instancias de Amazon EC2, si había un trabajo sbatch en los nodos eliminados se volverá a poner en cola, a menos que no haya otros nodos que cumplan con los requisitos del trabajo. En este último caso, el trabajo falla con el estado `NODE_FAIL` y desaparece de la cola, por lo que debe volver a enviarse manualmente.

Si planea realizar una actualización de tamaño del clúster, puede impedir que los trabajos se ejecuten en nodos que se vayan a eliminar durante la actualización planificada. Esto se puede hacer configurando los nodos que se eliminarán durante el mantenimiento. Tenga en cuenta que poner un nodo en mantenimiento no afectaría a los trabajos que se estuviesen ejecutando en ese momento en el nodo.

Supongamos que con la actualización planificada para cambiar el tamaño del clúster se va a eliminar el nodo `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Puede crear una reserva de Slurm con el siguiente comando

```
sudo -i scontrol create reservation ReservationName=maint_for_update user=root
starttime=now duration=infinite flags=maint,ignore_jobs nodes=queueu-st-
computeresource-[9-10]
```

Esto creará una reserva de Slurm con el nombre `maint_for_update` en los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Desde el momento en que se crea la reserva, no se pueden ejecutar más trabajos en los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Tenga en cuenta que la reserva no impedirá que haya trabajos que acaben asignándose a los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`.

Tras actualizar el tamaño del clúster, si la reserva de Slurm se estableció solo en los nodos que se eliminaron durante la actualización del cambio de tamaño, se eliminará automáticamente. Si, por el contrario, ha creado una reserva de Slurm en nodos que siguen presentes tras la actualización del cambio de tamaño del clúster, es posible que quiera eliminar dicha reserva de mantenimiento de los nodos tras la actualización de tamaño mediante el siguiente comando

```
sudo -i scontrol delete ReservationName=maint_for_update
```

Para obtener más información sobre la reserva de Slurm, consulte el documento oficial de SchedMD [aquí](#).

Proceso de actualización de un clúster con cambios de capacidad

Tras un cambio en la configuración del programador, se ejecutan los siguientes pasos durante el proceso de actualización del clúster:

- ¡Deténgase AWS ParallelCluster `clustermgtd` (`supervisorctl stop clustermgtd`)
- Se genera una configuración de particiones de Slurm actualizada a partir de la configuración de AWS ParallelCluster
- Se reinicia `slurmctld` (mediante la receta del servicio Chef)
- Se comprueba el estado de `slurmctld` (`systemctl is-active --quiet slurmctld.service`)
- Se recarga la configuración de Slurm (`scontrol reconfigure`)
- Se inicia `clustermgtd` (`supervisorctl start clustermgtd`)

Para obtener más información sobre Slurm, consulte <https://slurm.schedmd.com>. Para ver las descargas, consulta <https://github.com/SchedMD/slurm/tags>. Para ver el código fuente, consulte [slurm](https://github.com/SchedMD/slurm). <https://github.com/SchedMD/slurm>

Versiones de clúster y SLURM compatibles

En la siguiente tabla se enumeran las versiones compatibles AWS ParallelCluster y Slurm las versiones compatibles AWS .

AWS ParallelCluster versión (es)	Versión de Slurm compatible
3.13.0	24,05,07
3.12.0	23,11,10
3.11.0	23,11,10
3.9.2, 3.9.3, 3.10.0	23,11,7
3.9.0, 3.9.1	23,11,4
3.8.0	23.02.7
3.7.2	23.02.6

AWS ParallelCluster versión (es)	Versión de Slurm compatible
3.7.1	23,02.5
3.7.0	23,02.4
3.6.0, 3.6.1	23.02.2
3.5.0, 3.5.1	22.05.8
3.4.0, 3.4.1	22.05.7
3.3.0, 3.3.1	22.05.5
3.1.4, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1	21.08.8-2
3.1.2, 3.1.3	21,08.6
3.1.1	21.08.5
3.0.0	20,11,8

Temas

- [Configuración de varias colas](#)
- [Guía de Slurm para el modo de cola múltiple](#)
- [Slurm modo protegido de clúster](#)
- [Conmutación por error rápida de capacidad insuficiente en el clúster de Slurm](#)
- [Slurm programación basada en memoria](#)
- [Asignación de varios tipos de instancias con Slurm](#)
- [Escalado de clústeres para nodos dinámicos](#)
- [Slurmcontabilidad con AWS ParallelCluster](#)
- [Slurm personalización de la configuración](#)
- [Slurm y prologepilog](#)
- [Tamaño y actualización de la capacidad del clúster](#)

Configuración de varias colas

Con AWS ParallelCluster la versión 3, puede configurar varias colas estableciendo `slurm` y especificando más de una cola en el [Scheduler](#) archivo de configuración. [SlurmQueues](#) En este modo, coexisten diferentes tipos de instancias en los nodos de computación que se especifican en la sección [ComputeResources](#) del archivo de configuración. [ComputeResources](#) con diferentes tipos de instancias se escalan o reducen verticalmente según sea necesario para [SlurmQueues](#).

Por lo general, se prefieren las colas múltiples dentro de un solo clúster en lugar de múltiples clústeres cuando las cargas de trabajo comparten la misma infraestructura y los mismos recursos subyacentes (como almacenamiento compartido, redes o nodos de inicio de sesión). Si las cargas de trabajo tienen necesidades informáticas, de almacenamiento y de red similares, usar varias colas en un solo clúster es más eficiente porque permite compartir recursos y evita la duplicación innecesaria. Este enfoque simplifica la administración y reduce los gastos generales, a la vez que permite una programación de tareas y una asignación de recursos eficientes. Por otro lado, se deben utilizar varios clústeres cuando existan requisitos estrictos de seguridad, datos o aislamiento operativo entre las cargas de trabajo. Por ejemplo, si necesita administrar y operar las cargas de trabajo de forma independiente, con diferentes programas, ciclos de actualización o políticas de acceso, es más adecuado tener varios clústeres.

Cuotas de recursos de computación y de colas de clúster

Recurso	Cuota
Slurm queues	50 colas por clúster
Compute resources	50 recursos de computación por cola 50 recursos de computación por clúster

Recuentos de nodos

Cada recurso de computación de [ComputeResources](#) para una cola debe tener valores de [Name](#), [InstanceType](#), [MinCount](#) y [MaxCount](#) únicos. [MinCount](#) y [MaxCount](#) tienen valores predeterminados que definen el rango de instancias de un recurso de computación de [ComputeResources](#) para una cola. También puede especificar sus propios valores para [MinCount](#) y [MaxCount](#). Cada recurso de computación en [ComputeResources](#) está compuesto por nodos estáticos numerados del 1 al valor de [MinCount](#) y nodos dinámicos numerados del valor de [MinCount](#) al valor de [MaxCount](#).

Configuración de ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de una sección de [programación](#) para un archivo de configuración de clúster. En esta configuración, hay dos colas denominadas queue1 y queue2 y cada una de ellas tiene un [ComputeResources](#) con un [MaxCount](#) especificado.

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - InstanceType: c5.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c5xlarge
        - InstanceType: c4.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c4xlarge
    - Name: queue2
      ComputeResources:
        - InstanceType: c5.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c5xlarge
```

Nombres de hosts

Las instancias que se lanzan a la flota de computación se asignan de forma dinámica. Se generan nombres de host para cada nodo. De forma predeterminada AWS ParallelCluster , utilizará el siguiente formato de nombre de host:

`$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$COMPUTE_RESOURCE-$NODENUM`

- `$QUEUE` es el nombre de la cola. Por ejemplo, si la sección [SlurmQueues](#) tiene una entrada con el valor [Name](#) establecido en “queue-name”, entonces “`$QUEUE`” es “queue-name”.
- `$STATDYN` es `st` para nodos estáticos o `dy` para dinámicos.
- `$COMPUTE_RESOURCE` es el [Name](#) del recurso de computación [ComputeResources](#) correspondiente a este nodo.
- `$NODENUM` es el número del nodo. `$NODENUM` está entre uno (1) y el valor de [MinCount](#) para los nodos estáticos y entre uno (1) y [MaxCount](#)-[MinCount](#) para los dinámicos.

En el ejemplo del archivo de configuración anterior, un nodo determinado de queue1 y un recurso de computación c5xlarge tiene como nombre de host: queue1-dy-c5xlarge-1.

Tanto los nombres de host como los nombres de dominio completos (FQDN) se crean mediante las zonas alojadas de Amazon Route 53. El FQDN es `$HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster`, donde `$CLUSTERNAME` está el nombre del clúster.

Tenga en cuenta que también se utilizará el mismo formato para los nombres de los nodos de Slurm.

Los usuarios pueden optar por utilizar el EC2 nombre de host de Amazon predeterminado de la instancia que alimenta el nodo de procesamiento en lugar del formato de nombre de host predeterminado que utiliza. AWS ParallelCluster Para ello, defina el parámetro [UseEc2Hostnames](#) como verdadero. Sin embargo, los nombres de los Slurm nodos seguirán utilizando el formato predeterminado AWS ParallelCluster .

Guía de Slurm para el modo de cola múltiple

Aquí puede aprender cómo AWS ParallelCluster Slurm administrar los nodos de colas (particiones) y cómo monitorear los estados de las colas y los nodos.

Descripción general de

La arquitectura de escalado se basa en la [Guía de programación en la nube](#) de Slurm y en el complemento de ahorro de energía. Para obtener más información sobre el complemento de ahorro de energía, consulte la [Guía de ahorro de energía de Slurm](#). En la arquitectura, los recursos que podrían estar disponibles para un clúster suelen estar predefinidos en la configuración de Slurm como nodos de la nube.

Ciclo de vida de los nodos de la nube

A lo largo de su ciclo de vida, los nodos de la nube entran en varios de los siguientes estados (o en todos): `POWER_SAVING`, `POWER_UP` (`pow_up`), `ALLOCATED` (`alloc`) y `POWER_DOWN` (`pow_dn`). En algunos casos, un nodo de la nube puede entrar en el estado `OFFLINE`. La siguiente lista detalla varios aspectos de estos estados en el ciclo de vida de los nodos de la nube.

- Un nodo en un estado **POWER_SAVING** aparece con un sufijo `~` (por ejemplo `idle~`) en `sinfo`. En este estado, ninguna instancia de EC2 respalda al nodo. Sin embargo, Slurm sí puede asignar trabajos al nodo.
- Un nodo en transición a un estado **POWER_UP** aparece con un sufijo `#` (por ejemplo `idle#`) en `sinfo`. Un nodo pasa automáticamente a un estado `POWER_UP` cuando Slurm asigna un trabajo a un nodo en estado `POWER_SAVING`.

Como alternativa, puede pasar manualmente los nodos al estado `POWER_UP` como usuario raíz de su con el comando:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=power_up
```

En esta etapa, se invoca a `ResumeProgram`, se lanzan y configuran las instancias de EC2 y el nodo pasa al estado `POWER_UP`.

- Un nodo que está actualmente disponible para su uso aparece sin sufijo (por ejemplo `idle`) en `sinfo`. Una vez que el nodo se haya configurado y se haya unido al clúster, estará disponible para ejecutar trabajos. En esta etapa, el nodo está correctamente configurado y listo para su uso.

Como regla general, se recomienda que el número de instancias de Amazon EC2 sea el mismo que el número de nodos disponibles. En la mayoría de los casos, los nodos estáticos están disponibles una vez creado el clúster.

- Un nodo que está en transición a un estado **`POWER_DOWN`** aparece con un sufijo `%` (por ejemplo `idle%`) en `sinfo`. Los nodos dinámicos entran automáticamente en el estado `POWER_DOWN` después de [ScaledownIdletime](#). Por el contrario, los nodos estáticos no están apagados en la mayoría de los casos. Sin embargo, como usuario raíz de `POWER_DOWN`, puede colocar los nodos en el estado su manualmente con el comando:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manual draining"
```

En este estado, se finalizan las instancias asociadas a un nodo, y el nodo vuelve a ese estado `POWER_SAVING` y está disponible para su uso después de [ScaledownIdletime](#).

El ajuste [ScaledownIdletime](#) se guarda en el ajuste `SuspendTimeout` de la configuración de Slurm.

- Un nodo que esté desconectado aparece con un sufijo `*` (por ejemplo `down*`) en `sinfo`. Un nodo se desconecta si el controlador de Slurm no puede contactar con el nodo o si los nodos estáticos están deshabilitados y las instancias de respaldo se finalizan.

Observe los estados de nodo que se muestran en el siguiente ejemplo de `sinfo`.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa        up    infinite     4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4]
```

```

efa          up    infinite    1    idle efa-st-efacompute1-1
gpu          up    infinite    1    idle% gpu-dy-gpucompute1-1
gpu          up    infinite    9    idle~ gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand     up    infinite    2    mix# ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]
ondemand     up    infinite    18   idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-
[3-10],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-10]
spot*        up    infinite    13   idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3]
spot*        up    infinite    2    idle spot-st-spotcompute2-[1-2]

```

Los nodos `spot-st-spotcompute2-[1-2]` y `efa-st-efacompute1-1` ya tienen instancias de respaldo configuradas y están disponibles para su uso. Los nodos `ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]` se encuentran en el estado `POWER_UP` y deberían estar disponibles en unos minutos. El nodo `gpu-dy-gpucompute1-1` se encuentra en el estado `POWER_DOWN` y pasa al estado `POWER_SAVING` después de [ScaledownIdleTime](#) (el valor predeterminado es 10 minutos).

Todos los demás nodos se encuentran en el estado `POWER_SAVING` y no tienen instancias de EC2 que los respalden.

Trabajo con un nodo disponible

Un nodo disponible está respaldado por una instancia de Amazon EC2. De forma predeterminada, el nombre del nodo se puede usar para acceder directamente a la instancia mediante SSH (por ejemplo `ssh efa-st-efacompute1-1`). La dirección IP privada de la instancia se puede recuperar con el comando:

```
$ scontrol show nodes nodename
```

Compruebe la dirección IP en el campo `NodeAddr` devuelto.

En el caso de los nodos que no estén disponibles, el campo `NodeAddr` no debe apuntar a una instancia de Amazon EC2 en ejecución. Más bien, debe ser el mismo que el nombre del nodo.

Estados y envío de los trabajos

En la mayoría de los casos, los trabajos enviados se asignan inmediatamente a los nodos del sistema o se dejan pendientes si se asignan todos los nodos.

Si los nodos asignados a un trabajo incluyen algún nodo en un estado `POWER_SAVING`, el trabajo comienza con un estado `CF` o `CONFIGURING`. En este momento, el trabajo espera a que los nodos del estado `POWER_SAVING` pasen al estado `POWER_UP` y estén disponibles.

Una vez que todos los nodos asignados a un trabajo estén disponibles, el trabajo pasa al estado RUNNING (R).

De forma predeterminada, se envían todos los trabajos a la cola predeterminada (conocida como partición en Slurm). Esto se indica con un sufijo * después del nombre de la cola. Puede seleccionar una cola mediante la opción de envío de trabajos -p.

Todos los nodos están configurados con las siguientes características, que se pueden utilizar en los comandos de envío de trabajos:

- Un tipo de instancia (por ejemplo c5.xlarge)
- Un tipo de nodo (puede ser `dynamic` o `static`)

Puede ver las características de un nodo en particular mediante el comando:

```
$ scontrol show nodes nodename
```

En la devolución, consulte la lista AvailableFeatures.

Tenga en cuenta el estado inicial del clúster, que puede ver ejecutando el comando `sinfo`.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa        up       infinite    4   idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4]
efa        up       infinite    1   idle  efa-st-efacompute1-1
gpu        up       infinite   10   idle~ gpu-dy-gpucompute1-[1-10]
ondemand   up       infinite   20   idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-
[1-10],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-10]
spot*      up       infinite   13   idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3]
spot*      up       infinite    2   idle  spot-st-spotcompute2-[1-2]
```

Tenga en cuenta que la cola predeterminada es `spot`. Se indica mediante el sufijo *.

Envíe un trabajo a un nodo estático de la cola predeterminada (`spot`).

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static
```

Envíe un trabajo a un nodo dinámico de la cola EFA.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic
```

Envíe un trabajo a ocho (8) nodos c5.2xlarge y dos (2) nodos t2.xlarge de la cola ondemand.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"
```

Envíe un trabajo a un nodo de GPU de la cola gpu.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1
```

Tenga en cuenta el estado de los trabajos mediante el comando squeue.

```
$ squeue
```

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST(REASON)
12	ondemand	wrap	ubuntu	CF	0:36	10	ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2]
13	gpu	wrap	ubuntu	CF	0:05	1	gpu-dy-gpucompute1-1
7	spot	wrap	ubuntu	R	2:48	1	spot-st-spotcompute2-1
8	efa	wrap	ubuntu	R	0:39	1	efa-dy-efacompute1-1

Los trabajos 7 y 8 (en las colas spot y efa) ya se están ejecutando (R). Los trabajos 12 y 13 aún se están configurando (CF), probablemente esperando a que las instancias estén disponibles.

```
# Nodes states corresponds to state of running jobs
$ sinfo
```

PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST
efa	up	infinite	3	idle~	efa-dy-efacompute1-[2-4]
efa	up	infinite	1	mix	efa-dy-efacompute1-1
efa	up	infinite	1	idle	efa-st-efacompute1-1
gpu	up	infinite	1	mix~	gpu-dy-gpucompute1-1
gpu	up	infinite	9	idle~	gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand	up	infinite	10	mix#	ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2]
ondemand	up	infinite	10	idle~	ondemand-dy-ondemandcompute1-[9-10],ondemand-dy-ondemandcompute2-[3-10]
spot*	up	infinite	13	idle~	spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-spotcompute2-[1-3]
spot*	up	infinite	1	mix	spot-st-spotcompute2-1
spot*	up	infinite	1	idle	spot-st-spotcompute2-2

Estado y características de los nodos

En la mayoría de los casos, los estados de los nodos se administran completamente de AWS ParallelCluster acuerdo con los procesos específicos del ciclo de vida de los nodos de la nube descritos anteriormente en este tema.

Sin embargo, AWS ParallelCluster también reemplaza o termina los nodos en mal estado y los DRAINED estados DOWN y nodos que tienen instancias de respaldo en mal estado. Para obtener más información, consulte [clustermgtd](#).

Estados de partición

AWS ParallelCluster admite los siguientes estados de partición. Una partición de Slurm es una cola en AWS ParallelCluster.

- UP: indica que la partición se encuentra en estado activo. Es el valor predeterminado de una partición. En este estado, todos los nodos de la partición están activos y disponibles para su uso.
- INACTIVE: indica que la partición se encuentra en estado inactivo. En este estado, se finalizan todas las instancias que respaldan a los nodos de una partición inactiva. No se lanzan nuevas instancias para los nodos de una partición inactiva.

clúster update-compute-fleet

- Detener la flota de procesamiento: cuando se ejecuta el siguiente comando, todas las particiones pasan al INACTIVE estado y AWS ParallelCluster los procesos mantienen las particiones en ese INACTIVE estado.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \  
  --region eu-west-1 --status STOP_REQUESTED
```

- Inicio de la flota de computación: cuando se ejecuta el siguiente comando, todas las particiones pasan inicialmente al estado UP. Sin embargo, AWS ParallelCluster los procesos no mantienen la partición en un UP estado. Debe cambiar los estados de las particiones manualmente. Todos los nodos estáticos están disponibles al cabo de unos minutos. Tenga en cuenta que establecer una partición en UP no activa ninguna capacidad dinámica.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \  
  --region eu-west-1 --status START_REQUESTED
```

Cuando se ejecuta `update-compute-fleet`, puede consultar el estado del clúster ejecutando el comando `pcluster describe-compute-fleet` y comprobando el `Status`. A continuación, se indican los estados posibles:

- **STOP_REQUESTED**: la solicitud de detener la flota de computación se envía al clúster.
- **STOPPING**: el proceso de `pcluster` detiene actualmente la flota de computación.
- **STOPPED**: el proceso de `pcluster` ha finalizado el proceso de detención, todas las particiones están en estado **INACTIVE** y todas las instancias de procesamiento han finalizado.
- **START_REQUESTED**: la solicitud de iniciar la flota de computación se envía al clúster.
- **STARTING**: el proceso de `pcluster` está iniciando actualmente el clúster.
- **RUNNING**: el proceso de `pcluster` ha finalizado el proceso de inicio, todas las particiones están en estado **UP** y los nodos estáticos están disponibles después de unos minutos.
- **PROTECTED**: este estado indica que algunas particiones tienen errores de arranque constantes. Las particiones afectadas están inactivas. Investigue el problema y, a continuación, ejecuta `update-compute-fleet` para volver a activar la flota.

Control manual de las colas

En algunos casos, es posible que quiera tener un control manual sobre los nodos o la cola (lo que se conoce como partición en Slurm) de un clúster. Puede administrar los nodos de un clúster mediante los siguientes procedimientos comunes usando el comando `scontrol`.

- Encienda los nodos dinámicos en estado **POWER_SAVING**

Ejecute el comando como usuario raíz de su:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=power_up
```

También puede enviar un trabajo `sleep 1` de marcador de posición solicitando un número determinado de nodos y, a continuación, confíe en que Slurm activará el número de nodos requerido.

- Apague los nodos dinámicos antes de [ScaledownIdleTime](#)

Se recomienda establecer los nodos dinámicos en **DOWN** como usuario raíz de su con el comando:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manually draining"
```


AWS ParallelCluster termina y restablece automáticamente los nodos dinámicos caídos.

En general, no es recomendable establecer nodos en POWER_DOWN directamente con el comando `scontrol update nodename=nodename state=power_down`. Esto se debe a que AWS ParallelCluster administra automáticamente el proceso de apagado.

- Deshabilite una cola (partición) o detenga todos los nodos estáticos de una partición específica

Establezca una cola específica en INACTIVE como usuario raíz de su con el comando:

```
$ scontrol update partition=queuename state=inactive
```

De este modo, se finalizan todas las instancias que respaldan a los nodos de la partición.

- Habilite una cola (partición)

Establezca una cola específica en UP como usuario raíz de su con el comando:

```
$ scontrol update partition=queuename state=up
```

Comportamiento y ajustes del escalado

A continuación, se muestra un ejemplo del flujo de trabajo del escalado normal:

- El programador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
- El programador pasa dos nodos a un estado POWER_UP y llama a ResumeProgram con los nombres de los nodos (por ejemplo `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]`).
- ResumeProgram lanza dos instancias de Amazon EC2 y asigna las direcciones IP privadas y los nombres de host de `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]`, a la espera de ResumeTimeout (el período predeterminado es de 30 minutos antes de restablecer los nodos).
- Las instancias se configuran y se unen al clúster. Un trabajo comienza a ejecutarse en las instancias.
- El trabajo finaliza y deja de ejecutarse.
- Una vez transcurrido el SuspendTime configurado (que está establecido en [ScaledownIdleTime](#)), el programador establece las instancias en el estado POWER_SAVING. A continuación, el programador establece `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]` en el estado POWER_DOWN y llama a SuspendProgram con los nombres de los nodos.

- Se llama a `SuspendProgram` para dos nodos. Los nodos permanecen en el estado `POWER_DOWN`, por ejemplo, permaneciendo `idle` durante un `SuspendTimeout` (el periodo predeterminado es de 120 segundos, es decir, 2 minutos). Cuando `clustermgtd` detecta que los nodos se están apagando, finaliza las instancias de respaldo. Luego, pasa `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]` al estado inactivo y restablece la dirección IP privada y el nombre de host para que estén listos para funcionar en futuros trabajos.

Si algo sale mal y no se puede lanzar una instancia para un nodo concreto por algún motivo, ocurre lo siguiente:

- El programador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
- El programador pasa dos nodos de ampliación en la nube al estado `POWER_UP` y llama a `ResumeProgram` con los nombres de los nodos (por ejemplo `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]`).
- `ResumeProgram` lanza solo una (1) instancia de Amazon EC2 y configura `queue1-dy-spotcompute1-1`, con una (1) instancia, `queue1-dy-spotcompute1-2`, que no se puede lanzarse.
- `queue1-dy-spotcompute1-1` no se ve afectado y entra en funcionamiento después de llegar al estado `POWER_UP`.
- `queue1-dy-spotcompute1-2` pasa al estado `POWER_DOWN` y el trabajo se vuelve a poner en cola automáticamente porque Slurm detecta un fallo en el nodo.
- `queue1-dy-spotcompute1-2` pasa a estar disponible después de `SuspendTimeout` (el valor predeterminado es 120 segundos, es decir, 2 minutos). Mientras tanto, el trabajo se vuelve a poner en cola y puede empezar a ejecutarse en otro nodo.
- El proceso anterior se repite hasta que el trabajo se pueda ejecutar en un nodo disponible sin que se produzca ningún error.

Hay dos parámetros de temporización que se pueden ajustar si es necesario:

- **ResumeTimeout** (el valor predeterminado es 30 minutos): `ResumeTimeout` controla el tiempo que Slurm espera antes de que el nodo pase al estado inactivo.
 - Podría ser útil ampliarlo `ResumeTimeout` si el proceso de pre/post instalación tarda casi tanto tiempo.
 - `ResumeTimeout` también es el tiempo máximo que AWS ParallelCluster espera antes de reemplazar o restablecer un nodo en caso de que haya algún problema. Los nodos de

cómputo se autofinalizan si se produce algún error durante el inicio o la configuración. AWS ParallelCluster los procesos sustituyen a un nodo al detectar una instancia terminada.

- **SuspendTimeout** (el valor predeterminado es 120 segundos, es decir, 2 minutos): SuspendTimeout controla la rapidez con la que los nodos se vuelven a colocar en el sistema y están listos para volver a usarse.
 - Un valor más bajo de SuspendTimeout significa que los nodos se restablecen más rápido y Slurm puede intentar lanzar instancias con más frecuencia.
 - Un valor más alto de SuspendTimeout significa que los nodos que han fallado se restablecen más lento. Mientras tanto, Slurm intenta usar otros nodos. Si SuspendTimeout es más de unos minutos, Slurm intenta recorrer todos los nodos del sistema. Un valor más alto de SuspendTimeout podría ser beneficioso para que los sistemas a gran escala (más de 1000 nodos) reduzcan el stress en Slurm cuando trata de volver a poner en cola los trabajos que fallan con frecuencia.
 - Ten en cuenta que SuspendTimeout esto no se refiere al tiempo de AWS ParallelCluster espera para finalizar una instancia de respaldo de un nodo. Las instancias de respaldo de los nodos POWER_DOWN finalizan inmediatamente. El proceso de finalización por lo general se completa en unos minutos. Sin embargo, durante este tiempo, el nodo permanece en el estado POWER_DOWN y no está disponible para que lo utilice el programador.

Registros para la arquitectura

La siguiente lista contiene los registros clave. El nombre del flujo de registro utilizado con Amazon CloudWatch Logs tiene el formato `{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}` *logIdentifier* siguiente: los nombres de registro.

- ResumeProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
- SuspendProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
- clustermgtd: /var/log/parallelcluster/clustermgtd.log (clustermgtd)
- computemgtd: /var/log/parallelcluster/computemgtd.log (computemgtd)
- slurmctld: /var/log/slurmctld.log (slurmctld)
- slurmd: /var/log/slurmd.log (slurmd)

Problemas frecuentes y cómo depurarlos:

Nodos que no se iniciaron o encendieron o que no se unieron al clúster

- **Nodos dinámicos:**
 - Compruebe el registro `ResumeProgram` para ver si se ha llamado a `ResumeProgram` con el nodo. Si no es así, compruebe el registro `slurmctld` para determinar si Slurm intentó llamar a `ResumeProgram` con el nodo. Tenga en cuenta que los permisos incorrectos activados en `ResumeProgram` pueden provocar un error silencioso.
 - Si se llama a `ResumeProgram`, compruebe si se ha lanzado una instancia para el nodo. Si la instancia no se ha lanzado, debería mostrarse un mensaje de error claro que explique por qué no se ha podido lanzar la instancia.
 - Si se ha lanzado una instancia, es posible que se haya producido algún problema durante el proceso de arranque. Busque la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en el `ResumeProgram` registro y consulte los registros de arranque correspondientes a la instancia específica en CloudWatch Logs.
- **Nodos estáticos:**
 - Compruebe el registro `clustermgtd` para ver si se han lanzado instancias para el nodo. Si no se han lanzado instancias, deberían mostrarse mensajes de error claros que expliquen por qué no se han podido lanzar las instancias.
 - Si se ha lanzado una instancia, se ha producido algún problema en el proceso de arranque. Busca la IP privada y el ID de instancia correspondientes en el `clustermgtd` registro y busca los registros de arranque correspondientes a la instancia específica en CloudWatch Logs.

Los nodos se han sustituido o finalizado de forma inesperada y han fallado

- **Nodos replaced/terminated inesperados:**
 - En la mayoría de los casos, `clustermgtd` administra todas las acciones de mantenimiento de los nodos. Para comprobar si `clustermgtd` ha sustituido o finalizado un nodo, compruebe el registro `clustermgtd`.
 - Si `clustermgtd` sustituye o finaliza el nodo, debería mostrarse un mensaje que indique el motivo de la acción. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, el nodo estaba DOWN), consulte el registro `slurmctld` para obtener más información. Si el motivo está relacionado con Amazon EC2, utilice herramientas como Amazon CloudWatch o la consola, la CLI o los SDK de Amazon EC2 para comprobar el estado o los registros de esa instancia. Por ejemplo, puede comprobar si la instancia tenía eventos programados o no pasó las comprobaciones de estado de Amazon EC2.
 - Si `clustermgtd` no finalizó el nodo, compruebe si `computemgtd` lo ha hecho o si EC2 ha finalizado la instancia para recuperar una instancia de spot.

- Fallos de nodo:

- En la mayoría de los casos, los trabajos se vuelven a poner en cola automáticamente si se produce un error en un nodo. Consulte el registro `slurmctld` para ver por qué ha fallado un trabajo o un nodo y evalúe la situación a partir de ahí.

Fallo al sustituir o finalizar instancias, error al apagar los nodos

- En general, `clustermgtd` administra todas las acciones de finalización de instancias esperadas. Consulte el registro `clustermgtd` para ver por qué no se ha podido sustituir o finalizar un nodo.
- En el caso de los nodos dinámicos que no superan el [ScaledownIdleTime](#), consulte el registro de `SuspendProgram` para ver si los procesos de `slurmctld` realizaron llamadas con el nodo específico como argumento. Tenga en cuenta que `SuspendProgram` no realiza ninguna acción específica. Más bien, solo se encarga de registrar cuando se le llama. Todas las finalizaciones y los restablecimientos de `NodeAddr` de las instancias los completa `clustermgtd`. Slurm pasa los nodos a IDLE después de `SuspendTimeout`.

Otros problemas:

- AWS ParallelCluster no toma decisiones de asignación de puestos ni de escalamiento. Solo intenta lanzar, finalizar y mantener los recursos de acuerdo con las instrucciones de Slurm.

Si tiene problemas relacionados con la asignación de trabajos, la asignación de nodos y la decisión de escalado, consulte el registro `slurmctld` para ver si hay errores.

Slurm modo protegido de clúster

Cuando un clúster se ejecuta con el modo protegido activado, AWS ParallelCluster supervisa y rastrea los errores de arranque de los nodos de cómputo a medida que se lanzan los nodos de cómputo. Lo hace para detectar si estos errores se producen de forma continua.

Si se detecta lo siguiente en una cola (partición), el clúster pasa al estado protegido:

1. Los errores de arranque consecutivos de los nodos de cómputo se producen de forma continua y no se inicia correctamente el nodo de cómputo.
2. El recuento de errores alcanza un umbral predefinido.

Cuando el clúster pasa al estado protegido, AWS ParallelCluster deshabilita las colas con errores iguales o superiores al umbral predefinido.

Slurm el modo protegido de clúster se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.0.0.

Puede usar el modo protegido para reducir el tiempo y los recursos que se gastan en el ciclo de errores de arranque de los nodos de cómputo.

Parámetro de modo de modo protegido

protected_failure_count

`protected_failure_count` especifica el número de errores consecutivos en una cola (partición) que activan el estado de protección del clúster.

El valor predeterminado `protected_failure_count` es 10 y el modo protegido está activado.

Si `protected_failure_count` es mayor que cero, el modo protegido está activado.

Si `protected_failure_count` es inferior o igual a cero, el modo protegido está deshabilitado.

Puede cambiar el valor `protected_failure_count` añadiendo el parámetro en el archivo de configuración `clustermgtd` que se encuentra en `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` en el HeadNode.

Puede actualizar este parámetro en cualquier momento y no necesita detener la flota de computación para hacerlo. Si un lanzamiento se realiza correctamente en una cola antes de que llegue el recuento de errores `protected_failure_count`, el recuento de errores se restablece a cero.

Compruebe el estado del clúster en estado protegido

Cuando un clúster está en estado protegido, puede consultar el estado de la flota de computación y los estados de los nodos.

Estado de la flota de computación

El estado de la flota de computación es `PROTECTED` en un clúster que se ejecuta en estado protegido.

```
$ pcluster describe-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> --region <region-id>
{
  "status": "PROTECTED",
  "lastStatusUpdateTime": "2022-04-22T00:31:24.000Z"
```

```
}
```

Estado del nodo

Para saber qué colas (particiones) tienen errores de arranque y tienen activado el estado de protección, inicie sesión en el clúster y ejecute el `sinfo` comando. Las particiones con errores de arranque iguales o superiores `protected_failure_count` están en ese estado. `INACTIVE` Las particiones sin errores de arranque iguales o superiores `protected_failure_count` se encuentran en ese UP estado y funcionan según lo previsto.

El estado de `PROTECTED` no afecta a los trabajos en ejecución. Si los trabajos se ejecutan en una partición con errores de arranque iguales o superiores `protected_failure_count`, la partición se establece en una `INACTIVE` vez finalizados los trabajos en ejecución.

Observe los estados de nodo que se muestran en el siguiente ejemplo.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   inact infinite 10  down% queue1-dy-c5xlarge-[1-10]
queue1*   inact infinite 3490 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[11-3500]
queue2    up   infinite 10  idle~ queue2-dy-c5xlarge-[1-10]
```

La partición `queue1` es `INACTIVE` debido a que se detectaron 10 errores consecutivos de arranque de nodos de cómputo.

Las instancias situadas detrás de los nodos `queue1-dy-c5xlarge-[1-10]` se lanzaron pero no pudieron unirse al clúster debido a un estado incorrecto.

El clúster se encuentra en estado protegido.

Los errores de arranque `queue2` no afectan a la partición `queue1`. Está en el UP estado y aún puede ejecutar trabajos.

¿Cómo desactivar el estado de protección

Una vez resuelto el error de arranque, puede ejecutar el siguiente comando para que el clúster deje de estar protegido.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> \
  --region <region-id> \
  --status START_REQUESTED
```

Fallos de Bootstrap que activan el estado protegido

Los errores de Bootstrap que activan el estado protegido se subdividen en los tres tipos siguientes. Para identificar el tipo y el problema, puedes comprobar si se AWS ParallelCluster generaron registros. Si se generaron registros, puede consultarlos para ver los detalles del error. Para obtener más información, consulte [Recuperación y conservación de registros](#).

1. Error de Bootstrap que provoca que una instancia se cierre automáticamente.

Una instancia falla al principio del proceso de arranque, como una instancia que se cierra automáticamente debido a errores en el script [SlurmQueues](#) \ [CustomActions](#) \ [OnNodeStart](#) | [OnNodeConfigured](#).

En el caso de los nodos dinámicos, busque errores similares a estos:

```
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance
```

Para los nodos estáticos, busque errores similares a los siguientes en el registro de `clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)`:

```
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance
```

2. El nodo **resume_timeout** o **node_replacement_timeout** caduca.

Una instancia no puede unirse al clúster dentro de `resume_timeout` (para nodos dinámicos) o `node_replacement_timeout` (para nodos estáticos). No se autofinaliza antes de que se agote el tiempo de espera. Por ejemplo, la red no está configurada correctamente para el clúster y el nodo está configurado en ese DOWN estado mediante Slurm una vez transcurrido el tiempo de espera.

En el caso de los nodos dinámicos, busque errores similares a estos:

```
Node bootstrap error: Resume timeout expires for node
```

Para los nodos estáticos, busque errores similares a los siguientes en el registro de `clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)`:

```
Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.
```

3. Los nodos no pasan la comprobación de estado.

Una instancia detrás del nodo no pasa una comprobación de EC2 estado de Amazon o una comprobación de estado de un evento programado, y los nodos se tratan como nodos de fallo de arranque. En este caso, la instancia finaliza por un motivo ajeno al control de AWS ParallelCluster.

Busque errores similares a los siguientes en el registro de `clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)`:

```
Node bootstrap error: Node %s failed during bootstrap when performing health check.
```

4. Los nodos de computación fallan Slurm registro.

El registro del `slurmd` daemon en el Slurm el daemon de control (`slurmctld`) falla y hace que el estado del nodo de cómputo cambie a ese estado. `INVALID_REG` Configurado incorrectamente Slurm los nodos de cómputo pueden provocar este error, como los nodos computados configurados con errores de especificación de nodos de [CustomSlurmSettings](#) cómputo.

Busque errores similares a los siguientes en el archivo de registro `slurmctld (/var/log/slurmctld.log)` del nodo principal o en el archivo de registro `slurmd (/var/log/slurmd.log)` del nodo de cómputo fallido:

```
Setting node %s to INVALID with reason: ...
```

Cómo depurar el modo protegido

Si el clúster se encuentra en estado protegido y AWS ParallelCluster ha generado `clustermgtd` registros a partir de ellos `HeadNode` y de `cloud-init-output` los nodos de procesamiento problemáticos, puede comprobar los registros para ver los detalles del error. Para obtener más información acerca de la recuperación de registros, consulte [Recuperación y conservación de registros](#).

Registro **`clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)`** en el nodo principal

Los mensajes de registro muestran qué particiones tienen errores de arranque y el recuento de errores de arranque correspondiente.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - INFO - Partitions
bootstrap failure count: {'queue1': 2}, cluster will be set into protected mode if
protected failure count reach threshold.
```

En el registro `clustermgtd`, busque `Found the following bootstrap failure nodes` qué nodo no se pudo iniciar.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - WARNING -  
Found the following bootstrap failure nodes: (x2) ['queue1-st-  
c5large-1(192.168.110.155)', 'broken-st-c5large-2(192.168.65.215)']
```

En el registro de `clustermgtd`, busque `Node bootstrap error` para conocer el motivo del error.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_is_node_bootstrap_failure] - WARNING - Node bootstrap  
error:  
Node broken-st-c5large-2(192.168.65.215) is currently in replacement and no backing  
instance
```

Registro **cloud-init-output** (`/var/log/cloud-init-output.log`) en los nodos de cómputo

Tras obtener la dirección IP privada del nodo de error de arranque en el registro `clustermgtd`, puede encontrar el registro del nodo de procesamiento correspondiente iniciando sesión en el nodo de procesamiento o siguiendo las instrucciones [Recuperación y conservación de registros](#) para recuperar los registros. En la mayoría de los casos, el registro `/var/log/cloud-init-output` del nodo problemático muestra el paso que provocó el error de arranque del nodo de cómputo.

Conmutación por error rápida de capacidad insuficiente en el clúster de Slurm

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.2.0, los clústeres se ejecutan con el modo de conmutación por error rápida y con capacidad insuficiente activado de forma predeterminada. Esto minimiza el tiempo que se tarda en volver a poner en cola un trabajo cuando se detectan errores de capacidad insuficiente de Amazon EC2. Esto resulta especialmente eficaz cuando se configura la cola con varios recursos informáticos que utilizan distintos tipos de instancias.

Amazon EC2 detectó fallos por capacidad insuficiente:

- `InsufficientInstanceCapacity`
- `InsufficientHostCapacity`
- `InsufficientReservedInstanceCapacity`
- `MaxSpotInstanceCountExceeded`
- `SpotMaxPriceTooLow`: se activa si el precio de solicitud de spot es menor que el precio mínimo requerido de cumplimiento de la solicitud de spot.

- **Unsupported:** Se activa con el uso de un tipo de instancia que no es compatible con un tipo específico Región de AWS.

En el modo de conmutación rápida por error con capacidad insuficiente, si se detecta un error de capacidad insuficiente al asignar una tarea a [SlurmQueues/compute_resource](#), AWS ParallelCluster hace lo siguiente:

1. Establece el recurso de computación en un estado deshabilitado (DOWN) durante un periodo de tiempo predefinido.
2. Utiliza `POWER_DOWN_FORCE` para cancelar los trabajos de los nodos fallidos del recurso de computación y para suspender el nodo fallido. Establece el nodo fallido en el estado IDLE y `POWER_DOWN (!)` y, después, en `POWERING_DOWN (%)`.
3. Vuelve a poner el trabajo en cola para enviarlo a otro recurso de computación.

Los nodos estáticos y encendidos del recurso de computación deshabilitado no se ven afectados. Los trabajos se pueden completar en estos nodos.

Este ciclo se repite hasta que el trabajo se asigne correctamente a uno o varios nodos de recursos de computación. Para obtener más información sobre los estados de los nodos, consulte [Guía de Slurm para el modo de cola múltiple](#).

Si no se encuentra ningún recurso de computación para ejecutar el trabajo, el trabajo se establece en el estado PENDING hasta que transcurra el periodo de tiempo predefinido. En este caso, puede modificar el periodo de tiempo predefinido tal y como se describe en la siguiente sección.

Parámetro de tiempo de espera de capacidad insuficiente

`insufficient_capacity_timeout`

`insufficient_capacity_timeout` especifica el periodo de tiempo (en segundos) durante el que el recurso de computación permanece en estado deshabilitado (down) cuando se detecta un error de capacidad insuficiente.

De forma predeterminada, `insufficient_capacity_timeout` está habilitado.

El valor predeterminado de `insufficient_capacity_timeout` es 600 segundos (10 minutos).

Si el valor de `insufficient_capacity_timeout` es menor o igual a cero, se deshabilita el modo de conmutación por error rápida con capacidad insuficiente.

Puede cambiar el valor de `insufficient_capacity_timeout` añadiendo el parámetro en el archivo de configuración `clustermgtd` ubicado en `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` en el HeadNode.

Se puede actualizar el parámetro en cualquier momento sin detener la flota de computación.

Por ejemplo:

- `insufficient_capacity_timeout=600`:

Si se detecta un error por capacidad insuficiente, el recurso de computación se establece como deshabilitado (DOWN). Transcurridos 10 minutos, el nodo fallido se establece en el estado `idle~` (POWER_SAVING).

- `insufficient_capacity_timeout=60`:

Si se detecta un error por capacidad insuficiente, el recurso de computación se establece como deshabilitado (DOWN). Transcurrido 1 minutos, su nodo fallido se establece en el estado `idle~`.

- `insufficient_capacity_timeout=0`:

El modo de conmutación por error rápida con capacidad insuficiente está deshabilitado. El recurso de computación no está deshabilitado.

Note

Es posible que haya un retraso de hasta un minuto entre el momento en que los nodos fallan debido a errores de capacidad insuficiente y el momento en que el daemon de administración de clústeres detecta los errores de los nodos. Esto se debe a que el daemon de administración de clústeres comprueba si hay errores de capacidad insuficiente en los nodos y establece el down estado de los recursos informáticos en intervalos de un minuto.

Estado del modo de conmutación por error rápida de capacidad insuficiente

Cuando un clúster se encuentra en el modo de conmutación por error rápida con capacidad insuficiente, puede comprobar su estado y los estados de los nodos.

Estados de los nodos

Cuando se envía un trabajo a un nodo dinámico de recursos de computación y se detecta un error de capacidad insuficiente, el nodo se coloca en el estado `down#` con el motivo.

```
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes.
```

A continuación, los nodos apagados (nodos en estado `idle~`) se establecen en `down~` con el motivo.

```
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient capacity.
```

El trabajo se vuelve a poner en cola en otros recursos de computación de la cola.

Los nodos estáticos del recurso de computación y los nodos que son UP no se ven afectados por el modo de conmutación por error rápida y con capacidad insuficiente.

Observe los estados de nodo que se muestran en el siguiente ejemplo.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*   up      infinite    30    idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up      infinite    30    idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

Enviamos un trabajo a `queue1` que requiere un nodo.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*   up      infinite    1    down# queue1-dy-c-1-1
queue1*   up      infinite    15    idle~ queue1-dy-c-2-[1-15]
queue1*   up      infinite    14    down~ queue1-dy-c-1-[2-15]
queue2    up      infinite    30    idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

Se lanza el nodo `queue1-dy-c-1-1` para ejecutar el trabajo. Sin embargo, no se pudo iniciar la instancia debido a un error de capacidad insuficiente. El nodo `queue1-dy-c-1-1` está configurado en `down`. El nodo dinámico apagado dentro del recurso de computación (`queue2-dy-c-1`) está establecido en `down`.

Puede consultar el motivo del nodo con `scontrol show nodes`.

```
$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-1
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes
[root@2022-03-10T22:17:50]

$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-2
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to
insufficient capacity [root@2022-03-10T22:17:50]
```

El trabajo está en cola para otro tipo de instancias dentro de los recursos de computación de la cola.

Una vez transcurrido `insufficient_capacity_timeout`, los nodos del recurso de computación se restablecen a su estado `idle~`.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up    infinite    30  idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up    infinite    30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

Una vez transcurrido `insufficient_capacity_timeout` y que los nodos del recurso de computación se hayan restablecido al estado `idle~`, el programador Slurm asigna a los nodos una prioridad inferior. El programador sigue seleccionando nodos de otros recursos de computación de cola con pesos más altos, a menos que se produzca una de las siguientes situaciones:

- Los requisitos de envío de un trabajo coinciden con el recurso de computación recuperado.
- No hay otros recursos de computación disponibles porque están al límite de su capacidad.
- `slurmctld` se reinicia.
- La flota AWS ParallelCluster informática se detiene y comienza a apagar y encender todos los nodos.

Registros relacionados

Los registros relacionados con los errores de capacidad insuficiente y el modo de conmutación rápida por error con capacidad insuficiente se encuentran en el registro `resume` y el registro `clustermgtd` de Slurm del nodo principal.

Slurm `resume` (`/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`)

Mensajes de error cuando un nodo no se inicia debido a una capacidad insuficiente.

```
[slurm_plugin.instance_manager:_launch_ec2_instances] - ERROR - Failed RunInstances
request: dcd0c252-90d4-44a7-9c79-ef740f7ecd87
[slurm_plugin.instance_manager:add_instances_for_nodes] - ERROR - Encountered
exception when launching instances for nodes (x1) ['queue1-dy-c-1-1']: An error
occurred
(InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances operation (reached max
retries: 1): We currently do not have sufficient p4d.24xlarge capacity in the
Availability Zone you requested (us-west-2b). Our system will be working on
provisioning additional capacity. You can currently get p4d.24xlarge capacity by
not
specifying an Availability Zone in your request or choosing us-west-2a, us-west-2c.
```

Slurm `clustermgtd` (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`)

El recurso de computación c-1 de la queue1 está deshabilitado debido a una capacidad insuficiente.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_reset_timeout_expired_compute_resources] - INFO - The
following compute resources are in down state
due to insufficient capacity: {'queue1': {'c-1':
ComputeResourceFailureEvent(timestamp=datetime.datetime(2022, 4, 14, 23, 0, 4,
769380, tzinfo=datetime.timezone.utc),
error_code='InsufficientInstanceCapacity')}}}, compute resources are reset after
insufficient capacity timeout (600 seconds) expired
```

Una vez transcurrido el tiempo de espera de capacidad insuficiente, el recurso de computación se restablece y los nodos de los recursos de computación se establecen en `idle`.

```
[root:_reset_insufficient_capacity_timeout_expired_nodes] - INFO - Reset the
following compute resources because insufficient capacity
timeout expired: {'queue1': ['c-1']}
```

Slurm programación basada en memoria

A partir de la versión 3.2.0, admite AWS ParallelCluster Slurm programación basada en memoria con el parámetro de configuración [SlurmSettings/EnableMemoryBasedScheduling](#)cluster.

Note

[A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, se EnableMemoryBasedScheduling puede habilitar si configuras varios tipos de instancias en Instances.](#)

Para AWS ParallelCluster las versiones 3.2.0 a 3.6. x, no se EnableMemoryBasedScheduling puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

Warning

Cuando especificas varios tipos de instancias en un Slurm coloque un recurso de cómputo en cola con la EnableMemoryBasedScheduling opción habilitada, el RealMemory valor es la cantidad mínima de memoria disponible para todos los tipos de instancias. Si especificas tipos de instancias con capacidades de memoria muy diferentes, esto podría provocar que se desperdicie una cantidad significativa de memoria.

ConEnableMemoryBasedScheduling: true, el Slurm el programador rastrea la cantidad de memoria que requiere cada trabajo en cada nodo. Luego, el Slurm el programador usa esta información para programar varios trabajos en el mismo nodo de cómputo. La cantidad total de memoria que requieren los trabajos en un nodo no puede ser mayor que la memoria de nodo disponible. El programador evita que un trabajo utilice más memoria de la que se solicitó cuando se envió el trabajo.

Con EnableMemoryBasedScheduling: false, los trabajos podrían competir por la memoria en un nodo compartido y provocar errores y out-of-memory eventos en los trabajos.

Warning

Slurm utiliza una notación de potencia de 2 para sus etiquetas, como MB o GB. Lea estas etiquetas como MiB y GiB, respectivamente.

Slurm configuración y programación basada en memoria

Con, `EnableMemoryBasedScheduling: true` Slurm establece lo siguiente Slurm parámetros de configuración:

- [`SelectTypeParameters=CR\_CPU\_Memory`](#) en la `slurm.conf`. Esta opción configura la memoria del nodo para que sea un recurso consumible en Slurm.
- [`ConstrainRAMSpace=yes`](#) en el `Slurm cgroup.conf`. Con esta opción, el acceso de un trabajo a la memoria se limita a la cantidad de memoria que el trabajo solicitó cuando se envió.

Note

Varios otros Slurm los parámetros de configuración pueden afectar al comportamiento del Slurm programador y administrador de recursos cuando se configuran estas dos opciones. Para obtener más información, consulte la [.Slurm Documentación.](#)

Slurm programador y programación basada en memoria

EnableMemoryBasedScheduling: false (predeterminado)

De forma predeterminada, `EnableMemoryBasedScheduling` se establece en "false". Si es falsa, Slurm no incluye la memoria como recurso en su algoritmo de programación y no rastrea la memoria que utilizan los trabajos. Los usuarios pueden especificar la `--mem MEM_PER_NODE` opción de establecer la cantidad mínima de memoria por nodo que requiere un trabajo. Esto obliga al programador a elegir nodos con un `RealMemory` valor de al menos `MEM_PER_NODE` al programar el trabajo.

Por ejemplo, supongamos que un usuario envía dos trabajos con `--mem=5GB`. Si los recursos solicitados, por ejemplo, GPUs están disponibles CPUs o están disponibles, los trabajos se pueden ejecutar al mismo tiempo en un nodo con 8 GiB de memoria. Los dos trabajos no están programados en nodos de procesamiento con menos de 5 GiB de `RealMemory`.

Warning

Cuando la programación basada en memoria está desactivada, Slurm no registra la cantidad de memoria que utilizan los trabajos. Los trabajos que se ejecutan en el mismo nodo pueden competir por los recursos de memoria y provocar que el otro trabajo falle.

Cuando la programación basada en memoria está deshabilitada, se recomienda a los usuarios que no especifiquen las opciones `--mem-per-cpu` o `--mem-per-gpu`. Estas opciones pueden provocar un comportamiento diferente al que se describe en la [Slurm Documentación](#).

EnableMemoryBasedScheduling: true

Cuando `EnableMemoryBasedScheduling` se establece en verdadero, Slurm realiza un seguimiento del uso de memoria de cada trabajo y evita que los trabajos consuman más memoria de la solicitada con las opciones de `--mem` envío.

En el ejemplo anterior, un usuario envía dos trabajos con `--mem=5GB`. Los trabajos no se pueden ejecutar al mismo tiempo en un nodo con 8 GiB de memoria. Esto se debe a que la cantidad total de memoria necesaria es mayor que la memoria disponible en el nodo.

Con la programación basada en la memoria habilitada `--mem-per-cpu` y `--mem-per-gpu` compórtese de forma coherente con lo que se describe en la Slurm . Por ejemplo, un trabajo se envía con `--ntasks-per-node=2 -c 1 --mem-per-cpu=2GB`. En este caso, Slurm asigna al trabajo un total de 4 GiB para cada nodo.

Warning

Cuando la programación basada en memoria está habilitada, recomendamos que los usuarios incluyan una especificación `--mem` al enviar un trabajo. Con el valor predeterminado Slurm la configuración que se incluye AWS ParallelCluster, si no se incluye ninguna opción de memoria (`--mem`, `--mem-per-cpu`, o `--mem-per-gpu`), Slurm asigna toda la memoria de los nodos asignados a la tarea, incluso si solo solicita una parte de los demás recursos, como CPUs o GPUs. De esta forma, se evita que se compartan nodos hasta que finalice el trabajo, ya que no hay memoria disponible para otros trabajos. Esto sucede porque Slurm establece la memoria por nodo para el trabajo en caso de que no [DefMemPerNode](#) se proporcionen especificaciones de memoria en el momento de enviar el trabajo. El valor predeterminado de este parámetro es 0 y especifica un acceso ilimitado a la memoria de un nodo.

Si hay varios tipos de recursos informáticos con diferentes cantidades de memoria disponibles en la misma cola, es posible que a un trabajo enviado sin opciones de memoria se le asignen diferentes cantidades de memoria en distintos nodos. Esto depende de los nodos que el programador ponga a disposición del trabajo. Los usuarios pueden definir un valor personalizado para las opciones, por ejemplo [DefMemPerCPU](#), `DefMemPerNode`

o, a nivel de clúster o partición en el Slurm archivos de configuración para evitar este comportamiento.

Slurm RealMemory y AWS ParallelCluster SchedulableMemory

Con el Slurm configuración que se suministra con AWS ParallelCluster, Slurm se interpreta [RealMemory](#) como la cantidad de memoria por nodo disponible para las tareas. A partir de la versión 3.2.0, de forma predeterminada, se AWS ParallelCluster establece `RealMemory` en el 95 por ciento de la memoria que aparece en [Amazon EC2 Instance Types](#) y que devuelve la EC2 API [DescribeInstanceTypes](#) de Amazon.

Cuando la programación basada en memoria está inhabilitada, Slurm el planificador se utiliza `RealMemory` para filtrar los nodos cuando los usuarios envían un trabajo con una especificación. -- mem

Cuando la programación basada en memoria está habilitada, Slurm el planificador se interpreta como la cantidad máxima de memoria disponible `RealMemory` para los trabajos que se ejecutan en el nodo de cómputo.

Es posible que la configuración predeterminada no sea óptima para todos los tipos de instancias:

- Esta configuración puede ser superior a la cantidad de memoria a la que realmente pueden acceder los nodos. Esto puede suceder cuando los nodos de cómputo son tipos de instancias pequeñas.
- Esta configuración puede ser superior a la cantidad de memoria a la que realmente pueden acceder los nodos. Esto puede ocurrir cuando los nodos de cómputo son tipos de instancias grandes y puede generar una cantidad significativa de memoria no utilizada.

Puede usar [SlurmQueues/ComputeResources/SchedulableMemory](#) para ajustar el valor de `RealMemory` configurado por AWS ParallelCluster para los nodos de cómputo. Para anular el valor predeterminado, defina un valor personalizado específico para `SchedulableMemory` para la configuración de su clúster.

Para comprobar la memoria disponible real de un nodo de cómputo, ejecuta el `/opt/slurm/sbin/slurmd -C` comando en el nodo. Este comando devuelve la configuración de hardware del nodo, incluido el [RealMemory](#) valor. Para obtener más información, consulte [slurmd -C](#).

Asegúrese de que los procesos del sistema operativo del nodo de cómputo tengan suficiente memoria. Para ello, limite la memoria disponible para los trabajos configurando el `SchedulableMemory` valor en un valor inferior al `RealMemory` valor devuelto por el comando `slurmd -C`.

Asignación de varios tipos de instancias con Slurm

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.3.0, puedes configurar tu clúster para que se asigne a partir del conjunto de tipos de instancias definidos de un recurso informático. La asignación puede basarse en estrategias de bajo coste o de capacidad óptima de la EC2 flota de Amazon.

Este conjunto de tipos de instancias definidos debe tener todos el mismo número de v CPUs o, si el multiproceso está desactivado, el mismo número de núcleos. Además, este conjunto de tipos de instancias debe tener el mismo número de aceleradores de los mismos fabricantes. Si [Efa/Enabled](#) se establece en `true`, las instancias deben ser compatibles con EFA. Para obtener más información y conocer los requisitos, consulte [Scheduling/SlurmQueues/AllocationStrategy](#) y [ComputeResources/Instances](#).

Puede [AllocationStrategy](#) configurarlo en `lowest-price` o en `capacity-optimized` función de su [CapacityType](#) configuración.

En [Instances](#), puede configurar un conjunto de tipos de instancias.

Note

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, se `EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

Para AWS ParallelCluster las versiones 3.2.0 a 3.6. **x**, no se

`EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo puedes consultar los tipos de instancias para vCPUs, la compatibilidad con EFA y la arquitectura.

Consultar `InstanceTypes` con arquitectura 96 v CPUs y x86_64.

```
$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \
  --filters "Name=vcpu-info.default-vcpus,Values=96" "Name=processor-info.supported-
  architecture,Values=x86_64" \
```

```
--query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,V
&InstanceType)" \
--output table
```

Consultar InstanceTypes con 64 núcleos, compatibilidad con EFA y arquitectura arm64.

```
$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \
--filters "Name=vcpu-info.default-cores,Values=64" "Name=processor-
info.supported-architecture,Values=arm64" "Name=network-info.efa-
supported,Values=true" --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,V
&InstanceType)" \
--output table
```

El siguiente ejemplo de fragmento de configuración de clústeres muestra cómo puede utilizarlos InstanceType y AllocationStrategy propiedades.

```
...
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue-1
      CapacityType: ONDEMAND
      AllocationStrategy: lowest-price
      ...
      ComputeResources:
        - Name: computeresource1
          Instances:
            - InstanceType: r6g.2xlarge
            - InstanceType: m6g.2xlarge
            - InstanceType: c6g.2xlarge
          MinCount: 0
          MaxCount: 500
        - Name: computeresource2
          Instances:
            - InstanceType: m6g.12xlarge
            - InstanceType: x2gd.12xlarge
          MinCount: 0
          MaxCount: 500
      ...
```

Escalado de clústeres para nodos dinámicos

ParallelCluster admite Slurm métodos para escalar clústeres de forma dinámica mediante el Slurm complemento Power Saver. Para obtener más información, consulte la [Guía de programación en la nube](#) y la [Guía de ahorro de energía de Slurm](#) en la documentación de Slurm. En las siguientes secciones se describen las estrategias de cada versión de Slurm.

Temas

- [Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.8.0](#)
- [Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.7.x](#)
- [Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.6.x y versiones anteriores](#)

Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.8.0

A partir de la ParallelCluster versión 3.8.0, ParallelCluster utiliza la reanudación a nivel de trabajo o el escalado a nivel de trabajo como estrategia de asignación dinámica de nodos predeterminada para escalar el clúster: ParallelCluster amplía el clúster en función de los requisitos de cada trabajo, la cantidad de nodos asignados al trabajo y los nodos que deben reanudarse. ParallelCluster obtiene esta información de la variable de entorno `SLURM_RESUME_FILE`.

El escalado de nodos dinámicos es un proceso de dos pasos que implica el lanzamiento de instancias de EC2 y la asignación de las instancias de Amazon EC2 lanzadas a los nodos de Slurm. Cada uno de estos dos pasos se puede realizar utilizando una o más lógicas: all-or-nothing

Al iniciar instancias de Amazon EC2:

- all-or-nothing llama a la API Amazon EC2 de lanzamiento con un objetivo mínimo igual a la capacidad total del objetivo
- óptimo llama al lanzamiento de la API de Amazon EC2 con un destino mínimo igual a 1 y una capacidad de destino total equivalente a la capacidad solicitada

Al asignar las instancias de Amazon EC2 a los nodos de Slurm:

- all-or-nothing asigna instancias de Amazon EC2 Slurm a los nodos solo si es posible asignar una instancia de Amazon EC2 a cada nodo solicitado
- óptimo asigna instancias de Amazon EC2 a los nodos de Slurm incluso si alguno de los nodos solicitados no está cubierto por la capacidad de instancias de Amazon EC2

Las posibles combinaciones de las estrategias anteriores se traducen en estrategias de ParallelCluster lanzamiento.

Example

<caption>The available ParallelCluster estrategias de lanzamiento that can be set into the [ScalingStrategy](#) cluster configuration to be used with escalado a nivel de trabajo are:</caption>

all-or-nothingescalado:

Esta estrategia implica AWS ParallelCluster iniciar una llamada a la API de la instancia de lanzamiento de Amazon EC2 para cada trabajo, que requiere todas las instancias necesarias para que los nodos de cómputo solicitados se lancen correctamente. Así se garantiza que el clúster se escale solo cuando esté disponible la capacidad necesaria para el trabajo, lo que evita que queden instancias inactivas al final del proceso de escalado.

La estrategia utiliza una all-or-nothinglógica para el lanzamiento de las instancias de Amazon EC2 para cada trabajo y una all-or-nothinglógica para la asignación de las instancias de Amazon EC2 a los nodos. Slurm

Esta estrategia agrupa las solicitudes de lanzamiento en lotes, uno por cada recurso de computación solicitado y hasta 500 nodos cada uno. Para las solicitudes que abarcan varios recursos informáticos o que superan los 500 nodos, procesa varios lotes de ParallelCluster forma secuencial.

Si se produce un error en un lote de un solo recurso, finaliza toda la capacidad no utilizada asociada, de manera que no quede ninguna instancia inactiva al final del proceso de escalado.

Limitaciones

- El tiempo que se necesita para escalar es directamente proporcional al número de trabajos enviados por cada ejecución del programa de reanudación de Slurm.
- La operación de escalado está limitada por el límite de la cuenta de RunInstances recursos, establecido en 1000 instancias de forma predeterminada. Esta limitación está de acuerdo con las políticas de regulación AWS de las API de EC2. Para obtener más información, consulte la documentación de regulación de las API de [Amazon](#) EC2.
- Cuando envía un trabajo en un recurso informático con un solo tipo de instancia, en una cola que abarca varias zonas de disponibilidad, la llamada a la API de lanzamiento de all-or-nothingEC2 solo se realiza correctamente si se puede proporcionar toda la capacidad en una sola zona de disponibilidad.

- Al enviar un trabajo en un recurso informático con varios tipos de instancias, en una cola con una única zona de disponibilidad, la llamada a la API de lanzamiento de all-or-nothingAmazon EC2 solo se realiza correctamente si un único tipo de instancia puede proporcionar toda la capacidad.
- Cuando envías un trabajo en un recurso informático con varios tipos de instancias, en una cola que abarca varias zonas de disponibilidad, no se admite la llamada a la all-or-nothingAPI de lanzamiento de Amazon EC2 ParallelCluster y, en cambio, realiza el escalado al máximo.

greedy-all-or-nothingescalado:

Esta variante de la all-or-nothing estrategia sigue garantizando que el clúster escale solo cuando esté disponible la capacidad requerida por trabajo, lo que evita las instancias inactivas al final del proceso de escalado, pero implica ParallelCluster iniciar una llamada a la API de la instancia de lanzamiento de Amazon EC2 que apunta a una capacidad objetivo mínima de 1, con el fin de maximizar el número de nodos lanzados hasta la capacidad solicitada. La estrategia utiliza una lógica de máximo esfuerzo para el lanzamiento de las instancias EC2 para todos los trabajos, además de la all-or-nothinglógica para la asignación de las instancias de Amazon EC2 Slurm a los nodos de cada trabajo.

Esta estrategia agrupa las solicitudes de lanzamiento en lotes, uno por cada recurso de computación solicitado y hasta 500 nodos cada uno. Para las solicitudes que abarcan varios recursos informáticos o que superan los 500 nodos, procesa varios lotes de ParallelCluster forma secuencial.

Así, se garantiza que no queda ninguna instancia inactiva al final del proceso de escalado, maximizando el rendimiento a costa de una sobreescalabilidad temporal durante el proceso de escalado.

Limitaciones

- Es posible que se produzca un sobreescalado temporal, lo que conllevará costos adicionales para las instancias que pasen a un estado de ejecución antes de completar el escalado.
- Se aplica el mismo límite de instancias que en la all-or-nothing estrategia, sujeto al límite AWS de la cuenta de RunInstances recursos.

Escalado óptimo:

Esta estrategia hace una llamada a la API de instancia de lanzamiento de Amazon EC2 con una capacidad mínima de 1 y tiene como objetivo alcanzar la capacidad total solicitada a costa de dejar las instancias inactivas tras la ejecución del proceso de escalado si no está disponible toda la

capacidad solicitada. La estrategia utiliza una lógica óptima para lanzar instancias de Amazon EC2 para todos los trabajos y una lógica óptima para asignar las instancias de Amazon EC2 a los nodos de Slurm de cada trabajo.

Esta estrategia agrupa las solicitudes de lanzamiento en lotes, uno por cada recurso de computación solicitado y hasta 500 nodos cada uno. Para las solicitudes que abarcan varios recursos informáticos o que superan los 500 nodos, procesa varios lotes de ParallelCluster forma secuencial.

Esta estrategia permite escalar mucho más allá del límite predeterminado de 1000 instancias en varias ejecuciones de procesos de escalado, a costa de tener instancias inactivas en los diferentes procesos de escalado.

Limitaciones

- Es posible que las instancias estén inactivas al final del proceso de escalado, en el caso de que no sea posible asignar todos los nodos solicitados por los trabajos.

El siguiente es un ejemplo que muestra cómo se comporta el escalado de los nodos dinámicos utilizando las diferentes ParallelCluster estrategias de lanzamiento. Supongamos que ha enviado dos trabajos en los que se solicitaban 20 nodos para cada uno, es decir, un total de 40 nodos del mismo tipo, pero solo hay 30 instancias de Amazon EC2 disponibles para cubrir la capacidad solicitada en EC2.

all-or-nothingescalado:

- Para el primer trabajo, se llama a una API de instancia de lanzamiento de all-or-nothingAmazon EC2, que solicita 20 instancias. Si la llamada es correcta, se lanzarán 20 instancias.
- all-or-nothing La asignación de las 20 instancias lanzadas a Slurm los nodos para el primer trabajo se realizó correctamente
- Se llama a otra API de instancia de lanzamiento de all-or-nothingAmazon EC2, que solicita 20 instancias para el segundo trabajo. La llamada no se realiza correctamente, ya que solo hay capacidad para otras 10 instancias. Así pues, en este caso no se lanza ninguna instancia.

greedy-all-or-nothingescalado:

- Se llama a una API de instancia de lanzamiento de Amazon EC2 de tipo óptimo, que solicita 40 instancias, que es la capacidad total solicitada por todos los trabajos. Esto hace que se lancen 30 instancias.

- La all-or-nothing asignación de 20 de las instancias lanzadas a Slurm los nodos para el primer trabajo se realiza correctamente
- Se intenta volver a all-or-nothing asignar las instancias lanzadas restantes a Slurm los nodos para el segundo trabajo, pero dado que solo hay 10 instancias disponibles del total de 20 solicitadas por el trabajo, la asignación no se realiza correctamente
- Las 10 instancias lanzadas que no se han asignado finalizan.

Escalado óptimo:

- Se llama a una API de instancia de lanzamiento de Amazon EC2 de tipo óptimo, que solicita 40 instancias, que es la capacidad total solicitada por todos los trabajos. Esto hace que se lancen 30 instancias.
- Se realiza correctamente una asignación de tipo óptimo de las 20 instancias lanzadas a los nodos de Slurm para el primer trabajo.
- Se lanza una segunda asignación de tipo óptimo con las 10 instancias restantes a los nodos de Slurm para el segundo trabajo, aunque la capacidad total solicitada fuera de 20. Sin embargo, como el trabajo requería 20 nodos y solo era posible asignar instancias de Amazon EC2 a 10 de ellos, el trabajo no puede iniciarse y las instancias se quedan inactivas hasta que se encuentre la capacidad suficiente para iniciar las 10 instancias restantes en una llamada posterior del proceso de escalado, o cuando el programador programe el trabajo en otros nodos de computación que ya estén ejecutándose.

Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.7.x

ParallelCluster utiliza dos tipos de estrategias de asignación dinámica de nodos para escalar el clúster:

- Asignación basada en la información de nodos solicitada disponible:
 - Reanudación de todos los nodos o escalado de lista de nodos:

ParallelCluster amplía el clúster basándose únicamente en los nombres Slurm de la lista de nodos solicitada cuando Slurm ResumeProgram se ejecuta. Asigna recursos de computación a los nodos solo por nombre de nodo. La lista de nombres de nodos puede abarcar varios trabajos.

- Reanudación a nivel de trabajo o escalado a nivel de trabajo:

ParallelCluster amplía el clúster en función de los requisitos de cada trabajo, el número actual de nodos que están asignados al trabajo y los nodos que deben reanudarse. ParallelCluster obtiene esta información de la variable de SLURM_RESUME_FILE entorno.

- Asignación con una estrategia de lanzamiento de Amazon EC2:

- Escalado óptimo:

ParallelCluster amplía el clúster mediante una llamada a la API de la instancia de lanzamiento de Amazon EC2 con una capacidad de destino mínima igual a 1, para lanzar algunas instancias, pero no necesariamente todas, necesarias para admitir los nodos solicitados.

- Un ll-or-nothing escalamiento:

ParallelCluster amplía el clúster mediante una llamada a la API de la instancia de lanzamiento de Amazon EC2 que solo tiene éxito si se lanzan todas las instancias necesarias para admitir los nodos solicitados. En este caso, llama a la API de la instancia de lanzamiento de Amazon EC2 con una capacidad de destino mínima igual a la capacidad total solicitada.

De forma predeterminada, ParallelCluster utiliza el escalado de listas de nodos con la mejor estrategia de lanzamiento de Amazon EC2 para lanzar algunas instancias, pero no necesariamente todas, necesarias para admitir los nodos solicitados. Intenta proporcionar la mayor capacidad posible para atender la carga de trabajo enviada.

A partir de la ParallelCluster versión 3.7.0, ParallelCluster utiliza el escalado a nivel de trabajo con una estrategia de lanzamiento de all-or-nothingEC2 para los trabajos enviados en modo exclusivo. Cuando envía un trabajo en modo exclusivo, el trabajo tiene acceso exclusivo a los nodos asignados. Para obtener más información, consulte [EXCLUSIVE](#) en la documentación de Slurm.

Para enviar un trabajo en modo exclusivo:

- Pase la marca de exclusividad al enviar un trabajo de Slurm al clúster. Por ejemplo, `sbatch ... --exclusive`.

OR

- Envíe un trabajo a una cola de clústeres que se haya configurado con el valor [JobExclusiveAllocation](#) establecido en `true`.

Al enviar un trabajo en modo exclusivo:

- ParallelCluster actualmente, agrupa las solicitudes de lanzamiento por lotes para incluir hasta 500 nodos. Si un trabajo solicita más de 500 nodos, ParallelCluster realiza una solicitud de all-or-nothinglanzamiento para cada conjunto de 500 nodos y una solicitud de lanzamiento adicional para el resto de los nodos.
- Si la asignación de nodos se realiza en un único recurso informático, ParallelCluster realiza una solicitud de all-or-nothinglanzamiento para cada conjunto de 500 nodos y una solicitud de lanzamiento adicional para el resto de los nodos. Si se produce un error en una solicitud de lanzamiento, ParallelCluster cancela la capacidad no utilizada creada por todas las solicitudes de lanzamiento.
- Si la asignación de nodos abarca varios recursos informáticos, ParallelCluster debe realizar una solicitud de all-or-nothinglanzamiento para cada recurso informático. Estas solicitudes también se agrupan en lotes. Si se produce un error en una solicitud de lanzamiento para uno de los recursos informáticos, ParallelCluster se cancela la capacidad no utilizada creada por todas las solicitudes de lanzamiento de los recursos informáticos.

escalamiento a nivel de trabajo con limitaciones conocidas de la estrategia de all-or-nothinglanzamiento:

- Al enviar un trabajo en un recurso informático con un solo tipo de instancia, en una cola que abarca varias zonas de disponibilidad, la llamada a la API de lanzamiento de all-or-nothingEC2 solo se realiza correctamente si se puede proporcionar toda la capacidad en una sola zona de disponibilidad.
- Al enviar un trabajo en un recurso informático con varios tipos de instancias, en una cola con una única zona de disponibilidad, la llamada a la API de lanzamiento de all-or-nothingAmazon EC2 solo se realiza correctamente si un único tipo de instancia puede proporcionar toda la capacidad.
- Cuando envías un trabajo en un recurso informático con varios tipos de instancias, en una cola que abarca varias zonas de disponibilidad, no se admite la llamada a la all-or-nothingAPI de lanzamiento de Amazon EC2 ParallelCluster y, en cambio, realiza el escalado al máximo.

Estrategias de asignación de nodos dinámicos en Slurm 3.6.x y versiones anteriores

AWS ParallelCluster utiliza solo un tipo de estrategia de asignación dinámica de nodos para escalar el clúster:

- Asignación basada en la información de nodos solicitada disponible:

- Reanudación de todos los nodos o escalado de la lista de nodos: cuando Slurm se ejecuta, ParallelCluster amplía el clúster basándose únicamente en los nombres Slurm de la lista de nodos solicitada. ResumeProgram Asigna recursos de computación a los nodos solo por nombre de nodo. La lista de nombres de nodos puede abarcar varios trabajos.
- Asignación con una estrategia de lanzamiento de Amazon EC2:
 - Escalado óptimo: ParallelCluster amplía el clúster mediante una llamada a la API de una instancia de lanzamiento de Amazon EC2 con una capacidad de destino mínima igual a 1, para lanzar algunas instancias, pero no necesariamente todas, necesarias para admitir los nodos solicitados.

ParallelCluster utiliza el escalado de listas de nodos con una estrategia de lanzamiento de Amazon EC2 que hace todo lo posible para lanzar algunas instancias, pero no necesariamente todas, necesarias para admitir los nodos solicitados. Intenta proporcionar la mayor capacidad posible para atender la carga de trabajo enviada.

Limitaciones

- Es posible que las instancias estén inactivas al final del proceso de escalado, en el caso de que no sea posible asignar todos los nodos solicitados por los trabajos.

Slurmcontabilidad con AWS ParallelCluster

A partir de la versión 3.3.0, AWS ParallelCluster admite la Slurm contabilidad con el parámetro de configuración del clúster [SlurmSettings/Base de datos](#).

A partir de la versión 3.10.0, AWS ParallelCluster admite la Slurm contabilidad con un Slurmdbd externo con el parámetro de configuración del clúster/. [SlurmSettingsExternalSlurmdbd](#) Se recomienda usar un Slurmdbd externo si hay varios clústeres que comparten la misma base de datos.

Con la contabilidad de Slurm, puede integrar una base de datos contable externa para hacer lo siguiente:

- Administre los usuarios o grupos de usuarios del clúster y otras entidades. Con esta capacidad, puede utilizar las funciones más avanzadas, como Slurm la aplicación de los límites de recursos, el reparto justo y. QOSs

- Recopile y guarde datos del trabajo, como el usuario que lo ejecutó, la duración del trabajo y los recursos que utiliza. Puede ver los datos guardados con la utilidad `sacct`.

 Note

AWS ParallelCluster admite la Slurm contabilidad de los [servidores de bases de datos MySQL Slurm compatibles](#).

Trabajando con la Slurm contabilidad mediante funciones externas Slurmdbd en la AWS ParallelCluster versión 3.10.0 y versiones posteriores

Antes de configurar la contabilidad de Slurm, debe disponer de un servidor de bases de datos de Slurmdbd externo, que se conecte a un servidor de base de datos externo existente.

Para configurarlo, defina lo siguiente:


- [La dirección del Slurmdbd servidor externo en ExternalSlurmdbd/Host](#). El servidor debe existir y ser accesible desde el nodo principal.
- La tecla munge para comunicarse con el Slurmdbd servidor externo. [MungeKeySecretArn](#)

Para ver un tutorial, consulte [Crear un clúster con un externo Slurmdbd contabilidad](#).

 Note

Usted es responsable de administrar las entidades contables de la base de datos de Slurm.

La arquitectura de la función de SlurmDB soporte AWS ParallelCluster externo permite que varios clústeres compartan la misma SlurmDB base de datos.



⚠ Warning

El tráfico entre AWS ParallelCluster y el externo no SlurmDB está cifrado. Se recomienda ejecutar el clúster y el SlurmDB externo en una red de confianza.

Trabajar con la Slurm contabilidad mediante el nodo principal Slurmdbd en la AWS ParallelCluster versión 3.3.0 y versiones posteriores

Antes de configurar la contabilidad de Slurm, debe disponer de un servidor de base de datos externo y de una base de datos que utilice el protocolo mysql.

Para configurar la Slurm contabilidad con AWS ParallelCluster, debe definir lo siguiente:

- La URI del servidor de base de datos externo en [Database/Uri](#). El servidor debe existir y ser accesible desde el nodo principal.
- Credenciales para acceder a la base de datos externa que se definen en [Base de datos/PasswordSecretArn](#) y [Base de datos/UserName](#). AWS ParallelCluster utiliza esta información para configurar la contabilidad a Slurm nivel y el `slurmdbd` servicio en el nodo principal. `slurmdbd` es el daemon que gestiona la comunicación entre el clúster y el servidor de la base de datos.

Para ver un tutorial, consulte [Crear un clúster con Slurm contabilidad](#).

 Note

AWS ParallelCluster realiza un arranque básico de la base de datos de Slurm contabilidad al configurar el usuario predeterminado del clúster como administrador de la Slurm base de datos. AWS ParallelCluster no añade ningún otro usuario a la base de datos de contabilidad. El cliente debe encargarse de administrar las entidades de contabilidad de la base de datos de Slurm.


AWS ParallelCluster se configura [slurmdbd](#) para garantizar que un clúster tenga su propia Slurm base de datos en el servidor de bases de datos. El mismo servidor de base de datos se puede utilizar en varios clústeres, pero cada clúster tiene su propia base de datos independiente. AWS ParallelCluster usa el nombre del clúster para definir el nombre de la base de datos en el [StorageLoc](#) parámetro del archivo de `slurmdbd` configuración. Tenga en cuenta la siguiente situación. Una base de datos que está presente en el servidor de bases de datos incluye un nombre de clúster que no se corresponde con un nombre de clúster activo. En este caso, puede crear un clúster nuevo con ese nombre para asignarlo a esa base de datos. Slurm reutiliza la base de datos para el nuevo clúster.

 Warning

- No recomendamos configurar más de un clúster para usar la misma base de datos a la vez. Si lo hace, puede provocar problemas de rendimiento o incluso situaciones de bloqueo de la base de datos.
- Si la contabilidad de Slurm está habilitada en el nodo principal de un clúster, recomendamos usar un tipo de instancia con una CPU potente, más memoria y un mayor

ancho de banda de la red. La contabilidad de Slurm puede aumentar la presión sobre el nodo principal del clúster.

En la arquitectura actual de la función de AWS ParallelCluster Slurm contabilidad, cada clúster tiene su propia instancia del `slurmdbd` daemon, como se muestra en el siguiente diagrama de configuraciones de ejemplo.



Si va a añadir funcionalidades personalizadas de varios clústeres o de federación de Slurm a su entorno de clústeres, todos los clústeres deben hacer referencia a la misma instancia de `slurmdbd`. Como alternativa, le recomendamos que habilite la AWS ParallelCluster Slurm contabilidad en un clúster y que configure manualmente los demás clústeres para que se conecten a los `slurmdbd` que están alojados en el primer clúster.

Si utilizas AWS ParallelCluster versiones anteriores a la versión 3.3.0, consulta el método alternativo para implementar la Slurm contabilidad que se describe en esta entrada del [blog sobre HPC](#).

Consideraciones sobre la contabilidad de Slurm

La base de datos y el clúster son diferentes VPCs

Para habilitar la contabilidad de Slurm, se necesita un servidor de base de datos que sirva de backend para las operaciones de lectura y escritura que realiza el daemon `slurmdbd`. Antes de crear o actualizar el clúster para habilitar la contabilidad de Slurm, el nodo principal debe poder acceder al servidor de base de datos.

Si necesita implementar el servidor de base de datos en una VPC distinta de la que usa el clúster, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para habilitar la comunicación entre `slurmdbd` el servidor del clúster y el de la base de datos, debe configurar la conectividad entre ambos VPCs. Para obtener más información, consulte [Interconexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.
- Debe crear el grupo de seguridad que desee asociar al nodo principal de la VPC del clúster. Una vez sincronizados VPCs los dos, está disponible la reticulación entre los grupos de seguridad del lado de la base de datos y del lado del clúster. Para obtener más información, consulte [Reglas del grupo de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Configuración del cifrado TLS entre `slurmdbd` y el servidor de la base de datos

Con la configuración de Slurm contabilidad predeterminada que se AWS ParallelCluster proporciona, `slurmdbd` establece una conexión cifrada con TLS con el servidor de la base de datos, si el servidor admite el cifrado con TLS. AWS servicios de bases de datos como Amazon RDS y Amazon Aurora admiten el cifrado TLS de forma predeterminada.

Puede requerir conexiones seguras en el servidor configurando el parámetro `require_secure_transport` en el servidor de la base de datos. Esto se configura en la plantilla proporcionada CloudFormation .

Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, le recomendamos que habilite también la verificación de identidad del servidor en el cliente de `slurmdbd`. Para ello, configure el [StorageParameters](#) en `slurmdbd.conf`. Cargue el certificado de entidad de certificación del servidor en el nodo principal del clúster. A continuación, defina la opción [SSL_CA](#) de `StorageParameters` en `slurmdbd.conf` como la ruta del certificado de entidad de certificación del servidor en el nodo principal. De este modo, se habilita la verificación de la identidad del servidor en `slurmdbd`. Tras realizar estos cambios, reinicie el servicio `slurmdbd` para volver a establecer la conectividad con el servidor de la base de datos con la verificación de identidad habilitada.

Actualización de credenciales de la base de datos

Para actualizar los valores de [Database/UserName](#) o [PasswordSecretArn](#), primero debe detener la flota de cómputo. Supongamos que el valor secreto que está almacenado en el AWS Secrets Manager secreto cambia y su ARN no cambia. En esta situación, el clúster no actualiza automáticamente la contraseña de la base de datos con el nuevo valor. Para actualizar el clúster con el nuevo valor secreto, ejecute el siguiente comando desde el nodo principal.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh
```

Warning

Para evitar perder datos de contabilidad, le recomendamos que cambie únicamente la contraseña de la base de datos cuando la flota de computación esté detenida.

Supervisión de la base de datos

Se recomienda activar las funciones de supervisión de los servicios de AWS base de datos. Para obtener más información, consulte la documentación sobre el [monitoreo de Amazon RDS](#) o el [monitoreo de Amazon Aurora](#).

Slurm personalización de la configuración

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.0, puede personalizar la `slurm.conf` Slurm configuración en una configuración de AWS ParallelCluster clúster.

En la configuración del clúster, puede personalizar Slurm los parámetros de configuración mediante los siguientes ajustes de configuración del clúster:

- Personalización Slurm parámetros para todo el clúster mediante el [CustomSlurmSettingsIncludeFile](#) parámetro [SlurmSettings/CustomSlurmSettings](#)o. AWS ParallelCluster se produce un error si se especifican ambos.
- Personalización Slurm parámetros de una cola mediante [SlurmQueues/CustomSlurmSettings](#)(mapeados a Slurm particiones).
- Personalización Slurm parámetros de un recurso de cómputo mediante [SlurmQueues/ComputeResources/CustomSlurmSettings](#)(mapeado a Slurm nodos).

Slurm límites de personalización de la configuración y consideraciones al usar AWS ParallelCluster

- En CustomSlurmSettings el CustomSlurmSettingsIncludeFile caso de la configuración, solo puede especificar y actualizar `slurm.conf` los parámetros que estén incluidos en [Slurm versión](#) compatible con la AWS ParallelCluster versión que está utilizando para configurar un clúster.
- Si especifica una personalizada Slurm configura cualquiera de los CustomSlurmSettings parámetros, AWS ParallelCluster realiza comprobaciones de validación e impide su configuración o actualización Slurm parámetros de configuración que entran en conflicto con AWS ParallelCluster la lógica. La Slurm los parámetros de configuración con los que se sabe que entran en conflicto AWS ParallelCluster se identifican en las listas de denegación. Las listas de denegación pueden cambiar en futuras AWS ParallelCluster versiones si hay otras Slurm se añaden funciones. Para obtener más información, consulte [Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para CustomSlurmSettings](#).
- AWS ParallelCluster solo comprueba si un parámetro está en una lista de denegaciones. AWS ParallelCluster no valida tu personalización Slurm sintaxis o semántica de los parámetros de configuración. Usted es responsable de validar su personalización Slurm parámetros de configuración. Personalización no válida Slurm Los parámetros de configuración pueden provocar Slurm errores de daemon que pueden provocar errores de creación y actualización del clúster.
- Si especifica personalizado Slurm configuraciones enCustomSlurmSettingsIncludeFile, AWS ParallelCluster no realiza ninguna validación.
- Puede actualizar CustomSlurmSettings y CustomSlurmSettingsIncludeFile sin detener ni iniciar la flota de computación. En este caso, AWS ParallelCluster reinicia el `slurmctld` daemon y ejecuta el `scontrol reconfigure` comando.

Alguno Slurm Es posible que los parámetros de configuración requieran operaciones diferentes antes de que se registre un cambio en todo el clúster. Por ejemplo, es posible que requieran el reinicio de todos los daemons del clúster. Usted es responsable de comprobar si AWS ParallelCluster las operaciones son suficientes para propagar su personalización Slurm ajustes de los parámetros de configuración durante las actualizaciones. Si considera que AWS ParallelCluster las operaciones no son suficientes, es su responsabilidad realizar las acciones adicionales necesarias para propagar la configuración actualizada, tal como se recomienda en la [Slurm documentación](#).

Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para **CustomSlurmSettings**

En las tablas siguientes se enumeran los parámetros con las AWS ParallelCluster versiones que deniegan su uso, empezando por la versión 3.6.0. CustomSlurmSettingsno es compatible con AWS ParallelCluster versiones anteriores a la 3.6.0.

Parámetros de la lista de denegaciones a nivel de clúster:

Slurm parameter	Incluido en las versiones Deny AWS ParallelCluster
CommunicationParameters	3.6.0
Epilog	3.6.0
GresTypes	3.6.0
LaunchParameters	3.6.0
Prolog	3.6.0
ReconfigFlags	3.6.0
ResumeFailProgram	3.6.0
ResumeProgram	3.6.0
ResumeTimeout	3.6.0
SlurmctldHost	3.6.0
SlurmctldLogFile	3.6.0
SlurmctldParameters	3.6.0
SlurmdLogfile	3.6.0
SlurmUser	3.6.0
SuspendExcNodes	3.6.0
SuspendProgram	3.6.0

Slurm parameter	Incluido en las versiones Deny AWS ParallelCluster
SuspendTime	3.6.0
TaskPlugin	3.6.0
TreeWidth	3.6.0

Los parámetros de la lista rechazan a nivel de clúster cuando son nativos [Slurm La integración contable](#) se configura en la configuración del clúster:

Slurm parameter	Deny aparece en las versiones AWS ParallelCluster
AccountingStorageType	3.6.0
AccountingStorageHost	3.6.0
AccountingStoragePort	3.6.0
AccountingStorageUser	3.6.0
JobAcctGatherType	3.6.0

Parámetros de lista denegada a nivel de cola (partición) para las colas gestionadas por: AWS ParallelCluster

Slurm parameter	Listado AWS ParallelCluster de denegación en las versiones
Nodos	3.6.0
PartitionName	3.6.0
ResumeTimeout	3.6.0
Estado	3.6.0

Slurm parameter	Listado AWS ParallelCluster de denegación en las versiones
SuspendTime	3.6.0

Parámetros de lista denegada a nivel de recurso informático (nodo) para el recurso informático gestionado por: AWS ParallelCluster

Slurm parameter	Incluido en la versión denegada y en las versiones posteriores AWS ParallelCluster
CPU	3.6.0
Características	3.6.0
Gres	3.6.0
NodeAddr	3.6.0
NodeHostname	3.6.0
NodeName	3.6.0
Peso	3.7.0

Slurm y **prologepilog**

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0, la Slurm configuración que se implementa AWS ParallelCluster incluye los siguientes parámetros Prolog de Epilog configuración:

```
# PROLOG AND EPILOG
Prolog=/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/*
Epilog=/opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/*
SchedulerParameters=nohold_on_prolog_fail
BatchStartTimeout=180
```

Para obtener más información, consulte la [Guía de Prólogo y Epílogo](#) en la documentación de Slurm.

AWS ParallelCluster incluye los siguientes scripts de prólogo y epílogo:

- `90_plcluster_health_check_manager` (en la carpeta Prolog)
- `90_pcluster_noop` (en la carpeta Epilog)

 Note

Tanto la carpeta Prolog como la Epilog deben contener un archivo como mínimo.

Puede utilizar sus propios scripts prolog o epilog scripts añadiéndolos a las carpetas Prolog y Epilog correspondientes.

 Warning

Slurm ejecuta todos los scripts de las carpetas, en orden alfabético inverso.

La duración del tiempo de ejecución de los scripts prolog y epilog afecta al tiempo necesario para ejecutar un trabajo. Actualice el ajuste `BatchStartTimeout` de configuración cuando ejecute varios scripts o scripts prolog de ejecución prolongada. El valor predeterminado es de 3 minutos.

Si utiliza scripts prolog y epilog personalizados, localice los scripts en las carpetas Prolog y Epilog correspondientes. Le recomendamos que mantenga el script `90_plcluster_health_check_manager` que se ejecuta antes de cada script personalizado. Para obtener más información, consulte [Slurm personalización de la configuración](#).

Tamaño y actualización de la capacidad del clúster

La capacidad del clúster se define por la cantidad de nodos de computación que es capaz de escalar. Los nodos de cómputo están respaldados por EC2 instancias de Amazon definidas dentro de los recursos de cómputo de la AWS ParallelCluster configuración (`Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources`) y están organizados en colas (`Scheduling/SlurmQueues`) que se asignan 1:1 a Slurm particiones.

Dentro de un recurso de computación, es posible configurar el número mínimo de nodos de computación (instancias) que deben mantenerse siempre en ejecución en el clúster ([MinCount](#)) y el número máximo de instancias al que el recurso de computación puede escalar ([MaxCount: 3](#)).

En el momento de la creación del clúster, o tras una actualización del clúster, AWS ParallelCluster lanza tantas EC2 instancias de Amazon como estén configuradas `MinCount` para cada recurso

informático (`Scheduling/SlurmQueues/ ComputeResources`) definido en el clúster. Las instancias lanzadas para cubrir la cantidad mínima de nodos de un recurso de computación del clúster se denominan nodos estáticos. Una vez iniciados, los nodos estáticos deben permanecer en el clúster y el sistema no los termina a menos que se produzca un evento o una condición en particular. Estos eventos incluyen, por ejemplo, el fallo de Slurm o los controles EC2 de salud de Amazon y el cambio de Slurm el estado del nodo es DRAIN o DOWN.

Las EC2 instancias de Amazon, en el rango de 10 a `'MaxCount - MinCount'` (`MaxCount` menos) `MinCount`), lanzadas bajo demanda para hacer frente al aumento de carga del clúster, se denominan nodos dinámicos. Su naturaleza es efímera: se lanzan para atender tareas pendientes y se cancelan una vez que permanecen inactivas durante un período de tiempo definido `Scheduling/SlurmSettings/ScaledownIdleTime` en la configuración del clúster (predeterminado: 10 minutos).

Los nodos estáticos y los nodos dinámicos cumplen con el siguiente esquema de nomenclatura:

- Nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<num>`, en los que `<num> = 1..ComputeResource/MinCount`
- Nodos dinámicos `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<num>`, donde `<num> = 1..(ComputeResource/MaxCount - ComputeResource/MinCount)`

Por ejemplo, dada la siguiente configuración: AWS ParallelCluster

```
Scheduling:
  Scheduler: Slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
              MinCount: 100
              MaxCount: 150
```

Los siguientes nodos se definirán en Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
```

```
queue1*      up    infinite    50   idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*      up    infinite    100  idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Cuando un recurso de computación tiene `MinCount == MaxCount`, todos los nodos de computación correspondientes serán estáticos y todas las instancias se lanzarán en el momento de la creación o actualización del clúster y se mantendrán en funcionamiento. Por ejemplo:

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
          MinCount: 100
          MaxCount: 100
```

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite   100   idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Actualización de la capacidad del clúster

La actualización de la capacidad del clúster incluye añadir o eliminar colas, recursos de computación o cambiar el parámetro `MinCount/MaxCount` de un recurso de computación. A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.9.0, para reducir el tamaño de una cola es necesario detener la flota informática o [QueueUpdateStrategy](#) configurarla en `TERMINATE` antes de que se lleve a cabo la actualización del clúster. No es necesario detener la flota de cómputo ni configurarla en `TERMINATE` [QueueUpdateStrategy](#) cuando:

- Adición de nuevas colas en Programación/[SlurmQueues](#)
- Adición de nuevos recursos de computación `Scheduling/SlurmQueues/`[ComputeResources](#) a una cola

- Aumento de [MaxCount](#) de un recurso de computación
- Aumento MinCount de un recurso informático y aumento MaxCount del mismo recurso informático en al menos la misma cantidad

Consideraciones y limitaciones

El objetivo de esta sección es explicar los factores, restricciones o limitaciones importantes que se deben tener en cuenta al cambiar el tamaño de la capacidad del clúster.

- Al eliminar una cola de Scheduling/[SlurmQueues](#) todos los nodos de cómputo con su nombre `<Queue/Name>-*`, tanto estático como dinámico, se eliminará del Slurm la configuración y las EC2 instancias de Amazon correspondientes se cancelarán.
- Al eliminar un recurso Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) de cómputo de una cola, todos los nodos de cómputo con su nombre `<Queue/Name>-*-<ComputeResource/Name>-*`, tanto estáticos como dinámicos, se eliminarán del Slurm la configuración y las EC2 instancias de Amazon correspondientes se cancelarán.

Al cambiar el parámetro MinCount de un recurso de computación, podemos distinguir dos escenarios diferentes: si MaxCount es igual que MinCount (solo capacidad estática) y si MaxCount es mayor que MinCount (capacidad estática y dinámica mixta).

Cambios en la capacidad solo con los nodos estáticos

- Si `MinCount == MaxCount`, al aumentar MinCount (yMaxCount), el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de MinCount `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<new_MinCount>` y el sistema seguirá intentando lanzar EC2 instancias de Amazon para cumplir con la nueva capacidad estática requerida.
- Si `MinCount == MaxCount`, al disminuir MinCount (yMaxCount) la cantidad N, el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<old_MinCount>` y el sistema cancelará las EC2 instancias de Amazon correspondientes.
- Estado inicial `MinCount = MaxCount = 100`

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*      up       infinite    100   idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MinCount y MaxCount: MinCount = MaxCount = 70

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Cambios en la capacidad con nodos mixtos

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al aumentar MinCount en una cantidad N (suponiendo que MaxCount se mantenga sin cambios), el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de MinCount ($\text{old\_MinCount} + N$): `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old\_MinCount + N>` y el sistema seguirá intentando lanzar EC2 instancias de Amazon para cumplir con la nueva capacidad estática requerida. Además, para respetar la MaxCount capacidad del recurso informático, la configuración del clúster se actualiza eliminando los últimos N nodos dinámicos `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[<MaxCount - old\_MinCount - N>...<MaxCount - old\_MinCount>]` y el sistema finalizará las EC2 instancias de Amazon correspondientes.

- Estado inicial: MinCount = 100; MaxCount = 150

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualice a +30 en MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 150)

-

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up       infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al aumentar N MinCount y en MaxCount la misma cantidad, el clúster se configurará ampliando el número de nodos estáticos hasta el nuevo valor de MinCount ($\text{old\_MinCount} + N$): `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old\_MinCount + N>` y el sistema seguirá intentando lanzar EC2 instancias de Amazon para cumplir con la nueva capacidad estática requerida. Además, no se realizará ningún cambio en el número de nodos dinámicos para adaptarlo al nuevo

valor de MaxCount.

- Estado inicial: $\text{MinCount} = 100$; $\text{MaxCount} = 150$

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualice a +30 en MinCount : $\text{MinCount} = 130$ ($\text{MaxCount} = 180$)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al disminuir la MinCount cantidad N (suponiendo que MaxCount se mantenga sin cambios), el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos estáticos de los últimos N nodos estáticos `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-[<old\_MinCount - N>...<old\_MinCount>` y el sistema cancelará las EC2 instancias de Amazon correspondientes. Además, para respetar la MaxCount capacidad del recurso informático, la configuración del clúster se actualiza ampliando el número de nodos dinámicos para cubrir el vacío. $\text{MaxCount} - \text{new\_MinCount}$: `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[1..<MaxCount - new\_MinCount>]` En este caso, dado que se trata de nodos dinámicos, no se lanzará ninguna

nueva EC2 instancia de Amazon a menos que el planificador tenga tareas pendientes en los nuevos nodos.

- Estado inicial: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    80    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-80]
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Si $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, al disminuir MinCount y MaxCount de la misma cantidad N, el clúster se configurará eliminando los últimos N nodos estáticos <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<oldMinCount>] y el sistema cancelará las EC2 instancias de Amazon correspondientes.

Además, no se realizará ningún cambio en el número de nodos dinámicos para adaptarlo al nuevo valor de MaxCount.

- Estado inicial: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 80 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 70 idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Si  $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$ , al disminuir la  $\text{MaxCount}$  cantidad  $N$  (suponiendo que  $\text{MinCount}$  se mantenga sin cambios), el clúster se configurará eliminando los últimos  $N$  nodos dinámicos  $\langle \text{Queue}/\text{Name} \rangle\text{-dy-}\langle \text{ComputeResource}/\text{Name} \rangle\text{-}\langle \text{old\_MaxCount} - N \dots \text{oldMaxCount} \rangle$  y el sistema cancelará las EC2 instancias de Amazon correspondientes en caso de que se estuvieran ejecutando. No se espera ningún impacto en los nodos estáticos.

- Estado inicial:  $\text{MinCount} = 100$ ;  $\text{MaxCount} = 150$

- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Actualización de -30 en MaxCount : $\text{MinCount} = 100$ ($\text{MaxCount} = 120$)

- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 20 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

## Impactos en los trabajos

En todos los casos en los que se eliminan los nodos y se cancelen EC2 las instancias de Amazon, se volverá a poner en cola un trabajo por lotes que se ejecute en los nodos eliminados, a menos que no haya otros nodos que cumplan con los requisitos del trabajo. En este último caso, el trabajo falla con el estado `NODE_FAIL` y desaparece de la cola, por lo que debe volver a enviarse manualmente.

Si planea realizar una actualización de tamaño del clúster, puede impedir que los trabajos se ejecuten en nodos que se vayan a eliminar durante la actualización planificada. Esto se puede hacer configurando los nodos que se eliminarán durante el mantenimiento. Tenga en cuenta que poner un nodo en mantenimiento no afectaría a los trabajos que se estuviesen ejecutando en ese momento en el nodo.

Supongamos que con la actualización planificada para cambiar el tamaño del clúster se va a eliminar el nodo `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Puede crear un Slurm reserva con el siguiente comando

```
sudo -i scontrol create reservation ReservationName=maint_for_update user=root
starttime=now duration=infinite flags=maint,ignore_jobs nodes=queueu-st-
computeresource-[9-10]
```

Esto creará un Slurm reserva nombrada `maint_for_update` en los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Desde el momento en que se crea la reserva, no se pueden ejecutar más trabajos en los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Tenga en cuenta que la reserva no impedirá que haya trabajos que acaben asignándose a los nodos `queueu-st-computeresource-[9-10]`.

Tras la actualización del tamaño del clúster, si Slurm la reserva se estableció solo en los nodos que se eliminaron durante la actualización del cambio de tamaño, la reserva de mantenimiento se eliminará automáticamente. Si, por el contrario, hubieras creado un Slurm reserva en los nodos que aún están presentes después de la actualización de cambio de tamaño del clúster, es posible que deseemos eliminar la reserva de mantenimiento en los nodos una vez realizada la actualización de cambio de tamaño mediante el siguiente comando

```
sudo -i scontrol delete ReservationName=maint_for_update
```

Para obtener información adicional sobre Slurm [Para hacer su reserva, consulte el documento oficial de SchedMD aquí.](#)

## Proceso de actualización de un clúster con cambios de capacidad

Tras un cambio en la configuración del programador, se ejecutan los siguientes pasos durante el proceso de actualización del clúster:

- ¡Pare AWS ParallelCluster `clustermgtd` (`supervisorctl stop clustermgtd`)



- Generar actualizaciones Slurm particiona la configuración a partir de AWS ParallelCluster la configuración
- Se reinicia `slurmctld` (mediante la receta del servicio Chef)
- Se comprueba el estado de `slurmctld` (`systemctl is-active --quiet slurmctld.service`)
- Reload (Volver a cargar) Slurm configuración (`scontrol reconfigure`)
- Se inicia `clustermgtd` (`supervisorctl start clustermgtd`)

## Usar el planificador AWS Batch (**awsbatch**) con AWS ParallelCluster

### Warning

AWS CodeBuild no se admite en las regiones de Asia Pacífico (Malasia) `ap-southeast-5` () y Asia Pacífico (Tailandia) `ap-southeast-7` (). Por lo tanto, no se admite la ParallelCluster AWS Batch integración en esas regiones.

AWS ParallelCluster también es compatible con los AWS Batch programadores. Los siguientes temas describen cómo usar AWS Batch. Para obtener información al respecto AWS Batch, consulte [AWS Batch](#). Para ver la documentación, consulte la [Guía del usuario de AWS Batch](#).

### AWS ParallelCluster Comandos CLI para AWS Batch

Cuando utiliza el `awsbatch` programador, los comandos AWS ParallelCluster CLI para AWS Batch se instalan automáticamente en el nodo AWS ParallelCluster principal. La CLI usa operaciones de AWS Batch API y permite las siguientes operaciones:

- Enviar y administrar trabajos
- Monitorear trabajos, colas y hosts
- Crear un reflejo de los comandos del programador tradicionales

### Important

AWS ParallelCluster no admite trabajos de GPU para AWS Batch. Para obtener más información, consulte [GPU jobs](#).

Esta CLI se distribuye como un paquete independiente. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad con el programador](#).

## Temas

- [awsbsub](#)
- [awsbstat](#)
- [awsbout](#)
- [awsbkill](#)
- [awsbqueues](#)
- [awsbhosts](#)

## awsbsub

Envía trabajos a la cola de trabajos del clúster.

```
awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR]
 [-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY]
 [-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT]
 [-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON]
 [command] [arguments [arguments ...]]
```

### Important

AWS ParallelCluster no admite trabajos de GPU para AWS Batch. Para obtener más información, consulte [Trabajos de la GPU](#).

## Argumentos de posición

### ***command***

Envía el trabajo (el comando especificado debe estar disponible en las instancias de computación) o el nombre de archivo que se va a transferir. Véase también `--command-file`.

### **arguments**

(Opcional) Especifica argumentos para el comando o el archivo de comandos.

## Argumentos con nombre

**-jn *JOB\_NAME*, --job-name *JOB\_NAME***

Asigna un nombre al trabajo. El primer carácter debe ser una letra o un número. El nombre del trabajo puede contener letras (mayúsculas y minúsculas), números, guiones (-) y guiones bajos (\_), y puede tener una longitud máxima de 128 caracteres.

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Especifica el clúster que se va a utilizar.

**-cf, --command-file**

Indica que el comando es un archivo que se va a transferir a las instancias de informática.

Valor predeterminado: False

**-w *WORKING\_DIR*, --working-dir *WORKING\_DIR***

Especifica la carpeta que se va a usar como directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un directorio de trabajo, el trabajo se ejecuta en la subcarpeta `job-<AWS_BATCH_JOB_ID>` del directorio de inicio del usuario. Puede utilizar este parámetro o el parámetro `--parent-working-dir`.

**-pw *PARENT\_WORKING\_DIR*, --parent-working-dir *PARENT\_WORKING\_DIR***

Especifica la carpeta principal del directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un directorio de trabajo principal, el valor predeterminado es el directorio de inicio del usuario. Una subcarpeta llamada `job-<AWS_BATCH_JOB_ID>` se crea en el directorio de trabajo principal. Puede utilizar este parámetro o el parámetro `--working-dir`.

**-if *INPUT\_FILE*, --input-file *INPUT\_FILE***

Especifica el archivo que se va a transferir a las instancias de computación, en el directorio de trabajo de la tarea. Puede especificar varios parámetros de archivo de entrada.

**-p *VCPUS*, --vcpus *VCPUS***

Especifica el número de v CPUs que se va a reservar para el contenedor. Cuando se usa junto con `--nodes`, identifica el número de v CPUs para cada nodo.

Valor predeterminado: 1

**-m *MEMORY*, --memory *MEMORY***

Especifica el límite máximo de memoria (en MiB) que se va a proporcionar para el trabajo. Si su trabajo intenta superar el límite de memoria especificado aquí, se finaliza el trabajo.

Valor predeterminado: 128

**-e *ENV*, --env *ENV***

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que se van a exportar al entorno de trabajo. Para exportar todas las variables de entorno, especifique "todas". Tenga en cuenta que una lista de "todas" las variables de entorno no incluyen aquellas que figuren en el parámetro `--env-blacklist` ni tampoco variables que empiecen por el prefijo `PCLUSTER_*` o `AWS_*`.

**-eb *ENV\_DENYLIST*, --env-blacklist *ENV\_DENYLIST***

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que no se van a exportar al entorno de trabajo. De forma predeterminada, no se exportan `HOME`, `PWD`, `USER`, `PATH`, `LD_LIBRARY_PATH`, `TERM` ni `TERMCAP`.

**-r *RETRY\_ATTEMPTS*, --retry-attempts *RETRY\_ATTEMPTS***

Especifica la cantidad de veces que toma pasar un trabajo al estado `RUNNABLE`. Puede especificar entre 1 y 10 intentos. Si el valor de los intentos es superior a 1, el trabajo se reintenta si produce un error, hasta que haya pasado al estado `RUNNABLE`, que especificaba la cantidad de veces.

Valor predeterminado: 1

**-t *TIMEOUT*, --timeout *TIMEOUT***

Especifica la duración en segundos (medida a partir de la `startedAt` marca de tiempo del intento de trabajo) tras la cual AWS Batch finaliza el trabajo si no lo ha terminado. El valor del tiempo de inactividad debe ser al menos 60 segundos.

**-n *NODES*, --nodes *NODES***

Especifica el número de nodos que quiere reservar para el trabajo. Especifique un valor para que este parámetro habilite el envío paralelo de varios nodos.

 **Note**

Cuando el parámetro [Scheduler/AwsBatchQueues/CapacityType](#) está establecido en `SPOT`, no se admiten los trabajos paralelos de varios nodos. Además, debe haber un

rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForEC2Spot en su cuenta. Puede crear este rol con el siguiente comando: AWS CLI

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Para obtener más información, consulte [Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux.

**-a *ARRAY\_SIZE*, --array-size *ARRAY\_SIZE***

Indica el tamaño de la matriz. Puede especificar un valor comprendido entre 2 y 10 000. Si especifica las propiedades de matriz para un trabajo, pasa a ser un trabajo de matriz.

**-d *DEPENDS\_ON*, --depends-on *DEPENDS\_ON***

Especifica una lista de dependencias separadas por puntos y coma para un trabajo. Un trabajo puede depender de un máximo de 20 trabajos. Puede especificar una dependencia de tipo SEQUENTIAL sin especificar un ID de trabajo para los trabajos de matriz. Una dependencia SEQUENTIAL permite que cada trabajo de matriz secundario se complete de forma secuencial, a partir del índice 0. También puede especificar una dependencia de tipo N\_TO\_N con un ID de trabajo para los trabajos de matriz. Una dependencia N\_TO\_N conlleva que cada índice secundario de este trabajo deba esperar a que se complete el índice secundario correspondiente de cada dependencia antes de comenzar. La sintaxis de este parámetro es «JobID=<*string*>, type=<*string*>;...».

## awsbstat

Muestra los trabajos que se envían en la cola de trabajos del clúster.

```
awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]
```

## Argumentos de posición

### ***job\_ids***

Especifica la lista de trabajos separados por espacios IDs que se mostrará en la salida. Si el trabajo es una matriz de trabajo, se muestran todos los trabajos secundarios. Si se solicita un solo trabajo, se muestra en una versión detallada.

## Argumentos con nombre

### **-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Indica el clúster que se va a utilizar.

### **-s *STATUS*, --status *STATUS***

Especifica una lista de estados de los trabajos separados por comas que se van a incluir. El estado del trabajo predeterminado es "activo". Los valores aceptados son: SUBMITTED, PENDING, RUNNABLE, STARTING, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED y ALL.

Valor predeterminado: "SUBMITTED,PENDING,RUNNABLE,STARTING y RUNNING"

### **-e, --expand-children**

Amplía los trabajos con elementos secundarios (tanto los de matriz como los paralelos de varios nodos).

Valor predeterminado: False

### **-d, --details**

Muestra detalles de los trabajos.

Valor predeterminado: False

## **awsbout**

Muestra la salida de un trabajo especificado.

```
awsbout [-h] [-c CLUSTER] [-hd HEAD] [-t TAIL] [-s] [-sp STREAM_PERIOD] job_id
```

## Argumentos de posición

### ***job\_id***

Especifica el ID de trabajo.

## Argumentos con nombre

### **-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Indica el clúster que se va a utilizar.

### **-hd *HEAD*, --head *HEAD***

Obtiene las primeras *HEAD* líneas del resultado del trabajo.

### **-t *TAIL*, --tail *TAIL***

Obtiene las últimas líneas <tail> de la salida del trabajo.

### **-s, --stream**

Obtiene la salida del trabajo y, a continuación, espera a que se produzca una salida adicional. Este argumento puede usarse junto a `--tail` para comenzar desde las últimas líneas <tail> de la salida del trabajo.

Valor predeterminado: False

### **-sp *STREAM\_PERIOD*, --stream-period *STREAM\_PERIOD***

Establece el periodo de streaming.

Valor predeterminado: 5

## **awsbkill**

Cancela o termina trabajos enviados en el clúster.

```
awsbkill [-h] [-c CLUSTER] [-r REASON] job_ids [job_ids ...]
```

## Argumentos de posición

### ***job\_ids***

Especifica la lista de tareas separadas por espacios que se van IDs a cancelar o terminar.

## Argumentos con nombre

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Indica el nombre del clúster que se va a utilizar.

**-r *REASON*, --reason *REASON***

Indica el mensaje que se asociará a un trabajo, en el cual se explica el motivo de su cancelación.

Predeterminado:»Terminated by the user”

## awsbqueues

Muestra la cola de trabajos que se asocia al clúster.

```
awsbqueues [-h] [-c CLUSTER] [-d] [job_queues [job_queues ...]]
```

## Argumentos de posición

### *job\_queues*

Especifica la lista de nombres de colas separados por espacios que se van a mostrar. Si se solicita una sola cola, se muestra en una versión detallada.

## Argumentos con nombre

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.

**-d, --details**

Indica si se deben mostrar los detalles de las colas.

Valor predeterminado: False

## awsbhosts

Muestra los hosts que pertenecen al entorno informático del clúster.

```
awsbhosts [-h] [-c CLUSTER] [-d] [instance_ids [instance_ids ...]]
```



## Argumentos de posición

### ***instance\_ids***

Especifica una lista de instancias separadas por espacios. IDs Si se solicita una sola instancia, se muestra en una versión detallada.

## Argumentos con nombre

### **-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.

### **-d, --details**

Indica si se deben mostrar los detalles de los hosts.

Valor predeterminado: False

## Almacenamiento compartido

AWS ParallelCluster [admite el uso de Amazon EBS, FSx para ONTAP y FSx para los volúmenes de almacenamiento compartido OpenZFS, Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos de almacenamiento compartido Lustre o File Caches](#). Le recomendamos que siga las pautas básicas de [fiabilidad de un marco AWS bien diseñado y que haga copias de seguridad de sus volúmenes](#) y sistemas de archivos.

Seleccione un sistema de almacenamiento que cumpla con los requisitos de E/S de sus aplicaciones de HPC. Puede optimizar cada sistema de archivos en función de su caso de uso específico. Para obtener más información, consulte [Resumen de opciones de almacenaje](#).

Los volúmenes de Amazon EBS se conectan al nodo principal y se comparten con los nodos de cómputo a través de NFS. Esta opción puede ser rentable, pero el rendimiento depende de los recursos del nodo principal a medida que aumentan las necesidades de almacenamiento. Esto puede convertirse en un obstáculo a medida que se agreguen más nodos de cómputo al clúster y aumente la demanda de rendimiento.

Los sistemas de archivos Amazon EFS se escalan a medida que cambian las necesidades de almacenamiento. Puede configurar estos sistemas de archivos para una variedad de casos de uso.

Utilice los sistemas de archivos Amazon EFS para ejecutar aplicaciones paralelizadas y sensibles a la latencia en su clúster.

FSx para Lustre, los sistemas de archivos pueden procesar conjuntos de datos masivos con un rendimiento de hasta cientos de gigabytes por segundo, millones de IOPS y latencias inferiores a un milisegundo. Utilícelos con los sistemas de archivos Lustre FSx para entornos informáticos exigentes de alto rendimiento.

En el [Sección de SharedStorage](#), puede definir el almacenamiento externo o AWS ParallelCluster gestionado:

- El almacenamiento externo se refiere a un volumen o sistema de archivos existente que usted administra. AWS ParallelCluster no crea ni elimina este almacenamiento.
- El almacenamiento gestionado se refiere a un volumen o sistema de archivos que AWS ParallelCluster se creó y se puede eliminar.

### Almacenamiento externo

Puede configurarlo AWS ParallelCluster para adjuntar almacenamiento externo al clúster cuando se cree o actualice el clúster. Del mismo modo, puede configurarlo para separar el almacenamiento externo del clúster cuando el clúster se elimine o actualice. Sus datos se conservan y puede utilizarlos para un almacenamiento compartido permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster.

#### Note

Las versiones AWS ParallelCluster anteriores a la 3.8 no permiten montar en ellas los sistemas de archivos gestionados externamente. /home A partir de la versión 3.8, AWS ParallelCluster permite utilizar /home como punto de montaje para un sistema de archivos administrado externamente. Puede montar un sistema de archivos gestionado externamente /home especificando /home como valor el [MountDir](#) parámetro que aparece en. [Sección de SharedStorage](#)

Amazon File Cache no es adecuado para su uso como directorio /home del sistema y, por lo tanto, no se admite en este momento para montar /home.

Al especificar un /home directorio en [Sección de SharedStorage](#) la opción de [SharedStorageType](#) configuración, se anulará, lo que significa que se [Sección de SharedStorage](#) utilizará en su lugar la configuración de abajo.

Al montar un sistema de archivos externo en el /home directorio, AWS ParallelCluster copia el /home contenido del nodo principal al sistema de archivos externo, sin sobrescribir los archivos existentes en el almacenamiento externo. Esto incluye la transferencia de la clave SSH del clúster para el usuario predeterminado, si no se encuentra en el sistema de archivos externo. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster consideraciones sobre el almacenamiento compartido](#).

## AWS ParallelCluster almacenamiento gestionado

AWS ParallelCluster el almacenamiento gestionado depende del ciclo de vida del clúster de forma predeterminada en la configuración. El parámetro de configuración `DeletionPolicy` `SharedStorage` se establece en `Delete` de forma predeterminada.

De forma predeterminada, un volumen o sistema de archivos AWS ParallelCluster gestionado y sus datos se eliminan si se cumple alguna de las siguientes condiciones.

- Ha eliminado el clúster
- Cambia el Name de la configuración del almacenamiento compartido administrado.
- Quita el almacenamiento compartido administrado de la configuración.

Establezca `DeletionPolicy` en `Retain` para conservar el volumen y los datos del sistema de archivos compartidos administrados. Le recomendamos que haga copias de seguridad de sus datos con regularidad para evitar la pérdida de datos. Puede utilizarlo [AWS Backup](#) para gestionar de forma centralizada las copias de seguridad de todas sus opciones de almacenamiento.

Puede eliminar la dependencia del ciclo de vida mediante los ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte [Convierte el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo AWS ParallelCluster](#).

Para obtener más información, consulte [Cuotas de almacenamiento compartido](#).

Para obtener más información sobre el almacenamiento compartido y el cambio a nuevas AWS ParallelCluster versiones, consulte [Mejores prácticas: mover un clúster a una nueva versión AWS ParallelCluster secundaria o a una versión de parche](#).

Puede configurarlo AWS ParallelCluster para adjuntar almacenamiento externo al clúster cuando se cree o actualice el clúster. Del mismo modo, puede configurarlo para separar el almacenamiento

externo del clúster cuando el clúster se elimine o actualice. Sus datos se conservan y puede utilizarlos para soluciones de almacenamiento compartido permanente a largo plazo que son independientes del ciclo de vida del clúster.

De forma predeterminada, el almacenamiento administrado depende del ciclo de vida del clúster. Puede eliminar la dependencia con los ajustes de configuración que se describen en [Convierte el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo AWS ParallelCluster](#).

Con una configuración específica, puede optimizar cada una de las soluciones de almacenamiento compatibles para sus casos de uso.

Para conocer las cuotas de almacenamiento compartido, consulte [Cuotas de almacenamiento compartido](#).

Para obtener más información sobre el almacenamiento compartido y el cambio a nuevas AWS ParallelCluster versiones, consulte [Mejores prácticas: mover un clúster a una nueva versión AWS ParallelCluster secundaria o a una versión de parche](#).

En los temas siguientes se describe cómo configurar el almacenamiento compartido para cada servicio de almacenamiento AWS ParallelCluster compatible.

## Temas

- [Amazon Elastic Block Store](#)
- [Amazon Elastic File System](#)
- [Amazon FSx para Lustre](#)
- [Configure FSx el almacenamiento compartido ONTAP, FSx OpenZFS y File Cache](#)
- [Trabajar con almacenamiento compartido en AWS ParallelCluster](#)
- [Cuotas de almacenamiento compartido](#)

## Amazon Elastic Block Store

Si desea utilizar un volumen Amazon EBS existente para un almacenamiento permanente a largo plazo que sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifique [EbsSettings](#) / [VolumeId](#).

Si no lo especifica [VolumeId](#), de forma predeterminada, AWS ParallelCluster crea un volumen de EBS administrado a partir del [EbsSettings](#) momento en que se crea el clúster. AWS ParallelCluster también elimina el volumen y los datos cuando se elimina el clúster o se elimina el volumen de la configuración del clúster.

En el caso de un volumen de EBS AWS ParallelCluster gestionado, puede utilizar [EbsSettings/DeletionPolicy](#) AWS ParallelCluster para Delete dar instrucciones o Snapshot el volumen cuando se elimine el clúster o cuando se elimine el volumen de la configuración del clúster. Retain De forma predeterminada, DeletionPolicy está establecido en Delete.

#### Warning

Para el almacenamiento compartido AWS ParallelCluster gestionado, DeletionPolicy está configurado en de forma Delete predeterminada.

Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminan un volumen administrado y sus datos:

- Ha eliminado el clúster
- Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado [SharedStorage/Name](#).
- Quita el almacenamiento compartido administrado de la configuración.

Le recomendamos que haga copias de seguridad del almacenamiento compartido con instantáneas de forma periódica para evitar la pérdida de datos. Para obtener más información sobre las instantáneas Amazon EBS, consulte [Instantáneas de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de instancias de Linux de Elastic Compute Cloud. Para obtener información sobre cómo administrar las copias de seguridad de datos en todas partes Servicios de AWS, consulte [AWS Backup](#) en la Guía para AWS Backup desarrolladores.

## Amazon Elastic File System

Para utilizar un sistema de archivos Amazon EFS externo existente para el almacenamiento permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster, especifique [EfsSettings/FileSystemId](#), de forma predeterminada, AWS ParallelCluster crea un sistema de archivos Amazon EFS gestionado desde el [EfsSettings](#) momento en que se crea el clúster. AWS ParallelCluster también elimina el sistema de archivos y los datos cuando se elimina el clúster o cuando se elimina el sistema de archivos de la configuración del clúster.

En el Retain caso de un sistema de archivos Amazon EFS AWS ParallelCluster gestionado, puede utilizar [EfsSettings/DeletionPolicy](#) AWS ParallelCluster para Delete indicar cuándo se

eliminará el clúster o cuándo se eliminará el sistema de archivos de la configuración del clúster. De forma predeterminada, `DeletionPolicy` está establecido en `Delete`.

#### Warning

En el AWS ParallelCluster caso del almacenamiento compartido gestionado, `DeletionPolicy` se establece en de forma `Delete` predeterminada. Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminan un sistema de archivos administrado y sus datos:

- Ha eliminado el clúster
- Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado [SharedStorage/Name](#).
- Quita el almacenamiento compartido administrado de la configuración.

Le recomendamos realizar una copia de seguridad de su almacenamiento compartido con regularidad para evitar la pérdida de datos. Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad de volúmenes individuales de Amazon EFS, consulte [Cómo hacer copias de seguridad de los sistemas de archivos de Amazon EFS](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System. Para obtener información sobre cómo administrar las copias de seguridad de datos en todas partes Servicios de AWS, consulte [AWS Backup](#) en la Guía para AWS Backup desarrolladores.

## Amazon FSx para Lustre

Para utilizar un sistema de archivos externo existente FSx para Lustre para el almacenamiento permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster, especifique [FsxLustreSettings/FileSystemId](#).

Si no especifica [FsxLustreSettings/FileSystemId](#), de forma predeterminada, AWS ParallelCluster crea un sistema de archivos gestionado FSx para Lustre a partir del [FsxLustreSettings](#) momento en que crea el clúster. AWS ParallelCluster también elimina el sistema de archivos y los datos cuando se elimina el clúster o cuando se elimina el sistema de archivos de la configuración del clúster.

En el caso de un sistema de archivos AWS ParallelCluster gestionado FSx para Lustre, puede utilizar [FsxLustreSettings/DeletionPolicy](#) para indicar AWS ParallelCluster al `Delete` sistema de

archivos cuándo se elimina el clúster o cuando se elimina el sistema de archivos de la configuración del clúster. Retain De forma predeterminada, DeletionPolicy está establecido en Delete.

#### Warning

En el AWS ParallelCluster caso del almacenamiento compartido gestionado, DeletionPolicy se establece en de forma Delete predeterminada.

Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminan un sistema de archivos administrado y sus datos:

- Ha eliminado el clúster
- Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado [SharedStorage/Name](#).
- Quita el almacenamiento compartido administrado de la configuración.

Le recomendamos realizar una copia de seguridad de su almacenamiento compartido con regularidad para evitar la pérdida de datos. Puede definir las copias de seguridad en su clúster con [SharedStorage/FsxLustreSettings/AutomaticBackupRetentionDays](#) y [DailyAutomaticBackupStartTime](#). Para obtener información sobre cómo administrar las copias de seguridad de datos en todas partes Servicios de AWS, consulte [AWS Backup](#) en la Guía para AWS Backup desarrolladores.

## Configure FSx el almacenamiento compartido ONTAP, FSx OpenZFS y File Cache

FSx Para ONTAP, FSx OpenZFS y File Cache, puede usar [FsxOntapSettings/VolumeId](#), [FsxOpenZfsSettings/](#)y [FileCacheSettings/FileCacheId](#) para especificar el montaje de un volumen externo existente o una caché de archivos para su clúster. [VolumeId](#)

AWS ParallelCluster ONTAP, OpenZFS y File FSx Cache no admiten el almacenamiento compartido gestionado. FSx

# Trabajar con almacenamiento compartido en AWS ParallelCluster

En las siguientes secciones, aprenderás cómo trabajar con AWS ParallelCluster el almacenamiento compartido, incluidas las consideraciones sobre el almacenamiento compartido y cómo convertir el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo.

## Temas

- [AWS ParallelCluster consideraciones sobre el almacenamiento compartido](#)
- [Convierte el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo AWS ParallelCluster](#)

## AWS ParallelCluster consideraciones sobre el almacenamiento compartido

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con almacenamiento compartido en AWS ParallelCluster.

- Realice copias de seguridad de los datos del sistema de archivos con [AWS Backup](#) u otro método para gestionar las copias de seguridad de todos los sistemas de almacenamiento.
- Para añadir almacenamiento compartido, añada una sección de almacenamiento compartido al archivo de configuración y cree o actualice el clúster.
- Para eliminar el almacenamiento compartido, debe eliminar la sección de almacenamiento compartido del archivo de configuración y actualizar el clúster.
- Para sustituir el almacenamiento compartido AWS ParallelCluster gestionado existente por un nuevo almacenamiento gestionado, cambie el valor de [SharedStorage/Name](#) y actualice el clúster.

### Warning

De forma predeterminada, el almacenamiento y los datos AWS ParallelCluster gestionados existentes se eliminan al realizar la actualización del clúster con un Name parámetro nuevo. Si necesita cambiar Name y retener los datos de almacenamiento compartido administrado existentes, asegúrese de configurar la Retain en DeletionPolicy o hacer una copia de seguridad de los datos antes de actualizar el clúster.

- Si no haces una copia de seguridad de los datos de almacenamiento AWS ParallelCluster gestionado y DeletionPolicy sí lo haces Delete, tus datos se eliminan cuando se elimina el clúster o cuando se elimina el almacenamiento gestionado de la configuración del clúster y este se actualiza.



- Si no haces una copia de seguridad de los datos de almacenamiento AWS ParallelCluster gestionado y DeletionPolicy sí lo haces Retain, tu sistema de archivos se desconecta antes de eliminar el clúster y se puede volver a conectar a otro clúster como un sistema de archivos externo. Sus datos se conservan.
- Si el almacenamiento AWS ParallelCluster gestionado se elimina de la configuración del clúster y lo DeletionPolicy está Retain, se puede volver a conectar al clúster como un sistema de archivos externo conservando los datos del clúster.
- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.4.0, puede mejorar la seguridad de los montajes del sistema de archivos Amazon EFS configurando [SharedStorage/EfsSettings/EncryptionInTransit](#) y [IamAuthorization](#) ajustes.
- Al montar un sistema de archivos externo en el directorio /home, las AWS ParallelCluster copias el contenido del s /home directory to the external filesystem. It copies existing data in the /home directory without overwriting existing files or directories on the external storage. This includes the cluster's SSH key for the default user in case it does not already exist on the external filesystem. Consequently all other clusters that mount the same external filesystem to their respective /home directorio del nodo principal también tendrán la misma clave SSH para el usuario predeterminado del clúster.
- En un entorno de varios clústeres que monta el mismo sistema de archivos externo en los directorios /home de los clústeres, las claves SSH que permiten el acceso a los nodos de cómputo, creadas en el nodo principal por AWS ParallelCluster, se generan solo una vez cuando el primer clúster monta el sistema de archivos externo en /home. El resto de clústeres utilizan la misma clave SSH. Como resultado, cualquier persona con la clave SSH del usuario predeterminado de estos clústeres compartidos puede acceder a cualquiera de ellos. Todos los nodos de computación permiten las conexiones mediante la clave generada inicialmente.

## Convierte el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo AWS ParallelCluster

Obtén información sobre cómo convertir el almacenamiento AWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento externo.

Los procedimientos se basan en el siguiente fragmento de archivo de configuración de ejemplo.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx
 StorageType: FsxLustre
```

```
FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeletionPolicy: Delete
...
```

Convierte el almacenamiento AWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento externo

1. Establezca la `DeletionPolicy` a `Retain` en el archivo de configuración del clúster.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeletionPolicy: Retain
...
```

2. Para realizar el cambio `DeletionPolicy`, ejecute el siguiente comando.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

3. Elimine la `SharedStorage` sección del archivo de configuración del clúster.

```
...
...
```

4. Para cambiar el `SharedStorage` administrado a `SharedStorage` externo y separarlo del clúster, ejecute el siguiente comando.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

5. El almacenamiento compartido ahora es externo y está separado del clúster.
6. Para conectar su sistema de archivos externo al clúster original o a otro clúster, siga estos pasos.
  - a. Obtenga el ID FSx del sistema de archivos de Lustre.
    - i. Para usarlo, AWS CLI ejecute el siguiente comando y busque el sistema de archivos con un nombre que incluya el nombre del clúster original y anote el ID del sistema de archivos.

```
aws fsx describe-file-systems
```

- ii. Para usar el Consola de administración de AWS, inicia sesión y navega hasta el <https://console.aws.amazon.com/fsx/>. En la lista de sistemas de archivos, busque el sistema de archivos con un nombre que incluya el nombre del clúster original y anote el ID del sistema de archivos.
- b. Actualice las reglas del grupo de seguridad del sistema de archivos para proporcionar acceso a y desde el sistema de archivos y las subredes del clúster. Puedes encontrar el nombre y el ID del grupo de seguridad del sistema de archivos en la FSx consola de Amazon.

Agregue reglas al grupo de seguridad del sistema de archivos que permitan el tráfico TCP entrante y saliente desde y hacia los rangos o prefijos de CIDR IP del nodo principal y del nodo de cómputo. Especifique los puertos TCP 988, 1021, 1022 y 1023 para el tráfico TCP entrante y saliente.

Para obtener más información, consulte

[SharedStorage/FsxLustreSettings/FileSystemId](#) y [Creación, configuración y eliminación de grupos de seguridad para Amazon EC2](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario de la versión 2.

- c. Añada la SharedStorage sección a la configuración del clúster.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx-external
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 FileSystemId: fs-02e5b4b4abd62d51c
...
```

- d. Para agregar el almacenamiento compartido externo al clúster, ejecute el siguiente comando.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

## Cuotas de almacenamiento compartido

Configure el clúster SharedStorage para montar el almacenamiento de archivos compartido existente y crear un nuevo almacenamiento de archivos compartido en función de las cuotas que se indican en la siguiente tabla.

Las cuotas de almacenamiento de archivos montadas para cada clúster

| Tipo de almacenamiento compartido de archivos | AWS ParallelCluster almacenamiento gestionado | Almacenamiento externo | Total neto de la cuota |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Amazon EBS                                    | 5                                             | 5                      | 5                      |
| REDADA                                        | 1                                             | 0                      | 1                      |
| Amazon EFS                                    | 1                                             | 20                     | 21                     |
| FSx Amazon†                                   | 1 FSx para Lustre                             | 20                     | 21                     |

### Note

Esta tabla de cuotas se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

† AWS ParallelCluster solo admite el montaje de los sistemas Amazon FSx para NetApp ONTAP, Amazon FSx para OpenZFS y File Cache existentes. No admite la creación de nuevos sistemas FSx para ONTAP, FSx OpenZFS y File Cache.

### Note

Si lo utilizas AWS Batch como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal del clúster.

Las cachés de archivos no son compatibles con los programadores. AWS Batch

# AWS ParallelCluster recursos y etiquetado

Con AWS ParallelCluster él puede crear etiquetas para rastrear y administrar sus AWS ParallelCluster recursos. Usted define las etiquetas que desea AWS CloudFormation crear y propagar a todos los recursos del clúster en el archivo [Sección de Tags](#) de configuración del clúster. También puede usar etiquetas que AWS ParallelCluster se generan automáticamente para rastrear y administrar sus recursos.

Al crear un clúster, el clúster y sus recursos se etiquetan con las etiquetas AWS ParallelCluster y AWS sistemas definidas en esta sección.

AWS ParallelCluster aplica etiquetas a las instancias, los volúmenes y los recursos del clúster. Para identificar la pila de clústeres, AWS CloudFormation aplica etiquetas de AWS sistema a las instancias del clúster. Para identificar las plantillas de lanzamiento de Amazon EC2, este aplica etiquetas del sistema a las instancias del clúster. Puede usar estas etiquetas para ver y administrar sus AWS ParallelCluster recursos.

## Warning

Todas las AWS ParallelCluster etiquetas son esenciales y no deben modificarse para evitar que se vea afectada la funcionalidad del sistema. Por este motivo, no se pueden modificar las etiquetas AWS del sistema.

A continuación se muestra un ejemplo de una etiqueta de AWS sistema para un AWS ParallelCluster recurso.

```
"aws:cloudformation:stack-name"="clustername"
```

El siguiente es un ejemplo de una AWS ParallelCluster etiqueta aplicada a un recurso.

```
"parallelcluster:cluster-name"="clustername"
```

Puede ver estas etiquetas en la sección Amazon EC2 de la Consola de administración de AWS.

## Consulta de etiquetas

Siga los pasos que se indican a continuación para ver las etiquetas en la sección Amazon EC2 de la Consola de administración de AWS.

## Consulta de etiquetas

1. Navegue por la consola Amazon EC2 en. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Para ver todas las etiquetas del clúster, elija Etiquetas en el panel de navegación.
3. Para ver las etiquetas de clúster por instancia, elija Instancias en el panel de navegación.
4. Seleccione una instancia de clúster.
5. Seleccione la pestaña Administrar etiquetas en los detalles de la instancia y vea las etiquetas.
6. Elija la pestaña Almacenamiento en los detalles de la instancia.
7. Seleccione el ID de volumen.
8. En Volúmenes, seleccione el volumen.
9. Seleccione la pestaña Etiquetas en los detalles del volumen y vea las etiquetas.

### AWS ParallelCluster etiquetas de instancia del nodo principal

| Key                           | Valor de etiqueta                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parallelcluster:cluster-name  | <i>clustername</i>                                                                                                                        |
| Name                          | HeadNode                                                                                                                                  |
| aws:ec2launchtemplate:id      | <i>lt-1234567890abcdef0</i>                                                                                                               |
| aws:ec2launchtemplate:version | <i>1</i>                                                                                                                                  |
| parallelcluster:node-type     | HeadNode                                                                                                                                  |
| aws:cloudformation:stack-name | <i>clustername</i>                                                                                                                        |
| aws:cloudformation:logical-id | HeadNode                                                                                                                                  |
| aws:cloudformation:stack-id   | arn:aws:cloudformation: <i>region-id</i> : <i>ACCOUNTID</i> :stack/ <i>clustername</i> / <i>1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0</i> |
| parallelcluster:version       | <i>3.15.0</i>                                                                                                                             |

## AWS ParallelCluster etiquetas de volumen raíz del nodo principal

| Clave de etiqueta            | Valor de etiqueta  |
|------------------------------|--------------------|
| parallelcluster:cluster-name | <i>clustername</i> |
| parallelcluster:node-type    | HeadNode           |
| parallelcluster:version      | <i>3.15.0</i>      |

## AWS ParallelCluster etiquetas de instancia de nodo de cómputo

| Key                                   | Valor de etiqueta            |
|---------------------------------------|------------------------------|
| parallelcluster:cluster-name          | <i>clustername</i>           |
| parallelcluster:compute-resource-name | <i>compute-resource-name</i> |
| aws:ec2launchtemplate:id              | <i>lt-1234567890abcdef0</i>  |
| aws:ec2launchtemplate:version         | <i>1</i>                     |
| parallelcluster:node-type             | Compute                      |
| parallelcluster:queue-name            | <i>queue-name</i>            |
| parallelcluster:version               | <i>3.15.0</i>                |

## AWS ParallelCluster etiquetas de volumen raíz del nodo de cálculo

| Clave de etiqueta                     | Valor de etiqueta            |
|---------------------------------------|------------------------------|
| parallelcluster:cluster-name          | <i>clustername</i>           |
| parallelcluster:compute-resource-name | <i>compute-resource-name</i> |
| parallelcluster:node-type             | Compute                      |

| Clave de etiqueta                       | Valor de etiqueta |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <code>parallelcluster:queue-name</code> | <i>queue-name</i> |
| <code>parallelcluster:version</code>    | <i>3.15.0</i>     |

### Etiquetas PCUI

| Clave de etiqueta               | Valor de etiqueta |
|---------------------------------|-------------------|
| <code>parallelcluster-ui</code> | <code>true</code> |

## Supervisión AWS ParallelCluster y registros

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS ParallelCluster AWS las demás soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de monitoreo para observar AWS ParallelCluster, informar cuando algo anda mal y tomar medidas automáticas cuando sea apropiado:

- Amazon CloudWatch monitorea tus AWS recursos y las aplicaciones en las que AWS ejecutas en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puedes CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de tus EC2 instancias de Amazon y lanzar automáticamente nuevas instancias cuando sea necesario. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde EC2 instancias de Amazon y otras fuentes. CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan ciertos umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulta la [Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs](#).
- AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y otros eventos relacionados que realiza la Cuenta de AWS o que se realizan en nombre de esta. Además, entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 especificado. También pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron



a AWS, la dirección IP de origen de las llamadas y el momento en que estas se realizaron. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

- Amazon EventBridge es un servicio de bus de eventos sin servidor que facilita la conexión de sus aplicaciones con datos de diversas fuentes. EventBridge ofrece un flujo de datos en tiempo real desde sus propias aplicaciones, aplicaciones Software-as-a-Service (SaaS) y AWS servicios, y dirige esos datos a destinos como Lambda. Esto le permite monitorear los eventos que ocurren en los servicios y crear arquitecturas basadas en eventos. Para obtener más información, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

## Temas

- [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#)
- [CloudWatch Panel de control de Amazon](#)
- [CloudWatch Alarmas de Amazon para métricas de clústeres](#)
- [AWS ParallelCluster rotación de registros configurada](#)
- [Registros de CLI de pcluster](#)
- [Registros de salida de la EC2 consola Amazon](#)
- [Recupere los registros de tiempo de ejecución y AWS ParallelCluster de la PCUI](#)
- [Recuperación y conservación de registros](#)

## Integración con Amazon CloudWatch Logs

Para obtener más información sobre CloudWatch los registros, consulte la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs](#). Para configurar la integración de CloudWatch Logs, consulte la [Monitoring](#) sección. Para obtener información sobre cómo añadir registros personalizados a la CloudWatch configuración mediante `append-config`, consulte [Archivos de configuración de varios CloudWatch agentes](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

### CloudWatch Registros de clústeres de Amazon Logs

Se crea un grupo de registros para cada clúster con un nombre, `/aws/parallelcluster/cluster-name-<timestamp>` (por ejemplo, `/aws/parallelcluster/testCluster-202202050215`). Cada registro (o conjunto de registros si la ruta contiene un `*`) de cada nodo tiene un flujo de registro denominado `{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}`. (Por ejemplo:

ip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher). El [CloudWatch agente](#) envía los datos CloudWatch de registro y se ejecuta como root en todas las instancias del clúster.

Cuando se crea el clúster, se crea un CloudWatch panel de Amazon. Este panel te permite revisar los registros almacenados en CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [CloudWatch Panel de control de Amazon](#).

Esta lista contiene la ruta *logIdentifier* y la ruta de los flujos de registros disponibles para las plataformas, los programadores y los nodos.

Flujos de registro disponibles para plataformas, programadores y nodos

| Plataformas | Programadores | Nodos    | Flujos de registro                                                                |
|-------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| amazon      | awsbatch      | HeadNode | dcv-authenticator: /var/log/parallelcluster/parallelcluster_dcv_authenticator.log |
| redhat      | Slurm         |          | dcv-ext-authenticator: /var/log/parallelcluster/parallelcluster_dcv_connect.log   |
| ubuntu      |               |          | dcv-agent: /var/log/dcv/agent.*.log                                               |
|             |               |          | dcv-xsession: /var/log/dcv/dcv-xsession.*.log                                     |
|             |               |          | dcv-server: /var/log/dcv/server.log                                               |
|             |               |          | dcv-session-launcher: /var/log/dcv/sessionlauncher.log                            |
|             |               |          | Xdcv: /var/log/dcv/Xdcv.*.log                                                     |
|             |               |          | cfn-init: /var/log/cfn-init.log                                                   |
|             |               |          | chef-client: /var/log/chef-client.log                                             |
| amazon      | awsbatch      | Compute  | cloud-init: /var/log/cloud-init.log                                               |
| redhat      | Slurm         | HeadNode | supervisord: /var/log/supervisord.log                                             |
| ubuntu      |               |          |                                                                                   |

| Plataformas                | Programas | Nodos         | Flujos de registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amazon<br>redhat<br>ubuntu | Slurm     | Comput<br>eet | cloud-init-output: /var/log/cloud-init-output.log<br><br>computemgtd: /var/log/parallelcluster/computemgtd<br><br>slurmd: /var/log/slurmd.log<br><br>slurm_prolog_epilog: /var/log/parallelcluster/slurm_prolog_epilog.log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| amazon<br>redhat<br>ubuntu | Slurm     | HeadN         | sssd: /var/log/sssd/sssd.log<br><br>sssd_domain_default: /var/log/sssd/sssd_default.log<br><br>pam_ssh_key_generator: /var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log<br><br>clusterstatusmgtd: /var/log/parallelcluster/clusterstatusmgtd<br><br>clustermgtd: /var/log/parallelcluster/clustermgtd<br><br>compute_console_output: /var/log/parallelcluster/compute_console_output<br><br>slurm_resume: /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log<br><br>slurm_suspend: /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log<br><br>slurmctld: /var/log/slurmctld.log<br><br>slurm_fleet_status_manager: /var/log/parallelcluster/slurm_fleet_status_manager.log |

| Plataformas | Programas | Nodos    | Flujos de registro                 |
|-------------|-----------|----------|------------------------------------|
| amazon      | awsbatch  | Compute  | system-messages: /var/log/messages |
| redhat      | Slurm     | HeadNode |                                    |
| ubuntu      | awsbatch  | Compute  | syslog: /var/log/syslog            |
|             | Slurm     | HeadNode |                                    |

Los trabajos de los clústeres que se utilizan AWS Batch almacenan la salida de los trabajos que alcanzaron un estado de `RUNNING`, `SUCCEEDED`, o `FAILED` en CloudWatch registros. El grupo de registros es `/aws/batch/job`, y el formato del nombre del flujo de registro es `jobDefinitionName/default/ecs_task_id`. De forma predeterminada, estos registros están configurados para no caducar, pero se puede modificar el periodo de retención. Para obtener más información, consulta [Cambiar la retención de datos de registro en CloudWatch los registros](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

## Amazon CloudWatch Logs crea registros de imágenes


Se crea un grupo de registros para cada imagen de compilación personalizada con un nombre, `/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-<image-id>`. Un flujo de registro único con el nombre `{pcluster-version}/1` contiene el resultado del proceso de creación de la imagen.

Puede acceder a los registros mediante los comandos de imagen `pcluster`. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AML](#).

## CloudWatch Panel de control de Amazon

Cuando se crea un clúster, se crea un CloudWatch panel de Amazon. Esto facilita la supervisión de los nodos del clúster y la visualización de los registros almacenados en Amazon CloudWatch Logs. El nombre del panel es `ClusterName-Region`. *ClusterName* es el nombre de su clúster y *Region* es el lugar en Región de AWS el que se encuentra el clúster. Puede acceder al panel de control desde la consola o abriendo `https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=Region#dashboards:name=ClusterName-Region`.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de CloudWatch panel para un cl ster.



M tricas de la instancia del nodo principal

La primera secci n del panel muestra gr ficos de las EC2 m tricas de Amazon del nodo principal.

Si su cl ster tiene almacenamiento compartido, en la siguiente secci n se muestran las m tricas de almacenamiento compartido.

M tricas del estado del cl ster

Si tu clúster usa Slurm para la programación, los gráficos de métricas de estado del clúster muestran los errores de los nodos de cómputo del clúster en tiempo real. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de estado del clúster](#). Las métricas de estado del clúster se añaden al panel de control a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

## Registros del nodo principal

La sección final enumera los registros del nodo principal agrupados por registros, registros AWS ParallelCluster de Scheduler, registros de integración de Amazon DCV y registros del sistema.

Para obtener más información sobre los CloudWatch paneles de Amazon, consulte [Uso de los CloudWatch paneles de Amazon](#) en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon.

Si no quieres crear el CloudWatch panel de Amazon, puedes desactivarlo configurando [Monitoring//DashboardsCloudWatch/Enabled](#) en `false`.

### Note

Si inhabilitas la creación del CloudWatch panel de control de Amazon, también inhabilitas Amazon CloudWatch `disk_used_percent` y `memory_used_percent` las alarmas de tu clúster. Para obtener más información, consulte [CloudWatch Alarmas de Amazon para métricas de clústeres](#).

`memory_used_percent` Las alarmas `disk_used_percent` y se añaden a partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.

## CloudWatch Alarmas de Amazon para métricas de clústeres

AWS ParallelCluster configura las CloudWatch alarmas de Amazon para supervisar el estado y la utilización de los recursos del nodo principal. Las alarmas tienen un nombre `cluster-name-HeadNode-metric`, donde `cluster-name` aparece el nombre del clúster e `metric` identifica la métrica que se está monitoreando.

Acceda a las alarmas de la CloudWatch consola seleccionando Alarmas en el panel de navegación.

Una alarma compuesta denominada `cluster-name-HeadNode` entra en ALARM estado cuando se activa cualquiera de las alarmas individuales del nodo principal.

## Alarmas de disco y memoria

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.0, se crean las siguientes CloudWatch alarmas:

- ***cluster-name***-HeadNode-Disk— Supervisa la `disk_used_percent` métrica del volumen raíz. Entra en el ALARM estado en el que el uso del disco es superior al 90% para 1 punto de datos en un período de 1 minuto.
- ***cluster-name***-HeadNode-Mem— Supervisa la `mem_used_percent` métrica. Entra en el ALARM estado en el que el uso de memoria es superior al 90% para 1 punto de datos en un período de 1 minuto.

Para obtener más información, consulta [las métricas recopiladas por el CloudWatch agente](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

## Health Check y alarmas de CPU

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.8.0, se crean las siguientes CloudWatch alarmas:

- ***cluster-name***-HeadNode-Health— Supervisa la métrica de Amazon `EC2StatusCheckFailed`. Ingresa al ALARM estado cuando el valor es superior a 0 para 1 punto de datos en un período de 1 minuto.
- ***cluster-name***-HeadNode-Cpu— Supervisa la métrica de Amazon `EC2CPUUtilization`. Entra en el ALARM estado en el que el uso de la CPU es superior al 90% para 1 punto de datos en un período de 1 minuto.

## Alarma de latido del daemon de administración de clústeres

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.15.0, cuando se habilita el CloudWatch registro de Amazon y se utiliza el Slurm programador, se crea la siguiente alarma:

- ***cluster-name***-HeadNode-ClustermgtdHeartbeat— Supervisa la `ClustermgtdHeartbeat` métrica en el espacio de nombres. `ParallelCluster` La alarma entra en ALARM estado cuando se recibe menos de 1 latido por 10 puntos de datos consecutivos en un período de 1 minuto. Los datos faltantes se consideran una violación.

### Note

Todas las alarmas se recuperan simétricamente: la recuperación se rige por los mismos puntos de datos y el mismo período de evaluación que activaron la alarma. Por ejemplo, las alarmas con 1 punto de datos se recuperan después de 1 punto de datos válido dentro

del mismo período de observación; del mismo modo, la `ClustermgtdHeartbeat` alarma necesita 10 puntos de datos válidos consecutivos (10 minutos) para volver a ellos. OK

#### Note

AWS ParallelCluster no configura las acciones de alarma. Para obtener información sobre cómo configurar las acciones de alarma, como el envío de notificaciones, consulte [Acciones de alarma](#). Para obtener más información sobre CloudWatch las alarmas de Amazon, consulta [Uso de CloudWatch las alarmas de Amazon](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Para AWS ParallelCluster la versión 3.8.0 y posteriores, deshabilite las alarmas configurando `Monitoring/Alarms/false` en `Enabled` la configuración de su clúster.

Para AWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 3.8.0, deshabilite las alarmas configurando `Monitoring/Dashboards/CloudWatch/false` en `Enabled` la configuración del clúster. Ten en cuenta que esta configuración también desactiva el CloudWatch panel de control de Amazon. Consulta [CloudWatch Panel de control de Amazon](#) para obtener más información.

## AWS ParallelCluster rotación de registros configurada

Las configuraciones de rotación de AWS ParallelCluster registros se encuentran en `/etc/logrotate.d/parallelcluster*_log_rotation` archivos. Cuando un registro configurado rota, el contenido del registro actual se conserva en una sola copia de seguridad y el registro vacío reanuda la acción de registro.

Solo se mantiene una copia de seguridad por cada registro configurado.

AWS ParallelCluster configura un registro de rápido crecimiento para que gire cuando alcance un tamaño de 50 MB. Los registros de rápido crecimiento están relacionados con el escalado y Slurm, incluidos `/var/log/parallelcluster/clustermgtd/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`, y `/var/log/slurmctld.log`

AWS ParallelCluster configura un registro de crecimiento lento para que gire cuando alcance un tamaño de 10 MB.

Puede ver los registros anteriores que se conservan durante el número de días definido en la configuración del clúster [Logs/CloudWatch](#)/con CloudFormation el registro



[RetentionInDays](#) activado. Compruebe la configuración de `RetentionInDays` para ver si es necesario aumentar el número de días según su caso de uso.

AWS ParallelCluster configura y rota los siguientes registros:

### Registros del nodo principal

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/cfn-init.log
/var/log/chef-client.log
/var/log/dcv/server.log
/var/log/dcv/sessionlauncher.log
/var/log/dcv/agent.*.log
/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log
/var/log/dcv/Xdcv.*.log
/var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log
/var/log/parallelcluster/clustermgtd
/var/log/parallelcluster/clusterstatusmgtd
/var/log/parallelcluster/slurm_fleet_status_manager.log
/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log
/var/log/slurmctld.log
/var/log/slurmdbd.log
/var/log/parallelcluster/compute_console_output.log
```

### Registros de nodos de computación

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/cloud-init-output.log
/var/log/parallelcluster/computemgtd
/var/log/slurmd.log
```

### Registros de nodos de inicio de sesión

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/cloud-init.log
/var/log/cloud-init-output.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log
```

## Registros de CLI de **pcluster**

La CLI de **pcluster** escribe los registros de sus comandos en archivos `pcluster.log.#` en `/home/user/.parallelcluster/`.

Para cada comando, los registros suelen incluir el comando con las entradas, una copia de la versión de la API de la CLI utilizada para crear el comando, la respuesta y los mensajes de información y error. En el caso de los comandos de creación y compilación, los registros también incluyen el archivo de configuración, las operaciones de validación del archivo de configuración, la CloudFormation plantilla y los comandos de pila.

Puede usar estos registros para verificar errores, entradas, versiones y comandos de la CLI de **pcluster**. También pueden servir como registro de cuándo se emitieron los comandos.

## Registros de salida de la EC2 consola Amazon

Cuando AWS ParallelCluster detecta que una instancia de nodo de cómputo estática termina inesperadamente, intenta recuperar el resultado de la EC2 consola de Amazon desde la instancia de nodo terminada una vez transcurrido un período de tiempo. De esta forma, si el nodo de cómputo no ha podido comunicarse con Amazon CloudWatch, es posible que se siga recuperando de la salida de la consola información útil para la solución de problemas sobre por qué se terminó el nodo. Esta salida de la consola se registra en el registro `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` del nodo principal. Para obtener más información sobre la salida de la EC2 consola de Amazon, consulte la [salida de la consola de instancias](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.

De forma predeterminada, AWS ParallelCluster solo recupera la salida de la consola de un subconjunto de muestras de nodos terminados. Esto evita que el nodo principal del clúster se vea abrumado por varias solicitudes de salida de la consola provocadas por un gran número de finalizaciones. De forma predeterminada, AWS ParallelCluster espera 5 minutos entre la detección de la terminación y la recuperación de la salida de la consola para que Amazon tenga EC2 tiempo de recuperar la salida final de la consola de los nodos.

Puede editar el tamaño de la muestra y los valores de los parámetros del tiempo de espera en el archivo `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` del nodo principal.

Esta función se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.5.0.

## Parámetros de salida de la EC2 consola Amazon

Puedes editar los valores de los siguientes parámetros de salida de la EC2 consola Amazon en el `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` archivo del nodo principal.

### **compute\_console\_logging\_enabled**

Para deshabilitar la recopilación de registros de salida de la consola, establezca `compute_console_logging_enabled` en `false`. El valor predeterminado es `true`.

Puede actualizar este parámetro en cualquier momento, sin detener la flota de computación.

### **compute\_console\_logging\_max\_sample\_size**

`compute_console_logging_max_sample_size` establece el número máximo de nodos de cómputo desde los que se AWS ParallelCluster recopilan las salidas de la consola cada vez que detecta una terminación inesperada. Si este valor es inferior a 1, AWS ParallelCluster recupera la salida de la consola de todos los nodos terminados. El valor predeterminado es 1.

Puede actualizar este parámetro en cualquier momento, sin detener la flota de computación.

### **compute\_console\_wait\_time**

`compute_console_wait_time` establece el tiempo, en segundos, que AWS ParallelCluster transcurre entre la detección de un fallo en un nodo y la recopilación de la salida de la consola desde ese nodo. Puede aumentar el tiempo de espera si determina que Amazon EC2 necesita más tiempo para recopilar la salida final del nodo terminado. El valor predeterminado es de 300 segundos (5 minutos).

Puede actualizar este parámetro en cualquier momento, sin detener la flota de computación.

## Recupere los registros de tiempo de ejecución y AWS ParallelCluster de la PCUI

Aprenda a recuperar la PCUI y los registros de AWS ParallelCluster tiempo de ejecución para solucionar problemas. Para empezar, busque la PCUI y los nombres de las pilas de AWS ParallelCluster correspondientes. Utilice el nombre de la pila para localizar los grupos de registros de instalación. Para terminar, exporte los registros. Estos registros son específicos del AWS

ParallelCluster tiempo de ejecución. Para los registros de clúster, consulte [Recuperación y conservación de registros](#).

## Requisitos previos

- El AWS CLI está instalado.
- Tiene credenciales para ejecutar AWS CLI comandos en el lugar en el Cuenta de AWS que se encuentra la PCUI.
- Puede acceder a la CloudWatch consola de Amazon en la Cuenta de AWS que esté encendida la PCUI.

## Paso 1: busque los nombres de las pilas correspondientes

En el siguiente ejemplo, reemplace el texto resaltado en rojo con sus valores reales.

Enumere las pilas utilizando el Región de AWS lugar donde instaló la PCUI:

```
$ aws cloudformation list-stacks --region aws-region-id
```

Anote los nombres de las pilas de las siguientes pilas:

- El nombre de la pila que implementó la PCUI en su cuenta. Introdujo este nombre al instalar la PCUI; por ejemplo, `pcluster-ui`.
- La AWS ParallelCluster pila que lleva el prefijo del nombre de pila que ha introducido; por ejemplo, `pcluster-ui-ParallelClusterApi-ABCD1234EFGH`

## Paso 2: Localice los grupos de registros

Haga una lista con los grupos de registros de la pila de PCUI, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: siguiente:

```
$ aws cloudformation describe-stack-resources \
 --region aws-region-id \
 --stack-name pcluster-ui \
 --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' &&
(LogicalResourceId == 'ApiGatewayAccessLog' || LogicalResourceId ==
'ParallelClusterUILambdaLogGroup')].PhysicalResourceId" \
 --output text
```

Enumera los grupos de registros de la pila de AWS ParallelCluster API, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
$ aws cloudformation describe-stack-resources \
 --region aws-region-id \
 --stack-name pcluster-ui-ParallelCluster-API-ABCD1234EFGH \
 --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && LogicalResourceId == 'ParallelClusterFunctionLogGroup'].PhysicalResourceId" \
 --output text
```

observar las listas de grupos de registros que se utilizarán en el siguiente paso.

### Paso 3: exportar los registros

Siga los siguientes pasos para recopilar y exportar los registros:

1. Inicie sesión en y Consola de administración de AWS, a continuación, navegue hasta la CloudWatch consola de [Amazon](#) en la Cuenta de AWS que esté encendida la PCUI.
2. En el panel de navegación, elija Registros y luego, Logs Insights en el panel de navegación.
3. Seleccione todos los grupos de registros que se muestran en el paso anterior.
4. Elija un intervalo de tiempo, como 12 horas.
5. Ejecute la siguiente consulta:

```
$ fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

6. Seleccione Exportar resultados, Descargar tabla (JSON).

## Recuperación y conservación de registros

AWS ParallelCluster crea EC2 métricas de Amazon para las instancias HeadNode y el almacenamiento de datos de Amazon. Puede ver las métricas en los paneles de control personalizados de la CloudWatch consola. AWS ParallelCluster también crea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede ver estos registros en los paneles personalizados de la CloudWatch consola o en los grupos de registros. La sección [Supervisión](#) de la configuración del clúster describe cómo puede modificar los CloudWatch registros y el panel del clúster. Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#) y [CloudWatch Panel de control de Amazon](#).

Los registros son un recurso útil para solucionar problemas. Por ejemplo, si desea eliminar un clúster que falla, puede ser útil crear primero un archivo con los registros del clúster. Siga los pasos que se indican en [Registros de archivos](#) para crear un archivo.

## Temas

- [Los registros del clúster no están disponibles en CloudWatch](#)
- [Registros de archivos](#)
- [Registros conservados](#)
- [Registros de nodos finalizados](#)

## Los registros del clúster no están disponibles en CloudWatch

Si los registros del clúster no están disponibles en CloudWatch, asegúrate de no haber sobrescrito la configuración del AWS ParallelCluster CloudWatch registro al añadir registros personalizados a la configuración.

Para añadir registros personalizados a la CloudWatch configuración, asegúrate de añadirlos a la configuración en lugar de buscarlos y sobrescribirlos. Para obtener más información sobre *fetch-config* y *append-config*, consulte los [archivos de configuración de varios CloudWatch agentes](#) en la Guía del CloudWatch usuario.

Para restaurar la configuración del AWS ParallelCluster CloudWatch registro, puede ejecutar los siguientes comandos dentro de un AWS ParallelCluster nodo:

```
$ PLATFORM="$(ohai platform | jq -r ".[]")"
LOG_GROUP_NAME="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.log_group_name")"
SCHEDULER="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.scheduler")"
NODE_ROLE="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.node_type")"
CONFIG_DATA_PATH="/usr/local/etc/cloudwatch_agent_config.json"
/opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/python /usr/local/bin/
write_cloudwatch_agent_json.py --platform $PLATFORM --config $CONFIG_DATA_PATH --log-
group $LOG_GROUP_NAME --scheduler $SCHEDULER --node-role $NODE_ROLE
/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2
-c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json -s
```

## Registros de archivos

Puede archivar los registros en Amazon S3 o en un archivo local (según el parámetro `--output-file`).

**Note**

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.12.0, puede exportar los registros al depósito predeterminado AWS ParallelCluster . En este caso, no necesitas configurar los permisos del bucket.

**Note**

Añada permisos a la política de bucket de Amazon S3 para conceder el CloudWatch acceso. Para obtener más información, consulte [Establecer permisos en un bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de CloudWatch Logs.

```
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --bucket bucketname --bucket-prefix logs
{
 "url": "https://bucketname.s3.eu-west-1.amazonaws.com/export-log/mycluster-
logs-202109071136.tar.gz?..."
}

use the --output-file parameter to save the logs locally
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --bucket bucketname --bucket-prefix logs --output-file /tmp/archive.tar.gz
{
 "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}
```

El archivo contiene las transmisiones y los eventos de CloudFormation pila de Amazon CloudWatch Logs del nodo principal y de los nodos de cómputo de los últimos 14 días, a menos que se especifique explícitamente en la configuración o en los parámetros del `export-cluster-logs` comando. El tiempo que tarda el comando en finalizar depende del número de nodos del clúster y del número de flujos de registro disponibles en CloudWatch los registros. Para obtener más información sobre los flujos de registro disponibles, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#).

## Registros conservados

A partir de la versión 3.0.0, AWS ParallelCluster conserva CloudWatch los registros de forma predeterminada cuando se elimina un clúster. Si quiere eliminar un clúster y conservar sus registros,

asegúrese de que [Monitoring/Logs/CloudWatch/DeletionPolicy](#) no esté establecido como Delete en la configuración del clúster. De lo contrario, cambie el valor de este campo a Retain y ejecute el comando `pcluster update-cluster`. A continuación, ejecute `pcluster delete-cluster --cluster-name <cluster_name>` para eliminar el clúster, pero conserva el grupo de registros que está almacenado en Amazon CloudWatch.

## Registros de nodos finalizados

Si un nodo de cómputo estático termina inesperadamente y no CloudWatch tiene registros, compruebe si AWS ParallelCluster ha registrado la salida de la consola de ese nodo de cómputo en el nodo principal del `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` registro. Para obtener más información, consulte [Registros clave para la depuración](#).

Si el `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` registro no está disponible o no contiene el resultado del nodo, utilícelo AWS CLI para recuperar el resultado de la consola del nodo defectuoso. Inicie sesión en el nodo principal del clúster y obtenga el nodo fallido `instance-id` del archivo `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`.

Recupere la salida de la consola mediante el siguiente comando con el `instance-id`:

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890
```

Si un nodo de procesamiento dinámico se cierra automáticamente tras su lanzamiento y no CloudWatch tiene registros, envíe un trabajo que active una acción de escalado del clúster. Espere a que se produzca un error en la instancia y recupere el registro de la consola de la instancia.

Inicie sesión en el nodo principal del clúster y obtenga el nodo de computación `instance-id` del archivo `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`.

Para recuperar el registro de la consola de la instancia, usa el siguiente comando:

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890
```

El registro de salidas de la consola puede ayudarle a depurar la causa raíz de un error en un nodo de computación cuando el registro del nodo de computación no esté disponible.

## AWS CloudFormation recurso personalizado

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.0, puede usar un recurso AWS ParallelCluster CloudFormation personalizado en una AWS CloudFormation pila. El recurso personalizado es una



pila AWS ParallelCluster alojada. De esta forma, puede usarlo CloudFormation para configurar y administrar sus clústeres. Por ejemplo, puede configurar los recursos externos del clúster, como la red, el almacenamiento compartido y la infraestructura de grupos de seguridad en una CloudFormation pila. Además, puede administrar su clúster con una CloudFormation infraestructura como canalización de código.

Añada un recurso AWS ParallelCluster personalizado a su CloudFormation plantilla de la siguiente manera:

1. Agrega una pila de proveedores de recursos personalizada que sea propiedad de y esté alojada por AWS ParallelCluster.
2. Haz referencia a la pila de proveedores CloudFormation de tu plantilla como un recurso personalizado.

La pila de proveedores de recursos personalizada gestiona las CloudFormation solicitudes y responde a ellas. Por ejemplo, cuando despliegas tu CloudFormation pila, también configuras y creas un clúster. Para actualizar un clúster, debes actualizar tu CloudFormation pila. Al eliminar la pila, se elimina un clúster. Para obtener más información sobre los recursos CloudFormation personalizados, consulta [los recursos personalizados](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

#### Warning

CloudFormation no detecta la desviación personalizada de los recursos. Úselo únicamente CloudFormation para actualizar la configuración del clúster y eliminar un clúster. Puede usar la CLI de [pcluster](#) o [AWS ParallelCluster interfaz de usuario](#) para monitorear el estado del clúster o para actualizar la flota de computación, pero no para actualizar la configuración del clúster ni para eliminarlo.

#### Note

Le recomendamos que añada una [protección de finalización](#) a su pila para evitar eliminarla accidentalmente.

## Pila de proveedores alojada por AWS ParallelCluster

La pila de proveedores de recursos personalizada tiene el formato que se muestra en el siguiente fragmento CloudFormation de plantilla:

```
PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 Parameters:
 CustomLambdaRole: # (Optional) RoleARN to override default
 AdditionalIamPolicies: # (Optional) comma-separated list of IAM policies to add
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/
parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: 3.15.0 }
```

### Propiedades:

#### Parámetros:

##### CustomLambdaRole (opcional):

Un rol personalizado con permisos para ejecutar el AWS Lambda que crea y administra el clúster. De forma predeterminada, el rol usa las mismas políticas definidas de forma predeterminada en la [documentación de AWS ParallelCluster](#).

##### AdditionalIamPolicies (opcional):

Una lista separada por comas de los nombres de recursos de Amazon (ARNs) adicionales de la política de IAM para añadirlos a la función que utiliza Lambda. Solo se usa si no se especifica un CustomLambdaRole y se puede dejar en blanco.

Si necesita políticas adicionales para el nodo principal, los nodos de computación o para acceder a un bucket de Amazon S3, agréguelas a la propiedad CustomLambdaRole o AdditionalIamPolicy.

Si necesita adjuntar políticas adicionales al nodo principal, también debe conceder los permisos necesarios para adjuntar o separar esas políticas a la función de IAM asociada al nodo principal. En concreto, tendrás que adjuntar los permisos «iam:AttachRolePolicy» e «iam:DetachRolePolicy» (o su equivalente en una política gestionada) a la función de IAM utilizada por el nodo principal. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM](#).

Para obtener más información sobre las políticas predeterminadas, consulte [AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster](#).

TemplateURL (obligatorio):

La URL del AWS ParallelCluster archivo de recursos personalizado.

Salidas:

ServiceToken:

Un valor que se puede utilizar como propiedad de recursos personalizados de ServiceToken. Un recurso personalizado ServiceToken especifica dónde se CloudFormation envían las solicitudes. Se trata de una entrada obligatoria para un recurso de clúster que incluya en la CloudFormation plantilla.

LogGroupArn:

El ARN en el CloudWatch LogGroup que se registra el recurso subyacente.

LambdaLayerArn:

El ARN de la capa Lambda que se utiliza para ejecutar las operaciones. AWS ParallelCluster

## Recurso del clúster

El recurso del CloudFormation clúster tiene el formato que se muestra en el siguiente fragmento CloudFormation de plantilla:

```
PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}' # Must be different from StackName
 ClusterConfiguration:
 # Your Cluster Configuration
```

Propiedades:

ServiceToken:

El resultado de la pila AWS ParallelCluster de proveedores. ServiceToken

**ClusterName:**

El nombre del clúster que se va a crear y administrar. El nombre no debe coincidir con el nombre de la CloudFormation pila. El nombre no se puede cambiar una vez creado el clúster.

**ClusterConfiguration:**

El archivo YAML de configuración del clúster, tal como se describe en [Configuración del clúster](#). Sin embargo, puede utilizar las CloudFormation construcciones habituales, como las [funciones intrínsecas](#).

**DeletionPolicy:**

Define si se debe eliminar el clúster cuando se elimina la pila raíz. El valor predeterminado es `Delete`.

**Retain:**

Retiene el clúster si se elimina el recurso personalizado.

 **Note**

Para que el clúster retenido siga funcionando, los recursos que dependen del clúster, como el almacenamiento y las redes, deben tener establecida una política de eliminación en retener.

**Delete:**

Elimina el clúster si se elimina el recurso personalizado.

**Valores devueltos de Fn::GetAtt:**

La función intrínseca de `Fn::GetAtt` devuelve un valor para un atributo especificado de un tipo. Para obtener más información sobre el uso de la `Fn::GetAtt` intrínseca función, consulte [Fn::GetAtt](#)

**ClusterProperties:**

Los valores de la operación [pcluster describe-cluster](#).

**validationMessages:**

Una cadena que contiene todos los mensajes de validación que se produjeron durante la última operación de creación o actualización.

**logGroupName:**

El nombre del grupo de registros que se utiliza para registrar las operaciones del clúster de Lambda. Los eventos de registro se retienen durante 90 días y el grupo de registros se retiene después de eliminar el clúster.

**Ejemplo: Fn::GetAtt:**

```
Provide the public IP address of the head node as an output of a stack
Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The public IP address of the head node
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]
```

**Ejemplo: CloudFormation plantilla sencilla y completa con un recurso AWS ParallelCluster personalizado:**

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: > AWS ParallelCluster CloudFormation Template

Parameters:
 HeadNodeSubnet:
 Description: Subnet where the HeadNode will run
 Type: AWS::EC2::Subnet::Id

 ComputeSubnet:
 Description: Subnet where the Compute Nodes will run
 Type: AWS::EC2::Subnet::Id

 KeyName:
 Description: KeyPair to login to the head node
 Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName

Resources:
 PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
```

```

TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: 3.15.0 }

PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}'
 ClusterConfiguration:
 Image:
 Os: alinux2
 HeadNode:
 InstanceType: t2.medium
 Networking:
 SubnetId: !Ref HeadNodeSubnet
 Ssh:
 KeyName: !Ref KeyName
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-cr0
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetIds:
 - !Ref ComputeSubnet

Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The Public IP address of the HeadNode
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]
 ValidationMessages:
 Description: Any warnings from cluster create or update operations.
 Value: !GetAtt PclusterCluster.validationMessages

```

Para obtener más información sobre cómo utilizar el recurso CloudFormation AWS ParallelCluster personalizado, consulte [Crear un clúster con CloudFormation](#).

## Operaciones de clúster

Cuando se agrega un recurso personalizado de clúster a una CloudFormation pila, CloudFormation puede realizar las siguientes operaciones de clúster:

- CloudFormation crea un clúster en una pila nueva e independiente cuando despliega una pila que incluye el recurso AWS ParallelCluster personalizado.
- Si actualiza la configuración del clúster definida en la pila, de acuerdo con las políticas de actualización de la configuración, CloudFormation actualiza el clúster. El proveedor de recursos AWS ParallelCluster personalizados no detiene la flota de procesamiento antes de actualizar el clúster. Le recomendamos que utilice la configuración [QueueUpdateStrategy](#) con las actualizaciones del clúster. De esta forma, puedes evitar realizar `pcluster update-compute-fleet` llamadas explícitas antes y después de las actualizaciones cuando utilices el recurso AWS ParallelCluster personalizado.
- Si elimina la pila, se elimina el clúster.

## Pilas de solución de problemas que incluyen el recurso AWS ParallelCluster personalizado

Con un recurso AWS ParallelCluster personalizado, CloudFormation implementa un clúster desde una pila nueva e independiente. Puede supervisar la creación de clústeres siguiendo estos pasos:

1. Navega hasta CloudFormation Stacks Consola de administración de AWS y selecciona Stacks en el panel de navegación.
2. Elija la pila con el nombre que definió para el nombre del clúster.
3. Si el estado de la pila es `ROLLBACK_COMPLETE`, se ha producido un error durante la creación del clúster.
4. Seleccione Detalles de la pila y, a continuación, la pestaña Eventos.
5. Busque el nombre que definió para el nombre del clúster en Eventos en ID lógico. Tiene un `Status reason` que indica el motivo del problema.
6. También puede elegir el menú desplegable Pilas y luego Eliminado para ver la lista de pilas eliminadas. Seleccione la pila con el nombre del clúster y consulte Eventos para obtener más información.
7. Para ver el resultado del proveedor de recursos personalizado que administra el clúster, selecciona la pila con la descripción «Recurso personalizado del AWS

ParallelCluster clúster». Seleccione la pestaña Recursos, busque el recurso con el ID lógico PclusterCfnFunctionLogGroup y siga el enlace indicado. Vea los flujos de registro que muestran la salida de la depuración de Lambda.

8. Para solucionar los problemas del clúster, consulte [AWS ParallelCluster solución de problemas](#).

## Elastic Fabric Adapter

Elastic Fabric Adapter (EFA) es un dispositivo de red que tiene funciones de omisión del sistema operativo para las comunicaciones en red de baja latencia con otras instancias en la misma subred. EFA se expone mediante Libfabric, y lo pueden utilizar las aplicaciones que utilizan Messaging Passing Interface (MPI).

Para usar EFA con un Slurm programador, AWS ParallelCluster define en.

[SlurmQueuesComputeResourcesEfaEnabled](#)true

Para ver la lista de instancias de Amazon EC2 compatibles con EFA, consulte [Tipos de instancias admitidas](#) en la Guía del usuario para instancias de Linux de Amazon EC2.

Le recomendamos que ejecute las instancias habilitadas para EFA en un grupo de ubicación. De esta forma, las instancias se lanzan en un grupo de baja latencia en una única zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre cómo configurar los grupos de ubicación con AWS ParallelCluster, consulte [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#).

### Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) no es compatible con diferentes zonas de disponibilidad. Para obtener más información, consulte [Programación//Redes SlurmQueues/](#). [SubnetIds](#)

### Note

De forma predeterminada, las distribuciones de Ubuntu habilitan la protección (seguimiento del proceso) de ptrace. La protección de ptrace está deshabilitada para que Libfabric funcione correctamente. Para obtener más información, consulte [Deshabilitar la protección ptrace](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.



## Configuración de red EFA predeterminada

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.15.0, cuando EFA está activado, configura AWS ParallelCluster automáticamente las interfaces de red exclusivas de EFA para separar el tráfico EFA del tráfico IP. Esto maximiza el ancho de banda de la EFA y minimiza el consumo de direcciones IP. AWS ParallelCluster determina la configuración óptima en función de las capacidades del tipo de instancia.

Esta configuración predeterminada se recomienda para la mayoría de las cargas de trabajo, incluida la HPC estrechamente acoplada y la formación distribuida. AI/ML

## Personalización de las interfaces de red EFA

Si su carga de trabajo requiere una configuración de red diferente, como maximizar el ancho de banda ENA en las tarjetas de red secundarias o configurar un subconjunto de tarjetas de red disponibles, puede anular la configuración predeterminada mediante el parámetro//. [SlurmQueuesComputeResourcesLaunchTemplateOverrides](#) Esto reemplaza toda la configuración de la interfaz de red de los nodos de procesamiento por la configuración definida en la plantilla de lanzamiento.

Para ver un step-by-step tutorial, consulte [the section called “Personalice las interfaces de red de nodos de cómputo con anulaciones de plantillas de lanzamiento”](#).

### Warning

Si configuras las interfaces de red de una forma que no sea compatible con el tipo de instancia, las instancias no se lanzarán. Para verificar las configuraciones de red compatibles con su tipo de instancia, consulte la [DescribeInstanceTypes](#) referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte [Elastic Fabric Adapter](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 y [Escalado de las cargas de trabajo de HPC con Elastic Fabric Adapter y AWS ParallelCluster](#) en el blog de código abierto de AWS .

## Habilitar Intel MPI

Intel MPI está disponible en. AWS ParallelCluster AMIs

**Note**

Para utilizar Intel MPI, debe reconocer y aceptar los términos de la [licencia de software simplificada de Intel](#).

De forma predeterminada, Open MPI se instala en la ruta. Para habilitar Intel MPI en lugar de Open MPI, debe cargar primero el módulo de Intel MPI. A continuación, debe instalar la versión más reciente utilizando `module load intelmpi`. El nombre exacto del módulo cambia con cada actualización. Para saber qué módulos están disponibles, ejecute `module avail`. El resultado es el siguiente.

```
$ module avail
-----/usr/share/Modules/modulefiles

dot modules
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 null
module-git openmpi/4.1.4
module-info use.own

-----/opt/intel/mpi/2021.6.0/modulefiles

intelmpi
```

Para cargar un módulo, ejecute `module load modulename`. Puede añadir esto al script utilizado para ejecutar `mpirun`.

```
$ module load intelmpi
```

Para saber qué módulos están cargados, ejecute `module list`.

```
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) intelmpi
```

Para comprobar que Intel MPI está habilitado, ejecute `mpirun --version`.

```
$ mpirun --version
Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2021.6 Build 20220227 (id: 28877f3f32)
```

Copyright 2003-2022, Intel Corporation.

Una vez cargado el módulo Intel MPI, se cambian varias rutas para utilizar las herramientas de Intel MPI. Para ejecutar código compilado por las herramientas de Intel MPI, cargue primero el módulo Intel MPI.

**Note**

El Intel MPI no es compatible con las instancias basadas en AWS Graviton.

**Note**

Antes de la AWS ParallelCluster versión 2.5.0, Intel MPI no estaba disponible AWS ParallelCluster AMIs en las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia).

## AWS ParallelCluster API

¿Qué es la AWS ParallelCluster API?

AWS ParallelCluster La API es una aplicación sin servidor que, una vez implementada Cuenta de AWS, proporciona acceso programático a las AWS ParallelCluster funciones a través de una API.

AWS ParallelCluster La API se distribuye como una [CloudFormation](#) plantilla independiente que incluye un punto de enlace de [Amazon API Gateway](#), que expone AWS ParallelCluster las características, y una [AWS Lambda](#) función que se encarga de procesar las características invocadas.

La siguiente imagen muestra un diagrama de arquitectura de alto nivel de la infraestructura de la AWS ParallelCluster API.

## AWS ParallelCluster Documentación de la API

El archivo de especificaciones de OpenAPI que describe la AWS ParallelCluster API se puede descargar desde:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/ParallelCluster.openapi.yaml
```

A partir del archivo de especificaciones de OpenAPI, puede utilizar una de las muchas herramientas disponibles, como [Swagger UI](#) o [Redoc](#), para generar documentación para la API. AWS ParallelCluster

## ¿Cómo implementar la API? AWS ParallelCluster

Para implementar la AWS ParallelCluster API, debe ser administrador de Cuenta de AWS.

La plantilla utilizada para implementar la API está disponible en la siguiente URL:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml
```

dónde **<REGION>** se debe implementar la API y Región de AWS dónde **<VERSION>** está la AWS ParallelCluster versión (por ejemplo, la 3.15.0).

AWS Lambda utiliza una interfaz de capa Lambda con la [AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python](#) para procesar las funciones invocadas por la API.

### Warning

Cualquier usuario del Cuenta de AWS, que tenga acceso privilegiado a AWS Lambda los servicios de Amazon API Gateway, hereda automáticamente los permisos para administrar los recursos de la AWS ParallelCluster API.

## Implemente la AWS ParallelCluster API con AWS CLI

En esta sección, aprenderá a realizar la implementación con AWS CLI.

Configure AWS las credenciales para usarlas con la CLI si aún no lo ha hecho.

```
$ aws configure
```

Ejecute los siguientes comandos para implementar la API:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name> # This can be any name
$ VERSION=3.15.0
$ aws cloudformation create-stack \
 --region ${REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
```

## Personalización de la implementación

Puede usar los CloudFormation parámetros expuestos en la plantilla para personalizar la implementación de la API. Para configurar el valor de un parámetro cuando se implementa a través de la CLI, se puede usar la siguiente opción: `--parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=Value`.

Los siguientes parámetros son opcionales:

- **Región:** utilice el `Region` parámetro para especificar si la API puede controlar todos los recursos Regiones de AWS (de forma predeterminada) o de uno solo Región de AWS. Establezca este valor en Región de AWS la API en la que se está implementando para restringir el acceso.
- **ParallelClusterFunctionRole-** Esto anula la función de IAM que se asigna a la AWS Lambda función que implementa AWS ParallelCluster las funciones. El parámetro acepta el ARN de un rol de IAM. Este rol debe configurarse para que sea el principal AWS Lambda de IAM. Además, dado que esta función reemplazará la función predeterminada de la función Lambda de la API, debe tener al menos los permisos predeterminados que requiere la API, tal como se indica en. [AWS ParallelCluster ejemplos pcluster de políticas de usuario](#)
- **ParallelClusterFunctionAdditionalPolicies-** ARN de la política de IAM adicional que se adjuntará a la función de la AWS ParallelCluster API. Solo se puede especificar una política.
- **CustomDomainName, CustomDomainCertificate, CustomDomainHostedZoneId** - Utilice estos parámetros para configurar un dominio personalizado para el punto final de Amazon API Gateway. `CustomDomainName` es el nombre del dominio que se va a utilizar, `CustomDomainCertificate` es el ARN de un certificado AWS administrado para este nombre de dominio y `CustomDomainHostedZoneId` es el ID de la zona alojada de [Amazon Route 53](#) en la que desea crear registros.

 Warning

Puede configurar ajustes de dominio personalizados para aplicar una versión mínima de seguridad de la capa de transporte (TLS) para la API. Para obtener más información, consulte [Elección de una versión mínima de TLS para un dominio personalizado en API Gateway](#).

- **EnableIamAdminAccess**- De forma predeterminada, la AWS Lambda función que procesa las operaciones de la AWS ParallelCluster API está configurada con una función de IAM que impide cualquier acceso de IAM privilegiado (). `EnableIamAdminAccess=false` Esto hace que la API no pueda procesar operaciones que requieren la creación de políticas o roles de IAM. Por este motivo, la creación de clústeres o imágenes personalizadas solo se realiza correctamente cuando se proporcionan los roles de IAM como entrada en la configuración de los recursos.

Cuando `EnableIamAdminAccess` se establece en `true` la AWS ParallelCluster API, se conceden permisos para gestionar la creación de las funciones de IAM necesarias para implementar clústeres o generar funciones personalizadas. AMIs

 Warning

Si se establece en `true`, otorga privilegios de administrador de IAM a la AWS Lambda función que procesa AWS ParallelCluster las operaciones.

Consulte [AWS ParallelCluster ejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM](#) para obtener más información sobre las funciones que se pueden desbloquear al activar este modo.

- **PermissionsBoundaryPolicy**- Este parámetro opcional acepta un ARN de política de IAM existente que se establecerá como límite de permisos para todas las funciones de IAM creadas por la infraestructura de la API de PC y como condición de los permisos administrativos de IAM, de modo que la API de PC solo pueda crear funciones con esta política.

Consulte [Modo PermissionsBoundary](#) para obtener más información sobre las restricciones que impone este modo.

- **CreateApiUserRole**- De forma predeterminada, el despliegue de la AWS ParallelCluster API incluye la creación de una función de IAM que se establece como la única función autorizada para invocar la API. El punto de enlace Amazon API Gateway está configurado con una política

basada en recursos para conceder el permiso de invocación únicamente al usuario creado. Para cambiarlo, defina `CreateApiUserRole=false` y, a continuación, conceda el acceso a la API a los usuarios de IAM seleccionados. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso para invocar una API](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon API Gateway.

 Warning

Cuando el `CreateApiUserRole=true` acceso al punto final de la API no esté restringido por las políticas de recursos de Amazon API Gateway, todos los roles de IAM que tengan `execute-api:Invoke` permisos ilimitados pueden acceder a las funciones. AWS ParallelCluster Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a una API con las políticas de recursos de API Gateway](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

 Warning

El `ParallelClusterApiUserRole` tiene permiso para invocar todas las operaciones de la API de AWS ParallelCluster. Para restringir el acceso a un subconjunto de recursos de API, consulta la sección [Cómo controlar quién puede llamar a un método de API Gateway con políticas de IAM](#) en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

- `IAMRoleAndPolicyPrefix`- Este parámetro opcional acepta una cadena que contenga un máximo de 10 caracteres y que se utilizará como prefijo tanto para las funciones como para las políticas de IAM creadas como parte de la infraestructura de API de PC.

## Actualización de la API

En esta sección, aprenderás a usar una de las dos opciones disponibles para actualizar la API.

Actualización a una AWS ParallelCluster versión más reciente

Opción 1: Para eliminar la API existente, elimina la CloudFormation pila correspondiente e implementa la nueva API, tal y como se muestra arriba.

Opción 2: Para actualizar la API existente, ejecuta los siguientes comandos:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name> # This needs to correspond to the existing API stack
name
```

```
$ VERSION=3.15.0
$ aws cloudformation update-stack \
 --region ${REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
```

## Invocando AWS ParallelCluster la API

El punto final de AWS ParallelCluster Amazon API Gateway está configurado con un [tipo de AWS IAM autorización](#) y requiere que todas las solicitudes estén firmadas mediante SigV4 con credenciales de IAM válidas ([referencia de API: realizar solicitudes http](#)).

Cuando se implementa con la configuración predeterminada, los permisos de invocación de la API solo se otorgan al usuario de IAM predeterminado creado con la API.

Para recuperar el ARN del usuario de IAM predeterminado, ejecute:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiUserRole'].OutputValue" --
output text
```

[Para obtener credenciales temporales para el usuario de IAM predeterminado, ejecute el comando STS. AssumeRole](#)

Para recuperar el punto final AWS ParallelCluster de la API, ejecute el siguiente comando:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiInvokeUrl'].OutputValue" --
output text
```

La AWS ParallelCluster API puede ser invocada por cualquier cliente HTTP que cumpla con las especificaciones de OpenAPI que se encuentran aquí:



```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/ParallelCluster.openapi.yaml
```

Las solicitudes deben estar firmadas mediante SigV4, tal y como se indica [aquí](#).

En este momento, no ofrecemos ninguna implementación de cliente de API oficial. Sin embargo, puede utilizar el [generador de OpenAPI](#) para generar fácilmente clientes de API a partir del modelo OpenAPI. Una vez generado el cliente, es necesario añadir la firma SigV4 si no se proporciona de forma inmediata.

Puede encontrar una implementación de referencia para un cliente de API de Python en el [repositorio de AWS ParallelCluster](#). Para obtener más información sobre cómo puede utilizar el cliente de API de Python, consulte el tutorial [Uso de la AWS ParallelCluster API](#).

[Para implementar mecanismos de control de acceso más avanzados, como Amazon Cognito o Lambda Authorizers, o para proteger aún más la API con claves de API, consulte la AWS WAF documentación de Amazon API Gateway.](#)

#### Warning

Un usuario de IAM que esté autorizado a invocar la AWS ParallelCluster API puede controlar indirectamente todos los AWS recursos gestionados por ella. AWS ParallelCluster Cuenta de AWS Esto incluye la creación de AWS recursos que el usuario no puede controlar directamente debido a las restricciones de la política de IAM del usuario. Por ejemplo, la creación de un AWS ParallelCluster clúster, según su configuración, puede incluir el despliegue de instancias de Amazon EC2, Amazon Route 53, sistemas de archivos de Amazon Elastic File System, sistemas de FSx archivos de Amazon, funciones de IAM y recursos de otros Servicios de AWS utilizados por los AWS ParallelCluster que el usuario podría no tener control directo.

#### Warning

Al crear un clúster con lo `AdditionalIamPolicies` especificado en la configuración, las políticas adicionales deben cumplir uno de los siguientes patrones:

- !Sub arn:\${AWS::Partition}:iam::\${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster\*
- !Sub arn:\${AWS::Partition}:iam::\${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster/\*

```

- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

```

Si necesita otras políticas adicionales, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Edite la `DefaultParallelClusterIamAdminPolicy` en:

```

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml

```

Agregue la política en la sección `ArnLike/iam:PolicyARN`.

- No especifique políticas `AdditionalIamPolicies` en el archivo de configuración y añada políticas manualmente al rol de AWS ParallelCluster instancia creado en el clúster.

## Acceso a registros y métricas de API

Los registros de API se publican en Amazon CloudWatch con una retención de 30 días. Para recuperar el LogGroup nombre asociado a una implementación de API, ejecuta el siguiente comando:

```

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --
stack-name ${API_STACK_NAME} --query "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey=='ParallelClusterLambdaLogGroup'].OutputValue" --output text

```

También se puede acceder a las métricas, los registros y los registros rastreo [AWS X-Ray](#) de Lambda a través de la consola Lambda. Para recuperar el ARN de la función de Lambda asociada a una implementación de API, ejecute el siguiente comando:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaArn'].OutputValue" --
output text
```

## AWS ParallelCluster para Terraform

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.8.0, puede implementar clústeres e imágenes personalizadas con [Terraform](#). Para empezar a utilizar esta función, consulte [Terraform Provider](#) en Terraform AWS ParallelCluster Registry.

### Note

Debe tener una [ParallelCluster API](#) implementada en su cuenta para usar el proveedor.

Utilice la siguiente tabla para determinar la compatibilidad entre el proveedor y las versiones de AWS ParallelCluster :

| Versión del proveedor | AWS ParallelCluster versión |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1.0.0                 | 3.8.0-3.10.1                |
| 1.1.0                 | 3.11.0+                     |

Consulte [ejemplos](#) de cómo usar el proveedor.

Para una experiencia aún más fluida, usa el [módulo Terraform oficial AWS ParallelCluster de Terraform Registry](#). El módulo le permite implementar:

1. ParallelCluster API
2. ParallelCluster clústeres definidos con el archivo de configuración YAML y HCL
3. Infraestructura de red requerida por un clúster ParallelCluster

Consulte [algunos ejemplos](#) de uso del módulo.

## Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV

Amazon DCV es una tecnología de visualización remota que permite a los usuarios conectarse de forma segura a aplicaciones 3D con uso intensivo de gráficos alojadas en un servidor remoto de alto rendimiento. Para obtener más información, consulte [Amazon DCV](#).

El software Amazon DCV se instala automáticamente en el nodo principal y se puede habilitar mediante la sección [Dcv](#) de la configuración del [HeadNode](#).

[A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11, Amazon DCV se puede habilitar para un grupo de nodos de inicio de sesión mediante la sección DCV de la configuración Sección de LoginNodes/ Pools.](#)

```
LoginNodes:
 Pools:
 Dcv:
 Enabled: true
```

AWS ParallelCluster se establece `/home/<DEFAULT_AMI_USER>` como la carpeta de almacenamiento del [servidor DCV](#). Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de Amazon DCV, consulte [HeadNode](#) / [Dcv](#).

Para conectarse a la sesión de Amazon DCV en el nodo principal, utilice el comando [dcv-connect](#). Para conectarse a un nodo de inicio de sesión, utilice `dcv-connect` con el parámetro `--login-node-ip` e introduzca la dirección IP pública o privada del nodo de inicio de sesión al que desee conectarse.

## Certificado HTTPS de Amazon DCV

Amazon DCV genera automáticamente un certificado autofirmado para proteger el tráfico entre el cliente de Amazon DCV y el servidor Amazon DCV.

Para reemplazar el certificado autofirmado de Amazon DCV predeterminado por otro certificado, conéctese primero al nodo principal. A continuación, copie el certificado y la clave en la carpeta `/etc/dcv` antes de ejecutar el comando [pcluster dcv-connect](#).

Para obtener más información, consulte [Cambio del certificado TLS](#) en la Guía del administrador de Amazon DCV.

## Licencias de Amazon DCV

El servidor Amazon DCV no requiere un servidor de licencias cuando se ejecuta en EC2 instancias de Amazon. Sin embargo, debe conectarse periódicamente a un bucket de Amazon S3 para determinar si hay una licencia válida disponible.

AWS ParallelCluster añade automáticamente los permisos necesarios a la política de IAM del nodo principal. Cuando utilice una política de instancias de IAM personalizada, utilice los permisos descritos en [Amazon DCV en Amazon EC2 en la Guía](#) del administrador de Amazon DCV.

Para obtener sugerencias acerca de la solución de problemas, consulte [Solución de problemas de Amazon DCV](#).

## Uso de `pcluster update-cluster`

En la AWS ParallelCluster versión 3.x, `pcluster update-cluster` analiza la configuración utilizada para crear el clúster actual y la configuración del archivo de configuración para detectar problemas. Si se descubre algún problema, se informa al respecto y se muestran los pasos a seguir para solucionarlo. Por ejemplo, si el `InstanceType` de computación se cambia, se debe detener la flota de computación para que se pueda continuar con la actualización. Este problema se notifica cuando se descubre. Si no se detecta ningún problema de bloqueo, se inicia el proceso de actualización y se informa de los cambios.

Puede utilizar el `pcluster update-cluster --dryrun` option para ver los cambios antes de que se ejecuten. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de `pcluster update-cluster`](#).

Para obtener ayuda sobre la solución de problemas, consulte [AWS ParallelCluster solución de problemas](#).

## Política de actualización: definiciones

Política de actualización: los nodos de inicio de sesión en el clúster deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

No puede cambiar esta configuración mientras los nodos de inicio de sesión del clúster estén en uso. Debe revertir el cambio o detener los nodos de inicio de sesión del clúster. (Puede detener

los nodos de inicio de sesión en el clúster configurando el recuento de cada grupo en 0). Una vez que se detengan los nodos de inicio de sesión del clúster, puede actualizar el clúster (`pcluster update-cluster`) para activar los cambios.

 Note

Esta política de actualización se admite a partir de la versión 3.7.0 AWS ParallelCluster .

Política de actualización: se pueden agregar grupos de nodos de inicio de sesión, pero para eliminar un grupo es necesario detener todos los nodos de inicio de sesión del clúster.

Para eliminar un grupo, debe detener todos los nodos de inicio de sesión del clúster. (Puede detener los nodos de inicio de sesión del clúster configurando el recuento de cada grupo en 0). Tras detener los nodos de inicio de sesión del clúster, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

 Note

Esta política de actualización se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

Política de actualización: los nodos de inicio de sesión en el grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

No puede cambiar esta configuración mientras los nodos de inicio de sesión del grupo estén en uso. Debe revertir el cambio o detener los nodos de inicio de sesión del grupo. (Puede detener los nodos de inicio de sesión del grupo configurando el recuento del grupo en 0). Tras detener los nodos de inicio de sesión del grupo, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

 Note

Esta política de actualización se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Tras cambiar esta configuración, el clúster se puede actualizar mediante [pcluster update-cluster](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Tras cambiar esta configuración, el clúster no se puede actualizar. Debe revertir la configuración del clúster original y crear uno nuevo con la configuración actualizada. Puede eliminar el clúster original más adelante. Utilice la [pcluster create-cluster](#) para crear un clúster. Para eliminar el clúster original, use [pcluster delete-cluster](#).

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.

Tras cambiar esta configuración, el clúster se puede actualizar mediante [pcluster update-cluster](#).

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

Estos ajustes no se pueden cambiar mientras exista la flota de computación. El cambio debe revertirse o la flota de computación debe detenerse (usando [pcluster update-compute-fleet](#)). Una vez detenida la flota de computación, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios. Por ejemplo, si utiliza un programador de Slurm con [SlurmQueues/ComputeResources/-Name/MinCount](#) > 0, se iniciará una flota de computación.

Política de actualización: la flota de computación y los nodos de inicio de sesión deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

Estos ajustes no se pueden cambiar mientras exista la flota de computación o si los nodos de inicio de sesión están en uso. Se deberá revertir el cambio o detener la flota de computación y los nodos de inicio de sesión (la flota de computación se puede detener usando [pcluster update-compute-fleet](#)). Una vez detenidos la flota de computación y los nodos de inicio de sesión, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

Política de actualización: esta configuración no se puede reducir durante una actualización.

Estos ajustes se pueden cambiar, pero no se pueden reducir. Debe revertir la configuración del clúster original y crear uno nuevo con la configuración actualizada. Puede eliminar el clúster original más adelante. Utilice la [pcluster create-cluster](#) para crear un clúster. Para eliminar el clúster original, use [pcluster delete-cluster](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización. Si fuerzas la actualización, se ignorará el nuevo valor y se utilizará el anterior.

Tras cambiar esta configuración, el clúster no se puede actualizar. Debe revertir la configuración del clúster original y crear uno nuevo con la configuración actualizada. Puede eliminar el clúster

original más adelante. Utilice la [pcluster create-cluster](#) para crear un clúster. Para eliminar el clúster original, use [pcluster delete-cluster](#).

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado [QueueUpdateStrategy](#) para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

Estos ajustes se pueden cambiar. La flota de computación debe estar detenida (utilizando [pcluster update-compute-fleet](#)) o [QueueUpdateStrategy](#) debe configurarse. Tras detener la flota de computación o configurar [QueueUpdateStrategy](#), puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

 Note

Esta política de actualización se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede añadir un nuevo valor durante una actualización o se debe detener la flota de computación al eliminar un valor existente.

Se puede añadir un nuevo valor a estos ajustes durante una actualización. Tras añadir un nuevo valor a la lista, el clúster se puede actualizar mediante ([pcluster update-cluster](#)).

Para eliminar un valor existente de la lista, se debe detener la flota de computación (utilizando [pcluster update-compute-fleet](#)).

Por ejemplo, si usa un Slurm programador y agrega un nuevo tipo de [instancia a Instances/ InstanceType](#), puede actualizar el clúster sin detener la flota de cómputo. [Para eliminar un tipo de instancia existente de Instances/ InstanceType, primero se debe detener la flota de procesamiento \(mediante pcluster\). update-compute-fleet](#)

 Note

Esta política de actualización se admite a partir de la versión 3.2.0. AWS ParallelCluster

Política de actualización: para reducir el tamaño de una cola, es necesario detener la flota de cómputo o [QueueUpdateStrategy](#) configurarla en TERMINATE para poder cambiar esta configuración para una actualización.

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio quiere reducir el tamaño de la cola, la flota de procesamiento debe detenerse (mediante [pcluster update-compute-fleet](#)) o configurarse



en [QueueUpdateStrategy](#) `TERMINATE`. Una vez que la flota de procesamiento se detenga o [QueueUpdateStrategy](#) se establezca en `TERMINATE`, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

El comando `TERMINATE` que se define al cambiar la capacidad del clúster solo terminará los nodos del final de la lista de nodos y dejará intactos todos los demás nodos de la misma partición.

Por ejemplo, si la capacidad inicial del clúster es de `MinCount = 5` y `MaxCount = 10`, los nodos son `st-[1-5]`; `dy-[1-5]`. Al cambiar el tamaño del clúster a `MinCount = 3` y `MaxCount = 5`, la nueva capacidad del clúster estará compuesta por los nodos `st-[1-3]`; `dy-[1-2]`, que no se modificarán durante la actualización. Durante la actualización, solo se finalizarán los nodos `st-[4-5]`; `dy-[3-5]`.

Se admiten los siguientes cambios y no es necesario detener la flota de cómputo ni [QueueUpdateStrategy](#) para TERMINARSE:

- Se añade [SlurmQueue](#) uno nuevo
- Se añade [ComputeResource](#) una nueva
- [MaxCount](#) se incrementa
- [MinCount](#) se incrementa y [MaxCount](#) se incrementa al menos en la misma cantidad

Nota: Esta política de actualización se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.9.0.

Política de actualización: para configurar esta lista de valores, debe detenerse la flota de computación o configurarse [QueueUpdateStrategy](#) para añadir un nuevo valor; la flota de computación debe detenerse al eliminar un valor existente.

Se puede añadir un nuevo valor a estos ajustes durante una actualización. La flota de computación debe estar detenida (utilizando [pcluster update-compute-fleet](#)) o [QueueUpdateStrategy](#) debe configurarse. Tras detener la flota de computación o configurar [QueueUpdateStrategy](#), puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

Para eliminar un valor existente de la lista, se debe detener la flota de computación (utilizando [pcluster update-compute-fleet](#)).

#### Note

Esta política de actualización se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben estar detenidos para poder eliminar un grupo de ubicación administrado. Debe haberse detenido la flota de computación o configurado [QueueUpdateStrategy](#) para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

La flota de computación debe detenerse (utilizando [pcluster update-compute-fleet](#)) para eliminar un grupo de ubicaciones administradas. Si ejecuta una actualización del clúster para eliminar un grupo de ubicaciones administrado antes de detener la flota de computación, aparecerá un mensaje de configuración no válido y la actualización no se realizará. Si se detiene la flota de computación, se garantiza que no se esté ejecutando ninguna instancia.

## Ejemplos de **pcluster update-cluster**

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio quiere reducir el tamaño de la cola, la flota de procesamiento debe detenerse (mediante `pcluster update-compute-fleet`) o configurarse en [QueueUpdateStrategy](#) `TERMINATE`. Una vez que la flota de procesamiento se detenga o [QueueUpdateStrategy](#) se establezca en `TERMINATE`, puede actualizar el clúster ([pcluster update-cluster](#)) para activar los cambios.

- En este ejemplo, se muestra una actualización con algunos cambios permitidos y la actualización se inicia directamente.

```
$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
 "cluster": {
 "clusterName": cluster_name,
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": stack_arn,
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
 },
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
```

```

 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
}
]
}

```

- En este ejemplo, se muestra una actualización en seco con algunos cambios permitidos. Dryrun es útil para informar del conjunto de cambios sin iniciar la actualización.

```

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1 --dryrun true
{
 "message": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.",
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
 }
]
}

```

- En este ejemplo se muestra una actualización con algunos cambios que bloquean la actualización.

```

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
 "message": "Update failure",
 "updateValidationErrors": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
 "requestedValue": "mykey_2",
 "message": "Update actions are not currently supported for the 'KeyName'
parameter. Restore 'KeyName' value to 'jenkinsjun'. If you need this change, please
consider creating a new cluster instead of updating the existing one.",
 "currentValue": "mykey_1"
 },
 {

```

```

 "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType",
 "requestedValue": "c4.xlarge",
 "message": "All compute nodes must be stopped. Stop the compute fleet with the
pcluster update-compute-fleet command",
 "currentValue": "t2.micro"
 },
 {
 "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
 "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
 "message": "Update actions are not currently supported for the 'MountDir'
parameter. Restore 'MountDir' value to '/shared'. If you need this change, please
consider creating a new cluster instead of updating the existing one.",
 "currentValue": "/shared"
 }
],
"changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
 },
 {
 "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
 "requestedValue": "mykey_2",
 "currentValue": "mykey_1"
 },
 {
 "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType",
 "requestedValue": "c4.xlarge",
 "currentValue": "t2.micro"
 },
 {
 "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
 "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
 "currentValue": "/shared"
 }
]

```

```
}
```

## AWS ParallelCluster Personalización de AMI

Hay situaciones en las que AWS ParallelCluster es necesario crear una AMI personalizada para. En esta sección se explica qué se debe tener en cuenta al crear una AWS ParallelCluster AMI personalizada.

Puede crear una AWS ParallelCluster AMI personalizada mediante uno de los métodos siguientes:

1. Cree un [archivo de configuración de imagen de compilación](#) y a continuación, utilice la CLI `pcluster` para crear la imagen con Generador de imágenes de EC2. Este proceso es automatizado, repetible y admite la supervisión. Para obtener más información, consulte los comandos de imagen [pcluster](#).
2. Cree una instancia a partir de una AWS ParallelCluster AMI, inicie sesión en ella y realice las modificaciones manuales. Por último, utilice Amazon EC2 para crear una AMI nueva a partir de la instancia modificada. Este proceso lleva menos tiempo. Sin embargo, no es automático ni repetible, y no admite el uso de los comandos de monitoreo de imágenes CLI `pcluster`.

Para obtener más información acerca de estos métodos, consulte [Creación de una AWS ParallelCluster AMI personalizada](#).

## AWS ParallelCluster Consideraciones sobre la personalización de la AMI

Independientemente de cómo cree la imagen personalizada, le recomendamos que realice pruebas de validación preliminares e incluya disposiciones para supervisar el estado de la imagen que se está creando.

Para crear una AMI personalizada mediante `pcluster`, debe crear un [archivo de configuración de generador de imágenes](#) con una sección de [Build](#) y [Image](#) que [Generador de imágenes de EC2](#) utiliza para crear la imagen personalizada. En la sección `Build` se especifica lo que Generador de imágenes necesita para crear la imagen. Esto incluye la [ParentImage](#) (imagen base) y [Components](#). Un [componente de Generador de imágenes](#) define una secuencia de pasos necesarios para personalizar una instancia antes de crear una imagen o para probar una instancia lanzada por la imagen creada. Para obtener más información, consulte [Creación de un componente personalizado con Image Builder](#) en la Guía del usuario de EC2 Image Builder.

Cuando se le llama desde `pcluster` [build-image](#) para crear una imagen personalizada, Image Builder utiliza la configuración de la imagen de compilación con el AWS ParallelCluster libro de cocina para iniciar su. AWS ParallelCluster [ParentImage](#) Generador de imágenes descarga componentes, ejecuta las fases de compilación y validación, crea la AMI, lanza una instancia desde la AMI y ejecuta las pruebas. Cuando se complete el proceso, Generador de imágenes generará una nueva imagen o un mensaje de parada.

## Realice pruebas de validación de componentes personalizadas

Antes de incluir un componente de Generador de imágenes en una configuración, pruébelo y válidelo mediante uno de los métodos siguientes. Como el proceso de Generador de imágenes puede tardar hasta 1 hora, le recomendamos que pruebe los componentes con antelación. Esto puede ahorrarle una cantidad considerable de tiempo.

### Caso de script

Pruebe el script en una instancia en ejecución, fuera del proceso de creación de la imagen, y compruebe que el script sale con el código de salida 0.

### Nombre de recurso de Amazon (ARN)

Pruebe el documento del componente en una instancia en ejecución, fuera del proceso de creación de la imagen. Para obtener una lista de requisitos, consulte [Administrador de componentes](#) en la Guía del usuario de Generador de imágenes.

Tras la validación correcta, añada el componente a la configuración de la imagen de compilación

Tras comprobar que el componente personalizado funciona, agréguelo al [archivo de configuración de la imagen de compilación](#).

## Supervise el proceso de Generador de imágenes con comandos **pcluster** para facilitar la depuración

### [describe-image](#)

Utilice este comando para supervisar el estado de la imagen de compilación.

### [list-image-log-streams](#)

Use este comando para obtener los flujos IDs de registro con los que puede recuperar los eventos de registro. [get-image-log-events](#)

## [get-image-log-events](#)

Utilice este comando para obtener el flujo de registro de los eventos del proceso de creación de imágenes.

Por ejemplo, puede crear eventos de imagen mediante el siguiente comando:

```
$ watch -n 1 'pcluster get-image-log-events -i <image-id> \
--log-stream-name/1 <pcluster-version> \
--query "events[*].message" | tail -n 50'
```

## [get-image-stack-events](#)

Utilice este comando para recuperar los eventos de la pila que crea Generador de imágenes.

## [export-image-logs](#)

Utilice este comando para guardar registros de imágenes.

Para obtener más información sobre AWS ParallelCluster los registros y Amazon CloudWatch, consulte [Amazon CloudWatch Logs crea registros de imágenes](#) y [CloudWatch Panel de control de Amazon](#).

## Otras consideraciones

### Nuevos AWS ParallelCluster lanzamientos y personalizados AMIs

Si crea una AMI personalizada, debe repetir los pasos que utilizó para crear la AMI personalizada con cada nueva versión de AWS ParallelCluster .

### Acciones de arranque personalizadas

Revise la [Acciones de arranque personalizadas](#) sección para determinar si las modificaciones que desee realizar se pueden programar y admitir en futuras AWS ParallelCluster versiones.

### Utilización de opciones personalizadas AMIs

Puede especificar la personalización AMIs en la configuración del clúster en las [CustomAmi](#)secciones [ImageSchedulingSlurmQueues/CustomAmi](#)y [Name/- Image/](#).

Para solucionar problemas de las advertencias de validación de AMI personalizadas, consulte [Solución de problemas con las AMI de](#).

# Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda (ODCR)

Con las [reservas de capacidad bajo demanda](#) (ODCR) puede reservar capacidad para las instancias de Amazon EC2 de su clúster en una zona de disponibilidad específica. De este modo, puede crear y administrar reservas de capacidad de forma independiente de las cuentas de facturación que ofrecen los [Savings Plans](#) o las [Instancias reservadas regionales](#).

Puede configurar ODCR open o targeted. Las ODCR abiertas cubren cualquier instancia que coincida con los atributos de la ODCR. Estos atributos son el tipo de instancia, la plataforma y la zona de disponibilidad. Debe definir de forma explícita las ODCR específicas en la configuración del clúster. Para determinar si una ODCR es open o targeted, ejecute el comando [describe-capacity-reservation](#) de la AWS CLI de Amazon EC2.

También puede crear una ODCR en un grupo con ubicación en clúster que se denomina [reserva de capacidad bajo demanda de un grupo con ubicación en clúster \(CPG ODCR\)](#).

Se ODCRs pueden agrupar varias en un grupo de recursos. Esto se puede definir en el archivo de configuración del clúster. Para obtener más información acerca de los grupos de recursos, consulte [¿Qué son los grupos de recursos?](#) en la Guía del usuario de grupos de recursos y etiquetas.

## Uso de ODCR con AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster admite ODCR abierto. Al utilizar una ODCR abierta, no es necesario especificar nada en AWS ParallelCluster. Las instancias se seleccionan automáticamente para el clúster. Puede especificar un grupo de ubicación existente o hacer que AWS ParallelCluster cree uno nuevo para usted.

### ODCR en la configuración del clúster

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0, puede definir los ODCR en el archivo de configuración del clúster, sin necesidad de especificar las anulaciones de instancias de ejecución de Amazon EC2.

Comience por crear [reservas de capacidad](#) y [grupos de recursos](#) mediante los métodos descritos en la documentación vinculada para cada uno. Debe utilizar los métodos para crear grupos de reserva de AWS CLI capacidad. Si usa el Consola de administración de AWS, solo puede crear grupos de recursos basados en etiquetas o en pilas. Los grupos de recursos basados en etiquetas y en pilas no



son compatibles con instancias con reservas de capacidad AWS ParallelCluster ni AWS CLI cuando se lanzan.

Una vez que se hayan creado las reservas de capacidad y los grupos de recursos, especifíquelos en [SlurmQueues/CapacityReservationTarget](#) o [SlurmQueues/ComputeResources/CapacityReservationTarget](#), tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de configuración de clúster. Sustituya los valores *values* resaltados en rojo por los valores válidos.

```
Image:
 Os: os
HeadNode:
 InstanceType: head_node_instance
 Networking:
 SubnetId: public_subnet_id
 Ssh:
 KeyName: key_name
Scheduling:
 Scheduler: scheduler
SlurmQueues:
 - Name: queue1
 Networking:
 SubnetIds:
 - private_subnet_id
ComputeResources:
 - Name: cr1
 Instances:
 - InstanceType: instance
 MaxCount: max_queue_size
 MinCount: max_queue_size
 Efa:
 Enabled: true
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationResourceGroupArn: capacity_reservation_arn
```

## OBSOLETO O NO RECOMENDADO: ODCR de destino con anulaciones de instancias de Amazon EC2

### Warning

- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.
- Este método no es compatible con la asignación de varios tipos de instancias con Slurm.

Support for targeted ODCRs se añade en la versión AWS ParallelCluster 3.1.1. En esta versión, se introdujo un mecanismo que anula los parámetros `RunInstances` de EC2 y transmite información sobre la reserva para utilizarla en cada recurso de computación configurado en AWS ParallelCluster. Este mecanismo es compatible con las ODCR `targeted`. Sin embargo, cuando utilice las ODCR `targeted`, debe especificar la configuración de anulación de `run-instances`. El objetivo ODCRs debe definirse explícitamente en el AWS CLI comando Amazon EC2 [run-instances](#). Para determinar si un ODCR es `open` o `targeted` ejecute el comando AWS CLI Amazon [describe-capacity-reservation](#)EC2.

Se ODCRs pueden agrupar varios en un grupo de recursos. Esto se puede usar en la anulación de instancias de ejecución para apuntar a varias instancias ODCRs al mismo tiempo.

Si utiliza una ODCR `targeted`, puede especificar un grupo de ubicaciones. Sin embargo, también debe especificar una configuración de anulación de `run-instances`.

Suponga que eso AWS creó un `targeted` ODCR para usted o que tiene un conjunto específico de instancias reservadas. Entonces, no puede especificar un grupo de ubicación. Las reglas configuradas por AWS pueden entrar en conflicto con la configuración del grupo de ubicación. Por lo tanto, si necesita un grupo de ubicación para su solicitud, utilice una [CPG ODCR](#). En cualquier caso, también debe especificar la configuración de anulación de `run-instances`.

Si utiliza una CPG ODCR, debe especificar la configuración de anulación de `run-instances` y el mismo grupo de ubicación en la configuración del clúster.

## Uso de instancias reservadas con AWS ParallelCluster

Las instancias reservadas [son diferentes](#) de las reservas de capacidad (ODCR). Hay [dos tipos](#) de instancias reservadas. Una instancia reservada regional no reserva capacidad. Una instancia reservada de zona reserva capacidad en la zona de disponibilidad especificada.

Si tiene instancias reservadas regionales, no hay reserva de capacidad y es posible que se produzcan errores de capacidad insuficiente. Si tiene instancias reservadas de zona, tiene reserva de capacidad, pero no hay parámetros de API de `run-instances` que pueda usar para especificarlas.

Las instancias reservadas son compatibles con cualquier AWS ParallelCluster versión. No es necesario especificar nada AWS ParallelCluster y las instancias se seleccionan automáticamente.

Al utilizar instancias reservadas de zona, puede evitar posibles errores de capacidad insuficiente omitiendo la especificación del grupo de ubicación en la configuración del clúster.

**OBSOLETO O NO RECOMENDADO:** se utiliza la **RunInstances** personalización en AWS ParallelCluster 3 para las reservas de capacidad **targeted** bajo demanda (ODCR)

### Warning

- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.
- Este método no es compatible con la asignación de varios tipos de instancias con Slurm.

Puede anular los parámetros `RunInstances` de Amazon EC2 para cada recurso de computación que esté configurado en la cola de un clúster. Para ello, cree el archivo `/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json` en el nodo principal del clúster con el siguiente contenido del fragmento de código:

- `${queue_name}` es el nombre de la cola a la que desea aplicar anulaciones.
- `${compute_resource_name}` es el recurso de computación al que desea aplicar anulaciones.
- `${overrides}` es un objeto JSON arbitrario que contiene una lista de `RunInstances` anulaciones para utilizarlas en una combinación específica de tipo de cola e instancia. La sintaxis de las anulaciones debe seguir las mismas especificaciones que se documentan en una llamada `boto3` a [run\\_instances](#).

```
{
 "${queue_name}": {
 "${compute_resource_name}": {
 ${overrides}
 },
 ...
 },
 ...
}
```

Por ejemplo, el siguiente JSON configura el grupo de ODCR `group_arn` para que se utilice en las instancias de `p4d.24xlarge` configuradas en `my-queue` y `my-compute-resource`.

```
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationResourceGroupArn": "group_arn"
 }
 }
 }
 }
}
```

Una vez generado este archivo JSON, los AWS ParallelCluster demonios responsables del escalado del clúster utilizan automáticamente la configuración de anulación para el lanzamiento de instancias. Para confirmar que los parámetros especificados se utilizan para el aprovisionamiento de instancias, consulte los siguientes archivos de registro:

- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd` (para capacidad estática)
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` (para capacidad dinámica)

Si los parámetros son correctos, encontrará una entrada de registro que contiene lo siguiente:

```
Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>
```

## OBSOLETO O NO RECOMENDADO: cree un clúster con reservas de capacidad bajo demanda (ODCR) **targeted**

### Warning

- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.
- Este método no es compatible con [Asignación de varios tipos de instancias con Slurm](#).

1. Cree un grupo de recursos para agrupar la capacidad.

```
$ aws resource-groups create-group --name EC2CRGroup \
 --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-
resource-types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]]'
```

### Note

Un grupo de recursos no admite recursos que otras cuentas compartan. Si la ODCR específica la comparte otra cuenta, no es necesario crear un grupo de recursos. Utilice CapacityReservationId en lugar de un grupo de recursos en el paso 3.

```
#!/bin/bash
set -e

Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationId": "cr-abcdef01234567890"
 }
 }
 }
 }
}
```

```

 }
 }
EOF

```

Agregue reservas de capacidad al grupo de recursos. Cada vez que cree una ODCR nueva, agréguela a la reserva de grupo. **ACCOUNT\_ID** Sustitúyala por tu ID de cuenta, **PLACEHOLDER\_CAPACITY\_RESERVATION** por tu ID de reserva de capacidad y **REGION\_ID** por tu Región de AWS ID (por ejemplo, us-east-1).

```

$ aws resource-groups group-resources --region REGION_ID --group EC2CRGroup \
 --resource-arns arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-
reservation/PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATION

```

Cree un documento de política en su equipo local. **ACCOUNT\_ID** Sustitúyala por tu ID de cuenta y **REGION\_ID** por tu Región de AWS ID (por ejemplo, us-east-1).

```

cat > policy.json << EOF
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "RunInstancesInCapacityReservation",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:RunInstances",
 "Resource": [
 "arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-reservation/*",
 "arn:aws:resource-groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/*"
]
 }
]
}
EOF

```

2. Cree su política de IAM Cuenta de AWS utilizando el archivo json que creó.

```

$ aws iam create-policy --policy-name RunInstancesCapacityReservation --policy-
document file://policy.json

```

3. Cree el siguiente script posterior a la instalación de forma local en la instancia y llámelo **postinstall.sh**.

**ACCOUNT\_ID** Sustitúyala por tu Cuenta de AWS ID y **REGION\_ID** por tu Región de AWS ID (por ejemplo, us-east-1).

```
#!/bin/bash
set -e

Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/EC2CRGroup"
 }
 }
 }
 }
}
EOF
```

Cargue el archivo en un bucket de Amazon S3. **amzn-s3-demo-bucket** Sustitúyalo por el nombre específico de tu bucket de S3.

```
$ aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
aws s3 cp postinstall.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/postinstall.sh
```

4. Cree la configuración del clúster local y sustituya los marcadores de posición por sus propios valores.

```
Region: REGION_ID
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: c5.2xlarge
 Ssh:
 KeyName: YOUR_SSH_KEY
 Iam:
```

```

S3Access:
 - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:policy/RunInstancesCapacityReservation
This post-install script is executed after the node is configured.
It is used to install scripts at boot time and specific configurations
In the script below we are overriding the calls to RunInstance to force
the provisioning of our my-queue partition to go through
the On-Demand Capacity Reservation
CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/postinstall.sh
Networking:
 SubnetId: YOUR_PUBLIC_SUBNET_IN_TARGET_AZ

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: my-queue
 ComputeResources:
 - MinCount: 0
 MaxCount: 100
 InstanceType: p4d.24xlarge
 Name: my-compute-resource
 Efa:
 Enabled: true
 Networking:
 ## PlacementGroup:
 ## Enabled: true ## Keep PG disabled if using targeted ODCR
 SubnetIds:
 - YOUR_PRIVATE_SUBNET_IN_TARGET_AZ

```

## 5. Cree el clúster.

Utilice el siguiente comando para crear el clúster. *cluster-config.yaml* Sustitúyalo por el nombre del archivo de configuración, el nombre del clúster y *REGION\_ID* el identificador de región (por ejemplo, us-east-1). *cluster-dl*

```

$ pcluster create-cluster --cluster-configuration cluster-config.yaml --cluster-
name cluster-dl --region REGION_ID

```



Una vez creado el clúster, el script posterior a la instalación se ejecuta en el nodo principal. El script crea el archivo `run_instances_overrides.json` y anula las llamadas a `RunInstances` para forzar el aprovisionamiento de la partición a través de la reserva de capacidad bajo demanda.

Los AWS ParallelCluster daemons responsables del escalado del clúster utilizan automáticamente esta configuración para las nuevas instancias que se lanzan. Para confirmar que los parámetros especificados se utilizan para el aprovisionamiento de instancias, puede consultar los siguientes archivos de registro:

- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd` (para capacidad estática: [MinCount](#) > 0)
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` (para capacidad dinámica)

Si los parámetros son correctos, encontrará una entrada de registro que contiene lo siguiente.

```
Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>
```

## Actualización de anulaciones de **RunInstances**

Puede actualizar la configuración JSON generada en cualquier momento sin detener la flota de computación. Una vez aplicados los cambios, todas las instancias nuevas se lanzan con la configuración actualizada. Si necesitas aplicar la configuración actualizada a los nodos en ejecución, recicla los nodos forzando la finalización de una instancia y espera AWS ParallelCluster a que se reemplacen esos nodos. Para ello, puede finalizar la instancia desde la consola de Amazon EC2 o AWS CLI, o bien configurar los nodos de Slurm en un estado DOWN o DRAIN.

Utilice el siguiente comando para establecer el nodo de Slurm en DOWN o DRAIN.

```
$ scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=down
reason=your_reason
scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=drain
reason=your_reason
```

## Lanzamiento de instancias con bloques de capacidad (CB)

AWS ParallelCluster admite [reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#) y [bloques de capacidad \(CB\) para Machine Learning](#). A diferencia de las ODCR, los bloques de capacidad pueden tener una

hora de inicio en el futuro y tienen una duración finita en el tiempo. Para obtener más información sobre el lanzamiento con ODCR, consulte [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#).

## Uso de CB con AWS ParallelCluster

Para configurar sus clústeres nuevos o existentes para que usen un CB, primero debe tener un CB válido en su AWS cuenta. Puedes usar el Consola de administración de AWS, la AWS Command Line Interface, o el SDK para buscar y comprar un CB disponible siguiendo la documentación oficial. Una vez que tenga un CB válido, podrá establecer el nombre de Amazon Resource Name (ARN) del CB y los parámetros relacionados en su archivo de AWS ParallelCluster configuración. Para obtener más información, consulte [Búsqueda y compra de bloques de capacidad \(CB\)](#).

### CB en la configuración del clúster

Para usar un CB para una cola específica, debe usar el `CapacityReservationId` parámetro. Configúrelo en un ID de CB existente. Puede obtener el ARN del CB del Consola de administración de AWS, la AWS CLI, o del SDK que utilizó para crear el CB.

Debe configurar `CapacityType = CAPACITY_BLOCK` la cola en la que quiere usar el CB. Configúrelo en el recurso `InstanceType` de cómputo (igual que el tipo de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud del CB).

Si lo especificas `CapacityReservationId` a nivel de recurso de cómputo, `InstanceType` es opcional porque se recuperará automáticamente de la reserva.

Cuando se usa `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, `MaxCount` debe ser igual `MinCount` y superior a 0, ya que todas las instancias que forman parte de la reserva de CB se administran como nodos estáticos.

En el momento de la creación del clúster, el nodo principal espera a que todos los nodos estáticos estén listos para indicar que la creación del clúster se ha realizado correctamente. Sin embargo, cuando lo utilices `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, los nodos que forman parte de los recursos informáticos asociados no se tendrán en cuenta para esta comprobación. El clúster se creará incluso si todos los elementos configurados no están activos.

El siguiente fragmento del archivo de configuración muestra los parámetros necesarios para habilitarlos en el archivo de AWS ParallelCluster configuración.

```
SlurmQueues:
```

```
- Name: string
 CapacityType: CAPACITY_BLOCK
 ComputeResources:
 - Name: string
 InstanceType: String (EC2 Instance type of the CB)
 MinCount: integer (<= total capacity of the CB)
 MaxCount: integer (equal to MinCount)
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: String (CB id)
```

## ¿Cómo se AWS ParallelCluster utilizan los bloques de capacidad (CB)

AWS ParallelCluster gestiona los nodos estáticos asociados a ellos de una forma peculiar. AWS ParallelCluster crea un clúster incluso si el CB aún no está activo, y las instancias se lanzan automáticamente una vez que el CB está activo.

Los Slurm nodos que corresponden a los recursos informáticos, están asociados y aún no están activos se mantienen en mantenimiento hasta que llegan a la hora de inicio del CB. Slurm los nodos permanecen en un reservation/maintenance estado y están asociados al usuario administrador de slurm. Esto significa que pueden aceptar trabajos, pero los trabajos permanecerán pending hasta que se elimine la reserva.

AWS ParallelCluster actualiza automáticamente las Slurm reservas y pone los nodos CB relacionados en estado de mantenimiento (correspondiente al estado CB). Cuando el CB está activo, la Slurm reserva se elimina y los nodos se inician y quedan disponibles para los trabajos pendientes o para la presentación de nuevos trabajos.

Cuando se alcance la hora de finalización del CB, los nodos volverán a su reservation/maintenance estado. Cuando el CB deje de estar activo y se cancelen resubmit/requeue las instancias, los usuarios deberán asignar los trabajos a una nueva cola o recurso informático.

## Parcheo de AMI y reemplazo de EC2 instancias de Amazon

Para garantizar que todos los nodos de procesamiento de clústeres lanzados dinámicamente se comporten de forma coherente, AWS ParallelCluster desactiva las actualizaciones automáticas del sistema operativo de las instancias del clúster. Además, AWS ParallelCluster AMIs se crea un conjunto específico de CLI para cada versión AWS ParallelCluster y su CLI asociada. Este conjunto específico AMIs permanece sin cambios y solo es compatible con la AWS ParallelCluster versión para la que se crearon. AWS ParallelCluster AMIs para las versiones publicadas no están actualizadas.

Sin embargo, debido a problemas de seguridad emergentes, es posible que los clientes deseen añadirles parches AMIs y, a continuación, actualizar sus clústeres con la AMI parcheada. Esto se ajusta al [modelo de responsabilidad compartida de AWS ParallelCluster](#).

Para ver el conjunto específico AWS ParallelCluster AMIs compatible con la versión AWS ParallelCluster CLI que está utilizando actualmente, ejecute:

```
$ pcluster version
$ pcluster list-official-images
```

El nodo AWS ParallelCluster principal es una instancia estática y puede actualizarla manualmente. El reinicio y el reinicio del nodo principal son totalmente compatibles a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0.

Si sus instancias tienen almacenes de instancias efímeros, no olvide guardar los datos del almacén de instancias antes de llevar a cabo las actualizaciones manuales. Para obtener más información, consulta la configuración del [EphemeralVolume](#) clúster [HeadNodeLocalStorage](#) //y los [tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.

Los nodos de computación son instancias efímeras. De forma predeterminada, solo se puede acceder a ellos desde el nodo principal. A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0, puedes actualizar la AMI asociada a las instancias de cómputo modificando el [CustomAmi](#) parámetro [Scheduling/SlurmQueues/Image](#) //y ejecutando el [pcluster update-cluster](#) comando, después de detener la flota de cómputo con [pcluster update-compute-fleet](#):

```
$ pcluster update-compute-fleet-status --status STOP_REQUESTED
```

Es posible automatizar la creación de una AMI personalizada actualizada para los nodos de computación mediante uno de los siguientes métodos:

- Use el comando [pcluster build-image](#) con una [Build/ParentImage](#) actualizada.
- Ejecute la compilación con [Build/UpdateOsPackages/Enabled](#):true.

## Actualización o sustitución de la instancia del nodo principal

En algunas circunstancias, es posible que tenga que reiniciar el nodo principal. Por ejemplo, es necesario cuando actualiza manualmente el sistema operativo o cuando hay una [retirada programada de una instancia de AWS](#) que impone el reinicio de la instancia del nodo principal.

Si la instancia no tiene unidades efímeras, puede detenerla e iniciarla de nuevo en cualquier momento. En el caso de una retirada programada, al iniciar la instancia detenida, se realiza una migración para usar el nuevo hardware.

Del mismo modo, puede detener e iniciar manualmente una instancia que no tenga almacenes de instancias. En este caso y en otros casos de instancias sin volúmenes efímeros, continúe hasta [Detención e inicio del nodo principal de un clúster](#).

Si la instancia tiene unidades efímeras y se ha detenido, se perderán los datos del almacén de instancias. Puede determinar si el tipo de instancia utilizado para el nodo principal tiene almacenes de instancias a partir de la tabla que se encuentra en [Volúmenes de almacenes de instancias](#).

## Guarde los datos de unidades efímeras

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0, el reinicio y el reinicio del nodo principal son totalmente compatibles con todos los tipos de instancias. Sin embargo, si las instancias tienen una unidad efímera, se perderán sus datos. Siga los siguientes pasos para conservar los datos antes de que se reinicie el nodo principal.

Para comprobar si tiene datos que deba conservar, consulte el contenido de la carpeta [EphemeralVolume/MountDir](#) (/scratch de forma predeterminada).

Puede transferir los datos al volumen raíz o a los sistemas de almacenamiento compartido conectados al clúster, como Amazon FSx, Amazon EFS o Amazon EBS. Tenga en cuenta que la transferencia de datos al almacenamiento remoto puede conllevar costes adicionales.

Después de guardar los datos, continúe hasta [Detención e inicio del nodo principal de un clúster](#).

## Detención e inicio del nodo principal de un clúster

1. Compruebe que no haya ningún trabajo en ejecución en el clúster.

Cuando utilice un Slurm planificador:

- Si no se especifica la opción `--no-requeue` de `sbatch`, los trabajos en ejecución se vuelven a poner en cola.
- Si se especifica la opción `--no-requeue`, se produce un error en los trabajos en ejecución.

2. Solicite la detención de la flota de computación de un clúster:

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOP_REQUESTED",
 ...
}
```

3. Espere hasta que el estado de la flota de computación sea STOPPED:

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOPPED",
 ...
}
```

4. Para las actualizaciones manuales con un reinicio del sistema operativo o un reinicio de la instancia, puede usar la tecla Consola de administración de AWS o AWS CLI. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se utiliza AWS CLI.

```
Retrieve head node instance id
$ pcluster describe-cluster --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "headNode": {
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 ...
 },
 ...
}
stop and start the instance
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
 "StoppingInstances": [
 {
 "CurrentState": {
 "Name": "stopping"
 ...
 },
 },
],
}
```

```

 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": {
 "Name": "running"
 }
 }
]
}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
 "StartingInstances": [
 {
 "CurrentState": {
 "Name": "pending"
 }
 },
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": {
 "Name": "stopped"
 }
 }
]
}

```

## 5. Inicie la flota de computación del clúster:

```

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status
START_REQUESTED
{
 "status": "START_REQUESTED",
 ...
}

```

# Sistemas operativos

AWS ParallelCluster es compatible con Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL8), Rocky 8, Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL9) y Rocky 9. AWS ParallelCluster ofrece versiones prediseñadas AMIs para determinados sistemas operativos. Para obtener más información, consulte. AMIs AWS ParallelCluster [Sección de Image](#)

## Consideraciones de los sistemas operativos

### Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04

Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04 requieren claves más seguras para ssh y no admiten claves RSA de forma predeterminada. Genere una clave ed25519 y úsela para crear el clúster.

Ubuntu 22.04 no se puede actualizar a la última versión del núcleo porque no hay ningún FSx cliente para ese núcleo.

### RHEL 8

RedHat Enterprise Linux 8.7 (rhel8) se añade a partir de la versión 3.6.0. AWS ParallelCluster Si configura el clúster para usar rhel8, el costo bajo demanda de cualquier tipo de instancia es mayor que si configura el clúster para usar otros sistemas operativos compatibles.

Para obtener más información sobre los precios, consulte [Precios bajo demanda](#) y [¿Cómo se ofrece y se cotiza Red Hat Enterprise Linux en Amazon Elastic Compute Cloud?](#).

### Rocky 8

AWS ParallelCluster La versión 3.8.0 es compatible con Rocky Linux 8, pero no hay Rocky Linux 8 precompilado AMIs (para arquitecturas x86 y ARM). AWS ParallelCluster La versión 3.8.0 permite crear clústeres con Rocky Linux 8 utilizando la propiedad custom. AMIs [CustomAmi](#) Para obtener más información sobre la creación personalizada AMIs, consulte. [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#)

Para crear su AMI personalizada a partir de una AMI básica de Rocky Linux 8, puede considerar suscribirse a [Rocky Linux 8](#), AMIs disponible en AWS [Marketplace](#). Asegúrese de revisar los precios y los costos de suscripción de Rocky Linux 8 AMIs en AWS Marketplace. Como alternativa, también puedes usar el [Rocky Linux 8 oficial AMIs](#) como AMI base.

### Rocky9

AWS ParallelCluster La versión 3.9.0 es compatible con Rocky Linux 9, pero el Rocky Linux 9 prediseñado AMIs (para arquitecturas x86 y ARM) no está disponible. AWS ParallelCluster La versión 3.9.0 permite crear clústeres con Rocky Linux 9 utilizando la propiedad custom. AMIs [CustomAmi](#) Para obtener más información sobre la creación personalizada AMIs, consulte la [personalización de la AWS ParallelCluster AMI](#). Para crear su AMI personalizada a partir de una AMI básica de Rocky Linux 9, también puede utilizar la [versión oficial de Rocky Linux 9 AMIs](#) como AMI



base. La compilación de la AMI personalizada de Rocky Linux 9 puede fallar si la AMI básica no tiene el kernel más reciente. Para actualizar el kernel antes de compilar la AMI:

- Lance una instancia con un ID de AMI de rocky9 desde aquí: <https://rockylinux.org/cloud-images/>
- Inicie sesión en la instancia y ejecute el comando siguiente: `sudo yum -y update`
- Creación de una imagen desde la instancia que se usará como ParentImage

# Referencia para AWS ParallelCluster

## Temas

- [AWS ParallelCluster Comandos CLI](#)
- [Archivos de configuración](#)
- [AWS ParallelCluster Referencia de API](#)
- [AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python](#)

## AWS ParallelCluster Comandos CLI

`pcluster` es el comando AWS ParallelCluster CLI principal. Se utiliza `pcluster` para lanzar y gestionar clústeres de HPC Nube de AWS y para crear y gestionar imágenes AMI personalizadas.

`pcluster3-config-converter` se utiliza para convertir las configuraciones de clústeres del formato de AWS ParallelCluster la versión 2 al formato de AWS ParallelCluster la versión 3.

```
pcluster [-h] (build-image | configure |
 create-cluster | dcv-connect |
 delete-cluster | delete-cluster-instances | delete-image |
 describe-cluster | describe-cluster-instances |
 describe-compute-fleet | describe-image |
 export-cluster-logs | export-image-logs |
 get-cluster-log-events | get-cluster-stack-events |
 get-image-log-events | get-image-stack-events |
 list-cluster-log-streams | list-clusters |
 list-images | list-image-log-streams | list-official-images |
 ssh | update-cluster |
 update-compute-fleet | version) ...
pcluster3-config-converter [-h] [-t CLUSTER_TEMPLATE]
 [-c CONFIG_FILE]
 [--force-convert]
 [-o OUTPUT_FILE]
```

## Temas

- [pcluster](#)
- [pcluster3-config-converter](#)

# pcluster

`pcluster` es el comando AWS ParallelCluster CLI principal. Puede usar `pcluster` para lanzar y administrar clústeres de HPC en la Nube de AWS.

`pcluster` escribe los registros de sus comandos en archivos `pcluster.log.#` en `/home/user/.parallelcluster/`. Para obtener más información, consulte [Registros de CLI de pcluster](#).

Para poder utilizar `pcluster`, debe tener un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutarlo.

```
pcluster [-h]
```

## Argumentos

### **pcluster** *command*

Opciones posibles: [build-image](#) | [configure](#) | [create-cluster](#) | [dcv-connect](#) | [delete-cluster](#) | [delete-cluster-instances](#) | [delete-imagedescribe-cluster](#) | [describe-cluster-instances](#) | [describe-compute-fleet](#) | [describe-image](#) | [export-cluster-logs](#) | [export-image-logs](#) | [get-cluster-log-events](#) | [get-cluster-stack-events](#) | [get-image-log-events](#) | [get-image-stack-events](#) | [list-clusters](#) | [list-cluster-log-streams](#) | [list-images](#) | [list-image-log-streams](#) | [list-official-images](#) | [ssh](#) | [update-cluster](#) | [update-compute-fleet](#) | [version](#)

Subcomandos:

## Temas

- [pcluster build-image](#)
- [pcluster configure](#)
- [pcluster create-cluster](#)
- [pcluster dcv-connect](#)
- [pcluster delete-cluster](#)
- [pcluster delete-cluster-instances](#)
- [pcluster delete-image](#)
- [pcluster describe-cluster](#)

- [pcluster describe-cluster-instances](#)
- [pcluster describe-compute-fleet](#)
- [pcluster describe-image](#)
- [pcluster export-cluster-logs](#)
- [pcluster export-image-logs](#)
- [pcluster get-cluster-log-events](#)
- [pcluster get-cluster-stack-events](#)
- [pcluster get-image-log-events](#)
- [pcluster get-image-stack-events](#)
- [pcluster list-clusters](#)
- [pcluster list-cluster-log-streams](#)
- [pcluster list-images](#)
- [pcluster list-image-log-streams](#)
- [pcluster list-official-images](#)
- [pcluster ssh](#)
- [pcluster update-cluster](#)
- [pcluster update-compute-fleet](#)
- [pcluster version](#)

## **pcluster build-image**

Cree una AWS ParallelCluster imagen personalizada en la región especificada.

```
pcluster build-image [-h]
 --image-configuration IMAGE_CONFIGURATION
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster build-image`.

### **--image-configuration, -c *IMAGE\_CONFIGURATION***

Especifica el archivo de configuración de la imagen como un documento YAML.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen que se va a crear.

### **--debug**

Activar el registro de depuración.

### **--dryrun *DRYRUN***

Cuando se establece en `true`, el comando realiza la validación sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la configuración de la imagen. (el valor predeterminado es `false`).

### **--query *QUERY***

JMESPath consulta para realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante el ajuste [Región](#) del archivo de configuración de la imagen, la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, el `region` ajuste de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

### **--rollback-on-failure *ROLLBACK\_ON\_FAILURE***

Si se establece en `true`, inicia automáticamente una reversión de la pila de la imagen en caso de que se produzca un error (el valor predeterminado es `false`).

### **--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS* ...]**

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: `(ALL|type:[A-Za-z0-9]+)`

### **--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}**

Especifica el nivel mínimo de validación que provocará un error en la creación (el valor predeterminado es `ERROR`).

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster build-image --image-configuration image-config.yaml --image-id custom-
alinux2-image
{
 "image": {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-alinux2-image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
}
```

#### Warning

`pcluster build-image` utiliza la VPC predeterminada. Si se ha eliminado la VPC predeterminada, quizás mediante AWS Control Tower una zona de AWS aterrizaje, se debe especificar el ID de subred en el archivo de configuración de la imagen. Para obtener más información, consulte [SubnetId](#).

## pcluster configure

Inicia un asistente de configuración interactivo para la AWS ParallelCluster versión 3. Para obtener más información, consulte [Configure y cree un clúster con AWS ParallelCluster interfaz de la línea de comandos](#).

```
pcluster configure [-h]
 --config CONFIG
 [--debug]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster configure`.

**--config** *CONFIG*

Ruta de la salida del archivo de configuración generado.

**--debug**

Activar el registro de depuración.

**--region, -r** *REGION*

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. La región debe especificarse mediante el ajuste [Región](#) del archivo de configuración de la imagen, la variable de entorno AWS\_DEFAULT\_REGION, el ajuste region de la sección [default] del archivo ~/.aws/config o el parámetro --region.

**pcluster create-cluster**

Crea un AWS ParallelCluster clúster.

```
pcluster create-cluster [-h]
 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de pcluster create-cluster.

**--cluster-configuration, -c** *CLUSTER\_CONFIGURATION*

Especifica el archivo YAML de configuración del clúster.

**--cluster-name, -n** *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster que se va a crear.

El nombre debe empezar por un carácter alfabético. El nombre puede tener un máximo de 60 caracteres. Si la contabilidad de Slurm está habilitada, el nombre puede tener hasta 40 caracteres.

Los caracteres válidos son: a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--dryrun *DRYRUN***

Cuando se establece en `true`, el comando realiza la validación sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la configuración del clúster. (el valor predeterminado es `false`).

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la [Region](#) configuración del archivo de configuración del clúster, la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

### **--rollback-on-failure *ROLLBACK\_ON\_FAILURE***

Si se establece en `true`, inicia automáticamente una reversión de la pila del clúster en caso de que se produzcan errores (el valor predeterminado es `true`).

### **--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS* ...]**

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: `(ALL|type:[A-Za-z0-9]+)`

### **--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}**

Especifica el nivel mínimo de validación que provocará un error en la creación (el valor predeterminado es `ERROR`).

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster create-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3
{
```



```
"cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

## pcluster dcv-connect

Permite conectarse al nodo principal a través de una sesión interactiva mediante Amazon DCV.

```
pcluster dcv-connect [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--key-path KEY_PATH]
 [--login-node-ip LOGIN_NODE_IP]
 [--region REGION]
 [--show-url]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de `pcluster dcv-connect`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.

### --debug

Habilita del registro de depuración.

### --key-path *KEY\_PATH*

Especifica la ruta de la clave SSH que se utilizará para la conexión.

### --login-node-ip

Especifica la dirección IP pública o privada de un nodo de inicio de sesión en el clúster. El uso de este argumento permite la conexión a un nodo de inicio de sesión en el clúster con el DCV activado.

**Note**

Este argumento se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

**--region, -r *REGION***


Especifica el que se va Región de AWS a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

**--show-url**

Imprime la URL que se usaría para la conexión DCV y se cierra.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.11

```
$ pcluster dcv-connect -n cluster-3Dcv --login-node-ip 198.51.100.44 -r us-east-1 --
key-path /home/user/.ssh/key.pem
```

**pcluster delete-cluster**

Inicia la eliminación de un clúster.

```
pcluster delete-cluster [-h]
```

```
--cluster-name CLUSTER_NAME
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster delete-cluster`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. La región debe especificarse mediante la variable de entorno `AWS_DEFAULT_REGION`, el ajuste `region` de la sección `[default]` del archivo `~/.aws/config` o el parámetro `--region`.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster delete-cluster -n cluster-v3
{
 "cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## pcluster delete-cluster-instances

Fuerce la finalización de todos los nodos de computación del clúster. Esto no funciona con los AWS Batch clústeres.

```
pcluster delete-cluster-instances [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--force FORCE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de `pcluster delete-cluster-instances`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.

### --debug

Habilita del registro de depuración.

### --force *FORCE*

Cuando se establece en `true`, fuerza la eliminación ignorando los errores de validación. (el valor predeterminado es `false`).

### --query *QUERY*

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### --region, -r *REGION*

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

```
$ pcluster delete-cluster-instances -n cluster-v3
```

## pcluster delete-image

Inicia la eliminación de la AWS ParallelCluster imagen personalizada.

```
pcluster delete-image [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--force FORCE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster delete-image`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen que se va a eliminar.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--force *FORCE***

Cuando se establece en `true`, fuerza la eliminación en caso de que haya instancias que usen la AMI o si la AMI es compartida (el valor predeterminado es `false`).

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster delete-image --image-id custom-alinux2-image
{
```

```
"image": {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4"
}
}
```

## pcluster describe-cluster

Obtenga información detallada sobre un clúster.

```
pcluster describe-cluster [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de `pcluster describe-cluster`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.

### --debug

Habilita del registro de depuración.

### --query *QUERY*

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### --region, -r *REGION*

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplos que utilizan AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

Describe los detalles del clúster:

```
$ pcluster describe-cluster -n cluster-v3
{
 "creationTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
 "headNode": {
 "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "running",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 "loginNodes": [
 {
 "status": "active",
 "poolName": "pool1",
 "address": "cluster-v3-eMr9BYRKZVda-e5bb34f40b24f51d.elb.us-east-1.amazonaws.com",
 "scheme": "internet-facing",
 "healthyNodes": 1,
 "unhealthyNodes": 0
 },
 {
 "status": "active",
 "poolName": "pool2",
 "address": "cluster-v3-PaQ7GgC27sic-aba10c890247b36b.elb.us-east-1.amazonaws.com",
 "scheme": "internet-facing",
 "healthyNodes": 1,
 "unhealthyNodes": 0
 }
],
 "version": "3.1.4",
 "clusterConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-e5ca74255d6c3886-v1-do-not-delete..."
 },
 "tags": [
 {
 "value": "3.11",
 "key": "parallelcluster:version"
 }
],
 "cloudFormationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
```

```
"clusterName": "cluster-v3",
"computeFleetStatus": "RUNNING",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"lastUpdatedTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
"region": "us-east-1",
"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}
```

Use `describe-cluster` para recuperar la configuración del clúster:

```
$ curl -o - - $(pcluster describe-cluster -n cluster-v3 --query clusterConfiguration.url
| xargs echo)
Region: us-east-1
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: adpc
 Iam:
 S3Access:
 - BucketName: cluster-v3-bucket
 KeyName: logs
 EnableWriteAccess: true
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 ComputeResources:
 - Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 0
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-021345abcdef6789
```

## **pcluster describe-cluster-instances**

Describe las instancias de un clúster.



```
pcluster describe-cluster-instances [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--node-type {HeadNode,ComputeNode,LoginNode}]
 [--query QUERY]
 [--queue-name QUEUE_NAME]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster describe-cluster-instances`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--node-type {HeadNode,ComputeNode,LoginNode}**

Especifica los tipos de nodos que se van a mostrar. Los valores admitidos son HeadNode, ComputeNode y LoginNode. Si no se especifica este parámetro, se describen las instancias HeadNode, ComputeNode y LoginNode.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--queue-name *QUEUE\_NAME***

Especifica el nombre de la cola que se va a mostrar. Si no se especifica este parámetro, se describen las instancias de todas las colas.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster describe-cluster-instances -n cluster-v3
{
 "instances": [
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "running",
 "nodeType": "HeadNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z",
 "instanceId": "i-021345abcdef6789",
 "queueName": "queue1",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "pending",
 "nodeType": "ComputeNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z",
 "instanceId": "i-021345abcdef6789",
 "poolName": "pool1",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "pending",
 "nodeType": "loginNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 }
]
}
```

## pcluster describe-compute-fleet

Describe el estado de la flota de computación.

```
pcluster describe-compute-fleet [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
```

```
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster describe-compute-fleet`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster describe-compute-fleet -n pcluster-v3
{
 "status": "RUNNING",
 "lastStatusUpdateTime": "2022-07-12T17:24:26.000Z"
}
```

## **pcluster describe-image**

Obtenga información detallada sobre una imagen.

```
pcluster describe-image [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--query QUERY]
```

```
[--region REGION]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster describe-image`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster describe-image --image-id custom-alinux2-image
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678-v1-do-not-delete.../configs/image-
config.yaml"
 },
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "creationTime": "2022-04-05T20:23:07.000Z"
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiName": "custom-alinux2-image 2022-04-05T19-55-22.518Z",
 "amiId": "ami-1234abcd5678efgh",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.268-205.500.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.14.2-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.3.11591-1.el7.x86_64, slurm-21-08-6-1",
 "state": "AVAILABLE",
```

```

"tags": [
 {
 "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1",
 "key": "Ec2ImageBuilderArn"
 },
 {
 "value": "parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete",
 "key": "parallelcluster:amzn-s3-demo-bucket"
 },
 {
 "value": "custom-alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:image_name"
 },
 {
 "value": "available",
 "key": "parallelcluster:build_status"
 },
 {
 "value": "s3://amzn-s3-demo-bucket/parallelcluster/3.1.2/images/custom-alinux2-image-1234abcd5678efgh/configs/image-config.yaml",
 "key": "parallelcluster:build_config"
 },
 {
 "value": "Amazon EC2 Image Builder",
 "key": "CreatedBy"
 },
 {
 "value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-custom-alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:build_log"
 },
 {
 "value": "4.14.268-205.500.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:kernel_version"
 },
 {
 "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:444455556666:image/amazon-linux-2-x86/2022.3.16/1",
 "key": "parallelcluster:parent_image"
 },
 {
 "value": "3.1.2",
 "key": "parallelcluster:version"
 }
]

```

```
 },
 {
 "value": "0.5.14",
 "key": "parallelcluster:munge_version"
 },
 {
 "value": "21-08-6-1",
 "key": "parallelcluster:slurm_version"
 },
 {
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
 },
 {
 "value": "alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:image_id"
 },
 {
 "value": "3.2.3",
 "key": "parallelcluster:pmix_version"
 },
 {
 "value": "parallelcluster/3.15.0/images/alinux2-image-abcd1234efgh56781234",
 "key": "parallelcluster:s3_image_dir"
 },
 {
 "value": "1.14.2-1.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:efa_version"
 },
 {
 "value": "alinux2",
 "key": "parallelcluster:os"
 },
 {
 "value": "aws-parallelcluster-cookbook-3.1.2",
 "key": "parallelcluster:bootstrap_file"
 },
 {
 "value": "1.8.23-10.amzn2.1.x86_64",
 "key": "parallelcluster:sudo_version"
 },
 {
 "value": "2.10.8-5.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:lustre_version"
 }
```

```
 }
],
 "architecture": "x86_64"
},
"version": "3.1.2"
}
```

## pcluster export-cluster-logs

Exporte los registros del clúster a un archivo `tar.gz` local pasándolos por un bucket de Amazon S3.

```
pcluster export-cluster-logs [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--bucket BUCKET_NAME]
 [--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
 [--debug]
 [--end-time END_TIME]
 [--filters FILTER [FILTER ...]]
 [--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
 [--output-file OUTPUT_FILE]
 [--region REGION]
 [--start-time START_TIME]
```

### Note

El `export-cluster-logs` comando espera a que CloudWatch Logs complete la exportación de los registros, por lo que se espera que pase un período de tiempo sin ningún resultado.

### Argumentos con nombre

#### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster export-cluster-logs`.

#### **--bucket *BUCKET\_NAME***

Especifica el nombre del bucket de Amazon S3 al que se exportarán los datos de los registros del clúster. Tiene que estar en la misma región que el clúster.

 Note

- Debe añadir permisos a la política de buckets de Amazon S3 para conceder el CloudWatch acceso. Para obtener más información, consulte [Establecer permisos en un bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de CloudWatch Logs.
- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.12.0, la **--bucket** opción es opcional. Si no se especifica la opción, se utilizará el bucket predeterminado AWS ParallelCluster regional (parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE) o si se especifica el bucket de Amazon S3 al CustomS3Bucket que apunta en la configuración del clúster, se utilizará ese bucket. Si no especifica la **--bucket** opción y utiliza el AWS ParallelCluster bucket predeterminado, no podrá exportar los registros a la parallelcluster/ carpeta, ya que se trata de una carpeta protegida reservada para uso interno.

 Important

Si se usa el depósito AWS ParallelCluster predeterminado, pcluster se encargará de configurar la política del depósito. Si personalizó la política de bucket y, a continuación, la AWS ParallelCluster actualizó a la versión 3.12.0, la política de bucket se anulará y tendrá que volver a aplicar los cambios.

**--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

**--bucket-prefix *BUCKET\_PREFIX***

Especifica la ruta en el bucket de Amazon S3 donde se almacenará la información de los registros exportados.

De forma predeterminada, el prefijo del bucket es:

```
cluster-name-logs-202209061743.tar.gz
```

**202209061743** es un ejemplo de la hora en formato. %Y%m%d%H%M



 Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.12.0, si no especifica la `--bucket` opción y utiliza el AWS ParallelCluster depósito predeterminado, no podrá exportar los registros a la `parallelcluster/` carpeta, ya que se trata de una carpeta protegida reservada para uso interno.

**--debug**

Habilita del registro de depuración.

**--end-time *END\_TIME***

Especifica el final del intervalo de tiempo para recopilar los eventos del registro, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Se pueden omitir los elementos de tiempo (por ejemplo, minutos y segundos). El valor predeterminado es la hora actual.

**--filters *FILTER* [*FILTER* ...]**

Especifica los filtros para el registro. Formato: `Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3`. Los filtros compatibles son:

`private-dns-name`

Especifica la forma abreviada del nombre de DNS privado de la instancia (por ejemplo `ip-10-0-0-101`).

`node-type`

Especifica el tipo de nodo, el único valor aceptado para este filtro es `HeadNode`.

**--keep-s3-objects *KEEP\_S3\_OBJECTS***

Si se establece en `true`, se conservan las exportaciones de objetos exportados a Amazon S3. (el valor predeterminado es `false`).

**--output-file *OUTPUT\_FILE***

Especifica la ruta del archivo en la que se guardará el archivo de registro. Si se proporciona, los registros se guardan localmente. De lo contrario, se cargan en Amazon S3 con la URL devuelta en la salida. De forma predeterminada, se cargan en Amazon S3.

**--region, -r *REGION***

Especifica el que se va Región de AWS a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

**--start-time *START\_TIME***

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos de registro con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Si no se especifica, el valor predeterminado es la hora en que se creó el clúster.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster export-cluster-logs --bucket cluster-v3-bucket -n cluster-v3
{
 "url": "https://cluster-v3-bucket..."
}
```

¿No puede recuperar los registros?

Si no puede recuperar los registros mediante el export-cluster-logs comando, siga uno de estos procedimientos:

- Recupere los registros manualmente del grupo de CloudWatch registros del clúster.
- Si el grupo de registros está vacío, utilice SSH en los nodos del clúster y recupere los registros que figuran en [Solución de problemas de inicialización de nodos](#) él.
- Si no se puede acceder a los nodos del clúster porque el clúster no se pudo crear, vuelva a crear el clúster con la opción --rollback-on-failure false y recupere los registros de los nodos.

**pcluster export-image-logs**

Exporte los registros de la pila del generador de imágenes en un archivo tar.gz local pasándolos por un bucket de Amazon S3.

```
pcluster export-image-logs [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--bucket BUCKET]
 [--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
```

```
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
[--output-file OUTPUT_FILE]
[--region REGION]
[--start-time START_TIME]
```

#### Note

El `export-image-logs` comando espera a que CloudWatch Logs complete la exportación de los registros, por lo que se espera que pase un período de tiempo sin ningún resultado.

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster export-image-logs`.

### **--bucket *BUCKET\_NAME***

Especifica el nombre del bucket de Amazon S3 al que se exportarán los registros de la creación de imágenes. Tiene que estar en la misma región que la imagen.

#### Note

- Debe añadir permisos a la política de buckets de Amazon S3 para conceder el CloudWatch acceso. Para obtener más información, consulte [Establecer permisos en un bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de CloudWatch Logs.
- A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.12.0, la **--bucket** opción es opcional. Si no se especifica la opción, se utilizará el bucket AWS ParallelCluster regional predeterminado (`parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE`) o, si `CustomS3Bucket` se especifica en la configuración de la imagen, se utilizará ese bucket.

#### Important

Si se usa el bucket AWS ParallelCluster predeterminado, `pcluster` se encargará de configurar la política del bucket. Si personaliza la política de bucket antes de actualizar a

la AWS ParallelCluster versión 3.12.0, la política de bucket se anulará y tendrá que volver a aplicar los cambios.

**--image-id, -i *IMAGE\_ID***

El identificador de la imagen cuyos registros se exportarán.

**--bucket-prefix *BUCKET\_PREFIX***

Especifica la ruta en el bucket de Amazon S3 donde se almacenará la información de los registros exportados.

De forma predeterminada, el prefijo del bucket es:

```
ami-id-logs-202209061743.tar.gz
```

*202209061743* es la hora actual en formato %Y%m%d%H%M.

 Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.12.0, si no especificas la `--bucket` opción y utilizas el AWS ParallelCluster depósito predeterminado, no podrás exportar los registros a la `parallelcluster/` carpeta, ya que se trata de una carpeta protegida reservada para uso interno.

**--debug**

Habilita del registro de depuración.

**--end-time *END\_TIME***

Especifica el final del intervalo de tiempo para recopilar los eventos del registro, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Se pueden omitir los elementos de tiempo (por ejemplo, minutos y segundos). El valor predeterminado es la hora actual.

**--keep-s3-objects *KEEP\_S3\_OBJECTS***

Si se establece en `true`, se conservan las exportaciones de objetos exportados a Amazon S3. (el valor predeterminado es `false`).

**--output-file** *OUTPUT\_FILE*

Especifica la ruta del archivo en la que se guardará el archivo de registro. Si se proporciona, los registros se guardan localmente. De lo contrario, se cargan en Amazon S3 con la URL devuelta en la salida. De forma predeterminada, se cargan en Amazon S3.

**--region, -r** *REGION*

Especifica el que se va Región de AWS a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

**--start-time** *START\_TIME*

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos de registro con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Si no se especifica, el valor predeterminado es la hora en que se creó el clúster.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster export-image-logs --bucket image-v3-bucket --image-id ami-1234abcd5678efgh
{
 "url": "https://image-v3-bucket..."
}
```

**pcluster get-cluster-log-events**

Recupere los eventos asociados a un flujo de registro.

```
pcluster get-cluster-log-events [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
 [--debug]
 [--end-time END_TIME]
 [--limit LIMIT]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--start-from-head START_FROM_HEAD]
 [--start-time START_TIME]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster get-cluster-log-events`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

### **--log-stream-name *LOG\_STREAM\_NAME***

Especifica el nombre del flujo de registro. Puede usar el comando `list-cluster-log-streams` para recuperar un flujo de registro asociado a uno o varios eventos.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--end-time *END\_TIME***

Especifica el final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

### **--limit *LIMIT***

Especifica el número máximo de eventos de registro devueltos. Si no se especifica nada, este valor será el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 MB, hasta 10 000 eventos de registro.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

**--start-from-head *START\_FROM\_HEAD***

Si el valor es `true`, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si el valor es `false`, se devuelven primero los eventos de registro más recientes (el valor predeterminado es `false`).

**--start-time *START\_TIME***

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster get-cluster-log-events \
 -c cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --log-stream-name ip-198-51-100-44.i-1234567890abcdef0.clustermgtd \
 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36966906399261933213029082268132291405859205452101451780/s",
 "prevToken": "b/36966906399239632467830551644990755687586557090595471362/s",
 "events": [
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,379 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes]
- INFO - Performing node maintenance actions",
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.379Z"
 },
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,380 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes]
- INFO - Following nodes are currently in replacement: (x0) []",
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
 },
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,380 -
[slurm_plugin.clustermgtd:_terminate_orphaned_instances] - INFO - Checking for
orphaned instance",
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
 }
]
}
```

## pcluster get-cluster-stack-events

Recupera los eventos asociados a la pila del clúster especificado.

### Note

A partir de la versión 3.6.0, AWS ParallelCluster utiliza pilas anidadas para crear los recursos asociados a las colas y los recursos de cómputo. La API de `GetClusterStackEvents` y el comando `pcluster get-cluster-stack-events` solo devuelven los eventos de la pila principal del clúster. Puede ver los eventos de la pila de clústeres, incluidos los relacionados con las colas y los recursos informáticos, en la consola. CloudFormation

```
pcluster get-cluster-stack-events [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster get-cluster-stack-events`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Especifica el nombre del clúster.

### **--debug**

Habilita el registro de depuración.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.



**--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster get-cluster-stack-events \
 -n cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --query "events[0]"
{
 "eventId": "1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "resourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "stackName": "cluster-v3",
 "logicalResourceId": "cluster-v3",
 "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "timestamp": "2022-07-12T18:29:12.140Z"
}
```

**pcluster get-image-log-events**

Recupera los eventos de registro asociados a la creación de una imagen.

```
pcluster get-image-log-events [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
 [--debug]
 [--end-time END_TIME]
 [--limit LIMIT]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--start-from-head START_FROM_HEAD]
 [--start-time START_TIME]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster get-image-log-events`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen.

### **--log-stream-name *LOG\_STREAM\_NAME***

Especifica el nombre del flujo de registro. Puede usar el comando `list-image-log-streams` para recuperar un flujo de registro asociado a uno o varios eventos.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--end-time *END\_TIME***

Especifica el final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

### **--limit *LIMIT***

Especifica el número máximo de eventos de registro devueltos. Si no se especifica nada, este valor será el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 MB, hasta 10 000 eventos de registro.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

**--start-from-head** *START\_FROM\_HEAD*

Si el valor es `true`, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si el valor es `false`, se devuelven primero los eventos de registro más recientes (el valor predeterminado es `false`).

**--start-time** *START\_TIME*

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo 2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster get-image-log-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --log-stream-name 3.1.2/1 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36778317771100849897800729464621464113270312017760944178/s",
 "prevToken": "b/36778317766952911290874033560295820514557716777648586800/s",
 "events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
 },
 {
 "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/parallelclusterimage-test-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh/3.1.2/1",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
 },
 {
 "message": "TOE has completed execution successfully",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
 }
]
}
```

**pcluster get-image-stack-events**

Recupera los eventos asociados a la pila para la creación de la imagen especificada.

```
pcluster get-image-stack-events [-h]
```

```
--image-id IMAGE_ID
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster get-image-stack-events`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster get-image-stack-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query "events[0]"
{
 "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
 "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
```

```

"resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\\\",\\\"ImageRecipeArn
\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2\\\",\\\"DistributionConfigurationArn
\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-
configuration/parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\\\",
\\\"EnhancedImageMetadataEnabled\\\":\\\"false\\\",\\\"Tags\\\":{\\\"parallelcluster:image_name\\\":
\\\"custom-alinux2-image\\\",\\\"parallelcluster:image_id\\\":\\\"custom-alinux2-image\\\"}}\",
 \"stackId\": \"arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-alinux2-
image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",
 \"stackName\": \"custom-alinux2-image\",
 \"logicalResourceId\": \"ParallelClusterImage\",
 \"resourceType\": \"AWS::ImageBuilder::Image\",
 \"timestamp\": \"2022-04-05T21:39:24.725Z\"
}

```

## pcluster list-clusters

Obtenga la lista de los clústeres existentes.

```

pcluster list-clusters [-h]
 [--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
 DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
 UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED}]
 [{CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
 DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
 UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED} ...]]
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]

```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster list-clusters`.

**--cluster-status** {CREATE\_IN\_PROGRESS, CREATE\_FAILED, CREATE\_COMPLETE, DELETE\_IN\_PROGRESS, DELETE\_FAILED, UPDATE\_IN\_PROGRESS, UPDATE\_COMPLETE, UPDATE\_FAILED} [{CREATE\_IN\_PROGRESS, CREATE\_FAILED, CREATE\_COMPLETE, DELETE\_IN\_PROGRESS, DELETE\_FAILED, UPDATE\_IN\_PROGRESS, UPDATE\_COMPLETE, UPDATE\_FAILED} ...]

Especifica la lista de estados del clúster por los que se va a filtrar. (el valor predeterminado es `all`).

**--debug**

Habilita del registro de depuración.

**--next-token** *NEXT\_TOKEN*

El token del conjunto siguiente de resultados.

**--query** *QUERY*

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

**--region, -r** *REGION*

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster list-clusters
{
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
 }
]
}
```

## pcluster list-cluster-log-streams

Obtenga la lista de flujos de registro asociados a un clúster.

```
pcluster list-cluster-log-streams [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--filters FILTERS [FILTERS ...]]
 [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de `pcluster list-cluster-log-streams`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.

### --debug

Habilita el registro de depuración.

### --filters *FILTERS* [*FILTERS* ...]

Especifica los filtros para los flujos de registro. Formato: `Name=a,Values=1`  
`Name=b,Values=2,3`. Los filtros compatibles son:

`private-dns-name`

Especifica la forma abreviada del nombre de DNS privado de la instancia (por ejemplo `ip-10-0-0-101`).

`node-type`

Especifica el tipo de nodo, el único valor aceptado para este filtro es `HeadNode`.

### --next-token *NEXT\_TOKEN*

El token del conjunto siguiente de resultados.

### --query *QUERY*

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

**--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster list-cluster-log-streams \
 -n cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --query 'logStreams[*].logStreamName'
[
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cfn-init",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.chef-client",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cloud-init",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.clustermgtd",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.slurmctld",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.supervisord",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.system-messages"
]
```

**pcluster list-images**

Obtenga la lista de imágenes personalizadas existentes.

```
pcluster list-images [-h]
 --image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de pcluster list-images.

**--image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}**

Filtre las imágenes devueltas según el estado proporcionado.



**--debug**

Habilita del registro de depuración.

**--next-token** *NEXT\_TOKEN*

El token del conjunto siguiente de resultados.

**--query** *QUERY*

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

**--region, -r** *REGION*

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster list-images --image-status AVAILABLE
{
 "images": [
 {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "ami-1234abcd5678efgh"
 },
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
]
}
```

**pcluster list-image-log-streams**

Obtenga la lista de flujos de registro asociados a una imagen.

```
pcluster list-image-log-streams [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster list-image-log-streams`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Especifica el identificador de la imagen.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster list-image-log-streams --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query 'logStreams[*].logStreamName'
[
 "3.0.0/1",
 "3.1.2/1"
]
```

## **pcluster list-official-images**

Describe al oficial AWS ParallelCluster AMIs.

```
pcluster list-official-images [-h]
 [--architecture ARCHITECTURE]
 [--debug]
 [--os OS]
 [--query QUERY]
```

```
[--region REGION]
```

## Argumentos con nombre

### **-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de `pcluster list-official-images`.

### **--architecture *ARCHITECTURE***

Especifica la arquitectura que se utilizará para filtrar los resultados. Si no se especifica este parámetro, se devuelven todas las arquitecturas.

### **--debug**

Habilita del registro de depuración.

### **--os *OS***

Especifica el sistema operativo que se utilizará para filtrar los resultados. Si no se especifica este parámetro, se devuelven todos los sistemas operativos.

### **--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

### **--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante el ajuste [Región](#) del archivo de configuración de la imagen, la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, el `region` ajuste de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

```
$ pcluster list-official-images
{
 "images": [
 {
 "amiId": "ami-015cfefb4e0d6306b2",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2204-lts-hvm-x86_64-2022022615052022-02-26T15-08-34.759Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
```

```

 },
 {
 "amiId": "ami-036f23237ce49d25b",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-17.558Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
 },
 {
 "amiId": "ami-09e5327e694d89ef4",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2204-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.736Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0b9b0874c35f626ae",
 "os": "alinux2",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-31.311Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0d0de4f95f56374bc",
 "os": "alinux2",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-46.088Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0ebf7bc54b8740dc6",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.293Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 }
]
}

```

## pcluster ssh

Ejecuta un comando ssh con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster completados previamente. Se adjuntan argumentos arbitrarios al final de la línea de comandos ssh.

```
pcluster ssh [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--region REGION]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de pcluster ssh.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster al que hay que conectarse.

### --debug

Habilita del registro de depuración.

### --dryrun *DRYRUN*

Cuando se establece en true, muestra la línea de comandos que se va a ejecutar y se cierra (el valor predeterminado es false).

### --region, -r *REGION*

Especifica el que se va Región de AWS a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

Ejemplo:

```
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster -i ~/.ssh/id_rsa
```

Ejecuta un comando ssh con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster completados previamente:

```
ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa
```

## pcluster update-cluster

Actualiza un clúster existente para que coincida con los ajustes de un archivo de configuración especificado.

### Note

La actualización del clúster solo se realiza correctamente si todos los nodos del clúster la han aplicado correctamente. Si se produce un error en la actualización, consulte la [Visualización de clusterStatus como UPDATE\\_FAILED con el comando pcluster describe-cluster](#) sección para obtener instrucciones sobre la solución de problemas.

```
pcluster update-cluster [-h]
 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--force-update FORCE_UPDATE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de pcluster update-cluster.

### --cluster-configuration, -c *CLUSTER\_CONFIGURATION*

Especifica el archivo YAML de configuración del clúster.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.

### --debug

Habilita del registro de depuración.

**--dryrun *DRYRUN***

Cuando se establece en `true`, realiza la validación sin actualizar el clúster ni crear ningún recurso. Se puede utilizar para validar la configuración de la imagen y los requisitos de actualización (el valor predeterminado es `false`).

**--force-update *FORCE\_UPDATE***

Cuando se establece en `true`, fuerza la actualización ignorando los errores de validación de la actualización (el valor predeterminado es `false`).

**--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

**--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la [Region](#) configuración del archivo de configuración del clúster, la variable de `AWS_DEFAULT_REGION` entorno, la `region` configuración de la `[default]` sección del `~/.aws/config` archivo o el `--region` parámetro.

**--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS ...*]**

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: `(ALL|type:[A-Za-z0-9]+)`

**--validation-failure-level *{INFO,WARNING,ERROR}***

Especifica el nivel de errores de validación notificados para la actualización.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster update-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3 -r us-east-1
{
 "cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
```

```

 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
 },
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
 "requestedValue": {
 "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
 "KeyName": "output",
 "EnableWriteAccess": false
 }
 },
 {
 "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
 "currentValue": {
 "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
 "KeyName": "logs",
 "EnableWriteAccess": true
 }
 }
]
}

```

## pcluster update-compute-fleet

Actualiza el estado de la flota de computación del clúster.

```

pcluster update-compute-fleet [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 --status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}

 [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]

```

Argumentos con nombre

### -h, --help

Muestra el texto de ayuda de `pcluster update-compute-fleet`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Especifica el nombre del clúster.



**--status {START\_REQUESTED,STOP\_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}**

Especifica el estado aplicado a la flota de computación del clúster. Los estados START\_REQUESTED y STOP\_REQUESTED corresponden al Slurm planificador, mientras que los estados ENABLED y DISABLED corresponden al planificador. AWS Batch

**--debug**

Habilita del registro de depuración.

**--query *QUERY***

Especifica la JMESPath consulta que se va a realizar en la salida.

**--region, -r *REGION***

Especifica el Región de AWS que se va a utilizar. Región de AWS Debe especificarse mediante la variable de AWS\_DEFAULT\_REGION entorno, la region configuración de la [default] sección del ~/.aws/config archivo o el --region parámetro.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster update-compute-fleet -n cluster-v3 --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOP_REQUESTED",
 "lastStatusUpdateTime": "2022-07-12T20:19:47.653Z"
}
```

**pcluster version**

Muestra la versión de. AWS ParallelCluster

```
pcluster version [-h] [--debug]
```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de pcluster version.

**--debug**

Habilita del registro de depuración.

Ejemplo que utiliza AWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

```
$ pcluster version
{
 "version": "3.1.4"
}
```

## pcluster3-config-converter

Lee un archivo de configuración de AWS ParallelCluster la versión 2 y escribe un archivo de configuración de la versión 3. AWS ParallelCluster

```
pcluster3-config-converter [-h]
 [-t CLUSTER_TEMPLATE]
 [-c CONFIG_FILE]
 [--force-convert]
 [-o OUTPUT_FILE]
```

Argumentos con nombre

**-h, --help**

Muestra el texto de ayuda de pcluster3-config-converter.

**-t *CLUSTER\_TEMPLATE*, --cluster-template *CLUSTER\_TEMPLATE***

Especifica la [sección de \[cluster\]](#) del archivo de configuración que se va a convertir. Si no se especifica, el script buscará el parámetro [cluster-template](#) en la [sección de \[global\]](#) o buscará [cluster default].

**-c *CONFIG\_FILE*, --config-file *CONFIG\_FILE***

Especifica el archivo de configuración de la AWS ParallelCluster versión 2 que se debe leer.

**--force-convert**

Permite una conversión incluso si una o más configuraciones no son compatibles y no se recomiendan.

**-o *OUTPUT\_FILE*, --output-file *OUTPUT\_FILE***

Especifica el archivo de configuración de la AWS ParallelCluster versión 3 que se va a escribir. Si no se especifica este parámetro, la configuración se escribe como stdout.

**Note**

El `pcluster3-config-converter` comando se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.0.1.

## Archivos de configuración

AWS ParallelCluster usa archivos YAML 1.1 para los parámetros de configuración.

### Temas

- [Configuración del clúster](#)
- [Cree archivos de configuración de imágenes](#)

## Configuración del clúster

AWS ParallelCluster la versión 3 utiliza archivos de configuración independientes para controlar la definición de infraestructura de clústeres y la definición de infraestructura personalizada AMIs. Todos los archivos de configuración utilizan archivos YAML 1.1. La información detallada de cada uno de estos archivos de configuración se encuentra en el siguiente enlace. Para ver algunos ejemplos de configuraciones, consulte [https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/example\\_configs](https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/example_configs).

Estos objetos se utilizan para la configuración del clúster de la AWS ParallelCluster versión 3.

### Temas

- [Propiedades del fichero de configuración del clúster](#)
- [Sección de Imds](#)
- [Sección de Image](#)
- [Sección de HeadNode](#)
- [Sección de Scheduling](#)
- [Sección de SharedStorage](#)
- [Sección de iam](#)
- [Sección de LoginNodes](#)
- [Sección de Monitoring](#)

- [Sección de Tags](#)
- [Sección de AdditionalPackages](#)
- [Sección de DirectoryService](#)
- [Sección de DeploymentSettings](#)

## Propiedades del fichero de configuración del clúster

Region (Opcional, String)

Especifica el Región de AWS para el clúster. Por ejemplo, `us-east-2`.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

CustomS3Bucket (Opcional, String)

Especifica el nombre de un bucket de Amazon S3 que se crea en su AWS cuenta para almacenar los recursos que utilizan sus clústeres, como el archivo de configuración del clúster, y para exportar los registros. AWS ParallelCluster mantiene un bucket de Amazon S3 en cada AWS región en la que cree los clústeres. De forma predeterminada, estos buckets de Amazon S3 se llaman `parallelcluster-hash-v1-DO-NOT-DELETE`.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización. Si fuerzas la actualización, se ignorará el nuevo valor y se utilizará el anterior.](#)

AdditionalResources (Opcional, String)

Define una AWS CloudFormation plantilla adicional para lanzarla junto con el clúster. Esta plantilla adicional se utiliza para la creación de recursos que existen fuera del clúster pero que forman parte del ciclo de vida de este.

Este valor tiene que ser una dirección URL HTTP a una plantilla pública con todos los parámetros incluidos.

No hay valor predeterminado.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## Sección de **Imds**

(Opcional) Especifica la configuración del servicio de metadatos de instancias (IMDS) global.

Imds:

ImdsSupport: *string*

## Propiedades de **Imds**

### ImdsSupport (Opcional, String)

Especifica qué versiones de IMDS se admiten en los nodos del clúster. Los valores admitidos son `v1.0` y `v2.0`. El valor predeterminado es `v2.0`.

Si `ImdsSupport` está establecida en `v1.0`, IMDSv2 se admiten ambas IMDSv1 opciones.

Si `ImdsSupport` está establecido en `v2.0`, solo IMDSv2 es compatible.

Para obtener más información, consulte [Uso IMDSv2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.7.0, el valor `ImdsSupport` predeterminado es `v2.0`. Le recomendamos que configure las llamadas `ImdsSupport` a las acciones personalizadas `v2.0` y IMDSv2 las IMDSv1 sustituya por ellas.

El soporte para [Imds/ImdsSupport](#) se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## Sección de **Image**

#### Note

Las versiones no compatibles de la versión oficial AMIs distribuida por AWS ParallelCluster dejarán de estar disponibles tras 18 meses de inactividad. Estas imágenes antiguas contienen software desactualizado y no pueden recibir asistencia en caso de problemas. Te recomendamos encarecidamente que cambies a la última versión compatible.

(Obligatorio) Define el sistema operativo del clúster.

Image:

Os: string

CustomAmi: string

Propiedades de **Image**

Os (Requerido, String)

Especifica el sistema operativo que se va a utilizar en el clúster. Los valores admitidos son `alinux2`, `alinux2023`, `ubuntu2404`, `ubuntu2204`, `rhel8`, `rocky8`, `rhel9` y `rocky9`.

 Note

RedHat Enterprise Linux 8.7 (`rhel8`) se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0.  
Si configura el clúster para usar `rhel`, el costo bajo demanda de cualquier tipo de instancia es mayor que si configura el clúster para usar otros sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los precios, consulte [Precios bajo demanda](#) y [¿Cómo se ofrece y se cotiza Red Hat Enterprise Linux en Amazon EC2?](#).  
RedHat Enterprise Linux 9 (`rhel9`) se agrega a partir de la versión 3.9.0. AWS ParallelCluster

Todas las regiones AWS comerciales son compatibles con los siguientes sistemas operativos.

| Partición (Regiones de AWS)                                                  | <code>alinux2</code> | <code>ubuntu224</code> | <code>ubuntu244</code> | <code>rhel8</code> | <code>rhel9</code> | <code>alinux2023</code> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Comercial<br>( Regiones de AWS ninguno de ellos se menciona específicamente) | True                 | True                   | True                   | True               | True               | True                    |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.)<br>( <code>us-gov-east-1</code> )             | True                 | True                   | True                   | True               | True               | True                    |

| Partición (Regiones de AWS)               | <b>alinux2</b> | <b>ubuntu224</b> | <b>ubuntu244</b> | <b>rhel8</b> | <b>rhel9</b> | <b>alinux2023</b> |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| AWS GovCloud (EEUU-Oeste) ( us-gov-west-1 | True           | True             | True             | True         | True         | True              |
| China (Pekín) (cn-north-1 )               | True           | True             | True             | True         | True         | True              |
| China (Ningxia) (cn-northwest-1 )         | True           | True             | True             | True         | True         | True              |

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

AWS ParallelCluster La versión 3.8.0 es compatible con Rocky Linux 8, pero no hay Rocky Linux 8 precompilado AMIs (para arquitecturas x86 y ARM). AWS ParallelCluster La versión 3.8.0 permite crear clústeres con Rocky Linux 8 de forma personalizada. AMIs Para obtener más información, consulte [Consideraciones de los sistemas operativos](#)

AWS ParallelCluster La versión 3.9.0 es compatible con Rocky Linux 9, pero Rocky Linux 9 prediseñado AMIs (para arquitecturas x86 y ARM) no está disponible. AWS ParallelCluster La versión 3.9.0 permite crear clústeres con Rocky Linux 9 de forma personalizada. AMIs Para obtener más información, consulte [Consideraciones de los sistemas operativos](#).

### CustomAmi (Opcional, String)

Especifica el ID de una AMI personalizada que se va a usar para los nodos principal y de computación en lugar de la AMI publicada predeterminada. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, estos permisos se deben agregar a las políticas de usuario y de nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene asociada una instantánea cifrada, se requieren las siguientes políticas adicionales tanto en las políticas de usuario como en las del nodo principal:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
]
}
```

Para crear una AMI personalizada de RedHat Enterprise Linux, debe configurar el sistema operativo para instalar los paquetes que proporcionan los repositorios RHUI (AWS): `rhel-<version>-baseos-rhui-rpms`, `rhel-<version>-appstream-rhui-rpms`, y `codeready-builder-for-rhel-<version>-rhui-rpms`. Además, los repositorios de la AMI personalizada deben contener paquetes de `kernel-devel` de la misma versión que la versión del núcleo en ejecución. `kernel`.

#### Limitaciones conocidas

- Solo RHEL 8.2 y las versiones posteriores son compatibles FSx con Lustre.
- La versión 4.18.0-425.3.1.el8 del kernel RHEL 8.7 no es compatible con Lustre. FSx
- Solo RHEL 8.4 y las versiones posteriores son compatibles con EFA.
- AL23 no es compatible con NICE DCV, ya que no incluye un entorno gráfico de escritorio, que es necesario para ejecutar NICE DCV. Para obtener más información, consulte la [documentación de NICE DCV](#).

Para solucionar problemas de las advertencias de validación de AMI personalizadas, consulte [Solución de problemas con las AMI de](#).



Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Sección de **HeadNode**

(Obligatorio) Especifica la configuración del nodo principal.

```
HeadNode:
 InstanceType: string
 Networking:
 SubnetId: string
 ElasticIp: string/boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 Proxy:
 HttpProxyAddress: string
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 Ssh:
 KeyName: string
 AllowedIps: string
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 DeleteOnTermination: boolean
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
 SharedStorageType: string
 Dcv:
 Enabled: boolean
 Port: integer
 AllowedIps: string
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
```

```

 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 Imds:
 Secured: boolean
 Image:
 CustomAmi: string

```

## Propiedades de **HeadNode**

### InstanceType(Obligatorio,String)

Especifica el tipo de instancia para el nodo principal.

Especifica el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para el nodo principal. La arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la utilizada para la Slurm [InstanceType](#) configuración AWS Batch [InstanceType](#).

**Note**

AWS ParallelCluster no admite los siguientes tipos de instancias para la HeadNode configuración.

- hpc6id

Si defines un tipo de instancia p4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red, debes [ElasticIp](#) configurarlo `true` para proporcionar acceso público. AWS public solo se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. En este caso, le recomendamos que utilice una [puerta de enlace NAT](#) para proporcionar acceso público a los nodos de cómputo del clúster. Para obtener más información, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`DisableSimultaneousMultithreading` (Opcional, Boolean)

Si `true`, deshabilita el hyper-threading en el nodo principal. El valor predeterminado es `false`.

No todos los tipos de instancias pueden deshabilitar el hiperproceso. Para obtener una lista de los tipos de instancias que admiten la desactivación del hiperproceso, consulte [Núcleos y subprocesos de CPU para cada núcleo de CPU por tipo de instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`SharedStorageType` (Opcional, String)

Especifique el tipo de almacenamiento que utilizan los datos compartidos internamente. Los datos compartidos internamente incluyen los datos que se AWS ParallelCluster utilizan para administrar el clúster y los que se comparten por defecto, `/home` si no se especifican, en el [Sección de SharedStorage](#) directorio de montaje para montar un volumen de sistema de archivos compartido. Para obtener más información sobre los datos compartidos internos, consulte [AWS ParallelCluster directorios internos](#).

Si `Ebs` es el tipo de almacenamiento predeterminado, el nodo principal exportará partes de su volumen raíz como directorios compartidos para los nodos de computación y de inicio de sesión mediante NFS.

SiEfs, ParallelCluster creará un sistema de archivos EFS para usarlo con datos internos compartidos y. /home

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

Cuando el clúster se escala horizontalmente, el tipo de almacenamiento de EBS puede presentar cuellos de botella en el rendimiento, ya que el nodo principal comparte los datos del volumen raíz con los nodos de computación mediante exportaciones de NFS. Con EFS, puede evitar las exportaciones de NFS a medida que el clúster se escala horizontalmente y sortear los cuellos de botella de rendimiento asociados a ellas. Se recomienda elegir EBS para aprovechar al máximo el read/write potencial de archivos pequeños y el proceso de instalación. Si su prioridad es escalar, elija EFS.

## Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red del nodo principal.

### Networking:

SubnetId: *string*

ElasticIp: *string/boolean*

SecurityGroups:

- *string*

AdditionalSecurityGroups:

- *string*

Proxy:

HttpProxyAddress: *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **Networking**

SubnetId (Requerido, String)

Especifica el ID de una subred existente en la que se va a aprovisionar el nodo maestro.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## ElasticIp (Opcional, String)

Crea o asigna una dirección IP elástica al nodo principal. Los valores admitidos son `true`, `false` o el ID de una dirección IP elástica existente. El valor predeterminado es `false`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## SecurityGroups (Opcional, [String])

Lista de identificadores de grupos de seguridad de Amazon VPC que se van a utilizar en el nodo principal. Estos sustituyen a los grupos de seguridad que se AWS ParallelCluster crean si no se incluye esta propiedad.

Compruebe que los grupos de seguridad estén configurados correctamente para sus [SharedStorage](#) sistemas.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## AdditionalSecurityGroups (Opcional, [String])

Lista de identificadores de grupos de seguridad de Amazon VPC adicionales que se van a utilizar en el nodo principal.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Proxy(Opcional)

Especifica la configuración del proxy para el nodo principal.

Proxy:

HttpProxyAddress:  
*string*

## HttpProxyAddress (Opcional, String)

Define un servidor proxy HTTP o HTTPS, normalmente `https://x.x.x.x:8080`.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Ssh

(Opcional) Define la configuración para el acceso SSH al nodo principal.

**Ssh:**

**KeyName**: *string*  
**AllowedIps**: *string*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**Propiedades de Ssh****KeyName(Opcional,String)**

Nombra un par de claves de Amazon EC2 existente para habilitar el acceso a través de SSH al nodo principal.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

**AllowedIps (Opcional, String)**

Especifica el intervalo de direcciones IP con formato CIDR o un ID de lista de prefijos para las conexiones SSH al nodo principal. El valor predeterminado es `0.0.0.0/0`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**LocalStorage**

(Opcional) Define la configuración de almacenamiento local para el nodo principal.

**LocalStorage**:  
**RootVolume**:  
    **Size**: *integer*  
    **Encrypted**: *boolean*  
    **VolumeType**: *string*  
    **Iops**: *integer*  
    **Throughput**: *integer*  
    **DeleteOnTermination**: *boolean*  
**EphemeralVolume**:  
    **MountDir**: *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de LocalStorage

### RootVolume (Obligatorio)

Especifica el volumen de almacenamiento raíz del nodo principal.

#### RootVolume:

Size: *integer*

Encrypted: *boolean*

VolumeType: *string*

Iops: *integer*

Throughput: *integer*

DeleteOnTermination: *boolean*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Size (Opcional, Integer)

Especifica el tamaño del volumen raíz del nodo principal en gibibytes (GiB). El tamaño predeterminado proviene de la AMI. El uso de un tamaño diferente requiere que la AMI admita growroot.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Encrypted (Opcional, Boolean)

Especifica si el volumen de está cifrado. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### VolumeType (Opcional, String)

Especifica el [tipo de volumen de Amazon EBS](#). Los valores admitidos son gp2, gp3, io1, io2, sc1, st1 y standard. El valor predeterminado es gp3.

Para obtener más información, consulte [Tipos de volúmenes de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Iops (Opcional, Integer)

Define el número de IOPS para volúmenes de tipo io1, io2 y gp3.

El valor predeterminado, los valores admitidos y la proporción de datos volume\_iops a volume\_size varía entre VolumeType y Size.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

VolumeType = io1

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 †

Relación máxima Iops a Size = 50 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 100 GiB.

VolumeType = io2

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 (256 000 para los volúmenes de io2 Block Express) †

Relación máxima Iops a Size = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 10 GiB.

VolumeType = gp3

Iops predeterminado = 3000

Valores admitidos Iops = 3000–16 000

Relación máxima Iops a Size = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 10 GiB.

† Las IOPS máximas están garantizadas solo en [las instancias creadas en el sistema Nitro](#) aprovisionadas con más de 32 000 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32,000 IOPS. [Es posible que io1 los volúmenes más antiguos no alcancen el máximo rendimiento a menos que modifique el volumen.](#) io2 Los volúmenes de Block Express admiten valores de Iops de hasta 256 000 en tipos de instancias R5b. Para obtener más información, consulte [Volúmenes io2 Block Express](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Throughput (Opcional, Integer)

Define el rendimiento de los tipos de volumen gp3, en MiB/s. Esta configuración solo es válida cuando VolumeType se establece en gp3. El valor predeterminado es 125. Valores admitidos = 125–1000 MiB/s



La relación entre Throughput y Iops no puede ser superior a 0,25. El rendimiento máximo de 1000 MiB/s requiere que la Iops configuración sea de al menos 4000.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

DeleteOnTermination (Opcional, Boolean)

Especifica si se debe eliminar el volumen raíz al finalizar el nodo principal. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

EphemeralVolume(Opcional)

Especifica los detalles de cualquier volumen de almacén de instancias. Para obtener más información, consulte [Volúmenes de almacenes de instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

EphemeralVolume:

MountDir: *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

MountDir (Opcional, String)

Especifica el directorio de montaje del volumen del almacén de instancias. El valor predeterminado es /scratch.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Dcv

(Opcional) Define los ajustes de configuración del servidor Amazon DCV que se ejecuta en el nodo principal.

Para obtener más información, consulte [Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV](#).

Dcv:

Enabled: *boolean*

Port: *integer*

AllowedIps: *string*

**⚠ Important**

De forma predeterminada, el puerto Amazon DCV configurado por AWS ParallelCluster está abierto a todas las IPv4 direcciones. Sin embargo, los usuarios solo pueden conectarse a un puerto de Amazon DCV si tienen la dirección URL de la sesión de Amazon DCV y se conectan a la sesión de Amazon DCV en un plazo de 30 segundos a partir del momento en que se devuelve la dirección URL de `pcluster dcv-connect`. Utilice el valor `AllowedIps` para restringir aún más el acceso al puerto de Amazon DCV con un intervalo de direcciones IP con formato de CIDR y utilice la configuración de `Port` para establecer un puerto no estándar.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

**Propiedades de `Dcv`**

`Enabled`(Obligatorio, Boolean)

Especifica si Amazon DCV está habilitado en el nodo principal. El valor predeterminado es `false`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

**ℹ Note**

Amazon DCV genera automáticamente un certificado autofirmado que se utiliza para proteger el tráfico entre el cliente Amazon DCV y el servidor Amazon DCV que se ejecuta en el nodo principal. Para configurar su propio certificado, consulte [Certificado HTTPS de Amazon DCV](#).

`Port`(Opcional,) Integer

Especifica el puerto de Amazon DCV. El valor predeterminado es 8443.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`AllowedIps` (opcional, recomendado, String)

Especifica el intervalo de direcciones IP con formato CIDR para las conexiones a Amazon DCV. Esta configuración solo se usa cuando se AWS ParallelCluster crea el grupo de seguridad.

El valor predeterminado es `0.0.0.0/0`, que permite el acceso desde cualquier dirección de Internet.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## CustomActions

(Opcional) Especifica los scripts personalizados que se ejecutarán en el nodo principal.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
```

## Propiedades de CustomActions

### OnNodeStart(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán en el nodo principal antes de que se inicie cualquier acción de arranque de implementación del nodo. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

## Sequence(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar. AWS ParallelCluster ejecuta los scripts en el mismo orden en que aparecen en el archivo de configuración, empezando por el primero.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

## OnNodeConfigured(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán en el nodo principal una vez finalizadas las acciones de arranque del nodo. Para obtener más información, consulte

[Acciones de arranque personalizadas.](#)

## Sequence(Opcional)

Especifica la lista de scripts que se van a ejecutar.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

OnNodeUpdated(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán en el nodo principal una vez finalizadas las acciones de actualización del nodo. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

Sequence(Opcional)

Especifica la lista de scripts que se van a ejecutar.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Script (Requerido, String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para el único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Args (Opcional, [String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

 Note

OnNodeUpdated se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.4.0.  
Sequence se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0. Si lo especifica Sequence, puede enumerar varios scripts para una acción personalizada. AWS ParallelCluster sigue admitiendo la configuración de una acción personalizada con un único script, sin incluirlo Sequence.  
AWS ParallelCluster no admite incluir tanto un único script como Sequence para la misma acción personalizada.

## Iam

(Opcional) Especifica una función de instancia o un perfil de instancia que se usará en el nodo principal para anular la función de instancia o el perfil de instancia predeterminados del clúster.

```
Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
```

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### Propiedades de Iam

#### InstanceProfile (Opcional, String)

Especifica un perfil de instancia para anular el perfil de instancia predeterminado del nodo principal. No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es `arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName`.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de AdditionalIamPolicies y S3Access.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de S3Access y AdditionalIamPolicies, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### InstanceRole (Opcional, String)

Especifica un rol de instancia para anular el rol de instancia predeterminado del nodo principal. No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de AdditionalIamPolicies y S3Access.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de `S3Access` y `AdditionalIamPolicies`, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## S3Access

### S3Access(Opcional)

Especifica un bucket. Se utiliza para generar políticas que concedan el acceso especificado al bucket.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de `InstanceRole` y `InstanceProfile`.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de `S3Access` y `AdditionalIamPolicies`, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

#### S3Access:

- BucketName: *string*
- EnableWriteAccess: *boolean*
- KeyName: *string*

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### BucketName (Requerido, String)

Nombre del bucket de .

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### KeyName (Opcional, String)

La clave del bucket. El valor predeterminado es "\*".

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### EnableWriteAccess (Opcional, Boolean)

Indica si se ha habilitado el acceso a la escritura en el bucket. El valor predeterminado es `false`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## AdditionalIamPolicies

### AdditionalIamPolicies(Opcional)

Especifica una lista separada de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM para Amazon EC2. Esta lista se adjunta a la función raíz utilizada para el nodo principal, además de los permisos requeridos por AWS ParallelCluster.

El nombre de una política de IAM y su ARN son diferentes. Los nombres no se pueden usar.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de InstanceRole y InstanceProfile.

Le recomendamos que use las AdditionalIamPolicies porque se añaden AdditionalIamPolicies a los permisos que requiere AWS ParallelCluster y el InstanceRole debe incluir todos los permisos necesarios. Los permisos necesarios a menudo cambian de versión a versión a medida que se añaden características.

No hay valor predeterminado.

AdditionalIamPolicies:

- Policy: *string*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Policy (Opcional, [String])

Lista de políticas de IAM.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Imds

(Opcional) Especifica las propiedades del servicio de metadatos de instancias (IMDS). Para obtener más información, consulte [Cómo funciona la versión 2 del servicio de metadatos de instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Imds:

Secured: *boolean*



Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **Imds**

### Secured (Opcional, Boolean)

Si se establece en `true`, restringe el acceso al IMDS del nodo principal (y a las credenciales del perfil de la instancia) a un subconjunto de superusuarios.

Si se establece en `false`, todos los usuarios del nodo principal tienen acceso al IMDS del nodo principal.

Los siguientes usuarios pueden acceder al IMDS del nodo principal:

- usuario raíz
- usuario administrativo del clúster (`pc-cluster-admin` de forma predeterminada)
- usuario predeterminado específico del sistema operativo (`ec2-user` en Amazon Linux 2 y RedHat `ubuntu` Ubuntu 18.04).

El valor predeterminado es `true`.

Los `default` usuarios son responsables de garantizar que un clúster tenga los permisos que necesita para interactuar con AWS los recursos. Si inhabilitas `default` el acceso al IMDS de los usuarios, no AWS ParallelCluster podrás administrar los nodos de procesamiento y dejará de funcionar. No deshabilite el acceso al IMDS del usuario `default`.

Cuando a un usuario se le concede acceso al IMDS del nodo principal, puede usar los permisos incluidos en el [perfil de instancia del nodo principal](#). Por ejemplo, pueden usar estos permisos para lanzar instancias de Amazon EC2 o leer la contraseña de un dominio de AD que el clúster está configurado para usar en la autenticación.

Para restringir el acceso al IMDS, AWS ParallelCluster administra una cadena de `iptables`

Los usuarios del clúster con acceso a `sudo` pueden habilitar o deshabilitar de forma selectiva el acceso al IMDS del nodo principal para otros usuarios individuales, incluidos los usuarios `default`, ejecutando el comando:

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/imds/imds-access.sh --allow <USERNAME>
```

Puede deshabilitar el acceso al IMDS de los usuarios con la opción `--deny` de este comando.

Si inhabilita el acceso al IMDS del usuario `default` sin saberlo, puede restaurar el permiso mediante la opción `--allow`.

**Note**

Cualquier personalización de las reglas `iptables` o `ip6tables` puede interferir con el mecanismo utilizado para restringir el acceso al IMDS en el nodo principal.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Image

(Opcional) Define una imagen personalizada para el nodo principal.

Image:  
CustomAmi: *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de Image

CustomAmi (Opcional, String)

Especifica el ID de una AMI personalizada que puede utilizar para el nodo principal en lugar de la AMI publicada predeterminada. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, estos permisos se deben agregar a las políticas de usuario y de nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene asociada una instantánea cifrada, se requieren las siguientes políticas adicionales tanto en las políticas de usuario como en las del nodo principal:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
```

```

 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
}

```

Para solucionar problemas de las advertencias de validación de AMI personalizadas, consulte [Solución de problemas con las AMI de](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Sección de **Scheduling**

(Obligatorio) Define el programador de trabajos que se usa en el clúster y las instancias de procesamiento que administra el programador de trabajos. Puede usar el programador Slurm o AWS Batch . Cada una admite un conjunto diferente de ajustes y propiedades.

### Temas

- [Propiedades de Scheduling](#)
- [AwsBatchQueues](#)
- [SlurmQueues](#)
- [SlurmSettings](#)

#### Scheduling:

Scheduler: slurm

ScalingStrategy: *string*

SlurmSettings:

MungeKeySecretArn: *string*

ScaledownIdleTime: *integer*

QueueUpdateStrategy: *string*

EnableMemoryBasedScheduling: *boolean*

CustomSlurmSettings: *[dict]*

```
CustomSlurmSettingsIncludeFile: string
Database:
 Uri: string
 UserName: string
 PasswordSecretArn: string
 DatabaseName: string
ExternalSlurmdbd: boolean
 Host: string
 Port: integer
Dns:
 DisableManagedDns: boolean
 HostedZoneId: string
 UseEc2Hostnames: boolean
SlurmQueues:
 - Name: string
 ComputeSettings:
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 CapacityType: string
 AllocationStrategy: string
 JobExclusiveAllocation: boolean
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
```

```
AdditionalSecurityGroups:
- string
PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
Proxy:
 HttpProxyAddress: string
ComputeResources:
- Name: string
 InstanceType: string
 Instances:
 - InstanceType: string
 MinCount: integer
 MaxCount: integer
 DynamicNodePriority: integer
 StaticNodePriority: integer
 SpotPrice: float
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 SchedulableMemory: integer
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Efa:
 Enabled: boolean
 GdrSupport: boolean
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 Networking:
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Name: string
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 LaunchTemplateOverrides:
 LaunchTemplateId: string
 Version: string
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
```

```

 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceProfile: string
 InstanceRole: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 Image:
 CustomAmi: string

```

### Scheduling:

```

Scheduler: awsbatch
AwsBatchQueues:
 - Name: string
 CapacityType: string
Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we
support only 1)
 - Name: string
 InstanceTypes:
 - string

```

```
MinvCpus: integer
DesiredvCpus: integer
MaxvCpus: integer
SpotBidPercentage: float
```

## Propiedades de **Scheduling**

### **Scheduler** (Requerido, **String**)

Especifica el tipo de programador que se utiliza. Los valores admitidos son `slurm` y `awsbatch`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

`awsbatch` solo es compatible con el sistema operativo `alinux2` y la plataforma `x86_64`.

### **ScalingStrategy** (Opcional, **String**)

Le permite elegir cómo se escalan verticalmente los nodos de Slurm dinámicos. Los valores admitidos son `all-or-nothing`, `greedy-all-or-nothing` y `best-effort`. El valor predeterminado es `all-or-nothing`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

#### Note

La estrategia de escalado se aplica solo a los nodos que Slurm va a reanudar, no a los nodos que, finalmente, ya estén en funcionamiento.

- `all-or-nothing` Esta estrategia sigue estrictamente una `all-or-nothing-approach`, destinada a evitar las instancias inactivas al final del proceso de escalado. Funciona sobre una `all-or-nothing` base, lo que significa que se amplía completamente o no se amplía en absoluto. Tenga en cuenta que las instancias lanzadas temporalmente pueden conllevar costos adicionales cuando los trabajos requieren más de 500 nodos o abarcan varios recursos de computación. Esta estrategia tiene el rendimiento más bajo de las tres estrategias de escalado posibles. El tiempo de escalado depende de la cantidad de trabajos enviados por cada ejecución del programa de reanudación de Slurm. Además, no se puede escalar mucho más allá del

límite predeterminado de la cuenta de RunInstances recursos por ejecución, que es de 1000 instancias de forma predeterminada. Encontrará más información en la [documentación sobre limitaciones de las API de Amazon EC2](#).

- **greedy-all-or-nothing** Al igual que la all-or-nothing estrategia, su objetivo es evitar las instancias inactivas después del escalado. Esta estrategia permite sobreescalar temporalmente durante el proceso de escalado para lograr un rendimiento superior al del all-or-nothing enfoque, pero también incluye el mismo límite de escalado de 1000 instancias que el límite de la cuenta de RunInstances recursos.
- **best-effort** : esta estrategia prioriza el alto rendimiento, incluso si eso conlleva que algunas instancias puedan quedar inactivas al final del proceso de escalado. Intenta asignar tantos nodos como soliciten los trabajos, pero existe la posibilidad de que no se satisfaga toda la solicitud. A diferencia de las demás estrategias, el enfoque más eficaz consiste en acumular más instancias que el RunInstances límite estándar, a costa de tener recursos inactivos a lo largo de las múltiples ejecuciones de los procesos de escalado.

Cada estrategia está diseñada para satisfacer diferentes necesidades de escalado, lo que le permite seleccionar la que mejor se adapte a sus requisitos y limitaciones particulares.

## AwsBatchQueues

(Opcional) La configuración de la AWS Batch cola. Solo se admite una cola. Esto es obligatorio si [Scheduler](#) se establece en awsbatch. Para obtener más información sobre el programador de awsbatch, consulte la [configuración de red](#) y [Usar el planificador AWS Batch \(awsbatch\) con AWS ParallelCluster](#).

### AwsBatchQueues:

- Name: *string*
- CapacityType: *string*
- Networking:
  - SubnetIds:
    - *string*
  - AssignPublicIp: *boolean*
  - SecurityGroups:
    - *string*
  - AdditionalSecurityGroups:
    - *string*
- ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we support only 1)
  - Name: *string*



```
InstanceTypes:
 - string
MinvCpus: integer
DesiredvCpus: integer
MaxvCpus: integer
SpotBidPercentage: float
```

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Propiedades de **AwsBatchQueues**

### **Name** (Requerido, **String**)

El nombre de la AWS Batch cola.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### **CapacityType** (Opcional, **String**)

El tipo de recursos informáticos que utiliza la AWS Batch cola. Los valores admitidos son ONDEMAND , SPOT o CAPACITY\_BLOCK. El valor predeterminado es ONDEMAND.

#### Note

Si establece CapacityType en SPOT, su cuenta debe contener un rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForEC2Spot. Puede crear este rol mediante el siguiente AWS CLI comando.

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Para obtener más información, consulte [Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red de la AWS Batch cola.

**Networking:****SubnetIds:**

- *string*

**AssignPublicIp:** *boolean*

**SecurityGroups:**

- *string*

**AdditionalSecurityGroups:**

- *string*

## Propiedades de **Networking**

### **SubnetIds** (Requerido, **[String]**)

Especifica el ID de una subred existente para aprovisionar la AWS Batch cola. En la actualidad, solo se admite una subred.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **AssignPublicIp** (Opcional, **String**)

Crea o asigna una dirección IP pública a los nodos de la cola. AWS Batch Los valores admitidos son true y false. El valor predeterminado depende de la subred que haya especificado.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

### **SecurityGroups** (Opcional, **[String]**)

Lista de grupos de seguridad que utiliza la AWS Batch cola. Si no especifica grupos de seguridad, AWS ParallelCluster crea nuevos grupos de seguridad.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### **AdditionalSecurityGroups** (Opcional, **[String]**)

Lista de grupos de seguridad que utiliza la AWS Batch cola.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## **ComputeResources**

(Obligatorio) Define la ComputeResources configuración de la AWS Batch cola.

```
ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we support
only 1)
- Name: string
 InstanceTypes:
 - string
 MinvCpus: integer
 DesiredvCpus: integer
 MaxvCpus: integer
 SpotBidPercentage: float
```

## Propiedades de **ComputeResources**

### **Name** (Requerido, **String**)

El nombre del entorno de cómputo de AWS Batch colas.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **InstanceTypes** (Requerido, [**String**])

El conjunto de tipos de instancias del entorno de AWS Batch cómputo. : el tipo de arquitectura de los tipos de instancia debe ser .

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **MinvCpus** (Opcional, **Integer**)

La cantidad mínima VCPUs que puede usar un entorno de AWS Batch cómputo.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### **DesiredVcpus** (Opcional, **Integer**)

El número deseado de VCPUs en el entorno AWS Batch informático. AWS Batch ajusta este valor entre MinvCpus y en MaxvCpus función de la demanda de la cola de trabajos.

[Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.](#)

### **MaxvCpus** (Opcional, **Integer**)

El número máximo de VCPUs para el entorno AWS Batch informático. No se puede establecer en un valor inferior a DesiredVcpus.

[Política de actualización: esta configuración no se puede reducir durante una actualización.](#)

## SpotBidPercentage (Opcional, Float)

El porcentaje máximo que puede tener el precio una instancia de spot de Amazon EC2 en comparación con el precio bajo demanda para ese tipo de instancia antes de que se lancen las instancias. El valor predeterminado es 100. El rango admitido es de 1 a 100.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## SlurmQueues

(Opcional) Configuración de la cola de Slurm. Esto es obligatorio si [Scheduler](#) se establece en slurm.

```
SlurmQueues:
- Name: string
 ComputeSettings:
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 CapacityType: string
 AllocationStrategy: string
 JobExclusiveAllocation: boolean
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
```

```
- string
AdditionalSecurityGroups:
- string
PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
Proxy:
 HttpProxyAddress: string
ComputeResources:
- Name: string
 InstanceType: string
 Instances:
 - InstanceType: string
 MinCount: integer
 MaxCount: integer
 DynamicNodePriority: integer
 StaticNodePriority: integer
 SpotPrice: float
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 SchedulableMemory: integer
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Efa:
 Enabled: boolean
 GdrSupport: boolean
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 Networking:
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Name: string
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 LaunchTemplateOverrides:
 LaunchTemplateId: string
 Version: string
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
```

```

 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceProfile: string
 InstanceRole: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 Image:
 CustomAmi: string

```

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede añadir un nuevo valor durante una actualización o se debe detener la flota de computación al eliminar un valor existente.

## Propiedades de **SlurmQueues**

### **Name** (Requerido, **String**)

El nombre de la cola Slurm.

#### Note

El tamaño del clúster puede cambiar durante una actualización. Para obtener más información, consulte [Tamaño y actualización de la capacidad del clúster](#)

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## CapacityReservationTarget

### Note

CapacityReservationTarget se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

CapacityReservationTarget:

CapacityReservationId: *string*

CapacityReservationResourceGroupArn: *string*

Especifica la reserva de capacidad bajo demanda para los recursos informáticos de la cola.

### CapacityReservationId (Opcional, **String**)

El ID de la reserva de capacidad existente a la que se destinarán los recursos informáticos de la cola. El ID puede hacer referencia a una [ODCR](#) o a un [bloque de capacidad para ML](#).

La reserva debe usar la misma plataforma que usa la instancia. Por ejemplo, si sus instancias se ejecutan en `rhel8`, su reserva de capacidad debe ejecutarse en la plataforma Red Hat Enterprise Linux. Para obtener más información, consulte [Plataformas compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

### Note

Si incluye [Instances](#) en la configuración del clúster, debe excluir este ajuste de CapacityReservationId de nivel de cola de la configuración.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### CapacityReservationResourceGroupArn (Opcional, **String**)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de recursos que actúa como grupo de reservas de capacidad vinculado a un servicio de reservas de capacidad para los recursos informáticos de la cola. AWS ParallelCluster identifica y utiliza la reserva de capacidad más adecuada del grupo de recursos en función de las siguientes condiciones:

- Si PlacementGroup está habilitado en [SlurmQueues/Networking/SlurmQueuesComputeResources/Networking](#), AWS

ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija al tipo de instancia y, si el recurso informático existe, PlacementGroup para un recurso informático.

PlacementGroup debe dirigirse a uno de los tipos de instancias que se definen en [ComputeResources](#).

- Si PlacementGroup no está habilitado en [SlurmQueues/Networking](#) [SlurmQueues/ComputeResources/Networking](#), AWS ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija solo al tipo de instancia de un recurso informático, si el recurso informático existe.

El grupo de recursos debe tener al menos un ODCR para cada tipo de instancia reservado en una zona de disponibilidad en todos los recursos informáticos y las zonas de disponibilidad de la cola. Para obtener más información, consulte [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#).

Para obtener más información sobre los requisitos de configuración de varias subredes, consulte [Networking/SubnetIds](#).

 Note

En la AWS ParallelCluster versión 3.4.0 se añaden varias zonas de disponibilidad.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## CapacityType (Opcional, **String**)

El tipo de recursos informáticos que utiliza la cola de Slurm. Los valores admitidos son ONDEMAND, SPOT o CAPACITY\_BLOCK. El valor predeterminado es ONDEMAND.

 Note

Si establece CapacityType en SPOT, su cuenta debe tener un rol vinculado al servicio de AWSServiceRoleForEC2Spot. Puede usar el siguiente AWS CLI comando para crear este rol.

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```



Para obtener más información, consulte [Rol vinculado al servicio para solicitudes de instancias de spot](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **AllocationStrategy** (Opcional, **String**)

Especifique la estrategia de asignación para todos los recursos informáticos definidos en [Instances](#).

Valores válidos: `lowest-price` | `capacity-optimized` | `price-capacity-optimized` | `prioritized` | `capacity-optimized-prioritized`

| CapacityType        | Estrategias permitidas                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAJO DEMANDA        | precio más bajo, priorizado                                                                    |
| LUGAR               | precio más bajo, capacidad optimizada, price-capacity-optimized capacity-optimized-prioritized |
| BLOQUE DE CAPACIDAD | No compatible: AllocationStrategy no se puede configurar                                       |

Valor predeterminado: `lowest-price`

#### **lowest-price**

- Si utiliza `CapacityType = ONDEMAND`, Flota de Amazon EC2 utiliza el precio para determinar el orden y lanza primero las instancias con un precio más bajo.
- Si utiliza `CapacityType = SPOT`, Flota de Amazon EC2 lanza instancias desde el grupo de instancias de spot de menor precio que tenga capacidad disponible. Si un grupo se queda sin capacidad antes de cumplir con la capacidad requerida, Amazon EC2 Fleet tramita su solicitud lanzando instancias por usted. En concreto, Flota de Amazon EC2 lanza instancias desde el grupo de instancias de spot de menor precio que tenga capacidad disponible. Flota de Amazon EC2 puede lanzar instancias de spot desde varios grupos diferentes.

- Si establece `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, no hay estrategias de asignación, por lo que el parámetro `AllocationStrategy` no se puede configurar.

### **capacity-optimized**

- Si ha configurado `CapacityType = ONDEMAND`, `capacity-optimized` no está disponible.
- Si establece `CapacityType = SPOT`, Flota de Amazon EC2 lanza instancias desde grupos de instancias de spot con una capacidad óptima para el número de instancias que se van a lanzar.

### **price-capacity-optimized**

- Si ha configurado `CapacityType = ONDEMAND`, `capacity-optimized` no está disponible.
- Si establece `CapacityType = SPOT`, Flota de Amazon EC2 identifica los grupos con la mayor disponibilidad de capacidad para el número de instancias que se van a lanzar. Esto significa que solicitaremos instancias de spot de los grupos que consideremos que tienen menos probabilidades de interrupción a corto plazo. A continuación, Flota de Amazon EC2 solicita instancias de spot de los grupos con el precio más bajo.

### **prioritized**

- Si lo establece `CapacityType = ONDEMAND`, Amazon EC2 Fleet respetará el orden de prioridad que AWS ParallelCluster se aplica a las `LaunchTemplate` anulaciones cuando se especifican varias subredes. AWS ParallelCluster obtiene la anulación a `priority` partir de la posición de la subred de destino, siendo la primera subred la que tiene la `SlurmQueues/Networking/SubnetIds` prioridad más alta. Las prioridades se basan AWS ParallelCluster en orden descendente: la primera `SubnetId` tiene la prioridad más alta y el último ID de `SlurmQueues/Networking/SubnetIds` subred tiene la prioridad más baja.
- Si ha configurado `CapacityType = SPOT`, `prioritized` no está disponible.

### **capacity-optimized-prioritized**

- Si ha configurado `CapacityType = ONDEMAND`, `capacity-optimized-prioritized` no está disponible.
- Si lo establece `CapacityType = SPOT`, Amazon EC2 Fleet optimiza primero la capacidad y, a continuación, aplica, según el mejor esfuerzo, el orden de prioridad que AWS ParallelCluster se asigna a las anulaciones. `LaunchTemplate` Las prioridades se ordenan AWS ParallelCluster en orden descendente: la primera `SubnetId` tiene la prioridad más alta y el último `SubnetID` tiene la prioridad más baja. `SlurmQueues/Networking/`

**SubnetIds** Todas las anulaciones que se dirigen a la misma subred reciben el mismo valor de prioridad.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 **Note**

`AllocationStrategy` es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.3.0. Nuevo en la versión 3.14.0: `prioritized` (para On-Demand) y `capacity-optimized-prioritized` (para Spot).

### **JobExclusiveAllocation** (Opcional, **String**)

Si se establece en `true`, el indicador `OverSubscribe` de la partición de Slurm se establece en `EXCLUSIVE`. Cuando `OverSubscribe = EXCLUSIVE`, los trabajos de la partición tienen acceso exclusivo a todos los nodos asignados. Para obtener más información, consulte [EXCLUSIVE](#) en la documentación de Slurm.

Valores válidos: `true` | `false`

Valor predeterminado: `false`

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

 **Note**

`JobExclusiveAllocation` es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.7.0.

### **CustomSlurmSettings** (Opcional, **Dict**)

Define los ajustes de configuración de la partición de Slurm personalizada (cola).

Especifica un diccionario de pares clave-valor de los parámetros de configuración de Slurm personalizados que se aplican a las colas (particiones).

Cada par clave-valor independiente, por ejemplo `Param1: Value1`, se agrega por separado al final de la línea de configuración de la partición de Slurm en el formato `Param1=Value1`.

Solo puede especificar los parámetros de configuración de Slurm que no estén incluidos en la lista de denegaciones de `CustomSlurmSettings`. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de Slurm incluidos en la lista de denegaciones, consulte [Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para CustomSlurmSettings](#).

AWS ParallelCluster solo comprueba si un parámetro está en una lista de denegaciones. AWS ParallelCluster no valida la sintaxis ni la semántica de los parámetros de Slurm configuración personalizados. Es su responsabilidad validar los parámetros de Slurm configuración personalizados. Los parámetros de configuración personalizados de Slurm no válidos pueden provocar errores en los daemons de Slurm y provocar errores en la creación y actualización del clúster.

Para obtener más información sobre cómo especificar los parámetros Slurm de configuración personalizados con AWS ParallelCluster, consulte [Slurm personalización de la configuración](#).

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración de Slurm, consulte [slurm.conf](#) en la documentación de Slurm.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

 Note

`CustomSlurmSettings` es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

(Cadena) Opcional.

Una lista de pares clave-valor de etiqueta. Las etiquetas de [ComputeResource](#) anulan las etiquetas duplicadas especificadas en [Sección de Tags](#) o en `SlurmQueues/Tags`.

**Key** (Opcional, **String**)

La clave de la etiqueta.

**Value** (Opcional, **String**)

El valor de la etiqueta.

[Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## HealthChecks(Opcional)

Especifique las comprobaciones de estado de los nodos de cómputo en todos los recursos de cómputo de la cola.

## Gpu(Opcional)

Especifica las comprobaciones de estado de la GPU en todos los recursos informáticos de una cola.

### Note

AWS ParallelCluster no admite HealthChecks/Gpu en los nodos que utilizan sistemas operativos a `linux2` ARM. Estas plataformas no son compatibles con el [administrador de GPU para centros de datos de NVIDIA \(DCGM\)](#).

No se recomienda activar las comprobaciones de estado de la GPU cuando se utilicen tipos de instancias cuyo tamaño total de memoria de la GPU sea superior a 327680 MiB.

## Enabled (Opcional, **Boolean**)

Si AWS ParallelCluster realiza comprobaciones del estado de la GPU en los nodos de cómputo. El valor predeterminado es `false`.

### Comportamiento de la comprobación de estado de la **Gpu**

- Si `Gpu/Enabled` está establecido en `true`, AWS ParallelCluster realiza comprobaciones de estado de la GPU en los recursos de cómputo de la cola.
- La comprobación de estado de la `Gpu` realiza comprobaciones del estado de la GPU en los recursos informáticos para evitar que se envíen trabajos en nodos con una GPU degradada.
- Si un nodo de cómputo no pasa una comprobación de estado de la `Gpu`, el estado del nodo de computación cambia a `DRAIN`. Los nuevos trabajos no comienzan en este nodo. Los trabajos existentes se ejecutan hasta su finalización. Una vez finalizados todos los trabajos en ejecución, el nodo de cómputo finaliza si es un nodo dinámico y se reemplaza si es un nodo estático.
- La duración de la `Gpu` comprobación de estado depende del tipo de instancia seleccionada, del número de instancias que haya GPUs en la instancia, de la memoria total de la GPU

y del número de objetivos de la Gpu comprobación de estado (equivalente al número de objetivos de la GPU que estén trabajando). Por ejemplo, en un p4d.24xlarge, la duración normal es de 3 minutos.

- Si la comprobación de estado de la Gpu se ejecuta en una instancia que no es compatible, se cierra y el trabajo se ejecuta en el nodo de cómputo. Por ejemplo, si una instancia no tiene una GPU o si tiene una GPU pero no es una GPU de NVIDIA, la comprobación de estado finaliza y el trabajo se ejecuta en el nodo de cómputo. Solo se admiten NVIDIA GPUs
- La comprobación de estado de la Gpu utiliza la herramienta `dcgmi` para realizar comprobaciones de estado en un nodo y sigue los siguientes pasos:

Cuando la comprobación de estado de la Gpu comienza en un nodo:

1. Detecta si los servicios `nvidia-dcgm` y `nvidia-fabricmanager` se están ejecutando.
2. Si estos servicios no se están ejecutando, la comprobación de estado de la Gpu comienza.
3. Detecta si el modo de persistencia está activado.
4. Si el modo de persistencia no está activado, la comprobación de estado de la Gpu lo habilita.

Al final de la comprobación de estado, la comprobación de estado de la Gpu restablece estos servicios y recursos a su estado inicial.

- Si el trabajo está asignado a un conjunto específico de nodos GPUs, la Gpu comprobación de estado solo se ejecuta en ese conjunto específico. De lo contrario, la Gpu comprobación de estado se ejecuta GPUs en todo el nodo.
- Si un nodo de cómputo recibe 2 o más solicitudes de comprobación de estado de la Gpu al mismo tiempo, solo se ejecuta la primera comprobación de estado y se omiten las demás. Este también es el caso de las comprobaciones de estado del nodo de destino GPUs. Puede consultar los archivos de registro para obtener información adicional sobre esta situación.
- El registro de comprobación de estado de un nodo informático específico está disponible en el archivo `/var/log/parallelcluster/slurm_health_check.log`. El archivo está disponible en Amazon CloudWatch, en el grupo de CloudWatch registros del clúster, donde puede encontrar:
  - Detalles sobre la acción que lleva a cabo la comprobación de estado de la Gpu, incluida la activación y desactivación de los servicios y el modo de persistencia.
  - El identificador de la GPU, el ID de serie y el UUID.

- El resultado del comprobación de estado.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**Note**

HealthChecksse admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

## Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red de la cola de Slurm.

```
Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
 Proxy:
 HttpProxyAddress: string
```

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Propiedades de Networking

#### SubnetIds (Requerido, [String])

Las IDs subredes existentes en las que aprovisiona la Slurm cola.

Si configura los tipos de instancias en [SlurmQueues/ComputeResources/InstanceType](#), solo puede definir una subred.

Si configura los tipos de instancias en [SlurmQueues/ComputeResources/Instances](#), puede definir una o varias subredes.

Si usa varias subredes, todas las subredes definidas para una cola deben estar en la misma VPC y cada subred en una zona de disponibilidad (AZ) independiente.

Por ejemplo, supongamos que define la subred-1 y la subred-2 para la cola.

subnet-1 y no subnet-2 pueden estar ambos en AZ-1.

subnet-1 puede estar en AZ-1 y subnet-2 puede estar en AZ-2.

Si configura solo un tipo de instancia y desea usar varias subredes, defina el tipo de instancia en `Instances` lugar de `InstanceType`.

Por ejemplo, defina `ComputeResources/Instances/InstanceType = instance.type` en lugar de `ComputeResources/InstanceType = instance.type`.

 Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) no es compatible con diferentes zonas de disponibilidad.

El uso de varias zonas de disponibilidad puede provocar un aumento de la latencia de las redes de almacenamiento y aumentar los costes de transferencia de datos entre zonas de disponibilidad. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando una instancia accede al almacenamiento de archivos ubicado en una zona de disponibilidad diferente. Para obtener más información, consulte [Transferencia de datos dentro de la misma Región de AWS](#).

Actualizaciones del clúster para pasar del uso de una sola subred a varias subredes:

- Supongamos que la definición de subred de un clúster se define con una única subred y un sistema de archivos AWS ParallelCluster gestionado FSx para Lustre. Por lo tanto, no puede actualizar este clúster directamente con una definición de ID de subred actualizada. Para actualizar el clúster, primero debe cambiar el sistema de archivos administrado por un sistema de archivos externo. Para obtener más información, consulte [Convierte el almacenamiento gestionado en almacenamiento externo AWS ParallelCluster](#).
- Supongamos que la definición de subred de un clúster se define con una única subred y un sistema de archivos Amazon EFS externo si no existen destinos de montaje de EFS para todas las subredes múltiples definidas que se van a añadir. AZs Por lo tanto, no puede actualizar este clúster directamente con una definición de ID de subred actualizada. Para actualizar el clúster o crear uno, primero debe crear todos los destinos de montaje para todas las subredes AZs múltiples definidas.



Las zonas de disponibilidad y las reservas de capacidad del clúster se definen en [CapacityReservationResourceGroupArn](#):

- No puede crear un clúster si no hay superposición entre el conjunto de tipos de instancias y zonas de disponibilidad que cubre el grupo de recursos de reserva de capacidad definido y el conjunto de tipos de instancias y zonas de disponibilidad definidos para la cola.
- Puede crear un clúster si hay una superposición parcial entre el conjunto de tipos de instancias y zonas de disponibilidad que cubre el grupo de recursos de reserva de capacidad definido y el conjunto de tipos de instancias y zonas de disponibilidad definidos para la cola. AWS ParallelCluster envía un mensaje de advertencia sobre la superposición parcial en este caso.
- Para obtener más información, consulte [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#).

 Note

En la AWS ParallelCluster versión 3.4.0 se añaden varias zonas de disponibilidad.

 Warning

Esta advertencia se aplica a todas las AWS ParallelCluster versiones 3.x.y anteriores a la 3.3.1. AWS ParallelCluster la versión 3.3.1 no se ve afectada si se cambia este parámetro.

Para AWS ParallelCluster 3 versiones anteriores a la versión 3.3.1:

Si cambia este parámetro y actualiza un clúster, se crea un nuevo sistema de archivos gestionado FSx para Lustre y se elimina el sistema de archivos gestionado FSx para Lustre existente sin conservar los datos existentes. Esto provoca la pérdida de datos. Antes de continuar, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos existente FSx para Lustre si desea conservar los datos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con copias de seguridad](#) en la Guía del FSx usuario de Lustre.

Si se agrega un nuevo valor de subred, [Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización](#).

Si se elimina un valor de subred, [Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **AssignPublicIp** (Opcional, **String**)

Crea o asigna una dirección IP pública a los nodos de la cola de Slurm. Los valores admitidos son `true` y `false`. La subred que especifique determina el valor predeterminado. Una subred con direcciones IP públicas de IPs forma predeterminada.

Si define un tipo de hpc6id instancia p4d OR u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red, debe configurar [HeadNode/Networking/ElasticIp](#) `true` para proporcionar acceso público. AWS public solo se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. En este caso, le recomendamos que utilice una [puerta de enlace NAT](#) para proporcionar acceso público a los nodos de computación del clúster. En este caso, establezca `AssignPublicIp` en `false`. Para obtener más información sobre las direcciones IP, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

### **SecurityGroups** (Opcional, **[String]**)

Una lista de grupos de seguridad que se utilizarán para el entorno. Si no se especifica ningún grupo de seguridad, AWS ParallelCluster crea grupos de seguridad por usted.

Compruebe que los grupos de seguridad estén configurados correctamente para sus [SharedStorage](#) sistemas.

#### Warning

Esta advertencia se aplica a los tres. **x**. **y** AWS ParallelCluster versiones anteriores a la versión 3.3.0. AWS ParallelCluster la versión 3.3.0 no se ve afectada si se cambia este parámetro.

Para AWS ParallelCluster 3 versiones anteriores a la versión 3.3.0:

Si cambia este parámetro y actualiza un clúster, se crea un nuevo sistema de archivos gestionado FSx para Lustre y se elimina el sistema de archivos gestionado FSx para Lustre existente sin conservar los datos existentes. Esto provoca la pérdida de datos.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos

existente FSx para Lustre si desea conservar los datos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con copias de seguridad](#) en la Guía del FSx usuario de Lustre.

 **Warning**

Si habilita [EFA](#) para las instancias de procesamiento, asegúrese de que las instancias habilitadas para EFA formen parte de un grupo de seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia sí mismo.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### **AdditionalSecurityGroups** (Opcional, **[String]**)

Una lista de grupos de seguridad adicionales que se utilizarán para la cola de Slurm.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### **PlacementGroup**(Opcional)

Especifica la configuración del grupo de ubicación de la cola de Slurm.

PlacementGroup:

Enabled: *boolean*

Id: *string*

Name: *string*

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben estar detenidos para poder eliminar un grupo de ubicación administrado. Debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Enabled** (Opcional, **Boolean**)

Indica si se utiliza un grupo de ubicaciones para la cola de Slurm. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Id (Opcional, **String**)

El ID del grupo de ubicación de un grupo de ubicación de clústeres existente que utiliza la Slurm cola. Asegúrese de proporcionar el ID del grupo de ubicación y no el nombre.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Name (Opcional, **String**)

El nombre del grupo de ubicación de un grupo con ubicación en clúster existente que utiliza la cola de Slurm. Asegúrese de proporcionar el nombre del grupo de ubicación y no el ID.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Note

- Si `PlacementGroup/Enabled` se establece en `true`, sin un `Name` o `Id` definidos, a cada recurso informático se le asigna su propio grupo de ubicación administrado, a menos que se defina [ComputeResources/Networking/PlacementGroup](#) para anular esta configuración.
- A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0, [Name](#) se agregó [SlurmQueuesNetworkingPlacementGroup](#)///como alternativa preferida a [SlurmQueues//NetworkingPlacementGroup/Id](#).

[PlacementGroup/Id](#) y [PlacementGroup/Name](#) son equivalentes. Puede utilizar cualquiera de los dos.

Si incluye tanto [PlacementGroup](#) como [PlacementGroup/Name](#), [Id](#) se produce un AWS ParallelCluster error. Debe elegir una u otra.

No necesita actualizar el clúster para usar [PlacementGroup/Name](#).

- Al utilizar una reserva por bloques de capacidad, no se debe establecer una restricción de grupo de ubicación, ya que pueden producirse errores de capacidad insuficiente debido a restricciones de ubicación fuera de la reserva, incluso si la reserva de capacidad tiene capacidad restante.

## Proxy(Opcional)

Especifica la configuración del proxy de la cola de Slurm.

Proxy:  
HttpProxyAddress: *string*

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### HttpProxyAddress (Opcional, **String**)

Define un servidor proxy HTTP o HTTPS para la cola de Slurm. Por lo general, es `https://x.x.x.x:8080`.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Image

(Opcional) Especifica la imagen que se utilizará en la cola de Slurm. Para usar la misma AMI para todos los nodos, utilice la [CustomAmi](#) configuración de la [Image](#) sección.

Image:  
CustomAmi: *string*

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Propiedades de Image

### CustomAmi (Opcional, **String**)

La AMI que se utilizará para la Slurm cola en lugar de la predeterminada AMIs. Puede usar el comando pcluster CLI para ver una lista de los valores predeterminados AMIs.

#### Note

La AMI debe estar basada en el mismo sistema operativo que el nodo principal.

**pcluster list-official-images**

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, debe agregar estos permisos a la política del nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene asociada una instantánea cifrada, se requieren las siguientes políticas adicionales en las políticas del nodo principal.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
]
}
```

Para solucionar problemas de las advertencias de validación de AMI personalizadas, consulte [Solución de problemas con las AMI de](#).

[Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## ComputeResources

(Obligatorio) Define la configuración de ComputeResources de la cola de Slurm.

**Note**

- El tamaño del clúster puede cambiar durante una actualización. Para obtener más información, consulte [Tamaño y actualización de la capacidad del clúster](#).
- Los nuevos recursos de cómputo se pueden agregar al clúster solo si se implementan en subredes que pertenecen a los bloques CIDR que existían cuando se creó el clúster.

ComputeResources:

```

- Name: string
 InstanceType: string
 Instances:
 - InstanceType: string
 MinCount: integer
 MaxCount: integer
 DynamicNodePriority: integer
 StaticNodePriority: integer
 SpotPrice: float
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 SchedulableMemory: integer
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Efa:
 Enabled: boolean
 GdrSupport: boolean
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 Networking:
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Name: string
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 LaunchTemplateOverrides:
 LaunchTemplateId: string
 Version: string

```

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede añadir un nuevo valor durante una actualización o se debe detener la flota de computación al eliminar un valor existente.

## Propiedades de **ComputeResources**

### **Name** (Requerido, **String**)

El nombre del entorno informático. El nombre puede tener un máximo de 25 caracteres.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### **InstanceType** (Requerido, **String**)

El tipo de instancia que se usa en este recurso informático de Slurm. Todos los tipos de instancias de un clúster deben usar la misma arquitectura de procesador. Las instancias pueden usar la arquitectura x86\_64 o arm64.

La configuración del clúster debe definir una InstanceType o varias instancias. Si ambas están definidas, se produce un AWS ParallelCluster error.

Cuando se define InstanceType, no se pueden definir varias subredes. Si configura solo un tipo de instancia y desea usar varias subredes, defina el tipo de instancia en Instances lugar de en InstanceType. Para obtener más información, consulte [Networking](#) / [SubnetIds](#).

Si define un tipo de hpc6id instancia p4d o, u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red, debe lanzar las instancias de procesamiento en una subred privada, tal y como se describe en [AWS ParallelCluster utilizando dos subredes](#). AWS public solo se IPs puede asignar a las instancias que se lanzan con una única interfaz de red. Para obtener más información, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Instances** (Obligatorio)

Especifica la lista de tipos de instancias de un recurso informático. Para especificar la estrategia de asignación de la lista de tipos de instancias, consulte [AllocationStrategy](#).

La configuración del clúster debe definir un [InstanceType](#) o [Instances](#). Si ambas opciones están definidas, AWS ParallelCluster produce un error.

Para obtener más información, consulte [Asignación de varios tipos de instancias con Slurm](#).



**Instances:**

- **InstanceType**: *string*

**Note**

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, `EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitarse si configura varios tipos de instancias en las instancias.

Para AWS ParallelCluster las versiones 3.2.0 a 3.6. *x*, no se `EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitar si configuras varios tipos de instancias en `Instances`.

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede añadir un nuevo valor durante una actualización o se debe detener la flota de computación al eliminar un valor existente.

**InstanceType** (Requerido, **String**)

El tipo de instancia que se va a usar en este recurso informático de Slurm. Todos los tipos de instancias de un clúster deben usar la misma arquitectura de procesador, ya sea x86\_64 o arm64.

Los tipos de instancias que se enumeran en [Instances](#) deben tener:

- La misma cantidad de v oCPUs, si [DisableSimultaneousMultithreading](#) está establecida en `true`, la misma cantidad de núcleos.
- El mismo número de aceleradores de los mismos fabricantes.
- Compatible con EFA, si [Efa/Enabled](#) se establece en `true`.

Los tipos de instancias que aparecen en la lista [Instances](#) pueden tener:

- Cantidad de memoria diferente.

En este caso, la memoria mínima debe configurarse como recurso de Slurm consumible.

**Note**

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, se `EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitar si configuras varios tipos de instancias en `Instances`.

Para AWS ParallelCluster las versiones 3.2.0 a 3.6. x, no se `EnableMemoryBasedScheduling` puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

- Tarjetas de red diferentes.

En este caso, el número de interfaces de red configuradas para el recurso informático viene definido por el tipo de instancia con el menor número de tarjetas de red.

- Ancho de banda de la red diferente.
- Tamaño de almacén de instancias diferente.

Si define un tipo de `hpc6id` instancia `p4d` o, u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta de interfaz de red, debe lanzar las instancias de procesamiento en una subred privada, tal y como se describe en [AWS ParallelCluster utilizando dos subredes](#). AWS public solo se IPs puede asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener más información, consulte [Asignar una IPv4 dirección pública durante el lanzamiento de una instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 Note

Instancesse admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## MinCount (Opcional, Integer)

El número mínimo de instancias que utiliza el recurso informático de Slurm. El valor predeterminado es 0.

 Note

El tamaño del clúster puede cambiar durante una actualización. Para obtener más información, consulte [Tamaño y actualización de la capacidad del clúster](#)

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## MaxCount (Opcional, **Integer**)

El número máximo de instancias que utiliza el recurso informático de Slurm. El valor predeterminado es 10.

Cuando se usa `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, `MaxCount` debe ser igual `MinCount` y superior a 0, ya que todas las instancias que forman parte de la reserva del bloque de capacidad se administran como nodos estáticos.

En el momento de la creación del clúster, el nodo principal espera a que todos los nodos estáticos estén listos para indicar que la creación del clúster se ha realizado correctamente. Sin embargo, cuando los utiliza `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, los nodos que forman parte de los recursos de cómputo asociados a los bloques de capacidad no se tendrán en cuenta para esta comprobación. El clúster se creará aunque no todos los bloques de capacidad que se han configurado estén activos.

### Note

El tamaño del clúster puede cambiar durante una actualización. Para obtener más información, consulte [Tamaño y actualización de la capacidad del clúster](#)

## DynamicNodePriority (Opcional, **Integer**)

La prioridad de los nodos dinámicos en un recurso informático de cola. La prioridad se asigna al parámetro de configuración [Weight](#) del nodo de Slurm para los nodos dinámicos del recurso informático. El valor predeterminado es 1000.

Slurm prioriza primero los nodos con los valores de `Weight` más bajos.

### Warning

El uso de muchos valores de `Weight` diferentes en una partición (cola) de Slurm puede reducir el ritmo de programación de trabajos en la cola.

En AWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 3.7.0, a los nodos estáticos y dinámicos se les asignaba el mismo peso predeterminado de 1. En este caso, Slurm podría priorizar los nodos dinámicos inactivos sobre los nodos estáticos inactivos debido al esquema de nomenclatura de los nodos estáticos y dinámicos. Cuando todo lo demás es igual, Slurm programa los nodos alfabéticamente por nombre.

 Note

DynamicNodePriority se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.7.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### **StaticNodePriority** (Opcional, **Integer**)

La prioridad de los nodos estáticos en un recurso de cómputo de cola. La prioridad se asigna al parámetro de configuración [Weight](#) del nodo de Slurm para los nodos estáticos del recurso informático. El valor predeterminado es 1.

Slurm prioriza primero los nodos con los valores de Weight más bajos.

 Warning

El uso de muchos valores de Weight diferentes en una partición (cola) de Slurm puede reducir el ritmo de programación de trabajos en la cola.

 Note

StaticNodePriority se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.7.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### **SpotPrice** (Opcional, **Float**)

El precio máximo que se paga por una instancia de spot de Amazon EC2 antes del lanzamiento de cualquier instancia. El valor predeterminado es precio bajo demanda.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **DisableSimultaneousMultithreading** (Opcional, **Boolean**)

Si true, el subprocesamiento múltiple en los nodos de la cola de Slurm está deshabilitado. El valor predeterminado es false.

No todos los tipos de instancias pueden deshabilitar los subprocesos múltiples. Para obtener una lista de los tipos de instancias que admiten la desactivación de la tecnología Hyper-Threading, consulte [Núcleos de CPU y subprocesos por núcleo de CPU por tipo de instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **SchedulableMemory** (Opcional, **Integer**)

La cantidad de memoria en MiB que se configura en el parámetro de Slurm `RealMemory` para los nodos de computación de un recurso informático. Este valor es el límite superior de la memoria de nodo disponible para los trabajos cuando se habilita [SlurmSettings/EnableMemoryBasedScheduling](#). El valor predeterminado es el 95 por ciento de la memoria que aparece en los [tipos de instancias de Amazon EC2](#) y que devuelve la API de Amazon EC2. [DescribeInstanceTypes](#) Asegúrese de convertir los valores expresados en GiB a MiB.

Valores admitidos: 1-EC2Memory

EC2Memory es la memoria (en MiB) que aparece en los tipos de [instancias de Amazon EC2](#) y que devuelve la API de Amazon EC2. [DescribeInstanceTypes](#) Asegúrese de convertir los valores expresados en GiB a MiB.

Esta opción es más relevante cuando se habilita [SlurmSettings/EnableMemoryBasedScheduling](#). Para obtener más información, consulte [Slurm programación basada en memoria](#).

#### Note

`SchedulableMemory` es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.2.0. A partir de la versión 3.2.0, de forma predeterminada, se AWS ParallelCluster configura `RealMemory` para los nodos de Slurm cómputo el 95 por ciento de la memoria que devuelve la API de Amazon EC2. `DescribeInstanceTypes` Esta configuración es independiente del valor de `EnableMemoryBasedScheduling`.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## HealthChecks(Opcional)

Especifique las comprobaciones de estado de un recurso informático.

### Gpu(Opcional)

Especifique las comprobaciones de estado de la GPU en un recurso informático.

#### Enabled (Opcional, **Boolean**)

Si AWS ParallelCluster realiza comprobaciones de estado de la GPU al calcular un recurso en una cola. El valor predeterminado es `false`.

#### Note

AWS ParallelCluster no admite `HealthChecks/Gpu` en los nodos que utilizan sistemas operativos `linux2` ARM. Estas plataformas no son compatibles con el [administrador de GPU para centros de datos de NVIDIA \(DCGM\)](#).

### Comportamiento de la comprobación de estado de la **Gpu**

- Si `Gpu/Enabled` está establecido en `true`, AWS ParallelCluster realiza comprobaciones de estado de la GPU en un recurso informático.
- La comprobación de estado de la `Gpu` realiza comprobaciones de estado de un recurso informático para evitar que se envíen trabajos en nodos con una GPU degradada.
- Si un nodo de cómputo no pasa una comprobación de estado de la `Gpu`, el estado del nodo de computación cambia a `DRAIN`. Los nuevos trabajos no comienzan en este nodo. Los trabajos existentes se ejecutan hasta su finalización. Una vez finalizados todos los trabajos en ejecución, el nodo de cómputo finaliza si es un nodo dinámico y se reemplaza si es un nodo estático.
- La duración de la `Gpu` comprobación de estado depende del tipo de instancia seleccionada, del número de instancias que haya GPUs en la instancia y del número de objetivos de la `Gpu` comprobación de estado (equivalente al número de objetivos de GPU que estén trabajando). En una instancia con 8 GPUs, la duración típica es inferior a 3 minutos.
- Si la comprobación de estado de la `Gpu` se ejecuta en una instancia que no es compatible, se cierra y el trabajo se ejecuta en el nodo de cómputo. Por ejemplo, si una instancia no tiene una GPU o si tiene una GPU pero no es una GPU de NVIDIA, la comprobación

de estado finaliza y el trabajo se ejecuta en el nodo de cómputo. Solo GPUs se admiten NVIDIA.

- La comprobación de estado de la Gpu utiliza la herramienta `dcgm` para realizar comprobaciones de estado en un nodo y sigue los siguientes pasos:

Cuando la comprobación de estado de la Gpu comienza en un nodo:

1. Detecta si los servicios `nvidia-dcgm` y `nvidia-fabricmanager` se están ejecutando.
2. Si estos servicios no se están ejecutando, la comprobación de estado de la Gpu los inicia.
3. Detecta si el modo de persistencia está activado.
4. Si el modo de persistencia no está activado, la comprobación de estado de la Gpu lo habilita.

Al final de la comprobación de estado, la comprobación de estado de la Gpu restablece estos servicios y recursos a su estado inicial.

- Si el trabajo está asignado a un conjunto específico de nodos GPUs, la Gpu comprobación de estado solo se ejecuta en ese conjunto específico. De lo contrario, la Gpu comprobación de estado se ejecuta en todos los nodos.
- Si un nodo de cómputo recibe 2 o más solicitudes de comprobación de estado de la Gpu al mismo tiempo, solo se ejecuta la primera comprobación de estado y se omiten las demás. Este también es el caso de las comprobaciones de estado dirigidas al nodo GPUs. Puede consultar los archivos de registro para obtener información adicional sobre esta situación.
- El registro de comprobación de estado de un nodo informático específico está disponible en el archivo `/var/log/parallelcluster/slurm_health_check.log`. Este archivo está disponible en Amazon CloudWatch, en el grupo de CloudWatch registros del clúster, donde puede encontrar:
  - Detalles sobre la acción que lleva a cabo la comprobación de estado de la Gpu, incluida la activación y desactivación de los servicios y el modo de persistencia.
  - El identificador de la GPU, el ID de serie y el UUID.
  - El resultado de la comprobación de estado.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

 Note

`HealthChecks` admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

## Efa(Opcional)

Especifica la configuración Elastic Fabric Adapter (EFA) para los nodos de la cola de Slurm.

Efa:

Enabled: *boolean*

GdrSupport: *boolean*

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Enabled (Opcional, Boolean)

Especifica que Elastic Fabric Adapter (EFA) esté habilitado. Para ver la lista de instancias de Amazon EC2 compatibles con EFA, consulte [Tipos de instancias admitidas](#) en la Guía del usuario para instancias de Linux de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Elastic Fabric Adapter](#). Le recomendamos que utilice un clúster [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#) para minimizar las latencias entre instancias.

El valor predeterminado es `false`.

#### Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) no es compatible con diferentes zonas de disponibilidad. Para obtener más información, consulte [SubnetIds](#).

#### Warning

Si vas a definir un grupo de seguridad personalizado en [SecurityGroups](#), asegúrate de que las instancias habilitadas para EFA sean miembros de un grupo de seguridad que permita que todo el tráfico entrante y saliente entre en sí mismo.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### GdrSupport (Opcional, Boolean)

(Opcional) A partir de AWS ParallelCluster versión 2.11.3, esta configuración no tiene efecto. La compatibilidad con el Elastic Fabric Adapter (EFA) para GPUDirect RDMA (acceso remoto



directo a memoria) siempre está habilitada si es compatible con el tipo de instancia del recurso de Slurm cómputo y el sistema operativo.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## CapacityReservationTarget

CapacityReservationTarget:

CapacityReservationId: *string*

CapacityReservationResourceGroupArn: *string*

Especifica la reserva de capacidad bajo demanda que se utilizará para el recurso informático.

### CapacityReservationId (Opcional, **String**)

El ID de la reserva de capacidad existente a la que se destinarán los recursos informáticos de la cola. El ID puede hacer referencia a una [ODCR](#) o a un [bloque de capacidad para ML](#).

Si este parámetro se especifica a nivel de recurso informático y InstanceType es opcional, se recuperará automáticamente de la reserva.

### CapacityReservationResourceGroupArn (Opcional, **String**)

Indica el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de recursos que actúa como grupo de reservas de capacidad vinculado a un servicio de reservas de capacidad para el recurso de cómputo. AWS ParallelCluster identifica y utiliza la reserva de capacidad más adecuada del grupo. El grupo de recursos debe tener al menos un ODCR para cada tipo de instancia que aparezca en la lista del recurso informático. Para obtener más información, consulte [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#).

- Si PlacementGroup está habilitado en [SlurmQueues/Networkingo/SlurmQueuesComputeResources/Networking](#), AWS ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija al tipo de instancia yPlacementGroup, si existe, a un recurso informático.

PlacementGroup debe dirigirse a uno de los tipos de instancias definidos en [ComputeResources](#).

- Si PlacementGroup no está habilitado en [SlurmQueues/Networkingo/SlurmQueues/ComputeResources/Networking](#), AWS ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija solo al tipo de instancia de un recurso informático, si existe.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 Note

CapacityReservationTarget se añade con AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## Networking

Networking:

PlacementGroup:

Enabled: *boolean*

Name: *string*

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben estar detenidos para poder eliminar un grupo de ubicación administrado. Debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### PlacementGroup(Opcional)

Especifica la configuración del grupo de ubicación para el recurso de cómputo.

#### Enabled (Opcional, **Boolean**)

Indica si se utiliza un grupo de ubicación para el recurso informático.

- Si se establece en `true`, sin un `Name` definido, a ese recurso informático se le asigna su propio grupo de ubicación administrado, independientemente de la configuración de [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#).
- Si se establece en `true`, con un `Name` definido, a ese recurso informático se le asigna el grupo de ubicación indicado, independientemente de la configuración de `SlurmQueues/Networking/PlacementGroup`.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

#### Name (Opcional, **String**)

El nombre del grupo de ubicación de un grupo con ubicación en clúster existente que se usa para el recurso informático.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 Note

- Si tanto `PlacementGroup/Enabled` como `Name` no están configurados, sus valores respectivos son los valores predeterminados de la configuración de [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#).
- Al utilizar una reserva por bloques de capacidad, no se debe establecer una restricción de grupo de ubicación, ya que pueden producirse errores de capacidad insuficiente debido a restricciones de ubicación fuera de la reserva, incluso si la reserva de capacidad tiene capacidad restante.
- `ComputeResources/Networking/PlacementGroup` se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## **CustomSlurmSettings** (Opcional, **Dict**)

(Opcional) Define los ajustes de configuración del nodo de Slurm personalizado (recurso informático).

Especifica un diccionario de pares clave-valor de parámetros de configuración de Slurm personalizados que se aplican a los nodos de Slurm (recursos informáticos).

Cada par clave-valor independiente, por ejemplo `Param1: Value1`, se añade por separado al final de la línea de configuración del nodo de Slurm en el formato `Param1=Value1`.

Solo puede especificar los parámetros de configuración de Slurm que no estén incluidos en la lista de denegaciones de `CustomSlurmSettings`. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de Slurm incluidos en la lista de denegaciones, consulte [Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para CustomSlurmSettings](#).

AWS ParallelCluster solo comprueba si un parámetro está en una lista de denegaciones. AWS ParallelCluster no valida la sintaxis ni la semántica de los parámetros de Slurm configuración personalizados. Es su responsabilidad validar los parámetros de Slurm configuración personalizados. Los parámetros de configuración personalizados de Slurm no válidos pueden provocar errores en los daemons de Slurm y provocar errores en la creación y actualización del clúster.

Para obtener más información sobre cómo especificar los parámetros Slurm de configuración personalizados con AWS ParallelCluster, consulte [Slurm personalización de la configuración](#).

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración de Slurm, consulte [slurm.conf](#) en la documentación de Slurm.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

 Note

CustomSlurmSettings es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

(Cadena) Opcional.

Una lista de pares clave-valor de etiqueta. Las etiquetas de ComputeResource anulan las etiquetas duplicadas especificadas en las [Sección de Tags](#) o [SlurmQueues/Tags](#).

**Key** (Opcional, **String**)

La clave de la etiqueta.

**Value** (Opcional, **String**)

El valor de la etiqueta.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**LaunchTemplateOverrides**(Opcional)

 Note

LaunchTemplateOverrides se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.15.0.

Especifica una plantilla de lanzamiento para anular la plantilla de lanzamiento predeterminada que se AWS ParallelCluster crea para el recurso informático. La plantilla de lanzamiento solo debe contener anulaciones de interfaces de red. AWS ParallelCluster valida la plantilla de lanzamiento e impide anular otros parámetros. Para obtener más información sobre cómo utilizar esta anulación, consulte. [Personalice las interfaces de red de nodos de cómputo con anulaciones de plantillas de lanzamiento](#)

```
LaunchTemplateOverrides:
 LaunchTemplateId: string
 Version: string
```

### LaunchTemplateId (Requerido, **String**)

El ID de la plantilla de lanzamiento.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Version (Requerido, **String**)

El número de versión de la plantilla de lanzamiento.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## ComputeSettings

(Obligatorio) Define la configuración de ComputeSettings de la cola de Slurm.

### Propiedades de **ComputeSettings**

Especifica las propiedades de ComputeSettings de los nodos de la cola de Slurm.

```
ComputeSettings:
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
```

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### LocalStorage(Opcional)

Especifica las propiedades de LocalStorage de los nodos de la cola de Slurm.

```
LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
```

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### RootVolume(Opcional)

Especifica los detalles del volumen raíz de los nodos de la cola de Slurm.

```
RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
```

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Size (Opcional, Integer)

Especifica el tamaño del volumen raíz en gibibytes (GiB) para los nodos de la cola de Slurm. El tamaño predeterminado proviene de la AMI. El uso de un tamaño diferente requiere que la AMI admita growroot.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Encrypted (Opcional, Boolean)

Si true, el volumen raíz de los nodos de la cola de Slurm está cifrado. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **VolumeType** (Opcional, **String**)

Especifica el [tipo de volumen de Amazon EBS](#) de los nodos de la cola de Slurm. Los valores admitidos son gp2, gp3, io1, io2, sc1, st1 y standard. El valor predeterminado es gp3.

Para obtener más información, consulte [Tipos de volúmenes de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Iops** (Opcional, **Boolean**)

Define el número de IOPS para volúmenes de tipo io1, io2 y gp3.

El valor predeterminado, los valores admitidos y la proporción de datos volume\_iops a volume\_size varía entre VolumeType y Size.

#### **VolumeType = io1**

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 †

Relación máxima volume\_iops a volume\_size = 50 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un volume\_size de al menos 100 GiB.

#### **VolumeType = io2**

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 (256 000 para los volúmenes de io2 Block Express) †

Relación máxima Iops a Size = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 10 GiB.

#### **VolumeType = gp3**

Iops predeterminado = 3000

Valores admitidos Iops = 3000–16 000 †

Proporción máxima de Iops a Size = 500 IOPS por GiB para volúmenes con IOPS superiores a 3000.

† Las IOPS máximas solo se garantizan en [las instancias creadas en el sistema Nitro](#) aprovisionadas con más de 32 000 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32,000 IOPS. Es posible que los volúmenes io1 más antiguos no alcancen el rendimiento máximo a menos que [modifique el volumen](#). io2 Los volúmenes de Block Express admiten valores de `volume_iops` de hasta 256 000 en tipos de instancias R5b. Para obtener más información, consulte [Volúmenes io2 Block Express](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Throughput (Opcional, **Integer**)

Define el rendimiento de los tipos de volumen gp3, en MiB/s. Esta configuración solo es válida cuando `VolumeType` se establece en gp3. El valor predeterminado es 125. Valores admitidos = 125–1000 MiB/s

La relación entre Throughput y Iops no puede ser superior a 0,25. El rendimiento máximo de 1000 MiB/s requiere que la Iops configuración sea de al menos 4000.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### EphemeralVolume (Opcional, **Boolean**)

Especifica la configuración del volumen efímero. El volumen efímero se crea combinando todos los volúmenes del almacén de instancias en un único volumen lógico formateado con el sistema de archivos ext4. El valor predeterminado es `/scratch`. Si el tipo de instancia no tiene ningún volumen de almacén de instancias, no se crea ningún volumen efímero. Para obtener más información, consulte [Volúmenes de almacén de instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

EphemeralVolume:  
MountDir: *string*



Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **MountDir** (Opcional, **String**)

El directorio de montaje del volumen efímero de cada nodo de la cola de Slurm.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## **CustomActions**

(Opcional) Especifica los scripts personalizados que se ejecutarán en los nodos de la cola de Slurm.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
```

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Propiedades de **CustomActions**

#### **OnNodeStart** (Opcional, **String**)

Especifica una secuencia de scripts o un script único que se ejecutará en los nodos de la Slurm cola antes de que se inicie cualquier acción de arranque de implementación de nodos. AWS

ParallelCluster no admite incluir un único script y Sequence para la misma acción personalizada. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

### **Sequence**(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Script** (Requerido, **String**)

El archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo debe comenzar con https:// o s3://.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Args** (Opcional, **[String]**)

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Script** (Requerido, **String**)

El archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con https:// o s3://.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### **Args** (Opcional, **[String]**)

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**OnNodeConfigured** (Opcional, **String**)

Especifica una secuencia de scripts o un solo script para ejecutarse en los nodos de la cola de Slurm una vez completadas todas las acciones de arranque de los nodos. AWS ParallelCluster no admite incluir un único script y Sequence para la misma acción personalizada. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

**Sequence**(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**Script** (Requerido, **String**)

El archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**Args** (Opcional, **[String]**)

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**Script** (Requerido, **String**)

El archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**Args** (Opcional, **[String]**)

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado `QueueUpdateStrategy` para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

#### Note

`Sequence` se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0. Si lo especifica `Sequence`, puede enumerar varios scripts para una acción personalizada. AWS ParallelCluster sigue admitiendo la configuración de una acción personalizada con un único script, sin incluirlo `Sequence`.

AWS ParallelCluster no admite incluir tanto un único script como `Sequence` para la misma acción personalizada.

## Iam

(Opcional) Define la configuración de IAM opcional para la cola de Slurm.

```
Iam:
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 InstanceProfile: string
 InstanceRole: string
```

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Propiedades de **Iam**

### **InstanceProfile** (Opcional, **String**)

Especifica un perfil de instancia para anular el rol de instancia o el perfil de instancia predeterminados de la cola de Slurm. No puede especificar `InstanceProfile` ni `InstanceRole`. El formato es `arn:${Partition}:iam::${Account}:instance-profile/${InstanceProfileName}`.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de `AdditionalIamPolicies` y `S3Access`.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de `S3Access` y `AdditionalIamPolicies`, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **InstanceRole** (Opcional, **String**)

Especifica un rol de instancia para anular el rol de instancia o el perfil de instancia predeterminados de la cola de Slurm. No puede especificar `InstanceProfile` ni `InstanceRole`. El formato es `arn:${Partition}:iam:${Account}:role/${RoleName}`.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de `AdditionalIamPolicies` y `S3Access`.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de `S3Access` y `AdditionalIamPolicies`, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

### **S3Access**(Opcional)

Especifica un bucket para la cola de Slurm. Se utiliza para generar políticas que concedan el acceso especificado al bucket de la cola de Slurm.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de `InstanceRole` y `InstanceProfile`.

Le recomendamos que especifique una o ambas opciones de configuración de `S3Access` y `AdditionalIamPolicies`, ya que las características que se añaden a AWS ParallelCluster menudo requieren nuevos permisos.

#### `S3Access`:

- `BucketName`: *string*
- `EnableWriteAccess`: *boolean*
- `KeyName`: *string*

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

**BucketName** (Requerido, **String**)

Nombre del bucket de .

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

**KeyName** (Opcional, **String**)

La clave del bucket. El valor predeterminado es \*.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

**EnableWriteAccess** (Opcional, **Boolean**)

Indica si se ha habilitado el acceso a la escritura en el bucket.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

**AdditionalIamPolicies**(Opcional)

Especifica una lista separada de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM para Amazon EC2. Esta lista se adjunta a la función raíz utilizada para la Slurm cola, además de los permisos que requiere. AWS ParallelCluster

El nombre de una política de IAM y su ARN son diferentes. Los nombres no se pueden usar.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de InstanceRole y InstanceProfile.

Le recomendamos que use las AdditionalIamPolicies porque se añaden AdditionalIamPolicies a los permisos que requiere AWS ParallelCluster y el InstanceRole debe incluir todos los permisos necesarios. Los permisos necesarios a menudo cambian de versión a versión a medida que se añaden características.

No hay valor predeterminado.

[AdditionalIamPolicies:](#)

- [Policy](#): *string*

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

**Policy** (Requerido, **[String]**)

Lista de políticas de IAM.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## SlurmSettings

(Opcional) Define la configuración de Slurm que se aplica a todo el clúster.

```
SlurmSettings:
 ScaledownIdleTime: integer
 QueueUpdateStrategy: string
 EnableMemoryBasedScheduling: boolean
 CustomSlurmSettings: [dict]
 CustomSlurmSettingsIncludeFile: string
 Database:
 Uri: string
 UserName: string
 PasswordSecretArn: string
 ExternalSlurmdbd:
 Host: string
 Port: integer
 Dns:
 DisableManagedDns: boolean
 HostedZoneId: string
 UseEc2Hostnames: boolean
```

### Propiedades de SlurmSettings

#### ScaledownIdleTime (Opcional, Integer)

Define el tiempo (en minutos) durante el cual no hay trabajo y el nodo de Slurm finaliza.

El valor predeterminado es 10.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

#### MungeKeySecretArn (Opcional, String)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto de AWS Secrets Manager en texto simple que contiene la clave munge codificada en base64 que se utilizará en el clúster. Slurm Esta clave munge se utilizará para autenticar las llamadas RPC entre los comandos del cliente de Slurm y los daemons de Slurm que actúan como servidores remotos. Si no MungeKeySecretArn se proporciona, AWS ParallelCluster generará una clave munge aleatoria para el clúster.

 Note

MungeKeySecretArn es compatible a partir de la versión 3.8.0 de AWS ParallelCluster .

 Warning

Si MungeKeySecretArn se acaba de añadir a un clúster existente, no ParallelCluster restaurará la clave munge anterior en caso de una reversión o cuando la elimine más tarde. MungeKeySecretArn En su lugar, se generará una nueva clave de munge aleatoria.

Si el AWS ParallelCluster usuario tiene el permiso para utilizar [DescribeSecrets](#) ese recurso secreto específico, MungeKeySecretArn se valida. MungeKeySecretArn es válido si:

- El secreto especificado existe y
- El secreto tiene un formato de texto plano y contiene una cadena válida codificada en base64, y
- La clave munge binaria decodificada tiene un tamaño de entre 256 y 8192 bits.

Si la política de IAM del usuario de pcluster no la incluye DescribeSecret, no MungeKeySecretArn se valida y se muestra un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte [Política de usuario básica pcluster de AWS ParallelCluster](#).

Al realizar la actualización MungeKeySecretArn, se deben detener la flota informática y todos los nodos de inicio de sesión.

Si el valor secreto del ARN secreto se modifica aunque el ARN siga siendo el mismo, el clúster no se actualizará automáticamente con la nueva clave munge. Para poder utilizar la nueva clave munge del ARN secreto, debe detener la flota de computación y los nodos de inicio de sesión y, luego, ejecutar el siguiente comando desde el nodo principal.

```
sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_munge_key.sh
```

Después de ejecutar el comando, puede reanudar tanto la flota de procesamiento como los nodos de inicio de sesión: los nodos de procesamiento e inicio de sesión recién aprovisionados comenzarán a usar automáticamente la nueva clave de munge.

Para generar una clave munge personalizada y codificada en base64, puede usar la [utilidad mungekey](#) que se distribuye con el software munge y, a continuación, codificarla con la utilidad



base64 que suele estar disponible en el sistema operativo. De forma alternativa, puede utilizar bash (establezca el parámetro bs entre 32 y 1024)

```
dd if=/dev/random bs=128 count=1 2>/dev/null | base64 -w 0
```

o Python de la siguiente manera:

```
import random
import os
import base64

key length in bytes
key_length=128

base64.b64encode(os.urandom(key_length)).decode("utf-8")
```

Política de actualización: la flota de cómputo y los nodos de inicio de sesión deben estar parados para poder cambiar esta configuración y actualizarse.

### **QueueUpdateStrategy** (Opcional, **String**)

Especifica la estrategia de reemplazo de los parámetros de la sección de [SlurmQueues](#) que tienen la siguiente política de actualización:

Política de actualización: debe haberse detenido la flota de computación o configurado QueueUpdateStrategy para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

El valor QueueUpdateStrategy solo se usa cuando se inicia un proceso de actualización del clúster.

Valores válidos: COMPUTE\_FLEET\_STOP | DRAIN | TERMINATE

Valor predeterminado: COMPUTE\_FLEET\_STOP

#### **DRAIN**

Los nodos de las colas con valores de parámetros cambiados se establecen en DRAINING. Los nodos en este estado no aceptan nuevos trabajos y los trabajos en ejecución continúan completándose.

Cuando un nodo se convierte en idle (DRAINED), se reemplaza un nodo si es estático y se termina si es dinámico. Los demás nodos de otras colas sin cambios en los valores de los parámetros no se ven afectados.

El tiempo que necesita esta estrategia para reemplazar todos los nodos de cola por valores de parámetros modificados depende de la carga de trabajo en ejecución.

## COMPUTE\_FLEET\_STOP

El valor predeterminado del parámetro es `STOP_REQUESTED`. Con esta configuración, la actualización de los parámetros de la [SlurmQueues](#) sección requiere que [detengas la flota de cómputo](#) antes de realizar una actualización del clúster:

```
$ pcluster update-compute-fleet --status STOP_REQUESTED
```

## TERMINATE

En las colas con valores de parámetros modificados, los trabajos en ejecución finalizan y los nodos se apagan inmediatamente.

Los nodos estáticos se sustituyen y los nodos dinámicos se terminan.

Los demás nodos de otras colas sin cambios en los valores de los parámetros no se ven afectados.

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.

### Note

QueueUpdateStrategy es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

## EnableMemoryBasedScheduling (Opcional, Boolean)

Si se establece en `true`, la programación basada en memoria está habilitada en Slurm. Para obtener más información, consulte [SlurmQueues](#), [ComputeResources](#) y [SchedulableMemory](#).

El valor predeterminado es `false`.

### Warning

La activación de la programación basada en memoria afecta a la forma en que el programador de Slurm gestiona las tareas y la asignación de nodos.

Para obtener más información, consulte [Slurm programación basada en memoria](#).

**Note**

EnableMemoryBasedScheduling es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

**Note**

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, se EnableMemoryBasedScheduling puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

Para AWS ParallelCluster las versiones 3.2.0 a 3.6. **x**, no se EnableMemoryBasedScheduling puede habilitar si configuras varios tipos de [instancias en Instances](#).

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

**CustomSlurmSettings** (Opcional, [Dict])

Define la configuración de Slurm personalizada que se aplica a todo el clúster.

Especifica una lista de diccionarios de configuración de Slurm de pares clave-valor que se añadirán al final del archivo `slurm.conf` que AWS ParallelCluster genera.

Cada diccionario de la lista aparece como una línea independiente que se agrega al archivo de configuración de Slurm. Puede especificar parámetros simples o complejos.

Los parámetros simples se componen de un único key pair, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

- Param1: 100
- Param2: "SubParam1,SubParam2=SubValue2"

Ejemplo renderizado en la configuración de Slurm:

```
Param1=100
Param2=SubParam1,SubParam2=SubValue2
```

Los parámetros de configuración de Slurm complejos constan de varios pares clave-valor separados por espacios, como se muestra en los siguientes ejemplos:

```
- NodeName: test-nodes[1-10]
 CPUs: 4
 RealMemory: 4196
 ... # other node settings
- NodeSet: test-nodeset
 Nodes: test-nodes[1-10]
 ... # other nodeset settings
- PartitionName: test-partition
 Nodes: test-nodeset
 ... # other partition settings
```

Ejemplo, renderizado en la configuración de Slurm:

```
NodeName=test-nodes[1-10] CPUs=4 RealMemory=4196 ... # other node settings
NodeSet=test-nodeset Nodes=test-nodes[1-10] ... # other nodeset settings
PartitionName=test-partition Nodes=test-nodeset ... # other partition settings
```

#### Note

Los nodos de Slurm personalizados no deben contener los patrones `-st-` `ni` `-dy-` en sus nombres. Estos patrones están reservados para los nodos administrados por AWS ParallelCluster.

Si especifica parámetros de configuración de Slurm personalizados en `CustomSlurmSettings`, no debe especificar parámetros de configuración de Slurm personalizados para `CustomSlurmSettingsIncludeFile`.

Solo puede especificar los parámetros de configuración de Slurm que no estén incluidos en la lista de denegaciones de `CustomSlurmSettings`. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de Slurm incluidos en la lista de denegaciones, consulte [Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para CustomSlurmSettings](#).

AWS ParallelCluster solo comprueba si un parámetro está en una lista de denegaciones. AWS ParallelCluster no valida la sintaxis ni la semántica de los parámetros de Slurm configuración personalizados. Es su responsabilidad validar los parámetros de Slurm configuración

personalizados. Los parámetros de configuración personalizados de Slurm no válidos pueden provocar errores en los daemons de Slurm y provocar errores en la creación y actualización del clúster.

Para obtener más información sobre cómo especificar los parámetros Slurm de configuración personalizados con AWS ParallelCluster, consulte [Slurm personalización de la configuración](#).

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración de Slurm, consulte [slurm.conf](#) en la documentación de Slurm.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

 Note

CustomSlurmSettings es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

### **CustomSlurmSettingsIncludeFile** (Opcional, **String**)

Define la configuración de Slurm personalizada que se aplica a todo el clúster.

Especifica el archivo de Slurm personalizado compuesto por los parámetros de configuración de Slurm personalizados que se añadirán al final del archivo de `slurm.conf` que genera AWS ParallelCluster .

Debe incluir la ruta al archivo. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

Si especifica parámetros de configuración de Slurm personalizados para CustomSlurmSettingsIncludeFile, no debe especificar parámetros de configuración de Slurm personalizados para CustomSlurmSettings.

 Note

Los nodos de Slurm personalizados no deben contener los patrones `-st-` ni `-dy-` en sus nombres. Estos patrones están reservados para los nodos administrados por AWS ParallelCluster.

Solo puede especificar los parámetros de configuración de Slurm que no estén incluidos en la lista de denegaciones de CustomSlurmSettingsIncludeFile. Para obtener más

información acerca de los parámetros de configuración de Slurm incluidos en la lista de denegaciones, consulte [Listado de denegaciones Slurm parámetros de configuración para CustomSlurmSettings](#).

AWS ParallelCluster comprueba únicamente si un parámetro está en una lista de denegaciones. AWS ParallelCluster no valida la sintaxis ni la semántica de los parámetros de Slurm configuración personalizados. Es su responsabilidad validar los parámetros de Slurm configuración personalizados. Los parámetros de configuración personalizados de Slurm no válidos pueden provocar errores en los daemons de Slurm y provocar errores en la creación y actualización del clúster.

Para obtener más información sobre cómo especificar los parámetros Slurm de configuración personalizados con AWS ParallelCluster, consulte [Slurm personalización de la configuración](#).

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración de Slurm, consulte [slurm.conf](#) en la documentación de Slurm.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

 Note

CustomSlurmSettings es compatible a partir de AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

## Database

(Opcional) Define la configuración para habilitar la contabilidad de Slurm en el clúster. Para obtener más información, consulte [Slurmcontabilidad con AWS ParallelCluster](#).

Database:

Uri: *string*

UserName: *string*

PasswordSecretArn: *string*

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## Propiedades de **Database**

### **Uri** (Requerido, **String**)

La dirección del servidor de base de datos que se utiliza como servidor de contabilidad de Slurm. Este URI debe tener el mismo formato que `host:port` y no debe contener un esquema, como `mysql://`. El host puede ser una dirección IP o un nombre DNS que pueda resolver el nodo principal. Si no se proporciona un puerto, AWS ParallelCluster utiliza el puerto predeterminado 3306 de MySQL.

AWS ParallelCluster inicia la base de datos de Slurm contabilidad al clúster y debe acceder a la base de datos.

Se debe poder acceder a la base de datos antes de que ocurra lo siguiente:

- Se crea un clúster.
- La contabilidad de Slurm se habilita con una actualización del clúster.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **UserName** (Requerido, **String**)

La identidad que se Slurm utiliza para conectarse a la base de datos, escribir registros contables y realizar consultas. El usuario debe tener permisos de lectura y escritura en la base de datos.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### **PasswordSecretArn** (Requerido, **String**)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del AWS Secrets Manager secreto que contiene la contraseña en texto `UserName` simple. Esta contraseña se utiliza junto con la contabilidad de `UserName` y Slurm para autenticarse en el servidor de la base de datos.

#### Note

- Cuando cree un secreto con la AWS Secrets Manager consola, asegúrese de seleccionar «Otro tipo de secreto», seleccionar texto sin formato e incluir solo el texto de la contraseña en el secreto.
- No puede usar el carácter «#» en la contraseña de la base de datos, ya que Slurm no lo admite en `slurmdbd.conf`.

- [Para obtener más información sobre cómo crear un secreto, consulta Crear un AWS Secrets Manager secreto. AWS Secrets Manager](#)

Si el usuario tiene el permiso para [DescribeSecret](#), se valida PasswordSecretArn. PasswordSecretArn es válido si el secreto especificado existe. Si la política de IAM del usuario no la incluye DescribeSecret, PasswordSecretArn no está validada y aparece un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte [Política de usuario básica pcluster de AWS ParallelCluster](#).

Al actualizar PasswordSecretArn, la flota de computación debe detenerse. Si el valor secreto cambia y el ARN secreto no cambia, el clúster no se actualiza automáticamente con la nueva contraseña de la base de datos. Para actualizar el clúster para el nuevo valor secreto, debe ejecutar el siguiente comando desde dentro del nodo principal después de detener la flota de computación.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh
```

#### Warning

Para evitar perder datos de contabilidad, le recomendamos que cambie únicamente la contraseña de la base de datos cuando la flota de computación esté detenida.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### DatabaseName (Opcional, **String**)

Nombre de la base de datos en el servidor de bases de datos (definido por el parámetro Uri) que se utilizará para la contabilidad de Slurm.

El nombre de la base de datos puede contener letras en minúsculas, números y guiones bajos. No puede tener más de 64 caracteres.

Este parámetro se asigna al parámetro StorageLoc de [slurmdbd.conf](#).

Si no DatabaseName se proporciona, ParallelCluster utilizará el nombre del clúster para definir un valorStorageLoc.



Se permite actualizar el `DatabaseName` teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si aún `DatabaseName` no existe una base de datos con un nombre en el servidor de bases de datos, `slurmdbd` la creará. Será su responsabilidad volver a configurar la nueva base de datos según sea necesario (por ejemplo, añadiendo las entidades contables: clústeres, cuentas, usuarios, asociaciones QOSs, etc.).
- Si `DatabaseName` ya existe una base de datos con un nombre en el servidor de bases de datos, `slurmdbd` la usará para la funcionalidad de contabilidad. Slurm

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 Note

Database se añade a partir de la versión 3.3.0.

## ExternalSlurmdbd

(Opcional) Define la configuración para habilitar la contabilidad de Slurm con un servidor `slurmdbd` externo. [Para obtener más información, consulte Slurm contabilidad con. AWS ParallelCluster](#)

ExternalSlurmdbd:

Host: *string*

Port: *integer*

## Propiedades de **ExternalSlurmdbd**

### **Host** (Requerido, **String**)

La dirección del servidor `slurmdbd` externo para la contabilidad de Slurm. El host puede ser una dirección IP o un nombre DNS que pueda resolver el nodo principal.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### **Port** (Opcional, **Integer**)

El puerto que escucha el servicio de `slurmdbd`. El valor predeterminado es 6819.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Dns

(Opcional) Define la configuración de Slurm que se aplica a todo el clúster.

### Dns:

DisableManagedDns: *boolean*

HostedZoneId: *string*

UseEc2Hostnames: *boolean*

## Propiedades de Dns

### DisableManagedDns (Opcional, Boolean)

Si se establece en `true`, las entradas de DNS del clúster no se crean y los nombres de los nodos de Slurm no se pueden resolver.

De forma predeterminada, AWS ParallelCluster crea una zona alojada de Route 53 en la que los nodos se registran cuando se lanzan. El valor predeterminado es `false`. Si `DisableManagedDns` se establece en `true`, la zona alojada no la creó AWS ParallelCluster.

Para obtener información sobre cómo usar esta configuración para implementar clústeres en subredes sin acceso a Internet, consulte [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#).

#### Warning

Se requiere un sistema de resolución de nombres para que el clúster funcione correctamente. Si `DisableManagedDns` está establecido en `true`, debe proporcionar un sistema de resolución de nombres. Para usar el DNS predeterminado de Amazon EC2, establezca `UseEc2Hostnames` en `true`. Como alternativa, configure su propia resolución de DNS y asegúrese de que los nombres de los nodos estén registrados cuando se lancen las instancias. Por ejemplo, puede hacerlo configurando [CustomActions/OnNodeStart](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## HostedZoneId (Opcional, **String**)

Define un ID de zona alojada de Route 53 personalizado para usarlo en la resolución de nombres de DNS del clúster. Cuando se proporciona, AWS ParallelCluster registra los nodos del clúster en la zona alojada especificada y no crea una zona alojada administrada.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## UseEc2Hostnames (Opcional, **Boolean**)

Si se establece en `true`, los nodos de cómputo del clúster están configurados con el nombre de host EC2 predeterminado. El `NodeHostName` de Slurm también se actualiza con esta información. El valor predeterminado es `false`.

Para obtener información sobre cómo usar esta configuración para implementar clústeres en subredes sin acceso a Internet, consulte [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#).

### Note

Esta nota no es pertinente a partir de AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

Para las versiones AWS ParallelCluster compatibles anteriores a la 3.3.0:

Cuando `UseEc2Hostnames` se establece en `true`, el archivo de configuración de Slurm se establece con los AWS ParallelCluster prolog scripts y: `epilog`

- `prolog` se ejecuta para añadir información de los nodos a `/etc/hosts` sobre los nodos de computación cuando se asigna cada trabajo.
- `epilog` se ejecuta para limpiar el contenido escrito por `prolog`.

Para añadir los scripts `prolog` o `epilog` personalizados, agréguelos a las carpetas `/opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/` o `/opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/`, respectivamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Sección de **SharedStorage**

(Opcional) La configuración de almacenamiento compartido del clúster.

AWS ParallelCluster [admite el uso de Amazon EBS, FSx para ONTAP y FSx para los volúmenes de almacenamiento compartido OpenZFS, Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos de almacenamiento compartido Lustre o File Caches.](#)

En la sección de SharedStorage, puede definir el almacenamiento externo o administrado:

- El almacenamiento externo se refiere a un volumen o sistema de archivos existente que usted administra. AWS ParallelCluster no lo crea ni lo elimina.
- AWS ParallelCluster el almacenamiento gestionado se refiere a un volumen o sistema de archivos que AWS ParallelCluster creó y puede eliminar.

Para ver [las cuotas de almacenamiento compartido](#) y obtener más información sobre cómo configurar el almacenamiento compartido, consulte [Almacenamiento compartido](#) Uso AWS ParallelCluster.

 Note

Si AWS Batch se usa como programador, FSx Lustre solo está disponible en el nodo principal del clúster.

SharedStorage:

- MountDir: *string*  
Name: *string*  
StorageType: Ebs  
EbsSettings:
  - VolumeType: *string*
  - Iops: *integer*
  - Size: *integer*
  - Encrypted: *boolean*
  - KmsKeyId: *string*
  - SnapshotId: *string*
  - Throughput: *integer*
  - VolumeId: *string*
  - DeletionPolicy: *string*
  - Raid:
    - Type: *string*
    - NumberOfVolumes: *integer*
- MountDir: *string*  
Name: *string*

```
StorageType: Efs
EfsSettings:
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 EncryptionInTransit: boolean
 IamAuthorization: boolean
 PerformanceMode: string
 ThroughputMode: string
 ProvisionedThroughput: integer
 FileSystemId: string
 DeletionPolicy: string
 AccessPointId: string
- MountDir: string
 Name: string
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: integer
 DeploymentType: string
 ImportedFileChunkSize: integer
 DataCompressionType: string
 ExportPath: string
 ImportPath: string
 WeeklyMaintenanceStartTime: string
 AutomaticBackupRetentionDays: integer
 CopyTagsToBackups: boolean
 DailyAutomaticBackupStartTime: string
 PerUnitStorageThroughput: integer
 BackupId: string
 KmsKeyId: string
 FileSystemId: string
 AutoImportPolicy: string
 DriveCacheType: string
 StorageType: string
 DeletionPolicy: string
 DataRepositoryAssociations:
 - Name: string
 BatchImportMetadataOnCreate: boolean
 DataRepositoryPath: string
 FileSystemPath: string
 ImportedFileChunkSize: integer
 AutoExportPolicy: string
 AutoImportPolicy: string
- MountDir: string
 Name: string
```

```

StorageType: FsxOntap
FsxOntapSettings:
 VolumeId: string
- MountDir: string
 Name: string
StorageType: FsxOpenZfs
FsxOpenZfsSettings:
 VolumeId: string
- MountDir: string
 Name: string
StorageType: FileCache
FileCacheSettings:
 FileCacheId: string

```

## Políticas de actualización de **SharedStorage**

- Para managed/external EBS, EFS gestionado y FSx Lustre gestionado, la política de actualización es [Política de actualización: para configurar esta lista de valores, debe detenerse la flota de computación o configurarse QueueUpdateStrategy para añadir un nuevo valor; la flota de computación debe detenerse al eliminar un valor existente.](#)
- Para EFS, FSx Lustre, FSx ONTAP FSx OpenZfs y File Cache externos, la política de actualización es: [Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## Propiedades de **SharedStorage**

### MountDir (Requerido, String)

La ruta en la que se monta el almacenamiento compartido.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

### Name (Requerido, String)

El nombre del almacenamiento compartido. Este nombre se utiliza al actualizar la configuración.

#### Warning

Si especifica el almacenamiento compartido AWS ParallelCluster administrado y cambia el valorName, el almacenamiento compartido administrado existente y los datos se eliminan y se crea un nuevo almacenamiento compartido administrado. Cambiar el valor

de Name mediante una actualización de clúster equivale a sustituir el almacenamiento compartido administrado existente por uno nuevo. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos antes de realizar el cambio Name si necesita conservar los datos del almacenamiento compartido existente.

Política de actualización: para configurar esta lista de valores, debe detenerse la flota de computación o configurarse `QueueUpdateStrategy` para añadir un nuevo valor; la flota de computación debe detenerse al eliminar un valor existente.

### StorageType (Requerido, String)

El tipo de almacenamiento compartido. Los valores admitidos son Ebs, Efs, FsxLustre, FsxOntap y FsxOpenZfs.

Para obtener más información, consulte [FsxLustreSettings](#), [FsxOntapSettings](#) y [FsxOpenZfsSettings](#).

#### Note

Si lo utilizas AWS Batch como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal del clúster.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## EbsSettings

(Opcional) La configuración de un volumen de Amazon EBS.

```
EbsSettings:
VolumeType: string
Iops: integer
Size: integer
Encrypted: boolean
KmsKeyId: string
SnapshotId: string
VolumeId: string
Throughput: integer
DeletionPolicy: string
```

Raid:

Type: *string*

NumberOfVolumes: *integer*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **EbsSettings**

Cuando [DeletionPolicy](#) se establece en `Delete`, un volumen gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si se elimina el volumen con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#) en Uso de AWS ParallelCluster.

## VolumeType (Opcional, String)

Especifica el tipo de [volumen de Amazon EBS](#). Los valores admitidos son `gp2`, `gp3`, `io1`, `io2`, `sc1`, `st1` y `standard`. El valor predeterminado es `gp3`.

Para obtener más información, consulte [Tipos de volúmenes de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Iops (Opcional, Integer)

Define el número de IOPS para volúmenes de tipo `io1`, `io2` y `gp3`.

El valor predeterminado, los valores admitidos y la proporción de datos `volume_iops` a `volume_size` varía entre `VolumeType` y `Size`.

`VolumeType = io1`

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 †

Relación máxima `volume_iops` a `volume_size` = 50 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un `volume_size` de al menos 100 GiB.

`VolumeType = io2`

Iops predeterminado = 100

Valores admitidos Iops = 100–64 000 (256 000 para los volúmenes de `io2 Block Express`) †



Relación máxima Iops a Size = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 10 GiB.

VolumeType = gp3

Iops predeterminado = 3000

Valores admitidos Iops = 3000–16 000

Relación máxima Iops a Size = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un Size de al menos 10 GiB.

† Las IOPS máximas solo se garantizan en [las instancias creadas en el sistema Nitro](#) aprovisionadas con más de 32 000 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32,000 IOPS. Es posible que los volúmenes [más antiguos no alcancen el rendimiento máximo a menos que](#) modifique el volumen `io1`. `io2` Los volúmenes de Block Express admiten valores de `volume_iops` de hasta 256 000 en tipos de instancias R5b. Para obtener más información, consulte [Volúmenes io2 Block Express](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Size (Opcional, Integer)

El tamaño de volumen, en gibibytes (GiB). El valor predeterminado es 35.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Encrypted (Opcional, Boolean)

Especifica si el volumen de está cifrado. El valor predeterminado es `true`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

KmsKeyId (Opcional, String)

Especifica una AWS KMS clave personalizada que se utilizará para el cifrado. Esta configuración requiere que la configuración de Encrypted esté establecida en `true`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

SnapshotId (Opcional, String)

(Opcional) Define el ID de instantánea de Amazon EBS si utiliza una instantánea como origen del volumen.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

VolumeId (Opcional, String)

Especifica el ID de volumen de Amazon EBS. Cuando se especifica para una instancia de EbsSettings, solo se puede especificar el parámetro MountDir.

Debe crear el volumen en la misma zona de disponibilidad que la instancia.

 Note

En la AWS ParallelCluster versión 3.4.0 se añaden varias zonas de disponibilidad.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Throughput (Opcional, Integer)

El rendimiento, MiB/s al aprovisionamiento de un volumen, con un máximo de 1000 MiB/s.

Esta configuración solo es válida cuando VolumeType se establece en gp3. El rango admitido es de 125 a 1000, con un valor predeterminado de 125.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

DeletionPolicy (Opcional, String)

Especifica si el volumen debe retenerse, eliminarse o tomarse una instantánea al eliminar el clúster o eliminar el volumen. Los valores admitidos son Delete, Retain y Snapshot. El valor predeterminado es Delete.

Si se [DeletionPolicy](#) establece en Delete, un volumen gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si se elimina el volumen con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

 Note

DeletionPolicy se admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.

## Raid

(Opcional) Define la configuración de un volumen RAID.

Raid:

Type: *string*

NumberOfVolumes: *integer*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### Propiedades de **Raid**

Type (Requerido, String)

Define el tipo de matriz RAID. Los valores admitidos son “0” (a rayas) y “1” (reflejado).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

NumberOfVolumes (Opcional, Integer)

Define el número de volúmenes de Amazon EBS que se utilizarán para crear el arreglo de RAID. El rango de valores admitido es de 2 a 5. El valor predeterminado (cuando se define la configuración de Raid) es 2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## EfsSettings

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos de Amazon EFS.

EfsSettings:

Encrypted: *boolean*

KmsKeyId: *string*

EncryptionInTransit: *boolean*

IamAuthorization: *boolean*

PerformanceMode: *string*

ThroughputMode: *string*

ProvisionedThroughput: *integer*

FileSystemId: *string*

DeletionPolicy: *string*

AccessPointId: *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **EfsSettings**

Si se [DeletionPolicy](#) establece en `Delete`, un sistema de archivos gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#) en Uso de AWS ParallelCluster.

### Encrypted (Opcional, Boolean)

Especifica si el sistema de archivos está cifrado. El valor predeterminado es `false`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### KmsKeyId (Opcional, String)

Especifica una AWS KMS clave personalizada que se utilizará para el cifrado. Esta configuración requiere que la configuración de `Encrypted` esté establecida en `true`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### EncryptionInTransit (Opcional, Boolean)

Si se establece en `true`, los sistemas de archivos de Amazon EFS se montan con seguridad de la capa de transporte (TLS). De forma predeterminada, se establece en `false`.

#### Note

Si AWS Batch se usa como programador, `EncryptionInTransit` no es compatible.

#### Note

`EncryptionInTransit` se añade a partir de AWS ParallelCluster versión 3.4.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### IamAuthorization (Opcional, Boolean)

`IamAuthorization` se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.4.0.

Si se establece en `true`, Amazon EFS se autentica mediante la identidad de IAM del sistema. De forma predeterminada, se establece en `false`.

 Note

Si `IamAuthorization` se establece en `true`, `EncryptionInTransit` también se debe establecer en `true`.

 Note

Si AWS Batch se usa como programador, `IamAuthorization` no es compatible.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### PerformanceMode (Opcional, String)

El modo de rendimiento del sistema de archivos Amazon EFS de copia de seguridad Los valores admitidos son `generalPurpose` y `maxIO`. El valor predeterminado es `generalPurpose`. Para obtener más información, consulte [Performance modes](#) (Modos de rendimiento) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Recomendamos el modo de rendimiento `generalPurpose` para la mayoría de sistemas de archivos.

Los sistemas de archivos que usan el modo de rendimiento de `maxIO` pueden escalar a mayores niveles de rendimiento de agregación y operaciones por segundo. Sin embargo, hay una compensación de latencias ligeramente más altas para la mayoría de las operaciones de archivos.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### ThroughputMode (Opcional, String)

Especifica el modo de rendimiento del sistema de archivos de Amazon EFS. Los valores admitidos son `bursting` y `provisioned`. El valor predeterminado es `bursting`. Cuando se usa `provisioned`, se debe especificar `ProvisionedThroughput`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

ProvisionedThroughputObligatorio cuando es .

Define el rendimiento aprovisionado (en MiB/s) of the Amazon EFS file system, measured in MiB/s. Esto corresponde al [ProvisionedThroughputInMibps](#) parámetro de la referencia de la API de Amazon EFS.

Si usa este parámetro, debe establecer ThroughputMode en provisioned.

El rango admitido es de 1 a 1024. Para solicitar un incremento del límite, póngase en contacto con Soporte.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

FileSystemId (Opcional, String)

(Opcional) Define el ID del sistema de archivos de Amazon EFS para un sistema de archivos ya existente.

Si el clúster está configurado para abarcar varias zonas de disponibilidad, debe definir un objetivo de montaje del sistema de archivos en cada zona de disponibilidad que utilice el clúster.

No se puede especificar cuando se especifica MountDir. No se puede especificar ninguna otra EfsSettings.

Si establece esta opción, lo siguiente debe ser verdadero para los sistemas de archivos que defina:

- Los sistemas de archivos cuentan con un destino de montaje ya existente en cada una de las zonas de disponibilidad del clúster, con tráfico NFS de entrada y salida permitido desde HeadNode y ComputeNodes. Se configuran varias zonas de disponibilidad en [Scheduling](#) [SlurmQueues](#)//[Networking](#)/[SubnetIds](#).

Para asegurarse de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos, puede hacer una de las siguientes acciones:

- Configure los grupos de seguridad del destino de montaje para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

 Note

AWS ParallelCluster valida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos estén configurados. AWS ParallelCluster no valida el contenido de la lista de bloques o prefijos del CIDR.

- Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante [SlurmQueues/Networking/SecurityGroups](#) y [HeadNode/Networking/SecurityGroups](#). Los grupos de seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

 Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados, AWS ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelCluster no valida que el origen y el destino estén configurados correctamente.

 Warning

EFS solo OneZone se admite si todos los nodos de procesamiento y el nodo principal se encuentran en la misma zona de disponibilidad. EFS solo OneZone puede tener un objetivo de montaje.

 Note

En la AWS ParallelCluster versión 3.4.0 se añaden varias zonas de disponibilidad.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

DeletionPolicy (Opcional, String)

Especifica si el sistema de archivos debe retenerse o eliminarse al quitarlo del clúster o al eliminar el clúster. Los valores admitidos son Delete y Retain. El valor predeterminado es Delete.

Cuando [DeletionPolicy](#) se establece en `Delete`, un sistema de archivos gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**Note**

`DeletionPolicy` admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

### AccessPointId (Opcional, String)

Si se especifica esta opción, se montará el punto de acceso al sistema de archivos definido por el `access point ID` en lugar de la raíz del sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## FsxLustreSettings

**Note**

Debe definir `FsxLustreSettings` si se especifica `FsxLustre` para [StorageType](#).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos FSx compatible con Lustre.

```
FsxLustreSettings:
StorageCapacity: integer
DeploymentType: string
ImportedFileChunkSize: integer
DataCompressionType: string
ExportPath: string
ImportPath: string
WeeklyMaintenanceStartTime: string
```



```
AutomaticBackupRetentionDays: integer
CopyTagsToBackups: boolean
DailyAutomaticBackupStartTime: string
PerUnitStorageThroughput: integer
BackupId: string # BackupId cannot coexist with some of the fields
KmsKeyId: string
FileSystemId: string # FileSystemId cannot coexist with other fields
AutoImportPolicy: string
DriveCacheType: string
StorageType: string
DeletionPolicy: string
```

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

 Note

Si AWS Batch se usa como planificador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal del clúster.

## Propiedades de **FsxLustreSettings**

Si DeletionPolicy se establece en `Delete`, un sistema de archivos gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster, o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#).

### StorageCapacity (Requerido, Integer)

Establece la capacidad de almacenamiento del sistema de archivos FSx para Lustre, en GiB. `StorageCapacity` es obligatorio si va a crear un nuevo sistema de archivos. No incluya `StorageCapacity` si se especifica `BackupId` o `FileSystemId`.

- Para los tipos de implementación `SCRATCH_2` y `SCRATCH_3`, los valores válidos son 1200 GiB, 2400 GiB e incrementos de 2400 GiB.
- Para el tipo de implementación `SCRATCH_1`, los valores válidos son 1200 GiB, 2400 GiB e incrementos de 3600 GiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## DeploymentType (Opcional, String)

Especifica el tipo de implementación del sistema FSx de archivos de Lustre. Los valores admitidos son SCRATCH\_1, SCRATCH\_2, PERSISTENT\_1 y PERSISTENT\_2. El valor predeterminado es SCRATCH\_2.

Elija tipos de implementación SCRATCH\_1 y SCRATCH\_2 cuando necesite almacenamiento temporal y procesamiento de datos a corto plazo. El tipo de implementación SCRATCH\_2 proporciona cifrado en tránsito de datos y mayor capacidad de rendimiento de ráfagas que SCRATCH\_1.

Elija el tipo de PERSISTENT\_1 implementación para un almacenamiento a largo plazo y para cargas de trabajo centradas en el rendimiento que no sean sensibles a la latencia. PERSISTENT\_1 admite el cifrado de los datos en tránsito. Está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde FSx esté disponible Lustre.

Elija el tipo de implementación PERSISTENT\_2 para almacenamiento a largo plazo y cargas de trabajo sensibles a la latencia que requieren los niveles más altos de IOPs/rendimiento. PERSISTENT\_2 admite almacenamiento SSD y ofrece PerUnitStorageThroughput (hasta 1000 MB/s/Tib). PERSISTENT\_2 está disponible en un número limitado de Regiones de AWS. Para obtener más información sobre los tipos de implementación y la lista de Regiones de AWS ubicaciones PERSISTENT\_2 disponibles, consulte [Opciones de implementación del sistema de archivos FSx para Lustre](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

El cifrado de datos en tránsito se habilita automáticamente cuando accede a un sistema de archivos SCRATCH\_2 o PERSISTENT\_1 desde instancias de Amazon EC2 que PERSISTENT\_2 admiten esta característica.

Se admite el cifrado de los datos en tránsito para los tipos de implementación SCRATCH\_2 y , y cuando se accede desde los tipos de instancia compatibles en las regiones de AWS compatibles. Para obtener más información, consulte [Cifrar datos en tránsito en](#) la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

### Note

La compatibilidad con este tipo de implementación de PERSISTENT\_2 se agregó con la versión 3.2.0 de AWS ParallelCluster .

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## ImportedFileChunkSize (Opcional, Integer)

Para los archivos que se importan desde un repositorio de datos, este valor determina la cantidad de fragmentos y la cantidad máxima de datos por archivo (en MiB) que se almacenan en un único disco físico. El número máximo de discos en los que un único archivo se puede fraccionar está limitado por el número total de los discos que forman el sistema de archivos.

El valor predeterminado de fragmento es 1024 MiB (1 GiB) y puede llegar hasta 512 000 MiB (500 GiB). Los objetos de Amazon S3 tienen un tamaño máximo de 5 TB.

### Note

Este parámetro no es compatible con los sistemas de archivos que utilizan este tipo de PERSISTENT\_2 implementación. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las asociaciones de repositorios de datos, consulte [Cómo vincular el sistema de archivos a un bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## DataCompressionType (Opcional, String)

Establece la configuración de compresión de datos FSx para el sistema de archivos de Lustre. El valor admitido es LZ4. LZ4 indica que la compresión de datos está activada con el LZ4 algoritmo. Si no se especifica DataCompressionType, la compresión de datos se desactiva cuando se crea el sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte [Compresión de datos de Lustre](#).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## ExportPath (Opcional, String)

La ruta en Amazon S3 a la que se exporta la raíz de su sistema de archivos FSx for Lustre. Este parámetro solo se admite cuando el parámetro se establece en . La ruta debe utilizar el mismo bucket de Amazon S3 tal y como se especifica en ImportPath. Puede proporcionar un prefijo opcional al que se exportarán los datos nuevos y modificados desde su sistema de archivos de FSx for Lustre. Si no se proporciona ningún ExportPath valor, FSx para Lustre establece una ruta de exportación predeterminada, `s3://amzn-s3-demo-bucket/FSxLustre[creation-timestamp]` La marca temporal está en formato UTC. Por ejemplo `s3://amzn-s3-demo-bucket/FSxLustre20181105T222312Z`.

El bucket de exportación de Amazon S3 debe ser el mismo que el bucket de importación que especifica `ImportPath`. Si solo especifica un nombre de bucket como, por ejemplo, `s3://amzn-s3-demo-bucket`, obtendrá una asignación de objetos del sistema de archivos 1:1 para los objetos del bucket de Amazon S3. Esta asignación significa que los datos de entrada en Amazon S3 se sobrescriben al exportarse. Si proporciona un prefijo personalizado en la ruta de exportación, por ejemplo `s3://amzn-s3-demo-bucket/[custom-optional-prefix]`, FSx para que Lustre exporte el contenido de su sistema de archivos a ese prefijo de exportación del bucket de Amazon S3.

 Note

Este parámetro no es compatible con los sistemas de archivos que utilizan este tipo de `PERSISTENT_2` implementación. Configure las asociaciones de repositorios de datos como se describe en [Cómo vincular su sistema de archivos a un bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### `ImportPath` (Opcional, String)

La ruta al bucket de Amazon S3 (incluido el prefijo opcional) que está utilizando como repositorio de datos para su sistema de archivos FSx for Lustre. La raíz de su sistema de archivos FSx for Lustre se asignará a la raíz del bucket de Amazon S3 que seleccione. Un ejemplo es `s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix`. Si especifica un prefijo después del nombre del bucket de Amazon S3, solo se cargan en el sistema de archivos claves de objetos con ese prefijo.

 Note

Este parámetro no es compatible con los sistemas de archivos que utilizan el tipo de `PERSISTENT_2` implementación. Configure las asociaciones de repositorios de datos como se describe en [Cómo vincular su sistema de archivos a un bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## WeeklyMaintenanceStartTime (Opcional, String)

La hora de inicio preferida para realizar el mantenimiento semanal. Tiene el formato "d:HH:MM" en la zona horaria UTC+0. Para este formato, d es el número del día de la semana del 1 al 7, empezando por el lunes y terminando con el domingo. Se requieren comillas para este campo.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## AutomaticBackupRetentionDays (Opcional, Integer)

El número de días que se conservan las copias de seguridad automáticas. Al establecer este valor en 0, se deshabilitan las copias de seguridad automáticas. El rango admitido es de 0 a 90. El valor predeterminado es 0. Solo es válido para su uso con tipos de implementación . Para obtener más información, consulte [Trabajar con copias de seguridad](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## CopyTagsToBackups (Opcional, Boolean)

Si es true así, copie las etiquetas del sistema de archivos FSx de Lustre a las copias de seguridad. Este valor se establece de forma predeterminada en false. Si se establece en true, todas las etiquetas del sistema de archivos se copian a todas las copias de seguridad automáticas e iniciadas por el usuario cuando el usuario no especifica etiquetas. Si este valor es true y se especifican una o varias etiquetas, solo se copian las etiquetas especificadas en las copias de seguridad. Si especifica una o más etiquetas al crear una copia de seguridad iniciada por el usuario, no se copiará ninguna etiqueta del sistema de archivos, independientemente de este valor. Solo es válido para su uso con tipos de implementación .

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

## DailyAutomaticBackupStartTime (Opcional, String)

Un periodo de tiempo diario recurrente con el formato HH:MM. HH es la hora de relleno cero del día (0-23), y MM es el minuto de relleno cero de la hora. Por ejemplo, 05:00 especifica las 5 AM diarias. Solo es válido para su uso con tipos de implementación .

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## PerUnitStorageThroughput(Necesario para **PERSISTENT\_1** los tipos de **PERSISTENT\_2** implementación,Integer)

Describe el rendimiento de lectura y escritura por cada 1 tebibyte de almacenamiento, en MB/s/TiB. La capacidad de rendimiento del sistema de archivos se calcula multiplicando

la capacidad de almacenamiento del sistema de archivos (TiB) por el rendimiento (o) del `PerUnitStorageThroughput` 120% del `PerUnitStorageThroughput` rendimiento MB/s/ TiB). For a 2.4 TiB file system, provisioning 50 MB/s/TiB del sistema de archivos. MB/s Usted paga la cantidad de rendimiento aprovisionada. [PerUnitStorageThroughput](#) Esto corresponde a la propiedad.

Valores válidos:

Almacenamiento SSD PERSISTENT\_1: 50, 100, 200 MB/TiB.

Almacenamiento HDD PERSISTENT\_1: 12, 40 MB/TiB.

Almacenamiento SSD PERSISTENT\_2: 125, 250, 1000 MB/TiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`BackupId` (Opcional, String)

Especifica el ID de la copia de seguridad que se utilizará para restaurar el FSx sistema de archivos de Lustre a partir de una copia de seguridad existente. Cuando se especifica el ajuste `BackupId`, no se deben especificar los ajustes `AutoImportPolicy`, `DeploymentType`, `ExportPath`, `KmsKeyId`, `ImportPath`, `ImportedFileChunkSize`, `StorageCapacity` y `PerUnitStorageThroughput`. Estos ajustes se leen de la copia de seguridad. Además, no se deben especificar los ajustes `AutoImportPolicy`, `ExportPath`, `ImportPath` ni `ImportedFileChunkSize`. Esto corresponde a la [BackupId](#) propiedad.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`KmsKeyId` (Opcional, String)

El ID de la clave AWS Key Management Service (AWS KMS) que se utiliza para cifrar los datos del sistema de archivos de Lustre FSx para los sistemas de archivos persistentes FSx de Lustre en reposo. Si no se especifica, se utiliza la clave FSx gestionada de Lustre. Los sistemas de archivos SCRATCH\_1 y SCRATCH\_2 FSx para Lustre siempre se cifran en reposo mediante las claves gestionadas FSx por Lustre. Para obtener más información consulte en la Referencia de la API de .

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`FileSystemId` (Opcional, String)

Especifica el ID de un sistema de archivos existente FSx para Lustre.

Si se especifica esta opción, solo se utilizan los ajustes `MountDir` y `FileSystemId` en la `FsxLustreSettings`. Se ignoran todos los demás ajustes de `FsxLustreSettings`.

 Note

Si se utiliza el AWS Batch programador, FSx Lustre solo está disponible en el nodo principal.

 Note

Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de entrada y salida desde a través del puerto .

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos de la siguiente manera:

- Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

 Note

AWS ParallelCluster valida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos estén configurados. AWS ParallelCluster no valida el contenido de la lista de bloques o prefijos del CIDR.

- Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante [SlurmQueues/Networking/SecurityGroups](#) y [HeadNode/Networking/SecurityGroups](#). Los grupos de seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

 Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados, AWS ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelCluster no valida que el origen y el destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## AutoImportPolicy (Opcional, String)

Al crear su sistema de archivos FSx para Lustre, los objetos de Amazon S3 existentes aparecen como listados de archivos y directorios. Utilice esta propiedad FSx para elegir cómo Lustre mantiene sus listados de archivos y directorios actualizados a medida que agrega o modifica objetos en su bucket de Amazon S3 vinculado. AutoImportPolicy puede tener los siguientes valores:

- **NEW**- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa automáticamente las listas de directorios de cualquier objeto nuevo añadido al bucket de Amazon S3 vinculado que no exista actualmente en el sistema de archivos de FSx for Lustre.
- **NEW\_CHANGED**- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa automáticamente las listas de archivos y directorios de cualquier objeto nuevo que se añada al bucket de Amazon S3 y de cualquier objeto existente que se modifique en el bucket de Amazon S3 tras seleccionar esta opción.
- **NEW\_CHANGED\_DELETED**- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa automáticamente las listas de archivos y directorios de cualquier objeto nuevo que se añada al bucket de Amazon S3, cualquier objeto existente que se modifique en el bucket de Amazon S3 y cualquier objeto que se haya eliminado en el bucket de Amazon S3 tras seleccionar esta opción.

### Note

Se ha agregado compatibilidad para NEW\_CHANGED\_DELETED en la versión 3.1.1 de AWS ParallelCluster .

Si AutoImportPolicy no se especifica, la importación automática está desactivada. FSx for Lustre solo actualiza los listados de archivos y directorios del bucket de Amazon S3 vinculado cuando se crea el sistema de archivos. FSx for Lustre no actualiza las listas de archivos y directorios de ningún objeto nuevo o modificado después de seleccionar esta opción.

Para obtener más información, consulte [Importación automática de actualizaciones desde su bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

### Note

Este parámetro no se admite en sistemas de archivos que utilizan el tipo de implementación PERSISTENT\_2. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las



asociaciones de repositorios de datos, consulte Cómo [vincular el sistema de archivos a un bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### DriveCacheType (Opcional, String)

Especifica que el sistema de archivos tiene una memoria caché de unidad SSD. Esto solo se puede configurar si la configuración de StorageType está establecida en HDD y la configuración de DeploymentType está establecida en PERSISTENT\_1. Esto corresponde a la [DriveCacheType](#) propiedad. Para obtener más información, consulte FSx las [opciones de implementación de Lustre](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

El único valor válido es READ. Para deshabilitar la memoria caché de la unidad SSD, no especifique la configuración de DriveCacheType.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### StorageType (Opcional, String)

Establece el tipo de almacenamiento del sistema de archivos FSx para Lustre que está creando. Los valores válidos son SSD y HDD.

- Establezca en SSD para utilizar el almacenamiento de unidades de estado sólido.
- Elija HDD para utilizar el almacenamiento de la unidad de disco duro. HDD es compatible con los tipos de implementación de PERSISTENT.

El valor predeterminado es SSD. Para obtener más información, consulte [Opciones de tipo de almacenamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx para Windows y [Múltiples opciones de almacenamiento](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### DeletionPolicy (Opcional, String)

Especifica si el sistema de archivos debe retenerse o eliminarse al quitarlo del clúster o al eliminar el clúster. Los valores admitidos son Delete y Retain. El valor predeterminado es Delete.

Si [DeletionPolicy](#) se establece en Delete, un sistema de archivos gestionado, con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

 Note

DeletionPolicyse admite a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## DataRepositoryAssociations (Opcional, String)

Lista de DRAs (hasta 8 por sistema de archivos)

Cada asociación de repositorios de datos debe tener un directorio único del sistema de FSx archivos de Amazon y un bucket o prefijo S3 único asociado a ella.

No se puede usar [ExportPathy](#) [ImportPath](#) FsxLustreSettings al mismo tiempo que se usa DRAs.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Name (Requerido, String)

El nombre de la DRA. Este nombre se utiliza al actualizar la configuración.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## BatchImportMetadataOnCreate (Opcional, Boolean)

Un indicador booleano que indica si una tarea de importación de repositorios de datos que va a importar metadatos debe ejecutarse después de crear la asociación de repositorios de datos. La tarea se ejecuta si este indicador está establecido en true.

Valor predeterminado: false

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## DataRepositoryPath (Requerido, String)

La ruta al repositorio de datos de Amazon S3 que se vinculará al sistema de archivos. La ruta puede ser un bucket de S3 o un prefijo con el formato `s3://amzn-s3-demo-bucket/myPrefix/`. Esta ruta especifica la parte del repositorio de datos de S3 desde donde se importarán o exportarán los archivos.

No se puede superponer con otros DRAs

Patrón: `^[^\\u0000\\u0085\\u2028\\u2029\\r\\n]{3,4357}$`

Mínimo: 3

Máximo: 4357

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

FileSystemPath (Requerido, String)

Una ruta del sistema de archivos Amazon FSx for Lustre que apunta a un directorio o subdirectorio de alto nivel (por ejemplo /ns1/) con el que se mapeará uno a uno. /ns1/subdir/ DataRepositoryPath Se requiere la barra diagonal que aparece al principio del nombre. Dos asociaciones de repositorios de datos no pueden tener rutas de sistema de archivos superpuestas. Por ejemplo, si un repositorio de datos está asociado a la ruta del sistema de archivos /ns1/, no se puede vincular otro repositorio de datos con la ruta del sistema de archivos /ns1/ns2.

Esta ruta especifica desde qué parte del sistema de archivos se exportarán o importarán los archivos. Este directorio del sistema de archivos solo se puede vincular a un bucket de Amazon S3; no se puede vincular ningún otro bucket de S3 al directorio.

No se puede superponer con otros DRAs

 Note

Si especifica solo una barra diagonal (/) como ruta del sistema de archivos, a este solo se puede vincular un repositorio de datos. Solo puede especificar "/" como la ruta del sistema de archivos del primer repositorio de datos asociado a un sistema de archivos.

Patrón: `^[^\\u0000\\u0085\\u2028\\u2029\\r\\n]{1,4096}$`

Mínimo: 1

Máximo: 4096

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## ImportedFileChunkSize (Opcional, Integer)

Para los archivos que se importan desde un repositorio de datos, este valor determina la cantidad de fragmentos y la cantidad máxima de datos por archivo (en MiB) que se almacenan en un único disco físico. El número máximo de discos en los que un único archivo se puede fraccionar está limitado por el número total de los discos que forman la memoria caché o el sistema de archivos.

El valor predeterminado de fragmento es 1024 MiB (1 GiB) y puede llegar hasta 512 000 MiB (500 GiB). Los objetos de Amazon S3 tienen un tamaño máximo de 5 TB.

Mínimo: 1

Máximo: 4096

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## AutoExportPolicy (Opcional, Array of strings)

La lista puede contener uno o más de los siguientes valores:

- NEW: los nuevos archivos y directorios se exportan automáticamente al repositorio de datos a medida que se añaden al sistema de archivos.
- CHANGED: los cambios en los archivos y directorios del sistema de archivos se exportan automáticamente al repositorio de datos.
- DELETED: los archivos y directorios se eliminan automáticamente del repositorio de datos cuando se eliminan del sistema de archivos.

Puede definir cualquier combinación de tipos de eventos para AutoExportPolicy.

Máximo: 3

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## AutoImportPolicy (Opcional, Array of strings)

La lista puede contener uno o más de los siguientes valores:

- NEW- Amazon importa FSx automáticamente los metadatos de los archivos añadidos al depósito de S3 vinculado que no existen actualmente en el sistema de FSx archivos.
- CHANGED- Amazon actualiza FSx automáticamente los metadatos de los archivos e invalida el contenido de los archivos existentes en el sistema de archivos a medida que los archivos cambian en el repositorio de datos.

- DELETED- Amazon elimina FSx automáticamente los archivos del sistema de archivos a medida que los archivos correspondientes se eliminan del repositorio de datos.

Puede definir cualquier combinación de tipos de eventos para `AutoImportPolicy`.

Máximo: 3

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## FsxOntapSettings

### Note

Debe definir `FsxOntapSettings` si se especifica `FsxOntap` para [StorageType](#).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos FSx para ONTAP.

`FsxOntapSettings:`  
`VolumeId`: *string*

## Propiedades de FsxOntapSettings

`VolumeId` (Requerido, String)

Especifica el ID de volumen del sistema ONTAP existente FSx .

### Note

- Si se utiliza un AWS Batch programador, FSx ONTAP solo está disponible en el nodo principal.
- Si el tipo FSx de despliegue de ONTAP es `Multi-AZ`, asegúrese de que la tabla de enrutamiento de la subred del nodo principal esté configurada correctamente.
- El soporte FSx para ONTAP se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.
- Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de entrada y salida desde a través del puerto .

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos mediante una de las siguientes acciones:

- Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

 Note

AWS ParallelCluster valida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos estén configurados. AWS ParallelCluster no valida el contenido de la lista de bloques o prefijos del CIDR.

- Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante [SlurmQueues/Networking/SecurityGroups](#) y [HeadNode/Networking/SecurityGroups](#). Los grupos de seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

 Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados, AWS ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelCluster no valida que el origen y el destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## FsxOpenZfsSettings

 Note

Debe definir FsxOpenZfsSettings si se especifica FsxOpenZfs para [StorageType](#).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos FSx para OpenZFS.

[FsxOpenZfsSettings](#):  
[VolumeId](#): *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **FsxOpenZfsSettings**

### VolumeId (Requerido, String)

Especifica el ID de volumen del sistema FSx OpenZFS existente.

#### Note

- Si se utiliza un AWS Batch programador, FSx OpenZFS solo está disponible en el nodo principal.
- El soporte FSx para OpenZFS se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.2.0.
- Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de entrada y salida desde a través del puerto .

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos de la siguiente manera:

- Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

#### Note

AWS ParallelCluster valida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos estén configurados. AWS ParallelCluster no valida el contenido de la lista de bloques o prefijos del CIDR.

- Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante [SlurmQueues/Networking/SecurityGroups](#) y [HeadNode/Networking/SecurityGroups](#). Los grupos de seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

#### Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados, AWS ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelCluster no valida que el origen y el destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## FileCacheSettings

### Note

Debe definir FileCacheSettings si se especifica FileCache para [StorageType](#).

(Opcional) La configuración de una caché de archivos.

[FileCacheSettings](#):

[FileCacheId](#): *string*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de FileCacheSettings

FileCacheId (Requerido, String)

Especifica el ID de caché de archivos de una caché de archivos existente.

### Note

- La caché de archivos no admite AWS Batch programadores.
- Support for File Cache se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.7.0.
- Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de entrada y salida desde a través del puerto .

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos de la siguiente manera:

- Configure los grupos de seguridad de la caché de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.



**Note**

AWS ParallelCluster valida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos estén configurados. AWS ParallelCluster no valida el contenido de la lista de bloques o prefijos del CIDR.

- Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante [SlurmQueues/Networking/SecurityGroups](#) y [HeadNode/Networking/SecurityGroups](#). Los grupos de seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

**Note**

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados, AWS ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelCluster no valida que el origen y el destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Sección de **Iam**

(Opcional) Especifica las propiedades de IAM del clúster.

Iam:

Roles:

LambdaFunctionsRole: *string*

PermissionsBoundary: *string*

ResourcePrefix: *string*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Propiedades de **Iam**

PermissionsBoundary (Opcional, String)

El ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos que se aplica a todos los roles de IAM creados por AWS ParallelCluster. Para obtener más información, consulte

[Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. El formato es `arn:${Partition}:iam::${Account}:policy/${PolicyName}`.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## Roles(Opcional)

Especifica la configuración de los roles de IAM utilizados por el clúster.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

LambdaFunctionsRole (Opcional, String)

El ARN del rol de IAM que se va a utilizar. AWS Lambda Esto anula la función predeterminada asociada a todas las funciones de Lambda que AWS CloudFormation respaldan los recursos personalizados. Lambda debe configurarse como entidad principal a la que se le permite asumir el rol. Esto no anulará la función de las funciones Lambda utilizadas para. AWS Batch El formato es `arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName}`.

[Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.](#)

## ResourcePrefix(Opcional)

Especifica una ruta o un prefijo de nombre para los recursos de IAM creados por. AWS ParallelCluster

El prefijo del recurso debe seguir las [reglas de nomenclatura especificadas](#) por IAM:

- Cada nombre puede contener hasta 128 caracteres.
- Un nombre solo puede ser una cadena sin caracteres de barra diagonal (/).
- El nombre puede tener hasta 63 caracteres.
- Una ruta debe empezar y terminar con una barra inclinada (/). Puede contener varias barras diagonales (/) entre la barra diagonal inicial y la barra final (/).
- Puede combinar la ruta y el nombre /path/name.

Especifique un nombre.

```
Iam:
 ResourcePrefix: my-prefix
```

Especifique una ruta.

```
Iam:
 ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/
```

Especifique una ruta y un nombre.

```
Iam:
 ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/my-prefix
```

Si especifica ambos, devuelve un error .

```
Iam:
 ResourcePrefix: /my-prefix
```

Se devuelve un error de configuración. Una ruta debe tener dos /. Un prefijo por sí solo no puede tener /.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

## Sección de **LoginNodes**

### Note

Support for LoginNodes se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.7.0.

(Opcional) Especifica la configuración del grupo de nodos de inicio de sesión.

```
LoginNodes:
 Pools:
 - Name: string
 Count: integer
 InstanceType: string
 GracetimePeriod: integer
 Image:
 CustomAmi: string
 Ssh:
 KeyName: string
 AllowedIps: string
 Networking:
```

```
SubnetIds:
 - string
SecurityGroups:
 - string
AdditionalSecurityGroups:
 - string
Dcv:
 Enabled: boolean
 Port: integer
 AllowedIps: string
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
```

Política de actualización: los nodos de inicio de sesión en el clúster deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Propiedades de **LoginNodes**

## Propiedades de **Pools**

Define grupos de nodos de inicio de sesión que tienen la misma configuración de recursos. A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, se pueden especificar hasta 10 grupos.

### Pools:

- Name: *string*
- Count: *integer*
- InstanceType: *string*
- GracetimePeriod: *integer*
- Image:
  - CustomAmi: *string*
- Ssh:
  - KeyName: *string*
  - AllowedIps: *string*
- Networking:
  - SubnetIds:
    - *string*
  - SecurityGroups:
    - *string*
  - AdditionalSecurityGroups:
    - *string*
- Dcv:
  - Enabled: *boolean*
  - Port: *integer*
  - AllowedIps: *string*
- CustomActions:
  - OnNodeStart:
    - Sequence:
      - Script: *string*
      - Args:
        - *string*
    - Script: *string*
    - Args:
      - *string*
  - OnNodeConfigured:
    - Sequence:
      - Script: *string*
      - Args:
        - *string*
    - Script: *string*
    - Args:

```

 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string

```

Política de actualización: se pueden agregar grupos de nodos de inicio de sesión, pero para eliminar un grupo es necesario detener todos los nodos de inicio de sesión del clúster.

### Name (Requerido String)

Especifica el nombre del paso. Se usa para etiquetar los recursos de LoginNodes.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, la política de actualización es la siguiente: Los nodos de inicio de sesión del grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y poder actualizarse.

### Count (Requerido Integer)

Especifica el número de nodos de inicio de sesión que se deben mantener activos.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### InstanceType (Requerido String)

Especifica el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para el nodo de inicio de sesión. La arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la arquitectura utilizada para la configuración de InstanceType de Slurm.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar si se detiene el grupo de nodos de inicio de sesión.

 Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, la política de actualización es la siguiente: los nodos de inicio de sesión del grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y actualizarla.

## GracetimePeriod(Opcional) Integer

Especifica el tiempo mínimo en minutos que transcurre entre la notificación al usuario que ha iniciado sesión de que se va a dar de baja un nodo de inicio de sesión y la detención real. Los valores válidos de GracetimePeriod oscilan entre 3 y 120 minutos. El valor predeterminado es de 10 minutos.

 Note

El evento desencadenante implica interacciones entre varios AWS servicios. A veces, la latencia de la red y la propagación de la información pueden tardar algún tiempo, por lo que el período de gracia puede tardar más de lo esperado debido a los retrasos internos en AWS los servicios.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

## Image(Opcional)

Define la configuración de imagen para los nodos de inicio de sesión.

Image:

CustomAmi: *String*

## CustomAmi(OpcionalString)

Especifica la AMI personalizada que se utiliza para aprovisionar los nodos de inicio de sesión. Si no se especifica, el valor predeterminado es el especificado en. [Sección de HeadNode](#)

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Ssh(Opcional)

Define la ssh configuración de los nodos de inicio de sesión.

Ssh:

KeyName: *string*

AllowedIps: *string*

### Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, la política de actualización es la siguiente: los nodos de inicio de sesión del grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y poder actualizarse.

## KeyName(Opcional) String

Especifica la ssh clave utilizada para iniciar sesión en los nodos de inicio de sesión. Si no se especifica, el valor predeterminado es el especificado en [Sección de HeadNode](#)

Política de actualización: los nodos de inicio de sesión en el grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

### Important

Obsoleto: el parámetro de configuración LoginNodes/Pools/Ssh/KeyName ha quedado obsoleto y se eliminará en futuras versiones. La CLI ahora devuelve un mensaje de advertencia cuando se utiliza en la configuración del clúster. Consulte <https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811> para obtener más información.

## AllowedIps(Opcional) String

Especifica el intervalo de direcciones IP con formato CIDR o un ID de lista de prefijos para las conexiones SSH a los nodos de inicio de sesión del grupo. El valor predeterminado es el [AllowedIps](#) definido en la configuración del nodo principal o `0.0.0.0/0` si no se especifica. [Sección de HeadNode](#).

Política de actualización: los nodos de inicio de sesión en el grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.



 Note

El soporte AllowedIps para los nodos de inicio de sesión se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

## Networking(Obligatorio)

### Networking:

#### SubnetIds:

- *string*

#### SecurityGroups:

- *string*

#### AdditionalSecurityGroups:

- *string*

 Note

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, la política de actualización es la siguiente: Los nodos de inicio de sesión del grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y poder actualizarse.

## SubnetIds (Requerido [String])

El ID de la subred existente en la que aprovisiona el grupo de nodos de inicio de sesión. Solo puede definir una subred.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## SecurityGroups(Opcional) [String]

Una lista de grupos de seguridad que se utilizarán para el grupo de nodos de inicio de sesión. Si no se especifica ningún grupo de seguridad, AWS ParallelCluster crea grupos de seguridad automáticamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## AdditionalSecurityGroups(Opcional[String])

Una lista de grupos de seguridad adicionales que se utilizarán para el grupo de nodos de inicio de sesión.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Dcv(Opcional)

Define los ajustes de configuración para el servidor NICE DCV que se ejecuta en los nodos de [inicio de sesión](#). Para obtener más información, consulte [Conexión a los nodos principal y de inicio de sesión a través de Amazon DCV](#)

Dcv:

Enabled: *boolean*

Port: *integer*

AllowedIps: *string*

### Important

De forma predeterminada, el puerto NICE DCV configurado por AWS ParallelCluster está abierto a todas las IPv4 direcciones. El usuario solo puede conectarse a un puerto de NICE DCV si tiene la dirección URL de la sesión de NICE DCV y se conecta a la sesión de NICE DCV en un plazo de 30 segundos a partir del momento en que se devuelve la dirección URL de pcluster dcv-connect. Utilice el valor AllowedIps para restringir aún más el acceso al puerto de NICE DCV con un intervalo de direcciones IP con formato de CIDR y utilice la configuración del puerto para establecer un puerto no estándar.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### Note

La compatibilidad con DCV en los nodos de inicio de sesión se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

## Enabled (Requerido Boolean)

Especifica si NICE DCV está habilitado en los nodos de inicio de sesión del grupo. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

 **Note**

NICE DCV genera automáticamente un certificado autofirmado que se utiliza para proteger el tráfico entre el cliente NICE DCV y el servidor NICE DCV que se ejecuta en el nodo de inicio de sesión. Para configurar su propio certificado, consulte [Certificado HTTPS de Amazon DCV](#).

## Port(Opcional) Integer

(Opcional) Especifica el puerto de NICE DCV. El valor predeterminado es 8443.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## AllowedIps(OpcionalString)

(Opcional) Especifica el intervalo de direcciones IP con formato CIDR para las conexiones a NICE DCV. Esta configuración solo se usa cuando se AWS ParallelCluster crea el grupo de seguridad. El valor predeterminado es `0.0.0.0/0`, que permite el acceso desde cualquier dirección de Internet.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## CustomActions(Opcional)

Especifica los scripts personalizados que se ejecutarán en los nodos de inicio de sesión.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
```

```
Args:
 - string
OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
```

#### Note

El soporte para acciones personalizadas en los nodos de inicio de sesión se añade en la AWS ParallelCluster versión 3.11.0.

### OnNodeStart(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán en los [nodos de inicio de sesión](#) antes de que se inicie cualquier acción de arranque de implementación del nodo. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

#### Sequence(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar. AWS ParallelCluster ejecuta los scripts en el mismo orden en que aparecen en el archivo de configuración, empezando por el primero.

#### Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

#### Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

#### Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

## Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

## OnNodeConfigured(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán en los [nodos de inicio de sesión](#) una vez finalizados los procesos de arranque de los nodos. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

## Sequence(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar. AWS ParallelCluster ejecuta los scripts en el mismo orden en que aparecen en el archivo de configuración, empezando por el primero.

## Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

## Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

## Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

## Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

[Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.](#)

## OnNodeUpdated(Opcional)

Especifica un único script o una secuencia de scripts que se ejecutarán una vez que se complete la actualización del nodo principal y el planificador y el almacenamiento compartido estén alineados con los cambios más recientes en la configuración del clúster. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

## Sequence(Opcional)

Lista de scripts que se van a ejecutar. AWS ParallelCluster ejecuta los scripts en el mismo orden en que aparecen en el archivo de configuración, empezando por el primero.

### Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a encapsular. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

### Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

### Script (Requerido String)

Especifica el archivo que se va a utilizar para un único script. La ruta del archivo debe comenzar con `https://` o `s3://`.

### Args(Opcional[String])

La lista de argumentos que se pasan al script único.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

AWS ParallelCluster no admite incluir tanto un único guion como Sequence para la misma acción personalizada.

## Iam(Opcional)

Especifica un rol de instancia o un perfil de instancia que se usará en los nodos de inicio de sesión para anular el rol de instancia o el perfil de instancia predeterminados del clúster.

### Iam:

```
InstanceRole: string
InstanceProfile: string
AdditionalIamPolicies:
- Policy: string
```

**Note**

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.0, la política de actualización es la siguiente: los nodos de inicio de sesión del grupo deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y poder actualizarse.

### InstanceProfile(Opcional) String

Especifica un perfil de instancia para anular el perfil de instancia del nodo de inicio de sesión predeterminado. No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es `arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName`. Si se especifica, no se puede especificar la configuración de AdditionalIamPolicies y InstanceRole.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### InstanceRole(OpcionalString)

Especifica un rol de instancia para anular el rol de instancia predeterminado del nodo de inicio de sesión. No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`. Si se especifica, no se puede especificar la configuración de AdditionalIamPolicies y InstanceProfile.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### AdditionalIamPolicies(Opcional)

AdditionalIamPolicies:

- Policy: *string*

Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la política de IAM que se va a consultar.

Especifica una lista separada de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM para Amazon EC2. Esta lista se adjunta a la función raíz utilizada para el nodo de inicio de sesión, además de los permisos que requiere AWS ParallelCluster.

El nombre de una política de IAM y su ARN son diferentes. Los nombres no se pueden usar.

Si se especifica, no se puede especificar la configuración de InstanceRole y InstanceProfile. Se recomienda utilizarlos AdditionalIamPolicies porque

`AdditionalIamPolicies` se añaden a los AWS ParallelCluster permisos necesarios y `InstanceRole` deben incluir todos los permisos necesarios. Los permisos necesarios a menudo cambian de versión a versión a medida que se añaden características.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

`Policy` (Requerido [String])

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Sección de **Monitoring**

(Opcional) Especifica la configuración de supervisión del clúster.

Monitoring:

Logs:

CloudWatch:

Enabled: *boolean*

RetentionInDays: *integer*

DeletionPolicy: *string*

Rotation:

Enabled: *boolean*

Dashboards:

CloudWatch:

Enabled: *boolean*

DetailedMonitoring: *boolean*

Alarms:

Enabled: *boolean*

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.

## Propiedades de **Monitoring**

Logs(Opcional)

La configuración de registro del clúster.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

CloudWatch(Opcional)

La configuración de CloudWatch registros del clúster.



Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Enabled (Requerido, Boolean)

Si `true`, los registros del clúster se transmiten a CloudWatch Logs. El valor predeterminado es `true`.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

RetentionInDays (Opcional, Integer)

El número de días que se conservarán los eventos del registro en los CloudWatch registros. El valor predeterminado es 180. Los valores admitidos son 0, 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827 y 3653. Un valor de 0 utilizará la configuración de retención de CloudWatch registros predeterminada, es decir, no caducará nunca.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

DeletionPolicy (Opcional, String)

Indica si se deben eliminar los eventos de registro en CloudWatch los registros cuando se elimina el clúster. Los valores posibles son `Delete` y `Retain`. El valor predeterminado es `Retain`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Rotation(Opcional)

La configuración de rotación de registros del clúster.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Enabled (Requerido, Boolean)

La rotación de los registros está habilitada. El valor predeterminado es `true`. Cuando un archivo de registro AWS ParallelCluster configurado alcanza un tamaño determinado, se rota y se mantiene una única copia de seguridad. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster rotación de registros configurada](#).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

Dashboards(Opcional)

La configuración del panel de control del clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

CloudWatch(Opcional)

La configuración del CloudWatch panel de control del clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Enabled (Requerido, Boolean)

Si `true`, el CloudWatch panel está activado. El valor predeterminado es `true`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

DetailedMonitoring (Opcional, Boolean)

Si se establece en `true`, se habilita la supervisión detallada para las instancias de Amazon EC2 de la flota de computación. Cuando está habilitada, la consola Amazon EC2 muestra gráficos para monitorear las instancias en intervalos de 1 minuto. Cuando se habilita esta característica, hay costos adicionales. El valor predeterminado es `false`.

Para obtener más información, consulte [Habilitar o desactivar el monitoreo detallado para las instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

 Note

DetailedMonitoring se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0.

Alarms(Opcional)

CloudWatch Alarmas para el clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Enabled(Opcional)

Si `true`, se crearán las CloudWatch alarmas para el clúster. El valor predeterminado es `true`.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**Note**

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.8.0, se crean las siguientes alarmas para el nodo principal: Amazon EC2 Health CPU/Memory/Disk Check, uso y una alarma compuesta que incluye todas las demás.

## Sección de **Tags**

(Opcional), Array define las etiquetas que utilizan CloudFormation y se propagan a todos los recursos del clúster. Para obtener más información, consulte [CloudFormation Etiqueta de recurso](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

**Tags:**

- **Key:** *string*  
**Value:** *string*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

### Propiedades de **Tags**

#### Key (Requerido, String)

Define el nombre del clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

#### Value (Requerido, String)

Define el valor de etiqueta.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

**Note**

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.15.0, se admiten las actualizaciones de etiquetas con las siguientes limitaciones:

- Volumen de EBS activado HeadNode : solo conservará las etiquetas de cuando se creó el clúster; no se admite la actualización de etiquetas en este volumen de EBS.

- **Nodos en ejecución:** las actualizaciones de etiquetas no se aplicarán a los nodos de procesamiento o de inicio de sesión en ejecución.

## Sección de **AdditionalPackages**

(Opcional) Se utiliza para identificar los paquetes adicionales que se van a instalar.

AdditionalPackages:  
IntelSoftware:  
IntelHpcPlatform: *boolean*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## IntelSoftware

(Opcional) Define la configuración de las soluciones seleccionadas de Intel.

IntelSoftware:  
IntelHpcPlatform: *boolean*

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

## Propiedades de **IntelSoftware**

IntelHpcPlatform (Opcional, Boolean)

Si `true`, indica que se acepta el [contrato de licencia de usuario final](#) de Intel Parallel Studio. Esto hace que Intel Parallel Studio se instale en el nodo maestro y se comparta con los nodos de computación. Esto añade varios minutos al tiempo que tarda el nodo principal en arrancar.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### Note

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.10.0, el `IntelHpcPlatform` parámetro ya no es compatible.

## Sección de **DirectoryService**

### Note

El soporte para DirectoryService se agregó en la AWS ParallelCluster versión 3.1.1.

(Opcional) La configuración del servicio de directorio para un clúster que admite el acceso de varios usuarios.

AWS ParallelCluster administra los permisos que permiten el acceso de varios usuarios a los clústeres con un Active Directory (AD) mediante el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) compatible con el [Demonio de Servicios de Seguridad del Sistema \(SSSD\)](#). [Para obtener más información, consulte ¿Qué es? AWS Directory Service](#) en la Guía AWS Directory Service de administración.

Le recomendamos que utilice LDAP en lugar de LDAP TLS/SSL (abreviado LDAPS, por sus siglas en inglés) para garantizar que cualquier información potencialmente confidencial se transmita a través de canales cifrados.

#### DirectoryService:

```
DomainName: string
DomainAddr: string
PasswordSecretArn: string
DomainReadOnlyUser: string
LdapTlsCaCert: string
LdapTlsReqCert: string
LdapAccessFilter: string
GenerateSshKeysForUsers: boolean
AdditionalSssdConfigs: dict
```

Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## Propiedades de **DirectoryService**

### Note

Si planea utilizarla AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet, consulte los requisitos adicionales. [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#)

## DomainName (Requerido, String)

El dominio de Active Directory (AD) que utiliza para la información de identidad.

DomainName acepta los formatos de nombre de dominio completo (FQDN) y nombre de dominio completo (DN).

- Ejemplo de FQDN: corp.*example*.com
- Ejemplo de DN de LDAP: DC=*corp*,DC=*example*,DC=*com*

Esta propiedad corresponde al parámetro sssd-ldap que se llama. ldap\_search\_base

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## DomainAddr (Requerido, String)

El URI o los URIs que apuntan al controlador de dominio de AD que se utiliza como servidor LDAP. El URI corresponde al parámetro SSSD-LDAP al que se llama. ldap\_uri El valor puede ser una cadena separada por comas de. URIs Para usar LDAP, debe agregarlo ldap:// al principio de cada URI.

Valores de ejemplo:

```
ldap://192.0.2.0,ldap://203.0.113.0 # LDAP
ldaps://192.0.2.0,ldaps://203.0.113.0 # LDAPS without support for certificate
verification
ldaps://abcdef01234567890.corp.example.com # LDAPS with support for certificate
verification
192.0.2.0,203.0.113.0 # AWS ParallelCluster uses LDAPS by
default
```

Si usa LDAPS con verificación de certificados, URIs deben ser nombres de host.

Si utiliza LDAPS sin verificación de certificado o LDAP, URIs pueden ser nombres de host o direcciones IP.

Utilice LDAP over TLS/SSL (LDAPS) para evitar la transmisión de contraseñas y otra información confidencial a través de canales no cifrados. Si AWS ParallelCluster no encuentra un protocolo, lo añade ldaps:// al principio de cada URI o nombre de host.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## PasswordSecretArn (Requerido, String)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del AWS Secrets Manager secreto que contiene la contraseña en texto DomainReadOnlyUser simple. El contenido del secreto corresponde al parámetro SSSD-LDAP al que se llama. ldap\_default\_authtok

### Note

Cuando utilice la AWS Secrets Manager consola para crear un secreto, asegúrese de seleccionar «Otro tipo de secreto», seleccionar texto sin formato e incluir solo el texto de la contraseña en el secreto.

Para obtener más información sobre cómo AWS Secrets Manager crear un secreto, consulta [Crear un AWS Secrets Manager secreto](#)

El cliente LDAP usa la contraseña para autenticarse en el dominio AD, por ejemplo, DomainReadOnlyUser cuando solicita información de identidad.

Si el usuario tiene el permiso para [DescribeSecret](#), se valida PasswordSecretArn. PasswordSecretArn es válido si el secreto especificado existe. Si la política de IAM del usuario no la incluye DescribeSecret, PasswordSecretArn no está validada y aparece un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte [Política de usuario básica pcluster de AWS ParallelCluster](#).

Cuando el valor del secreto cambia, el clúster no se actualiza automáticamente. Para actualizar el clúster para el nuevo valor secreto, debe detener la flota de computación con el comando [the section called “pcluster update-compute-fleet”](#) y, luego, ejecutar el siguiente comando desde dentro del nodo principal.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh
```

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## DomainReadOnlyUser (Requerido, String)

La identidad que se usa para consultar la información de identidad en el dominio de AD al autenticar los inicios de sesión de los usuarios del clúster. Corresponde al parámetro SSSD-

LDAP al que se llama. `ldap_default_bind_dn` Use su información de identidad de AD para este valor.

Especifique la identidad en el formulario requerido por el cliente LDAP específico que se encuentra en el nodo:

- Microsoft AD:

```
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

- SimpleAD:

```
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
```

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### LdapTlsCaCert (Opcional, String)

La ruta absoluta a un paquete de certificados que contiene los certificados de cada entidad emisora de certificados de la cadena de certificación que emitió un certificado para los controladores de dominio. Corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se llama. `ldap_tls_cacert`

Un paquete de certificados es un archivo compuesto por la concatenación de distintos certificados en formato PEM, también conocido como formato DER Base64 en Windows. Se utiliza para comprobar la identidad del controlador de dominio de AD que actúa como servidor LDAP.

AWS ParallelCluster no es responsable de la colocación inicial de los certificados en los nodos. Como administrador del clúster, puede configurar el certificado en el nodo principal manualmente después de crear el clúster o puede utilizar un [script de arranque](#). También puede utilizar una Imagen de máquina de Amazon (AMI) que incluya el certificado configurado en el nodo principal.

[Simple AD](#) no admite LDAPS. Para obtener información sobre cómo integrar un directorio AD simple con AWS ParallelCluster, consulte [Cómo configurar un punto final LDAPS para AD simple](#) en el blog de AWS seguridad.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)



## LdapTlsReqCert (Opcional, String)

Especifica qué comprobaciones se deben realizar en los certificados de servidor en una sesión de TLS. Corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se llama. `ldap_tls_reqcert`

Valores válidos: `never`, `allow`, `try`, `demand` y `hard`.

`neverallow`, y `try` permiten que las conexiones continúen aunque se detecten problemas con los certificados.

`demandy hard` permita que la comunicación continúe si no se detecta ningún problema con los certificados.

Si el administrador del clúster utiliza un valor que no requiere que la validación del certificado se realice correctamente, se le devuelve un mensaje de advertencia. Por motivos de seguridad, recomendamos que no inhabilite la verificación de certificados.

El valor predeterminado es `hard`.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## LdapAccessFilter (Opcional, String)

Especifica un filtro para limitar el acceso al directorio a un subconjunto de usuarios. Esta propiedad corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se llama. `ldap_access_filter` Puede usarla para limitar las consultas a un AD que admita un gran número de usuarios.

Este filtro puede bloquear el acceso de los usuarios al clúster. Sin embargo, no afecta a la capacidad de detección de los usuarios bloqueados.

Si se establece esta propiedad, el parámetro SSSD `access_provider` se establece `ldap` internamente mediante la configuración [DirectoryService/ AWS ParallelCluster AdditionalSssdConfigs](#) y no se debe modificar mediante ella.

Si se omite esta propiedad y el acceso personalizado de los usuarios no se especifica en [DirectoryService/AdditionalSssdConfigs](#), todos los usuarios del directorio pueden acceder al clúster.

Ejemplos:

```
"!(cn=SomeUser*)" # denies access to every user with an alias that starts with
"SomeUser"
```

```
"(cn=SomeUser*)" # allows access to every user with alias that starts with
"SomeUser"
"memberOf=cn=TeamOne,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com" # allows access
only to users in group "TeamOne".
```

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### GenerateSshKeysForUsers (Opcional, Boolean)

Define si se AWS ParallelCluster genera una clave SSH para los usuarios del clúster inmediatamente después de su autenticación inicial en el nodo principal.

Si se establece en `true`, se genera una clave SSH y se guarda `USER_HOME_DIRECTORY/.ssh/id_rsa`, si no existe, para cada usuario tras su primera autenticación en el nodo principal.

En el caso de un usuario que aún no se ha autenticado en el nodo principal, la primera autenticación se puede realizar en los siguientes casos:

- El usuario inicia sesión en el nodo principal por primera vez con su propia contraseña.
- En el nodo principal, un `sudoer` cambia al usuario por primera vez: `su USERNAME`
- En el nodo principal, un `sudoer` ejecuta un comando como usuario por primera vez: `su -u USERNAME COMMAND`

Los usuarios pueden usar la clave SSH para iniciar sesión posteriormente en el nodo principal del clúster y en los nodos de cómputo. Con AWS ParallelCluster, los inicios de sesión con contraseña en los nodos de cómputo del clúster están deshabilitados por diseño. Si un usuario no ha iniciado sesión en el nodo principal, las claves SSH no se generan y el usuario no podrá iniciar sesión en los nodos de cálculo.

El valor predeterminado es `true`.

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

### AdditionalSssdConfigs (Opcional, Dict)

Un diccionario de pares clave-valor que contiene parámetros y valores de SSSD para escribirlos en el archivo de configuración de SSSD de las instancias de clúster. Para obtener una descripción completa del archivo de configuración de SSSD, consulte las páginas del manual de la instancia para SSSD y los archivos de configuración relacionados.

Los parámetros y valores del SSSD deben ser compatibles con la configuración AWS ParallelCluster del SSSD, tal y como se describe en la siguiente lista.

- `id_provider` está configurado `ldap` internamente por AWS ParallelCluster y no debe modificarse.
- `access_provider` establece `ldap` internamente AWS ParallelCluster cuando [LdapAccessFilter](#) se especifica [DirectoryService/](#), y esta configuración no debe modificarse.

Si [LdapAccessFilter](#) se omite [DirectoryService/](#), también se omite su `access_provider` especificación. Por ejemplo, si se establece `access_provider` simple en [AdditionalSssdConfigs](#), no se [LdapAccessFilter](#) debe especificar [DirectoryService/](#).

Los siguientes fragmentos de configuración son ejemplos de configuraciones válidas para `AdditionalSssdConfigs`

En este ejemplo, se habilita el nivel de depuración de los registros SSSD, se restringe la base de búsqueda a una unidad organizativa específica y se deshabilita el almacenamiento en caché de las credenciales.

```
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
 debug_level: "0xFFF0"
 ldap_search_base: OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com
 cache_credentials: False
```

En este ejemplo se especifica la configuración de un `access_provider` [simple](#) SSSD. Los usuarios del `EngineeringTeam` tienen acceso al directorio. [DirectoryService/](#)no [LdapAccessFilter](#) debe configurarse en este caso.

```
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
 access_provider: simple
 simple_allow_groups: EngineeringTeam
```

[Política de actualización: la flota de computación debe estar detenida para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.](#)

## Sección de **DeploymentSettings**

### Note

DeploymentSettings se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.4.0.

(Opcional) Especifica la configuración de los ajustes de implementación.

```
DeploymentSettings:
 LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
 DisableSudoAccessForDefaultUser: Boolean
 DefaultUserHome: string # 'Shared' or 'Local'
```

## Propiedades de **DeploymentSettings**

### **LambdaFunctionsVpcConfig**

(Opcional) Especifica las configuraciones de VPC de AWS Lambda las funciones. Para obtener más información, consulte [AWS Lambda Configuración de VPC en AWS ParallelCluster](#).

```
LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```

### **LambdaFunctionsVpcConfig properties**

SecurityGroupIds (Requerido, [String])

La lista de grupos de seguridad de Amazon VPC adjuntos a IDs las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

SubnetIds (Requerido, [String])

La lista de subredes IDs que se adjuntan a las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

 Note

Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la misma VPC.

## DisableSudoAccessForDefaultUser propiedad

 Note

Esta opción de configuración solo es compatible con los clústeres de Slurm.

(Opcional) Si se define en `True`, se deshabilitarán los privilegios de `sudo` del usuario predeterminado. Esto se aplica a todos los nodos de un clúster.

```
Main DeploymentSettings section in config yaml(applyes to HN, CF and LN)
DeploymentSettings:
 DisableSudoAccessForDefaultUser: True
```

Para actualizar el valor de `DisableSudoAccessForDefaultUser`, debe detener la flota de computación y todos los nodos de inicio de sesión.

Política de actualización: la flota de computación y los nodos de inicio de sesión deben estar detenidos para poder cambiar esta configuración y proceder a la actualización.

## DefaultUserHome propiedad

Cuando se establece en `Shared`, el clúster utilizará la configuración predeterminada y compartirá el directorio predeterminado del usuario en todo el clúster con `/home/<default user>`.

Si se establece en `Local`, el nodo principal, los nodos de inicio de sesión y los nodos de computación tendrán cada uno un directorio de usuario local predeterminado independiente almacenado en `local/home/<default user>`.

## Cree archivos de configuración de imágenes

AWS ParallelCluster la versión 3 usa archivos YAML 1.1 para los parámetros de configuración de la imagen de compilación. Confirme que la indentación es correcta para reducir los errores de

configuración. Para obtener más información, consulte la especificación de YAML 1.1 en. <https://yaml.org/spec/1.1/>

Estos archivos de configuración se utilizan para definir cómo se crean las AWS ParallelCluster AMI personalizadas mediante EC2 Image Builder. Los procesos de creación de AMI personalizados se activan mediante el `pcluster build-image` comando. Para ver algunos ejemplos de archivos de configuración, consulte [https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/schemas/test\\_imagebuilder\\_schema/test\\_imagebuilder\\_schema](https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/schemas/test_imagebuilder_schema/test_imagebuilder_schema).

## Temas

- [Cree las propiedades del archivo de configuración de imágenes](#)
- [Sección de Build](#)
- [Sección de Image](#)
- [Sección de DeploymentSettings](#)

## Cree las propiedades del archivo de configuración de imágenes

### Region (Opcional, String)

Especifica el para la operación. Región de AWS build-image Por ejemplo, us-east-2.

### CustomS3Bucket (Opcional, String)

Especifica el nombre de un bucket de Amazon S3 que se crea en su AWS cuenta para almacenar los recursos que utiliza el proceso de creación de la AMI personalizada y para exportar los registros. La información utilizada por la imagen se encuentra en el depósito personalizado para la configuración de la imagen. AWS ParallelCluster mantiene un bucket de Amazon S3 en cada AWS región en la que cree los clústeres. De forma predeterminada, estos buckets de Amazon S3 se llaman `parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE`.

## Sección de **Build**

(Obligatorio) Especifica la configuración en la que se generará la imagen.

```
Build:
 Imds:
 ImdsSupport: string
 InstanceType: string
 SubnetId: string
```

```
ParentImage: string
Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 CleanupLambdaRole: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 PermissionsBoundary: string
Components:
 - Type: string
 Value: string
Tags:
 - Key: string
 Value: string
SecurityGroupIds:
 - string
UpdateOsPackages:
 Enabled: boolean
Installation:
 NvidiaSoftware:
 Enabled: boolean
 LustreClient:
 Enabled: boolean
```

## Propiedades de **Build**

### InstanceType (Requerido, String)

Especifica el tipo de instancia de la instancia utilizada para crear la imagen.

### SubnetId (Opcional, String)

Especifica el ID de una subred existente en la que se va a aprovisionar la instancia para generar la imagen. La subred proporcionada requiere acceso a Internet. Tenga en cuenta que es posible que tenga que [modificar los atributos de dirección IP de la subred](#) si se produce un error en la compilación.

#### Warning

`pcluster build-image` utiliza la VPC predeterminada. Si se ha eliminado la VPC predeterminada, tal vez mediante AWS Control Tower una zona de AWS aterrizaje, se debe especificar el ID de subred.

Al especificar la `SubnetId`, se recomienda especificar también la `SecurityGroupIds` propiedad. Si lo omite `SecurityGroupIds`, AWS ParallelCluster utilizará los grupos de seguridad predeterminados o se basará en el comportamiento predeterminado de la subred especificada. Al usar ambos, obtiene las siguientes ventajas:

- **Control detallado:** al definir ambas opciones de forma explícita, se asegura de que las instancias lanzadas durante el proceso de creación de la imagen estén ubicadas en la subred correcta y cuenten con el acceso a la red preciso que necesita para los componentes de compilación y cualquier servicio necesario (como el acceso a S3 para los scripts de compilación).
- **Prácticas recomendadas de seguridad:** al definir los grupos de seguridad adecuados, se ayuda a restringir el acceso a la red únicamente a los puertos y servicios necesarios, lo que mejora la seguridad del entorno de compilación.
- **Evitar posibles problemas:** si se basa únicamente en los valores predeterminados, es posible que los grupos de seguridad sean demasiado abiertos o demasiado restrictivos, lo que puede provocar problemas durante el proceso de creación.

`ParentImage` (Requerido, `String`)

Especifica la imagen base. La imagen principal puede ser una AMI que no sea una AWS ParallelCluster AMI o una AWS ParallelCluster AMI oficial de la misma versión. No puedes usar una AMI AWS ParallelCluster oficial o personalizada de una versión diferente de AWS ParallelCluster. El formato debe ser el ARN de una imagen `arn:Partition:imagebuilder:Region:Account:image/ImageName/ImageVersion` o un ID de AMI. `ami-12345678`

`SecurityGroupIds` (Opcional, `[String]`)

Especifica la lista de grupos de seguridad IDs de la imagen.

## **Imds**

### Propiedades de **Imds**

(Opcional) Especifica la configuración del servicio de metadatos de instancias de ImageBuilder compilación y prueba (IMDS) de Amazon EC2.

```
Imds:
ImdsSupport: string
```



## ImdsSupport (Opcional, String)

Especifica qué versiones de IMDS se admiten en las instancias de compilación y prueba de Amazon ImageBuilder EC2. Los valores admitidos son `v2.0` y `v1.0`. El valor predeterminado es `v2.0`.

Si `ImdsSupport` está configurado en `v1.0`, ambas IMDSv2 son IMDSv1 compatibles.

Si `ImdsSupport` está establecido en `v2.0`, solo IMDSv2 es compatible.

Para obtener más información, consulte [Uso IMDSv2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

### Note

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.7.0, el valor `ImdsSupport` predeterminado es `v2.0`. Le recomendamos que configure las llamadas `ImdsSupport` a las acciones personalizadas `v2.0` y `IMDSv2` las `IMDSv1` sustituya por ellas.

El soporte para [Imds/ImdsSupport](#) se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.3.0.

## Iam

### Propiedades de Iam

(Opcional) Especifica los recursos de IAM para la creación de la imagen.

#### Iam:

```
InstanceRole: string
InstanceProfile: string
CleanupLambdaRole: string
AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
PermissionsBoundary: string
```

## InstanceProfile (Opcional, String)

Especifica un perfil de instancia para anular el perfil de instancia predeterminado de la instancia de Generador de imágenes de EC2. `InstanceProfile`, `InstanceRole`

y `AdditionalIamPolicies` no se pueden especificar juntos. El formato es  
`arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName.`

`InstanceRole` (Opcional, String)

Especifica un rol de instancia para anular el rol de instancia predeterminado para la instancia de Generador de imágenes de EC2. `InstanceProfile`, `InstanceRole` y `AdditionalIamPolicies` no se pueden especificar juntos. El formato es  
`arn:Partition:iam::Account:role/RoleName.`

`CleanupLambdaRole` (Opcional, String)

El ARN del rol de IAM que se utilizará para la AWS Lambda función que respalda el recurso CloudFormation personalizado que elimina los artefactos de compilación al finalizar la compilación. Lambda debe configurarse como entidad principal a la que se le permite asumir el rol. El formato es `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName.`

`AdditionalIamPolicies`(Opcional)

Especifica políticas de IAM adicionales para adjuntarlas a la instancia de Generador de imágenes de EC2 utilizada para producir la AMI personalizada.

`AdditionalIamPolicies`:

- `Policy`: *string*

`Policy` (Opcional, [String])

Lista de políticas de IAM. El formato es

`arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName.`

`PermissionsBoundary` (Opcional, String)

El ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos que se aplica a todos los roles de IAM creados por AWS ParallelCluster. Para obtener más información sobre los límites de los permisos de IAM, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. El formato es `arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName.`

## Components

### Propiedades de **Components**

(Opcional) Especifica ImageBuilder los componentes de Amazon EC2 que se utilizarán durante el proceso de creación de la AMI, además de los que proporciona de forma predeterminada. AWS

ParallelCluster Estos componentes se pueden utilizar para personalizar el proceso de creación de la AMI. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).

**Components:**

- **Type:** *string*  
**Value:** *string*

Type (Opcional, String)

Especifica el tipo de par tipo-valor del componente. El tipo puede ser `arn` o `script`

Value (Opcional, String)

Especifica el valor del par tipo-valor del componente. Si el tipo es `arn`, es el ARN de un componente de Generador de imágenes de EC2. Si el tipo es `script`, este es el ponente `https` or `s3` link that points to the script to use when you create the EC2 Image Builder com.

## Tags

Propiedades de **Tags**

(Opcional) Especifica la lista de etiquetas que se van a configurar en los recursos utilizados para crear la AMI.

**Tags:**

- **Key:** *string*  
**Value:** *string*

Key (Opcional, String)

Define el nombre del clúster.

Value (Opcional, String)

Define el valor de etiqueta.

## UpdateOsPackages

Propiedades de **UpdateOsPackages**

(Opcional) Especifica si el sistema operativo se actualiza antes de instalar la pila de AWS ParallelCluster software.

UpdateOsPackages:  
Enabled: *boolean*

### Enabled (Opcional, Boolean)

Si `true`, el sistema operativo se actualiza y se reinicia antes de instalar el AWS ParallelCluster software. El valor predeterminado es `false`.

#### Note

Cuando `UpdateOsPackages` está activado, se actualizan todos los paquetes de sistema operativo disponibles, incluido el núcleo. Como cliente, es su responsabilidad comprobar que la actualización es compatible con las dependencias de la AMI que no se incluyen en la actualización.

Por ejemplo, supongamos que quiere crear una AMI para la AWS ParallelCluster versión X.0 que se incluye con la versión Y.0 del núcleo y algunos componentes de la versión Z.0. Supongamos que la actualización disponible incluye la versión Y.1 del núcleo actualizada sin actualizaciones del componente Z.0. Antes de activarlo `UpdateOsPackages`, es su responsabilidad comprobar que el componente Z.0 es compatible con el núcleo Y.1.

## Installation

### Propiedades de **Installation**

(Opcional) Especifica el software adicional que se va a instalar en la imagen.

Installation:  
NvidiaSoftware:  
Enabled: *boolean*  
LustreClient:  
Enabled: *boolean*

### NvidiaSoftwarepropiedades (opcional)

Especifica el software Nvidia que se va a instalar.

NvidiaSoftware:  
Enabled: *boolean*

Enabled (Opcional, boolean)

Si `true`, se instalarán el controlador de GPU de Nvidia y CUDA. El valor predeterminado es `false`.

LustreClientpropiedades (opcional)

Especifica que se instalará el cliente Amazon FSx Lustre.

```
LustreClient:
 Enabled: boolean
```

Enabled (Opcional, boolean)

Si `true`, se instalará el cliente Lustre. El valor predeterminado es `true`.

## Sección de **Image**

(Opcional) Define las propiedades de la imagen para su creación.

```
Image:
 Name: string
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
```

Propiedades de **Image**

Name (Opcional, String)

Especifica el nombre de la AMI. Si no se especifica, se utiliza el nombre utilizado al llamar al [pcluster build-image](#) comando.

## Tags

Propiedades de **Tags**

(Opcional) Especifica los pares clave-valor para la imagen.

**Tags:**

- **Key:** *string*  
**Value:** *string*

**Key (Opcional, String)**

Define el nombre del clúster.

**Value (Opcional, String)**

Define el valor de etiqueta.

**RootVolume****Propiedades de RootVolume**

(Opcional) Especifica las propiedades del volumen raíz de la imagen.

**RootVolume:**

- Size:** *integer*
- Encrypted:** *boolean*
- KmsKeyId:** *string*

**Size (Opcional, Integer)**

Especifica el tamaño del volumen raíz de la imagen, en GiB. El tamaño predeterminado es el tamaño del [ParentImage](#) más de 27 GiB.

**Encrypted (Opcional, Boolean)**

Especifica si el volumen de está cifrado. El valor predeterminado es `false`.

**KmsKeyId (Opcional, String)**

Especifica el ARN de la AWS KMS clave utilizada para cifrar el volumen. El formato es el siguiente `arn:Partition:kms:Region:Account:key/KeyId`.

**Sección de DeploymentSettings****Note**

`DeploymentSettings` se añade a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.4.0.

(Opcional) Especifica la configuración de los ajustes de implementación.

```
DeploymentSettings:
 LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```

## Propiedades de **DeploymentSettings**

### **LambdaFunctionsVpcConfig**

(Opcional) Especifica las configuraciones de VPC de AWS Lambda las funciones. Para obtener más información, consulte [AWS Lambda Configuración de VPC en AWS ParallelCluster](#).

```
LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```

### **LambdaFunctionsVpcConfig properties**

#### SecurityGroupIds (Requerido, [String])

La lista de grupos de seguridad de Amazon VPC adjuntos a IDs las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### SubnetIds (Requerido, [String])

La lista de subredes IDs que se adjuntan a las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, no se permite la actualización.

#### Note

Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la misma VPC.

# AWS ParallelCluster Referencia de API

En esta sección se ofrecen descripciones, sintaxis y ejemplos de uso de cada una de las acciones de la API de AWS ParallelCluster .

## Temas

- [buildImage](#)
- [createCluster](#)
- [deleteCluster](#)
- [deleteClusterInstances](#)
- [deleteImage](#)
- [describeCluster](#)
- [describeClusterInstances](#)
- [describeComputeFleet](#)
- [describeImage](#)
- [getClusterLogEventos](#)
- [getClusterStackEventos](#)
- [getImageLogEventos](#)
- [getImageStackEventos](#)
- [listClusters](#)
- [listClusterLogTransmisiones](#)
- [listImageLogFlujos](#)
- [listImages](#)
- [listOfficialImages](#)
- [updateCluster](#)
- [updateComputeFleet](#)

## buildImage

Cree una AWS ParallelCluster imagen personalizada en un Región de AWS.

## Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)



- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
POST /v3/images/custom
{
 "imageConfiguration": "string",
 "imageId": "string",
 "dryrun": boolean,
 "region": "string",
 "rollbackOnFailure": boolean,
 "supressValidators": ["string"],
 "validationFailureLevel": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### imageConfiguration

La configuración de la imagen como documento YAML.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### imageId

El identificador de la imagen que desea crear.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### dryrun

Si se establece en `true`, solo realiza la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Use este parámetro para validar la configuración de la imagen. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

region

Región de AWS En el que se ejecuta el comando para crear la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

rollbackOnFailure

Si se establece en `true`, se produce una reversión de la pila de imágenes si la imagen no se crea. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

suppressValidators

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: lista de cadenas

Formato: (ALL | type: [A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no

validationFailureLevel

El nivel mínimo de validación que provoca un error en la creación de la imagen. El valor predeterminado es `ERROR`.

Tipo: cadena

Valores válidos: `INFO` | `WARNING` | `ERROR`

Obligatorio: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "image": {
 "imageId": "string",
```

```
{
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
},
"validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### imagen

#### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

#### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

#### cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS

| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

ec2 AmiInfo

ami-id

El identificador de la EC2 AMI de Amazon.

Tipo: cadena

imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

region

El Región de AWS elemento en el que está construida la imagen.

Tipo: cadena

versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear la imagen.

Tipo: cadena

validationMessages

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior a `validationFailureLevel`. La lista de mensajes se recopila durante la validación de la configuración.

id

El identificador del validador.

Tipo: cadena

nivel

El nivel de validación.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

message

Un mensaje de validación.

Tipo: cadena

type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ build_image(custom-image-id, custom-image-config.yaml)
```

Respuesta 200

```
{
 "image": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/custom-image-id/711b76b0-af81-11ec-a29f-0ee549109f1f",
 "cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "image_build_status": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "image_id": "custom-image-id",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## createCluster

Cree un clúster administrado en una Región de AWS.

Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
POST /v3/clusters
{
 "clusterName": "string",
 "clusterConfiguration": "string",
 "dryrun": boolean,
 "region": "string",
 "rollbackOnFailure": boolean,
 "suppressValidators": ["string"],
 "validationFailureLevel": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterConfiguration

La configuración del clúster como documento YAML.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### clusterName

El nombre del clúster que se creará.

El nombre debe empezar por un carácter alfabético. El nombre puede tener un máximo de 60 caracteres. Si la contabilidad de Slurm está habilitada, el nombre puede tener hasta 40 caracteres.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

## dryrun

Si se establece en `true`, solo valide la solicitud, pero no cree ningún recurso. Use este parámetro para validar la configuración del clúster. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

## region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## rollbackOnFailure

Si se establece en `true`, se produce una reversión de la pila del clúster si el clúster no se crea. El valor predeterminado es `true`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

## suppressValidators

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: lista de cadenas

Formato: (ALL | type: [A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no

## validationFailureLevel

El nivel mínimo de validación que provoca un error en la creación del clúster. El valor predeterminado es `ERROR`.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

Obligatorio: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 },
 "validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

### cloudformationStackStatus

Tipo: cadena



Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

clusterStatus

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

region

El lugar en el Región de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena

programador

metadatos

Los metadatos del programador.

nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena

versión

La versión del programador.

Tipo: cadena

type

El tipo de programador.

Tipo: cadena

versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear el clúster.

Tipo: cadena

validation\_messages

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior a `validationFailureLevel`. La lista de mensajes se recopila durante la validación de la configuración.

id

El identificador del validador.

Tipo: cadena

nivel

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

message

Un mensaje de validación.

Tipo: cadena

type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ create_cluster(cluster_name_3x, cluster-config.yaml)
```

Respuesta 200

```
{
 "cluster": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster-3x/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7",
```

```
"cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cluster_name": "cluster-3x",
"cluster_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
"region": "us-east-1",
"scheduler": {
 "type": "slurm"
},
"version": "3.2.1"
}
}
```

## deleteCluster

Inicia la eliminación de un clúster.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /v3/clusters/{clusterName}
{
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

## region

El Región de AWS lugar en el que se elimina el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 }
}
```

## Cuerpo de respuesta

### clúster

Una lista de instancias del clúster.

#### clusterName

El nombre de un clúster.

Tipo: cadena

#### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

cloudformationStackStatus

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

clusterStatus

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

region

El lugar Región de AWS en el que se crea el clúster.

Tipo: cadena

programador

metadatos

Los metadatos del programador.

nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena

versión

La versión del programador.

Tipo: cadena

### type

El tipo de programador.

Tipo: cadena

### versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear el clúster.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ delete_cluster(cluster_name_3x)
```

#### Respuesta 200

```
{
 "cluster": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-ae5-11ec-8e18-0ac1d712b241",
 "cloudformation_stack_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cluster_name": "cluster_name_3x",
 "cluster_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## deleteClusterInstances

Fuerce la finalización de todos los nodos de computación del clúster. Esta acción no es compatible con AWS Batch los clústeres.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /v3/clusters/{clusterName}/instances
{
 "force": boolean,
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

#### force

Si se establece en `true`, se fuerza la eliminación cuando no se encuentra el clúster con el nombre indicado. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

#### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

### Cuerpo de respuesta

Ninguno

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ delete_cluster_instances(cluster_name_3x)
```

#### Respuesta 200

#### Ninguno

## deleteImage

Inicie la eliminación de la AWS ParallelCluster imagen personalizada.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /v3/images/custom/{imageId}
{
 "force": boolean,
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena



Obligatorio: sí

force

Si se establece en `true`, se fuerza la eliminación de la AMI. Utilice este parámetro si hay instancias que utilizan la AMI o si la AMI es compartida. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

region

El Región de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "image": {
 "imageId": "string",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Cuerpo de respuesta

imagen

cloudformationStackArn

El nombre del recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

## cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

## ec2 AmilInfo

amild

El identificador de la EC2 AMI de Amazon.

Tipo: cadena

## imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

## imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

## region

El Región de AWS lugar en el que se crea la imagen.

Tipo: cadena

## versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear la imagen.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ delete_image(custom-image-id)
```

Respuesta 200

```
{
 "image": {
 "image_build_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "image_id": "custom-image-id",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## describeCluster

Obtenga información detallada sobre un clúster existente.

Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}
{
```

```
"region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

### Note

`failureReason`ha cambiado a `failures` partir de la AWS ParallelCluster versión 3.5.0.

```
{
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudFormationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
},
```

```
"cloudformationStackArn": "string",
"creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"lastUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"clusterConfiguration": {
 "url": "string"
},
"computeFleetStatus": "START_REQUESTED",
"tags": [
 {
 "key": "string",
 "value": "string"
 }
],
"headNode": {
 "instanceId": "string",
 "instanceType": "string",
 "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "privateIpAddress": "string",
 "publicIpAddress": "string",
 "state": "pending"
},
"failures": [
 {
 "failureCode": "string",
 "failureReason": "string"
 }
],
"loginNodes": {
 "status": "string",
 "address": "string",
 "poolName": "string",
 "scheme": "string",
 "healthyNodes": integer,
 "unhealthyNodes": integer
}
}
```

## Cuerpo de respuesta

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

## cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

## cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

## clusterConfiguration

url

La URL del archivo de configuración del clúster.

Tipo: cadena

## clusterStatus

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

## computeFleetStatus

El estado de la flota de computación.

Tipo: cadena

Valores válidos: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED |  
STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

## creationTime

Marca de tiempo de la creación del clúster.

Tipo: datetime

## lastUpdatedTime

Marca de tiempo de la última actualización del clúster.

Tipo: datetime

## region

El Región de AWS lugar en el que se crea el clúster.

Tipo: cadena

## etiquetas

La lista de etiquetas asociadas al clúster.

### clave

Nombre de la etiqueta.

Tipo: cadena

### etiqueta

Valor de la etiqueta.

Tipo: cadena

## versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear el clúster.

Tipo: cadena

## failures

La lista de errores cuando la pila de clústeres está en estado CREATE\_FAILED.

### failureCode

El código de error cuando la pila de clústeres está en estado CREATE\_FAILED.

Tipo: cadena

## failureReason

El motivo del error cuando la pila de clústeres está en estado CREATE\_FAILED.

Tipo: cadena

## head\_node

El nodo principal del clúster.

### instanceId

El ID de la EC2 instancia de Amazon.

Tipo: cadena

### instanceType

El tipo de EC2 instancia de Amazon.

Tipo: cadena

### launchTime

La hora en que se lanzó la EC2 instancia de Amazon.

Tipo: datetime

### privateIpAddress

La dirección IP privada del clúster.

Tipo: cadena

### publicIpAddress

La dirección IP pública del clúster.

Tipo: cadena

## estado

El estado de la instancia de nodo principal.

Tipo: cadena

Valores válidos: pending | running | shutting-down | terminated | stopping  
| stopped



## programador

### metadatos

Los metadatos del programador.

#### nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena

#### versión

La versión del programador.

Tipo: cadena

## loginNodes

### status

El estado del nodo de inicio de sesión.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | FAILED | ACTIVE

### dirección

La dirección del nodo de inicio de sesión.

Tipo: cadena

### poolName

El nombre del grupo de nodos de inicio de sesión.

Tipo: cadena

### scheme

El esquema del nodo de inicio de sesión.

Tipo: cadena

### healthyNodes

La cantidad de nodos en buen estado.

Tipo: número entero

unhealthyNodes

El número de nodos en mal estado.

Tipo: número entero

type

El tipo de programador.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ describe_cluster(cluster_name_3x)
```

Respuesta 200

```
{
 "cloud_formation_stack_status": "CREATE_COMPLETE",
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-ae5-11ec-8e18-0ac1d712b241",
 "cluster_configuration": {
 "url": "https://parallelcluster-...."
 },
 "cluster_name": "cluster_name_3x",
 "cluster_status": "CREATE_COMPLETE",
 "compute_fleet_status": "RUNNING",
 "creation_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000,
tzinfo=tzlocal()),
 "head_node": {
 "instance_id": "i-abcdef01234567890",
 "instance_type": "t2.micro",
 "launch_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 21, 56, tzinfo=tzlocal()),
 "private_ip_address": "172.31.56.3",
 "public_ip_address": "107.23.100.164",
 "state": "running"
 }
}
```

```
},
 "last_updated_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000,
 tzinfo=tzlocal()),
 "region": "us-east-1",
 "tags": [
 {
 "key": "parallelcluster:version", "value": "3.2.1"
 }
],
 "version": "3.2.1"
}
```

## describeClusterInstances

Describe las instancias que pertenecen a un clúster.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/instances
{
 "nextToken": "string",
 "nodeType": "string",
 "queueName": "string",
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

nodeType

Filtra las instancias por tipo de nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: HeadNode, ComputeNode, LoginNode

Obligatorio: no

queueName

Filtra las instancias por nombre de cola.

Tipo: cadena

Requerido: no

region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "instances": [
 {
 "instanceId": "string",
```

```
 "instanceType": "string",
 "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "privateIpAddress": "string",
 "publicIpAddress": "string",
 "state": "pending",
 "nodeType": "HeadNode",
 "queueName": "string",
 "poolName": "string"
 }
]
```

## Cuerpo de respuesta

### instances

La lista de instancias del clúster.

instanceId

El ID de la EC2 instancia de Amazon.

Tipo: cadena

instanceType

El tipo de EC2 instancia de Amazon.

Tipo: cadena

launchTime

La hora en que se lanzó la EC2 instancia de Amazon.

Tipo: datetime

nodeType

El tipo de nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: HeadNode, ComputeNode, LoginNode

publicIpAddress

La dirección IP pública del clúster.

Tipo: cadena

queueName

El nombre de la cola en la que la EC2 instancia de Amazon respalda un nodo.

Tipo: cadena

estado

El estado de la EC2 instancia de Amazon del nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: pending | running | shutting-down | terminated | stopping  
| stopped

nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o null si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

Solicitud

```
$ describe_cluster_instances(cluster_name_3x)
```

Respuesta 200

```
{
 "instances": [
 {
 "instance_id": "i-abcdef01234567890",
 "instance_type": "t2.micro",
 "launch_time": datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 2, 7, tzinfo=tzlocal()),
 "node_type": "HeadNode",
 "private_ip_address": "192.0.2.5",
 "public_ip_address": "198.51.100.180",
 "state": "running"
 }
]
}
```

```
}
]
}
```

## describeComputeFleet

Describe el estado de la flota de computación.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/computeFleet
{
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

#### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "status": "START_REQUESTED",
 "lastStatusUpdateTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## Cuerpo de respuesta

### status

Tipo: cadena

Valores válidos: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

### lastStatusUpdatedHora

La marca de tiempo que representa la hora de la última actualización de estado.

Tipo: datetime

## Ejemplo

### Python

Solicitud

```
$ describe_compute_fleet(cluster_name_3x)
```

Respuesta 200

```
{
 "last_status_updated_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14,
 tzinfo=tzlocal()),
 "status": "RUNNING"
}
```

## describelImage

Obtenga información detallada sobre una imagen existente.



## Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/images/custom/{imageId}
{
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### region

El Región de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "imageId": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "imageBuildLogsArn": "string",
}
```

```
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackStatusReason": "string",
"cloudformationStackArn": "string",
"creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"cloudformationStackCreationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"cloudformationStackTags": [
 {
 "key": "string",
 "value": "string"
 }
],
"imageConfiguration": {
 "url": "string"
},
"imagebuilderImageStatus": "PENDING",
"imagebuilderImageStatusReason": "string",
"ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string",
 "tags": [
 {
 "key": "string",
 "value": "string"
 }
],
 "amiName": "string",
 "architecture": "string",
 "state": "PENDING",
 "description": "string"
}
}
```

## Cuerpo de respuesta

### imageId

El identificador de la imagen de la que se va a recuperar la información detallada.

Tipo: cadena

### imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

#### imageConfiguration

##### url

La URL del archivo de configuración de la imagen.

Tipo: cadena

##### region

El Región de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena

##### versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear la imagen.

Tipo: cadena

#### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

#### cloudformationStackCreationHora

Hora en la que se creó la CloudFormation pila.

Tipo: datetime

#### cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

## cloudformationStackStatusMotivo

El motivo del estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

## cloudformationStackTags

La lista de etiquetas de la CloudFormation pila.

clave

El nombre de la etiqueta.

Tipo: cadena

valor

El valor de la etiqueta.

Tipo: cadena

## creationTime

Las horas en que se creó la imagen.

Tipo: datetime

## ec2 AmilInfo

amild

El identificador de la EC2 AMI de Amazon.

Tipo: cadena

amiName

El nombre de Amazon EC2 AMI.

Tipo: cadena

arquitectura

La arquitectura Amazon EC2 AMI.

Tipo: cadena

estado

El estado de la EC2 AMI de Amazon.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | AVAILABLE | INVALID | DEREGISTERED | TRANSIENT  
| FAILED | ERROR

etiquetas

Lista de etiquetas de Amazon EC2 AML.

clave

Nombre de la etiqueta.

Tipo: cadena

valor

Valor de la etiqueta.

Tipo: cadena

imagebuilderImageStatus

El estado ImageBuilder de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | CREATING | BUILDING | TESTING | DISTRIBUTING |  
INTEGRATING | AVAILABLE | CANCELLED | FAILED | DEPRECATED | DELETED

imagebuilderImageStatusMotivo

El motivo por el que la ImageBuilder imagen tiene ese estado.

Tipo: cadena

imageBuildLogsArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de los registros del proceso de creación de la imagen.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ describe_image(custom-image-id)
```

## Respuesta 200

```
{
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-image-id/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "cloudformation_stack_creation_time": datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 23, 33,
731000, tzinfo=tzlocal()),
 "cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformation_stack_tags": [
 {
 "key": "parallelcluster:version", "value": "3.2.1"
 },
 {
 "key": "parallelcluster:image_name",
 "value": 'custom-image-id'
 },
 {
 "key": "parallelcluster:custom-image-id",
 "value": "custom-image-id"
 },
 {
 "key": 'parallelcluster:amzn-s3-demo-bucket',
 "value": 'amzn-s3-demo-bucket'
 },
 {
 "key": "parallelcluster:s3_image_dir",
 "value": "parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0"
 },
 {
 "key": "parallelcluster:build_log",
 "value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-custom-image-id"
 },
 {
 "key": "parallelcluster:build_config",
 "value": "s3://amzn-s3-demo-bucket/parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-
id-1234567890abcdef0/configs/image-config.yaml"
 }
],
 "image_build_logs_arn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image",
```

```
"image_build_status": "BUILD_IN_PROGRESS",
"image_configuration": {
 "url": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.1/
images/custom-image-id-1234567890abcdef0/configs/image-config.yaml?..."
},
"image_id": 'custom-image-id',
"imagebuilder_image_status": "PENDING",
"region": "us-east-1",
"version": "3.2.1"
}
```

## getClusterLogEvents

Recupera los eventos asociados a un flujo de registro.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams/{logStreamName}
{
 "endTime": datetime,
 "limit": float,
 "nextToken": "string",
 "region": "string",
 "startFromHead": boolean,
 "startTime": datetime
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

logStreamName

El nombre del flujo de registros.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

endTime

El final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no

límite

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no especificas un valor, el máximo es el número de eventos de registro que pueden caber en un tamaño de respuesta de 1 MB, o hasta 10 000 eventos de registro.

Tipo: flotante

Obligatorio: no

nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.



Tipo: cadena

Requerido: no

startFromHead

Si se establece en `true`, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si el valor es `false`, se devuelven primero los eventos de registro más recientes. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

startTime

El inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: `2021-01-01T20:00:00Z`

Obligatorio: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "prevToken": "string",
 "events": [
 {
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "message": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

eventos

La lista de eventos filtrados.

## message

El mensaje del evento.

Tipo: cadena

## marca de tiempo

La marca temporal del evento.

Tipo: datetime

## nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## prevToken

Un token que se puede usar para recuperar el conjunto de resultados anterior o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ get_cluster_log_events(cluster_name_3x, log_stream_name=ip-192-0-2-26.i-
abcdef01234567890.cfn-init)
```

#### Respuesta 200

```
"events": [
 {
 "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] CloudFormation client initialized
with endpoint https://cloudformation.us-east-1.amazonaws.com",
 "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z"
 },
]
```

```
{
 "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] Describing resource
HeadNodeLaunchTemplate in stack cluster_name_3x",
 "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z"
},
...
]
```

## getClusterStackEvents

Recupera los eventos que están asociados a la pila de un clúster.

### Note

A partir de la versión 3.6.0, AWS ParallelCluster utiliza pilas anidadas para crear los recursos asociados a las colas y los recursos de procesamiento. La API de `GetClusterStackEvents` y el comando `pcluster get-cluster-stack-events` solo devuelven los eventos de la pila principal del clúster. Puede ver los eventos de la pila de clústeres, incluidos los relacionados con las colas y los recursos informáticos, en la consola. CloudFormation

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/stackevents
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "events": [
 {
 "stackId": "string",
 "eventId": "string",
 "stackName": "string",
 "logicalResourceId": "string",
 "physicalResourceId": "string",
 "resourceType": "string",
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "string",
 "resourceProperties": "string",
 "clientRequestToken": "string"
 }
]
}
```

```
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### eventos

La lista de eventos filtrados.

`clientRequestToken`

El token que se pasó a la acción y que generó este evento.

Tipo: cadena

`eventId`

El identificador exclusivo de este evento.

Tipo: cadena

`logicalResourceId`

El nombre lógico del recurso especificado en la plantilla.

Tipo: cadena

`physicalResourceId`

El nombre o identificador único que está asociado a la instancia física del recurso.

Tipo: cadena

`resourceProperties`

Un BLOB de las propiedades que se utilizan para crear el recurso.

Tipo: cadena

`resourceStatus`

El estado de los recursos.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE | DELETE\_SKIPPED  
| UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_FAILED | UPDATE\_COMPLETE | IMPORT\_FAILED

| IMPORT\_COMPLETE | IMPORT\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
IMPORT\_ROLLBACK\_FAILED | IMPORT\_ROLLBACK\_COMPLETE

resourceStatusReason

Un mensaje de éxito o error que está asociado al recurso.

Tipo: cadena

resourceType

El tipo de recurso.

Tipo: cadena

stackId

El nombre del identificador único de la instancia de la pila.

Tipo: cadena

stackName

El nombre que está asociado a una pila.

Tipo: cadena

marca de tiempo

La hora a la que se actualizó el estado.

Tipo: datetime

nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ get_cluster_stack_events(cluster_name_3x)
```

## Respuesta 200

```
{
 "events": [
 {
 "event_id": "590b3820-b081-11ec-985e-0a7af5751497",
 "logical_resource_id": "cluster_name_3x",
 "physical_resource_id": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9",
 "resource_status": "CREATE_COMPLETE",
 "resource_type": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "stack_id": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9",
 "stack_name": "cluster_name_3x",
 "timestamp": datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 30, 13, 268000, tzinfo=tzlocal()),
 },
 ...
]
}
```

## getImageLogEventos

Recupera los eventos que están asociados a la creación de una imagen.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams/{logStreamName}
{
 "endTime": datetime,
 "limit": float,
 "nextToken": "string",
```

```
"region": "string",
"startFromHead": boolean,
"startTime": datetime
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### logStreamName

El nombre del flujo de registro.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### endTime

El final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no

### límite

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no se especifica nada, este valor será el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 MB, hasta 10 000 eventos de registro.

Tipo: flotante

Obligatorio: no

### nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.



Tipo: cadena

Requerido: no

region

El lugar en el Región de AWS que está la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

startFromHead

Si se establece en `true`, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si se establece en `false`, se devuelven primero los eventos de registro más recientes. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

startTime

El inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: `2021-01-01T20:00:00Z`

Obligatorio: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "prevToken": "string",
 "events": [
 {
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "message": "string"
 }
]
}
```

```
}
```

## Cuerpo de respuesta

### eventos

Una lista de eventos filtrados.

#### message

El mensaje del evento.

Tipo: cadena

#### marca de tiempo

La marca temporal del evento.

Tipo: datetime

### nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

### prevToken

Un token que se puede usar para recuperar el conjunto de resultados anterior o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ get_image_log_events(image_id, log_stream_name=3.2.1/1)
```

#### Respuesta 200

```
"events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: STARTED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z"
 },
 {
 "message": "ExecuteBash: Created temporary directory: /tmp/1234567890abcdef0",
 "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z"
 },
 ...
]
```

## getImageStackEventos

Recupera los eventos que están asociados a la pila para la creación de una imagen.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/stackevents
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "events": [
 {
 "stackId": "string",
 "eventId": "string",
 "stackName": "string",
 "logicalResourceId": "string",
 "physicalResourceId": "string",
 "resourceType": "string",
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "string",
 "resourceProperties": "string",
 "clientRequestToken": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

eventos

Una lista de eventos filtrados.

## clientRequestToken

El token que se pasó a la acción y que generó este evento.

Tipo: cadena

## eventId

El identificador exclusivo de este evento.

Tipo: cadena

## logicalResourceId

El nombre lógico del recurso especificado en la plantilla.

Tipo: cadena

## physicalResourceId

El nombre o identificador único que está asociado a la instancia física del recurso.

Tipo: cadena

## resourceProperties

Un BLOB de las propiedades que se utilizan para crear el recurso.

Tipo: cadena

## resourceStatus

El estado de los recursos.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE | DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE | DELETE\_SKIPPED | UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_FAILED | UPDATE\_COMPLETE | IMPORT\_FAILED | IMPORT\_COMPLETE | IMPORT\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_FAILED | IMPORT\_ROLLBACK\_COMPLETE

## resourceStatusReason

Un mensaje de éxito o error que está asociado al recurso.

Tipo: cadena

## resourceType

El tipo de recurso.

Tipo: cadena

## stackId

El nombre del identificador único de la instancia de la pila.

Tipo: cadena

## stackName

El nombre que está asociado a una pila.

Tipo: cadena

## marca de tiempo

La hora a la que se actualizó el estado.

Tipo: datetime

## nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ get_image_stack_events(image_id)
```

#### Respuesta 200

```
{
 'events': [
 {
```

```

 'event_id': 'ParallelClusterImage-
CREATE_IN_PROGRESS-2022-03-30T23:26:33.499Z',
 'logical_resource_id': 'ParallelClusterImage',
 'physical_resource_id': 'arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1/1',
 'resource_properties': {
 "InfrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "ImageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1",
 "DistributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "EnhancedImageMetadataEnabled": "false",
 "Tags": {
 "parallelcluster:image_name": "alinux2-
image", "parallelcluster:image_id": "alinux2-image"
 }
 },
 'resource_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'resource_status_reason': 'Resource creation Initiated',
 'resource_type': 'AWS::ImageBuilder::Image',
 'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/alinux2-
image/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985',
 'stack_name': 'alinux2-image',
 'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 26, 33, 499000,
tzinfo=tzlocal())
 },
 ...
]
}

```

## listClusters

Obtenga una lista de los clústeres existentes.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)

- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters
{
 "clusterStatus": "string",
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterStatus

Filtra por estado de clúster. El valor predeterminado es todos los clústeres.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | UPDATE\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

Obligatorio: no

### nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

### region

El Región de AWS de los clústeres.

Tipo: cadena

Requerido: no



## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### clústeres

#### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

#### cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS

| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

clusterStatus

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

programador

metadatos

Los metadatos del programador.

nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena

versión

La versión del programador.

Tipo: cadena

type

El tipo de programador.

Tipo: cadena

region

El Región de AWS lugar en el que se crea el clúster.

Tipo: cadena

## versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear el clúster.

Tipo: cadena

## nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ list_clusters()
```

#### Respuesta 200

```
{
 'clusters':
 [
 {
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-ae5-11ec-8e18-0ac1d712b241',
 'cloudformation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE',
 'cluster_name': 'cluster_name_3x',
 'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE',
 'region': 'us-east-1',
 'version': '3.2.1'
 },
 ...
]
}
```

## listClusterLogTransmisiones

Obtenga la lista de flujos de registro que están asociados a un clúster.

## Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams
{
 "filters": ["string"],
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### filters

Filtra los flujos de registro.

Los filtros aceptados son:

- private-dns-name: La forma abreviada del nombre DNS privado de la instancia (por ejemplo, ip-10-0-0-101).
- node-type: valor válido: HeadNode.

Tipo: matriz de cadenas únicas

Formato: Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3

Obligatorio: no

nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "logStreams": [
 {
 "logStreamName": "string",
 "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uploadSequenceToken": "string",
 "logStreamArn": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

logStreams

Una lista de flujos de registro.

creationTime

La hora en la que se creó el flujo.

Tipo: datetime

firstEventTimestamp

La hora del primer evento del flujo.

Tipo: datetime

lastEventTimestamp

La hora del último evento del flujo. El lastEventTime valor se actualiza en función de la coherencia eventual. Por lo general, se actualiza en menos de una hora desde la incorporación, pero en raras ocasiones puede llevar más tiempo.

Tipo: datetime

lastIngestionTime

La hora de la última incorporación.

Tipo: datetime

logStreamArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de registro.

Tipo: cadena

logStreamName

El nombre del flujo de registro.

Tipo: cadena

uploadSequenceToken

El token de la secuencia.

Tipo: cadena

nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o null si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ list_cluster_log_streams(cluster_name_3x)
```

#### Respuesta 200

```
{
 'log_streams': [
 {
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 7, 34, 354000,
tzinfo=tzlocal()),
 'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 6, 41, 444000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 25, 55, 462000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 49, 50, 62000,
tzinfo=tzlocal()),
 'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
parallelcluster/cluster_name_3x:log-stream:ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-
init',
 'log_stream_name': 'ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init',
 ...
 'upload_sequence_token': '####'
 },
 ...
]
}
```

## listImageLogFlujos

Obtenga la lista de flujos de registro que está asociada a una imagen.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)

- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

### region

El Región de AWS lugar en el que está la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "logStreams": [
```



```
{
 "logStreamName": "string",
 "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uploadSequenceToken": "string",
 "logStreamArn": "string"
}
```

## Cuerpo de respuesta

### logStreams

Una lista de flujos de registro.

#### creationTime

La hora en la que se creó el flujo.

Tipo: datetime

#### firstEventTimestamp

La hora del primer evento del flujo.

Tipo: datetime

#### lastEventTimestamp

La hora del último evento del flujo. El lastEventTime valor se actualiza en función de la coherencia eventual. Por lo general, se actualiza en menos de una hora desde la incorporación, pero en raras ocasiones puede llevar más tiempo.

Tipo: datetime

#### lastIngestionTime

La hora de la última incorporación.

Tipo: datetime

#### logStreamArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del flujo de registro.

Tipo: cadena

logStreamName

El nombre del flujo de registros.

Tipo: cadena

uploadSequenceToken

El token de la secuencia.

Tipo: cadena

next\_token

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

### Python

Solicitud

```
$ list_image_log_streams(custom-image-id)
```

Respuesta 200

```
{
 'log_streams': [
 {
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 875000,
tzinfo=tzlocal()),
 'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 775000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 38, 23, 944000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 51, 56, 26000,
tzinfo=tzlocal()),
 'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image:log-stream:3.2.1/1',
```

```
 'log_stream_name': '3.2.1/1',
 'upload_sequence_token': '####'
 },
 ...
]
}
```

## listImages

Obtenga la lista de imágenes personalizadas existentes.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
GET /images/custom
{
 "imageStatus": "string",
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### imageStatus

Filtre las imágenes según el estado proporcionado.

Tipo: cadena

Valores válidos: AVAILABLE | PENDING | FAILED

Obligatorio: sí

## nextToken

El token del conjunto siguiente de resultados.

Tipo: cadena

Requerido: no

## region

En Región de AWS qué están las imágenes.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "nextToken": "string",
 "images": [
 {
 "imageId": "string",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### images

Una lista de imágenes.

cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

ec2 AmiInfo

ami-id

El identificador de la EC2 AMI de Amazon.

Tipo: cadena

imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Valores válidos: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

Tipo: cadena

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

region

El Región de AWS lugar en el que se crea la imagen.

Tipo: cadena

versión

La AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear la imagen.

Tipo: cadena

nextToken

Un token que se puede utilizar para recuperar el siguiente conjunto de resultados o `null` si no hay resultados adicionales.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ list_images("AVAILABLE")
```

Respuesta 200

```
{
 'images': [
 {
 'ec2_ami_info': {
 'ami_id': 'ami-abcdef01234567890'
 },
 'image_build_status': 'BUILD_COMPLETE',
 'image_id': 'custom-image',
 'region': 'us-east-1',
 'version': '3.2.1'
 }
]
}
```

## listOfficialImages

Recupera la lista de imágenes AWS ParallelCluster oficiales.

Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)

- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
GET /v3/images/official
{
 "architecture": "string",
 "os": "string",
 "region": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### arquitectura

Filtra por arquitectura. El valor predeterminado es no filtrar.

Tipo: cadena

Valores válidos: x86\_64 | arm64

Obligatorio: no

### os

Filtra por distribución del sistema operativo. El valor predeterminado es no filtrar.

Tipo: cadena

Valores válidos: alinux2 | alinux2023 | ubuntu2404 | ubuntu2204 | rhel8 | rhel9

Obligatorio: no

### region

Región de AWS En la que aparecen las imágenes oficiales.

Tipo: cadena

Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "images": [
 {
 "architecture": "string",
 "amiId": "string",
 "name": "string",
 "os": "string",
 "version": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### images

#### amiId

Es el ID de la AMI.

Tipo: cadena

#### arquitectura

La arquitectura de AMI.

Tipo: cadena

#### nombre

El nombre de la AMI.

Tipo: cadena

#### os

El sistema operativo de la AMI.

Tipo: cadena

#### versión

La AWS ParallelCluster versión.

Tipo: cadena



## Ejemplo

### Python

#### Solicitud

```
$ list_official_images()
```

#### Respuesta 200

```
{
 'images': [
 {
 'ami_id': 'ami-015cfef4e0d6306b2',
 'architecture': 'x86_64',
 'name': 'aws-parallelcluster-3.2.1-ubuntu-2204-lts-hvm-x86_64-202202261505 '
 '2022-02-26T15-08-34.759Z',
 'os': 'ubuntu2204',
 'version': '3.2.1'
 },
 ...
]
}
```

## updateCluster

Actualiza el clúster.

### Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

### Sintaxis de la solicitud

```
PUT /v3/clusters/{clusterName}
```

```
{
 "clusterConfiguration": "string",
 "dryrun": boolean,
 "forceUpdate": boolean,
 "region": "string",
 "suppressValidators": "string",
 "validationFailureLevel": "string"
}
```

## Cuerpo de la solicitud

### clusterConfiguration

La configuración del clúster como documento YAML.

Obligatorio: sí

### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

### dryrun

Si se establece en `true`, solo realiza la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Utilice este parámetro para validar la configuración del clúster y los requisitos de actualización. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

### forceUpdate

Si se establece en `true`, ignora los errores de validación de la actualización y fuerza la actualización. El valor predeterminado es `false`.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: no

`suppressValidators`

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: cadena

Formato: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no

Ejemplos de valores válidos: `currentValue`, `requestedValue`, `message`

`validationFailureLevel`

El nivel mínimo de validación para provocar un error en la actualización.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

Obligatorio: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 }
},
```

```
"validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
],
"changeSet": [
 {
 "parameter": "string",
 "currentValue": "string",
 "requestedValue": "string"
 }
]
}
```

## Cuerpo de respuesta

### changeSet

El conjunto de cambios para la actualización del clúster.

#### currentValue

El valor actual del parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena

#### parameter

El parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena

#### requestedValue

El valor solicitado para el parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena

### clúster

#### cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila principal CloudFormation .

Tipo: cadena

cloudformationStackStatus

El estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

clusterStatus

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

region

El Región de AWS lugar en el que se crea el clúster.

Tipo: cadena

programador

metadatos

Los metadatos del programador.

nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena

versión

La versión del programador.

Tipo: cadena

type

El tipo de programador.

Tipo: cadena

versión

AWS ParallelCluster versión que se utiliza para crear el clúster.

Tipo: cadena

validationMessages

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior a `validationFailureLevel`. La lista de mensajes se recopila durante la validación de la configuración.

id

El identificador del validador.

Tipo: cadena

nivel

El nivel de validación.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

message

El mensaje de validación.

Tipo: cadena

type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

## Ejemplo

Python

Solicitud

```
$ update_cluster(cluster_name_3x, path/config-file.yaml)
```

Respuesta 200

```
{
 'change_set': [
 {
 'current_value': '10',
 'parameter':
 'Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[t2micro].MaxCount',
 'requested_value': '15'
 }
],
 'cluster': {
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/test-api-cluster/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7',
 'cloudformation_stack_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS',
 'cluster_name': 'cluster-3x',
 'cluster_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS',
 'region': 'us-east-1',
 'scheduler': {
 'type': 'slurm'
 },
 'version': '3.2.1'
 }
}
```

## updateComputeFleet

Actualice el estado de la flota de computación del clúster.

Temas

- [Sintaxis de la solicitud](#)
- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Sintaxis de la respuesta](#)
- [Cuerpo de respuesta](#)
- [Ejemplo](#)

## Sintaxis de la solicitud

```
PATCH /v3/clusters/{clusterName}/computeFleet
{
 "status": "string",
 "region": "string"
}
```

### Cuerpo de la solicitud

#### clusterName

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

#### status

El estado de la flota de computación.

Tipo: cadena

Valores válidos: START\_REQUESTED | STOP\_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

Obligatorio: sí

#### region

El lugar en el Región de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena



Requerido: no

## Sintaxis de la respuesta

```
{
 "status": "START_REQUESTED",
 "lastStatusUpdateTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## Cuerpo de respuesta

### status

El estado de la flota de computación.

Tipo: cadena

Valores válidos: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

### lastStatusUpdatedHora

La marca de tiempo que representa la hora de la última actualización de estado.

Tipo: datetime

## Ejemplo

### Python

Solicitud

```
$ update_compute_fleet(cluster_name_3x, "START_REQUESTED")
```

### Respuesta 200

```
{
 'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14,
 tzinfo=tzlocal()),
```

```
'status': 'START_REQUESTED'
}
```

## AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.5.0, puede acceder AWS ParallelCluster con la biblioteca de AWS ParallelCluster Python. Puede acceder a la AWS ParallelCluster biblioteca en su `pcluster` entorno o desde un entorno de AWS Lambda ejecución. Aprenda a acceder a la AWS ParallelCluster API mediante la biblioteca de AWS ParallelCluster Python. La biblioteca de AWS ParallelCluster Python ofrece la misma funcionalidad que ofrece la AWS ParallelCluster API.

Las operaciones y los parámetros de la biblioteca de AWS ParallelCluster Python reflejan los de los parámetros de la API cuando se convierten a ellos `snake_case` sin mayúsculas.

### Temas

- [AWS ParallelCluster Autorización de la biblioteca de Python](#)
- [Instalar la biblioteca AWS ParallelCluster de Python](#)
- [Operaciones de la API del clúster](#)
- [Operaciones de la API de la flota de computación](#)
- [Operaciones de registro de clústeres y pilas](#)
- [Operaciones de la API de imagen](#)
- [Operaciones de registro de imágenes y pilas](#)
- [Ejemplo](#)
- [AWS Lambda para la biblioteca AWS ParallelCluster de Python](#)

## AWS ParallelCluster Autorización de la biblioteca de Python

Especifique las credenciales mediante cualquiera de las formas estándar válidas para boto3. Para obtener más información, consulte la [documentación de boto3](#).

## Instalar la biblioteca AWS ParallelCluster de Python

1. Instale la CLI de `pcluster` versión 3.5.0 o posterior siguiendo las instrucciones que se proporcionan en [Configuración AWS ParallelCluster](#).

2. Importe el módulo de `pcluster` y comience a usar la biblioteca, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
import pcluster.lib as pc
pc.create_cluster(cluster_name="mycluster", cluster_configuration="config.yaml")
```

## Operaciones de la API del clúster

### Temas

- [list\\_clusters](#)
- [create\\_cluster](#)
- [delete\\_cluster](#)
- [describe\\_cluster](#)
- [update\\_cluster](#)

## list\_clusters

```
list_clusters(region, next_token, cluster_status)
```

Obtenga la lista de los clústeres existentes.

Parámetros:

### **region**

Muestra los clústeres desplegados en un lugar determinado. Región de AWS

### **next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

### **cluster\_status**

Filtra por estado del clúster. El valor predeterminado es mostrar todos los clústeres.

Valores válidos: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE |  
UPDATE\_FAILED

## create\_cluster

```
create_cluster(cluster_name, cluster_configuration, region, suppress_validators,
 validation_failure_level, dry_run, rollback_on_failure, wait)
```

Cree un clúster en una región determinada.

Parámetros:

### **cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

### **cluster\_configuration** (obligatorio)

La configuración del clúster como un tipo de datos de Python.

### **region**

El clúster. Región de AWS

### **suppress\_validators**

Identifica uno o más validadores de configuración de clústeres para suprimirlos.

Formato: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

### **validation\_failure\_level**

El nivel mínimo de validación que provoca un error en la creación del clúster. El valor predeterminado es ERROR.

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR.

### **dry\_run**

Realiza la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la configuración del clúster. El valor predeterminado es False.

### **rollback\_on\_failure**

Si se establece en True, inicia AWS ParallelCluster automáticamente una reversión de la pila de clústeres en caso de errores. El valor predeterminado es True.

### **wait**

Si se establece en True, AWS ParallelCluster espera a que se complete la operación. El valor predeterminado es False.

## delete\_cluster

```
delete_cluster(cluster_name, region, wait)
```

Elimine un clúster de una región determinada.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**region**

El clúster. Región de AWS

**wait**

Si se establece en True, espera a que se complete la operación. El valor predeterminado es False.

## describe\_cluster

```
describe_cluster(cluster_name, region)
```

Obtenga información detallada sobre un clúster existente.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**region**

El clúster. Región de AWS

## update\_cluster

```
update_cluster(cluster_name, cluster_configuration, suppress_validators,
validation_failure_level, region, force_update, dry_run, wait)
```

Actualice un clúster de una región determinada.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**cluster\_configuration** (obligatorio)

La configuración del clúster como un tipo de datos de Python.

**suppress\_validators**

Identifica uno o más validadores de configuración de clústeres para suprimirlos.

Formato: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

**validation\_failure\_level**

El nivel mínimo de validación que provoca un error en la actualización del clúster. El valor predeterminado es ERROR.

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

**region**

El clúster. Región de AWS

**dry\_run**

Realiza la validación de la solicitud sin crear ni actualizar ningún recurso. Puede usarlo para validar la configuración del clúster. El valor predeterminado es False.

**force\_update**

Si se establece en True, fuerza la actualización ignorando los errores de validación de la actualización. El valor predeterminado es False.

**wait**

Si se establece en True, espera a que se complete la operación. El valor predeterminado es False.

## Operaciones de la API de la flota de computación

Temas

- [describe\\_compute\\_fleet](#)
- [update\\_compute\\_fleet](#)
- [delete\\_cluster\\_instances](#)
- [describe\\_cluster\\_instances](#)

## describe\_compute\_fleet

```
describe_compute_fleet(cluster_name, region)
```

Describe el estado de la flota de computación de un clúster para un clúster determinado.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**region**

Describe el estado de la flota de cómputo de un clúster implementado en un determinado clúster  
Región de AWS.

## update\_compute\_fleet

```
update_compute_fleet(cluster_name, status, region)
```

Actualice el estado de la flota de computación del clúster.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**status** (obligatorio)

El estado al que se va a actualizar.

Valores válidos: START\_REQUESTED | STOP\_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

## **region**

El clúster Región de AWS.

## **delete\_cluster\_instances**

```
delete_cluster_instances(cluster_name, region, force)
```

Fuerce la finalización de todos los nodos de computación del clúster. Esta acción no admite AWS Batch clústeres.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

## **region**

El clúster Región de AWS.

## **force**

Si se establece en `True`, fuerza la eliminación cuando no se encuentra el clúster con el `cluster_name` indicado. El valor predeterminado es `False`.

## **describe\_cluster\_instances**

```
describe_cluster_instances(cluster_name, region, next_token, node_type, queue_name)
```

Describe las instancias de un clúster.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

## **region**

El clúster Región de AWS.



**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

**node\_type**

Filtra las instancias por node\_type.

Valores válidos: HeadNode | ComputeNode

**queue\_name**

Filtra las instancias por nombre de cola.

## Operaciones de registro de clústeres y pilas

### Temas

- [list\\_cluster\\_log\\_streams](#)
- [get\\_cluster\\_log\\_events](#)
- [get\\_cluster\\_stack\\_events](#)

## list\_cluster\_log\_streams

```
list_cluster_log_streams(cluster_name, region, filters, next_token)
```

Muestra los flujos de registros de un clúster determinado.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**region**

El clúster Región de AWS.

**filters**

Filtra los flujos de registro del clúster.

Formato: 'Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3'

Filtros aceptados:

**code-dns-name**

La forma abreviada del nombre de DNS privado de la instancia; por ejemplo, `ip-10-0-0-101`.

**Tipo de nodo**

El tipo de nodo.

Valores válidos: `HeadNode`

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

## **get\_cluster\_log\_events**

```
get_cluster_log_events(cluster_name, log_stream_name, region, next_token,
 start_from_head, limit, start_time, end_time)
```

Obtenga los eventos de registro para un clúster y un flujo de registro determinados.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**log\_stream\_name** (obligatorio)

El nombre del flujo de registro.

**region**

El clúster Región de AWS.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

**start\_from\_head**

Si se establece en `True`, AWS ParallelCluster devuelve primero los eventos de registro más antiguos. Si se establece en `False`, devuelve primero los eventos de registro más recientes. El valor predeterminado es `False`.

## **limit**

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no especifica un valor, el máximo es el número de registros que caben en un tamaño de respuesta de 1 MB, hasta 10 000 eventos de registro.

## **start\_time**

El inicio del intervalo de tiempo de los eventos de registro, expresado en formato ISO 8601; por ejemplo, '2021-01-01T20:00:00Z'. Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

## **end\_time**

El final del intervalo de tiempo de los eventos de registro, expresado en formato ISO 8601; por ejemplo, '2021-01-01T20:00:00Z'. No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

## **get\_cluster\_stack\_events**

```
get_cluster_stack_events(cluster_name, region, next_token)
```

Obtenga eventos de pila para un clúster determinado.

Parámetros:

**cluster\_name** (obligatorio)

El nombre del clúster.

**region**

El clúster Región de AWS.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

## Operaciones de la API de imagen

Temas

- [list\\_images](#)
- [build\\_image](#)
- [delete\\_image](#)
- [describe\\_image](#)

## list\_images

```
list_images(image_status, region, next_token)
```

Obtenga la lista de imágenes existentes.

Parámetros:

**image\_status** (obligatorio)

Filtra por estado de imagen.

Valores válidos: AVAILABLE | PENDING | FAILED

**region**

Muestra las imágenes creadas en una Región de AWS determinada.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

## build\_image

```
build_image(image_configuration, image_id, suppress_validators,
 validation_failure_level, dry_run, rollback_on_failure, region)
```

Crea una AWS ParallelCluster imagen personalizada en una región determinada.

Parámetros:

**image\_configuration** (obligatorio)

La configuración de la imagen como datos de Python.

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

**suppress\_validators**

Identifica uno o más validadores de configuración de imágenes para suprimirlos.

Formato: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

**validation\_failure\_level**

El nivel mínimo de validación que provoca un error en la creación de la imagen. El valor predeterminado es ERROR.

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

**dry\_run**

Si se establece en `True`, AWS ParallelCluster realiza la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la configuración de la imagen. El valor predeterminado es `False`.

**rollback\_on\_failure**

Si se establece en `True`, inicia AWS ParallelCluster automáticamente una reversión de la pila de imágenes en caso de errores. El valor predeterminado es `False`.

**region**

La imagen Región de AWS.

**delete\_image**

```
delete_image(image_id, region, force)
```

Elimine una imagen de una región determinada.

Parámetros:

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

## **region**

La imagen Región de AWS.

## **force**

Si se establece en `True`, AWS ParallelCluster fuerza la eliminación si las instancias utilizan la AMI o si la AMI es compartida. El valor predeterminado es `False`.

## **describe\_image**

```
describe_image(image_id, region)
```

Obtenga información detallada sobre una imagen existente.

Parámetros:

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

## **region**

La imagen Región de AWS.

## Operaciones de registro de imágenes y pilas

Temas

- [list\\_image\\_log\\_streams](#)
- [get\\_image\\_log\\_events](#)
- [get\\_image\\_stack\\_events](#)
- [list\\_official\\_images](#)

## **list\_image\_log\_streams**

```
list_image_log_streams(image_id, region, next_token)
```

Muestre los flujos de registro de una imagen.

Parámetros:

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

**region**

La imagen Región de AWS.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

## get\_image\_log\_events

```
get_image_log_events(image_id, log_stream_name, region, next_token, start_from_head,
 limit, start_time, end_time)
```

Obtenga los eventos de registro para una imagen y un flujo de registro determinados.

Parámetros:

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

**log\_stream\_name** (obligatorio)

El nombre del flujo de registro.

**region**

La imagen Región de AWS.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

**start\_from\_head**

Si se establece en `True`, AWS ParallelCluster devuelve primero los eventos de registro más antiguos. Si se establece en `False`, devuelve primero los eventos de registro más recientes. El valor predeterminado es `False`.

## **limit**

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no especifica un valor, el máximo es el número de registros que caben en un tamaño de respuesta de 1 MB, hasta 10 000 eventos de registro.

## **start\_time**

El inicio del intervalo de tiempo de los eventos de registro, expresado en formato ISO 8601; por ejemplo, '2021-01-01T20:00:00Z'. Se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

## **end\_time**

El final del intervalo de tiempo de los eventos de registro, expresado en formato ISO 8601; por ejemplo, '2021-01-01T20:00:00Z'. No se incluyen los eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

## **get\_image\_stack\_events**

```
get_image_stack_events(image_id, region, next_token)
```

Obtenga los eventos de la pila para una imagen determinada.

Parámetros:

**image\_id** (obligatorio)

El ID de imagen.

**region**

La imagen Región de AWS.

**next\_token**

El token del conjunto siguiente de resultados.

## **list\_official\_images**

```
list_official_images(region, os, architecture)
```



Recupera la lista de AWS ParallelCluster imágenes oficiales.

Parámetros:

### **region**

La imagen Región de AWS.

### **os**

Filtra por distribución de sistema operativo. El valor predeterminado es no filtrar.

### **architecture**

Filtra por arquitectura. El valor predeterminado es no filtrar.

## Ejemplo

Temas

- [Creación de un clúster](#)

## Creación de un clúster

Al ejecutar el siguiente script de ejemplo, con las entradas indicadas almacenadas en su entorno, se crea un clúster. La configuración del clúster se crea como un tipo de datos de Python en función de la [documentación de configuración del clúster](#).

```
import os
import pprint
import pcluster.lib as pc
pp = pprint.PrettyPrinter()

HEAD_NODE_SUBNET = os.environ["HEAD_NODE_SUBNET"]
COMPUTE_NODE_SUBNET = os.environ["HEAD_NODE_SUBNET"]
KEY_NAME = os.environ["KEY_NAME"]
CONFIG = {'Image': {'Os': 'alinux2'},
 'HeadNode': {'InstanceType': 't2.large',
 'Networking': {'SubnetId': HEAD_NODE_SUBNET},
 'Ssh': {'KeyName': KEY_NAME}},
 'Scheduling': {'Scheduler': 'slurm',
 'SlurmQueues':
```

```
[{'Name': 'queue0',
 'ComputeResources':
 [{'Name': 'queue0-i0', 'InstanceType': 't2.micro',
 'MinCount': 0, 'MaxCount': 10}],
 'Networking': {'SubnetIds': [COMPUTE_NODE_SUBNET]}]]}]}
```

```
pp.pprint(pc.create_cluster(cluster_name="mycluster", cluster_configuration=CONFIG))
```

Salida:

```
{'cluster': {'cloudformationStackArn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-2:123456789012:stack/mycluster/000000000-aaaa-1111-999-0000000000000',
 'cloudformationStackStatus': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'clusterName': 'mycluster',
 'clusterStatus': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'region': 'us-east-2',
 'scheduler': {'type': 'slurm'},
 'version': '3.15.0'}}
```

## AWS Lambda para la biblioteca AWS ParallelCluster de Python

Puede implementar una capa Lambda y un tiempo de ejecución para acceder a la biblioteca de AWS ParallelCluster Python. AWS ParallelCluster Alojamos archivos zip que puede utilizar introduciendo el enlace al archivo zip tal y como se describe en los pasos siguientes. Lambda usa los archivos zip para preparar el entorno de tiempo de ejecución y permitir el acceso a la biblioteca Python. La biblioteca de AWS ParallelCluster Python se añade con la AWS ParallelCluster versión 3.5.0. Solo puede usar la biblioteca para las versiones 3.5.0 y posteriores.

La URL del archivo zip alojado tiene el formato:[s3://aws-region-id-aws-parallelcluster/parallelcluster/3.15.0/layers/aws-parallelcluster/lambda-layer.zip](https://aws-region-id-aws-parallelcluster/parallelcluster/3.15.0/layers/aws-parallelcluster/lambda-layer.zip).  
(3.15.0 Reemplázela por la AWS ParallelCluster versión que desee usar en el siguiente paso).

## Comience a acceder a la biblioteca de AWS ParallelCluster Python con AWS Lambda

### Creación de una capa de Lambda

1. Inicie sesión en la AWS Lambda consola Consola de administración de AWS y navegue hasta ella.
2. En el panel de navegación, seleccione Capas y luego elija Crear capa.

3. Introduzca un nombre para la capa y seleccione Cargar un archivo desde Amazon S3.
4. Introduzca la URL del archivo zip: s3://*aws-region-id3.15.0*-aws-parallelcluster/parallelcluster//layer.zip. layers/aws-parallelcluster/lambda
5. En Arquitecturas compatibles, elija la arquitectura x86\_64.
6. En Tiempos de ejecución compatibles, elija el tiempo de ejecución de Python 3.12.
7. Seleccione Crear.

## Uso de la capa de Lambda

1. En el panel de navegación de la consola Lambda, seleccione Funciones y, a continuación, Crear función.
2. Escriba un nombre para la función.
3. Para Runtime, elija el motor de ejecución de Python 3.12.
4. En Arquitectura, elija la arquitectura x86\_64.
5. Seleccione Creación de función.
6. Una vez creada la función, elija Capas y, a continuación, seleccione Añadir una capa.
7. Seleccione Capas personalizadas y elija la capa que creó en los pasos anteriores.
8. Elija la versión de la capa.
9. Elija Añadir.
10. Su Lambda necesita permisos para administrar los clústeres creados con. AWS ParallelCluster Cree un rol de Lambda con los permisos que se indican en [Política de usuario básica pcluster de AWS ParallelCluster](#).

Ahora puede acceder AWS ParallelCluster desde la biblioteca de Python tal y como se describe en [AWS ParallelCluster API de biblioteca de Python](#).

# Tutoriales sobre cómo usar AWS ParallelCluster

En los siguientes tutoriales se muestra cómo empezar a utilizar la AWS ParallelCluster versión 3 y se proporcionan instrucciones sobre las prácticas recomendadas para algunas tareas habituales.

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

## Temas

- [Ejecutar su primer trabajo en AWS ParallelCluster](#)
- [Creación de una AWS ParallelCluster AMI personalizada](#)
- [Integración de Active Directory](#)
- [Configuración del cifrado de almacenamiento compartido con una AWS KMS clave](#)
- [Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola múltiple](#)
- [Uso de la AWS ParallelCluster API](#)
- [Crear un clúster con Slurm contabilidad](#)
- [Crear un clúster con un externo Slurmdbd contabilidad](#)
- [Volver a una versión anterior del documento de AWS Systems Manager](#)
- [Crear un clúster con CloudFormation](#)
- [Implemente ParallelCluster la API con Terraform](#)
- [Creación de un clúster con Terraform](#)
- [Creación de una AMI personalizada con Terraform](#)
- [AWS ParallelCluster Integración de la interfaz de usuario con Identity Center](#)
- [Ejecución de trabajos en contenedores con Pyxis](#)
- [Creación de un clúster con un Lustre habilitado para EFA FSx](#)
- [Support nVidia-IMEX con instancia p6e-gb200](#)
- [Personalice las interfaces de red de nodos de cómputo con anulaciones de plantillas de lanzamiento](#)

## Ejecutar su primer trabajo en AWS ParallelCluster

Este tutorial te muestra cómo ejecutar tu primer trabajo en Hello World en AWS ParallelCluster

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

### Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está instalado](#).
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tiene un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Comprobación de la instalación

En primer lugar, verificamos que AWS ParallelCluster esté correctamente instalada y configurada, incluida la dependencia de Node.js.

```
$ node --version
v16.8.0
$ pcluster version
{
 "version": "3.15.0"
}
```

Esto devuelve la versión en ejecución de AWS ParallelCluster.

## Creación de su primer clúster

Ahora ha llegado el momento de crear su primer clúster. Debido a que la carga de trabajo de este tutorial no es excesiva, podemos usar el tamaño de instancia predeterminado de `t2.micro`. (Para las cargas de trabajo de producción, puede elegir el tamaño de instancia que mejor se adapte a sus necesidades). Llamemos a su clúster `hello-world`.

```
$ pcluster create-cluster \
 --cluster-name hello-world \
 --cluster-configuration hello-world.yaml
```

 Note

Debe especificarse Región de AWS lo que se debe utilizar para la mayoría de `pcluster` los comandos. Si no se especifica en la variable de entorno `AWS_DEFAULT_REGION`, o el ajuste `region` en la sección `[default]` del archivo `~/.aws/config`, el parámetro `--region` debe proporcionarse en la línea de comando `pcluster`.

Si recibe un mensaje del resultado sobre la configuración, tiene que ejecutar lo siguiente para configurar :

```
$ pcluster configure --config hello-world.yaml
```

Si el comando [pcluster create-cluster](#) se ejecuta correctamente, verá un resultado similar al siguiente:

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "hello-world",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:xxx:stack/xxx",
 "region": "...",
 "version": "...",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

La creación del clúster se supervisa mediante:

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name hello-world
```

Los `clusterStatus` informes "CREATE\_IN\_PROGRESS" mientras se crea el clúster. `clusterStatus` pasa a "CREATE\_COMPLETE" cuando el clúster se haya creado correctamente. El resultado también nos proporciona las `publicIpAddress` y `privateIpAddress` de nuestro nodo principal.

## Inicio de sesión en su nodo principal

Use su archivo OpenSSH para iniciar sesión en el nodo principal.

```
$ pcluster ssh --cluster-name hello-world -i /path/to/keyfile.pem
```

Después de iniciar sesión, ejecute el comando `sinfo` para comprobar que sus nodos de computación se instalan y configuran.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 10 idle~ queue1-dy-queue1t2micro-[1-10]
```

El resultado muestra que tenemos una cola en nuestro clúster, con hasta diez nodos.

## Ejecución de su primer trabajo con Slurm

A continuación, creamos un trabajo que entra en suspensión durante un tiempo y luego genera su propio nombre de host. Cree un archivo denominado `hellojob.sh` con el siguiente contenido.

```
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"
```

A continuación, envíe el trabajo mediante `sbatch` y compruebe que se ejecuta.

```
$ sbatch hellojob.sh
Submitted batch job 2
```

Ahora puede ver la cola y comprobar el estado del trabajo. El aprovisionamiento de una nueva instancia Amazon EC2 se inicia en segundo plano. Puede monitorizar el estado de las instancias del clúster con el comando `squeue`.

```
$ squeue
```

|  | JOBID | PARTITION | NAME     | USER     | ST | TIME | NODES | NODELIST(REASON) |
|--|-------|-----------|----------|----------|----|------|-------|------------------|
|  | 2     | queue1    | hellojob | ec2-user | CF | 3:30 | 1     | queue1-dy-       |
|  |       |           |          |          |    |      |       | queue1t2micro-1  |

El resultado muestra que se ha enviado el trabajo a `queue1`. Espere 30 segundos a que el trabajo se termine y, a continuación, vuelva a ejecutar `squeue`.

```
$ squeue
```

| JOBID | PARTITION | NAME | USER | ST | TIME | NODES | NODELIST(Reason) |
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|------------------|
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|------------------|

Ahora que no hay trabajos en la cola, podemos comprobar el resultado en nuestro directorio actual.

```
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 1 14:25 hellojob.sh
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 43 Sep 1 14:30 slurm-2.out
```

En el resultado, vemos un archivo “out”. Podemos ver el resultado de nuestro trabajo:

```
$ cat slurm-2.out
Hello World from queue1-dy-queue1t2micro-1
```

El resultado también muestra que nuestro trabajo se ha ejecutado correctamente en la instancia queue1-dy-queue1t2micro-1.

En el clúster que acaba de crear, solo el directorio principal se comparte entre todos los nodos del clúster.

Para obtener más información acerca de la creación y el uso de clústeres, consulte [Prácticas recomendadas](#).

Si la aplicación requiere software, bibliotecas o datos compartidos, considere las siguientes opciones:

- Cree una AMI personalizada y AWS ParallelCluster habilitada que incluya su software, tal y como se describe en [Creación de una AWS ParallelCluster AMI personalizada](#).
- Utilice la [StorageSettings](#) opción del archivo de AWS ParallelCluster configuración para especificar un sistema de archivos compartido y almacenar el software instalado en la ubicación de montaje especificada.
- Use [Acciones de arranque personalizadas](#) para automatizar el procedimiento de arranque de cada nodo del clúster.

## Creación de una AWS ParallelCluster AMI personalizada

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).



### Important

Si crea una AMI personalizada, debe repetir los pasos que utilizó para crear la AMI personalizada con cada nueva versión de AWS ParallelCluster .

Antes de seguir leyendo le recomendamos revisar la sección [Acciones de arranque personalizadas](#). Determine si las modificaciones que desea realizar se pueden incluir en un script y son compatibles con futuras versiones de AWS ParallelCluster .

Si bien crear una AMI personalizada en general no es lo ideal, hay situaciones específicas en las que AWS ParallelCluster es necesario crear una AMI personalizada. En este tutorial encontrará una introducción a una AMI personalizada para estos escenarios.

### Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está instalado](#).
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tiene un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#) y crear imágenes.

## Cómo personalizar la AWS ParallelCluster AMI

Hay dos formas de crear una AWS ParallelCluster AMI personalizada. Uno de estos dos métodos consiste en crear una AMI nueva mediante la AWS ParallelCluster CLI. Otro método requiere que realice modificaciones manuales para crear una nueva AMI que esté disponible en su Cuenta de AWS.

## Cree una AWS ParallelCluster AMI personalizada

Si tiene una AMI y un software personalizados, puede aplicar los cambios necesarios AWS ParallelCluster sobre ellos. AWS ParallelCluster se basa en el servicio EC2 Image Builder para crear AMIs productos personalizados. Para obtener más información, consulte la [Guía de usuario de Generador de imágenes](#).

### Puntos clave

- El proceso tarda unos 60 minutos. Este tiempo puede variar si hay más [Build/Components](#) que instalar en el momento de la construcción.
- La AMI está etiquetada con las versiones de los componentes principales. Estas incluyen el núcleo, el programador y el controlador [EFA](#). En la descripción de la AMI también se indica un subconjunto de las versiones de los componentes.
- A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0, se puede utilizar un nuevo conjunto de comandos CLI para gestionar el ciclo de vida de las imágenes. Esto incluye [build-image](#), [list-images](#), [describe-image](#) y [delete-image](#).
- Este método se puede repetir. Puede volver a ejecutarlo para mantenerlo AMIs actualizado (por ejemplo, las actualizaciones del sistema operativo) y, a continuación, utilizarlos cuando actualice un clúster existente.

#### Note

Si utiliza este método en la partición de AWS China, es posible que se produzcan errores de red. Por ejemplo, es posible que veas estos errores en el `pcluster build-image` comando cuando descarga paquetes desde GitHub o desde un repositorio del sistema operativo. Si esto ocurre, le recomendamos que utilice uno de los siguientes métodos alternativos:

1. Siga el [Modificar una AWS ParallelCluster AMI](#) enfoque que omite este comando.
2. Cree la imagen en otra partición o región, por ejemplo `us-east-1`, y luego `store/restore` muévela a la región de China. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento y restauración de una AMI usando S3](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

#### Pasos:

1. Configura tus Cuenta de AWS credenciales para que el AWS ParallelCluster cliente pueda realizar llamadas a las operaciones de la AWS API en tu nombre. Para obtener una lista de los permisos necesarios, consulte [AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster](#).
2. Cree un archivo de configuración de imagen de compilación básico. Para ello, especifique el [InstanceType](#) que se utilizará para crear la imagen y el [ParentImage](#). Se utilizan como punto de partida para crear la AMI. Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración opcionales, consulte [Configuración de imagen](#).

Build:

```
InstanceType: <BUILD_INSTANCE_TYPE>
ParentImage: <BASE_AMI_ID>
```

3. Utilice el comando CLI `pcluster build-image` para crear una AWS ParallelCluster AMI a partir de la AMI que proporciona como base.

```
$ pcluster build-image --image-id IMAGE_ID --image-configuration IMAGE_CONFIG.yaml --
region REGION
{
 "image": {
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.15.0"
 }
}
```

#### Warning

`pcluster build-image` utiliza la VPC predeterminada. Si elimina la VPC predeterminada mediante AWS Control Tower una zona de AWS destino, el ID de subred debe especificarse en el archivo de configuración de la imagen. Para obtener más información, consulte [SubnetId](#).

Para obtener una lista de otros parámetros, consulte la página de referencia de comandos [pcluster build-image](#). Los resultados del comando anterior son los siguientes:

- Se crea una CloudFormation pila en función de la configuración de la imagen. La pila incluye todos los recursos de Generador de imágenes de EC2 necesarios para la compilación.
- Los recursos creados incluyen los AWS ParallelCluster componentes oficiales de Image Builder a los que se pueden añadir componentes personalizados de Image Builder. Para obtener más información, consulte [Creación de un componente personalizado con Image Builder](#) en la Guía del usuario de EC2 Image Builder.
- EC2 Image Builder lanza una instancia de compilación, aplica AWS ParallelCluster el libro de cocina, instala la pila de software y realiza AWS ParallelCluster las tareas de configuración

necesarias. El AWS ParallelCluster libro de cocina se utiliza para compilar y arrancar. AWS ParallelCluster

- La instancia se detiene y se crea una nueva AMI a partir de ella.
  - Se lanza otra instancia desde la AMI recién creada. Durante la fase de prueba, Generador de imágenes de EC2 ejecuta las pruebas definidas en los componentes de Generador de imágenes.
  - Si la compilación se realiza correctamente, se elimina la pila. Si la compilación falla, la pila se retiene y está disponible para su inspección.
4. Puede monitorear el estado del proceso de compilación si ejecuta el siguiente comando. Una vez completada la compilación, puede ejecutarla para recuperar el ID de AMI indicado en la respuesta.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION

BEFORE COMPLETE
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-
delete.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.15.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/
configs/image-config.yaml?...",
 },
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imagebuilderImageStatus": "BUILDING",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.15.0",
 "cloudformationStackTags": [
 {
 "value": "3.15.0",
 "key": "parallelcluster:version"
 },
 {
 "value": "IMAGE_ID",
 "key": "parallelcluster:image_name"
 },
 ...
],
 "imageBuildLogsArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-IMAGE_ID",
```

```

"cloudformationStackCreationTime": "2022-04-05T21:36:26.176Z"
}

AFTER COMPLETE
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.15.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-config.yaml?Signature=..."
 },
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
 "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2, kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64, efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
 "state": "AVAILABLE",
 "tags": [
 {
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
 },
 ...
],
 "architecture": "x86_64"
 },
 "version": "3.15.0"
}

```

5. Para crear el clúster, especifique el ID de AMI en el campo [CustomAmi](#) de la configuración del clúster.

### Solución de problemas y supervisión del proceso de creación de AMI

La creación de la imagen se completa en aproximadamente una hora. Puede supervisar el proceso ejecutando el comando [pcluster describe-image](#) o los comandos de recuperación de registros.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
```

El [build-image](#) comando crea una CloudFormation pila con todos los recursos de Amazon EC2 necesarios para crear la imagen e inicia el proceso de EC2 Image Builder.

Tras ejecutar el [build-image](#) comando, es posible recuperar los eventos de la CloudFormation pila mediante [pcluster get-image-stack-events](#). Puede filtrar los resultados con el `--query` parámetro para ver los eventos más recientes. Para obtener más información, consulte [Filtrar los AWS CLI resultados](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

```
$ pcluster get-image-stack-events --image-id IMAGE_ID --region REGION --query
"events[0]"
{
 "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
 "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.15.0/1",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
 "resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678\\\",\\\"ImageRecipeArn\\\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/parallelclusterimage-
IMAGE_ID/3.15.0\\\",\\\"DistributionConfigurationArn\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-abcd1234-ef56-
gh78-ij90-1234abcd5678\\\",\\\"Tags\\\":{\\\"parallelcluster:image_name\\\":\\\"IMAGE_ID\\\",
\\\"parallelcluster:image_id\\\":\\\"IMAGE_ID\\\"}}\",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/IMAGE_ID/abcd1234-
ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "stackName": "IMAGE_ID",
 "logicalResourceId": "ParallelClusterImage",
 "resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image",
 "timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}
```

Después de unos 15 minutos, los eventos de la pila aparecen en la entrada del evento de registro relacionada con la creación de Generador de imágenes. Ahora puede enumerar los flujos de registro de imágenes y supervisar los pasos de Generador de imágenes mediante los comandos [pcluster list-image-log-streams](#) y [pcluster get-image-log-events](#).

```
$ pcluster list-image-log-streams --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--query 'logStreams[*].logStreamName'

"3.15.0/1"
]
```

```
$ pcluster get-image-log-events --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--log-stream-name 3.15.0/1 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36295977202298886557255241372854078762600452615936671762",
 "prevToken": "b/36295977196879805474012299949460899222346900769983430672",
 "events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
 },
 {
 "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/parallelclusterimage-test-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678/3.15.0/1",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
 },
 {
 "message": "TOE has completed execution successfully",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
 }
]
}
```

Continúe comprobando con el comando [describe-image](#) hasta que vea el estado BUILD\_COMPLETE.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.15.0/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-config.yaml?Signature=..."
 },
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
 "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2, kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64, efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
 "state": "AVAILABLE",

```

```
"tags": [
 {
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
 },
 ...
],
"architecture": "x86_64"
},
"version": "3.15.0"
}
```

Si necesita solucionar un problema de creación de una AMI personalizada, cree un archivo con los registros de imágenes tal y como se describe en los pasos siguientes.

Puede archivar los registros en Amazon S3 o en un archivo local (según el parámetro `--output`).

```
$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER
{
 "url": "https://BUCKET_NAME.s3.us-east-1.amazonaws.com/BUCKET-FOLDER/IMAGE_ID-
logs-202209071136.tar.gz?AWSAccessKeyId=..."
}

$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID \
--region REGION --bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER --output-file /tmp/
archive.tar.gz
{
 "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}
```

El archivo contiene los flujos de CloudWatch registros relacionados con el proceso de Image Builder y los eventos de CloudFormation pila. El proceso puede tardar varios minutos en completarse.

## Gestión personalizada AMIs

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.0.0, se ha agregado un nuevo conjunto de comandos a la CLI para crear, monitorear y administrar el ciclo de vida de la imagen. Para obtener más información sobre el comando, consulte [Comandos pcluster](#).



## Modificar una AWS ParallelCluster AMI

Este método consiste en modificar una AWS ParallelCluster AMI oficial añadiéndole personalización por encima. La base AWS ParallelCluster AMIs se actualiza con las nuevas versiones. AMIs Tienen todos los componentes necesarios AWS ParallelCluster para funcionar cuando se instalan y configuran. Puede empezar con una de ellas como base.

Puntos clave:

- Este método es más rápido que el comando [build-image](#). Sin embargo, es un proceso manual y no se puede repetir automáticamente.
- Con este método, no tiene acceso a los comandos de recuperación de registros y administración del ciclo de vida de las imágenes que están disponibles a través de la CLI.

Pasos:

New Amazon EC2 console

1. Busque la AMI que corresponda a la específica Región de AWS que utiliza. Para encontrarlo, utilice el [pcluster list-official-images](#) comando con el `--region` parámetro para seleccionar los `--architecture` parámetros Región de AWS y `--os` y filtros específicos para la AMI deseada con el sistema operativo y la arquitectura que desee utilizar. De la salida, recupere el ID de imagen de Amazon EC2.
2. Inicie sesión en la consola Amazon EC2 Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
3. En el panel de navegación, elija Imágenes y, a continuación AMIs. Busque el ID de imagen EC2 recuperado, seleccione la AMI y elija Lanzar instancia a partir de una AMI.
4. Desplácese hacia abajo y elija el tipo de instancia.
5. Elija su Par de claves y Lanzar instancias.
6. Inicie sesión en la instancia mediante el usuario del sistema operativo y su clave de SSH.
7. Personalice la instancia de forma manual para cumplir con sus requisitos.
8. Ejecute el siguiente comando para preparar su instancia para la creación de la AMI:

```
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh
```

9. Desde la consola, seleccione Estado de instancia y a continuación seleccione Detener instancia.

Navegue a Instancias, elija la nueva instancia, seleccione Estado de la instancia, y Detener instancia

10. [Cree una AMI nueva a partir de la instancia mediante la consola Amazon EC2 o AWS CLI cree una imagen.](#)

Desde la consola de Amazon EC2

- a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
- b. Elija la instancia que creó y modificó.
- c. Elija Acciones, Imagen y a continuación, Crear imagen.
- d. Elija Create Image (Crear imagen).

11. Especifique el ID de AMI en el campo [CustomAmi](#) de la configuración del clúster y cree un clúster.

## Old Amazon EC2 console

1. Busque la AWS ParallelCluster AMI que corresponda a la específica Región de AWS que utiliza. Para encontrarlo, puede usar el [pcluster list-official-images](#) comando con el `--region` parámetro para seleccionar los `--architecture` parámetros Región de AWS y `--os` y filtrar específicos para la AMI deseada con el sistema operativo y la arquitectura que desee usar. De la salida, puede recuperar el ID de imagen de Amazon EC2.
2. Inicie sesión en la consola Amazon EC2 Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
3. En el panel de navegación, elija Imágenes y, a continuación AMIs. Defina el filtro para imágenes públicas y busque el ID de imagen EC2 recuperado, seleccione la AMI y elija Launch.
4. Elija el tipo de instancia y seleccione Siguiente: configurar los detalles de la instancia o Revisar y lanzar para lanzar la instancia.
5. Elija Lanzar, seleccione su par de claves y lance las instancias.
6. Inicie sesión en la instancia mediante el usuario del sistema operativo y su clave de SSH. Para obtener más información, vaya a Instancias, seleccione la nueva instancia y Conectar.
7. Personalice la instancia de forma manual para cumplir con sus requisitos.
8. Ejecute el siguiente comando para preparar su instancia para la creación de la AMI:

```
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh
```

9. En la consola de Amazon EC2, elija Instancias en el panel de navegación, seleccione la nueva instancia y elija Acciones, Estado de la instancia y Detener.

10. [Cree una AMI nueva a partir de la instancia mediante la consola Amazon EC2 o AWS CLI cree una imagen.](#)

Desde la consola de Amazon EC2

- a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
- b. Elija la instancia que creó y modificó.
- c. Elija Acciones, Imagen y a continuación, Crear imagen.
- d. Elija Create Image (Crear imagen).

11. Especifique el ID de AMI en el campo [CustomAmi](#) de la configuración del clúster y cree un clúster.

## Integración de Active Directory

En este tutorial, se crea un entorno de varios usuarios. Este entorno incluye un AWS ParallelCluster que está integrado con un AWS Managed Microsoft AD (Active Directory) `encorp.example.com`. Se configura un Admin usuario para que administre el directorio, un ReadOnly usuario para que lea el directorio y un `user000` usuario para que inicie sesión en el clúster. Puede usar la ruta automática o la ruta manual para crear los recursos de red, un Active Directory (AD) y la instancia de Amazon EC2 que utiliza para configurar el AD. Independientemente de la ruta, la infraestructura que cree está preconfigurada para integrarse AWS ParallelCluster mediante uno de los siguientes métodos:

- LDAPS con verificación de certificados (se recomienda como la opción más segura)
- sobre LDAPS sin verificación de certificados
- LDAP

El LDAP por sí solo no proporciona cifrado. Para garantizar la transmisión segura de información potencialmente confidencial, le recomendamos encarecidamente que utilice LDAPS (LDAP sobre TLS/SSL) para los clústeres integrados con ellos. ADs Para obtener más información, consulte [Habilitar el uso de LDAPS del lado del servidor en la Guía de administración. AWS Managed Microsoft AD](#) Directory Service

Tras crear estos recursos, proceda a configurar y crear el clúster integrado con su Active Directory (AD). Una vez que se cree el clúster, inicie sesión como el usuario que creó. Para obtener más información sobre la configuración que se crea en este tutorial, consulte [Acceso de varios usuarios a los clústeres](#) la sección [DirectoryService](#) de configuración.

En este tutorial se explica cómo crear un entorno que admita el acceso de varios usuarios a los clústeres. En este tutorial no se explica cómo crear y utilizar un AD. Directory Service Los pasos que debe seguir para configurar un AWS Managed Microsoft AD en este tutorial se proporcionan únicamente con fines de prueba. No se proporcionan para reemplazar la documentación oficial y las mejores prácticas que puede encontrar en [AWS Managed Microsoft AD Simple AD](#) en la Guía de Directory Service administración.

 Note

Las contraseñas de los usuarios de directorios caducan según las definiciones de propiedades de la política de contraseñas de los directorios. Para restablecer las contraseñas de los directorios con AWS ParallelCluster, consulte [Cómo restablecer una contraseña de usuario y contraseñas caducadas](#).

 Note

Las direcciones IP del controlador de dominio del directorio pueden cambiar debido a los cambios en el controlador de dominio y al mantenimiento del directorio. Si ha elegido el método de creación rápida automática para crear la infraestructura de directorios, debe alinear manualmente el equilibrador de carga frente a los controladores de directorios cuando cambien las direcciones IP del directorio. Si utiliza el método de creación rápida, las direcciones IP del directorio no se alinean automáticamente con los equilibradores de carga.

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

### Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está instalado](#).
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).

- Tiene un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

A medida que avance en el tutorial *inputs highlighted in red*, reemplace, como *region-id* y *d-abcdef01234567890*, por sus propios nombres y IDs. *0123456789012* Sustitúyalo por tu Cuenta de AWS número.

## Creación de la infraestructura de AD

Seleccione la pestaña Automatizado para crear la infraestructura de Active Directory (AD) con una plantilla de creación CloudFormation rápida.

Seleccione la pestaña Manual para crear manualmente la infraestructura de AD.


### Automatizado

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS.
2. Abre [CloudFormation Quick Create \(region us-east-1\)](#) para crear los siguientes recursos en la consola: CloudFormation
  - Una VPC con dos subredes y enrutamiento para acceso público, si no se especifica ninguna VPC.
  - Un. AWS Managed Microsoft AD
  - Una instancia de Amazon EC2 unida al AD que puede usar para administrar el directorio.
3. En la sección Parámetros Creación rápida de pila, proporcione valores para los parámetros siguientes:
  - AdminPassword
  - ReadOnlyPassword
  - UserPassword

Anote la contraseña. Los necesitará más adelante en este tutorial.

4. En DomainName, introduzca **corp.example.com**
5. En Par de claves, escriba el nombre del par de claves de Amazon EC2.
6. Elija las casillas de verificación para confirmar las capacidades de acceso en la parte inferior de la página.

7. Seleccione Creación de pila.
8. Una vez que la CloudFormation pila haya alcanzado el CREATE\_COMPLETE estado, seleccione la pestaña Salidas de la pila. Anote los nombres de los recursos de salida y las razones IDs por las que necesitará usarlos en pasos posteriores. Los resultados proporcionan la información necesaria para crear el clúster.



CloudFormation > Stacks > PclusterAD-1234abc

**PclusterAD-abcd123** [Delete] [Update] [Stack actions] [Create stack]

Stack info | Events | Resources | **Outputs** | Parameters | Template | Change sets

**Outputs (10)**

Search outputs

| Key                               | Value                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DomainAddrLdap                    | ldap://10.0.111.88,ldap://10.0.222.111                                         |
| DomainAddrLdaps                   | ldaps://corp.example.com                                                       |
| DomainCertificateArn              | arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/1234abcd-ef56-78gh-ij90-abcd1   |
| DomainCertificateSecretArn        | arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:DomainCertificateSecret-F |
| DomainCertificateSecretReadPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/DomainCertificateSecretReadPolicy-PclusterAD  |
| DomainName                        | corp.example.com                                                               |
| DomainReadOnlyUser                | cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com                     |
| PasswordSecretArn                 | arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:PasswordSecret-PclusterA  |
| PrivateSubnetIds                  | subnet-1234567890abcdef0,subnet-abcdef01234567890                              |
| VpcId                             | vpc-021345abcdef6789                                                           |

9. Para completar los ejercicios [\(Opcional\) Administrar los usuarios y grupos de AD](#), necesitará el ID del directorio. Elija Recursos y desplácese hacia abajo para anotar el ID del directorio.
10. Continúe en [\(Opcional\) Administrar los usuarios y grupos de AD](#) o [Cree el clúster](#).

## Manual

Los servidores de directorio se crean en dos subredes en dos zonas de disponibilidad diferentes dentro de una VPC.

## Crea el AD

### Note

- El directorio y el nombre de dominio son `corp.example.com`. El formato del nombre es CORP.
- Cambie la Admin contraseña en el script.
- La creación de Active Directory (AD) tarda al menos 15 minutos.

Utilice la siguiente secuencia de comandos de Python para crear los recursos de VPC, subredes y AD en su entorno local. Región de AWS Guarda este archivo como `ad.py` y ejecútalo.

```
import boto3
import time
from pprint import pprint

vpc_name = "PclusterVPC"
ad_domain = "corp.example.com"
admin_password = "asdfASDF1234"

ec2 = boto3.client("ec2")
ds = boto3.client("ds")
region = boto3.Session().region_name

Create the VPC, Subnets, IGW, Routes
vpc = ec2.create_vpc(CidrBlock="10.0.0.0/16")["Vpc"]
vpc_id = vpc["VpcId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[vpc_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": vpc_name}])
subnet1 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.0.0/17",
 AvailabilityZone=f"{region}a")["Subnet"]
subnet1_id = subnet1["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet1_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/subnet1"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet1_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
subnet2 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.128.0/17",
 AvailabilityZone=f"{region}b")["Subnet"]
subnet2_id = subnet2["SubnetId"]
time.sleep(30)
```

```

ec2.create_tags(Resources=[subnet2_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/
subnet2"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet2_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
igw = ec2.create_internet_gateway()["InternetGateway"]
ec2.attach_internet_gateway(InternetGatewayId=igw["InternetGatewayId"], VpcId=vpc_id)
route_table = ec2.describe_route_tables(Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values":
 [vpc_id]}])["RouteTables"][0]
ec2.create_route(RouteTableId=route_table["RouteTableId"],
 DestinationCidrBlock="0.0.0.0/0", GatewayId=igw["InternetGatewayId"])
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsSupport={"Value": True})
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsHostnames={"Value": True})

Create the Active Directory
ad = ds.create_microsoft_ad(
 Name=ad_domain,
 Password=admin_password,
 Description="ParallelCluster AD",
 VpcSettings={"VpcId": vpc_id, "SubnetIds": [subnet1_id, subnet2_id]},
 Edition="Standard",
)
directory_id = ad["DirectoryId"]

Wait for completion
print("Waiting for the directory to be created...")
directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"]
directory = directories[0]
while directory["Stage"] in {"Requested", "Creating"}:
 time.sleep(3)
 directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"]
 directory = directories[0]

dns_ip_addrs = directory["DnsIpAddrs"]

pprint({"directory_id": directory_id,
 "vpc_id": vpc_id,
 "subnet1_id": subnet1_id,
 "subnet2_id": subnet2_id,
 "dns_ip_addrs": dns_ip_addrs})

```

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando.



```
{
 "directory_id": "d-abcdef01234567890",
 "dns_ip_addrs": ["192.0.2.254", "203.0.113.237"],
 "subnet1_id": "subnet-021345abcdef6789",
 "subnet2_id": "subnet-1234567890abcdef0",
 "vpc_id": "vpc-021345abcdef6789"
}
```

Anote los nombres de los recursos de salida y. IDs Los usará en pasos posteriores.

Una vez finalizada la secuencia de comandos, continúe con el siguiente paso.

## Crear una instancia de Amazon EC2

### New Amazon EC2 console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS.
2. Si no tiene un rol al que se adjunten las políticas enumeradas en el paso 4, abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>. De lo contrario, vaya al paso 8.
3. Cree la ResetUserPassword política y sustituya el contenido resaltado en rojo por su Región de AWS ID, ID de cuenta y ID de directorio del resultado del script que ejecutó para crear el AD.

### ResetUserPassword

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "ds:ResetUserPassword"
],
 "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-abcdef01234567890",
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

4. Cree un rol de IAM con la siguiente política asociada.
  - AWS política gestionada [Amazon SSMManaged InstanceCore](#)

- AWS política gestionada [Amazon SSMDirectory ServiceAccess](#)
  - ResetUserPassword política
5. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
  6. En el panel de Amazon EC2, elija Lanzar instancia.
  7. En Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos, seleccione una AMI reciente de Amazon Linux 2.
  8. Para Tipo de instancia, elija t2.micro.
  9. En Par de claves, elija un par de claves.
  10. En Configuración de red, elija Editar.
  11. Seleccione la VPC del directorio.
  12. Desplácese hacia abajo y seleccione Detalles avanzados.
  13. En Detalles avanzados, Directorio de unión al dominio, elija **corp.example.com**.
  14. Para el perfil de instancia de IAM, elija el rol que creó en el paso 1 o un rol al que se adjunten las políticas enumeradas en el paso 4.
  15. En Resumen, elija Lanzar instancia.
  16. Anote el ID de la instancia (por ejemplo, i-1234567890abcdef0) y espere a que la instancia termine de lanzarse.
  17. Una vez que el estado de la instancia cambie a `running`, proceda con el siguiente paso.

## Old Amazon EC2 console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS.
2. Si no tiene un rol al que se adjunten las políticas enumeradas en el paso 4, abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>. De lo contrario, vaya al paso 8.
3. Cree la política de ResetUserPassword. Sustituya el contenido resaltado en rojo por su Región de AWS Cuenta de AWS ID, ID y ID de directorio del resultado del script que ejecutó para crear Active Directory (AD).

### ResetUserPassword

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
```

```
 "ds:ResetUserPassword"
],
 "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890",
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

4. Cree un rol de IAM con la siguiente política asociada.
  - AWS política gestionada [Amazon SSMManaged InstanceCore](#)
  - AWS política gestionada [Amazon SSMDirectory ServiceAccess](#)
  - Política ResetUserPassword
5. Abra la consola de Amazon EC2 en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. En el panel de Amazon EC2, elija Lanzar instancia.
7. En Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos, seleccione una AMI reciente de Amazon Linux 2.
8. Para Tipo de instancia, elija t2.micro.
9. En Par de claves, elija un par de claves.
10. En Configuración de red, elija Editar.
11. En Configuración de red, VPC, seleccione el directorio VPC.
12. Desplácese hacia abajo y seleccione Detalles avanzados.
13. En Detalles avanzados, Directorio de unión al dominio, elija **corp.example.com**.
14. En Detalles avanzados, perfil de instancia, elija el rol que creó en el paso 1 o un rol al que se adjunten las políticas que se enumeran en el paso 4.
15. En Resumen, elija Lanzar instancia.
16. Anote el ID de la instancia (por ejemplo i-1234567890abcdef0) y espere a que la instancia termine de lanzarse.
17. Una vez que el estado de la instancia cambie a `running`, proceda con el siguiente paso.

## Unión de su instancia al AD

1. Conéctese a su instancia y únase al dominio AD como **admin**.

Conéctese a la instancia y ejecute el siguiente comando.

```
$ INSTANCE_ID="i-1234567890abcdef0"
```

```
$ PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances \
--instance-ids $INSTANCE_ID \
--query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" \
--output text)
```

```
$ ssh -i ~/.ssh/keys/keypair.pem ec2-user@$PUBLIC_IP
```

2. Instala el software necesario y únete al reino.

```
$ sudo yum -y install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common samba-
common-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python
```

3. Sustituya la contraseña por la nueva contraseña.

```
$ ADMIN_PW="asdfASDF1234"
```

```
$ echo $ADMIN_PW | sudo realm join -U Admin corp.example.com
Password for Admin:
```

Si lo anterior se ha realizado correctamente, se unirá al reino y continúe con el siguiente paso.

Añada usuarios a la cuenta.

1. Crea el ReadOnlyUser y un usuario adicional.

En este paso, utilizará las herramientas [adcli](#) y [openldap-clients](#) que instaló en el paso anterior.

```
$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --
display-name=ReadOnlyUser ReadOnlyUser
```

```
$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --
display-name=user000 user000
```

2. Compruebe que se hayan creado los usuarios:

Las direcciones IP DNS del directorio son salidas del script de Python.

```
$ DIRECTORY_IP="192.0.2.254"
```

```
$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

```
$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=user000,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

De forma predeterminada, cuando se crea un usuario con `adcli`, el usuario está deshabilitado.

3. Restablezca y active las contraseñas de los usuarios desde su máquina local:

Cierre la sesión de su instancia de Amazon EC2.

#### Note

- `ro-password` es la contraseña de `ReadOnlyUser`, recuperada de AWS Secrets Manager.
- `user-password` es la contraseña de un usuario del clúster que se proporciona cuando se conecta (ssh) al clúster.

`directory-id` Es una salida del script de Python.

```
$ DIRECTORY_ID="d-abcdef01234567890"
```

```
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "ReadOnlyUser" \
--new-password "ro-password" \
--region "region-id"
```

```
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "user000" \

```

```
--new-password "user-p@ssw0rd" \
--region "region-id"
```

4. Añade la contraseña a un secreto de Secrets Manager.

Ahora que ha creado una contraseña `ReadOnlyUser` y la ha establecido, guárdela en un lugar secreto que se AWS ParallelCluster utilice para validar los inicios de sesión.

Use Secrets Manager para crear un nuevo secreto que contenga la contraseña `ReadOnlyUser` como valor. El formato del valor secreto debe ser solo texto plano (no formato JSON). Toma nota del ARN secreto para futuros pasos.

```
$ aws secretsmanager create-secret --name "ADSecretPassword" \
--region region_id \
--secret-string "ro-p@ssw0rd" \
--query ARN \
--output text
arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
```

## Configuración de LDAPS con verificación de certificados (recomendada)

Toma nota del recurso. IDs Los usará en pasos posteriores.

1. Genere el certificado de dominio de forma local.

```
$ PRIVATE_KEY="corp-example-com.key"
CERTIFICATE="corp-example-com.crt"
printf ".\n.\n.\n.\n.\nncorp.example.com\n.\n" | openssl req -x509 -sha256 -nodes -
newkey rsa:2048 -keyout $PRIVATE_KEY -days 365 -out $CERTIFICATE
```

2. Guarde el certificado en Secrets Manager para poder recuperarlo del clúster más adelante.

```
$ aws secretsmanager create-secret --name example-cert \
--secret-string file://$CERTIFICATE \
--region region-id
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-
cert-123abc",
 "Name": "example-cert",
 "VersionId": "14866070-092a-4d5a-bcdd-9219d0566b9c"
}
```

3. Agregue la siguiente política al rol de IAM que creó para unir la instancia de Amazon EC2 con el dominio de AD.

#### PutDomainCertificateSecrets

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "secretsmanager:PutSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc"
],
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

4. Importe el certificado a AWS Certificate Manager (ACM).

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://$CERTIFICATE \
 --private-key fileb://$PRIVATE_KEY \
 --region region-id
{
 "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72"
}
```

5. Cree el equilibrador de carga que se coloca delante de los puntos de conexión de Active Directory.

```
$ aws elbv2 create-load-balancer --name CorpExampleCom-NLB \
 --type network \
 --scheme internal \
 --subnets subnet-1234567890abcdef0 subnet-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "LoadBalancers": [
 {
 "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
```

```

 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
 "CanonicalHostedZoneId": "Z2IF0LAFXWL04F",
 "CreatedTime": "2022-05-05T12:56:55.988000+00:00",
 "LoadBalancerName": "CorpExampleCom-NLB",
 "Scheme": "internal",
 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
 "State": {
 "Code": "provisioning"
 },
 "Type": "network",
 "AvailabilityZones": [
 {
 "ZoneName": "region-idb",
 "SubnetId": "subnet-021345abcdef6789",
 "LoadBalancerAddresses": []
 },
 {
 "ZoneName": "region-ida",
 "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0",
 "LoadBalancerAddresses": []
 }
],
 "IpAddressType": "ipv4"
 }
]
}

```

6. Cree el grupo objetivo que se dirige a los puntos de conexión de Active Directory.

```

$ aws elbv2 create-target-group --name CorpExampleCom-Targets --protocol TCP \
 --port 389 \
 --target-type ip \
 --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "TargetGroups": [
 {
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81",
 "TargetGroupName": "CorpExampleCom-Targets",
 "Protocol": "TCP",
 "Port": 389,
 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
 "HealthCheckProtocol": "TCP",

```



```

 "HealthCheckPort": "traffic-port",
 "HealthCheckEnabled": true,
 "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
 "HealthCheckTimeoutSeconds": 10,
 "HealthyThresholdCount": 3,
 "UnhealthyThresholdCount": 3,
 "TargetType": "ip",
 "IpAddressType": "ipv4"
 }
]
}

```

7. Registre los puntos de conexión de Active Directory (AD) en el grupo de destino.

```

$ aws elbv2 register-targets --target-group-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-
Targets/44577c583b695e81 \
--targets Id=192.0.2.254,Port=389 Id=203.0.113.237,Port=389 \
--region region-id

```

8. Cree el oyente de LB con el certificado.

```

$ aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:loadbalancer/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 \
--protocol TLS \
--port 636 \
--default-actions
Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 \
--certificates CertificateArn=arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 \
--region region-id
"Listeners": [
{
 "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/
net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b",
 "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
 "Port": 636,
 "Protocol": "TLS",
 "Certificates": [

```

```

 {
 "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72"
 }
],
 "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01",
 "DefaultActions": [
 {
 "Type": "forward",
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81",
 "ForwardConfig": {
 "TargetGroups": [
 {
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81"
 }
]
 }
 }
]
}
]
}

```

9. Cree la zona alojada para que el dominio se pueda detectar en la VPC del clúster.

```

$ aws route53 create-hosted-zone --name corp.example.com \
 --vpc VPCRegion=region-id,VPCId=vpc-021345abcdef6789 \
 --caller-reference "ParallelCluster AD Tutorial"
{
 "Location": "https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/hostedzone/
Z09020002B5MZQNXMSJUB",
 "HostedZone": {
 "Id": "/hostedzone/Z09020002B5MZQNXMSJUB",
 "Name": "corp.example.com.",
 "CallerReference": "ParallelCluster AD Tutorial",
 "Config": {
 "PrivateZone": true
 },
 "ResourceRecordSetCount": 2
 },
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C05533343BF3IKS0RW1TQ",

```

```

 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T13:21:53.863000+00:00"
 },
 "VPC": {
 "VPCRegion": "region-id",
 "VPCId": "vpc-021345abcdef6789"
 }
}

```

10. Cree un archivo denominado **recordset-change.json** con el contenido siguiente. **HostedZoneId** es el ID de zona alojada canónico del equilibrador de carga.

```

{
 "Changes": [
 {
 "Action": "CREATE",
 "ResourceRecordSet": {
 "Name": "corp.example.com",
 "Type": "A",
 "Region": "region-id",
 "SetIdentifier": "example-active-directory",
 "AliasTarget": {
 "HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWL04F",
 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-
id.amazonaws.com",
 "EvaluateTargetHealth": true
 }
 }
 }
]
}

```

11. Envía el cambio del conjunto de registros a la zona alojada, esta vez con el ID de la zona alojada.

```

$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXSJUB \
 --change-batch file://recordset-change.json
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C0137926I56R3GC7XW2Y",
 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T13:40:36.553000+00:00"
 }
}

```

```
}
```

12. Cree un documento de política **policy.json** con el siguiente contenido.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:example-cert-abc123"
],
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

13. Cree un documento de política denominado **policy.json** con el siguiente contenido.

```
$ aws iam create-policy --policy-name ReadCertExample \
 --policy-document file://policy.json
{
 "Policy": {
 "PolicyName": "ReadCertExample",
 "PolicyId": "ANPAUUXUVBC42VZSI4LDY",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample-efg456",
 "Path": "/",
 "DefaultVersionId": "v1",
 "AttachmentCount": 0,
 "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
 "IsAttachable": true,
 "CreateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00",
 "UpdateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00"
 }
}
```

14. Siga los pasos indicados en [\(Opcional\) Administrar los usuarios y grupos de AD](#) o [Cree el clúster](#).

## (Opcional) Administrar los usuarios y grupos de AD

En este paso, administra los usuarios y los grupos desde una instancia de EC2 de Amazon Linux 2 que está unida al dominio Active Directory (AD).

Si ha seguido la ruta automática, reinicie e inicie sesión en la instancia unida a AD que se creó como parte de la automatización.

Si ha seguido la ruta manual, reinicie e inicie sesión en la instancia que creó y unió al AD en los pasos anteriores.

En estos pasos, se utilizan las herramientas [adcli](#) y [openldap-clients](#) que se instalaron en la instancia como parte del paso anterior.

Inicie sesión en una instancia de Amazon EC2 que esté unida al dominio AD

1. En la consola de Amazon EC2, seleccione la instancia de Amazon EC2 sin título que se creó en los pasos anteriores. La instancia debe tener el estado Stopped.
2. Si el estado de la instancia es Detenido, elija Estado de instancia y, a continuación, Iniciar instancia.
3. Una vez superadas las comprobaciones de estado, seleccione la instancia y elija Conectar y SSH en la instancia.

Administre los usuarios y grupos al iniciar sesión en una instancia EC2 de Amazon Linux 2 que se haya unido al AD

Cuando ejecute los `adcli` comandos con la `-U "Admin"` opción, se le solicitará que introduzca la Admin contraseña de AD. Incluye la Admin contraseña de AD como parte de los `ldapsearch` comandos.

1. Crear un usuario.

```
$ adcli create-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

2. Para restablecer una contraseña de usuario

```
$ aws --region "region-id" ds reset-user-password --directory-id "d-
abcdef01234567890" --user-name "clusteruser" --new-password "new-p@ssw0rd"
```

### 3. Crear un grupo

```
$ adcli create-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

### 4. Adición de un usuario a un grupo

```
$ adcli add-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

### 5. Describa los usuarios y los grupos.

Describa a todos los usuarios.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Describa a un usuario específico.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=clusteruser))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Describa a todos los usuarios con un patrón de nombres.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=user*))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Describa a todos los usuarios que forman parte de un grupo específico.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(memberOf=CN=clusterteam,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Descripción de grupos de registros

```
$ ldapsearch "objectClass=group" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com"
-D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Describir un grupo específico

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=group)(cn=clusterteam))"
-x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

## 6. Eliminación de un usuario de un grupo

```
$ adcli remove-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U
"Admin"
```

## 7. Elimina un usuario.

```
$ adcli delete-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

## 8. Eliminación de un grupo

```
$ adcli delete-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

# Cree el clúster

Si no ha salido de la instancia de Amazon EC2, hágalo ahora.

El entorno está configurado para crear un clúster que pueda autenticar a los usuarios en Active Directory (AD).

Cree una configuración de clúster sencilla y proporcione los ajustes pertinentes para conectarse al AD. Para obtener más información, consulte la sección [DirectoryService](#).

Elija una de las siguientes configuraciones de clúster y cópiela en un archivo con el nombre `ldaps_config.yaml`, `ldaps_nocert_config.yaml`, `oldap_config.yaml`.

Se recomienda elegir la configuración de LDAPS con verificación de certificado. Si elige esta configuración, también debe copiar el script de arranque en un archivo que lleve el nombre `active-directory.head.post.sh`. Además, debe almacenarlo en un bucket de Amazon S3, tal y como se indica en el archivo de configuración.

## LDAPS con configuración de verificación de certificados (recomendado)

### Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

- `KeyName`: uno de sus pares de claves de Amazon EC2.
- `SubnetId` / `SubnetIds`: Una de las subredes que IDs se proporcionan en el resultado de la pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o en el script de Python (tutorial manual).
- `Region`: La región en la que creó la infraestructura de AD.
- `DomainAddr`: Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
- `PasswordSecretArn`: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la contraseña del `DomainReadOnlyUser`.
- `BucketName`: el nombre del bucket que contiene el script de arranque.
- `AdditionalPolicies/Policy`: El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la política de certificación de dominio de lectura. `ReadCertExample`
- `CustomActions/OnNodeConfigured/Args`: el nombre de recurso de Amazon (ARN) secreto que contiene la política de certificación de dominios.

Para una mejor postura de seguridad, sugerimos utilizar la configuración `HeadNode / Ssh / AllowedIps` para limitar el acceso SSH al nodo principal.

Tenga en cuenta que todos los nodos del clúster `LdapTlsCaCert` deben poder acceder al certificado especificado en.

### Requisitos estrictos

- El certificado especificado en `LdapTlsCaCert` debe estar accesible para todos los nodos del clúster.

Un nodo sin acceso al certificado no podrá resolver los usuarios del directorio.

Region: *region-id*



```
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample
 S3Access:
 - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
 EnableWriteAccess: false
 KeyName: bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh
 CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/bootstrap/active-directory/active-
directory.head.post.sh
 Args:
 - arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc
 - /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
 DirectoryService:
 DomainName: corp.example.com
 DomainAddr: ldaps://corp.example.com
 PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
 DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
 LdapTlsCaCert: /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
 LdapTlsReqCert: hard
```

## Secuencia de comandos de arranque

Tras crear el archivo de arranque y antes de subirlo a su bucket de S3, ejecute `chmod +x active-directory.head.post.sh` para conceder el permiso de AWS ParallelCluster ejecución.

```
#!/bin/bash
set -e

CERTIFICATE_SECRET_ARN="$1"
CERTIFICATE_PATH="$2"

[[-z $CERTIFICATE_SECRET_ARN]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_SECRET_ARN" &&
exit 1
[[-z $CERTIFICATE_PATH]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_PATH" && exit 1

source /etc/parallelcluster/cfnconfig
REGION="${cfn_region:?}"

mkdir -p $(dirname $CERTIFICATE_PATH)
aws secretsmanager get-secret-value --region $REGION --secret-id
$CERTIFICATE_SECRET_ARN --query SecretString --output text > $CERTIFICATE_PATH
```

## LDAPS sin configuración de verificación de certificados

### Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

- **KeyName:** uno de sus pares de claves de Amazon EC2.
- **SubnetId / SubnetIds:** Una de las subredes IDs que se encuentran en el resultado de la pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o del script de Python (tutorial manual).
- **Region:** La región en la que creó la infraestructura de AD.
- **DomainAddr:** Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
- **PasswordSecretArn:** el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la contraseña del `DomainReadOnlyUser`.

Para mejorar la seguridad, sugerimos usar la AllowedIps configuración HeadNode /Ssh/ para limitar el acceso SSH al nodo principal.

```
Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
 DomainName: corp.example.com
 DomainAddr: ldaps://corp.example.com
 PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
 DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
 LdapTlsReqCert: never
```

## Configuraciones de PHP

### Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

- KeyName: uno de sus pares de claves de Amazon EC2.

- `SubnetId` / `SubnetIds`: Una de las subredes que IDs se proporcionan en el resultado de la pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o en el script de Python (tutorial manual).
- `Region`: La región en la que creó la infraestructura de AD.
- `DomainAddr`: Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
- `PasswordSecretArn`: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la contraseña del `DomainReadOnlyUser`.

Para mejorar la seguridad, sugerimos usar la `AllowedIps` configuración `HeadNode /Ssh/` para limitar el acceso SSH al nodo principal.

```

Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
 DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
 DomainAddr: ldap://192.0.2.254,ldap://203.0.113.237
 PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
 DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
 AdditionalSsdConfigs:

```

```
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

Cree el clúster con el comando siguiente.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name "ad-cluster" --cluster-configuration "./
ldaps_config.yaml"
{
 "cluster": {
 "clusterName": "pcluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-
cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "region-id",
 "version": 3.15.0,
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Conexión al clúster como un usuario

Puede consultar el estado del clúster con el comando siguiente.

```
$ pcluster describe-cluster -n ad-cluster --region "region-id" --query "clusterStatus"
```

El resultado es el siguiente.

```
"CREATE_IN_PROGRESS" / "CREATE_COMPLETE"
```

Cuando llegue el estado "CREATE\_COMPLETE", inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña creados.

```
$ HEAD_NODE_IP=$(pcluster describe-cluster -n "ad-cluster" --region "region-id" --query
headNode.publicIpAddress | xargs echo)
```

```
$ ssh user000@$HEAD_NODE_IP
```

Puede iniciar sesión sin la contraseña proporcionando la SSH clave que se creó para el nuevo usuario en `/home/user000@HEAD_NODE_IP/.ssh/id_rsa`.

Si el `ssh` comando se ejecutó correctamente, se conectó correctamente al clúster como usuario autenticado para usar Active Directory (AD).

## Limpieza

1. Desde su máquina local, elimine el clúster.

```
$ pcluster delete-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id"
{
 "cluster": {
 "clusterName": "ad-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "region-id",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

2. Compruebe el progreso de la eliminación del clúster.

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id" --
query "clusterStatus"
"DELETE_IN_PROGRESS"
```

Una vez que el clúster se haya eliminado correctamente, continúe con el siguiente paso.

### automatizar

#### Elimine los recursos de Active Directory

1. De <https://console.aws.amazon.com/cloudformation/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Stacks (Pilas).
3. De la lista de pilas, elija la pila AD (por ejemplo, `pcluster-ad`).
4. Elija Eliminar.

## Manual

1. Elimine la instancia de Amazon EC2.
  - a. Desde <https://console.aws.amazon.com/ec2/>, elija Instances en el panel de navegación.
  - b. De la lista de instancias, elija la que creó para añadir usuarios al directorio.
  - c. Elija Estado de instancia y luego Terminar instancia.
2. Elimine la zona alojada.
  - a. Cree un archivo `recordset-delete.json`, con el siguiente contenido: En este ejemplo, `HostedZoneId` es el ID canónico de zona alojada del balanceador de cargas.

```
{
 "Changes": [
 {
 "Action": "DELETE",
 "ResourceRecordSet": {
 "Name": "corp.example.com",
 "Type": "A",
 "Region": "region-id",
 "SetIdentifier": "pcluster-active-directory",
 "AliasTarget": {
 "HostedZoneId": "Z2IF0LAFXWL04F",
 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
 "EvaluateTargetHealth": true
 }
 }
 }
]
}
```

- b. Envíe el cambio del conjunto de registros a la zona alojada mediante el ID de la zona alojada.

```
$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXSJUB \
 --change-batch file://recordset-delete.json
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C04853642A0TH2TJ5NLNI",
 "Status": "PENDING",
```

```

 "SubmittedAt": "2022-05-05T14:25:51.046000+00:00"
 }
}

```

- c. Elimine la zona alojada.

```

$ aws route53 delete-hosted-zone --id Z09020002B5MZQNXMSJUB
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C0468051QFABTVHMDEG9",
 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T14:26:13.814000+00:00"
 }
}

```

3. Elimine el oyente de LB.

```

$ aws elbv2 delete-listener \
 --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b --region region-id

```

4. Elimine el grupo de destino

```

$ aws elbv2 delete-target-group \
 --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 --
region region-id

```

5. Eliminar el equilibrador de carga.

```

$ aws elbv2 delete-load-balancer \
 --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 --
region region-id

```

6. Elimine la política que usa el clúster para leer el certificado de Secrets Manager.

```

$ aws iam delete-policy --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ReadCertExample

```

7. Elimine el secreto que contiene el certificado de dominio.

```

$ aws secretsmanager delete-secret \

```



```
--secret-id arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-
cert-123abc \
--region region-id
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc",
 "Name": "example-cert",
 "DeletionDate": "2022-06-04T16:27:36.183000+02:00"
}
```

8. Elimine el certificado de ACM.

```
$ aws acm delete-certificate \
--certificate-arn arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 --region region-id
```

9. Elimine los recursos de Active Directory (AD).

- a. Obtenga el siguiente recurso IDs de la salida del script de Python: `ad.py`

- ID de AD
- Subred AD IDs
- ID de AD VPC

- b. Elimine los puentes ejecutando el siguiente comando.

```
$ aws ds delete-directory --directory-id d-abcdef0123456789 --region region-id
{
 "DirectoryId": "d-abcdef0123456789"
}
```

- c. Enumere los grupos de seguridad de la VPC.

```
$ aws ec2 describe-security-groups --filters '[{"Name":"vpc-id","Values":
["vpc-07614ade95ebad1bc"]}]' --region region-id
```

- d. Elimine el grupo de seguridad personalizado.

```
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-021345abcdef6789 --region region-
id
```

- e. Eliminar las subredes.

```
$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-1234567890abcdef --region region-id
```

```
$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-021345abcdef6789 --region region-id
```

- f. Describe la puerta de enlace de Internet.

```
$ aws ec2 describe-internet-gateways \
 --filters Name=attachment.vpc-id,Values=vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "InternetGateways": [
 {
 "Attachments": [
 {
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789"
 }
],
 "InternetGatewayId": "igw-1234567890abcdef",
 "OwnerId": "123456789012",
 "Tags": []
 }
]
}
```

- g. Separa la puerta de enlace de Internet.

```
$ aws ec2 detach-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
 --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
```

- h. Elimina la puerta de enlace de Internet.

```
$ aws ec2 delete-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
 --region region-id
```

- i. Elimine la VPC.

```
$ aws ec2 delete-vpc \
```

```
--vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
--region region-id
```

- j. Elimine el secreto que contiene la contraseña de ReadOnlyUser.

```
$ aws secretsmanager delete-secret \
 --secret-id arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234" \
 --region region-id
```

## Configuración del cifrado de almacenamiento compartido con una AWS KMS clave

Aprenda a configurar una AWS KMS clave administrada por el cliente para cifrar y proteger sus datos en los sistemas de almacenamiento de archivos en clúster para los que están configurados. AWS ParallelCluster

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

AWS ParallelCluster admite las siguientes opciones de configuración de almacenamiento compartido:

- [SharedStorage](#) / [EbsSettings](#) / [KmsKeyId](#)
- [SharedStorage](#) / [EfsSettings](#) / [KmsKeyId](#)
- [SharedStorage](#) / [FsxLustreSettings](#) / [KmsKeyId](#)

Puede utilizar estas opciones para proporcionar una AWS KMS clave gestionada por el cliente para Amazon EBS, Amazon EFS y FSx para el cifrado del sistema de almacenamiento compartido Lustre. Para usarlos, debe crear y configurar una política de IAM para lo siguiente:

- [HeadNode](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#) / [Policy](#)
- [Scheduler](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#) / [Policy](#)

## Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está](#) instalado.
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tiene un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Temas

- [Creación de la política](#)
- [Configuración y creación del clúster](#)

## Creación de la política

En este tutorial, creará una política para configurar el cifrado del almacenamiento compartido con una AWS KMS clave.

Cree una política.

1. Vaya a la consola de IAM: <https://console.aws.amazon.com/iam/inicio>.
2. Seleccione Políticas.
3. Elija Crear política.
4. Elija la pestaña JSON y pegue la siguiente política: Asegúrese de sustituir todas las apariciones de **123456789012** por su Cuenta de AWS ID y la clave Amazon Resource Name (ARN) y por la Región de AWS suya propia.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
]
 }
],
}
```

```

 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678"
]
 }
}

```

5. para este tutorial, escriba un nombre para la política ParallelClusterKmsPolicy y elija Crear política.
6. Tome nota de la política del ARN. La necesita para configurar el clúster.

## Configuración y creación del clúster

El siguiente es un ejemplo de configuración de clúster que incluye un sistema de archivos compartidos de Amazon Elastic Block Store con cifrado.

```

Region: eu-west-1
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: my-ssh-key
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: q1
 ComputeResources:
 - Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 0
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890

```

```
Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/ebs1
 Name: shared-ebs1
 StorageType: Ebs
 EbsSettings:
 Encrypted: True
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678
```

Sustituya los elementos en rojo por sus propios valores. A continuación, cree un clúster que utilice su AWS KMS clave para cifrar los datos en Amazon EBS.

La configuración es similar para Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos Lustre.

La configuración SharedStorage de Amazon EFS es la siguiente.

```
...
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/efs1
 Name: shared-efs1
 StorageType: Efs
 EfsSettings:
 Encrypted: True
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678
```

La SharedStorage configuración FSx de Lustre es la siguiente.

```
...
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/fsx1
 Name: shared-fsx1
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeploymentType: PERSISTENT_1
 PerUnitStorageThroughput: 200
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678
```

# Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola múltiple

En este tutorial se explica cómo ejecutar su primer «Hello World» trabajo AWS ParallelCluster con el [modo de cola múltiple](#).

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

## Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está instalado](#).
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tiene un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Configuración de su clúster

En primer lugar, compruebe que AWS ParallelCluster está correctamente instalado ejecutando el siguiente comando.

```
$ pcluster version
```

Para obtener más información acerca de `pcluster version`, consulte [pcluster version](#).

Este comando devuelve la versión en ejecución de AWS ParallelCluster.

A continuación, ejecute `pcluster configure` para generar un archivo de configuración básico. Siga todas las instrucciones que aparecen después de este comando.

```
$ pcluster configure --config multi-queue-mode.yaml
```

Para obtener más información acerca del comando `pcluster configure`, consulte [pcluster configure](#).

Cuando realice este paso, `multi-queue-mode.yaml` aparecerá un archivo de configuración básico con el nombre. Este archivo contiene una configuración de clúster básica.

En el siguiente paso, modificará el nuevo archivo de configuración y lanzará un clúster con varias colas.

 Note

Algunas instancias que se utilizan en este tutorial no son aptas para la versión gratuita.

Para este tutorial, modifique el archivo de configuración para que coincida con la siguiente configuración. Los elementos que están resaltados en rojo representan los valores del archivo de configuración. Mantenga sus propios valores.

```
Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: c5.xlarge
Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
 KeyName: yourkeypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: spot
 ComputeResources:
 - Name: c5xlarge
 InstanceType: c5.xlarge
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 - Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
 - Name: ondemand
 ComputeResources:
 - Name: c52xlarge
 InstanceType: c5.2xlarge
 MinCount: 0
```



```
MaxCount: 10
Networking:
SubnetIds:
- subnet-021345abcdef6789
```

## Cree su clúster de

Cree un clúster con un nombre `multi-queue-cluster` basado en su archivo de configuración.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name multi-queue-cluster --cluster-configuration
multi-queue-mode.yaml
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/
multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

Para obtener más información acerca del comando `pcluster create-cluster`, consulte [pcluster create-cluster](#).

Para comprobar el estado del clúster, use el comando siguiente.

```
$ pcluster list-clusters
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/
multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

Cuando se crea el clúster, se muestra el `clusterStatus` campo `CREATE_COMPLETE`.

## Inicie sesión en el nodo director

Use su archivo de clave SSH privado para iniciar sesión en el nodo principal.

```
$ pcluster ssh --cluster-name multi-queue-cluster -i ~/path/to/yourkeyfile.pem
```

Para obtener más información acerca de `pcluster ssh`, consulte [pcluster ssh](#).

Después de iniciar sesión, ejecute el comando `sinfo` para comprobar que sus colas de programador se instalan y configuran.

Para obtener más información acerca de `sinfo`, consulte [sinfo](#) en la documentación de Slurm.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 18 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot* up infinite 2 idle spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

El resultado muestra que tiene uno `t2.micro` y un nodo de `c5.xlarge` cómputo en el `idle` estado que están disponibles en su clúster.

Todos los demás nodos están en estado de ahorro de energía, lo que se indica con el sufijo `~` en el estado de nodo, sin que ninguna instancia de Amazon EC2 los respalde. La cola predeterminada se indica con un `*` sufijo después del nombre de la cola. `spot` es la cola de trabajos predeterminada.

## Ejecute el trabajo en modo de cola múltiple

A continuación, intente ejecutar un trabajo para dormir un rato. Posteriormente, el trabajo genera su propio nombre de servidor. Asegúrese de que el usuario actual pueda ejecutar este script.

```
$ tee <<EOF hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from \$(hostname)"
EOF

$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
```

```
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh
```

Envíe el trabajo mediante el comando `sbatch`. Solicite dos nodos para este trabajo con la `-N 2` opción y compruebe que el trabajo se envía correctamente. Para obtener más información acerca de `sbatch`, consulte [sbatch](#) en la documentación de Slurm.

```
$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 1
```

Ahora puede ver la cola y comprobar el estado del trabajo con el comando `squeue`. Como no especificó una cola específica, se usa la cola predeterminada (`spot`). Para obtener más información acerca de `squeue`, consulte [squeue](#) en la documentación de Slurm.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
 1 spot wrap ec2-user R 0:10 2 spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
```

El resultado muestra que el trabajo se encuentra actualmente en estado de ejecución. Espere a que finalice la tarea. Este proceso tarda por 30 segundos. Luego, corra de `squeue` nuevo.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
```

Ahora que todos los trabajos de la cola han terminado, busque el archivo de salida cuyo nombre aparece `slurm-1.out` en el directorio actual.

```
$ cat slurm-1.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1
```

El resultado muestra que el trabajo se ha ejecutado correctamente en los nodos `spot-st-t2micro-1` y `spot-st-c5xlarge-1`.

Ahora envíe el mismo trabajo especificando las restricciones para instancias específicas con los siguientes comandos.

```
$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
```

Submitted batch job 2

Ha utilizado estos parámetros para sbatch:

- `-N 3`— solicita tres nodos.
- `-p spot`— envía el trabajo a la cola spot. También puede enviar un trabajo a la cola ondemand especificando `-p ondemand`.
- `-C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]"`— especifica las restricciones de nodo específicas para este trabajo. Esto requiere que se utilicen un `c5.xlarge` nodo y dos `t2.micro` nodos para este trabajo.

Ejecute el `sinfo` comando para ver los nodos y las colas. Las colas de entrada AWS ParallelCluster se denominan particiones de entrada. Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 1 alloc# spot-dy-t2micro-1
spot* up infinite 17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot* up infinite 1 mix spot-st-c5xlarge-1
spot* up infinite 1 alloc spot-st-t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

Los nodos se están encendiendo. Esto se indica con el `#` sufijo en el estado del nodo. Ejecute el `squeue` comando para ver información sobre los trabajos del clúster.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
 2 spot wrap ec2-user CF 0:04 3 spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-
t2micro-1,spot-st-t2micro-1
```

Su trabajo está en el estado CF (CONFIGURING), esperando a que las instancias se escalen verticalmente y se unan al clúster.

Transcurridos unos tres minutos, los nodos estarán disponibles y el trabajo pasará al estado R (RUNNING).

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
```

```
2 spot wrap ec2-user R 0:07 3 spot-dy-t2micro-1,spot-st-
c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
```

El trabajo finaliza y los tres nodos están en ese `idle` estado.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot* up infinite 3 idle spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

A continuación, cuando no quede ningún trabajo en la cola, compruébelo `slurm-2.out` en su directorio local.

```
$ cat slurm-2.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1
```

Este es el estado final del clúster.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot* up infinite 3 idle spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

Cuando realice la sesión en el clúster, podrá eliminarla al abandonar el clúster `pcluster delete-cluster`. Para obtener más información, consulte [pcluster list-clusters](#) y [pcluster delete-cluster](#).

```
$ pcluster list-clusters
{
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
```

```
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/
multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
 }
]
}
$ pcluster delete-cluster -n multi-queue-cluster
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/
multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Uso de la AWS ParallelCluster API

En este tutorial, creará y probará la API con [Amazon API Gateway](#) y una AWS ParallelCluster CloudFormation plantilla. A continuación, utilice el cliente de ejemplo disponible GitHub para utilizar la API. Para obtener más información sobre el uso de la API, consulte [AWS ParallelCluster API](#).

Para obtener más información, consulte [Crear un componente personalizado con Image Builder](#) en la Guía del usuario de EC2 Image Builder.

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

### Requisitos previos

- AWS CLI Se [instala](#) y configura en su entorno informático.
- AWS ParallelCluster está instalado en un entorno virtual. Para obtener más información, consulte [Instalación AWS ParallelCluster en un entorno virtual \(recomendado\)](#).
- Tienes un [par de EC2 claves de Amazon](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Paso 1: Cree la API con Amazon API Gateway

Permanezca en su directorio de usuarios principal y active su entorno virtual:

1. Instale un útil procesador de línea de comandos JSON.

```
$ sudo yum groupinstall -y "Development Tools"
sudo yum install -y jq python3-devel
```

2. Ejecute el siguiente comando para obtener su AWS ParallelCluster versión y asignarla a una variable de entorno.

```
$ PCLUSTER_VERSION=$(pcluster version | jq -r '.version')
echo "export PCLUSTER_VERSION=${PCLUSTER_VERSION}" | tee -a ~/.bashrc
```

3. Cree una variable de entorno y asígnele su ID de región.

```
$ export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
echo "export AWS_DEFAULT_REGION=${AWS_DEFAULT_REGION}" | tee -a ~/.bashrc
```

4. Ejecute los siguientes comandos para implementar la API.

```
API_STACK_NAME="pc-api-stack"
echo "export API_STACK_NAME=${API_STACK_NAME}" | tee -a ~/.bashrc
```


```
aws cloudformation create-stack \
 --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${AWS_DEFAULT_REGION}-aws-parallelcluster.s3.
${AWS_DEFAULT_REGION}.amazonaws.com/parallelcluster/${PCLUSTER_VERSION}/api/
parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND \
 --parameters ParameterKey=EnableIamAdminAccess,ParameterValue=true

{
 "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/my-api-
stack/abcd1234-ef56-gh78-ei90-1234abcd5678"
}
```

Una vez finalizada la operación, continúe con el siguiente paso.

## Paso 2: Probar la API en la consola de Amazon API Gateway

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS.
2. Vaya a la [consola de Amazon API Gateway](#).
3. Elija implementación de la API.




4. Elija Etapas y seleccione una etapa.



The screenshot displays the AWS API Gateway console interface. The top navigation bar shows the path: Amazon API Gateway > APIs > ParallelCluster (sbc02hvsoc) > Stages > prod. On the left sidebar, the 'APIs' section is expanded, showing 'API: ParallelCluster' with a list of resources including 'Stages'. The main panel is titled 'prod Stage Editor' and contains several tabs: 'Settings', 'Logs/Tracing', 'Stage Variables', 'SDK Generation', 'Export', 'Deployment History', 'Documentation History', and 'Canary'. The 'Settings' tab is active, showing 'Cache Settings' with an 'Enable API cache' checkbox. Below this, 'Default Method Throttling' is configured with 'Enable throttling' checked, a 'Rate' of 100 requests per second, and a 'Burst' of 10 requests. The 'Web Application Firewall (WAF)' section shows 'Web ACL' set to 'None'. The 'Client Certificate' section shows 'Certificate' set to 'None'. At the top of the main panel, the 'Invoke URL' is displayed as <https://sbc02hvsoc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod>.

5. Anote la URL que API Gateway proporciona para acceder a su API o invocarla. Está resaltada en azul.
6. Elija Recursos y seleccione **GET** en **/clusters**.
7. Seleccione el icono de PRUEBA y, a continuación, desplácese hacia abajo y seleccione el icono de PRUEBA.



Aparece la respuesta a su /clusters GET.

APIs > ParallelCluster (sbc02hvsoc) > Resources > /v3/clusters (ulfwk2) > GET

Show all hints ?

Resources Actions

Method Execution /v3/clusters - GET - Method Test

Make a test call to your method. When you make a test call, API Gateway skips authorization and directly invokes your method

**Path**

No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax {myPathParam} in a resource path.

**Request:** /v3/clusters

**Status:** 200

**Latency:** 3203 ms

**Response Body**

**Query Strings**

{clusters}

param1=value1&param2=value2

**Headers**

{clusters}

Use a colon (:) to separate header name and value, and new lines to declare multiple headers. eg. Accept:application/json.

**Stage Variables**

No stage variables exist for this method.

**Client Certificate**

No client certificates have been generated.

```
{
 "clusters": [
 {
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-cluster/4450d850-b684-11ec-84a7-0a047567c9f3",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "clusterName": "test-cluster",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
]
}
```

**Response Headers**

```
{"Content-Length": "360", "X-Amzn-Trace-ID": "Root=1-62686455-c1cf243417b2721e33822ac5;Sampled=1", "Content-Type": "application/json"}
```

Logs

### Paso 3: Prepare y pruebe un cliente de ejemplo para invocar la API

Clona el código AWS ParallelCluster fuente en el api directorio e instala las bibliotecas cliente de Python. cd

1. 

```
$ git clone -b v${PCLUSTER_VERSION} https://github.com/aws/aws-parallelcluster aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}
cd aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}/api
```

```
$ pip3 install client/src
```

2. Vuelva al directorio de usuarios principal.
3. Exporte la URL base de API Gateway que el cliente usa cuando se ejecuta.

```
$ export PCLUSTER_API_URL=$(aws cloudformation describe-stacks
--stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiInvokeUrl`.OutputValue' --output text)
echo "export PCLUSTER_API_URL=${PCLUSTER_API_URL}" |tee -a ~/.bashrc
```

4. Exporte el nombre de un clúster que el cliente utilice para crear un clúster.

```
$ export CLUSTER_NAME="test-api-cluster"
echo "export CLUSTER_NAME=${CLUSTER_NAME}" |tee -a ~/.bashrc
```

5. Ejecute los siguientes comandos para almacenar las credenciales que el cliente de ejemplo usa para acceder a la API.

```
$ export PCLUSTER_API_USER_ROLE=$(aws cloudformation describe-
stacks --stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiUserRole`.OutputValue' --output text)
echo "export PCLUSTER_API_USER_ROLE=${PCLUSTER_API_USER_ROLE}" |tee -a ~/.bashrc
```

## Paso 4: Copie el script de código del cliente y ejecute las pruebas de clúster

1. Copie el siguiente código de cliente de ejemplo `test_pcluster_client.py` en su directorio de usuarios principal. El código de cliente solicita lo siguiente:
  - Cree el clúster.
  - Describir el clúster.
  - Enumerar los clústeres.
  - Describa la flota de computación.
  - Describa las instancias de un clúster.

```
Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
```

```
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
 cluster_compute_fleet_api,
 cluster_instances_api,
 cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

Defining the host is optional and defaults to http://localhost
See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
 host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
 cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)
 fleet_ops = cluster_compute_fleet_api.ClusterComputeFleetApi(api_client)
```

```
instance_ops = cluster_instances_api.ClusterInstancesApi(api_client)

Create cluster
build_done = False
try:
 with open('cluster-config.yaml', encoding="utf-8") as f:
 body = CreateClusterRequestContent(cluster_name=cluster_name,
cluster_configuration=f.read())
 api_response = cluster_ops.create_cluster(body, region=region)
except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling create_cluster: %s\n" % e)
 build_done = True
time.sleep(60)

Confirm cluster status with describe_cluster
while not build_done:
 try:
 api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 if api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_IN_PROGRESS'):
 print('. . . working . . .', end='', flush=True)
 time.sleep(60)
 elif api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_COMPLETE'):
 print('READY!')
 build_done = True
 else:
 print('ERROR!!!!')
 build_done = True
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling describe_cluster: %s\n" % e)

List clusters
try:
 api_response = cluster_ops.list_clusters(region=region)
 pprint(api_response)
except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling list_clusters: %s\n" % e)

DescribeComputeFleet
try:
 api_response = fleet_ops.describe_compute_fleet(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
```

```
except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling compute fleet: %s\n" % e)

DescribeClusterInstances
try:
 api_response = instance_ops.describe_cluster_instances(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling describe_cluster_instances: %s\n" % e)
```

## 2. Cree una configuración de clúster:

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

- La biblioteca API Client detecta automáticamente los detalles de configuración de las variables de entorno (por ejemplo `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, o `AWS_SESSION_TOKEN`) o `$HOME/.aws`. El siguiente comando cambia su rol de IAM actual al `ParallelClusterApiUserRole` designado.

```
$ eval $(aws sts assume-role --role-arn ${PCLUSTER_API_USER_ROLE} --role-session-name ApiTestSession | jq -r '.Credentials | "export AWS_ACCESS_KEY_ID=\(.AccessKeyId)\nexport AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\(.SecretAccessKey)\nexport AWS_SESSION_TOKEN=\(.SessionToken)\n"')
```

Error al que hay que prestar atención:

Si ve un error similar al siguiente, ya ha dado por sentado que el `ParallelClusterApiUserRole` y `AWS_SESSION_TOKEN` han caducado.

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation:
User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/ApiTestSession
is not authorized to perform: sts:AssumeRole on resource:
arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

Elimine el rol y, a continuación, vuelva a ejecutar el `aws sts assume-role` comando para usar el `ParallelClusterApiUserRole`.

```
$ unset AWS_SESSION_TOKEN
```

```
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID
```

Para proporcionar sus permisos de usuario actuales para el acceso a la API, debe [ampliar la Política de recursos](#).

4. Ejecute el siguiente comando para poner a prueba el cliente de ejemplo.

```
$ python3 test_pcluster_client.py
{'cluster_configuration': 'Region: us-east-1\n'
 'Image:\n'
 ' Os: alinux2\n'
 'HeadNode:\n'
 ' InstanceType: t2.micro\n'
 ' Networking . . . :\n'
 ' SubnetId: subnet-1234567890abcdef0\n'
 ' Ssh:\n'
 ' KeyName: adpc\n'
 'Scheduling:\n'
 ' Scheduler: slurm\n'
 ' SlurmQueues:\n'
 ' - Name: queue1\n'
 ' ComputeResources:\n'
 ' - Name: t2micro\n'
 ' InstanceType: t2.micro\n'
 ' MinCount: 0\n'
 ' MaxCount: 10\n'
 ' Networking . . . :\n'
 ' SubnetIds:\n'
 ' - subnet-1234567890abcdef0\n',
 'cluster_name': 'test-api-cluster'}
{'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-delete...'},
 'cluster_name': 'test-api-cluster',
 'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()),
 'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()),
```



```

'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'
.
.
.
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
not-delete...'},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE',
'compute_fleet_status': 'RUNNING',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 21, 46,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.27.153',
'public_ip_address': '52.90.156.51',
'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'
READY!

```

## Paso 5: Copie el script de código del cliente y elimine el clúster

1. Copie el siguiente código de cliente de ejemplo en `delete_cluster_client.py`. El código de cliente solicita la eliminación del clúster.

```

Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software

```

```
without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
 cluster_compute_fleet_api,
 cluster_instances_api,
 cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

Defining the host is optional and defaults to http://localhost
See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
 host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
 cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)

 # Delete the cluster
 gone = False
```

```

try:
 api_response = cluster_ops.delete_cluster(cluster_name, region=region)
except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling delete_cluster: %s\n" % e)
time.sleep(60)

Confirm cluster status with describe_cluster
while not gone:
 try:
 api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 if api_response.cluster_status == ClusterStatus('DELETE_IN_PROGRESS'):
 print('. . . working . . .', end='', flush=True)
 time.sleep(60)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 gone = True
 print("DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: %s
\n" % e)

```

## 2. Ejecute los siguientes comandos para eliminar el clúster de .

```

$ python3 delete_cluster_client.py
{'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
not-delete...'},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 53, 48,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.17.132',
'public_ip_address': '34.201.100.37',
'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],

```

```
'version': '3.1.3'}
.
.
.
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
not-delete...'},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
. . . working . . . DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster:
(404)
Reason: Not Found
.
.
.
HTTP response body: {"message": "Cluster 'test-api-cluster' does not exist or
belongs to an incompatible ParallelCluster major version."}
```

3. Una vez finalizadas las pruebas, desactive las variables de entorno.

```
$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID
```

## Paso 6: limpiar

Puedes usar Consola de administración de AWS o AWS CLI para eliminar tu API.

1. En la CloudFormation consola, selecciona la pila de API y, a continuación, selecciona Eliminar.
2. Ejecute el siguiente comando si usa AWS CLI.

Usando CloudFormation.

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name ${API_STACK_NAME}
```

## Crear un clúster con Slurm contabilidad

Aprenda a configurar y crear un clúster con Slurm contabilidad. Para obtener más información, consulte [Slurmcontabilidad con AWS ParallelCluster](#).

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

En este tutorial, utilizará una [plantilla de creación CloudFormation rápida \(us-east-1\) para crear una base de datos sin servidor para MySQL](#). [Amazon Aurora](#) La plantilla indica CloudFormation que se creen todos los componentes necesarios para implementar una base de datos Amazon Aurora sin servidor en la misma VPC que el clúster. La plantilla también crea una configuración básica de red y seguridad para la conexión entre el clúster y la base de datos.

### Note

A partir de la versión 3.3.0, admite AWS ParallelCluster Slurm contabilizar con el parámetro de configuración del clúster [SlurmSettings/Base de datos](#).

### Note

La plantilla de creación rápida sirve de ejemplo. Esta plantilla no cubre todos los casos de uso posibles de un Slurm servidor de bases de datos de contabilidad. Es su responsabilidad crear un servidor de base de datos con la configuración y la capacidad adecuadas para sus cargas de trabajo de producción.

Requisitos previos:

- AWS ParallelCluster [está instalado](#).
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tienes un [par de EC2 claves de Amazon](#).

- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).
- La región en la que implemente la plantilla de creación rápida es compatible con Amazon Aurora MySQL Serverless v2. Para obtener más información, consulte [Aurora Serverless v2 con Aurora MySQL](#).

## Paso 1: Crear la VPC y las subredes para AWS ParallelCluster

Para usar la CloudFormation plantilla proporcionada para Slurm base de datos de cuentas, debe tener lista la VPC del clúster. Puede hacerlo manualmente o como parte del procedimiento [Configure y cree un clúster con AWS ParallelCluster interfaz de la línea de comandos](#). Si ya ha utilizado AWS ParallelCluster, es posible que tenga una VPC lista para la implementación del clúster y el servidor de base de datos.

## Paso 2: Crear la pila de la base de datos

Utilice la [plantilla de creación CloudFormation rápida \(us-east-1\) para crear](#) una pila de bases de datos para Slurm contabilidad. La plantilla requiere las siguientes entradas:

- Credenciales del servidor de base de datos, específicamente el nombre de usuario y la contraseña de administrador.
- Dimensionamiento del clúster Amazon Aurora sin servidor. Esto depende de la carga prevista del clúster.
- Parámetros de red, específicamente la VPC de destino y las subredes o bloques CIDR para la creación de las subredes.

Seleccione las credenciales y el tamaño adecuados para el servidor de base de datos. Para las opciones de red, debe usar la misma VPC en la que se implementa el clúster AWS ParallelCluster. Puede crear las subredes de la base de datos y pasarlas como entrada a la plantilla. O bien, proporcione dos bloques CIDR separados para las dos subredes y deje que la CloudFormation plantilla cree las dos subredes para los bloques CIDR. Asegúrese de que los bloques CIDR no se superpongan con las subredes existentes. Si los bloques CIDR se superponen con las subredes existentes, no se puede crear la pila.

La creación del servidor de base de datos tarda varios minutos.

## Paso 3: Cree un clúster con Slurm contabilidad habilitada

La CloudFormation plantilla proporcionada genera una CloudFormation pila con algunos resultados definidos. Desde Consola de administración de AWS, puede ver las salidas en la pestaña Salidas de la vista de CloudFormation pila. Para activar la Slurm teniendo en cuenta, algunos de estos resultados deben usarse en el archivo de configuración del AWS ParallelCluster clúster:

- DatabaseHost: Se utiliza para el parámetro de configuración del clúster [SlurmSettings / Database / Uri](#).
- DatabaseAdminUser: se utiliza para el valor del parámetro de configuración del clúster de [SlurmSettings/Database/UserName](#).
- DatabaseSecretArn: Se utiliza para el parámetro de configuración del clúster [SlurmSettings / Database / PasswordSecretArn](#).
- DatabaseClientSecurityGroup: Este es el grupo de seguridad que está conectado al nodo principal del clúster que se define en el parámetro de configuración [HeadNode / Networking / SecurityGroups](#)

Actualice los parámetros Database del archivo de configuración del clúster con los valores de salida. Utilice la CLI [pcluster](#) para crear el clúster.

```
$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml
```

Una vez creado el clúster, puede empezar a utilizar Slurm comandos de contabilidad como `sacctmgr osacct`.

## Crear un clúster con un externo Slurmdbd contabilidad

Aprenda a configurar y crear un clúster con tecnología externa Slurmdbd contabilidad. Para obtener más información, consulte [Slurm contabilidad con AWS ParallelCluster](#).

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS los servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

La AWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro del AWS Free Tier categoría en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte [Costos de IU de AWS ParallelCluster](#).

En este tutorial, utilizarás una plantilla de AWS CloudFormation creación rápida para crear los componentes necesarios para implementar una instancia de Slurmdbd en la misma VPC que el clúster. La plantilla crea una configuración básica de red y seguridad para la conexión entre el clúster y la base de datos.

#### Note

En primer lugar `version 3.10.0`, AWS ParallelCluster es compatible con el Slurmdbd externo con el parámetro de configuración del clúster. `SlurmSettings / ExternalSlurmdbd`

#### Note

La plantilla de creación rápida sirve de ejemplo. Esta plantilla no cubre todos los casos de uso posibles. Es su responsabilidad crear una base de datos de Slurm externa con la configuración y la capacidad adecuadas para sus cargas de trabajo de producción.

Requisitos previos:

- AWS ParallelCluster [está](#) instalado.
- AWS CLI [está instalado y configurado](#).
- Tiene un [par de claves de Amazon Elastic Compute Cloud](#).
- Tiene un AWS Identity and Access Management rol con los [permisos](#) necesarios para ejecutar la [pcluster](#) CLI.
- Tiene un Slurm base de datos de contabilidad. Para seguir un tutorial de creación Slurm siga los pasos 1 y 2 de la sección [Crear la pila de bases de datos contables de Slurm](#).

## Paso 1: Creación de la pila de Slurmdbd

En este tutorial, utilice una [plantilla de creación CloudFormation rápida \(us-east-1\) para crear](#) una pila de Slurmdbd. La plantilla requiere las siguientes entradas:

Red

- VPCId: el ID de VPC para lanzar la instancia de Slurmdbd.



- SubnetId: El ID de subred para lanzar la instancia de Slurmdbd.
- PrivatePrefix: el prefijo CIDR de la VPC.
- PrivateIp: una IP privada secundaria para asignarla a la instancia de Slurmdbd.

### Conexión a la base de datos

- DBMSClientSG: El grupo de seguridad que se va a adjuntar a la instancia de Slurmdbd. Este grupo de seguridad debe permitir las conexiones entre el servidor de base de datos y la instancia de Slurmdbd.
- DBMSDatabaseNombre: el nombre de la base de datos.
- DBMSUsername: el nombre de usuario de la base de datos.
- DBMSPasswordSecretArn: El secreto que contiene la contraseña de la base de datos.
- DBMSUri: El URI del servidor de la base de datos.

### Configuraciones de la instancia

- InstanceType: Un tipo de instancia que se usará en la instancia de slurmdbd.
- KeyName: Un par de EC2 claves de Amazon para usar en la instancia slurmdbd.

### Configuración de Slurmdbd

- AMIID: una AMI de la instancia de Slurmdbd. La AMI debería ser una ParallelCluster AMI. La versión de la ParallelCluster AMI determina la versión de Slurmdbd.
- MungeKeySecretArn: El secreto que contiene la clave munge que se utilizará para autenticar las comunicaciones entre Slurmdbd y los clústeres.
- SlurmdbdPort: un número de puerto que utiliza el slurmdbd.
- EnableSlurmdbdSystemService: habilita slurmdbd como servicio del sistema y lo ejecuta cuando se lanza una instancia.

#### Warning

Si la base de datos se creó con una versión diferente de SlurmDB, no utilice Slurmdbd como servicio del sistema.

Si la base de datos contiene un gran número de entradas, Slurm Database Daemon (SlurmDBD) puede tardar decenas de minutos en actualizar la base de datos y no responder durante este intervalo de tiempo.

Antes de actualizar SlurmDB, haga una copia de seguridad de la base de datos. Para obtener más información, consulte la [.Slurm documentación](#).

## Paso 2: Crear un clúster con una fuente externa Slurmdbd enabled

La CloudFormation plantilla proporcionada genera una CloudFormation pila con algunos resultados definidos.

Desde el Consola de administración de AWS, consulte la pestaña Salidas de la CloudFormation pila para revisar las entidades creadas. Para activar la Slurm teniendo en cuenta, algunos de estos resultados deben usarse en el AWS ParallelCluster archivo de configuración:

- `SlurmdbdPrivatelp`: Se utiliza para el parámetro de configuración del [SlurmSettings](#)clúster de [hosts ExternalSlurmdbd](#)//.
- `SlurmdbdPort`: Se utiliza para el valor del [SlurmSettings](#)parámetro de [ExternalSlurmdbd](#)configuración [del clúster de puertos](#)//.
- `AccountingClientSecurityGroup`: [Este es el grupo de seguridad que está conectado al nodo principal del clúster y que se define en el parámetro de configuración/Networking HeadNode/AdditionalSecurityGroups](#)

Además, en la pestaña Parámetros de la vista de pila: CloudFormation

- `MungeKeySecretArn`: Se utiliza para el valor del parámetro de configuración del [MungeKeySecretArn](#)clúster [SlurmSettings](#)/.

Actualice los parámetros de la base de datos del archivo de configuración del clúster con los valores de salida. Utilice el `pcluster` AWS CLI para crear el clúster.

```
$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml
```

Una vez creado el clúster, puede empezar a utilizar Slurm comandos de contabilidad como `sacctmgr osacct`.

 Warning

Tráfico entre ParallelCluster y lo externo SlurmDB no está cifrado. Se recomienda ejecutar el clúster y el externo SlurmDB en una red de confianza.

## Volver a una versión anterior del documento de AWS Systems Manager

Aprenda a volver a una versión anterior de un documento de AWS Systems Manager. Para obtener más información sobre documentos SSM, consulte [AWS Documentos de Systems Manager](#) en la AWS Guía del usuario Systems Manager.

Al utilizar la interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Requisitos previos:

- Y Cuenta de AWS con permisos para gestionar documentos SSM.
- AWS CLI [Está instalado y configurado](#).

## Volver a una versión anterior del documento SSM

1. En su terminal, ejecute el siguiente comando para obtener la lista de documentos SSM existentes que le pertenecen.

```
$ aws ssm list-documents --document-filter "key=Owner,value=Self"
```

2. Volver a una versión anterior del documento SSM En este ejemplo, volvemos a una versión anterior del documento SessionManagerRunShell. Puede usar el documento SSM SessionManagerRunShell para personalizar cada sesión de intérprete de comandos de SSM que inicie.
  - a. Para encontrar el parámetro DocumentVersion para SessionManagerRunShell, ejecute el siguiente comando:

```
$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{
 "Document": {
 "Hash": "...",
 "HashType": "Sha256",
 "Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
 "Owner": "123456789012",
 "CreateDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00",
 "Status": "Active",
 "DocumentVersion": "1",
 "Parameters": [
 {
 "Name": "linuxcmd",
 "Type": "String",
 "Description": "The command to run on connection...",
 "DefaultValue": "if [-d '/opt/parallelcluster']; then
source /opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/
bash"
 }
],
 "PlatformTypes": [
 "Windows",
 "Linux",
 "MacOS"
],
 "DocumentType": "Session",
 "SchemaVersion": "1.0",
 "LatestVersion": "2",
 "DefaultVersion": "1",
 "DocumentFormat": "JSON",
 "Tags": []
 }
}
```

La última versión es 2.

- b. Vuelva a la versión anterior ejecutando el siguiente comando:

```
$ aws ssm delete-document --name "SSM-SessionManagerRunShell" --document-
version 2
```

3. Compruebe que la versión del documento se ha revertido ejecutando de nuevo el `describe-document` comando:

```
$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{
 "Document": {
 "Hash": "...",
 "HashType": "Sha256",
 "Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
 "Owner": "123456789012",
 "CreateDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00",
 "Status": "Active",
 "DocumentVersion": "1",
 "Parameters": [
 {
 "Name": "linuxcmd",
 "Type": "String",
 "Description": "The command to run on connection...",
 "DefaultValue": "if [-d '/opt/parallelcluster']; then source /opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash"
 }
],
 "PlatformTypes": [
 "Windows",
 "Linux",
 "MacOS"
],
 "DocumentType": "Session",
 "SchemaVersion": "1.0",
 "LatestVersion": "1",
 "DefaultVersion": "1",
 "DocumentFormat": "JSON",
 "Tags": []
 }
}
```

La última versión es 1.

# Crear un clúster con CloudFormation

Aprenda a crear un clúster con un recurso AWS ParallelCluster CloudFormation personalizado. Para obtener más información, consulte [AWS CloudFormation recurso personalizado](#).

Al usarlo AWS ParallelCluster, solo pagas por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Requisitos previos:

- AWS CLI [Está instalado y configurado](#).
- Un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Creación de clústeres con una pila de creación CloudFormation rápida

En este tutorial, utilizarás una pila de creación rápida para implementar una CloudFormation plantilla que cree un clúster y los siguientes recursos: AWS

- Una CloudFormation pila raíz creada mediante una pila de creación CloudFormation rápida.
- Pilas anidadas CloudFormation que incluyen políticas predeterminadas, configuración de VPC predeterminada y un proveedor de recursos personalizado.
- Un ejemplo de pila de AWS ParallelCluster clústeres y un clúster en el que puedes iniciar sesión y ejecutar trabajos.

Cree un clúster con AWS CloudFormation

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS.
2. Abra el [enlace CloudFormation de creación rápida](#) para crear los siguientes recursos en la CloudFormation consola:
  - Una CloudFormation pila anidada con una VPC con una subred pública y privada para ejecutar el nodo principal del clúster y los nodos de cómputo, respectivamente.
  - Una CloudFormation pila anidada con un recurso AWS ParallelCluster personalizado para administrar el clúster.

- Una CloudFormation pila anidada con las políticas predeterminadas para administrar el clúster.
- Una CloudFormation pila raíz para las pilas anidadas.
- Un AWS ParallelCluster clúster con el Slurm planificador y un número definido de nodos de procesamiento.

CloudFormation &gt; Stacks &gt; Create stack

## Quick create stack

### Template

Template URL

[https://pcluster-cfn-us-east-2.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.0/templates/custom\\_resource/cluster-1-click.yaml](https://pcluster-cfn-us-east-2.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.0/templates/custom_resource/cluster-1-click.yaml)

Stack description

AWS ParallelCluster CloudFormation Cluster

### Stack name

Stack name

cluster-0

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

### Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

AvailabilityZone

Availability zone where instances will be launched

us-east-2a

KeyName

KeyPair to login to the head node

Select AWS::EC2::KeyPair::KeyName

### Capabilities

**The following resource(s) require capabilities: [AWS::CloudFormation::Stack]**

This template contains Identity and Access Management (IAM) resources. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. In addition, they have custom names. Check that the custom names are unique within your AWS account. [Learn more](#)

For this template, AWS CloudFormation might require an unrecognized capability: {0}. Check the capabilities of these resources. [Learn more](#)

☒ I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources with custom names.☒ I acknowledge that AWS CloudFormation might require the following capability: CAPABILITY\_AUTO\_EXPAND

Cancel

Create change set

Create stack

3. En la sección Parámetros Creación rápida de pila, proporcione valores para los parámetros siguientes:
  - a. Para KeyName, introduzca el nombre de su par de claves de Amazon EC2.



- b. Para AvailabilityZone, elija una zona de disponibilidad para los nodos de su clúster, por ejemplo, `us-east-1a`.
4. Elija las casillas de verificación para confirmar las capacidades de acceso en la parte inferior de la página.
5. Seleccione Creación de pila.
6. Espere a que la CloudFormation pila alcance el `CREATE_COMPLETE` estado.

## Creación de clústeres con la interfaz de línea de CloudFormation comandos (CLI)

En este tutorial, utilizará la interfaz de línea de AWS comandos (CLI) CloudFormation para implementar una CloudFormation plantilla que cree un clúster.

Cree los siguientes AWS recursos:

- Una CloudFormation pila raíz creada mediante una pila de CloudFormation creación rápida.
- Pilas anidadas CloudFormation que incluyen políticas predeterminadas, configuración de VPC predeterminada y un proveedor de recursos personalizado.
- Un ejemplo de pila de AWS ParallelCluster clústeres y un clúster en los que puedes iniciar sesión y ejecutar trabajos.

Reemplace *inputs highlighted in red*, por ejemplo *keypair*, con sus propios valores.

Cree un clúster con AWS CloudFormation

1. Cree una CloudFormation plantilla denominada `cluster_template.yaml` con el siguiente contenido:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: > AWS ParallelCluster CloudFormation Template

Parameters:
 KeyName:
 Description: KeyPair to login to the head node
 Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName

 AvailabilityZone:
 Description: Availability zone where instances will be launched
```

```

 Type: AWS::EC2::AvailabilityZone::Name
 Default: us-east-2a

Mappings:
 ParallelCluster:
 Constants:
 Version: 3.15.0

Resources:
 PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: !FindInMap [ParallelCluster, Constants, Version] }

 PclusterVpc:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 Parameters:
 PublicCIDR: 10.0.0.0/24
 PrivateCIDR: 10.0.16.0/20
 AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/networking/public-private-
 ${Version}.cfn.json
 - { Version: !FindInMap [ParallelCluster, Constants, Version] }

 PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}'
 ClusterConfiguration:
 Image:
 Os: alinux2
 HeadNode:
 InstanceType: t2.medium
 Networking:
 SubnetId: !GetAtt [PclusterVpc , Outputs.PublicSubnetId]
 Ssh:
 KeyName: !Ref KeyName

```

```

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-cr0
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetIds:
 - !GetAtt [PclusterVpc , Outputs.PrivateSubnetId]
Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The Public IP address of the HeadNode
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]

```

2. Ejecute el siguiente comando AWS CLI para implementar la CloudFormation pila para la creación y administración del clúster.

```

$ aws cloudformation deploy --template-file ./cluster_template.yaml \
 --stack-name mycluster \
 --parameter-overrides KeyName=keypair \
 AvailabilityZone=us-east-2b \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND

```

## Vea la salida CloudFormation del clúster

Vea la salida del CloudFormation clúster para obtener detalles útiles sobre el clúster. La propiedad `ValidationMessages` agregada proporciona acceso a los mensajes de validación de las operaciones de creación y actualización del clúster.

1. Ve a la [CloudFormation consola](#) y selecciona la pila que incluye tu recurso AWS ParallelCluster personalizado.
2. Elija los detalles de la pila y a continuación, seleccione la pestaña Salidas.

| Outputs (2)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Search outputs"/> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |
| Key                                         | Value                                                                                                                                                                                                                   | Description                                            |                                                                                     |
| HeadNodeIp                                  | 1.2.3.4                                                                                                                                                                                                                 | The Public IP address of the HeadNode                  |                                                                                     |
| ValidationMessages                          | [[{"level": "WARNING", "type": "KeyPairValidator", "message": "If you do not specify a key pair, you can't connect to the instance unless you choose an AMI that is configured to allow users another way to log in"}]] | Any warnings from cluster create or update operations. |                                                                                     |

Es posible que los mensajes de validación queden truncados. Para obtener más información acerca de la recuperación de registros, consulte [AWS ParallelCluster solución de problemas](#).

## Acceso al clúster

### Acceso al clúster

**ssh** en el nodo principal del clúster.

- Una vez completada la implementación de la CloudFormation pila, obtenga la dirección IP del nodo principal con el siguiente comando:

```
$ HEAD_NODE_IP=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name=mycluster --query "Stacks|[0].Outputs[?OutputKey=='HeadNodeIp']|[0].OutputValue" --output=text)
```

También puede recuperar la dirección IP del nodo principal a partir del HeadNodeIp parámetro de la pestaña Salidas de la pila de clústeres de la CloudFormation consola.

Puede encontrar la dirección IP del nodo principal aquí porque se agregó en la Outputs sección de la CloudFormation plantilla de clúster, específicamente para este clúster de ejemplo.

- Conéctese al nodo principal del clúster ejecutando el siguiente comando:

```
$ ssh -i keyname.pem ec2-user@HEAD_NODE_IP
```

## Limpieza

Elimine el clúster.

1. Ejecute el siguiente comando AWS CLI para eliminar la CloudFormation pila y el clúster.

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name=mycluster
```

2. Ejecute el siguiente comando para comprobar el estado de la eliminación de la pila.

```
$ aws cloudformation describe-stacks --stack-name=mycluster
```

## Implemente ParallelCluster la API con Terraform

En este tutorial, definirá un proyecto simple de Terraform para implementar una ParallelCluster API.

### Requisitos previos

- Está instalado Terraform v1.5.7+.
- Función de IAM con los permisos para implementar la ParallelCluster API. Consulte [the section called "Permisos necesarios"](#).

## Definición de un proyecto de Terraform

En este tutorial, definirá un proyecto de Terraform.

1. Cree un directorio denominado `my-pcluster-api`.

Todos los archivos que cree estarán dentro de este directorio.

2. Cree el archivo `provider.tf` para configurar el AWS proveedor.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}
```

3. Cree el archivo `main.tf` para definir los recursos mediante el ParallelCluster módulo.

```
module "parallelcluster_pcluster_api" {
 source = "aws-tf/parallelcluster/aws//modules/pcluster_api"
 version = "1.1.0"

 region = var.region
```

```
api_stack_name = var.api_stack_name
api_version = var.api_version

parameters = {
 EnableIamAdminAccess = "true"
}
}
```

4. Cree el archivo `variables.tf` para definir las variables que se pueden inyectar en este proyecto.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the
ParallelCluster API."
 default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}
```

5. Cree el archivo `terraform.tfvars` para establecer valores arbitrarios para las variables.

El siguiente archivo implementa una ParallelCluster API 3.11.1 us-east-1 con el nombre de la pila. `MyParallelClusterAPI-3111` Podrás hacer referencia a esta implementación de ParallelCluster API usando su nombre de pila.

 **Note**

La `api_version` asignación del siguiente código se puede reemplazar por cualquier AWS ParallelCluster versión compatible.

```
region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"
```

6. Cree el archivo `outputs.tf` para definir los resultados devueltos por este proyecto.

```
output "pcluster_api_stack_outputs" {
 value = module.parallelcluster_pcluster_api.stack_outputs
}
```

El directorio del proyecto es el siguiente:

```
my-pcluster-api
main.tf - Terraform entrypoint to define the resources using the
ParallelCluster module.
outputs.tf - Defines the outputs returned by Terraform.
providers.tf - Configures the AWS provider.
terraform.tfvars - Set the arbitrary values for the variables, i.e. region,
PCAPI version, PCAPI stack name
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI version, PCAPI stack
name.
```

## Implemente la API.

Para implementar la API, ejecute los comandos estándar de Terraform en orden.

1. Compile el proyecto:

```
terraform init
```

2. Defina el plan de implementación:

```
terraform plan -out tfplan
```

### 3. Implemente el plan:

```
terraform apply tfplan
```

## Permisos necesarios

Necesita los siguientes permisos para implementar la ParallelCluster API con Terraform:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks",
 "cloudformation:GetTemplate"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationRead"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation>DeleteStack",
 "cloudformation:CreateChangeSet"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/MyParallelClusterAPI*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationWrite"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:CreateChangeSet"
],
 "Resource": [
```



```

 "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:aws:transform/
Include",
 "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:aws:transform/
Serverless-2016-10-31"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationTransformWrite"
},
{
 "Action": [
 "s3:GetObject"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:*-aws-parallelcluster/
parallelcluster/*/api/ParallelCluster.openapi.yaml",
 "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:*-aws-parallelcluster/
parallelcluster/*/layers/aws-parallelcluster/lambda-layer.zip"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "S3ParallelClusterArtifacts"
},
{
 "Action": [
 "iam:CreateRole",
 "iam>DeleteRole",
 "iam:GetRole",
 "iam:CreatePolicy",
 "iam>DeletePolicy",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:GetRolePolicy",
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:DetachRolePolicy",
 "iam:PutRolePolicy",
 "iam>DeleteRolePolicy",
 "iam:ListPolicyVersions"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::111122223333:role/*",
 "arn:aws:iam::111122223333:policy/*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "IAM"
},
{

```

```

 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::111122223333:role/ParallelClusterLambdaRole-*",
 "arn:aws:iam::111122223333:role/APIGatewayExecutionRole-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "IAMPassRole"
 },
 {
 "Action": [
 "lambda:CreateFunction",
 "lambda:DeleteFunction",
 "lambda:GetFunction",
 "lambda:PublishLayerVersion",
 "lambda:DeleteLayerVersion",
 "lambda:GetLayerVersion",
 "lambda:TagResource",
 "lambda:UntagResource"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:layer:PCLayer-*",
 "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:*-
ParallelClusterFunction-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "Lambda"
 },
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs>DeleteLogGroup",
 "logs:DescribeLogGroups",
 "logs:PutRetentionPolicy",
 "logs:TagLogGroup",
 "logs:UntagLogGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/lambda/*-
ParallelClusterFunction-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "Logs"
 }

```

```
 },
 {
 "Action": [
 "apigateway:DELETE",
 "apigateway:GET",
 "apigateway:PATCH",
 "apigateway:POST",
 "apigateway:PUT",
 "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis",
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/*",
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/tags/*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "APIGateway"
 }
]
}
```

## Creación de un clúster con Terraform

Al usarlo AWS ParallelCluster, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster”](#).

### Requisitos previos

- Está instalado Terraform v1.5.7+.
- [the section called “AWS ParallelCluster API”](#) v3.8.0+ está implementada en su cuenta. Consulte [the section called “Implemente ParallelCluster la API con Terraform”](#).
- Función de IAM con los permisos para invocar la ParallelCluster API. Consulte [Permisos necesarios]

## Definición de un proyecto de Terraform

En este tutorial, definirá un proyecto sencillo de Terraform para implementar un clúster.

1. Cree un directorio denominado `my-clusters`.

Todos los archivos que cree estarán dentro de este directorio.

2. Cree el archivo `terraform.tf` para importar el ParallelCluster proveedor.

```
terraform {
 required_version = ">= 1.5.7"
 required_providers {
 aws-parallelcluster = {
 source = "aws-tf/aws-parallelcluster"
 version = "~> 1.0"
 }
 }
}
```

3. Cree el archivo `providers.tf` para configurar los AWS proveedores ParallelCluster y.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}

provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
 use_user_role = true
}
```

4. Cree el archivo `main.tf` para definir los recursos mediante el ParallelCluster módulo.

```
module "pcluster" {
 source = "aws-tf/parallelcluster/aws"
 version = "1.1.0"

 region = var.region
 api_stack_name = var.api_stack_name
 api_version = var.api_version
 deploy_pcluster_api = false

 template_vars = local.config_vars
 cluster_configs = local.cluster_configs
 config_path = "config/clusters.yaml"
```

```
}
```

5. Cree el archivo `clusters.tf` para definir varios clústeres como variables locales de Terraform.

#### Note

Puede definir varios clústeres dentro del elemento `cluster_config`. Para cada clúster, puede definir explícitamente las propiedades del clúster dentro de las variables locales (consulte `DemoCluster01`) o hacer referencia a un archivo externo (consulte `DemoCluster02`).

Para revisar las propiedades del clúster que puede establecer en el elemento de configuración, consulte [the section called “Configuración del clúster”](#).

Para revisar las opciones que puede configurar para la creación de clústeres, consulte [the section called “pcluster create-cluster”](#).

```
locals {
 cluster_configs = {
 DemoCluster01 : {
 region : local.config_vars.region
 rollbackOnFailure : false
 validationFailureLevel : "WARNING"
 suppressValidators : [
 "type:KeyPairValidator"
]
 configuration : {
 Region : local.config_vars.region
 Image : {
 Os : "alinux2"
 }
 HeadNode : {
 InstanceType : "t3.small"
 Networking : {
 SubnetId : local.config_vars.subnet
 }
 Iam : {
 AdditionalIamPolicies : [
 { Policy : "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore" }
]
 }
 }
 }
 }
 }
}
```

```

 }
 Scheduling : {
 Scheduler : "slurm"
 SlurmQueues : [{
 Name : "queue1"
 CapacityType : "ONDEMAND"
 Networking : {
 SubnetIds : [local.config_vars.subnet]
 }
 }
 Iam : {
 AdditionalIamPolicies : [
 { Policy : "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore" }
]
 }
 ComputeResources : [{
 Name : "compute"
 InstanceType : "t3.small"
 MinCount : "1"
 MaxCount : "4"
 }]
 }]
 SlurmSettings : {
 QueueUpdateStrategy : "TERMINATE"
 }
 }
}
DemoCluster02 : {
 configuration : "config/cluster_config.yaml"
}
}
}

```

6. Cree el archivo `config/clusters.yaml` para definir varios clústeres como configuración de YAML.

```

DemoCluster03:
 region: ${region}
 rollbackOnFailure: true
 validationFailureLevel: WARNING
 suppressValidators:
 - type:KeyPairValidator
 configuration: config/cluster_config.yaml

```

```
DemoCluster04:
 region: ${region}
 rollbackOnFailure: false
 configuration: config/cluster_config.yaml
```

7. Cree el archivo `config/cluster_config.yaml`, que es un archivo de ParallelCluster configuración estándar en el que se pueden insertar variables de Terraform.

Para revisar las propiedades del clúster que puede establecer en el elemento de configuración, consulte [the section called “Configuración del clúster”](#).

```
Region: ${region}
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t3.small
 Networking:
 SubnetId: ${subnet}
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 CapacityType: ONDEMAND
 Networking:
 SubnetIds:
 - ${subnet}
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
 ComputeResources:
 - Name: compute
 InstanceType: t3.small
 MinCount: 1
 MaxCount: 5
 SlurmSettings:
 QueueUpdateStrategy: TERMINATE
```

8. Cree el archivo `clusters_vars.tf` para definir las variables que se pueden inyectar en las configuraciones del clúster.

Este archivo le permite definir valores dinámicos que se pueden usar en las configuraciones de clúster, como la región y la subred.

En este ejemplo, los valores se recuperan directamente de las variables del proyecto, pero es posible que necesite utilizar una lógica personalizada para determinarlos.

```
locals {
 config_vars = {
 subnet = var.subnet_id
 region = var.cluster_region
 }
}
```

9. Cree el archivo `variables.tf` para definir las variables que se pueden inyectar en este proyecto.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "cluster_region" {
 description = "The region the clusters will be deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}

variable "subnet_id" {
 type = string
 description = "The id of the subnet to be used for the ParallelCluster instances."
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
```



```

 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the
ParallelCluster API."
 default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}

```

10. Cree el archivo `terraform.tfvars` para establecer valores arbitrarios para las variables.

El siguiente archivo despliega los clústeres `eu-west-1` dentro de la subred `subnet-123456789`, utilizando la `ParallelCluster API 3.11.1` existente, que ya está implementada con el nombre de la pila. `us-east-1 MyParallelClusterAPI-3111`

```

region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"

cluster_region = "eu-west-1"
subnet_id = "subnet-123456789"

```

11. Cree el archivo `outputs.tf` para definir los resultados devueltos por este proyecto.

```

output "clusters" {
 value = module.pcluster.clusters
}

```

El directorio del proyecto es el siguiente:

```

my-clusters
config
cluster_config.yaml - Cluster configuration, where terraform variables can
 be injected..
clusters.yaml - File listing all the clusters to deploy.
clusters.tf - Clusters defined as Terraform local variables.
clusters_vars.tf - Variables that can be injected into cluster configurations.
main.tf - Terraform entrypoint where the ParallelCluster module is configured.
outputs.tf - Defines the cluster as a Terraform output.
providers.tf - Configures the providers: ParallelCluster and AWS.
terraform.tf - Import the ParallelCluster provider.

```

```
terraform.tfvars - Defines values for variables, e.g. region, PCAPI stack name.
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI stack name.
```

## Implementación del clúster

Para implementar el clúster, ejecute los comandos estándar de Terraform en orden.

### Note

En este ejemplo, se supone que ya has implementado la ParallelCluster API en tu cuenta.

1. Compile el proyecto:

```
terraform init
```

2. Defina el plan de implementación:

```
terraform plan -out tfplan
```

3. Implemente el plan:

```
terraform apply tfplan
```

## Implementa la ParallelCluster API con clústeres

Si no has implementado la ParallelCluster API y quieres implementarla con los clústeres, cambia los siguientes archivos:

- `main.tf`

```
module "pcluster" {
 source = "aws-tf/aws/parallelcluster"
 version = "1.0.0"

 region = var.region
 api_stack_name = var.api_stack_name
 api_version = var.api_version
 deploy_pcluster_api = true
```

```

parameters = {
 EnableIamAdminAccess = "true"
}

template_vars = local.config_vars
cluster_configs = local.cluster_configs
config_path = "config/clusters.yaml"
}

```

- providers.tf

```

provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 endpoint = module.pcluster.pcluster_api_stack_outputs.ParallelClusterApiInvokeUrl
 role_arn = module.pcluster.pcluster_api_stack_outputs.ParallelClusterApiUserRole
}

```

## Permisos necesarios

Necesita los siguientes permisos para implementar un clúster con Terraform:

- asuma la función de ParallelCluster API, que se encarga de interactuar con la ParallelCluster API
- describa la CloudFormation pila de la ParallelCluster API para verificar su existencia y recuperar sus parámetros y resultados

## JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:role/PCAPIUserRole-*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "AssumePCAPIUserRole"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks"

```

```
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormation"
 }
}
```

## Creación de una AMI personalizada con Terraform

Al usarlo AWS ParallelCluster, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [the section called “AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster”](#).

### Requisitos previos

- Está instalado Terraform v1.5.7+.
- [the section called “AWS ParallelCluster API”](#) v3.8.0+ está implementada en su cuenta. Consulte [the section called “Creación de un clúster con Terraform”](#).
- Función de IAM con los permisos para invocar la ParallelCluster API. Consulte [the section called “Permisos necesarios”](#).

## Definición de un proyecto de Terraform

En este tutorial, definirá un proyecto sencillo de Terraform para implementar una AMI ParallelCluster personalizada.

1. Cree un directorio denominado `my-amis`.

Todos los archivos que cree estarán dentro de este directorio.

2. Cree el archivo `terraform.tf` para importar el ParallelCluster proveedor.

```
terraform {
 required_version = ">= 1.5.7"
 required_providers {
 aws-parallelcluster = {
 source = "aws-tf/aws-parallelcluster"
 version = "~> 1.0"
 }
 }
}
```

```
}
}
```

3. Cree el archivo `providers.tf` para configurar los AWS proveedores ParallelCluster y.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}

provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
 use_user_role = true
}
```

4. Cree el archivo `main.tf` para definir los recursos mediante el ParallelCluster módulo.

Para revisar las propiedades de la imagen que puede establecer en el elemento `image_configuration`, consulte [the section called “Cree archivos de configuración de imágenes”](#).

Para revisar las opciones que puede configurar para la creación de imágenes, por ejemplo `image_id` y `rollback_on_failure`, consulte [the section called “pcluster build-image”](#).

```
data "aws-parallelcluster_list_official_images" "parent_image" {
 region = var.region
 os = var.os
 architecture = var.architecture
}

resource "aws-parallelcluster_image" "demo01" {
 image_id = "demo01"
 image_configuration = yamlencode({
 "Build":{
 "InstanceType": "c5.2xlarge",
 "ParentImage": data.aws-parallelcluster_list_official_images.parent_image.official_images[0].amiId,
 "UpdateOsPackages": {"Enabled": false}
 }
 })
 rollback_on_failure = false
}
```

```
}
```

5. Cree el archivo `variables.tf` para definir las variables que se pueden inyectar en este proyecto.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the
ParallelCluster API."
 default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}

variable "os" {
 type = string
 description = "The OS of the ParallelCluster image."
}

variable "architecture" {
 type = string
 description = "The architecture of the ParallelCluster image."
}
```

6. Cree el archivo `terraform.tfvars` para establecer los valores arbitrarios de las variables.

Con el siguiente archivo, implemente la AMI personalizada `us-east-1` basada en la arquitectura Amazon Linux 2 para `x86_64`, utilizando la ParallelCluster API 3.11.1 existente que ya está implementada con el nombre de la pila. `us-east-1 MyParallelClusterAPI-3111`

```
region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"

os = "alinux2"
architecture = "x86_64"
```

7. Cree el archivo `outputs.tf` para definir los resultados devueltos por este proyecto.

```
output "parent_image" {
 value = data.aws-
parallelcluster_list_official_images.parent_image.official_images[0]
}

output "custom_image" {
 value = aws-parallelcluster_image.demo01
}
```

El directorio del proyecto es el siguiente:

```
my-amis
main.tf - Terraform entrypoint where the ParallelCluster module is configured.
outputs.tf - Defines the cluster as a Terraform output.
providers.tf - Configures the providers: ParallelCluster and AWS.
terraform.tf - Import the ParallelCluster provider.
terraform.tfvars - Defines values for variables, e.g. region, PCAPI stack name.
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI stack name.
```

## Implementación de la API

Para implementar la AMI, ejecute los comandos estándar de Terraform en orden.

1. Compile el proyecto:

```
terraform init
```

## 2. Defina el plan de implementación:

```
terraform plan -out tfplan
```

## 3. Implemente el plan:

```
terraform apply tfplan
```

# Permisos necesarios

Necesita los siguientes permisos para implementar una AMI personalizada con Terraform:

- asuma la función de ParallelCluster API, que se encarga de interactuar con la ParallelCluster API
- describa la CloudFormation pila de la ParallelCluster API para verificar su existencia y recuperar sus parámetros y resultados

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:role/PCAPIUserRole-*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "AssumePCAPIUserRole"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormation"
 }
]
}
```



# AWS ParallelCluster Integración de la interfaz de usuario con Identity Center

El objetivo de este tutorial es demostrar cómo integrar la AWS ParallelCluster interfaz de usuario con el IAM Identity Center para obtener una solución de inicio de sesión único que unifique a los usuarios de Active Directory y que pueda compartirse con clústeres. AWS ParallelCluster

Al utilizarla AWS ParallelCluster, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Requisitos previos:

- Una interfaz de usuario de AWS ParallelCluster existente que se pueda instalar siguiendo [estas instrucciones](#).
- Un Active Directory administrado existente, preferiblemente uno [con el que también se pueda integrar AWS ParallelCluster](#).

## Activar IAM Identity Center

Si ya tiene un centro de identidad conectado a su AWS Managed Microsoft AD (Active Directory), puede utilizarlo y pasar a la sección Añadir su aplicación al Centro de identidades de IAM.

Si aún no tiene un centro de identidad conectado a uno AWS Managed Microsoft AD, siga los pasos que se indican a continuación para configurarlo.

Habilitación de un centro de identidad


1. Navegue hasta la consola de IAM Identity Center. (Asegúrese de estar en la región en la que tiene el suyo) AWS Managed Microsoft AD.
2. Haga clic en el botón Habilitado. Es posible que se le pregunte si desea activar las organizaciones. Se trata de un requisito para poder activar esta opción. Nota: Esta acción enviará al administrador de su cuenta un correo electrónico de confirmación con un enlace que deberá seguir para confirmarla.

Conexión entre Identity Center y un AD administrado


1. En la página siguiente, después de habilitar el centro de identidad, debería ver los pasos de configuración recomendados. En el paso 1, seleccione Elija la fuente de identidad.
2. En la sección Origen de identidad, haga clic en el menú desplegable Acciones (en la parte superior derecha) y, a continuación, seleccione Cambiar el origen de identidad.
3. Seleccione Active Directory.
4. En Directorios existentes, elija su directorio.
5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Revise los cambios, desplácese hasta el final, escriba ACEPTAR en el cuadro de texto para confirmarlos y, a continuación, haga clic en Cambiar el origen de identidad.
7. Espere a que se completen los cambios y aparecerá un banner verde en la parte superior.

### Sincronización de usuarios y grupos en Identity Center

1. En el banner verde, haga clic en Iniciar la configuración guiada (botón situado en la parte superior derecha).



2. En la sección Configurar los mapeos de atributos, haga clic en Siguiente
3. En la sección Configurar el ámbito de sincronización, escriba el nombre de los usuarios que desea sincronizar con el centro de identidades y, a continuación, haga clic en Agregar.
4. Cuando termine de agregar usuarios y grupos, haga clic en Siguiente.



5. Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar configuración.
6. Si ve una advertencia en la siguiente pantalla sobre los usuarios que no se están sincronizando, seleccione el botón Reanudar la sincronización en la esquina superior derecha.
7. A continuación, para activar los usuarios, en la pestaña Usuarios de la izquierda, seleccione un usuario y, a continuación, haga clic en Habilitar el acceso de usuarios > Habilitar el acceso de usuarios.

Nota: Puede que tenga que seleccionar Reanudar la sincronización si aparece un banner de advertencia en la parte superior y esperar a que los usuarios se sincronicen (pruebe con el botón de actualización para comprobar si ya se han sincronizado).



## Adición de su aplicación al IAM Identity Center

Una vez que haya sincronizado sus usuarios con IAM Identity Center, deberá añadir una nueva aplicación. Esto configura qué aplicaciones habilitadas para SSO estarán disponibles en su portal de IAM Identity Center. En este caso, añadiremos la interfaz de usuario de AWS ParallelCluster como aplicación, mientras que el IAM Identity Center será el proveedor de identidad.

El siguiente paso será añadir la AWS ParallelCluster interfaz de usuario como una aplicación en el IAM Identity Center. AWS ParallelCluster La interfaz de usuario es un portal web que ayuda al usuario a gestionar sus clústeres. Para obtener más información, consulte [Interfaz de usuario de AWS ParallelCluster](#).

### Configuración de la aplicación en Identity Center

1. En IAM Identity Center > Aplicaciones (en la barra de menú de la izquierda), haga clic en Aplicaciones.
2. Haga clic en Agregar aplicación.
3. Seleccione Agregar aplicación de SAML 2.0 personalizada.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione el nombre para mostrar y la descripción que desee utilizar (p. ej., la interfaz de usuario y AWS ParallelCluster la interfaz de usuario)
6. En la sección Metadatos del IAM Identity Center, copie el enlace al archivo de metadatos SAML de IAM Identity Center y guárdelo para más adelante, ya que se utilizará al configurar el SSO en la aplicación web.
7. En Propiedades de la aplicación, en la URL de inicio de la aplicación, introduzca su dirección de PCUI. Para encontrarlo, ve a la CloudFormation consola, selecciona la pila que corresponde a la PCUI (por ejemplo, parallelcluster-ui) y ve a la pestaña Salidas para buscar ParallelCluster UIUrl  
  
p. ej. `https://m2iwazsi1j.execute-api.us-east-1.amazonaws.com`
8. En Metadatos de la aplicación, elija Escribir manualmente los valores de los metadatos. A continuación, proporcione los siguientes valores.

- a. Importante: asegúrese de reemplazar los valores del prefijo de dominio (domain-prefix), la región y el identificador del grupo de usuarios (userpool-id) por información específica de su entorno.
- b. El prefijo de dominio, la región y el identificador del grupo de usuarios se pueden obtener desde la consola de Amazon Cognito > Grupos de usuarios



- c. Seleccione el grupo de usuarios que corresponda a la PCUI (que tendrá un nombre de grupo de usuarios como EK3 TO45 PCUI-CD8A2-Cognito-153 S98-UserPool)
- d. Navegue hasta Integración de aplicaciones



9. <domain-prefix>URL del Application Assertion Consumer Service (ACS): https://.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/idpresponse

Audiencia SAML de la aplicación: urn:amazon:cognito:sp:<userpool-id>

10. Seleccione Enviar. A continuación, vaya a la página Detalles de la aplicación que ha agregado.
11. Seleccione la lista desplegable Acciones y elija Editar las asignaciones de atributos. A continuación, proporcione los siguientes atributos:
  - a. Atributo de usuario en la aplicación: asunto (Nota: Asunto viene rellenado previamente).  
→ Se asigna a este valor de cadena o atributo de usuario en IAM Identity Center: `${user:email}`, formato: emailAddress
  - b. Atributo de usuario de la aplicación: correo electrónico → Se asigna a este valor de cadena o atributo de usuario de IAM Identity Center: `${user:email}`, formato: sin especificar



12. Guarde los cambios.
13. Pulse el botón Asignar usuarios y, a continuación, asigne su usuario a la aplicación. Estos son los usuarios de su Active Directory que tendrán acceso a la interfaz de la PCUI.



Configuración de IAM Identity Center como IdP de SAML en el grupo de usuarios

1. En la configuración de su grupo de usuarios, seleccione Experiencia de inicio de sesión > Agregar proveedor de identidad




2. Elija un IdP de SAML.
3. Para el nombre del proveedor, proporcione IdentityCenter
4. En Origen del documento de metadatos, seleccione Ingrese la URL del punto de conexión del documento de metadatos e introduzca la URL copiada durante la configuración de la aplicación en Identity Center.
5. En Atributos, para correo electrónico, elija un correo electrónico



6. Seleccione Agregar proveedor de identidades.

## Integración del IdP con el cliente de aplicaciones del grupo de usuarios


1. A continuación, en la sección Integración de aplicaciones de su grupo de usuarios, elija el cliente que aparece en la lista de clientes de aplicaciones




2. En Interfaz de usuario alojada, seleccione Editar.
3. En Proveedores de identidad, elige IdentityCentertambién.
4. Elija Guardar cambios.

## Validación de su configuración

1. A continuación, validaremos la configuración que acabamos de crear iniciando la sesión en la PCUI. Inicie sesión en el portal de la PCUI y verá una opción para iniciar sesión con su identificador corporativo:




2. Al hacer clic en el IdentityCenterbotón, accederá al inicio de sesión del IdP del IAM Identity Center, seguido de una página con sus aplicaciones que incluye la PCUI. Abra esa aplicación.
3. Cuando llegue a la siguiente pantalla, su usuario se habrá agregado al grupo de usuarios de Cognito.



### Convierta su usuario en administrador

1. Ahora vaya a la consola de Amazon Cognito > Grupos de usuarios y seleccione el usuario recién creado, que debe tener el prefijo identitycenter.



2. En Miembros de grupos, seleccione Añadir usuario al grupo, seleccione admin y haga clic en Añadir.
3. Ahora, al hacer clic en Continuar, IdentityCenter accederás a la página de la AWS ParallelCluster interfaz de usuario.

## Ejecución de trabajos en contenedores con Pyxis

Aprenda a crear un clúster que pueda ejecutar trabajos en contenedores con Pyxis, que es un complemento de SPANK para administrar trabajos en contenedores en SLURM. Los contenedores de Pyxis son gestionados por Enroot, una herramienta que convierte las container/OS imágenes tradicionales en entornos aislados sin privilegios. Para obtener más información, consulte [NVIDIA Pyxis](#) y [NVIDIA Enroot](#).

#### Note

- Esta función está disponible en la versión 3.11.1 AWS ParallelCluster

- Los scripts de este tutorial mueven (mv) algunos archivos, lo que los elimina de sus ubicaciones originales. Si desea conservar copias de estos archivos en sus ubicaciones originales, cambie los scripts y utilice el comando copy (cp) en su lugar.

Al AWS ParallelCluster utilizarlos, solo paga por los AWS recursos que se crean al crear o actualizar AWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

Requisitos previos:

- AWS CLI Está [instalado y configurado](#).
- Un [par de claves de Amazon EC2](#).
- Un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar la [CLI de pcluster](#).

## Cree el clúster

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.11.1, todas las versiones oficiales AMIs vienen con Pyxis y Enroot preinstalados. En concreto, SLURM se recompila con soporte para Pyxis y Enroot se instala como un archivo binario en el sistema. Sin embargo, debe configurarlos en función de sus necesidades específicas. Las carpetas utilizadas por Enroot y Pyxis tendrán un impacto crítico en el rendimiento del clúster. Para obtener más información, consulte la [documentación de Pyxis](#) y la [documentación de Enroot](#).

Para su comodidad, en esta página encontrará ejemplos de configuraciones para Pyxis, Enroot y SPANK en `/opt/parallelcluster/examples/`.

Para implementar un clúster con los ejemplos de configuraciones que hemos proporcionado, complete el siguiente tutorial.

Para crear un clúster con la configuración de ejemplo

Pyxis y Enroot deben configurarse en el nodo principal creando primero los directorios persistentes y volátiles para Enroot, luego creando el directorio de tiempo de ejecución para Pyxis y, por último, habilitando Pyxis como complemento SPANK en todo el clúster.

1. Ejecute el siguiente script como acción [OnNodeConfigured](#) personalizada en el nodo principal para configurar Pyxis y Enroot en el nodo principal.

```
#!/bin/bash
set -e

echo "Executing $0"

Configure Enroot
ENROOT_PERSISTENT_DIR="/var/enroot"
ENROOT_VOLATILE_DIR="/run/enroot"

sudo mkdir -p $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/enroot/enroot.conf /etc/enroot/enroot.conf
sudo chmod 0644 /etc/enroot/enroot.conf

Configure Pyxis
PYXIS_RUNTIME_DIR="/run/pyxis"

sudo mkdir -p $PYXIS_RUNTIME_DIR
sudo chmod 1777 $PYXIS_RUNTIME_DIR

sudo mkdir -p /opt/slurm/etc/pluginstack.conf.d/
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/spank/pluginstack.conf /opt/slurm/etc/
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/pyxis/pyxis.conf /opt/slurm/etc/
pluginstack.conf.d/
sudo -i scontrol reconfigure
```

2. Pyxis y Enroot deben configurarse en la flota de computación mediante la creación de los directorios persistentes y volátiles para Enroot y el directorio de tiempo de ejecución para Pyxis. Ejecute el siguiente script como acción [OnNodeStart](#) personalizada en los nodos de procesamiento para configurar Pyxis y Enroot en la flota de procesamiento.

```
#!/bin/bash
set -e

echo "Executing $0"

Configure Enroot
```



```
ENROOT_PERSISTENT_DIR="/var/enroot"
ENROOT_VOLATILE_DIR="/run/enroot"
ENROOT_CONF_DIR="/etc/enroot"

sudo mkdir -p $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_CONF_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_CONF_DIR
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/enroot/enroot.conf /etc/enroot/enroot.conf
sudo chmod 0644 /etc/enroot/enroot.conf

Configure Pyxis
PYXIS_RUNTIME_DIR="/run/pyxis"

sudo mkdir -p $PYXIS_RUNTIME_DIR
sudo chmod 1777 $PYXIS_RUNTIME_DIR

In Ubuntu24.04 Apparmor blocks the creation of unprivileged user namespaces,
which is required by Enroot. So to run Enroot, it is required to disable this
restriction.
See https://ubuntu.com/blog/ubuntu-23-10-restricted-unprivileged-user-namespaces
source /etc/os-release
if ["${ID}${VERSION_ID}" == "ubuntu24.04"]; then
 echo "kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns = 0" | sudo tee /etc/
sysctl.d/99-pcluster-disable-apparmor-restrict-unprivileged-userns.conf
 sudo sysctl --system
fi
```

## Envío de trabajos

Ahora que Pyxis está configurado en su clúster, puede enviar trabajos en contenedores mediante los comandos `sbatch` y `srun`, que ahora están enriquecidos con opciones específicas para contenedores.

```
Submitting an interactive job
srun -N 2 --container-image docker://ubuntu:22.04 hostname

Submitting a batch job
sbatch -N 2 --wrap='srun --container-image docker://ubuntu:22.04 hostname'
```

## Creación de un clúster con un Lustre habilitado para EFA FSx

En este tutorial, creará un clúster que utilice un sistema de archivos FSx Lustre compatible con EFA como almacenamiento compartido. El uso de un sistema de archivos FSx Lustre con EFA habilitado puede aumentar el rendimiento hasta 8 veces. Para comprobar si lo que necesita es un sistema de archivos compatible con EFA, consulte [Trabajar con sistemas de archivos compatibles con EFA en la Guía del usuario](#) de Lustre. FSx

Cuando lo usa AWS ParallelCluster, solo paga por AWS los recursos que se crean al crear o actualizar imágenes y clústeres. AWS ParallelCluster Para obtener más información, consulte [AWS servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#).

### Requisitos

- La AWS CLI está [instalada y configurada](#).
- La ParallelCluster CLI está [instalada y configurada](#).
- Un [par de claves de Amazon EC2](#) para iniciar sesión en el clúster.
- Un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar la ParallelCluster CLI.

### Creación de los grupos de seguridad

Cree dos grupos de seguridad en la misma VPC donde se implementarán el clúster y el sistema de archivos: uno para el cliente que se ejecuta en los nodos del clúster y otro para el sistema de archivos.

```
Create security group for the FSx client
aws ec2 create-security-group \
 --group-name Fsx-Client-SecurityGroup \
 --description "Allow traffic for the FSx Lustre client" \
 --vpc-id vpc-cluster \
 --region region

Create security group for the FSx file system
aws ec2 create-security-group \
 --group-name Fsx-FileSystem-SecurityGroup \
 --description "Allow traffic for the FSx Lustre File System" \
```

```
--vpc-id vpc-cluster \
--region region
```

En el resto del tutorial, `sg-client` asumiremos que `sg-file-system` son los identificadores de los grupos de seguridad del cliente y del sistema de archivos, respectivamente.

Configure el grupo de seguridad del cliente para permitir que todo el tráfico saliente llegue al sistema de archivos, según lo [exige la EFA](#).

```
Allow all outbound traffic from the client to the file system
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-client \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region
```

Configure el grupo de seguridad del sistema de archivos para permitir todo el inbound/outbound tráfico interno y todo el tráfico entrante del cliente, según lo [exija](#) la EFA.

```
Allow all inbound traffic within this security group
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region

Allow all outbound traffic within this security group
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region

Allow all inbound traffic from the client
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-client \
 --region region
```

```
--region region

Allow all outbound traffic to the client
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-client \
 --region region
```

## Cree el sistema de archivos

Cree el sistema de archivos en la misma zona de disponibilidad (AZ) en la que estarán los nodos de procesamiento y *subnet-compute-nodes* sustitúyalo por su ID en el código siguiente. Esto es necesario para permitir que la EFA funcione con su sistema de archivos. Tenga en cuenta que, como parte de la creación del sistema de archivos, habilitamos el EFA mediante la `EfaEnabled` propiedad.

```
aws fsx create-file-system \
 --file-system-type LUSTRE \
 --storage-capacity 38400 \
 --storage-type SSD \
 --subnet-ids subnet-compute-nodes \
 --security-group-ids sg-file-system \
 --lustre-configuration
DeploymentType=PERSISTENT_2,PerUnitStorageThroughput=125,EfaEnabled=true,MetadataConfiguration
\
 --region region
```

Tome nota del identificador del sistema de archivos devuelto por el comando anterior. En el resto del tutorial, *fs-id* sustitúyalo por este identificador del sistema de archivos.

## Cree el clúster

1. Cree el clúster con las siguientes configuraciones establecidas en el archivo de configuración AWS ParallelCluster YAML:
  - a. AMI basada en un sistema operativo compatible, como Ubuntu 22.04.
  - b. Los nodos de cómputo deben usar un [tipo de instancia compatible con EFA](#) que tenga [Nitro v4+](#), como la g6.16xlarge.
    - Los nodos de cómputo deben estar en la misma zona de disponibilidad en la que se encuentra el sistema de archivos.

- Los nodos de cómputo deben tener el valor [Efa/Enabled](#) establecido en true.
- Los nodos de cómputo deben ejecutar el script de configuración `configure-efa-fsx-lustre-client.sh` como una acción [OnNodeStart](#) personalizada. El script, que se incluye en la [documentación FSx oficial](#) y se ofrece en nuestra sección pública para su comodidad, tiene por objeto configurar el cliente FSx Lustre en los nodos de cómputo para que puedan utilizar EFA.

## 2. Cree un archivo de configuración de clústeres: `config.yaml`

```
Region: region
Image:
 Os: ubuntu2204
HeadNode:
 InstanceType: c5.xlarge
 Networking:
 SubnetId: subnet-xxxxxxxxxx
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-client
 Ssh:
 KeyName: my-ssh-key
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: q1
 ComputeResources:
 - Name: cr1
 Instances:
 - InstanceType: g6.16xlarge
 MinCount: 1
 MaxCount: 3
 Efa:
 Enabled: true
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-xxxxxxxxxx # Subnet in the same AZ where the file system is
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-client
 PlacementGroup:
 Enabled: false
 CustomActions:
 OnNodeStart:
```

```
Script: https://us-east-1-aws-parallelcluster.s3.us-east-1.amazonaws.com/
scripts/fsx-lustre-efa/configure-efa-fsx-lustre-client.sh
SharedStorage:
 - MountDir: /fsx
 Name: my-fsxlustre-efa-external
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 FileSystemId: fs-id
```

A continuación, cree un clúster con esa configuración:

```
pcluster create-cluster \
 --cluster-name fsx-efa-tutorial \
 --cluster-configuration config.yaml \
 --region region
```

## Validar FSx con EFA funciona

Para comprobar que el tráfico de red de Lustre utiliza EFA, utilice la `lnetctl` herramienta Lustre, que puede mostrar el tráfico de red de una interfaz de red determinada. Para ello, ejecute los siguientes comandos en un nodo de cómputo:

```
Take note of the number of packets flowing through the interface,
which are specified in statistics:send_count and statistics:recv_count
sudo lnetctl net show --net efa -v

Generate traffic to the file system
echo 'Hello World' > /fsx/hello-world.txt

Take note of the number of packets flowing through the interface,
which are specified in statistics:send_count and statistics:recv_count
sudo lnetctl net show --net efa -v
```

Si la función funciona, se espera que aumente la cantidad de paquetes que fluyen a través de la interfaz.

## Support nVidia-IMEX con instancia p6e-gb200

En este tutorial, se muestra cómo empezar a utilizar AWS ParallelCluster el P6e- GB200 para aprovechar el máximo rendimiento de la GPU para el entrenamiento y la inferencia de la IA. [Las](#)

[instancias p6e-gb200.36xlarge solo están disponibles a través de P6e, GB200 UltraServers donde el tamaño es Ultraserver y es el que forma el Ultraserver.](#) [u-p6e-gb200x72 p6e-gb200.36xlarge InstanceType](#) [Al comprar un Ultraserver, estará disponible a través de un EC2 Capacity Blocks for MLu-p6e-gb200x72, que tendrá 18 instancias.](#) [p6e-gb200.36xlarge](#) [Para obtener más información, consulte P6e-. GB200](#)

AWS ParallelCluster versión 3.14.0:

- proporciona el paquete completo de software de NVIDIA (controladores, CUDA, EFA, NVIDIA-IMEX) que requiere este tipo de instancia
- crea configuraciones nvidia-imex para el ultra servidor P6e GB200
- habilita e inicia el servicio para el ultraserver P6e nvidia-imex GB200
- configura el complemento de topología Slurm Block para que cada Ultraserver P6e-GB200 (un bloque de capacidad EC2) sea un bloque Slurm con el tamaño correcto (consulte la entrada correspondiente a la versión 3.14.0). [Notas de la versión e historial de revisión](#)

Sin embargo, GPU-to-GPU la comunicación NVLink requiere configuraciones adicionales, específicamente un [nodes\\_config.cfg](#) archivo que contenga las direcciones IP de los nodos de cómputo de un dominio IMEX y que no se genere automáticamente. ParallelCluster Para ayudar a generar este archivo, proporcionamos un script de prólogo que descubre automáticamente el nodo de cómputo IPs y configura las [nodes\\_config.cfg](#) siguientes recomendaciones de integración del programador de [tarear con NVIDIA IMEX Slurm](#). En este tutorial, se explica cómo crear el script de prólogo, implementarlo mediante una acción HeadNode personalizada y validar la configuración de IMEX.

#### Note

P6e- GB200 es compatible a partir de la versión AWS ParallelCluster 3.14.0 en Amazon Linux 2023, Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04. [Para obtener versiones de software detalladas y una lista actualizada de las distribuciones compatibles, consulte el registro de cambios.AWS ParallelCluster](#)

## Cree un script Prolog para administrar NVIDIA-IMEX

Limitación:

- Este guion de prólogo se ejecutará al enviar un trabajo exclusivo. Esto es para garantizar que el reinicio de IMEX no interrumpa ninguna tarea en ejecución en los nodos del P6e-GB200 que pertenecen a un dominio IMEX.

A continuación se muestra el `91_nvidia_imex_prolog.sh` script que debe configurar como prólogo en Slurm. Se utiliza para actualizar automáticamente la configuración de nvidia-imex en los nodos de cómputo. [El nombre del script tiene el prefijo de 91 para cumplir con la convención de nomenclatura de SchedMD](#). Esto garantiza que se ejecute antes que cualquier otro script de prólogo de la secuencia. El script reconfigura la configuración del nodo Imex de NVIDIA cuando se inicia un trabajo y vuelve a cargar los daemons de NVIDIA necesarios.

#### Note

Este script no se ejecutará en caso de que se inicien varios trabajos simultáneamente en los mismos nodos, por lo que le sugerimos que utilice la marca al enviarlos. `--exclusive`

```
#!/usr/bin/env bash

This prolog script configures the NVIDIA IMEX on compute nodes involved in the job
execution.
#
In particular:
- Checks whether the job is executed exclusively.
If not, it exits immediately because it requires jobs to be executed exclusively.
- Checks if it is running on a p6e-gb200 instance type.
If not, it exits immediately because IMEX must be configured only on that instance
type.
- Checks if the IMEX service is enabled.
If not, it exits immediately because IMEX must be enabled to get configured.
- Creates the IMEX default channel.
For more information about IMEX channels, see https://docs.nvidia.com/multi-node-
nvlink-systems/imex-guide/imexchannels.html
- Writes the private IP addresses of compute nodes into /etc/nvidia-imex/
nodes_config.cfg.
- Restarts the IMEX system service.
#
REQUIREMENTS:
- This prolog assumes to be run only with exclusive jobs.
```



```

LOG_FILE_PATH="/var/log/parallelcluster/nvidia-imex-prolog.log"
SCONTROL_CMD="/opt/slurm/bin/scontrol"
IMEX_START_TIMEOUT=60
IMEX_STOP_TIMEOUT=15
ALLOWED_INSTANCE_TYPES="^(p6e-gb200)"
IMEX_SERVICE="nvidia-imex"
IMEX_NODES_CONFIG="/etc/nvidia-imex/nodes_config.cfg"

function info() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [INFO] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function warn() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [WARN] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function error() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [ERROR] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function error_exit() {
 error "$1" && exit 1
}

function prolog_end() {
 info "PROLOG End JobId=${SLURM_JOB_ID}: $0"
 info "-----"
 exit 0
}

function get_instance_type() {
 local token=$(curl -X PUT -s "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
 curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: ${token}" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
}

function return_if_unsupported_instance_type() {
 local instance_type=$(get_instance_type)

 if [[! ${instance_type} =~ ${ALLOWED_INSTANCE_TYPES}]]; then
 info "Skipping IMEX configuration because instance type ${instance_type} does not support it"
 prolog_end
 fi
}

```

```

 fi
}

function return_if_imex_disabled() {
 if ! systemctl is-enabled "${IMEX_SERVICE}" &>/dev/null; then
 warn "Skipping IMEX configuration because system service ${IMEX_SERVICE} is not
 enabled"
 prolog_end
 fi
}

function return_if_job_is_not_exclusive() {
 if [["${SLURM_JOB_OVERSUBSCRIBE}" =~ ^(NO|TOP0)$]]; then
 info "Job is exclusive, proceeding with IMEX configuration"
 else
 info "Skipping IMEX configuration because the job is not exclusive"
 prolog_end
 fi
}

function get_ips_from_node_names() {
 local _nodes=$1
 ${SCONTROL_CMD} -ao show node "${_nodes}" | sed 's/^.* NodeAddr=\([^]*\).*$/\1/'
}

function get_compute_resource_name() {
 local _queue_name_prefix=$1
 local _slurmd_node_name=$2
 echo "${_slurmd_node_name}" | sed -E "s/${_queue_name_prefix}(.+)-[0-9]+$/\1/"
}

function reload_imex() {
 info "Stopping IMEX"
 timeout ${IMEX_STOP_TIMEOUT} systemctl stop ${IMEX_SERVICE}
 pkill -9 ${IMEX_SERVICE}

 info "Restarting IMEX"
 timeout ${IMEX_START_TIMEOUT} systemctl start ${IMEX_SERVICE}
}

function create_default_imex_channel() {
 info "Creating IMEX default channel"
 MAJOR_NUMBER=$(cat /proc/devices | grep nvidia-caps-imex-channels | cut -d' ' -f1)
 if [! -d "/dev/nvidia-caps-imex-channels"]; then

```

```

 sudo mkdir /dev/nvidia-caps-imex-channels
fi

Then check and create device node
if [! -e "/dev/nvidia-caps-imex-channels/channel0"]; then
 sudo mknod /dev/nvidia-caps-imex-channels/channel0 c $MAJOR_NUMBER 0
 info "IMEX default channel created"
else
 info "IMEX default channel already exists"
fi
}

{
 info "PROLOG Start JobId=${SLURM_JOB_ID}: $0"

 return_if_job_is_not_exclusive
 return_if_unsupported_instance_type
 return_if_imex_disabled

 create_default_imex_channel

 IPS_FROM_CR=$(get_ips_from_node_names "${SLURM_NODELIST}")

 info "Node Names: ${SLURM_NODELIST}"
 info "Node IPs: ${IPS_FROM_CR}"
 info "IMEX Nodes Config: ${IMEX_NODES_CONFIG}"

 info "Updating IMEX nodes config ${IMEX_NODES_CONFIG}"
 echo "${IPS_FROM_CR}" > "${IMEX_NODES_CONFIG}"
 reload_imex

 prolog_end

} 2>&1 | tee -a "${LOG_FILE_PATH}" | logger -t "91_nvidia_imex_prolog"

```

## Cree el script de acción HeadNode OnNodeStart personalizado

Cree una acción `install_custom_action.sh` personalizada que descargue el script de prólogo mencionado anteriormente en un directorio compartido al `/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/` que accedan los nodos de cómputo y establezca los permisos adecuados para su ejecución.

```

#!/bin/bash
set -e

```

```
echo "Executing $0"
```

```
PROLOG_NVIDIA_IMEX=/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/91_nvidia_imex_prolog.sh
aws s3 cp "s3://<Bucket>/91_nvidia_imex_prolog.sh" "${PROLOG_NVIDIA_IMEX}"
chmod 0755 "${PROLOG_NVIDIA_IMEX}"
```

## Cree el clúster

Cree un clúster que incluya instancias P6e. GB200 A continuación, encontrará un ejemplo de configuración del tipo SlurmQueues Ultraserver. u-p6e-gb200x72

Actualmente, P6e- solo GB200 está disponible en las Zonas Locales. Algunas [zonas locales no admiten una puerta de enlace NAT](#), así que siga las [opciones de conectividad de las zonas locales](#) según sea ParallelCluster necesario [Configuración de grupos de seguridad para entornos restringidos](#) para conectarse a AWS los servicios. Siga las instrucciones [Lanzamiento de instancias con bloques de capacidad \(CB\)](#) (AWS ParallelClusterLaunch), ya que los Ultraservers solo están disponibles como bloques de capacidad.

```
HeadNode:
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Script: s3://<s3-bucket-name>/install_custom_action.sh
 S3Access:
 - BucketName: <s3-bucket-name>
 InstanceType: <HeadNode-instance-type>
 Networking:
 SubnetId: <subnet-abcd78901234567890>
 Ssh:
 KeyName: <Key-name>
Image:
 Os: ubuntu2404
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmSettings:
 CustomSlurmSettings:
 - PrologFlags: "Alloc,NoHold"
 - MessageTimeout: 240
 SlurmQueues:
 - CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: <cr-123456789012345678>
 CapacityType: CAPACITY_BLOCK
```

```

ComputeResources: ### u-p6e-gb200x72
 - DisableSimultaneousMultithreading: true
 Efa:
 Enabled: true
 InstanceType: p6e-gb200.36xlarge
 MaxCount: 18
 MinCount: 18
 Name: cr1
Name: q1
Networking:
 SubnetIds:
 - <subnet-1234567890123456>

```

## Valide la configuración de IMEX

El `91_nvidia_imex_prolog.sh` prólogo se ejecutará cuando envíes un trabajo de Slurm. A continuación se muestra un ejemplo de trabajo para comprobar el estado del dominio NVIDIA-IMEX.

```

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=nvidia-imex-status-job
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --output=slurm-%j.out
#SBATCH --error=slurm-%j.err

QUEUE_NAME="q1"
COMPUTE_RES_NAME="cr1"
IMEX_CONFIG_FILE="/opt/parallelcluster/shared/nvidia-imex/config_${QUEUE_NAME}_
${COMPUTE_RES_NAME}.cfg"

srun bash -c "/usr/bin/nvidia-imex-ctl -N -c ${IMEX_CONFIG_FILE} > result_\
${SLURM_JOB_ID}_\$(hostname).out 2> result_\${SLURM_JOB_ID}_\$(hostname).err"

```

Compruebe el resultado del Job:

```

Connectivity Table Legend:
I - Invalid - Node wasn't reachable, no connection status available
N - Never Connected
R - Recovering - Connection was lost, but clean up has not yet been triggered.
D - Disconnected - Connection was lost, and clean up has been triggered.
A - Authenticating - If GSSAPI enabled, client has initiated mutual authentication.
!V! - Version mismatch, communication disabled.
!M! - Node map mismatch, communication disabled.

```

|                                     |         |               |   |       |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|---------|---------------|---|-------|---|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| C - Connected - Ready for operation |         |               |   |       |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5/12/2025 06:08:10.580              |         |               |   |       |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nodes:                              |         |               |   |       |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #0                             | -       | 172.31.48.81  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #1                             | -       | 172.31.48.98  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #2                             | -       | 172.31.48.221 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #3                             | -       | 172.31.49.228 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #4                             | -       | 172.31.50.39  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #5                             | -       | 172.31.50.44  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #6                             | -       | 172.31.51.66  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #7                             | -       | 172.31.51.157 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #8                             | -       | 172.31.52.239 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #9                             | -       | 172.31.53.80  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #10                            | -       | 172.31.54.95  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #11                            | -       | 172.31.54.183 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #12                            | -       | 172.31.54.203 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #13                            | -       | 172.31.54.241 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #14                            | -       | 172.31.55.59  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #15                            | -       | 172.31.55.187 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #16                            | -       | 172.31.55.197 | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Node #17                            | -       | 172.31.56.47  | - | READY | - | Version: 570.172 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nodes                               | From\To | 0             | 1 | 2     | 3 | 4                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 1                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 2                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 3                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 4                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 5                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 6                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 7                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 8                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 9                                   |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 10                                  |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 11                                  |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 12                                  |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 13                                  |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
| 14                                  |         | C             | C | C     | C | C                | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 16 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 17 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

Domain State: UP

## Personalice las interfaces de red de nodos de cómputo con anulaciones de plantillas de lanzamiento

A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.15.0, el `LaunchTemplateOverrides` parámetro permite personalizar las interfaces de red de los nodos de procesamiento sustituyendo la configuración de la interfaz de red predeterminada por la configuración de una plantilla de lanzamiento a la que se hace referencia. La sección de interfaz de red de la plantilla de lanzamiento utilizada para la anulación sobrescribe toda la sección de interfaz de red de los nodos de cómputo.

En este tutorial, se muestra un ejemplo de cómo anular la configuración de red predeterminada de los nodos de `p6-b300.48xlarge` procesamiento. Esta personalización resulta útil cuando se necesita una configuración de interfaz de red específica que difiera de la que se AWS ParallelCluster configura de forma predeterminada. En este ejemplo, configuramos el caso de uso 2 para las instancias P6-B300, tal y como se describe en la documentación de tipos de instancias compatibles con [Amazon EC2 EFA](#).

### Note

Se recomienda utilizar la plantilla de lanzamiento AWS CLI para crear la plantilla de lanzamiento en lugar de la consola para obtener la máxima flexibilidad.

### Note

La plantilla de lanzamiento solo debe contener anulaciones de interfaces de red. AWS ParallelCluster tiene una validación que impide anular otros parámetros.

 Warning

Si utilizas la anulación para configurar las interfaces de red de una forma que no sea compatible con el tipo de instancia que se está utilizando, las instancias no se lanzarán.

## Requisitos previos

- AWS ParallelCluster [está instalada la versión 3.15.0 o posterior](#).
- AWS CLI [Está instalado y configurado](#).
- Tiene un rol de IAM con los [permisos](#) necesarios para ejecutar el CLI [pcluster](#).

## Paso 1: Crear grupos de seguridad

Al crear la plantilla de lanzamiento para utilizarla en la anulación, debe hacer referencia a un grupo de seguridad. El grupo AWS ParallelCluster de seguridad predeterminado para el recurso informático no existe hasta que se crea el clúster, por lo que debe crear un grupo de seguridad personalizado. A continuación, el grupo de seguridad del nodo principal debe hacer referencia a este grupo de seguridad para permitir el tráfico entre el nodo principal y los nodos de procesamiento.

Si va a actualizar un clúster existente para personalizar la nueva capacidad, puede usar el grupo de seguridad de AWS ParallelCluster nodos de procesamiento predeterminado en la plantilla de lanzamiento en lugar de crear uno personalizado.

Cree los dos grupos de seguridad siguientes:

- Grupo de seguridad adicional del nodo principal (sg-1234abcd):
  - Entrada: todo el tráfico del grupo de seguridad informática
- Grupo de seguridad informática (sg-abcd1234):
  - Entrada: todo el tráfico del grupo de seguridad del nodo principal
  - Entrada: todo el tráfico procedente de self () compute-to-compute
  - Salida: permitido todo por defecto



## Paso 2: Crea la plantilla de lanzamiento

Cree una plantilla de lanzamiento que defina la configuración de la interfaz de red para los p6-b300.48xlarge nodos de procesamiento. Para la interfaz de red principal (índice de tarjeta de red 0, índice de dispositivo 0), utilice una interfaz de red ENA (predeterminada). Para el resto de las tarjetas de red, cree una interfaz exclusiva para EFA (índices de tarjetas de red del 1 al 16, índice de dispositivos 0) y una interfaz ENA (predeterminada) (índices de tarjetas de red del 1 al 16, índice de dispositivos 1).

Ejecute el siguiente AWS CLI comando para crear la plantilla de lanzamiento (): lt-123456789

```
aws ec2 create-launch-template \
 --region us-east-1 \
 --launch-template-name override-lt \
 --launch-template-data '{
 "NetworkInterfaces": [
 {"NetworkCardIndex":0, "DeviceIndex":0, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":1, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":1, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":2, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":2, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":3, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":3, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":4, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":4, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":5, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":5, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":6, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":6, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
```

```

 {"NetworkCardIndex":7, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":7, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":8, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":8, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":9, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":9, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":10, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":10, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":11, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":11, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":12, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":12, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":13, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":13, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":14, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":14, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":15, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":15, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":16, "DeviceIndex":0, "InterfaceType":"efa-only", "Groups":
["sg-abcd1234"], "SubnetId":"subnet-123456789"},
 {"NetworkCardIndex":16, "DeviceIndex":1, "Groups":["sg-abcd1234"],
"SubnetId":"subnet-123456789"}
]
}'

```

## Paso 3: Cree el clúster con las sustituciones de la plantilla de lanzamiento

Cree una configuración de clúster que utilice el `LaunchTemplateOverrides` parámetro como referencia a la plantilla de lanzamiento que creó.

```
Region: us-east-1
HeadNode:
 InstanceType: c5.xlarge
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdefghi
 AdditionalSecurityGroups:
 # Add the head node SG that allows traffic from the compute node SG
 - sg-1234abcd
 ...

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-123456789
 ComputeResources:
 - Name: compute-resource1
 InstanceType: p6-b300.48xlarge
 Efa:
 Enabled: false # The override replaces all network interface configuration,
so this setting is ignored
 LaunchTemplateOverrides:
 LaunchTemplateId: lt-123456789
 Version: 1 # If the launch template is updated, then the new version should
be specified here.
```

# AWS ParallelCluster solución de problemas

Las siguientes secciones proporcionan consejos para la solución de problemas que pueden producirse al utilizar AWS ParallelCluster. La AWS ParallelCluster comunidad mantiene una página wiki que proporciona muchos consejos para la solución de problemas en la [AWS ParallelCluster GitHub wiki](#). Para obtener una lista de problemas conocidos, consulte [Problemas conocidos](#).

## Temas

- [Intentando crear un clúster](#)
- [Intentando ejecutar un trabajo](#)
- [Intentando actualizar un clúster](#)
- [¿Estás intentando acceder al almacenamiento](#)
- [¿Está intentando eliminar un clúster](#)
- [¿Estás intentando actualizar la pila AWS ParallelCluster de API](#)
- [Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación](#)
- [Solución de problemas de estado del clúster](#)
- [Solución de problemas de implementación del clúster](#)
- [Solución de problemas de implementación del clúster con Terraform](#)
- [Solución de problemas de escalar](#)
- [Problemas con los grupos de ubicación y el lanzamiento de instancias](#)
- [Sustitución de directorios](#)
- [Solución de problemas de Amazon DCV](#)
- [Solución de problemas en los clústeres con AWS Batch integración](#)
- [Solución de problemas de integración multiusuario con Active Directory](#)
- [Solución de problemas con las AMI de](#)
- [Solución de problemas cuando se agota el tiempo de espera de una actualización del clúster cuando no se está ejecutando cfn-hup](#)
- [Solución de problemas de redes en bastidor](#)
- [No se pudo actualizar el clúster al realizar una acción onNodeUpdated personalizada](#)
- [Visualización de errores en la configuración personalizada de Slurm](#)

- [Alarmas de clústeres](#)
- [Resolver los cambios en la configuración del sistema operativo que provocan errores o fallas](#)

## Intentando crear un clúster

Si utiliza la AWS ParallelCluster versión 3.5.0 y versiones posteriores para crear un clúster y se produce un error en la creación de un clúster con el `--rollback-on-failure` valor establecido en `false`, utilice el comando `pcluster describe-cluster` CLI para obtener información sobre el estado y el error. En este caso, lo que se espera `clusterStatus` del `pcluster describe-cluster` resultado es `CREATE_FAILED`. Compruebe la `failures` sección de la salida para encontrar el `failureCode` y `failureReason`. Luego, en la siguiente sección, busque la solución adecuada `failureCode` para obtener ayuda adicional sobre la solución de problemas. Para obtener más información, consulte [pcluster describe-cluster](#).

En las siguientes secciones, le recomendamos que compruebe los registros del nodo principal, como los `/var/log/chef-client.log` archivos `/var/log/cfn-init.log` and. Para obtener más información sobre AWS ParallelCluster los registros y cómo verlos, consulte [Registros clave para la depuración](#) y [Recuperación y conservación de registros](#).

Si no tiene un `failureCode`, vaya a la CloudFormation consola para ver la pila de clústeres. Compruebe si hay errores en otros recursos para obtener información adicional sobre los errores. 

| Status | Reason                           | HeadNodeWaitCondition            |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| Failed | OnNodeConfiguredExecutionFailure | Waiting for HeadNode to be ready |

 Para obtener más información, consulte [Vea CloudFormation los eventos en CREATE\\_FAILED](#). Compruebe los `/var/log/chef-client.log` archivos `/var/log/cfn-init.log` y del nodo principal. Si la creación del clúster falla debido a un error en la creación del nodo principal y los registros del clúster no están disponibles en el grupo de registros del clúster, debe conservar el clúster en caso de error, especificar `--rollback-on-failure = True` y recuperar los registros desde el propio nodo principal.

## **failureCode** es **OnNodeConfiguredExecutionFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeConfigured` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el script personalizado no se pudo ejecutar.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte el `/var/log/cfn-init.log` archivo para obtener más información sobre el error y cómo solucionar el problema en su script personalizado. Cerca del final de este registro, es posible

que veas información de ejecución relacionada con el `OnNodeConfigured` script después del `Running command runpostinstall` mensaje.

## **failureCode es OnNodeConfiguredDownloadFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeConfigured` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo descargar el script personalizado.

- ¿Cómo resolverlo?

Asegúrese de que la URL sea válida y de que el acceso esté configurado correctamente. Para obtener más información sobre la configuración de los scripts de arranque personalizados, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

Compruebe los archivos en `/var/log/cfn-init.log`. Al final de este registro, es posible que, después del `Running command runpostinstall` mensaje, aparezca información sobre la ejecución relacionada con el procesamiento de los `OnNodeConfigured` scripts, incluida la descarga.

## **failureCode es OnNodeConfiguredFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeConfigured` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el uso del script personalizado falló en la implementación del clúster. No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe los archivos en `/var/log/cfn-init.log`. Cerca del final de este registro, es posible que vea información de ejecución relacionada con el procesamiento de `OnNodeConfigured` scripts después del `Running command runpostinstall` mensaje.

## **failureCode es OnNodeStartExecutionFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeStart` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el script personalizado no se pudo ejecutar.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte el `/var/log/cfn-init.log` archivo para obtener más información sobre el error y cómo solucionar el problema en su script personalizado. Cerca del final de este registro, es posible que veas información de ejecución relacionada con el `OnNodeStart` script después del `Running command runpreinstall` mensaje.

## **failureCode es OnNodeStartDownloadFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeStart` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo descargar el script personalizado.

- ¿Cómo resolverlo?

Asegúrese de que la URL sea válida y de que el acceso esté configurado correctamente. Para obtener más información sobre la configuración de los scripts de arranque personalizados, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

Compruebe los archivos en `/var/log/cfn-init.log`. Al final de este registro, es posible que, después del `Running command runpreinstall` mensaje, aparezca información sobre la ejecución relacionada con el procesamiento de los `OnNodeStart` scripts, incluida la descarga.

## **failureCode es OnNodeStartFailure**

- ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la sección `OnNodeStart` del nodo principal de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el uso del script personalizado falló en la implementación del clúster. No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe los archivos en `/var/log/cfn-init.log`. Cerca del final de este registro, es posible que vea información de ejecución relacionada con el procesamiento de `OnNodeStart` scripts después del `Running command runpreinstall` mensaje.

## **failureCode es EbsMountFailure**

- ¿Por qué falló?

No se pudo montar el volumen de EBS definido en la configuración del clúster.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte el archivo `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error.

## **failureCode es EfsMountFailure**

- ¿Por qué falló?

No se pudo montar el volumen de Amazon EFS definido en la configuración del clúster.

- ¿Cómo resolverlo?

Si ha definido un sistema de archivos Amazon EFS existente, asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Para obtener más información, consulte [SharedStorage.EfsSettings.FileSystemId](#).

Consulte el archivo `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error.

## **failureCode es FsxMountFailure**

- ¿Por qué falló?

No se pudo montar el sistema de FSx archivos de Amazon definido en la configuración del clúster.

- ¿Cómo resolverlo?

Si has definido un sistema de FSx archivos de Amazon existente, asegúrate de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Para obtener más información, consulte [SharedStorage.FsxLustreSettings.FileSystemId](#).



Consulte el archivo `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error.

## **failureCode es RaidMountFailure**

- ¿Por qué falló?

No se pudieron montar los volúmenes RAID definidos en la configuración del clúster.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte el archivo `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error.

## **failureCode es AmiVersionMismatch**

- ¿Por qué falló?

La AWS ParallelCluster versión utilizada para crear la AMI personalizada es diferente de la AWS ParallelCluster versión utilizada para configurar el clúster. En la CloudFormation consola, consulte los detalles de la CloudFormation Status Reason pila de clústeres y compruebe si HeadNodeWaitCondition desea obtener información adicional sobre las AWS ParallelCluster versiones y la AMI. Para obtener más información, consulte [Vea CloudFormation los eventos en CREATE\\_FAILED](#).

- ¿Cómo resolverlo?

Asegúrese de que la AWS ParallelCluster versión utilizada para crear la AMI personalizada sea la misma AWS ParallelCluster que se utilizó para configurar el clúster. Puede cambiar la versión de la AMI personalizada o la versión de la `pcluster` CLI para que sean iguales.

## **failureCode es InvalidAmi**

- ¿Por qué falló?

La AMI personalizada no es válida porque no se creó con AWS ParallelCluster.

- ¿Cómo resolverlo?

Use el `pcluster build-image` comando para crear una AMI haciendo que su AMI sea la imagen principal. Para obtener más información, consulte [pcluster build-image](#).

## **failureCode** está **HeadNodeBootstrapFailure** con **failureReason**

No se pudo configurar el nodo principal.

- ¿Por qué falló?

No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional. Por ejemplo, podría ser que el clúster esté en estado protegido y esto podría deberse a un fallo en el aprovisionamiento de la flota de computación estática.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte el archivo `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error.

### Note

Si ve la excepción de `RuntimeError Cluster state has been set to PROTECTED mode due to failures detected in static node provisioning`, el clúster está en estado protegido. Para obtener más información, consulte [Cómo depurar el modo protegido](#).

## **failureCode** está **HeadNodeBootstrapFailure** agotando el tiempo de espera para la creación del **failureReason** clúster.

- ¿Por qué falló?

De forma predeterminada, hay un límite de 30 minutos para que se complete la creación del clúster. Si la creación del clúster no se ha completado dentro de este período de tiempo, se produce un error de tiempo de espera. La creación del clúster puede agotarse por diferentes motivos. Por ejemplo, los errores de tiempo de espera pueden deberse a un error en la creación del nodo principal, a un problema de red, a scripts personalizados que tardan demasiado en ejecutarse en el nodo principal, a un error en un script personalizado que se ejecuta en los nodos de procesamiento o a tiempos de espera prolongados para el aprovisionamiento del nodo de procesamiento. No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional.

- ¿Cómo resolverlo?

Consulte los archivos `/var/log/cfn-init.log` y `/var/log/chef-client.log` para conocer los detalles del error. Para obtener más información sobre los registros de AWS ParallelCluster y cómo obtenerlos, consulte [Registros clave para la depuración](#) y [Recuperación y conservación de registros](#).

Puede que descubra lo siguiente en estos registros.

- Visualización de **Waiting for static fleet capacity provisioning** cerca del final del **chef-client.log**

Esto indica que se agotó el tiempo de espera para la creación del clúster al esperar a que se enciendan los nodos estáticos. Para obtener más información, consulte [Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación](#).

- La visualización del script del nodo principal de **OnNodeConfigured** o **OnNodeStart** no ha finalizado al final del **cfn-init.log**

Esto indica que el script `OnNodeConfigured` o el script `OnNodeStart` personalizado tardaron mucho en ejecutarse y provocaron un error de tiempo de espera. Compruebe si su script personalizado tiene problemas que puedan provocar que se ejecute durante mucho tiempo. Si el script personalizado tarda mucho en ejecutarse, considere la posibilidad de cambiar el límite de tiempo de espera añadiendo una `DevSettings` sección al archivo de configuración del clúster, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
DevSettings:
 Timeouts:
 HeadNodeBootstrapTimeout: 1800 # default setting: 1800 seconds
```

- No se encuentran los registros o el nodo principal no se creó correctamente

Es posible que el nodo principal no se haya creado correctamente y que no se puedan encontrar los registros. En este caso, puede obtener información adicional sobre el error consultando los eventos de la CloudFormation pila y el registro de la consola del nodo principal. Puede recuperar el registro de la consola del nodo principal a través de la consola de Amazon EC2 o ejecutando el siguiente comando de la CLI de Amazon EC2:

```
aws ec2 get-console-output --instance-id HEAD_NODE_INSTANCE_ID --output text
```

## **failureCode** está **HeadNodeBootstrapFailure** con **failureReason**

No se pudo iniciar el nodo principal.

- ¿Por qué falló?

No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe los campos `/var/log/cfn-init.log` y `/var/log/chef-client.log`.

## **failureCode** es **ResourceCreationFailure**

- ¿Por qué falló?

La creación de algunos recursos falló durante el proceso de creación del clúster. El fallo puede producirse por varias razones: Por ejemplo, los errores en la creación de recursos pueden deberse a problemas de capacidad o a una política de IAM mal configurada.

- ¿Cómo resolverlo?

En la CloudFormation consola, consulte la pila de clústeres para comprobar si hay más detalles sobre el error de creación de recursos.

## **failureCode** es **ClusterCreationFailure**

- ¿Por qué falló?

No se puede determinar una causa inmediata y es necesaria una investigación adicional.

- ¿Cómo resolverlo?

En la CloudFormation consola, visualice la pila de clústeres y compruebe si hay más detalles sobre el `HeadNodeWaitCondition error`. Status Reason

Compruebe los campos `/var/log/cfn-init.log` y `/var/log/chef-client.log`.

## ¿Está viendo **WaitCondition timed out...** en la CloudFormation pila

Para obtener más información, consulte [failureCode está HeadNodeBootstrapFailure agotando el tiempo de espera para la creación del failureReason clúster..](#)

## Ver **Resource creation cancelled** en CloudFormation pila

Para obtener más información, consulte [failureCode es ResourceCreationFailure.](#)

## **Failed to run cfn-init...** ¿Ve u otros errores en la CloudFormation pila

Compruebe los detalles adicionales del fallo `/var/log/cfn-init.log` y `/var/log/chef-client.log` compruebe si hay más detalles.

## Visualización de cómo **chef-client.log** termina con **INFO: Waiting for static fleet capacity provisioning**

Esto está relacionado con el tiempo de espera para la creación del clúster cuando se espera a que se enciendan los nodos estáticos. Para obtener más información, consulte [Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación.](#)

## Visualización de **Failed to run preinstall or postinstall in cfn-init.log**

Tiene un `OnNodeStart` script `OnNodeConfigured` or en la `HeadNode` sección de configuración del clúster. El script no funciona correctamente. Compruebe el `/var/log/cfn-init.log` archivo para ver los detalles de error del script personalizado.

## ¿Está viendo **This AMI was created with xxx, but is trying to be used with xxx...** en la CloudFormation pila

Para obtener más información, consulte [failureCode es AmiVersionMismatch.](#)

## Ver **This AMI was not baked by AWS ParallelCluster...** en CloudFormation pila

Para obtener más información, consulte [failureCode es InvalidAmi.](#)

## Visualización de cómo el comando `pcluster create-cluster` no se ejecuta localmente

Consulte el `~/.parallelcluster/pcluster-cli.log` en su sistema de archivos local para conocer los detalles del error.

### Compatibilidad adicional

Siga las instrucciones de solución de problemas que se indican en [Solución de problemas de implementación del clúster](#).

Comprueba si tu situación está incluida en la sección [Problemas GitHub conocidos](#), en la parte AWS ParallelCluster superior GitHub.

## Intentando ejecutar un trabajo

En la siguiente sección se proporcionan posibles soluciones a problemas que puedan surgir al intentar ejecutar un trabajo.

**`srun` el trabajo interactivo falla con un error `srun: error: fwd_tree_thread: can't find address for <host>, check slurm.conf`**

- ¿Por qué falló?

Ejecutaste el `srun` comando para enviar un trabajo y, a continuación, aumentaste el tamaño de la cola utilizando el `pcluster update-cluster` comando sin reiniciar los Slurm daemons una vez finalizada la actualización.

Slurm organiza los daemons de Slurm en una jerarquía de árbol para optimizar la comunicación. Esta jerarquía solo se actualiza cuando se inician los daemons.

Supongamos que se inicia un trabajo y, `srun` a continuación, se ejecuta el `pcluster update-cluster` comando para aumentar el tamaño de la cola. Como parte de la actualización, se lanzan nuevos nodos de cómputo. A continuación, Slurm coloca el trabajo en cola en uno de los nuevos nodos de cómputo. En este caso, tanto los daemons de Slurm como `srun` no detectan los nuevos nodos de computación. `srun` devuelve un error porque no detecta los nuevos nodos.

- ¿Cómo resolverlo?

Reinicia los daemons de Slurm en todos los nodos de procesamiento y use `srun` para enviar su trabajo. Para programar el reinicio de los Slurm daemons, ejecute el `scontrol reboot` comando que reinicia los nodos de procesamiento. Para obtener más información, consulte [Paquetes de conformidad](#) en la documentación de Slurm. También puede reiniciar manualmente los daemons de Slurm de los nodos de computación solicitando el reinicio de los servicios de `systemd` correspondientes.

## Job está atascado en el CF estado con `squeue` el comando

Esto podría deberse a que los nodos dinámicos se están encendiendo. Para obtener más información, consulte [Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación](#).

## Ejecución de trabajos a gran escala y visualización de **`nfsd: too many open connections, consider increasing the number of threads in /var/log/messages`**

Con un sistema de archivos en red, cuando se alcanzan los límites de la red, el tiempo de I/O espera también aumenta. Esto puede provocar bloqueos temporales, ya que la red se utiliza para escribir datos tanto para la red como para las métricas. I/O

En el caso de las instancias de quinta generación, utilizamos el controlador ENA para exponer los contadores de paquetes. Estos contadores cuentan los paquetes a los que se da forma AWS cuando la red alcanza los límites de ancho de banda de la instancia. Puede consultar estos contadores para ver si son mayores que 0. Si lo son, significa que ha superado los límites de ancho de banda. Puede ver estos contadores corriendo `ethtool -S eth0 | grep exceeded`.

Superar los límites de la red suele deberse a que se admiten demasiadas conexiones NFS. Esta es una de las primeras cosas que hay que comprobar cuando se alcanzan o se superan los límites de la red.

Por ejemplo, el siguiente resultado muestra los paquetes descartados:

```
$ ethtool -S eth0 | grep exceeded
bw_in_allowance_exceeded: 38750610
bw_out_allowance_exceeded: 1165693
pps_allowance_exceeded: 103
contrack_allowance_exceeded: 0
```

```
linklocal_allowance_exceeded: 0
```

Para evitar recibir este mensaje, considere la posibilidad de cambiar el tipo de instancia del nodo principal por un tipo de instancia con más rendimiento. Considere la posibilidad de trasladar su almacenamiento de datos a sistemas de archivos de almacenamiento compartido que no se exporten como un recurso compartido de NFS, como Amazon EFS o Amazon FSx. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compartido](#) las [prácticas recomendadas](#) en la AWS ParallelCluster wiki sobre GitHub.

## Ejecución de trabajos de MPI

### Cómo habilitar el modo de depuración

Para habilitar el modo de depuración de OpenMPI, [consulte ¿Qué controles tiene Open MPI](#) que ayudan a depurar?

[Para habilitar el modo de depuración de IntelMPI, consulte Otras variables de entorno.](#)

### Visualización de **MPI\_ERRORS\_ARE\_FATAL** y **OPAL ERROR** en el resultado del trabajo

Estos códigos de error provienen de la capa MPI de su aplicación. Para obtener información sobre cómo obtener los registros de depuración de MPI de su aplicación, consulte [Cómo habilitar el modo de depuración](#)

Una posible causa de este error es que la aplicación se ha compilado para una implementación de MPI específica, como OpenMPI, y está intentando ejecutarla con una implementación de MPI diferente, como IntelMPI. Asegúrese de compilar y ejecutar la aplicación con la misma implementación de MPI.

### Se utiliza **mpirun** con el DNS administrado desactivado

En el caso de los clústeres creados con [SlurmSettings/Dns/DisableManagedDnsy UseEc2Hostnames](#) configurados en `true`, el [DNS](#) no resuelve el nombre del Slurm nodo.

Slurm puede iniciar procesos de MPI cuando `nodenames` no están habilitados y si el trabajo de MPI se ejecuta en un contexto. Slurm Recomendamos seguir las instrucciones de la Guía del [usuario de Slurm MPI para ejecutar trabajos de MPI](#) con él. Slurm



## Intentando actualizar un clúster

En la siguiente sección se proporcionan posibles soluciones a problemas que puedan ocurrir al intentar actualizar un clúster.

### **pcluster update-cluster** el comando no se ejecuta localmente

Consulte el `~/parallelcluster/pcluster-cli.log` en su sistema de archivos local para conocer los detalles del error.

### Visualización de **clusterStatus** como **UPDATE\_FAILED** con el comando **pcluster describe-cluster**

#### Causa raíz

Para identificar la causa raíz del error, el punto de partida es observar los eventos de la pila de clústeres y `/var/log/chef-client.log` el nodo principal.

Una posible causa es que al menos un nodo del clúster no aplicó la actualización. Para recuperar la lista de nodos que no se pudieron actualizar `/var/log/chef-client.log` en el nodo principal, busque `Check cluster readiness` en el registro.

Comprueba si tu problema aparece en la sección [Problemas GitHub conocidos](#), en la sección AWS ParallelCluster correspondiente GitHub.

#### Prevenir

La actualización de un clúster puede fallar si al menos un nodo del clúster no la aplicó correctamente. Para reducir el riesgo de que se produzca un error en la actualización del clúster, recomendamos cerrar los nodos dañados antes de iniciar la actualización. Un ejemplo de nodos que podrían romperse son los nodos de cómputo que permanecen inactivos `COMPLETING` durante más tiempo del esperado en el epílogo. Para detectar esos nodos, puede ejecutar el siguiente comando, adaptando el `threshold` valor a sus necesidades (el valor debe ser superior a la duración máxima esperada para los epílogos).

```
$ scontrol show nodes --json | jq -r --argjson threshold 60 '
 .nodes[] | select(.state | index("COMPLETING")) |
 select((now - .last_busy.number) > $threshold) |
 .name
'
```

## ¿Recuperando

Si la actualización falló, se espera que la reversión recupere el estado del clúster.

Si la reversión falló, el estado del clúster no es determinista. En este caso, es posible que se haya `clustermgtd` detenido para evitar la amplificación de las fallas. Recomendamos iniciarlo ejecutando el siguiente comando en el nodo principal. Adapte la versión de Python a la que viene con su AWS ParallelCluster versión:

```
$ /opt/parallelcluster/pyenv/versions/3.12.11/envs/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl start clustermgtd
```

## Se agotó el tiempo de espera de la actualización del clúster

Podría deberse a un problema relacionado con la falta de `cfn-hup` ejecución. Si el daemon de `cfn-hup` se elimina por una causa externa, no se reinicia automáticamente. Si `cfn-hup` no se está ejecutando, durante una actualización del clúster, la CloudFormation pila inicia el proceso de actualización según lo previsto, pero el procedimiento de actualización no se activa en el nodo principal y, finalmente, se agota el tiempo de espera para el despliegue de la pila. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas cuando se agota el tiempo de espera de una actualización del clúster cuando no se está ejecutando cfn-hup](#) para solucionar el problema y recuperarse de él.

## ¿Estás intentando acceder al almacenamiento

Obtén información sobre los consejos de solución de problemas para intentar acceder al almacenamiento.

## Uso de un sistema de archivos Amazon FSx for Lustre externo

Asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de entrada y salida desde a través del puerto . Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de seguridad, consulte [FileSystemId](#).

## Uso de un sistema de archivos externo de Amazon Elastic File System

Asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP de

entrada y salida desde a través del puerto . Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de seguridad, consulte [FileSystemId](#).

## ¿Está intentando eliminar un clúster

Si recibes un error al intentar eliminar un clúster, en las siguientes secciones se proporcionan consejos para solucionar los problemas más comunes.

### El **pcluster delete-cluster** comando no se puede ejecutar localmente

Compruebe el `~/.parallelcluster/pcluster-cli.log` archivo en su sistema de archivos local.

### La pila de clústeres no se puede eliminar

Si la pila de clústeres no se elimina, compruebe el mensaje de eventos de la CloudFormation pila.

Comprueba si tu problema aparece en la sección [Problemas GitHub conocidos](#), AWS ParallelCluster en la sección correspondiente GitHub.

## ¿Estás intentando actualizar la pila AWS ParallelCluster de API

Si recibes un error, por ejemplo, al intentar actualizar la pila de AWS ParallelCluster API, te recomendamos que busques una solución en las secciones sobre problemas conocidos de la [AWS ParallelCluster wiki](#) GitHub. UPDATE\_FAILED Por ejemplo, consulta el artículo [No se puede actualizar la pila de ParallelCluster API para ver los recursos de ECR](#), donde se identifica un posible problema y se proporcionan opciones de mitigación.

## Visualización de errores en las inicializaciones de los nodos de computación

En las siguientes secciones, se proporcionan consejos para solucionar problemas cuando se detectan errores en las inicializaciones de los nodos de computación. Esto incluye los errores de arranque, la detección de errores en los registros y el lugar al que acudir si ninguno de los escenarios se aplica a su situación concreta.

### Temas

- [Visualización de Node bootstrap error en clustermgtd.log](#)
- [He configurado reservas de capacidad bajo demanda \(ODCRs\) o instancias reservadas zonales](#)
- [Visualización de An error occurred \(VcpuLimitExceeded\) en slurm\\_resume.log cuando no puedo ejecutar un trabajo o en clustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster](#)
- [Visualización de An error occurred \(InsufficientInstanceCapacity\) en slurm\\_resume.log cuando no puedo ejecutar un trabajo o en clustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster](#)
- [Visualización de los nodos que están en estado DOWN con Reason \(Code:InsufficientInstanceCapacity\)...](#)
- [Visualización de cannot change locale \(en\\_US.utf-8\) because it has an invalid name en slurm\\_resume.log](#)
- [Ninguno de los escenarios anteriores se aplica a mi situación](#)

## Visualización de **Node bootstrap error** en **clustermgtd.log**

El problema está relacionado con la falla del arranque de los nodos de cómputo. Para obtener información sobre cómo depurar un problema relacionado con el modo protegido de un clúster, consulte. [Cómo depurar el modo protegido](#)

He configurado reservas de capacidad bajo demanda (ODCRs) o instancias reservadas zonales

ODCRs que incluyen instancias que tienen varias interfaces de red, como P4d, P4de y AWS Trainium (Trn)

En el archivo de configuración del clúster, compruebe que HeadNode se encuentre en una subred pública y que los nodos de procesamiento estén en una subred privada.

ODCRs están dirigidos a los ODCRS

Visualización de **Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run\_instances\_overrides.json'**. a pesar de que ya he implementado **/opt/slurm/etc/pcluster/run\_instances\_overrides.json** siguiendo las instrucciones que dadas en [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#)

Si utilizas AWS ParallelCluster las versiones 3.1.1 a 3.2.1 con target ODCRs y también utilizas el archivo JSON de [anulación de instancias de ejecución, es posible que el archivo JSON](#) no tenga el formato correcto. Es posible que aparezca un error en `clustermgtd.log`, por ejemplo, el siguiente:

```
Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json'.
Using default: {} in /var/log/parallelcluster/clustermgtd.
```

Compruebe que el formato del archivo JSON es correcto ejecutando lo siguiente:

```
$ echo /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json | jq
```

Visualización de **Found RunInstances parameters override.** en **clustermgtd.log** cuando falló la creación del clúster o en **slurm\_resume.log** cuando falló la tarea de ejecución

Si utiliza [instancias de ejecución que anulan el archivo JSON](#), compruebe que ha establecido correctamente el nombre de la cola y el nombre de los recursos de cómputo en el archivo `/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json`.

Visualización de **An error occurred (InsufficientInstanceCapacity)** en **slurm\_resume.log** cuando no puedo ejecutar un trabajo o en **clustermgtd.log** cuándo no puedo crear un clúster

Uso de PG-ODCR (grupo de ubicación ODCR)

Al crear un ODCR con un grupo de ubicación asociado, se debe utilizar el mismo nombre de grupo de ubicación en el archivo de configuración. Establezca el [nombre del grupo de ubicación](#) correspondiente en la configuración del clúster.

Uso de instancias reservadas

Si utiliza instancias reservadas zonales con `PlacementGroup/Enabled` to `true` en la configuración del clúster, es posible que aparezca un error como el siguiente:

```
We currently do not have sufficient trn1.32xlarge capacity in the Availability Zone
you requested (us-east-1d). Our system will be working on provisioning additional
capacity.
You can currently get trn1.32xlarge capacity by not specifying an Availability Zone in
your request or choosing us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-east-1e, us-east-1f.
```

Es posible que esto se deba a que las instancias reservadas zonales no están ubicadas en la misma UC (o columna vertebral), lo que puede provocar errores de capacidad insuficiente (ICEs) al utilizar grupos de ubicación. Para comprobar este caso, inhabilite la configuración de `PlacementGroup` grupo en la configuración del clúster para determinar si el clúster puede asignar las instancias.

## Visualización de **An error occurred (VcpuLimitExceeded)** en **slurm\_resume.log** cuando no puedo ejecutar un trabajo o en **clustermgtd.log** cuando no puedo crear un clúster

Compruebe los límites de vCPU de su cuenta para el tipo de instancia de Amazon EC2 específico que esté utilizando. Si ve cero o CPUs menos v de lo que solicita, solicite un aumento de sus límites. Para obtener información acerca de cómo consultar los límites actuales y solicitar nuevos límites, consulte las [cuotas de servicio de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

## Visualización de **An error occurred (InsufficientInstanceCapacity)** en **slurm\_resume.log** cuando no puedo ejecutar un trabajo o en **clustermgtd.log** cuando no puedo crear un clúster

Tiene un problema de capacidad insuficiente. Siga <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-insufficient-capacity-errors/> para solucionar el problema.

## Visualización de los nodos que están en estado **DOWN** con **Reason (Code:InsufficientInstanceCapacity)...**

Tiene un problema de capacidad insuficiente. Siga <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-insufficient-capacity-errors/> para solucionar el problema. Para obtener más información sobre AWS ParallelCluster el modo de conmutación por error rápida y con capacidad insuficiente, consulte. [Conmutación por error rápida de capacidad insuficiente en el clúster de Slurm](#)

## Visualización de **cannot change locale (en\_US.utf-8) because it has an invalid name** en **slurm\_resume.log**

Esto puede ocurrir si el proceso de yum instalación no se ha realizado correctamente y ha dejado la configuración regional en un estado incoherente. Por ejemplo, esto puede producirse cuando un usuario finaliza el proceso de instalación.

Para verificar la causa, realice las siguientes acciones:

- Ejecute su - pcluster-admin.

El intérprete de comandos muestra un error, como `cannot change locale...no such file or directory`.

- Ejecute `localedef --list`.

Devuelve una lista vacía o no contiene la configuración regional predeterminada.

- Marque el último yum comando con `yum history` y `yum history info #ID` ¿La última identificación tiene `Return-Code: Success`?

Si el último identificador no lo tiene `Return-Code: Success`, es posible que los scripts posteriores a la instalación no se hayan ejecutado correctamente.

Para solucionar el problema, intenta volver a crear la configuración regional con `yum reinstall glibc-all-langpacks` Tras la reconstrucción, su `pccluster-admin` no muestra ningún error o advertencia si el problema se ha solucionado.

## Ninguno de los escenarios anteriores se aplica a mi situación

Para solucionar problemas de inicialización de los nodos de procesamiento, consulte [Solución de problemas de inicialización de nodos](#)

Comprueba si tu situación está incluida en la sección [Problemas GitHub conocidos](#), en la sección AWS ParallelCluster correspondiente GitHub.

## Solución de problemas de estado del clúster

Las métricas de estado del clúster se añaden al CloudWatch panel de AWS ParallelCluster Amazon a partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0. En las siguientes secciones, puede obtener información sobre las métricas de estado del panel y las acciones que puede seguir para solucionar y solucionar problemas.

### Temas

- [Visualización del gráfico de errores de aprovisionamiento de instancias](#)
- [Visualización del gráfico de errores de instancias en mal estado](#)
- [Visualización del gráfico de tiempo de inactividad de la flota de computación](#)

## Visualización del gráfico de errores de aprovisionamiento de instancias

Si ve un valor distinto de cero en el gráfico `Instance Provisioning Errors`, significa que la instancia de Amazon EC2 que respalda los nodos de slurm no se pudo lanzar en la API de `CreateFleet` o `RunInstance`.

### Visualización de **IAMPolicyErrors**

- ¿Qué ha pasado?

No se pudieron iniciar varias instancias, lo que se debió a que los permisos eran insuficientes y el código de error era insuficiente `UnauthorizedOperation`.

- ¿Cómo resolverlo?

Si ha configurado una personalizada [InstanceRole](#) o [InstanceProfile](#), compruebe sus políticas de IAM y compruebe que está utilizando las credenciales correctas.

Compruebe el `clustermgtd` archivo para ver los detalles de los errores de los nodos estáticos. Compruebe el `slurm_resume.log` archivo para ver los detalles de los errores de los nodos dinámicos. Utilice los detalles para obtener más información sobre los permisos que faltan y que se deben añadir.

### Visualización de **VcpuLimitErrors**

- ¿Qué ha pasado?

AWS ParallelCluster no pudo lanzar instancias porque alcanzó el límite de vCPU Cuenta de AWS para un tipo específico de instancia de Amazon EC2 que configuró para los nodos de cómputo del clúster.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe si hay `VcpuLimitExceeded` algún error en el `clustermgtd` archivo para los nodos estáticos y compruebe si hay nodos dinámicos en el `slurm_resume.log` archivo para obtener información adicional. Para resolver este problema, puede solicitar un aumento de los límites de vCPU. Para obtener más información acerca de cómo ver los límites actuales y solicitar nuevos límites, consulte [Cuotas de servicio de Amazon Elastic Compute Cloud](#) en la Guía del usuario de Elastic Compute Cloud para instancias de Linux.



## Visualización de **VolumeLimitErrors**

- ¿Qué ha pasado?

Ha alcanzado el límite de volumen de Amazon EBS y AWS ParallelCluster no puede lanzar instancias con el código de error `InsufficientVolumeCapacity` o `VolumeLimitExceeded`.  
Cuenta de AWS

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe si hay nodos estáticos en el `slurm_resume.log` archivo y si hay nodos dinámicos para obtener detalles adicionales sobre el límite de volumen. `clustermgtd` Para resolver este problema, puede utilizar otro Región de AWS, limpiar los volúmenes existentes o ponerse en contacto con el AWS Support Center para enviar una solicitud para aumentar el límite de volumen de Amazon EBS.

## Visualización de **InsufficientCapacityErrors**

- ¿Qué ha pasado?

AWS ParallelCluster no tiene la capacidad suficiente para lanzar instancias de Amazon EC2 en los nodos secundarios.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe si hay nodos estáticos en el archivo `clustermgtd` y el archivo `slurm_resume.log` por si hay nodos dinámicos para obtener los detalles del error de capacidad insuficiente. Para solucionar el problema, siga las instrucciones que se encuentran en <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-insufficient-capacity-errors>.

## **OtherInstanceLaunchFailures**

- ¿Qué ha pasado?

La instancia de Amazon EC2 para respaldar los nodos de cómputo no se pudo iniciar con la API de `CreateFleet` o `RunInstance`.

- ¿Cómo resolverlo?

Compruebe si hay nodos estáticos en el archivo `clustermgtd` y el archivo `slurm_resume.log` por si hay nodos dinámicos para obtener los detalles del error.

## Visualización del gráfico de errores de instancias en mal estado

- ¿Qué ha pasado?

Se lanzaron varias instancias de cómputo, pero más tarde se cancelaron por estar en mal estado.

- ¿Cómo resolverlo?

Para obtener más información acerca de la solución de problemas de nodos dañados, consulte [Solución de problemas de sustituciones y terminaciones inesperadas de nodos](#).

## Visualización de **InstanceBootstrapTimeoutError**

- ¿Qué ha pasado?

Una instancia no puede unirse al clúster dentro de `resume_timeout` (para nodos dinámicos) o `node_replacement_timeout` (para nodos estáticos). Esto puede ocurrir si la red no está configurada correctamente para los nodos de cómputo o si los scripts personalizados que se ejecutan en el nodo de cómputo tardan demasiado en finalizar.

- ¿Cómo resolverlo?

En el caso de los nodos dinámicos, compruebe en el `clustermgtd` registro (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) la dirección IP del nodo de procesamiento y errores como los siguientes:

```
Node bootstrap error: Resume timeout expires for node
```

En el caso de los nodos estáticos, compruebe en el `clustermgtd` registro (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) la dirección IP del nodo de procesamiento y errores como los siguientes:

```
Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.
```

Para obtener más información, compruebe si hay errores en el `/var/log/cloud-init-output.log` archivo. Puede recuperar las direcciones IP de los nodos de cómputo problemáticos de `clustermgtd` los archivos de `slurm_resume` registro.

## Visualización de **EC2HealthCheckErrors**

- ¿Qué ha pasado?

Una instancia no pasó una comprobación de estado de Amazon EC2.

- ¿Cómo resolverlo?

Para obtener información acerca de cómo solucionar este problema, consulte [Solución de problemas de las instancias con comprobaciones de estado no superadas](#).

## Visualización de **ScheduledEventHealthCheckErrors**

- ¿Qué ha pasado?

Una instancia no pasó la comprobación de estado de un evento programado de Amazon EC2 y no está en buen estado.

- ¿Cómo resolverlo?

Para obtener información sobre cómo solucionar este problema, consulte [Eventos programados para sus instancias](#).

## Visualización de **NoCorrespondingInstanceErrors**

- ¿Qué ha pasado?

AWS ParallelCluster no pudo encontrar instancias que respalden los nodos. Es probable que los nodos se hayan autofinalizado durante las operaciones de arranque. El script [SlurmQueues/CustomActions/OnNodeStart|OnNodeConfigured](#) o los errores de red pueden generar NoCorrespondingInstanceErrors.

- ¿Cómo resolverlo?

Para obtener más información, compruebe el nodo `/var/log/cloud-init-output.log` de cómputo.

## Visualización del gráfico de tiempo de inactividad de la flota de computación

Visualización de un **MaxDynamicNodeIdleTime** significativamente más largo que el umbral de reducción del tiempo de inactividad

- ¿Qué ha pasado?

La instancia no está finalizando correctamente. MaxDynamicNodeIdleTime muestra el tiempo máximo en segundos que un nodo dinámico, respaldado por una instancia de Amazon EC2, permanece inactivo. El umbral de reducción del tiempo de inactividad se deriva del parámetro de configuración del clúster [ScaledownIdleTime](#). Cuando un nodo de cómputo ha estado inactivo durante más de unos segundos con la reducción del tiempo de inactividad, se Slurm apaga el nodo y se AWS ParallelCluster termina la instancia de respaldo. En este caso, algo impide la finalización de la instancia.

- ¿Cómo resolverlo?

Para obtener información acerca de este problema, consulte [Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos](#) en [Solución de problemas de escalar](#).

## Solución de problemas de implementación del clúster

Si el clúster no se crea y revierte la creación de la pila, puede revisar los archivos de registro para diagnosticar el problema. El mensaje de error debe ser similar al siguiente:

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--cluster-configuration cluster-config.yaml
{
 "cluster": {
 "clusterName": "mycluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}

$ pcluster describe-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1
```

```
{
 "creationTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
 ...
 "cloudFormationStackStatus": "ROLLBACK_IN_PROGRESS",
 "clusterName": "mycluster",
 "computeFleetStatus": "UNKNOWN",
 "cloudFormationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "lastUpdatedTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
 "region": "eu-west-1",
 "clusterStatus": "CREATE_FAILED"
}
```

## Temas

- [Vea CloudFormation los eventos en CREATE\\_FAILED](#)
- [Utilice la CLI para ver los flujos de registro](#)
- [Vuelva a crear el clúster fallido con rollback-on-failure](#)

## Vea CloudFormation los eventos en **CREATE\_FAILED**

Puede usar la consola o la AWS ParallelCluster CLI para ver CloudFormation los eventos de los CREATE\_FAILED errores y ayudar a encontrar la causa raíz.

## Temas

- [Vea los eventos en la CloudFormation consola](#)
- [Utilice la CLI para ver y filtrar CloudFormation eventos en CREATE\\_FAILED](#)

## Vea los eventos en la CloudFormation consola

Para obtener más información sobre la causa del "CREATE\_FAILED" estado, puedes usar la CloudFormation consola.

Consulta los mensajes de CloudFormation error de la consola.

1. Inicie sesión en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> Consola de administración de AWS y navegue hasta él.
2. Seleccione la pila denominada *cluster\_name*.
3. Seleccione la pestaña Eventos.

4. Compruebe el estado del recurso que no se pudo crear desplazándose por la lista de eventos del recurso por identificador lógico. Si no se pudo crear una subtask, retroceda para encontrar el evento de recurso fallido.
5. Por ejemplo, si ve el siguiente mensaje de estado, debe usar tipos de instancia que no superen el límite de vCPU actual ni solicitar más capacidad de vCPU.

```
2022-02-04 16:09:44 UTC-0800 HeadNode CREATE_FAILED You have requested more vCPU
capacity than your current vCPU limit of 0 allows
 for the instance bucket that the specified instance type belongs to. Please
visit http://aws.amazon.com/contact-us/ec2-request to request an adjustment to
this limit.
 (Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request
ID: a9876543-b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null).
```

## Utilice la CLI para ver y filtrar CloudFormation eventos en **CREATE\_FAILED**

Para diagnosticar el problema de creación del clúster, puede usar el [pcluster get-cluster-stack-events](#) comando filtrando por CREATE\_FAILED estado. Para obtener más información, consulte [Filtrar los AWS CLI resultados](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

```
$ pcluster get-cluster-stack-events --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--query 'events[?resourceStatus==`CREATE_FAILED`]'
[
 {
 "eventId": "3ccdedd0-0f03-11ec-8c06-02c352fe2ef9",
 "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "resourceStatus": "CREATE_FAILED",
 "resourceStatusReason": "The following resource(s) failed to create: [HeadNode].",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "stackName": "mycluster",
 "logicalResourceId": "mycluster",
 "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:51.780Z"
 },
 {
 "eventId": "HeadNode-CREATE_FAILED-2021-09-06T11:11:50.127Z",
 "physicalResourceId": "i-04e91cc1f4ea796fe",
```

```

 "resourceStatus": "CREATE_FAILED",
 "resourceStatusReason": "Received FAILURE signal with UniqueId
i-04e91cc1f4ea796fe",
 "resourceProperties": "{\"LaunchTemplate\":{\"Version\":\"1\",\"LaunchTemplateId
\": \"lt-057d2b1e687f05a62\"}}",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "stackName": "mycluster",
 "logicalResourceId": "HeadNode",
 "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:50.127Z"
 }
]

```

En el ejemplo anterior, el error se produjo en la configuración del nodo principal.

## Utilice la CLI para ver los flujos de registro

Para solucionar este tipo de problemas, puede enumerar los flujos de registro disponibles en el nodo principal [pcluster list-cluster-log-streams](#) filtrando `node-type` y analizando el contenido de los flujos de registro.

```

$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=node-type,Values=HeadNode'
{
 "logStreams": [
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
 ...
 },
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",
 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",
 ...
 },
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",
 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",

```

```

 ...
 },
 ...
]
}

```

Los dos flujos de registro principales que puede utilizar para buscar errores de inicialización son los siguientes:

- `cfn-init` es el registro del script `cfn-init`. En primer lugar, compruebe este flujo de registro. Es probable que veas el Command `chef failed` error en este registro. Consulte las líneas inmediatamente anteriores a esta línea para obtener información más específica relacionada con el mensaje de error. Para obtener más información, consulte [cfn-init](#).
- `cloud-init` es el registro de [cloud-init](#). Si no ve nada en `cfn-init`, intente revisar este registro a continuación.

Para recuperar el contenido del flujo de registro, utilice las siguientes opciones [pcluster get-cluster-log-events](#) (tenga en cuenta la `--limit 5` opción para limitar el número de eventos recuperados):

```

$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
 --region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init \
 --limit 5
{
 "nextToken": "f/36370880979637159565202782352491087067973952362220945409/s",
 "prevToken": "b/36370880752972385367337528725601470541902663176996585497/s",
 "events": [
 {
 "message": "2021-09-06 11:11:39,049 [ERROR] Unhandled exception during build:
Command runpostinstall failed",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
 },
 {
 "message": "Traceback (most recent call last):\n File \"/opt/aws/bin/
cfn-init\", line 176, in <module>\n worklog.build(metadata, configSets)\n
 File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line
 135, in build\n Contractor(metadata).build(configSets, self)\n File \"/
usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 561, in
 build\n self.run_config(config, worklog)\n File \"/usr/lib/python3.7/
site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 573, in run_config\n
 CloudFormationCarpenter(config, self._auth_config).build(worklog)\n File \"/usr/

```



```
lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 273, in build\n
 self._config.commands)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/\n
command_tool.py\", line 127, in apply\n raise ToolError(u\"Command %s failed\" %\n
 name)\",\n
 \"timestamp\": \"2021-09-06T11:11:39.049Z\"\n
 },\n
 {\n
 \"message\": \"cfnbootstrap.construction_errors.ToolError: Command runpostinstall\n
failed\",,\n
 \"timestamp\": \"2021-09-06T11:11:39.049Z\"\n
 },\n
 {\n
 \"message\": \"2021-09-06 11:11:49,212 [DEBUG] CloudFormation client initialized\n
with endpoint https://cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com\",,\n
 \"timestamp\": \"2021-09-06T11:11:49.212Z\"\n
 },\n
 {\n
 \"message\": \"2021-09-06 11:11:49,213 [DEBUG] Signaling resource HeadNode in stack\n
mycluster with unique ID i-04e91cc1f4ea796fe and status FAILURE\",,\n
 \"timestamp\": \"2021-09-06T11:11:49.213Z\"\n
 }\n
]\n
}
```

En el ejemplo anterior, el error se debe a un `runpostinstall` error, por lo que está estrictamente relacionado con el contenido del script de arranque personalizado utilizado en el parámetro de `OnNodeConfigured` configuración del [CustomActions](#).

## Vuelva a crear el clúster fallido con **rollback-on-failure**

AWS ParallelCluster crea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede ver estos registros en los paneles personalizados de la CloudWatch consola o en los grupos de registros. Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#) y [CloudWatch Panel de control de Amazon](#). Si no hay flujos de registro disponibles, el error puede deberse al script de arranque [CustomActions](#) personalizado o a un problema relacionado con la AMI. Para diagnosticar el problema de creación en este caso, vuelva a crear el clúster utilizando [pcluster create-cluster](#), incluido el `--rollback-on-failure` parámetro establecido en `false`. A continuación, utilice SSH para ver el clúster, tal y como se muestra a continuación:

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
```

```
--cluster-configuration cluster-config.yaml --rollback-on-failure false
{
 "cluster": {
 "clusterName": "mycluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.15.0",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster
```

Una vez que haya iniciado sesión en el nodo principal, encontrará tres archivos de registro principales que podrá usar para encontrar el error.

- `/var/log/cfn-init.log` es el registro del script `cfn-init`. Compruebe primero este registro. Es probable que veas un error como `Command chef failed` el de este registro. Consulte las líneas inmediatamente anteriores a esta línea para obtener información más específica relacionada con el mensaje de error. Para obtener más información, consulte [cfn-init](#).
- `/var/log/cloud-init.log` es el registro de [cloud-init](#). Si no ve nada en `cfn-init.log`, intente revisar este registro a continuación.
- `/var/log/cloud-init-output.log` es el resultado de los comandos ejecutados por [cloud-init](#). Esto incluye el resultado de `cfn-init`. En la mayoría de los casos, no es necesario consultar este registro para solucionar problemas de este tipo.

## Solución de problemas de implementación del clúster con Terraform

Esta sección es relevante para aquellos clústeres que se implementaron con Terraform.

### ParallelCluster No se encontró la API

La planificación podría fallar porque no se encuentra la ParallelCluster API. En este caso, el error devuelto sería algo como:

```
Planning failed. Terraform encountered an error while generating this plan.
```

```
#
Error: Unable to retrieve ParallelCluster API cloudformation stack.
#
with provider["registry.terraform.io/aws-tf/aws-parallelcluster"],
on providers.tf line 6, in provider "aws-parallelcluster":
6: provider "aws-parallelcluster" {
#
operation error CloudFormation: DescribeStacks, https response error StatusCode: 400,
RequestID: REQUEST_ID, api error ValidationError: Stack with id PCAPI_STACK_NAME does
not exist
```

Para solucionar este error, implementa la ParallelCluster API en la cuenta en la que se van a crear los clústeres. Consulte [the section called “Creación de un clúster con Terraform”](#).

## El usuario no está autorizado a llamar a la ParallelCluster API

La planificación podría fallar porque el IAM role/user que creías que iba a implementar tu proyecto de Terraform no tiene permisos para interactuar con la ParallelCluster API. En este caso, el error devuelto sería algo como:

```
Planning failed. Terraform encountered an error while generating this plan.

Error: 403 Forbidden
#
with
module.parallelcluster_clusters.module.clusters[0].pcluster_cluster.managed_configs["DemoCluster"]
on .terraform/modules/parallelcluster_clusters/modules/clusters/main.tf line 35, in
resource "pcluster_cluster" "managed_configs":
35: resource "pcluster_cluster" "managed_configs" {
#
[{"Message": "User: USER_ARN is not authorized to perform: execute-api:Invoke on
resource: PC_API_REST_RESOURCE with an explicit deny"}
}
```

Para solucionar este error, configura el ParallelCluster proveedor de modo que utilice la función de ParallelCluster API para interactuar con la API.

```
provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
```

```
use_user_role == true**
}
```

## Solución de problemas de escalar

Esta sección es relevante para los clústeres que se instalaron con la AWS ParallelCluster versión 3.0.0 y versiones posteriores con el programador de Slurm tareas. Para obtener más información acerca de la configuración de colas de consultas, consulte [Configuración de varias colas](#).

Si uno de sus clústeres en ejecución tiene problemas, coloque el clúster en ese STOPPED estado ejecutando el siguiente comando antes de empezar a solucionar el problema. Esto evita incurrir en costes inesperados.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name mycluster \
--status STOP_REQUESTED
```

Puede enumerar los flujos de registro disponibles en los nodos del clúster mediante el [pcluster list-cluster-log-streams](#) comando y filtrarlos mediante uno private-dns-name de los nodos que fallan o el nodo principal:

```
$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=private-dns-name,Values=ip-10-0-0-101'
```

A continuación, puede recuperar el contenido del flujo de registro para analizarlo mediante el [pcluster get-cluster-log-events](#) comando y pasar el --log-stream-name correspondiente a uno de los registros clave que se mencionan en la siguiente sección:

```
$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
--region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init
```

AWS ParallelCluster crea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede ver estos registros en los paneles personalizados de la CloudWatch consola o en los grupos de registros. Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#) y [CloudWatch Panel de control de Amazon](#).

### Temas

- [Registros clave para la depuración](#)

- [Visualización de un error de `InsufficientInstanceCapacity` en `slurm\_resume.log` cuando no puedo ejecutar un trabajo o en `clustermgtd.log` cuando no puedo crear un clúster](#)
- [Solución de problemas de inicialización de nodos](#)
- [Solución de problemas de sustituciones y terminaciones inesperadas de nodos](#)
- [Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos](#)
- [Estado de la cola \(partición\) `Inactive`](#)
- [Solución de otros problemas de nodos y trabajos conocidos](#)

## Registros clave para la depuración

En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de los registros clave del nodo principal:

- `/var/log/cfn-init.log`- Este es el registro de CloudFormation inicio. Contiene todos los comandos que se ejecutaron al configurar una instancia. Se usa para solucionar problemas de inicialización.
- `/var/log/chef-client.log`- Este es el registro del cliente de Chef. Contiene todos los comandos que se ejecutaron a través de Chef/CINC. Se usa para solucionar problemas de inicialización.
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`- Es un ResumeProgram registro. Lanza instancias para nodos dinámicos. Se usa para solucionar problemas de lanzamiento de nodos dinámicos.
- Este es el registro de `slurmctld`. Se llama cuando se terminan las instancias de los nodos dinámicos. Se usa para solucionar problemas de terminación de nodos dinámicos. Cuando revise este registro, también debe comprobar el registro de `clustermgtd`.
- Este es el registro de `slurmmd`. Se ejecuta como el daemon centralizado que gestiona la mayoría de las acciones operativas del clúster. Se usa para solucionar cualquier problema de inicio, finalización o funcionamiento del clúster.
- `/var/log/slurmctld.log`- Este es el registro del demonio Slurm de control. AWS ParallelCluster no toma decisiones de escalado. Más bien, solo intenta lanzar recursos para satisfacer los requisitos de Slurm. Es útil para problemas de escalado y asignación, problemas relacionados con el trabajo y cualquier problema de lanzamiento y finalización relacionado con el programador.
- `/var/log/parallelcluster/compute_console_output`- Este registro registra la salida de la consola de un subconjunto de ejemplos de nodos de cómputo estáticos que han terminado

inesperadamente. Utilice este registro si los nodos de cómputo estáticos terminan y los registros de los nodos de cómputo no están disponibles en él CloudWatch. El `compute_console_output` log contenido que recibe es el mismo cuando utiliza la consola Amazon EC2 o AWS CLI cuando recupera la salida de la consola de instancias.

Estos son los registros clave de los nodos de cómputo:

- Este es el registro `init` del archivo `.`. Contiene todos los comandos que se ejecutaron al configurar una instancia. Se usa para solucionar problemas de inicialización.
- Este es el registro de `.`. Se ejecuta en cada nodo de cómputo para monitorizarlo en el raro caso de que el `clustermgtd` daemon del nodo principal esté desconectado. Se usa para solucionar problemas de terminación inesperados.
- `/var/log/slurmd.log` - Este es el registro del daemon de computación de Slurm. Se usa para solucionar problemas de inicialización y errores de computación.

## Visualización de un error de **InsufficientInstanceCapacity** en **slurm\_resume.log** cuando no puedo ejecutar un trabajo o en **clustermgtd.log** cuando no puedo crear un clúster

Si el clúster usa un Slurm programador, se está produciendo un problema de capacidad insuficiente. Si no hay suficientes instancias disponibles cuando se realiza la solicitud, se devuelve un error `InsufficientInstanceCapacity`.

Para la capacidad de las instancias estáticas, puede encontrar el error en el registro de `clustermgtd` en `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`.

En cuanto a la capacidad dinámica de las instancias, puede encontrar el error en el registro de `ResumeProgram` en `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`.

El ARN de tema tiene un aspecto similar al del ejemplo siguiente:

```
An error occurred (InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances/
CreateFleet operation...
```

Según su caso de uso, considere la posibilidad de utilizar uno de los siguientes métodos para evitar recibir este tipo de mensajes de error:

- Deshabilite el grupo de ubicación si está activado. Para obtener más información, consulte [Problemas con los grupos de ubicación y el lanzamiento de instancias](#).
- Reserve capacidad para las instancias y ejecútelas con las ODCR (reservas de capacidad bajo demanda). Para obtener más información, consulte [Inicio de instancias con reservas de capacidad bajo demanda \(ODCR\)](#).
- Configure varios recursos informáticos con distintos tipos de instancias. Si su carga de trabajo no requiere un tipo de instancia específico, puede aprovechar la conmutación por error rápida y con capacidad insuficiente con varios recursos informáticos. Para obtener más información, consulte [Conmutación por error rápida de capacidad insuficiente en el clúster de Slurm](#).
- Configura varios tipos de instancias en el mismo recurso informático y aprovecha la asignación de varios tipos de instancias. Para obtener más información sobre la configuración de varias instancias, consulte [Asignación de varios tipos de instancias con Slurm y Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources/Instances](#).
- Mueva la cola a una zona de disponibilidad diferente cambiando el ID de subred en la configuración del clúster [Scheduling//SlurmQueues/Networking. SubnetIds](#).
- Si su carga de trabajo no está estrechamente vinculada, distribuya la cola entre distintas zonas de disponibilidad. Para obtener más información acerca de la configuración de las subredes, consulte .

## Solución de problemas de inicialización de nodos

En esta sección, se explica cómo solucionar los problemas de inicialización de los nodos. Esto incluye los problemas en los que el nodo no puede iniciar, encender o unirse a un clúster.

### Temas

- [Nodo principal](#)
- [Nodos de computación](#)

### Nodo principal

Registros aplicables:

- /var/log/cfn-init.log
- /var/log/chef-client.log
- /var/log/parallelcluster/clustermgtd

- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`
- `/var/log/slurmctld.log`

Compruebe los `/var/log/chef-client.log` registros `/var/log/cfn-init.log` y o los flujos de registro correspondientes. Estos registros contienen todas las acciones que se ejecutaron cuando se configuró el nodo principal. La mayoría de los errores que se producen durante la configuración deberían incluir mensajes de error en el `/var/log/chef-client.log` registro. Si `OnNodeStart` se especifican `OnNodeConfigured` scripts en la configuración del clúster, compruebe que el script se ejecute correctamente a través de los mensajes de registro.

Cuando se crea un clúster, el nodo principal debe esperar a que los nodos de procesamiento se unan al clúster antes de poder unirse al clúster. Por este motivo, si los nodos informáticos no se unen al clúster, el nodo principal también falla. Puede seguir uno de estos procedimientos, dependiendo del tipo de notas de computación que utilice para solucionar problemas de este tipo:

## Nodos de computación

- Registros aplicables:
  - `/var/log/cloud-init-output.log`
  - `/var/log/slurmd.log`
- Si se lanza un nodo de cómputo/`/var/log/cloud-init-output.log`, compruebe primero que contenga los registros de configuración similares al `/var/log/chef-client.log` registro del nodo principal. La mayoría de los errores que se producen durante la configuración deberían tener mensajes de error ubicados en el registro de `/var/log/cloud-init-output.log`. Si se especifican scripts previos o posteriores a la instalación en la configuración del clúster, compruebe que se hayan ejecutado correctamente.
- Si utiliza una AMI personalizada con modificaciones en la Slurm configuración, es posible que se produzca un error Slurm relacionado que impida que el nodo de procesamiento se una al clúster. Para ver los errores relacionados con el programador, consulte el registro. `/var/log/slurmd.log`

## Nodos de computación dinámicos:

- Busque en el registro de `ResumeProgram (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)` el nombre de su nodo de computación para ver si alguna vez se llamó a `ResumeProgram` con el nodo. (Si `ResumeProgram` nunca lo llamaron, puede comprobar el



slurmctld registro (/var/log/slurmctld.log) para determinar si Slurm alguna vez intentó llamar ResumeProgram con el nodo).

- Tenga en cuenta que los permisos incorrectos activados en ResumeProgram pueden provocar un error silencioso en ResumeProgram. Si utiliza una AMI personalizada con modificaciones en la configuración de ResumeProgram, compruebe que ResumeProgram sea propiedad del usuario de slurm y que tenga el permiso 744 (rwxr--r--).
- Si se llama a ResumeProgram, compruebe si se ha lanzado una instancia para el nodo. Si no se lanzó ninguna instancia, verá un mensaje de error que describe el error de lanzamiento.
- Si se lanza la instancia, es posible que haya habido un problema durante el proceso de configuración. Debería ver la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en el registro de ResumeProgram. Además, puede consultar los registros de configuración correspondientes a la instancia específica. Para obtener más información acerca de la solución de problemas relacionados con un nodo de computación, consulte la siguiente sección.

#### Nodos de computación estáticos:

- Compruebe el registro clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) para ver si se han lanzado instancias para el nodo. Si no se lanzaron, debería haber un mensaje de error claro que detalle el error de lanzamiento.
- Si se lanza la instancia, hay algún problema durante el proceso de configuración. Debería ver la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en el registro de ResumeProgram. Además, puede consultar los registros de configuración correspondientes a la instancia específica.

#### Nodos de computación respaldados por instancias de spot:

- Si es la primera vez que utiliza instancias de spot y el trabajo permanece en estado de PD (pendiente), compruebe el /var/log/parallelcluster/slurm\_resume.log archivo. Probablemente encuentre un error como el siguiente:

```
2022-05-20 13:06:24,796 - [slurm_plugin.common:add_instances_for_nodes] - ERROR -
Encountered exception when launching instances for nodes (x1) ['spot-dy-t2micro-2']:
An error occurred (AuthFailure.ServiceLinkedRoleCreationNotPermitted) when calling
the RunInstances operation: The provided credentials do not have permission to
create the service-linked role for Amazon EC2 Spot Instances.
```

Al utilizar instancias de spot, en la cuenta se debe incluir un rol vinculado a un servicio `AWSServiceRoleForEC2Spot`. Para crear este rol en tu cuenta mediante el AWS CLI, ejecuta el siguiente comando:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Para obtener más información, consulte [Uso de instancias de spot](#) la Guía del AWS ParallelCluster usuario y la [función vinculada al servicio para las solicitudes de instancias puntuales](#) de la Guía del usuario de Amazon EC2.

## Solución de problemas de sustituciones y terminaciones inesperadas de nodos

En esta sección se continúa analizando cómo puede solucionar problemas relacionados con los nodos, específicamente cuando un nodo se reemplaza o se cierra inesperadamente.

- Registros aplicables:
  - `/var/log/parallelcluster/clustermgtd` (nodo principal)
  - `/var/log/slurmctld.log` (nodo principal)
  - `/var/log/parallelcluster/computemgtd` (nodo de computación)

Nodos sustituidos o finalizados de forma inesperada:

- Para comprobar si `clustermgtd` ha sustituido o finalizado un nodo, compruebe el registro . Tenga en cuenta que `clustermgtd` gestiona todas las acciones normales de mantenimiento del nodo.
- Si `clustermgtd` se reemplaza o se cierra el nodo, debería haber un mensaje que detalle por qué se realizó esta acción en el nodo. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, el nodo está en DOWN), consulte el registro `slurmctld` para obtener más detalles. Si el motivo está relacionado con Amazon EC2, debería haber un mensaje informativo en el que se detalle el problema relacionado con Amazon EC2 que requirió la sustitución.
- Si `clustermgtd` no terminó el nodo, compruebe primero si se trataba de una terminación prevista por parte de Amazon EC2, más específicamente una terminación puntual. `computemgtd`, que se ejecuta en un nodo de cómputo, también puede cerrar un nodo si `clustermgtd` se determina que

está en mal estado. Compruebe el registro de `computemgtd` (`/var/log/parallelcluster/computemgtd`) para ver si `computemgtd` ha terminado el nodo.

## Los nodos fallaron

- Compruebe el registro de `slurmctld` (`/var/log/slurmctld.log`) para ver por qué ha fallado un trabajo o un nodo. Tenga en cuenta que los trabajos se vuelven a poner en cola automáticamente si se produce un error en un nodo.
- Si `slurm_resume` informa de que el nodo se ha lanzado y, después de varios minutos, `clustermgtd` informa de que no hay ninguna instancia correspondiente en Amazon EC2 para ese nodo, es posible que el nodo produzca un error durante la configuración. Para recuperar el registro de un compute (`/var/log/cloud-init-output.log`), siga estos pasos:
  - Envía un trabajo para permitir que Slurm active un nuevo nodo.
  - Espere a que se inicie el nodo de computación.
  - Modifique el comportamiento de cierre iniciado por la instancia para que un nodo de computación que falle se detenga en lugar de terminar.

```
$ aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --instance-initiated-shutdown-behavior '{"Value": "stop"}'
```

- Habilite la protección de terminación.

```
$ aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --disable-api-termination
```

- Etiquete el nodo para identificarlo con facilidad.

```
$ aws ec2 create-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=Name,Value=QUARANTINED-Compute
```

- Separe el nodo del clúster cambiando la etiqueta de `parallelcluster:cluster-name`.

```
$ aws ec2 create-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=parallelcluster:clustername,Value=QUARANTINED-ClusterName
```

- Recupere la salida de la consola del nodo con este comando.

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0 --output text
```

## Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos

- Registros aplicables:
  - `/var/log/parallelcluster/clustermgtd` (nodo principal)
  - `/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log` (nodo principal)
- En la mayoría, `clustermgtd` administra todas las acciones de finalización de instancias esperadas. Consulte el registro `clustermgtd` para ver por qué no se ha podido sustituir o finalizar un nodo.
- En el caso de los nodos dinámicos que no superan el [Propiedades de SlurmSettings](#), consulte el registro de `SuspendProgram` para ver si lo llamó `slurmctld` con el nodo específico como argumento. Tenga en cuenta que `SuspendProgram` no realiza ninguna acción específica. Más bien, solo se encarga de registrar cuando se le llama. La terminación de todas las instancias y el restablecimiento de `NodeAddr` los realiza `clustermgtd`. Slurm devuelve automáticamente los nodos a un estado de `POWER_SAVING` después de `SuspendTimeout`.
- Si los nodos de cómputo fallan continuamente debido a errores de arranque, compruebe si se están iniciando con la tecla `Enabled`. [Slurm modo protegido de clúster](#) Si el modo protegido no está activado, modifique la configuración del modo protegido para activarlo. Solucione los problemas y corrija el script de arranque.

## Estado de la cola (partición) **Inactive**

Si ejecuta `sinfo` y el resultado muestra colas con el `AVAIL` estado `deinact`, es posible que su clúster [Slurm modo protegido de clúster](#) esté habilitado y que la cola se haya establecido en ese `INACTIVE` estado durante un período de tiempo predefinido.

## Solución de otros problemas de nodos y trabajos conocidos

Otro tipo de problema conocido es que es AWS ParallelCluster posible que no se puedan asignar las tareas ni tomar decisiones de escalado. En este tipo de problemas, AWS ParallelCluster solo inicia, finaliza o mantiene los recursos de acuerdo con las instrucciones de Slurm. En el caso de estos problemas, consulte el `slurmctld` registro para solucionarlos.

# Problemas con los grupos de ubicación y el lanzamiento de instancias

Para obtener la latencia entre nodos más baja, use un grupo de ubicación. Un grupo de ubicación garantiza que las instancias estén en la misma red troncal. Si no hay suficientes instancias disponibles cuando se realiza la solicitud, se devuelve un error `InsufficientInstanceCapacity`. Para reducir la posibilidad de recibir un error [SlurmQueues](#) al utilizar grupos con ubicación en clúster, establezca el parámetro [Networking](#) en [PlacementGroup](#) y establezca el parámetro [Enabled](#) en `false`.

Para tener un control adicional sobre la capacidad de acceso, considere [lanzar instancias con ODCR \(reservas de capacidad bajo demanda\)](#).

Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de lanzamiento de instancias](#) y [Roles y limitaciones de los grupos de ubicación](#) en la Guía de usuario para instancias Linux de Amazon EC2.

## Sustitución de directorios

Algunos directorios no se pueden reemplazar. Si tiene problemas para reemplazar un directorio, podría deberse a eso. Los siguientes directorios se comparten entre los nodos y no se pueden reemplazar.

- Esto incluye Intel MPI, Intel Parallel Studio y archivos relacionados.
- `/opt/slurm` - Incluye el administrador de Slurm Workload Manager y los archivos relacionados. (Condicional, solo si `Scheduler: slurm`).

## Solución de problemas de Amazon DCV

### Temas

- [Registros para Amazon DCV](#)
- [Problemas con Ubuntu Amazon DCV](#)

## Registros para Amazon DCV

Los registros de Amazon DCV se escriben en los archivos del directorio `/var/log/dcv/`. Revisar estos registros puede ayudar a solucionar problemas.

El tipo de instancia debe tener al menos 1,7 gibibytes (GiB) de RAM para ejecutar Amazon DCV. Los tipos de instancias nano y micro no tienen suficiente memoria para ejecutar Amazon DCV.

AWS ParallelCluster crea flujos de registro de Amazon DCV en grupos de registros. Puede ver estos registros en los paneles personalizados de la CloudWatch consola o en los grupos de registros. Para obtener más información, consulte [Integración con Amazon CloudWatch Logs](#) y [CloudWatch Panel de control de Amazon](#).

## Problemas con Ubuntu Amazon DCV

Al ejecutar la Terminal de Gnome en una sesión de Amazon DCV en Ubuntu, es posible que no tenga acceso automáticamente al entorno de usuario que ofrece AWS ParallelCluster a través del intérprete de comandos de inicio de sesión. El entorno de usuario proporciona módulos de entorno, como `openmpi` o `intelmpi`, y otros ajustes de usuario.

La configuración predeterminada de la Terminal de Gnome impide que el intérprete de comandos se inicie como un intérprete de comandos de inicio de sesión. Esto significa que los perfiles de shell no se obtienen automáticamente y el entorno AWS ParallelCluster de usuario no se carga.

Para obtener correctamente el perfil de shell y acceder al entorno AWS ParallelCluster de usuario, realice una de las siguientes acciones:

- Cambie la configuración predeterminada del terminal:
  1. Seleccione el menú Editar en la terminal de Gnome.
  2. Seleccione Preferencias y, a continuación, Perfiles.
  3. Elija Comando y seleccione Ejecutar comando como intérprete de comandos de inicio de sesión.
  4. Abrir una nueva terminal.
- Utilice la línea de comandos para obtener los perfiles disponibles:

```
$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc
```

# Solución de problemas en los clústeres con AWS Batch integración

En esta sección, se proporcionan posibles consejos para la solución de problemas de clústeres con AWS Batch integración de planificadores, específicamente los relacionados con los nodos principales, los problemas de procesamiento, los errores de trabajo y los errores de tiempo de espera.

## Temas

- [Problemas con el nodo principal](#)
- [Problemas informáticos](#)
- [Errores en los trabajos](#)
- [Error de tiempo de espera de conexión en la URL del punto de conexión](#)

## Problemas con el nodo principal

Puede solucionar los problemas de configuración del nodo principal de la misma manera que con un Slurm clúster (excepto en el caso de registros Slurm específicos). Para obtener más información sobre estos problemas, consulte [Nodo principal](#).

## Problemas informáticos

AWS Batch gestiona los aspectos de escalado y procesamiento de sus servicios. Si tiene problemas relacionados con la informática, consulte la documentación AWS Batch [de solución de problemas](#) para obtener ayuda.

## Errores en los trabajos

Si se produce un error en un trabajo, puede ejecutar el comando [awsbcout](#) para recuperar el resultado del trabajo. También puedes ejecutar el [awsbstat](#) comando para obtener un enlace a los registros de trabajos almacenados por Amazon CloudWatch.

## Error de tiempo de espera de conexión en la URL del punto de conexión

Si los trabajos paralelos de varios nodos fallan y se produce un error: `Connect timeout on endpoint URL`

- En el registro `awsbcout` de salida, compruebe que el trabajo sea de varios nodos en paralelo a la salida: `Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.`

- Compruebe si la subred de los nodos de procesamiento es pública.

Los trabajos paralelos de varios nodos no admiten el uso de subredes públicas cuando se utilizan AWS Batch in. AWS ParallelCluster Use una subred privada para sus tareas y nodos de cómputo. Para obtener más información, consulte [Entornos informáticos](#) en la Guía del usuario de AWS Batch . Para configurar una subred privada para los nodos de procesamiento, consulte. [AWS ParallelCluster con programador AWS Batch](#)

## Solución de problemas de integración multiusuario con Active Directory

Esta sección es relevante para los clústeres integrados en un Active Directory.

Si la característica de integración de Active Directory no funciona como se esperaba, los registros SSSD pueden proporcionar información de diagnóstico útil. Estos registros se encuentran en el directorio `/var/log/sss` de los nodos del clúster. De forma predeterminada, también se almacenan en el grupo de CloudWatch registros de Amazon de un clúster.

### Temas

- [Solución de problemas específicos de Active Directory](#)
- [Cómo habilitar el modo de depuración](#)
- [Cómo pasar de LDAPS a LDAP](#)
- [Cómo deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS](#)
- [¿Cómo iniciar sesión con una clave SSH en lugar de una contraseña?](#)
- [Cómo restablecer una contraseña de usuario y contraseñas caducadas](#)
- [¿Cómo comprobar el dominio al que se ha unido](#)
- [Cómo solucionar los problemas con .](#)
- [Cómo comprobar que la integración con Active Directory funciona](#)
- [Cómo solucionar problemas al iniciar sesión en los nodos de cómputo](#)
- [Problemas conocidos con los trabajos de SimCenter StarCCM+ en un entorno multiusuario](#)
- [Problemas conocidos relacionados con la resolución del nombre de usuario](#)
- [Cómo resolver los problemas de creación del directorio principal](#)



## Solución de problemas específicos de Active Directory

Esta sección es relevante para la solución de problemas específicos de un tipo de Active Directory.

### AD sencillo

- El valor de `DomainReadOnlyUser` debe coincidir con la búsqueda base del directorio Simple AD para los usuarios:

```
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Nota `cn` para `Users`.

- El usuario administrador predeterminado es `Administrator`.
- `Ldapsearch` requiere el nombre de NetBIOS antes del nombre de usuario.

La sintaxis / debe ser la siguiente:

```
$ ldapsearch -x -D "corp\\Administrator" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

### AWS Managed Microsoft AD

- El `DomainReadOnlyUser` valor debe coincidir con la búsqueda base del AWS Managed Microsoft AD directorio para los usuarios:

```
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

- El usuario administrador predeterminado es `Admin`.
- La sintaxis / debe ser la siguiente:

```
$ ldapsearch -x -D "Admin" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

## Cómo habilitar el modo de depuración

Los registros de depuración de SSSD pueden ser útiles para solucionar problemas. Para habilitar el modo de depuración, debe actualizar el clúster con los siguientes cambios realizados en la configuración del clúster:

```
DirectoryService:
 AdditionalSssdConfigs:
 debug_level: "0x1ff"
```

## Cómo pasar de LDAPS a LDAP

No se recomienda pasar del LDAPS (LDAP con TLS/SSL) al LDAP porque el LDAP por sí solo no proporciona ningún tipo de cifrado. Sin embargo, puede resultar útil para realizar pruebas y solucionar problemas.

Puede restaurar el clúster a su configuración anterior actualizándolo con la definición de configuración anterior.

Para pasar de LDAPS a LDAP, debe actualizar el clúster con los siguientes cambios en la configuración del clúster:

```
DirectoryService:
 LdapTlsReqCert: never
 AdditionalSssdConfigs:
 ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

## Cómo deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS

Puede resultar útil deshabilitar temporalmente la verificación del certificado del servidor LDAPS en el nodo principal para realizar pruebas o solucionar problemas.

Puede restaurar el clúster a su configuración anterior actualizándolo con la definición de configuración anterior.

Para deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS, debe actualizar el clúster con los siguientes cambios en la configuración del clúster:

```
DirectoryService:
 LdapTlsReqCert: never
```

## ¿Cómo iniciar sesión con una clave SSH en lugar de una contraseña?

La clave SSH se crea `/home/$user/.ssh/id_rsa` después de iniciar sesión por primera vez con una contraseña. Para iniciar sesión con la clave SSH, debe iniciar sesión con su contraseña,

copiar la clave SSH localmente y, a continuación, utilizarla para realizar SSH sin contraseña, como de costumbre:

```
$ ssh -i $LOCAL_PATH_TO_SSH_KEY $username@$head_node_ip
```

## Cómo restablecer una contraseña de usuario y contraseñas caducadas

Si un usuario pierde el acceso a un clúster, es [posible que su AWS Managed Microsoft AD contraseña haya caducado](#).

Para restablecer la contraseña, ejecute el siguiente comando con un usuario y un rol que tengan permiso de escritura en el directorio:

```
$ aws ds reset-user-password \
 --directory-id "d-abcdef01234567890" \
 --user-name "USER_NAME" \
 --new-password "NEW_PASSWORD" \
 --region "region-id"
```

Si restablece la contraseña de [DirectoryService/DomainReadOnlyUser](#):

1. Asegúrese de actualizar el [PasswordSecretArn](#) secreto [DirectoryService](#)/con la nueva contraseña.
2. Actualice el clúster para el nuevo valor secreto:
  - a. Detenga la flota de computación con el comando `pcluster update-compute-fleet`.
  - b. A continuación, ejecute el siguiente comando desde el nodo principal del clúster.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh
```

Tras restablecer la contraseña y actualizar el clúster, se debe restablecer el acceso del usuario al clúster.

Para obtener más información, consulte [Crear un usuario](#) en la Guía de administración de Directory Service .

## ¿Cómo comprobar el dominio al que se ha unido

El siguiente comando debe ejecutarse desde una instancia que esté unida al dominio, no desde el nodo principal.

```
$ realm list corp.example.com \
type: kerberos \
realm-name: CORP.EXAMPLE.COM \
domain-name: corp.example.com \
configured: kerberos-member \
server-software: active-directory \
client-software: sssd \
required-package: oddjob \
required-package: oddjob-mkhomedir \
required-package: sssd \
required-package: adcli \
required-package: samba-common-tools \
login-formats: %U \
login-policy: allow-realm-logins
```

## Cómo solucionar los problemas con .

Cuando la comunicación LDAPS no funciona, puede deberse a errores en la comunicación TLS, que a su vez pueden deberse a problemas con los certificados.

Notas acerca de los certificados:

- El certificado especificado en la configuración del clúster `LdapTlsCaCert` debe ser un paquete de certificados PEM que contenga los certificados de toda la cadena de certificados de autoridad (CA) que emitió los certificados para los controladores de dominio.
- Un paquete de certificados PEM es un archivo compuesto por la concatenación de certificados PEM.
- Un certificado en formato PEM (normalmente utilizado en Linux) equivale a un certificado en formato DER base64 (normalmente exportado por Windows).
- Si el certificado para los controladores de dominio lo emite una CA subordinada, el paquete de certificados debe contener el certificado de la CA subordinada y raíz.

Pasos de verificación para solucionar problemas:

En los siguientes pasos de verificación se supone que los comandos se ejecutan desde el nodo principal del clúster y que se puede acceder al controlador de dominio en **SERVER:PORT** él.

Para solucionar un problema relacionado con los certificados, siga estos pasos de verificación:

Pasos de verificación:

1. Compruebe la conexión a los controladores de dominio de Active Directory:

Comprobar que puede conectarse a un controlador de dominio. Si este paso se realiza correctamente, la conexión SSL al controlador de dominio se realiza correctamente y se verifica el certificado. El problema no está relacionado con los certificados.

Si este paso no funciona, continúa con la siguiente verificación.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE
```

2. Compruebe la verificación del certificado:

Compruebe que el paquete de certificados de CA local pueda validar el certificado proporcionado por el controlador de dominio. Si este paso se realiza correctamente, el problema no está relacionado con los certificados, sino con otros problemas de red.

Si este paso no funciona, continúa con la siguiente verificación.

```
$ openssl verify -verbose -
CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE PATH_TO_A_SERVER_CERTIFICATE
```

3. Compruebe el certificado proporcionado por los controladores de dominio de Active Directory:

Compruebe que el contenido del certificado proporcionado por los controladores de dominio es el esperado. Si este paso se realiza correctamente, es probable que tenga problemas con el certificado de CA utilizado para verificar los controladores. Continúe con el siguiente paso de solución de problemas.

Si este paso no funciona, debe corregir el certificado emitido para los controladores de dominio y volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts
```

4. Compruebe el contenido de un certificado:

Compruebe que el contenido del certificado que proporcionan los controladores de dominio es el esperado. Si este paso se realiza correctamente, es probable que tenga problemas con el certificado de CA utilizado para verificar los controladores. Continúe con el siguiente paso de solución de problemas.

Si este paso no funciona, debe corregir el certificado emitido para los controladores de dominio y volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts
```

## 5. Compruebe el contenido del paquete de certificados de CA local:

Compruebe que el contenido del paquete de certificados de CA local utilizado para validar el certificado del controlador de dominio es el esperado. Si este paso se realiza correctamente, es probable que tenga problemas con el certificado proporcionado por los controladores de dominio.

Si este paso no funciona, debe corregir el paquete de certificados de CA emitido para los controladores de dominio y volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

```
$ openssl x509 -in PATH_TO_A_CERTIFICATE -text
```

## Cómo comprobar que la integración con Active Directory funciona

Si las dos comprobaciones siguientes se realizan correctamente, la integración con Active Directory funciona.

verificaciones

### 1. Puede detectar los usuarios definidos en el directorio:

Desde el nodo principal del clúster, como `ec2-user`:

```
$ getent passwd $ANY_AD_USER
```

### 2. Puede acceder mediante SSH al nodo principal proporcionando la contraseña de usuario:

```
$ ssh $ANY_AD_USER@$HEAD_NODE_IP
```

Si la primera comprobación falla, esperamos que la segunda también falle.

### Solución de problemas adicionales

- Compruebe que el usuario existe en el directorio.
- Habilitación del registro de depuración de
- Considere la posibilidad de deshabilitar temporalmente el cifrado [pasando de LDAPS a LDAP para descartar problemas con el LDAPS](#).

## Cómo solucionar problemas al iniciar sesión en los nodos de cómputo

Esta sección es relevante para iniciar sesión en los nodos de cómputo de los clústeres integrados con Active Directory.

Con AWS ParallelCluster, los inicios de sesión con contraseña en los nodos de cómputo del clúster están deshabilitados por diseño.

Todos los usuarios deben usar su propia clave SSH para iniciar sesión en los nodos de procesamiento.

Los usuarios pueden recuperar su clave SSH en el nodo principal tras la primera autenticación (por ejemplo, al iniciar sesión), si [GenerateSshKeysForUsers](#) está habilitada en la configuración del clúster.

Cuando los usuarios se autentican en el nodo principal por primera vez, pueden recuperar las claves SSH que se generan automáticamente para ellos como usuarios del directorio. También se crean los directorios principales para el usuario. Esto también puede ocurrir la primera vez que un sudo-usuario cambia a un usuario del nodo principal.

Si un usuario no ha iniciado sesión en el nodo principal, las claves SSH no se generan y el usuario no podrá iniciar sesión en los nodos de cálculo.

## Problemas conocidos con los trabajos de SimCenter StarCCM+ en un entorno multiusuario

Esta sección es relevante para los trabajos lanzados en un entorno multiusuario por el software de dinámica de fluidos computacional Simcenter StarCCM+ de Siemens.

Si ejecuta tareas de StarCCM+ v16 configuradas para utilizar el IntelMPI integrado, los procesos del MPI se iniciarán de forma predeterminada mediante SSH.

Debido a un [error conocido de Slurm](#) que hace que la resolución del nombre de usuario sea incorrecta, es posible que los trabajos fallen y se produzca un error como `error setting up the bootstrap proxies`. Este error solo afecta a las AWS ParallelCluster versiones 3.1.1 y 3.1.2.

Para evitar que esto ocurra, obligue a IntelMPI a usar Slurm como método de arranque de MPI. Exporte la variable de entorno `I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm` al script de trabajo que lanza StarCCM+, tal y como se describe en la [documentación oficial de IntelMPI](#).

## Problemas conocidos relacionados con la resolución del nombre de usuario

Esta sección es relevante para recuperar los nombres de usuario en los trabajos.

Debido a un [error conocido en Slurm](#), el nombre de usuario que se recupera en un proceso de trabajo puede ser el de ejecutar un trabajo nobody sin él. `srun` Este error solo afecta a AWS ParallelCluster las versiones 3.1.1 y 3.1.2.

Por ejemplo, si ejecuta el comando `sbatch --wrap 'srun id'` como usuario del directorio, se devuelve el nombre de usuario correcto. Sin embargo, si lo ejecuta `sbatch --wrap 'id'` como usuario del directorio, nobody es posible que se devuelva como nombre de usuario.

Puede utilizar las siguientes soluciones alternativas.

1. Inicie su trabajo con, `'srun'` en lugar de `'sbatch'`, si es posible.
2. Habilite la enumeración de SSSD configurando la configuración en el clúster de la [AdditionalSssdConfigs](#) siguiente manera.

```
AdditionalSssdConfigs:
 enumerate: true
```

## Cómo resolver los problemas de creación del directorio principal

Esta sección es relevante para los problemas de creación del directorio principal.

Si ve errores como el que se muestra en el siguiente ejemplo, significa que no se creó un directorio principal para usted cuando inició sesión por primera vez en el nodo principal. O bien, no se creó un directorio principal para usted cuando cambió por primera vez de usuario de `sudoer` a usuario de Active Directory en el nodo principal.

```
$ ssh AD_USER@$HEAD_NODE_IP
```



```
/opt/parallelcluster/scripts/generate_ssh_key.sh failed: exit code 1
```

```

 _| _|_)
 _| (/ Amazon Linux 2 AMI
_| \|__|__|

```

```
https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
```

```
Could not chdir to home directory /home/PclusterUser85: No such file or directory
```

El error al crear el directorio principal puede deberse a los `oddjob-mkhomedir` paquetes `oddjob` y instalados en el nodo principal del clúster.

Sin un directorio principal y una clave SSH, el usuario no puede enviar trabajos o SSH a los nodos del clúster.

Si necesita los `oddjob` paquetes en su sistema, compruebe que el `oddjobd` servicio se esté ejecutando y actualice los archivos de configuración de PAM para asegurarse de que se ha creado el directorio principal. Para ello, ejecute los comandos en el nodo principal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
sudo systemctl start oddjobd
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall
```

Si no necesita los `oddjob` paquetes en su sistema, desinstálelos y actualice los archivos de configuración de PAM para asegurarse de que se ha creado el directorio principal. Para ello, ejecute los comandos en el nodo principal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
sudo yum remove -y oddjob oddjob-mkhomedir
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall
```

## Solución de problemas con las AMI de

En esta sección se proporcionan posibles consejos para la solución de problemas de AMI personalizadas.

Al utilizar una AMI personalizada, puede ver las siguientes advertencias:

```
"validationMessages": [
 {
```

```

 "level": "WARNING",
 "type": "CustomAmiTagValidator",
 "message": "The custom AMI may not have been created by pcluster. You can ignore
this warning if the AMI is shared or copied from another pcluster AMI. If the
AMI is indeed not created by pcluster, cluster creation will fail. If the cluster
creation fails, please go to https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/
troubleshooting.html#troubleshooting-stack-creation-failures for troubleshooting."
 },
 {
 "level": "WARNING",
 "type": "AmiOsCompatibleValidator",
 "message": "Could not check node AMI ami-0000012345 OS and cluster OS alinux2
compatibility, please make sure they are compatible before cluster creation and update
operations."
 }
]

```

Si está seguro de que se está utilizando la AMI correcta, puede ignorar estas advertencias.

Si no quiere ver estas advertencias en el futuro, etiquete la AMI personalizada con las siguientes etiquetas, donde *my-os* sea una *dealinux2*, *alinux2023*, *ubuntu2404*, *ubuntu2204*, *rhel8*, o *rhel9* y *"3.15.0"* sea la *pcluster* versión en uso:

```

$ aws ec2 create-tags \
 --resources ami-yourcustomAmi \
 --tags Key="parallelcluster:version",Value="3.15.0"
Key="parallelcluster:os",Value="my-os"

```

## Solución de problemas cuando se agota el tiempo de espera de una actualización del clúster cuando no se está ejecutando **cfn-hup**

El script auxiliar *cfn-hup* es un daemon que detecta cambios en los metadatos de recursos y ejecuta acciones especificadas por el usuario cuando se detecta un cambio. Esto le permite llevar a cabo actualizaciones de la configuración en las instancias de Amazon EC2 que se están ejecutando a través de la acción de la API *UpdateStack*.

Actualmente, el *cfn-hup* daemon lo lanza el *supervisord*. Pero después del lanzamiento, el *cfn-hup* proceso se separa del *supervisord* control. Si un actor externo acaba con el daemon

de `cfn-hup`, no se reinicia automáticamente. Si `cfn-hup` no se está ejecutando, durante una actualización del clúster, la CloudFormation pila inicia el proceso de actualización según lo previsto, pero el procedimiento de actualización no se activa en el nodo principal y, finalmente, se agota el tiempo de espera de la pila. En los registros del clúster `/var/log/chef-client`, puede ver que la receta de actualización nunca se invoca.

Compruébelo y reinicielo **cfn-hup** en caso de errores

1. En el nodo principal, compruebe si `cfn-hup` se está ejecutando:

```
$ ps aux | grep cfn-hup
```

2. Compruebe el `cfn-hup` registro `/var/log/cfn-hup.log` y `/var/log/supervisord.log` el nodo principal.
3. Si `cfn-hup` no se está ejecutando, intenta reiniciarlo ejecutando:

```
$ sudo /opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl
start cfn-hup
```

## Solución de problemas de redes en bastidor

En esta sección se ofrecen consejos para solucionar problemas de red, especialmente cuando se trata de un problema de clúster en una única subred pública.

### Problemas con los clústeres en una única subred pública

Compruébelo `cloud-init-output.log` desde uno de los nodos de cómputo. Si encuentra algo como lo siguiente que indica que el nodo está atascado en la inicialización de Slurm, lo más probable es que se deba a la falta de un punto de conexión de VPC de DynamoDB. Añada el punto de conexión de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#).

```
ruby_block[retrieve compute node info] action run[2022-03-11T17:47:11+00:00] INFO:
Processing ruby_block[retrieve compute node info] action run (aws-parallelcluster-
slurm::init line 31)
```

## No se pudo actualizar el clúster al realizar una acción **onNodeUpdated** personalizada

Cuando se produce un error en un [OnNodeUpdated](#) script [HeadNodeCustomActions](#)//, se produce un error en la actualización y el script no se ejecuta en el momento de la reversión. Es su responsabilidad realizar manualmente las limpiezas necesarias una vez finalizada la reversión. Por ejemplo, si el OnNodeUpdated script cambia el estado de un campo en un archivo de configuración (por ejemplo, de `true` a `false`) y, a continuación, se produce un error, tendrá que restaurar manualmente el valor de ese campo al estado anterior a la actualización (por ejemplo, a). `false` `true` Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

## Visualización de errores en la configuración personalizada de Slurm

A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.0, ya no puede centrarse en scripts individuales `prolog` o `epilog` scripts incluyéndolos en una configuración personalizada Slurm. En AWS ParallelCluster la versión 3.6.0 y versiones posteriores, debe buscar los scripts personalizados `prolog` y los `epilog` scripts en las carpetas `Prolog` y `Epilog` correspondientes. Estas carpetas están configuradas de forma predeterminada para que apunten a:

- `Prolog` apunta a `/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/`.
- `Epilog` apunta a `/opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/`.

Le recomendamos que mantenga el guion del `90_plcluster_health_check_manager` prólogo y el guion del `90_pcluster_noop` epílogo en su lugar.

Slurm ejecuta los scripts en orden alfabético inverso. Tanto la carpeta `Prolog` como la `Epilog` deben contener un archivo como mínimo. Para obtener más información, consulte [Slurm y prologepillog](#) y [Slurm personalización de la configuración](#).

## Alarmas de clústeres

La supervisión del estado de los clústeres es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. AWS ParallelCluster le permite monitorear múltiples alarmas CloudWatch basadas en el nodo principal del clúster.

En esta sección se proporcionan detalles sobre cada tipo de alarma de clúster del nodo principal, incluidas sus convenciones de nomenclatura, las condiciones específicas que activan las alarmas y las medidas sugeridas para la solución de problemas.

La convención de nomenclatura de las alarmas de clúster es `CLUSTER_NAME-COMPONENT-METRIC`, por ejemplo `mycluster-HeadNode-Cpu`.

- `CLUSTER_NAME-HeadNode`: indica el estado general del nodo principal. Se muestra en rojo si hay al menos una de las siguientes alarmas.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Health`: se muestra en rojo si hay al menos un error en la comprobación de estado de Amazon EC2. En caso de alarma, le sugerimos que consulte [Solución de problemas de las instancias de Amazon EC2 para Linux con comprobaciones de estado no superadas](#).
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Cpu`: se muestra en rojo si el uso de la CPU es superior al 90 %. En caso de alarma, compruebe los procesos que más CPU consumen con `ps -aux --sort=-%cpu | head -n 10`.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Mem`: se muestra en rojo si el uso de la memoria es superior al 90 %. En caso de alarma, compruebe los procesos que más memoria consumen con `ps -aux --sort=-%mem | head -n 10`.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Disk`: se muestra en rojo si el espacio ocupado en disco es superior al 90 % en la ruta /. En caso de alarma, compruebe las carpetas que ocupan la mayor parte del espacio con `du -h --max-depth=2 / 2> /dev/null | sort -hr`.

## Resolver los cambios en la configuración del sistema operativo que provocan errores o fallas

Al realizar cambios en la configuración del sistema operativo en AWS ParallelCluster los nodos, pueden surgir varios problemas que pueden provocar errores en la creación, la actualización o el funcionamiento del clúster. Esta sección proporciona orientación sobre cómo identificar y resolver problemas comunes relacionados con la configuración del sistema operativo.

# Problemas comunes de configuración del sistema operativo

## Problemas de configuración regional

Uno de los problemas de configuración del sistema operativo más comunes está relacionado con la configuración regional. Si ves errores como los siguientes:

```
cannot change locale (en_US.utf-8) because it has an invalid name
```

Esto suele ocurrir cuando:

- Un proceso yum de instalación no se realizó correctamente y dejó la configuración regional en un estado incoherente
- Un usuario ha finalizado un proceso de instalación de forma prematura
- Faltan paquetes de configuración regional o están dañados

### ¿Cómo diagnosticar

1. Comprueba si puedes cambiar al usuario pcluster-admin:

```
$ su - pcluster-admin
```

Si ves un error como este `cannot change locale...no such file or directory`, esto confirma el problema.

2. Comprueba las ubicaciones disponibles:

```
$ localedef --list
```

Si esto devuelve una lista vacía o no contiene la configuración regional predeterminada, la configuración regional no funciona.

3. Comprueba el último yum comando:

```
$ yum history
$ yum history info #ID
```

Si el último identificador no lo tiene `Return-Code: Success`, es posible que los scripts posteriores a la instalación no se hayan ejecutado correctamente.

## Cómo resolverlo

Reconstruya la configuración regional reinstalando los paquetes de idioma:

```
$ sudo yum reinstall glibc-all-langpacks
```

Tras la reconstrucción, compruebe que el problema se ha solucionado ejecutando lo siguiente:

```
$ su - pcluster-admin
```

Si no aparece ningún error o advertencia, significa que el problema se ha resuelto.

## Conflictos entre paquetes de SO

Al instalar paquetes personalizados o modificar los paquetes del sistema, pueden surgir conflictos que impidan el correcto funcionamiento del clúster.

### ¿Cómo diagnosticar

1. Consulte el registro de chef-client para ver si hay errores relacionados con el paquete:

```
$ less /var/log/chef-client.log
```

2. Busque conflictos de dependencia de paquetes en el registro cfn-init:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
```

### Cómo resolverlos

1. Si un paquete específico está causando problemas, intenta volver a instalarlo:

```
$ sudo yum reinstall package-name
```

2. En caso de conflictos de dependencia, es posible que tengas que eliminar los paquetes conflictivos:

```
$ sudo yum remove conflicting-package
```

3. Si el problema persiste, considere la posibilidad de crear una AMI personalizada con los paquetes necesarios preinstalados mediante el `pcluster build-image` comando. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).

## Modificaciones en el archivo de configuración del sistema

La modificación de los archivos de configuración críticos del sistema puede provocar errores en el clúster, especialmente si estos archivos están gestionados por AWS ParallelCluster.

### ¿Cómo diagnosticar

1. Compruebe si hay errores en el registro del chef-cliente que mencionen archivos de configuración específicos:

```
$ grep -i "config" /var/log/chef-client.log
```

2. Busque errores de permisos o de sintaxis en los archivos de configuración:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
```

### Cómo resolverlos

1. Restaure los archivos de configuración modificados a su estado original:

```
$ sudo cp /etc/file.conf.bak /etc/file.conf
```

2. Si necesita realizar cambios persistentes en los archivos de configuración del sistema, utilice acciones de arranque personalizadas en lugar de modificar los archivos directamente:

```
HeadNode:
 CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://bucket-name/config-script.sh
```

Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

3. Para los cambios de configuración que deben realizarse directamente en los archivos del sistema, considere la posibilidad de crear una AMI personalizada. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).



## Problemas de compatibilidad y actualizaciones del núcleo

Las actualizaciones del núcleo pueden provocar problemas de compatibilidad con determinados AWS servicios, especialmente con Amazon FSx for Lustre.

### ¿Cómo diagnosticar

1. Compruebe si se han aplicado las actualizaciones del núcleo:

```
$ uname -r
```

2. Busca errores de FSx montaje en Amazon en los registros:

```
$ grep -i "fsx" /var/log/chef-client.log
```

### ¿Cómo resolverlos?

1. Para Ubuntu 22.04, evita actualizar a la última versión del núcleo, ya que no hay ningún FSx cliente de Amazon para ese núcleo. Para obtener más información, consulte [Consideraciones de los sistemas operativos](#).
2. Si ya ha actualizado el núcleo y tiene problemas, considere la posibilidad de cambiarlo a una versión de núcleo compatible:

```
$ sudo apt install linux-image-previous-version
```

3. Para las personalizaciones persistentes del núcleo, cree una AMI personalizada con la versión específica del núcleo que necesite. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).

## Prácticas recomendadas para los cambios en la configuración del sistema operativo

Para minimizar los problemas al realizar cambios en la configuración del sistema operativo:

1. Utilice acciones de Bootstrap personalizadas: en lugar de modificar directamente los archivos del sistema, utilice OnNodeStart OnNodeConfigured nuestros scripts para realizar cambios de forma controlada. Para obtener más información, consulte [Acciones de arranque personalizadas](#).

2. Crear una AMI personalizada AMIs: para realizar modificaciones importantes en el sistema operativo, cree una AMI personalizada utilizando `pcluster build-image` en lugar de realizar cambios en las instancias en ejecución. Para obtener más información, consulte [AWS ParallelCluster Personalización de AMI](#).
3. Pruebe primero los cambios: antes de aplicar los cambios a un clúster de producción, pruébelos en un clúster de prueba pequeño para garantizar la compatibilidad.
4. Documente los cambios: lleve un registro de todos los cambios en la configuración del sistema operativo realizados para facilitar la solución de problemas.
5. Archivos de configuración de respaldo: antes de modificar cualquier archivo de configuración del sistema, cree una copia de seguridad:

```
$ sudo cp /etc/file.conf /etc/file.conf.bak
```

6. Compruebe los registros después de realizar cambios: después de realizar cambios en la configuración del sistema operativo, compruebe si hay algún error en los registros:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
$ less /var/log/chef-client.log
```

Si sigue estas pautas, puede minimizar el riesgo de que los cambios en la configuración del sistema operativo provoquen errores en el clúster y solucionar de forma más eficaz cualquier problema que pueda surgir.

# AWS ParallelCluster política de apoyo

AWS ParallelCluster admite varias versiones al mismo tiempo. Cada AWS ParallelCluster lanzamiento tiene una fecha de fin de vida útil (EOSL) programada. A partir de la fecha de EOSL no se proporcionará más soporte ni mantenimiento para ese lanzamiento.

AWS ParallelCluster utiliza un esquema de `major.minor.patch` versiones. Las nuevas versiones secundarias de la última versión principal incluyen nuevas características, mejoras de rendimiento, actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. Las versiones secundarias son compatibles con versiones anteriores de una versión principal. Para los problemas críticos, AWS proporciona correcciones mediante versiones de parches, pero solo para las versiones secundarias más recientes de las versiones que no han llegado a la EOSL. Si desea utilizar las actualizaciones de una versión nueva, debe actualizar a la nueva versión secundaria o a la nueva versión de parche.

| AWS ParallelCluster versiones | Fecha de fin de compatibilidad (EOSL) |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3.0. <span>x</span>           | 31/03/2023                            |
| 3.1. <span>x</span>           | 31/8/2023                             |
| 3.2. <span>x</span>           | 31/1/2024                             |
| 3.3. <span>x</span>           | 31/05/2024                            |
| 3.4. <span>x</span>           | 28/06/2024                            |
| 3.5. <span>x</span>           | 31/8/2024                             |
| 3.6. <span>x</span>           | 30/11/2024                            |
| 3.7. <span>x</span>           | 28/02/2025                            |
| 3.8. <span>x</span>           | 30/06/2025                            |
| 3.9. <span>x</span>           | 09/05/2025                            |
| 3.10. <span>x</span>          | 27/12/2025                            |

| AWS ParallelCluster versiones | Fecha de fin de compatibilidad (EOSL) |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3.11. <span>x</span>          | 25/03/2026                            |
| 3.12. <span>x</span>          | 30/06/2026                            |
| 3.13. <span>x</span>          | 30/09/2026                            |
| 3.14. <span>x</span>          | 29/03/2027                            |

# Seguridad en AWS ParallelCluster

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) describe esto como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de cumplimiento aplicables AWS ParallelCluster, consulte [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad y AWS servicios incluidos](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio o los servicios específicos que utilice. También es responsable de otros factores varios, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

En esta documentación se describe cómo debe aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando lo utilice AWS ParallelCluster. En los temas siguientes se muestra cómo configurarlo AWS ParallelCluster para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizarlos de una AWS ParallelCluster manera que le ayude a supervisar y proteger sus AWS recursos.

## Temas

- [Información de seguridad de los servicios utilizados por AWS ParallelCluster](#)
- [Protección de datos en AWS ParallelCluster](#)
- [Identity and Access Management para AWS ParallelCluster](#)
- [Validación de conformidad para AWS ParallelCluster](#)
- [Aplicación de una versión mínima de TLS 1.2](#)
- [Configuración de grupos de seguridad para entornos restringidos](#)

# Información de seguridad de los servicios utilizados por AWS ParallelCluster

- [Seguridad en Amazon EC2](#)
- [Seguridad en Amazon API Gateway](#)
- [Seguridad en AWS Batch](#)
- [Seguridad en CloudFormation](#)
- [Seguridad en Amazon CloudWatch](#)
- [Seguridad en AWS CodeBuild](#)
- [Seguridad en Amazon DynamoDB](#)
- [Seguridad en Amazon ECR](#)
- [Seguridad en Amazon ECS](#)
- [Seguridad en Amazon EFS](#)
- [La seguridad es FSx para Lustre](#)
- [Seguridad en AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Seguridad en Generador de imágenes de EC2](#)
- [Seguridad en AWS Lambda](#)
- [Seguridad en Amazon Route 53](#)
- [Seguridad en Amazon SNS](#)
- [Seguridad en Amazon SQS \(para la AWS ParallelCluster versión 2.x.\)](#)
- [Seguridad en Amazon S3](#)
- [Seguridad en Amazon VPC](#)

## Protección de datos en AWS ParallelCluster

El [modelo de](#) se aplica a la protección de datos en. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas](#)

[frecuentes sobre privacidad de datos](#) y los . Para obtener más información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [Centro del Reglamento General de Protección de Datos \(RGPD\)](#).

Para fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja o Servicios de AWS utiliza la consola, la API o los SDK. AWS CLI AWS Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

## Cifrado de datos

Una característica clave de cualquier servicio seguro es que la información se cifre cuando no se está utilizando activamente.

## Cifrado en reposo

AWS ParallelCluster no almacena en sí mismo ningún dato del cliente aparte de las credenciales que necesita para interactuar con los AWS servicios en nombre del usuario.

En el caso de los datos de los nodos del clúster, los datos se pueden cifrar en reposo.

Para los volúmenes de Amazon EBS, el cifrado se configura mediante los ajustes [EbsSettings/Encrypted](#) y [EbsSettings/KmsKeyId](#) de la sección [EbsSettings](#). Para más información, consulte [Cifrado de Amazon EBS](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Para los volúmenes de Amazon EFS, el cifrado se configura mediante los ajustes [EfsSettings/Encrypted](#) y [EfsSettings/KmsKeyId](#) de la sección de [EfsSettings](#). Para obtener más información, consulte [Cómo funciona el cifrado en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

En los sistemas de archivos FSx para Lustre, el cifrado de los datos en reposo se activa de forma automática al crear un sistema de archivos Amazon FSx. Para obtener más información, consulte [Cifrado de datos en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon FSx para Lustre.

En el caso de los tipos con volúmenes NVMe, los datos de los volúmenes del almacén de instancias NVMe se cifran mediante un sistema de XTS-AES-256 cifrado implementado en un módulo de hardware de la instancia. Las claves de cifrado se generan mediante el módulo de hardware y son únicas para cada dispositivo de almacenamiento de instancias de NVMe. Todas las claves de cifrado se destruyen cuando se detiene o termina la instancia y no se pueden recuperar. No puede deshabilitar este cifrado ni tampoco proporcionar su propia clave de cifrado. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Si utiliza AWS ParallelCluster un AWS servicio que transmite los datos de los clientes a su ordenador local para su almacenamiento, consulte el capítulo sobre seguridad y conformidad de la Guía del usuario de ese servicio para obtener información sobre cómo se almacenan, protegen y cifran esos datos.

## Cifrado en tránsito

De forma predeterminada, todos los datos que se transmiten desde el ordenador cliente en ejecución AWS ParallelCluster y desde los puntos de conexión del AWS servicio se cifran enviándolos a través de una HTTPS/TLS conexión. El tráfico entre los nodos del clúster se puede cifrar automáticamente, según los tipos de instancias seleccionados. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.



## Véase también

- [Protección de los datos en Amazon EC2](#)
- [Protección de datos en Generador de imágenes de EC2](#)
- [Protección de datos en CloudFormation](#)
- [Protección de datos en Amazon EFS](#)
- [Protección de los datos en Amazon S3](#)
- [Protección de datos en FSx para Lustre](#)

## Identity and Access Management para AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster utiliza roles para acceder a sus AWS recursos y sus servicios. Las políticas de instancia y usuario que se AWS ParallelCluster utilizan para conceder permisos están documentadas en [AWS Identity and Access Management permisos en AWS ParallelCluster](#).

La única diferencia importante es cómo se realiza la autenticación cuando se utiliza un usuario de estándar y credenciales a largo plazo. Si bien un usuario necesita una contraseña para acceder a la consola de un AWS servicio, ese mismo usuario necesita un par de claves de acceso para realizar las mismas operaciones mediante AWS ParallelCluster. Todas las demás credenciales a corto plazo se utilizan de la misma manera que con la consola.

Las credenciales utilizadas por se AWS ParallelCluster almacenan en archivos de texto sin formato y no están cifradas.

- El `$HOME/.aws/credentials` archivo almacena las credenciales de larga duración necesarias para acceder a sus AWS recursos. Cómo recuperar el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta
- Las credenciales a corto plazo, como las de los roles que se adoptan o que se utilizan para servicios de AWS IAM Identity Center , también se almacenan en las carpetas `$HOME/.aws/cli/cache` y `$HOME/.aws/sso/cache`, respectivamente.

### Mitigación de riesgos

- Le recomendamos encarecidamente que configure los permisos del sistema de archivos en la carpeta `$HOME/.aws`, sus subcarpetas y archivos para restringir el acceso exclusivamente a los usuarios autorizados.

- Utilice roles con credenciales temporales siempre que sea posible para reducir la posibilidad de que se produzcan daños si las credenciales se ven comprometidas. Utilice credenciales a largo plazo solo para solicitar y actualizar las credenciales a corto plazo de los roles.

## Validación de conformidad para AWS ParallelCluster

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS los servicios como parte de varios programas de AWS cumplimiento. Su uso AWS ParallelCluster para acceder a un servicio no altera el cumplimiento de ese servicio.

Para obtener una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de conformidad específicos, consulte los [AWS servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#) y . Para obtener información general, consulte los programas de [AWS cumplimiento, los programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando el AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al AWS ParallelCluster utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Guías de inicio rápido](#) sobre sobre seguridad y cumplimiento: estas guías de implementación analizan las consideraciones arquitectónicas y proporcionan los pasos para implementar entornos básicos centrados en la seguridad y el cumplimiento. AWS
- Documento técnico [sobre cómo diseñar la arquitectura para la seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services: este AWS documento técnico](#) describe cómo pueden utilizar las empresas para crear aplicaciones compatibles con la HIPAA. AWS
- [AWS recursos de cumplimiento](#): esta colección de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.
- [Evaluación de los recursos con las reglas](#) de la Guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar su conformidad con los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

## Aplicación de una versión mínima de TLS 1.2

Para aumentar la seguridad a la hora de comunicarse con AWS los servicios, debe configurarlos AWS ParallelCluster para usar TLS 1.2 o una versión posterior. Cuando se usa AWS ParallelCluster, se usa Python para configurar la versión de TLS.

Para garantizar que no AWS ParallelCluster utilice ninguna versión de TLS anterior a la 1.2, es posible que tenga que volver a compilar OpenSSL para aplicar este mínimo y, a continuación, volver a compilar Python para usar el OpenSSL recién creado.

### Determinar los protocolos admitidos actualmente

Primero, cree un certificado autofirmado con el fin de usarlo para el servidor de prueba y Python SDK mediante OpenSSL.

```
$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
```

A continuación, cree un servidor de prueba mediante OpenSSL.

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www
```

En una nueva ventana de terminal, cree un entorno virtual e instale Python SDK.

```
$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore
```

Cree un script de Python denominado `check.py` que use la biblioteca HTTP subyacente del SDK.

```
$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'

http = urllib3.PoolManager(
 ca_certs='cert.pem',
 cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
```

```
print(r.data.decode('utf-8'))
```

Ejecute el nuevo script.

```
$ python check.py
```

Muestra detalles sobre la conexión realizada. Busque «Protocol:» en la salida. Si el resultado es "TLSv1.2" o posterior, el SDK usa TLS 1.2 o posterior de forma predeterminada. Si se trata de una versión anterior, debe volver a compilar OpenSSL y Python.

Sin embargo, aunque la instalación de Python se establezca de forma predeterminada en TLS v1.2 o posterior, es posible que Python renegocie a una versión anterior a TLS v1.2 si el servidor no admite TLS v1.2 o posterior. Para comprobar que Python no renegocia automáticamente a versiones anteriores, reinicie el servidor de prueba con lo siguiente.

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www
```

Si está utilizando una versión anterior de OpenSSL, es posible que la opción `-no_tls_3` no esté disponible. Si este es el caso, elimine la opción, porque la versión de OpenSSL que está utilizando no admite TLS v1.3. A continuación, vuelva a ejecutar el script de Python.

```
$ python check.py
```

Si su instalación de Python no renegocia correctamente las versiones anteriores a TLS 1.2, debería recibir un error de SSL.

```
$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='localhost',
port=4433): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL:
UNSUPPORTED_PROTOCOL] unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))
```

Si puede establecer una conexión, debe volver a compilar OpenSSL y Python para deshabilitar la negociación de protocolos anteriores a TLS v1.2.

## Compilar OpenSSL y Python

Para asegurarte de que AWS ParallelCluster no se negocia nada anterior a TLS 1.2, debes volver a compilar OpenSSL y Python. Para ello, copie el siguiente contenido con el fin de crear un script y ejecútelo.

```
#!/usr/bin/env bash
set -e

OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"

curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null

cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /dev/null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null
```

Se compila una versión de Python que tiene un OpenSSL enlazado estáticamente que no negocia automáticamente a nada anterior a TLS 1.2. Esto también instala OpenSSL en el directorio `/opt/openssl-with-min-tls1_2` directorio e instala Python en el directorio `/opt/python-with-min-tls1_2`. Después de ejecutar este script, confirme la instalación de la nueva versión de Python.

```
$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version
```

Se debería imprimir lo siguiente.

```
Python 3.8.1
```

Para confirmar que esta nueva versión de Python no negocia a una versión anterior de TLS 1.2, vuelva a ejecutar los pasos de [Determinar los protocolos admitidos actualmente](#) usando la versión de Python recién instalada (es decir, `/opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3`).

# Configuración de grupos de seguridad para entornos restringidos

De forma predeterminada, AWS ParallelCluster crea y configura grupos de seguridad que permiten todo el tráfico entre los nodos del clúster. En entornos muy restringidos, es posible que deba limitar el acceso a la red únicamente a los puertos necesarios para el funcionamiento del clúster. En esta sección se describe cómo configurar grupos de seguridad personalizados con acceso restringido para su AWS ParallelCluster implementación.

## Descripción general de los grupos de seguridad

AWS ParallelCluster usa grupos de seguridad para controlar el tráfico de red entre el nodo principal, los nodos de cómputo y los nodos de inicio de sesión (si están configurados). De forma predeterminada, cuando AWS ParallelCluster crea un clúster, crea grupos de seguridad que permiten todo el tráfico entre los nodos del clúster. En entornos con requisitos de seguridad estrictos, puede proporcionar grupos de seguridad personalizados que limiten el tráfico únicamente a los puertos necesarios.

Los grupos de seguridad se pueden configurar en las siguientes secciones de la configuración del clúster:

- [HeadNode/Networking](#)- Controla el acceso hacia y desde el nodo principal
- [Scheduling/SlurmQueues/Networking](#)- Controla el acceso hacia y desde los nodos de cómputo
- [LoginNodes](#)- Controla el acceso desde y hacia los nodos de inicio de sesión (si están configurados)

Para cada una de estas secciones, puede especificar:

- `SecurityGroups`- Sustituye los grupos de seguridad predeterminados que se AWS ParallelCluster crearían
- `AdditionalSecurityGroups`- Añade grupos de seguridad además de los predeterminados creados por AWS ParallelCluster

## Puertos necesarios para el funcionamiento del clúster

Al configurar grupos de seguridad personalizados, debe asegurarse de que los siguientes puertos estén abiertos entre los nodos correspondientes:

## Puertos necesarios para el nodo principal

| Puerto    | Protocolo | Dirección | Finalidad                                                                                                      |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22        | TCP       | Entrada   | Acceso SSH al nodo principal (desde los rangos de IP permitidos)                                               |
| 6817-6819 | TCP       | Entrada   | Puertos del controlador Slurm (desde los nodos de procesamiento e inicio de sesión)                            |
| 6817-6819 | TCP       | Salida    | Puertos de controlador Slurm (para calcular e iniciar sesión en los nodos)                                     |
| 8443      | TCP       | Entrada   | NICE DCV (si está activado, desde los rangos de IP permitidos)                                                 |
| 111, 2049 | TCP/UDP   | Entrada   | NFS (desde los nodos de procesamiento e inicio de sesión, si se utiliza NFS para el almacenamiento compartido) |
| 443       | TCP       | Salida    | Acceso HTTPS a los AWS servicios (si no se utilizan puntos de enlace de VPC)                                   |

## Puertos necesarios para los nodos de cómputo

| Puerto    | Protocolo | Dirección | Finalidad                                                            |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 22        | TCP       | Entrada   | Acceso SSH (desde el nodo principal y los nodos de inicio de sesión) |
| 6818      | TCP       | Entrada   | Puerto Slurm daemon (desde el nodo principal)                        |
| 6817-6819 | TCP       | Salida    | Puertos del controlador Slurm (al nodo principal)                    |

| Puerto    | Protocolo | Dirección | Finalidad                                                                    |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 111, 2049 | TCP/UDP   | Salida    | NFS (al nodo principal, si se utiliza NFS para almacenamiento compartido)    |
| 443       | TCP       | Salida    | Acceso HTTPS a los AWS servicios (si no se utilizan puntos de enlace de VPC) |

Si utilizas EFA (Elastic Fabric Adapter), también debes permitir todo el tráfico entre los nodos de cómputo que tengan habilitada la EFA:

- Todo el tráfico TCP y UDP entre los nodos de cómputo con EFA
- Todo el tráfico del dispositivo EFA entre los nodos de cómputo con EFA

#### Note

Si utiliza sistemas de almacenamiento compartido, como FSx Lustre, Amazon EFS u otras soluciones de almacenamiento, tendrá que asegurarse de que los puertos adecuados también estén abiertos para esos servicios.

## Crear grupos de seguridad personalizados

Para crear grupos de seguridad personalizados para su AWS ParallelCluster implementación, siga estos pasos:

1. Cree grupos de seguridad para el nodo principal, los nodos de procesamiento y los nodos de inicio de sesión (si corresponde) mediante la consola AWS de administración, la AWS CLI o AWS CloudFormation.
2. Configure las reglas del grupo de seguridad para permitir solo el tráfico necesario, tal como se describe en la sección anterior.
3. Haga referencia a estos grupos de seguridad en el archivo de configuración del clúster.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear grupos de seguridad mediante la AWS CLI:



```
Create security group for head node
aws ec2 create-security-group \
 --group-name pcluster-head-node-sg \
 --description "Security group for ParallelCluster head node" \
 --vpc-id vpc-12345678

Create security group for compute nodes
aws ec2 create-security-group \
 --group-name pcluster-compute-node-sg \
 --description "Security group for ParallelCluster compute nodes" \
 --vpc-id vpc-12345678

Add rules to allow necessary traffic between head and compute nodes
(Add specific rules based on the required ports listed above)
```

## Configuración de grupos de seguridad en la configuración del clúster

Una vez que haya creado los grupos de seguridad personalizados, puede hacer referencia a ellos en el archivo de configuración del clúster:

```
Example cluster configuration with custom security groups
HeadNode:
 ...
 Networking:
 SubnetId: subnet-12345678
 SecurityGroups:
 - sg-headnode12345 # Custom security group for head node
 # Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security groups
 # AdditionalSecurityGroups:
 # - sg-additional12345
 ...

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-12345678
 SecurityGroups:
 - sg-computenode12345 # Custom security group for compute nodes
```

```
Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security
groups
AdditionalSecurityGroups:
- sg-additional12345
...

If using login nodes
LoginNodes:
 Pools:
 - Name: login-pool
 ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-12345678
 SecurityGroups:
 - sg-loginnode12345 # Custom security group for login nodes
Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security
groups
AdditionalSecurityGroups:
- sg-additional12345
...
```

Cuando los utilice `SecurityGroups`, AWS ParallelCluster utilizará solo los grupos de seguridad que especifique y sustituirá a los predeterminados. Cuando lo utilice `AdditionalSecurityGroups`, AWS ParallelCluster utilizará tanto los grupos de seguridad predeterminados que cree como los adicionales que especifique.

#### Warning

Si habilita [Elastic Fabric Adapter \(EFA\)](#) para sus instancias informáticas, asegúrese de que las instancias habilitadas para EFA sean miembros de un grupo de seguridad que permita que todo el tráfico entrante y saliente entre sí. Esto es necesario para que la EFA funcione correctamente.

## Uso de puntos finales de VPC en entornos restringidos

En entornos muy restringidos, es posible que desee realizar la implementación AWS ParallelCluster en una subred sin acceso a Internet. En este caso, tendrás que configurar los puntos de conexión de la VPC para permitir que el clúster se comuniquen con los servicios. AWS Para obtener instrucciones detalladas, consulta [AWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet](#).

Cuando utilice puntos de enlace de VPC, asegúrese de que sus grupos de seguridad permitan el tráfico hacia y desde los puntos de enlace de VPC. Para ello, agregue los grupos de seguridad asociados a los puntos finales de la VPC a la `AdditionalSecurityGroups` configuración del nodo principal y de los nodos de procesamiento.

```
HeadNode:
 ...
 Networking:
 SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-abcdef01234567890 # Security group that enables communication with VPC
 endpoints
 ...

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-1234567890abcdef0
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-1abcdef01234567890 # Security group that enables communication with VPC
 endpoints
```

## Prácticas recomendadas para la configuración de grupos de seguridad

Al configurar grupos de seguridad para entornos restringidos, tenga AWS ParallelCluster en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

- Principio de privilegios mínimos: abra únicamente los puertos que sean necesarios para el funcionamiento del clúster.
- Utilice referencias a grupos de seguridad: siempre que sea posible, utilice referencias a grupos de seguridad (lo que permite el tráfico desde otro grupo de seguridad) en lugar de bloques CIDR para limitar el tráfico entre los componentes del clúster.
- Restrinja el acceso SSH: limite el acceso SSH al nodo principal solo a los rangos de IP que lo necesiten mediante la configuración [HeadNode//Ssh](#). `AllowedIps`
- Restrinja el acceso al DCV: si utiliza NICE DCV, limite el acceso solo a los rangos de IP que lo necesiten mediante [HeadNode la configuración Dcv//AllowedIps](#).

- Realice pruebas exhaustivas: después de configurar los grupos de seguridad personalizados, pruebe minuciosamente todas las funciones del clúster para asegurarse de que todas las rutas de comunicación necesarias funcionan.
- Documente la configuración: guarde la documentación de la configuración del grupo de seguridad, incluidos los puertos que están abiertos y por qué son necesarios.

## Solución de problemas con los grupos de seguridad

Si tiene problemas después de configurar los grupos de seguridad personalizados, tenga en cuenta los siguientes pasos de solución de problemas:

- Compruebe los registros del clúster: revise los registros del clúster en los CloudWatch registros para ver si hay errores de conexión.
- Compruebe las reglas del grupo de seguridad: asegúrese de que todos los puertos necesarios estén abiertos entre los nodos correspondientes.
- Pruebe la conectividad: utilice herramientas como `telnet` o `nc` para probar la conectividad entre los nodos de puertos específicos.
- Amplíe temporalmente las reglas: si tiene problemas para identificar qué puertos son necesarios, permita temporalmente todo el tráfico entre los nodos del clúster y, después, restríngalo gradualmente a medida que identifique los puertos necesarios.
- Compruebe la configuración de los puntos de enlace de la VPC: si utiliza puntos de enlace de la VPC, asegúrese de que estén configurados correctamente y de que los grupos de seguridad permitan el tráfico hacia y desde ellos.

Si sigue teniendo problemas, puede volver a utilizar los grupos de seguridad predeterminados creados AWS ParallelCluster eliminando la configuración del archivo de `SecurityGroups` configuración del clúster.

# Compatible Regiones de AWS con AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster la versión 3 está disponible en las siguientes ubicaciones Regiones de AWS:

| Nombre de la región                    | Región         | Primera AWS ParallelCluster versión compatible con la región |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Este de EE. UU. (Ohio)                 | us-east-2      | 3.0.0                                                        |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia)    | us-east-1      | 3.0.0                                                        |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1      | 3.0.0                                                        |
| Oeste de EE. UU. (Oregón)              | us-west-2      | 3.0.0                                                        |
| África (Ciudad del Cabo)               | af-south-1     | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Hong Kong)              | ap-east-1      | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Bombay)                 | ap-south-1     | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Seúl)                   | ap-northeast-2 | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Singapur)               | ap-southeast-1 | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Sidney)                 | ap-southeast-2 | 3.0.0                                                        |
| Asia-Pacífico (Yakarta)                | ap-southeast-3 | 3.10.0                                                       |
| Asia-Pacífico (Malasia)                | ap-southeast-5 | 3.13.0                                                       |
| Asia-Pacífico (Tailandia)              | ap-southeast-7 | 3.13.0                                                       |
| Asia-Pacífico (Tokio)                  | ap-northeast-1 | 3.0.0                                                        |
| Canadá (centro)                        | ca-central-1   | 3.0.0                                                        |
| China (Pekín)                          | cn-north-1     | 3.0.0                                                        |

| Nombre de la región                 | Región         | Primera AWS ParallelCluster versión compatible con la región |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| China (Ningxia)                     | cn-northwest-1 | 3.0.0                                                        |
| Europa (Fráncfort)                  | eu-central-1   | 3.0.0                                                        |
| Europa (Irlanda)                    | eu-west-1      | 3.0.0                                                        |
| Europa (Londres)                    | eu-west-2      | 3.0.0                                                        |
| Europa (Milán)                      | eu-south-1     | 3.0.0                                                        |
| Europa (París)                      | eu-west-3      | 3.0.0                                                        |
| Europa (Estocolmo)                  | eu-north-1     | 3.0.0                                                        |
| Medio Oriente (Baréin)              | me-south-1     | 3.0.0                                                        |
| América del Sur (São Paulo)         | sa-east-1      | 3.0.0                                                        |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.)      | us-gov-east-1  | 3.0.0                                                        |
| AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste) | us-gov-west-1  | 3.0.0                                                        |
| Israel (Tel Aviv)                   | il-central-1   | 3.8.0                                                        |

## Notas de la versión e historial de revisión

En las tablas siguientes se describen las principales AWS ParallelCluster actualizaciones y nuevas funciones de la Guía del usuario. Actualizamos la documentación con frecuencia para dar respuesta a los comentarios que se nos envía.

### AWS ParallelCluster

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.15.0 | <p>Para actualizar, introduzc a lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añada compatibilidad con instancias p6-b300 para todos los sistemas operativo s excepto para el AL2.</li><li>• Sustituya cfn-hup en los nodos de cómputo por el temporizador systemd para admitir las actualiza ciones in situ y mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo estrechamente acopladas a gran escala.</li><li>• Desactívela <code>dnf-makecache.timer</code> para mejorar el rendimiento de cargas de trabajo estrecham ente acopladas a gran escala. RHEL/Rocky</li></ul> | 23 de marzo de 2026 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support actualizaciones o Tags durante las actualizaciones del clúster.</li> <li>• LaunchTemplateOverrides Añádalo a la configuración del clúster para permitir personalizar las interfaces de red anulando la plantilla de lanzamiento de un recurso informático.</li> <li>• Añada una alarma cuando falte el latido de clustermgtd.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando EFA está activado, AWS ParallelCluster ahora configura las interfaces de red como interface y efa-only en lugar del tipo combinado. efa Esto reduce el consumo de direcciones IP de una por tarjeta de red a una por instancia.</li> <li>• Actualice Slurm a la versión 25.11.4 (desde la 24.11.7).</li> <li>• Actualice Pmix a la 5.0.10 (desde la 5.0.6).</li> <li>• Actualice el instalador de EFA a la versión 1.47.0 (desde la versión 1.44.0).</li> </ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice el controlador NVIDIA a la versión 580.105.08 (desde 570.172.08) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li><li>• Actualice GDRCopy a la versión 2.5.2 (desde la 2.4.4).</li><li>• Actualice DCV a la versión 2025.0-20103 (de la 2024.0-19030).</li><li>• Actualice CUDA Toolkit a la versión 13.0.2 (desde la 12.8.1) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li><li>• Actualice Python a 3.14.2 (desde 3.12.11) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li><li>• Actualice Cinc Client a la versión 18.8.54 (desde el 18.7.10).</li><li>• Actualice la biblioteca MPI de Intel a la versión 2021.17.2 (desde la versión 16.0 de 2021).</li><li>• Actualice DCGM a la versión 4.5.1 (desde la 4.4.1) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzca los errores transitorios de creación de imágenes en RHEL y Rocky causados por réplicas de repositorios no sincronizadas restableciendo los metadatos al volver a intentarlo.</li><li>• Inicie siempre <code>clustermgtd</code> al actualizar el clúster y calcule el error de actualización del estado de la flota, independientemente de la condición del error.</li><li>• Mejore la resiliencia del flujo de trabajo de reversión de actualizaciones de clústeres.</li><li>• Actualice NVIDIA Fabric Manager a 580.105.08 para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li><li>• Actualice <code>aws-cfn-bootstrap</code> a la versión 2.0-38 (de la 2.0-33).</li><li>• Actualice <code>mysql-community-client</code> a la versión 8.4.8 (desde la 8.0.39) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li><li>• Actualice <code>amazon-efs-utils</code> a la versión 2.4.0 (desde la v2.1.0) para las AMI de Amazon Linux.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice jmespath a ~=1.0 (en lugar de ~=0.10).</li><li>• Actualice la tabla a &lt;=0.9.0 (de &lt;=0.8.10).</li><li>• Añada un validador para avisar en caso de que las actualizaciones locales se hayan desactivado (mediante) en los nodos de procesamiento e inicio de sesión. DevSettings</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se corrigió el error de que LoginNodes NLB no fuera accesible públicamente cuando se utilizaba una subred pública con una asociación implícita a la tabla de rutas principal.</li><li>• Se ha corregido un error al crear un clúster con instancias de GPU y con el DCV activado pero sin acceso a Internet.</li><li>• Se solucionó un problema que provocaba que la creación del clúster fallara de forma intermitente debido a una posible coherencia cuando los nodos head/compute /login</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>compartían el mismo grupo de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha corregido un error en la creación de la imagen durante la instalación de ubuntu-desktop en una imagen principal de Ubuntu con paquetes de sistema operativo desactualizados.</li><li>• HeadNode/LocalStorage Corrige la validación de. Este parámetro de configuración no admite actualizaciones.</li><li>• Se corrigió el validador PlacementGroupCapacityReservationValidator para aceptar reservas de capacidad con grupos de ubicación entre cuentas.</li><li>• Corrija la configuración del CloudWatch agente para garantizar un análisis correcto de las marcas de tiempo en todos los archivos de registro.</li><li>• Corrija la configuración de registro para capturar todos los eventos de comprobación de estado de Slurm (actualizando el nivel de registro de WARNING a</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>INFO para evitar que falten entradas de registro).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejore la resiliencia de las actualizaciones del clúster asegurándose de que la actualización no falle en los nodos que completen el proceso de arranque durante la actualización.</li><li>• Evite que el proceso de recuperación de errores de actualización del clúster se ejecute en los clústeres de AWS Batch. Este mecanismo de recuperación solo debe ejecutarse en los clústeres de Slurm.</li></ul> <p>Depreciaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El parámetro <code>LoginNodes/PoolSsh/KeyName</code> de configuración, obsoleto desde la versión 3.14.0, ya no se admite.</li><li>• Esta es la última AWS ParallelCluster versión compatible con Amazon Linux 2, ya que Amazon Linux 2 finalizará el 30 de junio de 2026.</li><li>• Esta es la última AWS ParallelCluster versión compatible con AWS Batch</li></ul> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                    | CLI. A partir de la versión 3.16.0, ya no AWS ParallelCluster admitirá AWS Batch como programador.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.14.2 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice munge a la versión 0.5.18 (desde la 0.5.16) para solucionarlo. <a href="#">CVE-2026-25506</a></li><li>• Actualice la versión de Nodejs en el instalador a la versión 22.22.0 (desde la 20.18.3).</li></ul> | 16 de febrero de 2026 |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.14.1 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejore la resiliencia de las actualizaciones del clúster asegurándose de que <code>clustermgtd</code> se inicie después de que las actualizaciones se completen correctamente, o después de las actualizaciones fallidas cuando la reconfiguración de la cola se haya realizado correctamente.</li><li>• Agregue el atributo <code>chef cluster/in_place_update_on_fleet_enabled</code> para deshabilitar las actualizaciones locales en los nodos de procesamiento e inicio de sesión y mitigar el impacto en el rendimiento a gran escala.</li><li>• Actualice Slurm a la versión 24.11.7 (desde la 24.11.6).</li><li>• Actualice Werkzeug a <code>~=3.1</code> (de <code>~=2.0</code>) en la dirección. <a href="#">CVE-2024-34069</a></li></ul> | 22 de diciembre de 2025 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza Connexion a <code>~=2.15.1</code> (antes <code>~=2.13.0</code>).</li> <li>• Actualiza Flask a <code>~=3.1.0</code> (de <code>&gt;=2.2.5, &lt;2.3</code>).</li> <li>• Cargue el módulo del núcleo <code>drm_clint_lib</code> antes de instalar el controlador NVIDIA, si está disponible en el núcleo.</li> <li>• Reduzca el espacio de dependencia instalando el paquete <code>sssd-common</code> en lugar de <code>sssd</code>.</li> <li>• Actualice <code>libjwt</code> a la versión 1.18.4 (desde la 1.17.0) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li> <li>• Actualice <code>amazon-efs-utils</code> a la versión 2.4.0 (desde la v2.3.1).</li> <li>• Actualice el instalador de EFA a la 1.44.0 (desde la 1.43.2). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: <code>efa-2.17.3-1</code></li> <li>• Efa-config: <code>efa-config-1.18-1</code></li> <li>• Efa-profile: <code>efa-profile-1.7-1</code></li> <li>• Libfabric-aws: <code>libfabric-aws-2.3.1-1</code></li> <li>• Rdma-core: <code>rdma-core-59.0-1</code></li> </ul> </li> </ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>MPI abierto: openmpi40-aws-4.1.7-2 y openmpi50-aws-5.0.8-11</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ha solucionado un problema que provocaba que cfn-hup entrara en un bucle sin fin en el nodo principal tras una reversión a un estado de clúster con más de 24 horas de antigüedad, debido a que cfn-signal no señalaba un identificador de estado de espera caducado.</li><li>Se corrigió una condición de carrera en la que los nodos de cómputo podían implementar una versión de configuración de clúster incorrecta tras un error de actualización.</li><li>Evite que se produzcan errores en la comprobación de la preparación del clúster debido a instancias lanzadas mientras la comprobación está en curso.</li><li>Corrige un análisis incorrecto de la marca de tiempo del archivo chef-client.log en</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>CloudWatch la configuración del agente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deshabilite la actualización automática instantánea en Ubuntu durante la creación de la imagen para evitar errores de reinicio intermitentes.</li><li>• Reduzca el tiempo de instalación de EFA en Ubuntu en unos 20 minutos guardando únicamente los paquetes del núcleo instalado.</li><li>• <code>GetFunction</code> Añada <code>GetPolicy</code> permisos para <code>PClusterBuildImageCleanupRole</code> evitar <code>AccessDenied</code> errores durante la eliminación de la pila de imágenes de compilación.</li><li>• Corrija los mensajes de error de validación cuando <code>DevSettings</code> <code>DevSettings/InstanceTypesData</code> es nulo o faltan campos obligatorios.</li></ul> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.14.0 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluya controladores P6e-GB200 e P6-B200 instancias. ParallelCluster configura un complemento de topología de Slurm para gestionarlo. P6e-GB200 UltraServers Consulte la sección de limitaciones para conocer los requisitos de configuración adicionales importantes.</li><li>• Estrategia de apoyo prioritized y capacity-optimized-prioritized asignación. Esto permite a los usuarios priorizar las subredes para la ubicación de las instancias a fin de optimizar los costos y el rendimiento.</li><li>• Añada build-image compatibilidad con las AMI de Amazon Linux 2023 basadas en el kernel 6.12 (además de 6.1).</li><li>• Support DCV en Amazon Linux 2023.</li></ul> | 30 de septiembre de 2025 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>Echo chef-client inicia sesión en la consola de la instancia cuando un nodo no se puede iniciar. Esto ayuda a investigar los errores de arranque en caso CloudWatch de que los registros no estén disponibles.</li></ul> <p>Limitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>P6e-GB200 las instancias solo se prueban en Amazon Linux 2023, Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04.</li><li>El uso de IMEX en una versión activa P6e-GB200 requiere una configuración adicional. Consulte el tutorial específico en nuestra documentación pública.</li><li>P6-B200 las instancias solo se prueban en Amazon Linux 2023, RHEL 8 y 9, Rocky 8 y 9, Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04.</li><li>No HealthChecks se recomiendan las GPU para instancias con una memoria de GPU superior a 320 GB (como la p6-b200.48xlarge). La duración del chequeo</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>de estado puede superar los 10 minutos, lo que podría provocar fallos en los trabajos y reducir significativamente el rendimiento del trabajo.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale nvidia-imex en todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li> <li>• Elimine <code>UnkillableStepTimeout</code> de <code>slurm.conf</code> y deje que slurm establezca este valor.</li> <li>• Actualice el tiempo de ejecución de Python utilizado por las funciones de Lambda a Python 3.12 (desde 3.9). Consulte la <a href="#">documentación de Lambda</a> para obtener información importante sobre Python 3.9 EOL.</li> <li>• Support el cifrado del sistema de archivos EFS utilizado para el almacenamiento compartido interno del nodo principal mediante un nuevo parámetro de configuración <code>HeadNode/SharedStorageEfsSettings/Encrypted</code>.</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregue un validador que advierta contra el uso de instancias que no sean de GPU con DCV.</li> <li>• Actualice Slurm a la versión 24.11.6 (desde 24.05.8).</li> <li>• Actualice el instalador de EFA a la 1.43.2 (desde la 1.41.0).               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.17.2-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.18-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-2.1.0-5</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-58.0-1</li> <li>• MPI abierto: openmpi40-aws-4.1.7-2 y openmpi50-aws-5.0.6-11</li> </ul> </li> <li>• Actualice Cinc Client a la versión 18.4.12 (desde la 18.2.7).</li> <li>• Actualice el controlador NVIDIA a la versión 570.172.08 (desde la 570.86.15) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li> <li>• Actualice CUDA Toolkit a la versión 12.8.1 (desde la 12.8.0) para todos los</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice DCGM a la versión 4.4.1 (desde la 3.3.6) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li> <li>• Actualice Python a 3.12.11 (desde 3.12.8) para todos los sistemas operativos excepto Amazon Linux 2.</li> <li>• Actualice Python a la versión 3.9.23 (desde la 3.9.20) para Amazon Linux 2.</li> <li>• Actualice la biblioteca MPI de Intel a 2021.16.0 (desde el 13.1 de 2021).</li> <li>• Actualice DCV a la versión 2024.0-19030.</li> <li>• Actualice las AMI oficiales de ParallelCluster Amazon Linux 2023 al kernel 6.12 (desde 6.1).</li> </ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite que se produzcan errores al eliminar la <code>build-image</code> pila mediante la implementación de un rol global que elimine automáticamente la <code>build-image</code> pila cuando</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>las imágenes se compilen correctamente o no. El rol debe existir incluso después de que se haya eliminado la pila. Consulte <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/5914">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/5914</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se solucionó un problema por el que la validación del grupo de seguridad fallaba cuando una regla contenía rangos de IPv4 (IpRanges ) y referencias a grupos de seguridad (UserIdGroupPairs).</li><li>• Se ha corregido un build-image error en Rocky 9, que se producía cuando la imagen principal no incluía la última versión del núcleo en la última versión secundaria de Rocky.</li><li>• Se corrigió el problema de desajuste de los identificadores del clúster, que provocaba errores en la actualización del clúster cuando se utilizaba la contabilidad slurm.</li><li>• Se corrigió una condición de carrera en el inicio CloudWatch del agente que podía provocar errores en el arranque del nodo.</li></ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>Depreciaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El parámetro de configuración LoginNodes/ Pools/Ssh/KeyName ha quedado obsoleto y se eliminará en futuras versiones. La CLI ahora devuelve un mensaje de advertencia cuando se utiliza en la configuración del clúster. Consulte <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811</a>.</li><li>• Ubuntu 20.04 ya no es compatible.</li></ul> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.13.2 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrija un error que podía provocar <code>update-cluster</code> o <code>update-compute-fleet</code> fallar cuando los recursos informáticos hacían referencia a una reserva de capacidad caducada a la que ya no se podía acceder a través de las API de EC2.</li><li>• Se ha corregido un <code>build-image</code> error en Rocky 9 que se producía cuando la imagen principal no incluía la última versión del núcleo. Consulte <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6874">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6874</a>.</li></ul> | 24 de junio de 2025 |

| Cambio                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.13.1 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice Slurm a la versión 24.05.8.</li> <li>• Actualice el instalador de EFA a la 1.41.0 (desde la 1.38.1).</li> <li>• Efa-driver: efa-2.15.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.18-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-2.1.0-1</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-57.0-1</li> <li>• MPI abierto: openmpi40-aws-4.1.7-2 y openmpi50-aws-5.0.6</li> <li>• Actualice amazon-efs-utils a la versión 2.3.1 (desde la v2.1.0) para las AMI que no sean de Amazon Linux.</li> <li>• Support DCV en us-isob-east-1 y us-iso-east-1.</li> <li>• Support FSX para Lustre y Ontap en us-isob-east-1 y us-iso-east-1.</li> </ul> | 4 de junio de 2025 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantice la coherencia del núcleo a lo largo de la creación de la ParallelCluster imagen fijándola al principio y quitándola al finalizar.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se corrigió un error en la instalación de la biblioteca de rendimiento de ARM que provocaba que la imagen de compilación fallara en las regiones AWS ultrasecretas y AWS secretas.</li><li>• Se corrigió un error que impedía que el script 'update_directory_service_password.sh' actualizara la contraseña de AD.</li></ul> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.13.0 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Depreciaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esta es la última ParallelCluster versión compatible con Ubuntu 20.04, ya que Ubuntu 20.04 estará disponible en End-Of-Standard-Support mayo de 2025.</li></ul> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añade soporte para Ubuntu 24.04.</li><li>• Añada compatibilidad con la región ap-southeast-7.</li><li>• Deshabilite los servicios no utilizados Cups y wpa_supplicant de las AMI oficiales para mejorar la seguridad. ParallelCluster</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Slurm a la versión 24.05.7.</li><li>• Actualice el controlador NVIDIA a la versión 570.86.15 (desde la</li></ul> | 1 de abril de 2025 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>550.127.08) para todos los sistemas operativos excepto AL2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice el kit de herramientas CUDA a la versión 12.8.0 (desde la 12.4.1) para todos los sistemas operativos excepto el AL2.</li> <li>• Actualice Python a la versión 3.12.8 para todos los sistemas operativos excepto AL2 (a partir de la versión 3.9.20).</li> <li>• En Ubuntu 22.04, instale el controlador de Nvidia con la misma versión del compilador utilizada para compilar el núcleo.</li> <li>• Actualice <code>aws-cfn-bootstrap</code> a la versión 2.0-33.</li> <li>• Actualice el instalador de EFA a la 1.38.0 (desde la 1.36.0). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.13.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.17-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws :<br/><code>libfabric-aws-1.22.0-1</code></li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rdma-core: rdma-core-54.0-1</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.7-1 y openmpi50-aws-5.0.5</li> <li>Actualice amazon-efs-utils a la versión 2.1.0.</li> <li>Elimine los libros de cocina de terceros: apt-7.5.22 y pyenv-4.2.3.</li> <li>Actualiza las dependencias de libros de recetas de terceros: <ul style="list-style-type: none"> <li>línea4.5.21 (de la línea4.5.13)</li> <li>nfs-5.1.5 (desde nfs-5.1.2)</li> <li>openssh-2.11.14 (desde openssh-2.11.12)</li> <li>yum-7.4.20 (desde yum-7.4.13)</li> <li>yum-epel-5.0.8 (de yum-epel-5.0.2)</li> </ul> </li> <li>Actualice Pmix a 5.0.6 (desde 5.0.3).</li> <li>Actualice ARM PL a la versión 24.10 (desde la 23.10).</li> <li>Actualice Python a la versión 3.12.8 (desde la</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>3.9.17) en la capa Lambda y el instalador.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Nodejs a la versión 20.18.3 (desde la 18.20.3) en la capa Lambda y el instalador.</li><li>• Elimine la generación de claves DSA para los nodos de inicio de sesión como DSA, que dejó de ser compatible con OpenSSH 9.7+.</li><li>• Configura la información sobre el ID y el tipo de instancia en Slurm al lanzar los nodos de cómputo.</li><li>• Instale los controladores de NVIDIA sin la opción «no-cc-version-check», que ahora está obsoleta en el instalador de NVIDIA.</li><li>• Añada un validador para aplicar hasta 10 grupos de nodos de inicio de sesión.</li><li>• Actualice el tamaño predeterminado del volumen raíz a 45 GB.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimine el uso de cfn-init para el arranque de los nodos de cómputo a fin</li></ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>de reducir el tiempo de ampliación de los nodos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha corregido un problema que provocaba un error en el arranque del nodo de cómputo cuando se utilizaba un proxy.</li><li>• En Ubuntu 22.04, instale el controlador de Nvidia con la misma versión del compilador utilizada para compilar el núcleo, a fin de evitar errores de instalación.- Corrija la ejecución del paquete aws-parallelcluster-node que se anulaba solo en el nodo principal durante la actualización.</li><li>• Se solucionó un problema que provocaba que las tareas en contenedores ejecutadas en un entorno multiusuario (integrado con Active Directory) fallaran. Pyxis/Enroot</li><li>• Se corrigió el uso de authselect que provocaba errores en el arranque de los nodos en Rocky 9.5+ cuando se utilizaba el servicio de directorio.</li></ul> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.12.0 | <p>Para actualizar, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agregue una nueva sección de configuración de imágenes de compilación <code>Build/Installation</code> para convertir las instalaciones del software on/off NVIDIA y el cliente Lustre. De forma predeterminada, el software de NVIDIA, aunque está incluido en las ParallelCluster AMI oficiales, no lo instala. <code>build-image</code> De forma predeterminada, el cliente Lustre está instalado.</li><li>• La CLI ordena <code>export-cluster-logs</code> y ahora <code>export-image-logs</code> puede exportar los registros de forma predeterminada al ParallelCluster bucket predeterminado o al <code>Customs3Bucket</code> si se especifica en la configuración.</li><li>• Amplíe el soporte de Amazon DCV a Ubuntu 2204 en instancias ARM.</li></ul> | 19 de diciembre de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice el controlador NVIDIA a la versión 550.127.08 (desde la 550.90.07). Esto soluciona un problema conocido de NVIDIA. Para obtener más información, consulte <a href="#">Problemas conocidos</a> en la documentación del centro de datos de NVIDIA.</li> <li>• Actualice Amazon DCV a la versión 2024.0-18131.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• server: 2024.0-18131-1</li> <li>• xdcv: 2024.0.631-1</li> <li>• gl: 2024.0.1078-1</li> <li>• web_viewer: 2024.0-18131-1</li> </ul> </li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.36.0.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.13.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.17-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.22.0-1</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-54.0-1</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.7-1 y openmpi50-aws-5.0.5</li><li>• Auto-restart slurmctld en caso de error.</li><li>• Actualice mysql-community-client a la versión 8.0.39.</li><li>• Elimine la compatibilidad con Python 3.7 y 3.8, que están al final de su vida útil.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha corregido un problema por el que no se detectaban cambios en la secuencia de los scripts de acciones personalizadas durante las actualizaciones de los clústeres.</li><li>• Agregue los permisos faltantes para la AWS ParallelCluster API a fin de crear las funciones vinculadas al servicio para Elastic Load Balancing y Auto Scaling, que se requieren para implementar los nodos de inicio de sesión.</li><li>• Solucione un problema en la forma en que obtenemos la región al administrar los</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>volúmenes para que pueda gestionar correctamente la zona local.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se solucionó un problema por el que se producía un error al agregar sistemas de archivos EFS AccessPointIds durante una actualización.</li><li>• Se solucionó un problema por el que, al utilizar la PCAPI, la actualización del clúster podía fallar al actualizar un parámetro que no era un tipo String (por ejemplo,). MaxCount</li><li>• Al montar un OpenZFS externo, ya no es necesario establecer las reglas de salida para los puertos 111, 2049, 20001, 20002 y 20003.</li></ul> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.1.1 | <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ahora, Pyxis está deshabilitado por defecto, por lo que debe habilitarse manualmente, tal y como se indica en la documentación del producto.</li><li>Actualice el motor de ejecución de Python a la versión 3.12 en ParallelCluster Lambda Layer.</li><li>Elimina la asignación de versión de setuptools a la versión anterior a la 70.0.0.</li><li>Actualiza libjwt a la versión 1.17.0.</li><li><a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Solucione un problema en la forma en que configuramos el complemento Pyxis Slurm, ParallelCluster que podía provocar errores en el envío de los trabajos.</li><li>Para solucionar un problema que provocaba un error en la implementación en las configuraciones con nodos de inicio de sesión, añada los permisos</li></ul> | 21 de octubre de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | faltantes requeridos por los nodos de inicio de sesión en la plantilla pública de políticas. <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6483">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6483</a> |       |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.11.0 | <div>Mejoras</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añada compatibilidad con acciones personalizadas en los nodos de inicio de sesión.</li><li>• Permita la conexión DCV a los nodos de inicio de sesión.</li><li>• Agregue soporte para la región ap-southeast-3.</li><li>• Agregue grupos de seguridad al balanceador de carga de red del nodo de inicio de sesión.</li><li>• Agregue la AllowedIps configuración de los nodos de inicio de sesión.</li><li>• Agregue una nueva configuración SharedStorage/EfsSettings/AccessPointId para especificar un punto de acceso EFS opcional para un montaje</li><li>• Permita hasta 10 grupos de nodos de inicio de sesión.</li><li>• Instale enroot y pyxis en las AMI oficiales de pcluster</li></ul> <div>Cambios</div> | 26 de septiembre de 2024 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ÚLTIMA HORA] El <code>loginNodes</code> campo devuelto por la API <code>DescribeCluster</code> y el comando CLI <code>describe-cluster</code> ha cambiado de un diccionario a una matriz para admitir varios grupos de nodos de inicio de sesión. Este cambio rompe la compatibilidad con versiones anteriores y hace que estas operaciones sean incompatibles con los clústeres implementados con versiones anteriores.</li> <li>• Actualice Slurm a la 23.11.10 (desde la 23.11.7).</li> <li>• Actualice Pmix a 5.0.3 (desde 5.0.2).</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.34.0.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.10.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.17-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.22.0-1</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rdma-core: rdma-core-52.0-1</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.6-3 y openmpi50-aws-5.0.3-11</li> <li>Actualice el controlador NVIDIA a la versión 550.90.07 (desde la 535.183.01).</li> <li>Actualice el kit de herramientas CUDA a la versión 12.4.1 (desde la 12.2.2).</li> <li>Actualice Python a 3.9.20 (desde 3.9.19).</li> <li>Actualice la biblioteca MPI de Intel a la versión 13.1.769 de la versión 2021.12.1.8.</li> </ul> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corrija el validador EfaPlacementGroupValidator para que no sugiera configurar un grupo de ubicación cuando se utilizan bloques de capacidad.</li> <li>Corrija los errores ocasionales de creación de clústeres asegurándose de que los sistemas de archivos FSx</li> </ul> |       |

| Cambio                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | <p>for Lustre se creen según las reglas de los grupos de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrige el error de eliminación del clúster cuando el grupo de ubicación está activado.</li> <li>• Se ha solucionado el problema que provocaba que los nodos de inicio de sesión se marcaran en mal estado al restringir el acceso SSH</li> <li>• Se <code>retrieve_supported_regions</code> corrigió para que pudiera obtener la URL de S3 correcta.</li> <li>• Se corrigió <code>describe_images</code> el uso de la paginación.</li> <li>• No <code>route tables found</code>Se corrigió un error al especificar la subred de VPC predeterminada en. <code>LoginNodes/Networking/SubnetIds</code></li> </ul> |                           |
| <p>AWS ParallelCluster</p> <p>Publicada la versión 3.10.1</p> | <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrige un error de creación de imágenes en las regiones de China.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>8 de julio de 2024</p> |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.10.0 | <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agregue una nueva sección de configuración <code>Scheduling/SlurmSettings/ExternalSlurmdbd</code> para conectar el clúster a un <code>Slurmdbd</code> externo.</li><li>• Añada compatibilidad con la creación de imágenes en las regiones AWS Top Secret y Secret. AWS</li><li>• Añada compatibilidad con Amazon Linux 2023.</li><li>• Agregue soporte para <code>price-capacity-optimized</code> como <code>AllocationStrategy</code> .</li><li>• Agregue un validador para evitar el uso de grupos de ubicación con bloques de capacidad.</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centos 7 ya no es compatible.</li><li>• Actualice Cinc Client a la versión 18.4.12 desde la 18.2.7.</li><li>• Actualice munge a la versión 0.5.16 (desde la 0.5.15).</li></ul> | 27 de junio de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice Pmix a la 5.0.2 (desde la 4.2.9).</li> <li>• Actualiza las dependencias de libros de recetas de terceros:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• apt-7.5.22 (desde apt-7.5.14)</li> <li>• openssh-2.11.12 (desde openssh-2.11.3)</li> </ul> </li> <li>• Elimine el libro de cocina de terceros: selinux-6.1.12.</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.32.0.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.8.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.16-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.7-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.21.0-1</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-50.0-1</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.6-3 y openmpi50-aws-5.0.2-12</li> </ul> </li> <li>• Actualice el controlador NVIDIA a la versión 535.183.01 (desde la 535.154.05).</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Python a 3.9.19 (desde 3.9.17).</li><li>• Actualice la biblioteca MPI de Intel a la versión 2021.12.1.8 (desde la versión 2021.9.0.43482).</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrija la configuración de asociaciones de repositorios de datos para convertir la en opcional. <code>AutoExportPolicy</code> <code>AutoImportPolicy</code></li><li>• Se ha corregido un problema durante la eliminación del clúster que ahora completa la limpieza de la flota de cómputos cuando las instancias estaban en estado de cierre o finalización. Esto sirve para evitar errores al eliminar los clústeres en el caso de los tipos de instancias con ciclos de terminación más largos.</li><li>• Permite activar el panel de control de Cloudwatch y deshabilitar las alarmas en la <code>Monitoring</code> sección de configuración del clúster.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permita que ParallelCluster Custom Resource suprima el uso de validadores. <code>PclusterCluster/SuppressValidators</code></li> <li>• Eliminarlo <code>/etc/profile.d/pcluster.sh</code> para que no se ejecute en cada inicio de sesión de usuario y no <code>cfn_bootstrap_virtualenv</code> se agregue a la variable de entorno <code>PATH</code>.</li> <li>• Corrija ParallelCluster la especificación de la API sustituyendo el campo <code>failureReason</code> por <code>failures</code> en <code>DescribeCluster</code> respuesta.</li> <li>• Corrija la especificación de la ParallelCluster API añadiendo el estado de la CloudFormation pila que faltaba: <code>IMPORT_*</code>, <code>REVIEW_IN_PROGRESS</code> y <code>UPDATE_FAILED</code></li> <li>• Se solucionó un problema que impedía que las actualizaciones del clúster incluyeran sistemas de archivos EFS con cifrado en tránsito.</li> <li>• Se ha corregido un problema que impedía</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>que los servicios slurmd y slurmdbd se reinician al reiniciar el nodo principal cuando se utilizaba EFS para datos internos compartidos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En los sistemas Ubuntu, elimine la configuración predeterminada de logrotate para los archivos de registro de inicio de la nube que no coincidan con la configuración de origen. ParallelCluster</li><li>• Corrija el error de creación de imágenes con RHEL 8.10 o posterior.</li></ul> |       |



| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.9.3 | <p>Para realizar la actualización, escriba <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añade compatibilidad para FSx Lustre como tipo de almacenamiento compartido en <code>us-iso-east-1</code>.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimina <code>cloud_dns</code> de <code>SlurmctlParameters</code> en la configuración de Slurm para evitar problemas de distribución ramificada de Slurm.</li></ul> <p>Esta acción no es obligatoria, ya que configuramos las direcciones IP al lanzar la instancia.</p> | 19 de junio de 2024 |
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.9.2    | <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Slurm a la 23.11.7 (desde la 23.11.4).</li><li>• Para obtener más información, consulte la siguiente. CHANGELOG <a href="#">3.9.2</a> GitHub</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 de mayo de 2024  |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.9.1 | <p>Para actualizarla, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quita la eliminación recursiva del almacenamiento compartido mountdir al desmontar sistemas de archivos como parte de la operación <code>update-cluster</code>.</li></ul> | 11 de abril de 2024 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.9.0 | <p>Para actualizarla, introduzca lo siguiente: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agrega el parámetro de configuración <code>DeploymentSettings/DefaultUserHome</code> para permitir a los usuarios mover el directorio de inicio predeterminado del usuario a <code>/local/home</code> en lugar de <code>/home</code> (predeterminado).</li><li>• Permite actualizar los parámetros de configuración <code>MinCount</code>, <code>MaxCount</code>, <code>Queue</code> y <code>ComputeResource</code> sin necesidad de detener la flota de computación. Ahora es posible actualizarlos configurando <code>Scheduling/SlurmSettings/QueueUpdateStrategy</code> en <code>TERMINATE</code>. AWS ParallelCluster finalizará solo los nodos eliminados durante un cambio de tamaño de la capacidad del clúster que se lleve a cabo mediante una actualización del clúster.</li></ul> | 5 de marzo de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permite actualizar el almacenamiento compartido o externo del tipo Efs, FsxLustre FsxOntap, FsxOpenZfs y FileCache sin reemplazar la flota de procesamiento e inicio de sesión.</li><li>• Ofrece compatibilidad con RHEL9.</li><li>• Añade compatibilidad con Rocky Linux 9 al crear CustomAmi a través del proceso build-image . En este momento no hay ninguna AMI pública oficial de AWS ParallelCluster Rocky9 para Linux.</li><li>• Elimine la configuración personalizada CommunicationParameters de Slurm de la lista de rechazados.</li><li>• Añade el parámetro DeploymentSettings /DisableSudoAccess ForDefaultUser para deshabilitar el acceso a sudo del usuario predeterminado en los sistemas operativos compatibles.</li><li>• Cambios en los sistemas de archivos FSx for Lustre ParallelCluster creados</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>por: Cambie la versión del servidor Lustre a 2.15.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Añade la posibilidad de elegir entre controladores Nvidia de código abierto y cerrado al crear una AMI mediante el atributo de nodo <code>['cluster']['nvidia']['kernel_open']</code> del libro de recetas.</li> <li>• * Añade una opción de configuración de <code>clustermgtd ec2_instance_missing_max_count</code> para permitir una cantidad configurable de reintentos para que, eventualmente, Amazon EC2 describa la coherencia de las instancias con instancias en ejecución.</li> </ul> <p>Cambios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice Slurm a la 23.11.4 (desde la 23.02.7).</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 535.154.05.</li> <li>• Añade compatibilidad para Python 3.11 y 3.12 en la CLI de <code>pcluster</code> y <code>aws-parallelcluster-batch-cli</code>.</li> <li>• Cree interfaces de red utilizando el índice de</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>tarjetas de red de la NetworkCardIndex lista de DescribeInstances respuestas de Amazon EC2, en lugar de rebasar el rango. MaximumNetworkCards</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se puede crear el clúster cuando se utilizan los tipos de instancia P3, G3, P2 y G2 porque su arquitectura de GPU no es compatible con los controladores de código abierto de Nvidia (OpenRM) introducidos como parte de la versión 3.8.0.</li> <li>• Actualiza las dependencias de libro de recetas de terceros: nfs-5.1.2 (desde nfs-5.0.0)</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.30.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.6.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.15-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.6-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.19.0</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rdma-core: rdma-core-46.0-1</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.6-2 y openmpi50-aws-5.0.0-11</li> <li>Actualiza NICE DCV a la versión 2023.1-16388.               <ul style="list-style-type: none"> <li>server: 2023.1.16388-1</li> <li>xdcv: 2023.1.565-1</li> <li>gl: 2023.1.1047-1</li> <li>web_viewer: 2023.1.16388-1</li> </ul> </li> </ul> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha solucionado un problema que hacía que el trabajo fallara cuando se enviaba como usuario de Active Directory desde los nodos de inicio de sesión. El problema se debía a una configuración incompleta de la integración con el Active Directory externo del nodo principal.</li> <li>Refactoriza las políticas de IAM definidas en la CloudFormation plantilla parallelclutser-policies.yaml para evitar errores en</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>el despliegue de la API provocados por políticas que superen los límites de IAM. ParallelCluster</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha solucionado un problema que provocaba que los nodos de inicio de sesión no arrancaran cuando el nodo principal tardaba más tiempo del esperado en escribir las claves.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los archivos del paquete aws-parallelcluster-ui en. CHANGELOG</a> <a href="#">GitHub</a></p> |       |



| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.8.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.8.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añade compatibilidad con Bloques de capacidad para machine learning de Amazon EC2.</li><li>• Añade compatibilidad con Rocky Linux 8 al crear CustomAmi a través del proceso <code>build-image</code> . En este momento no hay ninguna AMI pública oficial de AWS ParallelCluster Rocky8 para Linux.</li><li>• Agregue un <code>Scheduling/ScalingStrategy</code> parámetro para controlar la estrategia de escalado de clústeres que se utilizará al lanzar instancias de Amazon EC2 para los nodos de cómputo de Slurm. Los valores posibles son <code>all-or-nothing</code> , <code>greedy-all-or-nothing</code> y <code>best-effort</code> , con <code>all-or-nothing</code> como valor predeterminado.</li><li>• Agregue un <code>HeadNode/SharedStorageType</code> parámetro para utilizar el</li></ul> | 19 de diciembre de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>almacenamiento EFS en lugar de las exportaciones NFS desde el volumen raíz del nodo principal para los recursos del sistema de archivos compartidos dentro del clúster: Intel ParallelCluster, Slurm y datos. /home</p> <p>Esta mejora reduce la carga en la red del nodo principal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el montaje de /home como almacenamiento compartido externo EFS o FSx a través de la sección SharedStorage del archivo de configuración.</li> <li>• Añada un nuevo parámetro SlurmSettings/MungeKeySecretArn para permitir el uso de una clave MUNGE externa definida por el usuario de AWS Secrets Manager.</li> <li>• Añade un Monitoring/Alarms/Enabled parámetro para activar Amazon CloudWatch Alarms en el clúster.</li> <li>• Añada alarmas de nodo principal para supervisar las comprobaciones de estado de Amazon EC2, el uso de la CPU y el estado</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>general del nodo principal, y agréguelas al CloudWatch panel de control creado con el clúster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Añade compatibilidad con las asociaciones de repositorios de datos cuando se utilice <code>PERSISTENT_2</code> como <code>DeploymentType</code> en un FSx para Lustre administrado.</li> <li>• Agregue un <code>Scheduling/SlurmSettings/Database/DatabaseName</code> parámetro para permitir a los usuarios especificar un nombre personalizado para la base de datos del servidor de bases de datos que se utilizará para la contabilidad de Slurm.</li> <li>• <code>InstanceType</code> se convierte en un parámetro de configuración opcional cuando se configura <code>CapacityReservationTarget/CapacityReservationId</code> en el recurso de computación.</li> <li>• Añade la posibilidad de especificar un prefijo para las políticas y roles de IAM</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>que cree la API de AWS ParallelCluster .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Añada la posibilidad de especificar un límite de permisos que se aplicará a las funciones y políticas de IAM creadas por la API.</li> </ul> <p>AWS ParallelCluster</p> <p>Cambios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualice Slurm a la versión 23.02.7 (desde la 23.02.6).</li> <li>Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 535.129.03.</li> <li>Actualiza CUDA Toolkit a la versión 12.2.2.</li> <li>Usa los controladores de GPU NVIDIA de código abierto (OpenRM) como módulo del kernel de NVIDIA para Linux en lugar del módulos NVIDIA de código cerrado.</li> <li>Elimine la compatibilidad con el parámetro de <code>all_or_nothing_batch</code> configuración en el programa de currículum de Slurm, en favor de la nueva configuración del clúster. <code>Scheduling/Scaling Strategy</code></li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambia la convención de nomenclatura de las alarmas de clúster a '[nombre-del-cluster]-[nombre-del-componente]-[métrica]'</li> <li>• Cambie los tipos de volúmenes de EBS predeterminados en las regiones AWS secretas y ultrasecretas de gp2 a gp3, tanto para los volúmenes raíz como para los adicionales.</li> <li>• El límite de permisos opcional para la AWS ParallelCluster API ahora se aplica a todos los roles de IAM creados por la infraestructura de la API.</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.29.1.</li> <li>• Efa-driver: efa-2.6.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.15-1</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.19.0-1</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-46.0-1</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.6-1</li><li>• Actualiza GDRCopy a la versión 2.4 en todos los sistemas operativos compatibles, excepto en Centos 7, donde se usa la versión 2.3.1.</li><li>• Actualiza aws-cfn-bootstrap a la versión 2.0-28.</li><li>• Añade compatibilidad para Python 3.10 en aws-parallelcluster-batch-cli.</li></ul> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha corregido la configuración de escalado incoherente tras la reversión de la actualización del clúster al modificar la lista de tipos de instancias declarados en los recursos de computación.</li><li>• Se ha corregido la generación de claves SSH de los usuarios al cambiar de usuario sin privilegios de nodo raíz en clústeres integrados con un servidor LDAP externo mediante archivos de configuración de clústeres.</li></ul> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Se corrigió la desactivación del modo de ahorro de energía de Slurm al configurarlo. <code>Scaledown IdleTime = -1</code></li><li>Corrige la ruta codificada al directorio de instalación de Slurm en el script de Slurm Accounting. <code>update_slurm_database_password.sh</code></li></ul> |                       |
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.7.2 | AWS ParallelCluster publicada la versión 3.7.2.<br><br>Cambios: <ul style="list-style-type: none"><li>Actualice Slurm a la 23.02.6.</li></ul>                                                                                                                                                                                       | 25 de octubre de 2023 |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.7.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.7.1.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice Slurm a la 23.02.5 (desde la 23.02.4).</li> <li>• Actualiza Pmix a la versión 4.2.6 (desde la 3.2.3).</li> <li>• Actualiza libjwt a la versión 1.15.3 (desde la 1.12.0).</li> <li>• Actualiza el instalador EFA a la versión 1.26.1, con lo que se soluciona el problema de escritura de datos de RDMA en P5. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.5.0-1 .</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.15-1 .</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1 .</li> </ul> </li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.18.2-1 .</li> <li>• ERdma-core: rdma-core-46.0-1 .</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.5-4 .</li> </ul> | 22 de septiembre de 2023 |



| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.7.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.7.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Support la configuración de prioridades de nodos estáticas y dinámicas en los recursos informáticos mediante un archivo YAML de AWS ParallelCluster configuración.</li><li>• Ofrece la compatibilidad con Ubuntu 22. De forma predeterminada, no se admiten las claves de RSA.</li><li>• Incorpora el ajuste de configuración de colas <code>JobExclusiveAllocation</code> para asignar los nodos de una partición exclusivamente a un único trabajo en un momento dado.</li><li>• Permite anular el paquete <code>aws-parallelcluster-node</code> en el momento de la creación y actualización del clúster. En el caso del nodo principal, esto se aplica a la actualización del clúster. Útil únicamente con fines de desarrollo.</li></ul> | 30 de agosto de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita que el servidor NFS se inicie en los nodos de computación.</li> <li>• Ofrece compatibilidad con los nodos de inicio de sesión.</li> <li>• Permite la programación basada en la memoria cuando se especifican varios tipos de instancias para un recurso de computación de Slurm.</li> <li>• Ofrece compatibilidad para montar la caché de archivos de Amazon existente como almacenamiento compartido.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De forma predeterminada, asigne a los nodos dinámicos de Slurm una prioridad (peso) de 1000. De este modo, Slurm puede priorizar los nodos estáticos inactivos sobre los nodos dinámicos inactivos.</li> <li>• Haga que los <code>aws-parallelcluster-node</code> daemons solo AWS ParallelCluster manejen las particiones de Slurm administradas.</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta el intervalo de sondeo de watchdog de EFS-utils a 10 segundos. Este cambio se aplica cuando EncryptionInTransit se establece en true, que es la única condición que hace que el watchdog se ejecute.</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.25.1. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: (de) efa-2.5.0-1 efa-2.1.1g</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.15-1 (de efa-config-1.13-1 )</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.18.1-0 (de libfabric-aws-1.17.1-1 )</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-46.0-1 (de rdma-core-43.0-1 )</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.5-4 (desde openmpi40-aws-4.1.5-1 )</li> </ul> </li> <li>• Actualice Slurm a la versión 23.02.4.</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambie el valor predeterminado de v1.0 Imds/Imds Support a v2.0.</li><li>• Descarta Ubuntu 18.</li><li>• Actualiza el tamaño predeterminado del volumen raíz a 40 GB para tener en cuenta los límites de CentOS 7.</li><li>• Restrinja los permisos en el archivo tmp/wait_condition_handle /.txt dentro del nodo principal para que solo el usuario root pueda leerlo.</li><li>• Cree un archivo JSON de mapeo de listas de nodos y particiones de Slurm para que los demonios del paquete de nodos lo utilicen para reconocer las particiones y listas de nodos de Slurm. PC-managed</li><li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 535.54.03.</li><li>• Actualiza la biblioteca CUDA a la versión 12.2.0.</li><li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a nvidia-fabricmanager-535.</li><li>• Actualiza ARM PL a la versión 23.04.1 solo para Ubuntu 22.04.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza NICE DCV a la versión 2023.0-15487 .</li> <li>• Servidor: 2023.0.15487-1</li> <li>• xdcv: 2023.0.551-1</li> <li>• gl: 2023.0.1039-1</li> <li>• web_viewer: 2023.0.15487-1</li> </ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorpora la validación del valor Scaledown IdleTime para evitar que se establezca un valor inferior a -1.</li> <li>• Corrige un error de creación de clústeres con la AMI de aprendizaje profundo de Ubuntu en instancias de GPU con DCV habilitado.</li> <li>• Se ha solucionado el problema que provocaba que se crearan políticas de IAM pendientes al crear un proveedor de recursos personalizado con. ParallelCluster CloudFormation CustomLambdaRole</li> <li>• Corrige un problema que provoca una mala alineación del nombre de DNS de los nodos de computación</li> </ul> |       |

| Cambio                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                            | <p>en instancias con varias interfaces de red cuando <code>SlurmSettings/Dns/UseEc2Hostnames</code> se establecía en <code>True</code>.</p> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en GitHub</a></p> |                     |
| Publicación de la documentación únicamente | <p>AWS ParallelCluster Se ha publicado la guía de usuario específica de la versión 3.</p> <p>Publicación de la documentación únicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS ParallelCluster la versión 3 tiene su propia guía de usuario independiente.</li> </ul>                                                                                                                 | 17 de julio de 2023 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.6.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.6.1.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evite la duplicación de nodos que se ve <code>clustermgtd</code> si se añaden nodos de cómputo a varias particiones de Slurm.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimine el código fijo del nombre del dispositivo (<code>/dev/sda1</code> y <code>/dev/xvda</code>) del volumen raíz y recójalo de las AMI utilizadas durante el proceso. <code>create-cluster</code></li><li>• Corrige el error de creación del clúster cuando se utiliza un recurso CloudFormation personalizado con el <code>ElasticIp</code> valor establecido en <code>True</code>.</li><li>• Corrija los errores de creación y actualización del clúster cuando se utiliza un recurso AWS CloudFormation personalizado con archivos de configuración de gran tamaño.</li></ul> | 5 de julio de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige un problema que impedía deshabilitar la protección <code>pttrace</code> en Ubuntu y que no permitía la conexión cruzada de memoria (CMA) en <code>libfabric</code>.</li><li>• Corrige una lógica rápida de conmutación por error con una capacidad insuficiente cuando se utilizan varios tipos de instancias y no se devuelve ninguna instancia.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en. GitHub</a></p> |       |



| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.6.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.6.0.</p> <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agrega documentación para la <a href="#">API de la biblioteca de AWS ParallelCluster Python</a>.</li></ul> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece la compatibilidad de RHEL8.</li><li>• Agrega un <a href="#">recurso AWS CloudFormation personalizado</a> para crear y administrar clústeres con CloudFormation.</li><li>• Agregue soporte para <a href="#">personalizar la configuración de Slurm del clúster en el archivo YAML</a> de AWS ParallelCluster configuración.</li><li>• Cree Slurm con soporte para LUA.</li><li>• Aumenta de 10 a 50 el límite máximo de colas por clúster. Cada cola puede tener un máximo de 50 recursos de computación. Cada clúster puede tener un máximo de</li></ul> | 22 de mayo de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>50 recursos de computación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece compatibilidad para especificar una secuencia de varios <a href="#">scripts de acción personalizados</a> para un evento configurado en los parámetros <code>OnNodeStart</code>, <code>OnNodeConfigured</code> y <code>OnNodeUpdated</code>.</li> <li>• Incorpora una nueva sección de configuración <code>HealthChecks /Gpu</code>, para aplicar las comprobaciones de estado de la GPU en un nodo de computación antes de ejecutar un trabajo.</li> <li>• Ofrece compatibilidad con <code>Tags</code> en la configuración de <code>SlurmQueues</code> y <code>SlurmQueues /ComputeResources</code>.</li> <li>• Ofrece compatibilidad con <a href="#">DetailedMonitoring</a> en la configuración de <code>Monitoring</code>.</li> <li>• Agregue <code>mem_used_percent</code> <code>disk_used_percent</code> métricas para el seguimiento de la utilización del disco del volumen raíz y la memoria del nodo principal en el AWS ParallelCluster <a href="#">CloudWatch</a></li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><a href="#">panel de control</a>, y configure alarmas para monitorear estas métricas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece compatibilidad con la <a href="#">rotación de registros</a> para los registros administrados por AWS ParallelCluster .</li><li>• Realice un seguimiento de los errores comunes de los nodos de cómputo y del tiempo de inactividad más prolongado de los nodos dinámicos en el <a href="#">CloudWatch panel de control</a>.</li><li>• Hace que el servidor de autenticación DCV utilice al menos un protocolo TLS-1.2 al crear el socket SSL.</li><li>• Instala el paquete <a href="#">NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM)</a> en todos los sistemas operativos compatibles, excepto aarch64, centos7 y alinux2.</li><li>• Carga el módulo del kernel <a href="#">nvidia-uvm</a> de forma predeterminada para proporcionar la funcionalidad de memoria virtual unificada (UVM) al controlador CUDA.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instala <a href="#">NVIDIA Persistence Daemon</a> como un servicio del sistema.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualice Slurm a la versión 23.02.2 (desde la versión 22.05.8).</li> <li>• Actualiza munge a la versión 0.5.15 (desde la versión 0.5.14).</li> <li>• Establece el Slurm en <code>30TreeWidth</code>.</li> <li>• Establezca el Slurm prolog y las epilog configuraciones en el directorio de destino y, respectivamente.<br/> <code>/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/</code> / <code>opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/</code></li> <li>• Establezca Slurm en un máximo de 3 minutos <code>BatchStartTimeout</code> para ejecutar Prolog scripts durante el registro del nodo de cómputo.</li> <li>• Aumente el valor predeterminado <code>RetentionInDays</code> de CloudWatch los registros de 14 a 180 días.</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.22.1.</li> <li>• Dkms: 2.8.3-2</li> <li>• Efa-driver: efa-2.1.1g (sin cambios)</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.13-1 (sin cambios)</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.17.1-1 (delibfabric-aws-1.17.0-1 )</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-43.0-1 (sin cambios)</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.5-1 (sin cambios)</li> <li>• Actualiza la versión del cliente de Lustre a 2.12 en Amazon Linux 2. El cliente de Lustre 2.12 se ha instalado en Ubuntu 20.04, 18.04 y CentOS &gt;= 7.7.</li> <li>• Actualiza la versión del cliente de Lustre a 2.10.8 en CentOS 7.6.</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.182.03 (desde la versión 470.141.03 ).</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.182.03 (desde la versión 470.141.03 ).</li> <li>Actualiza NVIDIA CUDA Toolkit a la versión 11.8.0 (desde la versión 11.7.1).</li> <li>Actualiza la muestra de NVIDIA CUDA a la versión 11.8.0.</li> <li>Actualiza la biblioteca MPI de Intel a la versión 2021, actualización 9 (desde la versión 2021, actualización 6). Para obtener más información, consulte <a href="#">Intel® MPI Library 2021, actualización 9</a>.</li> <li>Actualiza NICE DCV a la versión 2023.0-15022 (desde la versión 2022.2-14521 ).               <ul style="list-style-type: none"> <li>server: 2023.0.15022-1 (desde la versión 2022.2-14521-1 ).</li> <li>xdcv: 2023.0.547-1 (desde la versión 2022.2.519-1 ).</li> <li>gl: 2023.0.1027-1 (desde la versión 2022.2.1012-1 ).</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>web_viewer</code>: 2023.0.15022-1 (desde la versión 2022.2.14521-1 ).</li><li>• Actualiza <code>aws-cfn-bootstrap</code> a la versión 2.0-24.</li><li>• Actualice la imagen utilizada por el CodeBuild entorno al crear imágenes de contenedores para clústeres de AWS Batch:<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0</code> (desde <code>aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0</code> ).</li><li>• <code>aws/codebuild/amazonlinux2-aarch64-standard:2.0</code> (desde <code>aws/codebuild/amazonlinux2-aarch64-standard:1.0</code> ).</li></ul></li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige los validadores de grupos de seguridad de red de Amazon EFS y Amazon FSx para evitar informar de errores falsos.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige el etiquetado que faltaba de los recursos creados por Generador de imágenes durante la operación <code>build-image</code> .</li><li>• Corrige la política de actualización de <code>MaxCount</code> para realizar siempre comparaciones numéricas en la propiedad <code>MaxCount</code>.</li><li>• Corrige la alineación de IP en las instancias de nodos de computación con varias tarjetas de red.</li><li>• Se corrigió la sustitución <code>StoragePass</code> de <code>slurm_parallelcluster_slurmdbd.conf</code> cuando se realizaba una actualización de los parámetros de la cola y no se actualizaban las configuraciones de contabilidad de Slurm.</li><li>• Corrige el problema que provocaba la creación de grupos de seguridad suspendidos al crear un clúster con un sistema de archivos EFS existente.</li><li>• Corrige el problema que provocaba que el daemon de <code>cfn-hup</code> fallara al reiniciarse.</li></ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Considere los nodos dinámicos marcados <code>INVALID_REG</code> como errores de arranque en el modo protegido de Slurm. Los nodos estáticos que no se registran en Slurm ya se consideran errores de arranque después del <code>node_replacement_timeout</code></li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en <a href="#">GitHub</a></a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.5.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.5.1.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrega un <a href="#">instalador ejecutable</a> de la CLI de <code>pcluster</code> independiente.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.22.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.1.1g (de efa-2.1.1-1 )</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.13-1 (de efa-config-1.12-1)</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> </ul> </li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.17.0-1 (de libfabric-aws-1.16.1amzn3.0-1 )</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-43.0-1 (sin cambios)</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.5-1 (desde openmpi40-aws-4.1.4-3 )</li> </ul> <p>Actualiza NICE DCV a la versión 2022.2-14521 .</p> | 29 de marzo de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• server: 2022.2.14521-1</li><li>• xdcv: 2022.2.519-1</li><li>• gl: 2022.2.1012-1</li><li>• web_viewer: 2022.2.14521-1</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige posibles errores de lanzamiento de nodos provocados por la coincidencia de patrones entre MountDir y /etc/exports al eliminar los volúmenes compartidos de Amazon EBS como parte de una actualización del clúster.</li><li>• Evita el truncamiento de los archivos de registro compute_console_output en cada iteración clustermgtd .</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.5.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.5.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permite acceder a los clústeres y administrarlos con la <a href="#">interfaz de usuario de AWS ParallelCluster</a>.</li><li>• Añada AWS ParallelCluster políticas versionadas en una CloudFormation plantilla a la que pueda hacer referencia en sus cargas de trabajo.</li><li>• Agrega una biblioteca de AWS ParallelCluster Python que puedas usar con tu propio código.</li><li>• Añada el registro de la salida de la consola de Compute Node a Amazon CloudWatch en caso de error de arranque del nodo de cómputo.</li><li>• Añade un campo de errores que contiene el código y el motivo del error a la salida de <code>describe-cluster</code> cuando se produce un error en la creación del clúster.</li><li>• Agrega validadores para evitar la inyección de cadenas malintencionada</li></ul> | 20 de febrero de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>al llamar al módulo de subproceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se puede crear el clúster si el estado del clúster cambia a PROTECTED cuando se aprovisionan nodos estáticos.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualice a la versión Slurm (desde la versión 22.05.8) 22.05.7</li> <li>Actualiza el instalador de EFA a 1.21.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>Efa-driver: efa-2.1.1-1 (desde efa-2.1</li> <li>Efa-config: efa-config-1.12-1 (de efa-config-1.11-1)</li> <li>Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> <li>Libfabric-aws: libfabric-aws-1.16.1amzn3.0-1 (de libfabric-aws-1.16.1 )</li> <li>Rdma-core: rdma-core-43.0-1 (de rdma-core-43.0-2 )</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.4-3 (sin cambios)</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>Haga que los registros del controlador Slurm sean más detallados y habilite el registro adicional para el complemento de ahorro de energía de Slurm.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Corrija la creación de la base de datos del clúster verificando que el nombre del clúster no tenga más de 40 caracteres cuando la contabilidad de Slurm esté habilitada.</li><li>Se corrigió un problema <code>clustermgtd</code> que provocaba que los nodos de cómputo, reiniciados mediante Slurm, se reemplazaran si fallaban las comprobaciones de estado de las instancias Amazon EC2.</li><li>Corrige un problema que impedía el lanzamiento de nodos de computación, con reservas de capacidad compartidas por otras cuentas, debido a una política de IAM incorrecta en el nodo principal.</li></ul> |       |

| Cambio                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                           | <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook, aws-parallelcluster-node y aws-parallelcluster-ui en. GitHub</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <p>AWS ParallelCluster<br/>Publicada la versión 3.4.1</p> | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.4.1.</p> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha corregido un problema del programador de Slurm que podía provocar una aplicación incorrecta de las actualizaciones en su registro interno de nodos de cómputo. Como consecuencia de este problema, las instancias de EC2 podrían dejar de estar disponibles o estar respaldadas por un tipo de instancia incorrecto.</li> </ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> | <p>13 de enero de 2023</p> |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.4.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.4.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece la compatibilidad para lanzar nodos en varias zonas de disponibilidad a fin de aumentar la disponibilidad de la capacidad.</li><li>• Ofrece la compatibilidad para especificar varias subredes para cada cola a fin de aumentar la disponibilidad de la capacidad.</li><li>• Agregue un nuevo parámetro de configuración en <a href="#">iam/ResourcePrefix</a> para especificar un prefijo para la ruta y el nombre de los recursos de IAM creados por AWS ParallelCluster</li><li>• Añada una nueva sección de configuración <a href="#">DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig</a> para especificar la configuración de Vpc utilizada por las funciones de AWS ParallelCluster Lambda.</li><li>• Ofrece la posibilidad de especificar un script personalizado para que se ejecute en el nodo principal</li></ul> | 22 de diciembre de 2022 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>durante una actualización del clúster. El script se puede especificar con <a href="#">HeadNode/CustomActions/OnNodeUpdated</a> cuando se utiliza Slurm como programador.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina la creación de objetivos de montaje de Amazon EFS para los sistemas de archivos existentes.</li> <li>• Monta los sistemas de archivos EFS mediante <code>amazon-efs-utils</code>. Los sistemas de archivos EFS se pueden montar mediante cifrado en tránsito y mediante un usuario autorizado de IAM.</li> <li>• Instala stunnel 5.67 en CentOS7 y Ubuntu para admitir el cifrado en tránsito de EFS.</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.20.0 (desde 1.18.0). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-2.1 (desde efa-1.16.0-1)</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.11-1 (sin cambios)</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> <li>Libfabric-aws: libfabric-aws-1.16.1 (delibfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1 )</li> <li>Rdma-core: rdma-core-43.0-2 desde (rdma-core-41.0-2 )</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.4-3 (desde openmpi40-aws-4.1.4-2 )</li> <li>Actualiza Slurm a la versión 22.05.7 (desde 22.05.5).</li> <li>Actualiza Python a 3.9.16 y 3.7.16 (desde 3.9.15 y 3.7.13).</li> <li>Con Slurm22.05.7, los nodos dinámicos en IDLE +CLOUD+COMPLETING +POWER_DOWN+NOT _RESPONDING estado no se consideran insalubres.</li> </ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-</a></p> |       |

| Cambio | Descripción                                                    | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | <a href="#">cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.3.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.3.1.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Las AMI de AWS ParallelCluster productos oficiales ya están disponibles tras dos años de obsolescencia de Amazon EC2.</li><li>• Aumente el tamaño de la memoria de la AWS ParallelCluster API Lambda a 2048 para reducir las penalizaciones por arranque en frío y evitar tiempos de espera.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evita la sustitución de los sistemas de archivos FSx para Lustre administrados y la pérdida de datos en las actualizaciones del clúster que incluyen cambios en el identificador de subred de la flota de computación.</li><li>• La <code>DeletionPolicy</code> de <a href="#">SharedStorage</a> se aplica a las acciones de actualización de clústeres.</li></ul> | 2 de diciembre de 2022 |

| Cambio                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       | Para obtener más información sobre los cambios, consulte el CHANGELOG archivo del paquete <a href="#">aws-parallelcluster</a> en. GitHub                                                                                                    |                        |
| AWS ParallelCluster solo documentación: hpc6id (nota) | <p>AWS ParallelCluster actualiza ción solo para documentación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS ParallelCluster no admite el tipo de instancia hpc6id para la configuración /. <a href="#">HeadNodeInstanceType</a></li></ul> | 2 de diciembre de 2022 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.5 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.5.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrige el problema de Slurm que impedía la finalización de los nodos inactivos.</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a 1.18.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-1.16.0-1</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.11-1 (deefa-config-1.9-1 )</li> <li>• Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> </ul> </li> <li>• Libfabric-aws: libfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1 (delibfabric-1.13.2 ).</li> <li>• Rdma-core: rdma-core-41.0-2 (derdma-core-37.0 )</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.4-2 (desde openmpi40-aws-4.1.1-2 )</li> </ul> <p>Cambios:</p> | 16 de noviembre de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregue <code>lambda:ListTags</code> y <code>lambda:UntagResource</code> a lo que <code>ParallelClusterUserRole</code> utiliza la pila de AWS ParallelCluster API para una actualización del clúster.</li> <li>• Actualiza la biblioteca MPI de Intel a la versión 2021, actualización 6 (desde la versión 2021, actualización 4). Para obtener más información, consulte <a href="#">Intel® MPI Library 2021, actualización 6</a>.</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.141.03 (desde 470.103.01).</li> <li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.141.03 (desde 470.103.01).</li> </ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en GitHub</a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.3.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.3.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agregue soporte para la configuración de asignación de múltiples instancias para un recurso de cómputo cuando utilice Slurm como programador. Para obtener más información, consulte <a href="#">Asignación de varios tipos de instancias</a> con Slurm.</li><li>• Ofrece la compatibilidad para agregar y eliminar <a href="#">SharedStorage</a> con una actualización del clúster, utilizando una configuración actualizada. Para obtener más información, consulte Almacenamiento <a href="#">compartido</a>.</li><li>• Agregue un nuevo parámetro de configuración <code>DeletionPolicy</code> para los <a href="#">Efs</a> y los ajustes de almacenamiento <a href="#">FsxLustre</a> compartido para permitir la retención del almacenamiento.</li><li>• <a href="#">Añada compatibilidad con la contabilidad de Slurm con el nuevo parámetro de</a></li></ul> | 2 de noviembre de 2022 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><a href="#">configuración Scheduling SlurmSettings//Database</a>.</p> <p>Para obtener más información, consulte Contabilidad de <a href="#">Slurm</a> con. AWS ParallelCluster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Añada compatibilidad con las reservas On-Demand de capacidad (ODCR) y los grupos de recursos de reserva de capacidad. Para obtener más información, consulte <a href="#">Lanzar instancias con reservas On-Demand de capacidad (ODCR)</a>.</li> <li>• Agregue un nuevo parámetro de configuración para especificar la versión de IMDS que se va a admitir en un clúster o cree una infraestructura de imágenes en las configuraciones del clúster (<a href="#">Imds/ImdsSupport</a>) y compile (<a href="#">Imds/</a>). <a href="#">ImdsSupport</a></li> <li>• Agregue soporte para <a href="#">redes/PlacementGroupen la SlurmQueuessección/</a>. <a href="#">ComputeResources</a></li> <li>• Ofrece la compatibilidad para instancias con múltiples interfaces de red que estén limitadas a un solo ENI por dispositivo.</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejora la validación de las redes para los sistemas de archivos Amazon EFS externos comprobando el bloque CIDR en el grupo de seguridad asociado.</li><li>• Agrega un validador para comprobar si los tipos de instancias configurados admiten grupos de ubicación.</li><li>• Configura los subprocesos de NFS para que sean <math>\min(256, \max(8, \text{num\_cores} * 4))</math> a fin de garantizar una mejor estabilidad y rendimiento.</li><li>• Mueve la instalación de NFS en el momento de la compilación para reducir el tiempo de configuración.</li><li>• Habilita el cifrado del lado del servidor para el tema de EcrlmageBuilder SNS que se crea al implementar la AWS ParallelCluster API y se usa para notificar los eventos de creación de imágenes de docker.</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cambie el comportamiento de/Networking</a></li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><a href="#">SlurmQueues//. Placement GroupEnabled</a> Ahora crea un grupo de ubicaciones administradas único para cada recurso de computación en lugar de un único grupo de ubicaciones administradas para todos los recursos de computación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agregue soporte para <a href="#">SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Name</a> como método de nomenclatura preferido.</li><li>• Mueve las etiquetas del nodo principal desde la plantilla de lanzamiento hasta la definición de la instancia para evitar la sustitución del nodo principal en las actualizaciones de etiquetas.</li><li>• Deshabilita el subproceso de arranque múltiple mediante un script ejecutado por <code>cloud-init</code> y no a través de las <code>CpuOptions</code> establecidas en la plantilla de lanzamiento.</li><li>• Actualice Python a la versión 3.9 y NodeJS a la versión 16 en la infraestructura de API, el contenido</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>r de Docker de la API y los recursos Lambda del clúster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina la compatibilidad de Python 3.6 en <code>aws-parallelcluster-batch-cli</code>.</li> <li>• Actualiza Slurm a la versión 22.05.5 (desde 21.08.8-2 ).</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.141.03 (desde 470.129.06 ).</li> <li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.141.03 (desde 470.129.06 ).</li> <li>• Actualiza NVIDIA CUDA Toolkit a la versión 11.7.1 (from 11.4.4).</li> <li>• Actualice Python utilizado en AWS ParallelCluster virtualenvs de a. 3.7.13 3.9.15</li> <li>• Actualiza el instalador de EFA a la versión 1.18.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa-driver: efa-1.16.0-1 (sin cambios)</li> <li>• Efa-config: efa-config-1.11-1 (from efa-config-1.10-1 )</li> </ul> </li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efa-profile: efa-profile-1.5-1 (sin cambios)</li> <li>Libfabric-aws: libfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1 (delibfabric-aws-1.16.0~amzn2.0-1 ).</li> <li>Rdma-core: rdma-core-41.0-2 (derdma-core-37.0 )</li> <li>Open MPI: openmpi40-aws-4.1.4-2 (desde openmpi40-aws-4.1.1-2 )</li> <li>Actualiza NICE DCV a la versión 2022.1-13300 (desde 2022.0-12760 ).</li> <li>Habilita la supresión del formulario de SingleSubnetValidator para Queues.</li> <li>No sustituye los nodos DRAIN cuando están en estado COMPLETING , ya que es posible que Epilog siga ejecutándose.</li> </ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se corrigió el error de validación del parámetro de filtros del AWS ParallelC</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>luster ListClusterLogStreams comando cuando se pasaban filtros incorrectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se corrigió el error <a href="#">EfsSettings</a> al validar el parámetro <a href="#">SharedStorage</a>/cuando FileSystemId se especificaba junto con otros <a href="#">EfsSettings</a> parámetros <a href="#">SharedStorage</a>/. Anteriormente, FileSystemId no estaba incluido.</li> <li>Corrige la actualización del clúster al cambiar el orden de <a href="#">SharedStorage</a> junto con otros cambios en la configuración.</li> <li>Se ha corregido un error UpdateParallelClusterLambdaRole en la AWS ParallelCluster API para cargar los registros CloudWatch.</li> <li>Corrige el error de que Cinc no utilizara el paquete de certificados de CA locales al instalar los paquetes antes de ejecutar cualquier libro de recetas.</li> <li>Corrige un problema al actualizar Ubuntu con pcluster build-image cuando se establece</li> </ul> |       |

| Cambio                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                 | <p><code>Build:UpdateOsPack<br/>ages:Enabled:true</code> .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige el error al analizar la configuración del clúster YAML al duplicar las claves.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> |                       |
| AWS ParallelCluster solo se agregó una referencia a la API en la documentación. | <p>AWS ParallelCluster actualización solo para la documentación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se agregó la <a href="#">referencia de la AWS ParallelCluster API</a> de la versión 3 a la documentación.</li></ul>                                                                                                                                                                                        | 27 de octubre de 2022 |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.2.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.2.1.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejora la lógica para asociar las tablas de enrutamiento del host a las distintas tarjetas de red a fin de admitir mejor las instancias de Amazon EC2 con varias NIC.</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.141.03.</li><li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.141.03.</li><li>• Deshabilita las tareas <code>man-db</code> y <code>mlocate</code> del trabajo <code>cron</code>, ya que pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del nodo.</li><li>• Actualiza la biblioteca MPI de Intel a la versión 2021.6.0.602.</li><li>• Actualiza Python de la versión 3.7.10 a la 3.7.13 en respuesta a este riesgo de seguridad.</li></ul> | 3 de octubre de 2022 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evita que se produzca un error en <code>DescribeCluster</code> cuando la configuración del clúster no esté disponible.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en <a href="#">GitHub</a></a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.2.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.2.0.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece la compatibilidad de la <a href="#">programación basada en memoria</a> en Slurm.</li><li>• Configura la memoria real de los nodos de computación en la configuración del clúster de Slurm.</li><li>• Agregue un nuevo parámetro de configuración <a href="#">Scheduling/SlurmSettings/EnableMemoryBasedSchedulingpara habilitar la programación</a> basada en memoria en Slurm.</li><li>• Añada un nuevo parámetro de configuración <a href="#">Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources/ScheduleableMemory</a> para anular el valor predeterminado de la memoria que ve el programador en los nodos de cómputo.</li></ul> | 27 de julio de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejora la flexibilidad de las actualizaciones de configuración del clúster para evitar que todo el clúster se detenga y se inicie siempre que sea posible. Agregue el nuevo parámetro de configuración <a href="#">Scheduling SlurmSettings//QueueUpdateStrategy</a> para establecer la estrategia preferida que se utilizará cuando los nodos de cómputo necesiten actualizar o reemplazar la configuración.</li><li>• Mejora el mecanismo de conmutación por error con respecto a los recursos de computación disponibles cuando se produzcan problemas de capacidad insuficiente con las instancias de Amazon EC2. <a href="#">Deshabilita los nodos de computación durante un periodo de tiempo configurable</a> cuando el lanzamiento de un nodo falle debido a que la capacidad es insuficiente.</li><li>• Añada soporte para montar los <a href="#">FSx existentes para los sistemas de</a></li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><a href="#">archivos ONTAP y FSx</a> para OpenZFS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece la compatibilidad para montar varias instancias de los sistemas de archivos <a href="#">Amazon Elastic File Systems</a>, FSx para Lustre, FSx para ONTAP y FSx para OpenZFS existentes.</li><li>• Ofrece la compatibilidad del <a href="#">tipo de implementación FSx para Lustre Persistent_2</a> al crear un nuevo sistema de archivos.</li><li>• <a href="#">Cuando utilice el asistente de configuración pcluster, pida al usuario que habilite EFA para los tipos de instancias compatibles.</a></li><li>• Ofrece la compatibilidad para reiniciar nodos de computación mediante Slurm.</li><li>• Mejora el manejo de los estados de energía de Slurm para tener en cuenta también el apagado manual de los nodos.</li><li>• Instala NVIDIA GDRCopy 2.3 en las AMI del producto para permitir la copia de memoria de la GPU con baja latencia.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza el instalador de EFA a la versión 1.17.2.</li> <li>• Controlador de EFA: efa-1.16.0-1</li> <li>• Configuración de EFA: efa-config-1.10-1</li> <li>• Perfil de EFA: efa-profile-1.5-1</li> <li>• Libfabric: libfabric-aws-1.16.0~amzn2.0-1</li> <li>• Núcleo de RDMA: rdma-core-41.0-2</li> <li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.4-2</li> <li>• Actualiza NICE DCV a la versión 2022.0-12760.</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.129.06.</li> <li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.129.06.</li> <li>• Cambia los tipos de volúmenes de EBS predeterminados de gp2 a gp3 tanto en los volúmenes raíz como en los adicionales.</li> <li>• Cambios en los sistemas de archivos FSx for Lustre</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>creados por: AWS ParallelCluster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambia el tipo de implementación predeterminado a <code>Scratch_2</code>.</li> <li>• Cambia la versión del servidor de Lustre a <code>2.12</code>.</li> <li>• No es necesario configurar <a href="#">PlacementGroup/Enabled</a> <code>true</code> al pasar un/existente <code>PlacementGroup</code>. <code>Id</code></li> <li>• No permite establecer <code>PlacementGroup /Id</code> cuando <code>PlacementGroup /Enabled</code> está explícitamente establecido en <code>false</code>.</li> <li>• Agrega una etiqueta <code>parallelcluster:cluster-name</code> a todos los recursos creados por AWS ParallelCluster.</li> <li>• Agregue <code>lambda:ListTags</code> y <code>ParallelClusterUserRole</code> utilice <code>lambda:UntagResource</code> la pila de AWS ParallelCluster API para la actualización del clúster.</li> <li>• Restringe el acceso de IPv6 a IMDS únicamente para los</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>usuarios administradores de clústeres y raíz cuando el parámetro de configuración <code>HeadNode/Imds/Secured</code> esté habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con una AMI personalizada, utilice el tamaño del volumen raíz de la AMI en lugar del tamaño ParallelCluster predeterminado de 35 GiB. El valor se puede cambiar en el archivo de configuración del clúster.</li> <li>Deshabilita automáticamente la flota de computación cuando el parámetro de configuración <code>Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources/SpotPrice</code> es menor que el precio mínimo requerido de cumplimiento de solicitud de Spot.</li> <li>Muestra los valores <code>requested_value</code> y <code>current_value</code> del conjunto de cambios al añadir o eliminar una sección durante una actualización.</li> <li>Deshabilita el servicio <code>aws-ubuntu-eni-helper</code>, disponible en las AMI</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>de aprendizaje profundo, para evitar conflictos con <code>configure_nw_interface.sh</code> al configurar instancias con varias tarjetas de red.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimina la compatibilidad de Python 3.6.</li><li>• Establece la MTU en 9001 para todas las interfaces de red al configurar instancias con varias tarjetas de red.</li><li>• Elimina el punto final al configurar el FQDN del nodo de computación.</li><li>• Administra los nodos estáticos en <code>POWERING_DOWN</code>.</li><li>• No reemplaza el nodo dinámico en <code>POWER_DOWN</code>, ya que es posible que los trabajos sigan ejecutándose.</li><li>• Reinicia los daemons de <code>clustermgtd</code> y <code>slurmctld</code> en el momento de la actualización del clúster solo cuando se actualizan los parámetros de <code>Scheduling</code> en la configuración del clúster.</li></ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualiza <code>slurmctld</code> y los archivos de mantenimiento <code>slurmd</code> y <code>systemd</code>.</li><li>• Restringe el acceso de IPv6 a IMDS únicamente para los usuarios administradores de clústeres y raíz cuando el parámetro de configuración <code>HeadNode/Imds/Secured</code> esté habilitado.</li><li>• Establece la configuración de Slurm <code>AuthInfo=cred_expire=70</code> para reducir el tiempo que deben esperar los trabajos en cola antes de volver a empezar cuando los nodos no estén disponibles.</li><li>• Actualiza las dependencias de libros de recetas de terceros:<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>apt-7.4.2</code> (desde <code>apt-7.4.0</code>)</li><li>• <code>line-4.5.2</code> (desde <code>line-4.0.1</code>)</li><li>• <code>openssh-2.10.3</code> (desde <code>openssh-2.9.1</code>)</li><li>• <code>pyenv-3.5.1</code> (desde <code>pyenv-3.4.2</code>)</li><li>• <code>selinux-6.0.4</code> (desde <code>selinux-3.1.1</code>)</li><li>• <code>yum-7.4.0</code> (desde <code>yum-6.1.1</code>)</li></ul></li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>yum-epel-4.5.0 (desde yum-epel-4.1.2)</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Corrija el comportamiento predeterminado para omitir los pasos de AWS ParallelCluster validación y prueba al crear una AMI personalizada.</li><li>Corrige la filtración del identificador del archivo en <code>computemgtd</code>.</li><li>Se corrigió una condición de carrera que provocaba que, de forma esporádica, las instancias lanzadas se cancelaran inmediatamente porque aún no estaban disponibles en la respuesta de <code>DescribeInstances</code> EC2.</li><li>Corrige la compatibilidad del parámetro <code>DisableSimultaneousMultithreading</code> en los tipos de instancias con procesadores Arm.</li><li>Se corrigió un error en la actualización de la pila de AWS ParallelCluster API al actualizar desde una versión anterior. Agrega el patrón de recursos utilizado</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>para la acción <code>ListImagePipelineImages</code> en el <code>EcrImageDeletionLambdaRole</code> .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se AWS ParallelCluster corrigió la API que añadía los permisos faltantes necesarios para importar o exportar desde Amazon S3 al crear un sistema de archivos FSx for Lustre.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> |       |

| Cambio                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster actualiza ciones solo de la documenta ción de este año hasta la fecha | <p>AWS ParallelCluster actualiza ciones exclusivas de la documentación.</p> <p>Nuevas secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Mejores prácticas: alertas presupuestarias</a>, versión 3</li><li>• <a href="#">Prácticas recomendadas: trasladar un clúster a una nueva versión AWS ParallelCluster secundaria o a una versión de parche (V3)</a></li><li>• <a href="#">Trabajo con Amazon S3 V3</a></li><li>• <a href="#">Trabajando con Spot Instances V3</a></li><li>• Modo protegido por <a href="#">clúster Slurm V3</a></li><li>• <a href="#">AWS ParallelCluster recursos y etiquetado V3</a></li><li>• <a href="#">CloudWatch Panel de control de Amazon V3</a></li><li>• <a href="#">Integración con Amazon CloudWatch Logs V3</a></li><li>• <a href="#">Adaptador de tela elástica V3</a></li><li>• <a href="#">AWS ParallelCluster Personalización de AMI V3</a></li><li>• <a href="#">Lance instancias con reservas On-Demand de capacidad (ODCR) V3</a></li></ul> | 6 de julio de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Parcheo de AMI y reemplazo de instancias de Amazon EC2 V3</a></li> <li>• <a href="#">¿Cómo funciona la V3 AWS ParallelCluster</a></li> <li>• <a href="#">Configuración del cifrado de almacenamiento compartido con una clave AWS KMS V3</a></li> <li>• <a href="#">Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola múltiple V3</a></li> <li>• <a href="#">Uso de la API V3 AWS ParallelCluster</a></li> </ul> <p>Actualizaciones de secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mejores prácticas: rendimiento de la red V3</a>: se agregaron las mejores prácticas para usar el adaptador Elastic Fabric.</li> <li>• <a href="#">AWS Permisos de Identity and Access Management en la AWS ParallelCluster versión 3</a>: se han realizado varias actualizaciones y se ha añadido una <a href="#">política de usuario de AWS ParallelCluster pcluster adicional al utilizar Amazon FSx for Lustre</a>.</li> <li>• <a href="#">AWS ParallelCluster Solución de problemas de</a></li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------|-------|
|        | la versión 3: varias actualiza<br>ciones. |       |

| Cambio                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Lanzamiento de la versión 3.1.4 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.4.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrega la validación para <a href="#">DirectoryService/PasswordSecretArn</a> para que falle si el secreto no existe.</li> </ul> <p>Ofrece la compatibilidad para habilitar la autenticación JWT en Slurm.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza Slurm a la versión 21.08.8-2.</li> <li>• Crea la compatibilidad de Slurm con JWT.</li> <li>• No requiere que se <a href="#">active PlacementGroup</a> true al pasar un PlacementGroup /Id existente para configurarlo.</li> <li>• <code>lambda:TagResource</code><br/>Añádalo a la pila de ParallelCluster API<br/><code>ParallelClusterUserRole</code> utilizada para la creación de clústeres e imágenes.</li> </ul> <p>Correcciones de errores:</p> | 16 de mayo de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige la posibilidad de exportar los registros de un clúster cuando se utilizaba el comando <code>export-cluster-logs</code> con la opción <code>--filters</code> .</li><li>• Corrija el punto de entrada de AWS Batch Docker para usar el directorio <code>/home</code> compartido para coordinar la ejecución del Multi-node-Parallel trabajo.</li><li>• Restablezca la dirección del nodo al configurar el nodo estático en mal estado de Slurm como inactivo para evitar tratar el nodo estático que falló con una capacidad insuficiente como un nodo con una falla de arranque.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> |       |



| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.1.3 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.3.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecuta la creación de la clave SSH junto con la creación del directorio o HOME, por ejemplo, al iniciar sesión con SSH, al cambiar a otro usuario y al ejecutar un comando como otro usuario.</li><li>• Ofrece la compatibilidad de los nombres distintivos FQDN y LDAP en el parámetro de configuración <a href="#">Directory Service/DomainName</a>. El nuevo validador comprueba ahora ambas sintaxis.</li><li>• El nuevo script <code>update_directory_service_password.sh</code> implementado en el nodo principal admite la actualización manual de la contraseña de Active Directory en la configuración de SSSD. AWS Secrets Manager recupera la contraseña a partir de la configuración del clúster.</li></ul> | 20 de abril de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece compatibilidad para implementar la infraestructura de API en entornos sin una VPC predeterminada.</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deshabilite más profundamente C-States las AMI oficiales x86_64 y las AMI creadas mediante <code>build-image</code> comandos para garantizar un alto rendimiento y una baja latencia.</li><li>• Actualizaciones del paquete del sistema operativo y correcciones de seguridad.</li><li>• Cambia las imágenes base de Amazon Linux 2 para usar AMI con Kernel 5.10.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige la pila de imágenes de compilación en <code>DELETE_FAILED</code> tras la creación correcta de la imagen, debido a las nuevas políticas de Generador de imágenes de EC2.</li><li>• Corrige la conversión del parámetro de</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>configuración <a href="#">Directory Service/DomainAddr</a> a la propiedad <code>Idap_uri</code> de SSSD cuando contiene varias direcciones de dominio.</p> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code> y <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> en <a href="#">GitHub</a></a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.1.2 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.2.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualiza Slurm a la versión 21.08.6 (desde 21.08.5).</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige la actualización del archivo <code>/etc/hosts</code> en los nodos de computación cuando un clúster se implementa en subredes sin acceso a Internet.</li><li>• Corrige el proceso de arranque de los nodos de computación para que esperen a que se inicialicen las unidades efímeras antes de unirse al clúster.</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del paquete <a href="#">aws-parallelcluster</a> en. GitHub</p> | 2 de marzo de 2022 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.1.1.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añada compatibilidad con entornos de clústeres de varios usuarios mediante la <a href="#">integración con los dominios de Active Directory (AD)</a> administrados a través de AWS Directory Service.</li><li>• Ofrece la compatibilidad de <a href="#">UseEc2Hostnames</a> en el archivo de configuración del clúster. Si se establece en verdadero, utiliza los nombres de host predeterminados de Amazon EC2 (por ejemplo, ip-1-2-3-4) para los nodos de computación.</li><li>• Ofrece compatibilidad para la creación de clústeres en <a href="#">subredes sin acceso a Internet</a>.</li><li>• Ofrece la compatibilidad de varios tipos de instancias de computación por cola.</li><li>• Ofrece la compatibilidad de la programación de GPU con Slurm en instancias ARM con tarjetas NVIDIA.</li><li>• Agregue indicadores abreviados para <code>cluster-name (-n)</code>, <code>region (-r)</code>, <code>image-id (-i)</code></li></ul> | 10 de febrero de 2022 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><code>ycluster-configuration /image-configuration (-c)</code> a la AWS ParallelCluster CLI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ofrece la compatibilidad de la opción <code>NEW_CHANGED_DELETED</code> para el parámetro <a href="#">AutoImportPolicy</a> de FSx para Lustre.</li> <li>Agrega una etiqueta <code>parallelcluster:compute-resource-name</code> a los recursos <code>LaunchTemplates</code> de EC2 utilizados por los nodos de computación.</li> <li>Mejore los grupos de seguridad creados dentro del clúster para permitir las conexiones entrantes desde grupos de seguridad personalizados cuando se especifiquen <code>SecurityGroups</code> los parámetros para algunas colas de nodos and/or principales.</li> <li>Instala los controladores NVIDIA y la biblioteca CUDA para ARM.</li> </ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualiza Slurm a la versión 21.08.5 (desde 20.11.8).</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza el complemento de Slurm a la versión 21.08 (desde 20.11).</li> <li>• Actualiza NICE DCV a la versión 2021.3-11591 (desde 2021.1-10851 ).</li> <li>• Actualiza el controlador NVIDIA a la versión 470.103.01 (desde 470.57.02 ).</li> <li>• Actualiza NVIDIA Fabric Manager a la versión 470.103.01 (desde 470.57.02 ).</li> <li>• Actualiza CUDA a la versión 11.4.4 (desde 11.4.0).</li> <li>• <a href="#">Intel MPI</a> se ha actualizado a la versión 2021, actualización 4 (actualizado desde la versión 2019, actualización 8). Para obtener más información, consulte <a href="#">Intel® MPI Library 2021, actualización 4</a>.</li> <li>• Actualiza PMIx a la versión 3.2.3 (desde 3.1.5).</li> <li>• Elimina el volcado de nodos de computación fallidos a /home/logs/compute . Los archivos de registro de los nodos de cómputo están disponibles en CloudWatc</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>h y en los registros de la consola de Amazon EC2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Habilita la posibilidad de suprimir los validadores de longitud <code>SlurmQueues</code> y <code>ComputeResources</code>.</li><li>• Deshabilita la actualización del paquete en el momento del lanzamiento de la instancia en Amazon Linux 2.</li><li>• Deshabilite los metadatos de imagen ImageBuilder mejorados de Amazon EC2 al crear imágenes AWS ParallelCluster personalizadas.</li><li>• Establece explícitamente que la fuente de datos <code>cloud-init</code> sea EC2. Esto ahorra tiempo de arranque para las plataformas Ubuntu y CentOS.</li><li>• Use el nombre del recurso de computación en lugar del tipo de instancia en el nombre de la plantilla de lanzamiento de la flota de computación.</li><li>• Redirige <code>stderr</code> y <code>stdout</code> al archivo de registro de CLI para evitar que aparezca texto no deseado en la salida de CLI del <code>pcluster</code>.</li></ul> |       |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva las configure/install recetas para separar los libros de cocina que se llamen del libro principal . Los puntos de entrada existentes se mantienen y son compatibles con versiones anteriores.</li><li>• Descarga las dependencias de la plataforma Intel HPC durante el tiempo de creación de AMI para evitar el contacto con Internet durante la creación del clúster.</li><li>• No elimina - del nombre del recurso de computación al configurar los nodos de Slurm.</li><li>• No configura las GPU en Slurm cuando el controlador NVIDIA no está instalado.</li><li>• Corrige el permiso <code>ecs:ListContainerInstances</code> en <code>BatchUserRole</code> .</li><li>• Corrige la exportación de los registros del clúster cuando no se especifica ningún prefijo, previamente exportados a un prefijo <code>None</code>.</li><li>• Corrige el error de no realizar la reversión cuando</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>se producía un error en la actualización del clúster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrige el permiso <code>ecs:ListContainerInstances</code> en <code>BatchUserRole</code>.</li> <li>• Corrige el esquema <code>RootVolume</code> para <code>HeadNode</code> generando un error si se especifica un <code>KmsKeyId</code> no compatible.</li> <li>• Corrige las métricas faltantes de Amazon FSx para que se muestren en CloudWatch el panel de control.</li> <li>• Corrige <code>EfaSecurityGroupValidator</code>. Anteriormente, era posible que se produjeran errores falsos cuando se proporcionaban grupos de seguridad personalizados y se habilitaba la EFA.</li> </ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en GitHub</a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.0.3 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.0.3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deshabilita el agente de log4j-cve-2021-44228-hotpatch (Log4jHotPatch ) en Amazon Linux 2 para evitar una posible degradación del rendimiento. Para obtener más información, consulte el <a href="#">anuncio del hotpatch de Amazon Linux para Apache Log4j</a>.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster y aws-parallelcluster-cookbook en. GitHub</a></p> | 17 de enero de 2022 |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.0.2 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.0.2.</p> <p>Actualice el instalador del <a href="#">adaptador Elastic Fabric</a> a la versión 1.14.1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración de EFA: efa-config-1.9-1 (desde efa-config-1.9 )</li><li>• Perfil de EFA: efa-profile-1.5-1 (desde efa-profile-1.5 )</li><li>• Módulo Kernel de EFA: efa-1.14.2 (desde efa-1.13.0 )</li><li>• Núcleo de RDMA: rdma-core-37.0 (desde rdma-core-35 )</li><li>• Libfabric: libfabric-1.13.2 (desde libfabric-1.13.0 )</li><li>• Open MPI: openmpi40-aws-4.1.1-2 (sin cambios)</li></ul> <p>El RDMA de GPUDirect siempre está habilitado si el tipo de instancia lo admite. La opción <a href="#">GdrSupport</a> de configuración no tiene ningún efecto.</p> | 5 de noviembre de 2021 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                             | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.0.1 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.0.1.</p> <p>Herramienta de migración de la configuración de clústeres</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los clientes ahora pueden migrar las configuraciones de sus clústeres del formato de la AWS ParallelCluster versión 2 al formato de la YAML-based AWS ParallelCluster versión 3. Para obtener más información, consulte <a href="#">pcluster3-config-convert</a>.</li></ul> <p>El nodo principal se puede detener</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tras detener la flota de cómputo, se puede detener el nodo principal y reiniciar lo posteriormente mediante la consola Amazon EC2 o el comando CLI <a href="#">AWS stop-instances</a>.</li></ul> <p>Región predeterminada leída del archivo AWS ~/.aws/config</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Para el comando <a href="#">pcluster</a>, si la AWS región no se especifica en el archivo de</li></ul> | 27 de octubre de 2021 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>configuración, en el entorno o en la línea de comandos, se utiliza la AWS región predeterminada especificada en la <code>region</code> configuración de la <code>[default]</code> sección del <code>~/.aws/config</code> archivo.</p> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes <code>aws-parallelcluster</code>, <code>aws-parallelcluster-cookbook</code> y <code>aws-parallelcluster-node</code> en GitHub</a></p> |       |

| Cambio                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AWS ParallelCluster<br>Publicada la versión 3.0.0 | <p>AWS ParallelCluster publicada la versión 3.0.0.</p> <p>Compatibilidad de la administración de clústeres mediante Amazon API Gateway</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los clientes ahora pueden administrar e implementar clústeres a través de puntos de conexión HTTP con Amazon API Gateway. Esto abre nuevas posibilidades para los flujos de trabajo con scripts o basados en eventos.</li></ul> <p>La interfaz de línea de AWS ParallelCluster comandos (CLI) también se ha rediseñado para que sea compatible con esta API e incluye una nueva opción de salida JSON. Esta nueva funcionalidad permite a los clientes implementar capacidades de componentes básicos similares también mediante la CLI.</p> <p>Creación de AMI personalizadas mejorada</p> | 10 de septiembre de 2021 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>Los clientes ahora tienen acceso a un proceso más sólido para crear y administrar AMI personalizadas mediante Generador de imágenes de EC2. Las AMI personalizadas ahora se pueden administrar a través de un archivo de AWS ParallelCluster configuración independiente y se pueden crear mediante el comando <a href="#">pcluster build-image</a> en la AWS ParallelCluster interfaz de línea de comandos.</li></ul> <p><a href="#">Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos de los paquetes aws-parallelcluster, aws-parallelcluster-cookbook y aws-parallelcluster-node en. GitHub</a></p> |       |

PCUI

| Cambio                                   | Descripción                                                           | Fecha               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Publicada la versión 2026.04.0 de la PCI | Publicada la versión 2026.04.0 de la PCUI<br><br>Cambios importantes: | 30 de abril de 2026 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminar el soporte para AWS ParallelCluster las versiones <math>\leq 3.5.0</math>.</li></ul> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agregue soporte para administrar múltiples AWS ParallelCluster versiones desde una sola implementación de PCUI.</li><li>• Añada compatibilidad con la PCUI en la región. <code>us-gov-east-1</code></li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solucione un problema para garantizar que las opciones de sistema operativo del asistente de creación de clústeres reflejen los sistemas operativos compatibles con la versión seleccionada AWS ParallelCluster .</li><li>• Se ha corregido un problema que permitía a la PCUI ofrecer la gama completa de tipos de instancias seleccionables en el asistente.</li><li>• Mejore el mensaje CloudFormation de error</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>cuando no se especifique el <code>Version</code> parámetro.</p> <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitigue el riesgo de ataques de cruce de ruta en la PCUI Lambda.</li> <li>Corrige una vulnerabilidad de inyección de comandos del sistema operativo en las llamadas SSM en el clúster <code>SendCommand</code> . <code>HeadNode</code></li> <li>Se corrigió un error que provocaba que los tokens de acceso se filtraran en CloudWatch los registros.</li> <li>Solicitudes de actualización a la versión 2.33.1 (desde la 2.32.0).</li> <li>Actualice la criptografía a la versión 46.0.7 (desde la 44.0.1).</li> <li>Actualice boto3 a la versión 1.42.91 (desde la 1.24.30).</li> <li>Actualice urllib3 a la versión 2.6.3 (desde la 1.26.20).</li> <li>Actualice ecdsa a la versión 0.19.2 (desde la 0.18.0).</li> <li>Actualice certifi a la versión 2026.2.25 (desde la 2024.7.4).</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice flask-cors a la versión 6.0.2 (desde la 4.0.2).</li><li>• Actualice python-jose a la versión 3.5.0 (desde la 3.4.0).</li><li>• Actualice a continuación a la versión 15.5.10 (desde la 14.2.26).</li><li>• Actualice eslint-config-next a la versión 15.5.10 (desde la 14.0.4).</li><li>• Actualice @babel/runtime a la versión 7.27.0 (desde la 7.23.5).</li><li>• Actualice brace-expansion a la versión 1.1.12 (desde la 1.1.11).</li></ul> |       |

| Cambio                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Publicada la versión 2025.04.0 de la PCUI | <p>Publicada la versión 2025.04.0 de la PCUI</p> <p>Cambios importantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimina el valor predeterminado de la versión para PC. Ahora el usuario debe especificar la versión de PC que va a utilizar.</li></ul> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añada el nuevo parámetro de pila <code>AdditionalPoliciesPCAPI</code> para añadir permisos personalizados para la función de ParallelCluster API Lambda, además de los predeterminados.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrija el despliegue de la PCUI en subredes privadas haciendo que la plantilla de PCUI utilice y devuelva las URL correctas.</li><li>• Soluciona un problema que impedía cargar más de 200 trabajos en la pestaña Estado del trabajo. (Consulte <a href="https://github.com">https://github.com</a></li></ul> | 16 de abril de 2025 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p><a href="https://m/aws/aws-parallelcluster-ui/issues/376">m/aws/aws-parallelcluster-ui/issues/376</a>).</p> <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Python de 3.9 a 3.12.</li><li>• Actualice la generación cruzada de la versión 7.0.3 a la 7.0.6 para corregir la vulnerabilidad. <a href="#">CVE-2024-21538</a></li><li>• Para solucionar las solicitudes de actualización de la versión 2.31.0 a la 2.32.0. <a href="#">CVE-2024-35195</a></li><li>• Actualice urllib3 de 1.26.18 a 1.26.19 a Address. <a href="#">CVE-2024-37891</a></li><li>• Actualice la criptografía de 42.0.4 a 44.0.1 a Address. <a href="#">CWE-1395</a></li><li>• Actualice el certificado del 22 de julio de 2020 a la versión 2024.7.4 a la dirección. <a href="#">CVE-2024-39689</a></li><li>• Actualice jinja2 de la versión 3.1.3 a la 3.1.6 para corregir y. <a href="#">CVE-2024-56201</a><a href="#">CVE-2024-56326</a></li><li>• Actualice serverless_wsgi.py a la versión 3.0.5.</li></ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Werkzeug de la versión 2.3.8 a la versión 3.0.6 para corregir y. <a href="#">CVE-2024-34069</a><a href="#">CVE-2024-49766</a><a href="#">CVE-2024-49767</a></li><li>• Actualice Axios de la 1.6.7 a la versión 1.8.2 o Address. <a href="#">CVE-2024-39338</a></li><li>• Actualice Next.js de la 14.1.1 a la versión 14.2.25 para corregir y. <a href="#">CVE-2024-51479</a><a href="#">CVE-2024-46982</a><a href="#">CVE-2025-29927</a></li><li>• Actualice idna de la 3.4 a la versión 3.7 o Address. <a href="#">CVE-2024-3651</a></li><li>• Actualice nanoid de la 3.3.7 a la versión 3.3.8 o Address. <a href="#">CVE-2024-55565</a></li><li>• Actualice python-jose de la 3.3.0 a la versión 3.4.0 o Address. <a href="#">CVE-2022-29217</a></li></ul> |       |

| Cambio                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Publicada la versión 2024.11.0 de PCUI | <p>Publicada la versión 2024.11.0 de la PCUI</p> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Establezca de forma explícita la política de un repositorio privado de ECR para evitar que la eliminación de políticas en una actualización de pila afecte a una función de Lambda. La política incluye los permisos que requiere la función Lambda para obtener el código.</li></ul> | 22 de noviembre de 2024 |



| Cambio                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Publicada la versión 2024.10.0 de la PCUI | <p>Publicada la versión 2024.10.0 de la PCUI</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añada compatibilidad con la versión 3.11.1. AWS ParallelCluster</li><li>• Añada compatibilidad con las reservas On-Demand de capacidad y el bloque de capacidad en el asistente.</li><li>• Añada las familias g6, m7 y p5 a la lista de tipos de instancias compatibles en el asistente.</li><li>• Agregue nuevos parámetros opcionales de pila para configurar el dominio personalizado tanto para PCUI como para Cognito.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige un error que estaba interrumpiendo la configuración del dominio personalizado.</li></ul> <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualice Flask-CORS la versión 3.0.10 a la 4.0.2</li></ul> | 22 de octubre de 2024 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                | <p>para corregir la vulnerabilidad. CVE-2024-6221</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Actualice lint-stage de 13.0.3 a 15.2.5 para corregir la vulnerabilidad. CVE-2024-4068</li><li><a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul>                                                                             |                     |
| Publicación de la versión 2024.05.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2024.05.0 de la PCUI.</p> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ha corregido un error en el frontend que bloqueaba la interfaz de usuario cuando el usuario abría el panel Estado del trabajo.</li><li><a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul> | 14 de mayo de 2024  |
| Publicación de la versión 2024.04.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2024.04.0 de la PCUI.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se agregó soporte para la versión 3.9.1 AWS ParallelCluster</li><li><a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul>                                                                               | 17 de abril de 2024 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Publicación de la versión 2024.03.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2024.03.0 de la PCUI.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se agregó soporte para la AWS ParallelCluster versión 3.9.0</li><li>• Añade compatibilidad con Ubuntu 22.04 y Red Hat Enterprise Linux 9</li><li>• Ubuntu 18.04 ha quedado en desuso</li></ul> <p>Correcciones de errores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha corregido un problema que provocaba que algunos clústeres no aparecieran si se utilizaban muchos.</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> paquete en GitHub.</p> | 12 de marzo de 2024 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Publicación de la versión 2024.02.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2024.02.0 de la PCUI</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha actualizado el entorno de tiempo de ejecución de Lambda a Python versión 3.9</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> paquete en GitHub.</p> | 8 de febrero de 2024 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Publicación de la versión 2023.12.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2023.12.0 de la PCUI.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Añade compatibilidad para la implementación de la PCUI con redes privadas.</li><li>• Añade la posibilidad de aplicar opcionalmente un límite de permisos a cada rol de IAM creado por las infraestructuras de la PCUI y la PCAPI</li><li>• Añade la posibilidad de aplicar opcionalmente un prefijo a cada política y rol de IAM creados por la infraestructura de la PCUI y la PCAPI.</li><li>• Se agregó soporte para ParallelCluster la versión 3.8.0, sin paridad de funciones en el asistente.</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del paquete <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> en. GitHub</p> | 21 de diciembre de 2023 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Publicación de la versión 2023.10.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2023.10.0 de la PCUI.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se agregó compatibilidad con ParallelCluster 3.7.2 con paridad de funciones en el asistente limitada a la caché de archivos FSx y compatibilidad de programación basada en memoria con varios tipos de instancias.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ha corregido un problema que provocaba errores en la interfaz de usuario cuando la PCUI no tenía permisos para interactuar con Explorador de costos.</li></ul> <p>Mejoras</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mejora la seguridad al reducir el TTL del token de acceso de 10 a 5 minutos.</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del</p> | 20 de octubre de 2023 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                | paquete <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> en. GitHub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Publicación de la versión 2023.06.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2023.06.0 de la PCUI.</p> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se actualizó la versión predeterminada de la API a la 3.6.0. AWS ParallelCluster</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se corrigió un problema de implementación en la región AWS GovCloud (US-West).</li><li>El panel dividido ahora carga correctamente los detalles del clúster una vez iniciada la creación.</li></ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La función de supervisión de costes no está disponible en las regiones AWS GovCloud (EE. UU.).</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del paquete <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> en. GitHub</p> | 7 de junio de 2023 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Publicación de la versión 2023.05.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2023.05.0 de la PCUI.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A partir de la AWS ParallelCluster versión 3.6.0, añadida soporte para RHEL 8.</li><li>• Añade el monitoreo de los costes del clúster.</li><li>• A partir de AWS ParallelCluster la versión 3.6.0, aumente las cuotas de recursos de procesamiento y colas.</li></ul> <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ha mejorado la interfaz de usuario del asistente de creación de clústeres.</li><li>• Se ha aumentado la velocidad de implementación de la PCUI.</li><li>• Se ha mejorado la interfaz para añadir un nuevo usuario.</li><li>• De forma predeterminada, las colas se encuentran en la subred del nodo principal.</li></ul> <p>Correcciones de errores:</p> | 16 de mayo de 2023 |



| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambia a la región correcta una vez finalizada la creación del clúster.</li><li>• Corrige la visualización del indicador de carga en la característica “Editar clúster”.</li><li>• Corrija la creación de clústeres cuando se elimina la SnapshotId propiedad EBS.</li></ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del paquete <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> en. GitHub</p> |       |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Publicación de la versión 2023.04.0 de la PCUI | <p>Publicación de la versión 2023.04.0 de la PCUI.</p> <p>Mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rediseño del asistente de creación de clústeres.</li><li>• Rediseño de la página de registros del clúster.</li><li>• Agrega una configuración de nombre personalizado para el almacenamiento compartido.</li><li>• Agrega una selección de almacenamiento múltiple al agregar almacenamiento a un clúster.</li><li>• Incorpora la compatibilidad de <code>DeletionPolicy</code> para Amazon EFS y FSx para Lustre.</li><li>• Agrega el ajuste <code>ImdsSupport</code> a la configuración del clúster.</li><li>• Ofrece la compatibilidad de tipos de instancias C7.</li><li>• Se agregó un tutorial sobre <a href="#">cómo volver a una versión anterior del documento de AWS Systems Manager</a>.</li></ul> <p>Cambios:</p> | 17 de abril de 2023 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>YAML de configuración de clúster de hasta 1 MB de tamaño.</li> <li>La sesión del usuario no se ha cerrado debido a una autorización con credenciales temporales de IAM para Boto3.</li> <li>Las opciones de subprocessos múltiples están deshabilitadas cuando se selecciona una instancia de HPC.</li> <li>Se ha eliminado la opción de deshabilitar la reversión en la página de creación de clústeres.</li> <li>Se impide que el usuario utilice la PCUI hasta que se proporcione la información requerida.</li> <li>Se puede agregar un máximo de 10 colas.</li> <li>El documento <code>SSM-SessionManagerRunShell</code> no se sobrescribe durante la instalación de la PCUI.</li> </ul> <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corrige un enlace roto para restablecer la contraseña.</li> <li>Corrige un error de <code>delete stack</code> causado por que</li> </ul> |       |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>EcrPrivateRepository no está vacío.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha corregido el problema de inicialización de la casilla de verificación Generar claves SSH en la sección de propiedades de administración de varios usuarios.</li> <li>Se ha corregido el bloqueo provocado por un trabajo con propiedades sin definir.</li> <li>Se ha corregido la configuración de SCRATCH FSx.</li> <li>Se ha corregido el botón de instancias de inicio y detención, que seguía habilitado después de hacer clic una vez.</li> </ul> <p>Para obtener más información sobre los cambios, consulte los CHANGELOG archivos del paquete <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> en. GitHub</p> |       |

## Terraform

| Cambio                                                                 | Descripción                                                                                                                                           | Fecha                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Publicado AWS ParallelCluster Terraform Provider para la versión 1.1.0 | <p>Correcciones de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha corregido un problema que provocaba un error en la aplicación</li> </ul> | 6 de diciembre de 2024 |

| Cambio                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                             | de terraform cuando se utilizaba la ParallelCluster API 3.11.x para implementar clústeres con nodos de inicio de sesión.                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Publicado el módulo Terraform para la versión 1.1.0 AWS ParallelCluster     | <p>Cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilice AWS ParallelCluster Terraform Provider 1.x en todos los ejemplos de módulos.</li><li>• Utilice la ParallelCluster API 3.11.1 en todos los ejemplos con la API de nombre de pila. ParallelCluster</li><li>• Implemente nodos de inicio de sesión en todos los ejemplos de módulos.</li></ul> | 6 de diciembre de 2024 |
| Lanzamiento de Terraform Provider para la versión AWS ParallelCluster 1.0.0 | <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 26 de junio de 2024    |
| Publicado el módulo Terraform para la versión 1.0.0 AWS ParallelCluster     | <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Registro de cambios completo</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 26 de junio de 2024    |

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.