



Guide de l'utilisateur Windows

Amazon FSx for Windows File Server



Amazon FSx for Windows File Server: Guide de l'utilisateur Windows

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que c'est FSx pour le serveur de fichiers Windows ?	1
FSx Ressources Amazon	1
Accès aux partages de fichiers	2
Sécurité et protection des données	3
Disponibilité et durabilité	3
Gestion des systèmes de fichiers	4
Flexibilité des prix et des performances	4
Tarification pour Amazon FSx	4
Hypothèses	4
Conditions préalables	5
Forums sur FSx les serveurs de fichiers Amazon pour Windows	6
Utilisez-vous Amazon FSx pour la première fois ?	6
Meilleures pratiques de FSx pour Windows	7
Bonnes pratiques d'ordre général	7
Création d'un plan de surveillance	7
Garantir que vos systèmes de fichiers disposent de ressources suffisantes	7
Bonnes pratiques de sécurité	7
Sécurité du réseau	8
Active Directory	8
Évitez de perdre la disponibilité en raison d'une mauvaise configuration d'Active Directory	9
ACL Windows	10
Configuration et dimensionnement corrects de votre système de fichiers	11
Sélection d'un type de déploiement	11
Sélection d'une capacité de débit	11
Augmentation de la capacité de stockage et de la capacité de débit	11
Modification de la capacité de débit pendant les périodes d'inactivité	12
Prise en main	13
Configuration de votre Compte AWS	14
.....	14
Étape 1. Configuration d'un Active Directory	16
Étape 2 : Lancer une instance Windows dans la console Amazon EC2	17
Étape 3 : connexion à votre instance	19
Étape 4 : associer votre instance à votre Directory Service répertoire	22
Étape 5. Créez votre système de fichiers	23

Étape 6. Mappez votre partage de fichiers à une instance EC2 exécutant Windows Server	30
Étape 7. Écrire des données dans votre partage de fichiers	31
Étape 8. Sauvegardez votre système de fichiers	32
Étape 9. nettoyer des ressources ;	32
Accès à vos données	35
Clients pris en charge	35
Accès aux données depuis le AWS Cloud	36
Accès aux données depuis un autre VPC, ou Compte AWS Région AWS	38
Accès aux données sur site	38
Accès aux données à l'aide des noms DNS par défaut	39
Utilisation de l'authentification Kerberos avec des noms DNS	40
Support pour les espaces de noms de systèmes de fichiers distribués (DFS)	41
Accès aux données à l'aide d'alias DNS	41
Utilisation de l'authentification et du chiffrement Kerberos avec des alias DNS	42
Associez des alias DNS à votre système de fichiers	43
Configurer les noms principaux des services (SPNs) pour Kerberos	44
Mettre à jour ou créer un enregistrement DNS CNAME	47
Application de l'authentification Kerberos à l'aide d'objets de stratégie de groupe () GPOs	49
Accès aux données à l'aide de partages de fichiers	50
mappage des partages de fichiers	51
Mappage d'un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2	51
Montage d'un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2	54
Montage d'un partage de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2	57
Montez automatiquement des partages de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2	63
Gestion des partages de fichiers	66
La nouvelle FSx SmbShare commande échoue avec une confiance unidirectionnelle	72
Disponibilité et durabilité	73
Choix du type de déploiement d'un système de fichiers mono-AZ ou multi-AZ	74
Support des fonctionnalités par type de déploiement	74
Défaillance du processus	75
Expérience de basculement sur les clients Windows	76
Expérience de basculement sur les clients Linux	76
Test du basculement sur un système de fichiers	76
Ressources du système de fichiers mono-AZ et multi-AZ	77
Subnets	77
Interfaces réseau élastiques pour systèmes de fichiers	77

Utilisation d'Active Directory	79
En utilisant AWS Managed Microsoft AD	80
Conditions préalables à la mise en réseau	81
Utilisation d'un modèle d'isolation des forêts de ressources	86
Testez votre configuration Active Directory	87
Utilisation AWS Managed Microsoft AD dans un VPC ou un compte différent	87
Validation de la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory	88
Utilisation d'un Active Directory autogéré	92
Conditions préalables	93
Autorisations relatives aux comptes de service	99
Bonnes pratiques lors de l'utilisation d'un Active Directory autogéré	99
Compte FSx de service Amazon	110
Délégation de privilèges à Amazon FSx	111
Validation de votre configuration Active Directory	112
FSx Adhérer à un Active Directory autogéré	117
Obtenir des adresses IP pour les entrées DNS manuelles	127
Mettre à jour Active Directory autogéré	128
Modifier le compte FSx de service Amazon	130
Surveillance des mises à jour d'Active Directory autogérées	132
Performance	136
Performances du système de fichiers	136
Considérations supplémentaires relatives aux performances	137
Latence	138
Débit et IOPS	138
Performances pour un seul client	138
Performance en rafale	138
Capacité de débit et performances	139
Choix de la capacité de débit	141
Configuration et performances du stockage	143
Performance du disque dur en rafale	144
Exemple : capacité de stockage et capacité de débit	145
Mesurer les performances à l'aide de CloudWatch métriques	145
Résolution des problèmes de performance	145
Déterminer le débit du système de fichiers et les limites d'IOPS	146
Qu'est-ce que les I/O E/S réseau et disque ? Pourquoi sont-ils différents ?	146

Pourquoi l'utilisation du processeur ou de la mémoire est-elle élevée lorsque le réseau I/O est faible ?	147
Qu'est-ce que l'éclatement ? Quelle est la quantité de rafale utilisée par mon système de fichiers ? Que se passe-t-il lorsque les crédits de rafale sont épuisés ?	148
Un avertissement s'affiche sur la page Surveillance et performances. Dois-je modifier la configuration de mon système de fichiers ?	148
Mes statistiques étaient temporairement absentes, dois-je m'inquiéter ?	149
Administration des systèmes de fichiers	150
État FSx du système de fichiers Amazon	151
Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell	152
Démarrage d'une PowerShell session FSx à distance Amazon	154
Tâches uniques de configuration du système de fichiers	155
Gestion de la consommation de stockage	155
Activer les copies instantanées pour permettre aux utilisateurs finaux de récupérer des fichiers et des dossiers dans des versions antérieures	156
Appliquer le chiffrement pendant le transit	157
Résolution des problèmes d'accès à l'Amazon FSx CLI sur PowerShell	157
Le groupe de sécurité du système de fichiers ne dispose pas des règles entrantes requises pour autoriser une connexion à distance PowerShell	157
Vous avez configuré une approbation externe entre le Microsoft Active Directory AWS géré et votre Active Directory local	158
Une erreur de localisation de langue se produit lors de la tentative de lancement d'une PowerShell session à distance	158
Fenêtre de maintenance	158
Modification de la fenêtre de maintenance hebdomadaire	159
Alias DNS	160
État de l'alias DNS	163
Utilisation d'alias DNS avec Kerberos	163
Afficher les alias DNS existants	163
Associer des alias DNS à des systèmes de fichiers	164
Gestion des alias DNS sur les systèmes de fichiers existants	166
Sessions utilisateur et fichiers ouverts	168
Utilisation de l'interface graphique pour gérer les utilisateurs et les sessions	169
Utilisation PowerShell pour gérer les sessions utilisateur et ouvrir des fichiers	172
Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers	172
Capacités clés	173

Comment démarrer	174
Gestion des quotas	177
Groupes de fichiers	192
Filtrage des fichiers	197
Classification des fichiers	211
Rapports de stockage	232
Tâches de gestion de fichiers	246
Réglages FSRM	246
Journaux d'événements	252
Cas d'utilisation courants	253
Gestion du stockage	261
Optimisation des coûts de stockage	262
Gestion de la capacité de stockage	262
Gestion des types de stockage	266
Gestion des IOPS sur SSD	268
Déduplication des données	269
Gestion des quotas de stockage	274
Augmenter la capacité de stockage	275
Surveillance de l'augmentation du stockage	277
Augmenter la capacité de stockage de manière dynamique	280
Mise à jour du type de stockage	286
Surveillance des mises à jour des types de stockage	287
Mise à jour des IOPS du SSD	288
Surveillance des mises à jour des IOPS des SSD provisionnés	289
Gestion de la déduplication des données	291
Résolution des problèmes de déduplication des données	295
Utilisation des espaces de noms DFS	297
Utilisation des espaces de noms DFS	297
Améliorer les performances grâce aux shards	298
Regroupez les systèmes de fichiers dans un espace de noms	299
Partage de données à l'aide d'espaces de noms DFS pour des performances évolutives	301
Gestion de la capacité de débit	303
Comment fonctionne la mise à l'échelle du débit	303
Savoir quand modifier la capacité de débit	304
Modification de la capacité de débit	305
Surveillance des mises à jour des capacités de débit	306

Gestion du type de réseau	309
Utilisation du mode double pile	309
Modification du type de réseau	310
Balisage de ressources	311
Principes de base des étiquettes	311
Balisage de vos ressources	312
Restrictions liées aux étiquettes	313
Autorisations requises pour étiqueter les ressources	314
Mettez à jour un système de fichiers à l'aide du AWS CLI	314
Protection de vos données	316
Protection de vos données grâce à des sauvegardes	316
Utilisation de sauvegardes quotidiennes automatiques	318
Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur	319
Utilisation AWS Backup avec Amazon FSx	320
Copie de sauvegardes	321
Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers	323
Création de sauvegardes initiées par l'utilisateur	324
Suppression de sauvegardes	325
Taille des sauvegardes	326
Copie de sauvegardes	327
Restaurer une sauvegarde	328
Protection des données à l'aide de clichés instantanés	329
Bonnes pratiques	330
Configuration des clichés instantanés	332
Configurer les clichés instantanés pour utiliser les paramètres par défaut	336
Définition de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés	338
Affichage du stockage des copies instantanées	340
Création d'un calendrier personnalisé pour les clichés instantanés	341
Afficher le calendrier des clichés instantanés	343
Création d'un cliché instantané	343
Afficher des clichés instantanés existants	343
Supprimer des clichés instantanés	344
Supprimer un calendrier de cliché instantané	346
Supprimer une configuration de cliché instantané	346
Résolution des problèmes de clichés instantanés	347
Réplication planifiée	348

Utilisation FSx d'un serveur de fichiers Windows avec Microsoft SQL Server	349
Utilisation d'Amazon FSx pour les fichiers de données Active SQL Server	349
Créez un partage disponible en permanence	350
Configurer les paramètres de délai d'expiration SMB	350
Utiliser Amazon FSx comme témoin du partage de fichiers pour les PME	350
Migration vers Amazon FSx	351
Migration de fichiers vers un FSx serveur de fichiers Windows	351
Meilleures pratiques en matière de migration	352
Migration de fichiers à l'aide de AWS DataSync	352
Migration de fichiers à l'aide de Robocopy	356
Migration des configurations de partage de fichiers	360
Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows	362
Passage au serveur FSx de fichiers Windows	365
Préparation du passage à Amazon FSx	366
Configuration SPNs pour l'authentification Kerberos	366
Mettre à jour les enregistrements DNS CNAME pour le système de FSx fichiers Amazon	370
Surveillance des systèmes de fichiers	372
Surveillance automatique et surveillance manuelle	372
Outils automatisés	373
Outils de surveillance manuelle	373
Surveillance avec Amazon CloudWatch	374
Dimensions et métriques	376
Utilisation de CloudWatch métriques	381
Avertissements et recommandations en matière de performances	386
Accès aux métriques du système de fichiers	388
Création d' CloudWatch alarmes	392
CloudTrail journaux	395
FSx Informations Amazon dans CloudTrail	396
Comprendre les entrées des fichiers FSx journaux Amazon	397
Sécurité	400
Protection des données	401
Chiffrement des données	402
Chiffrement au repos	402
Chiffrement en transit	404
Fenêtres ACLs	406
Liens connexes	407

Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC	408
Groupes de sécurité Amazon VPC	408
Réseau Amazon VPC ACLs	413
Enregistrement de l'accès des utilisateurs finaux	413
Auditer les destinations des journaux d'événements	415
Migration de vos contrôles d'audit	416
Affichage des journaux d'événements	417
Configuration des contrôles d'audit des fichiers et des dossiers	424
Gestion de l'audit des accès aux fichiers	426
Gestion des identités et des accès	431
Public ciblé	432
Authentification par des identités	432
Gestion de l'accès à l'aide de politiques	434
Comment fonctionne le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows avec IAM	435
Exemples de politiques basées sur l'identité	441
AWS politiques gérées	444
Résolution des problèmes	463
Utiliser des tags avec Amazon FSx	465
Utilisation des rôles liés à un service	471
Validation de la conformité	477
Points de terminaison de VPC d'Interface	477
Considérations relatives aux points de terminaison FSx VPC de l'interface Amazon	478
Création d'un point de terminaison VPC d'interface pour Amazon API FSx	479
Création d'une politique de point de terminaison VPC pour Amazon FSx	479
Utilisation d'autres services	481
Utilisation d'Amazon FSx avec Amazon WorkSpaces Applications	481
Fournir un stockage permanent personnel à chaque utilisateur	482
Fournir un dossier partagé entre les utilisateurs	484
Utilisation d' FSx un serveur de fichiers pour Windows avec Amazon Kendra	486
Performances du système de fichiers	486
Quotas	488
Les quotas que vous pouvez augmenter	488
Quotas de ressources pour chaque système de fichiers	490
Considérations supplémentaires	491
Quotas spécifiques à Microsoft Windows	491
Résolution des problèmes	492

Vous ne pouvez pas accéder à votre système de fichiers	492
L'interface Elastic Network du système de fichiers a été modifiée ou supprimée	493
L'adresse IP élastique attachée à l'interface Elastic Network du système de fichiers a été supprimée	493
Le groupe de sécurité du système de fichiers ne possède pas les règles d'entrée ou de sortie requises.	493
Le groupe de sécurité de l'instance de calcul ne possède pas les règles de sortie requises .	493
Instance de calcul non jointe à un Active Directory	493
Le partage de fichiers n'existe pas	494
L'utilisateur Active Directory ne dispose pas des autorisations requises	494
Autoriser le contrôle total : autorisations ACL NTFS supprimées	494
Impossible d'accéder à un système de fichiers à l'aide d'un client local	495
Le nouveau système de fichiers n'est pas enregistré dans le DNS	495
Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'un alias DNS	496
Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'une adresse IP	497
La création du système de fichiers échoue	498
Groupe de sécurité VPC mal configuré	498
Noms de groupes d'administrateurs de systèmes de fichiers dupliqués	498
Les serveurs DNS ou les contrôleurs de domaine sont inaccessibles	499
Informations d'identification du compte de service non valides	501
Amazon ne FSx peut pas accéder aux informations d'identification de votre compte de service Active Directory dans AWS Secrets Manager	502
Autorisations de compte de service insuffisantes	504
Capacité du compte de service dépassée	505
Impossible d'accéder à l'UO	506
Groupe d'administrateurs du système de fichiers incorrect	507
Amazon FSx a perdu la connectivité dans le domaine	507
Le compte de service ne dispose pas des autorisations correctes	508
Caractères Unicode utilisés dans les paramètres de création	509
Le passage du type de stockage au disque dur lors de la restauration d'une sauvegarde échoue	509
Le système de fichiers est mal configuré	510
Système de fichiers mal configuré : Amazon ne FSx peut accéder ni aux serveurs DNS ni aux contrôleurs de domaine de votre domaine.	512
Système de fichiers mal configuré : les informations d'identification du compte de service ne sont pas valides	513

Système de fichiers mal configuré : le AWS Secrets Manager secret ou la clé KMS n'est pas correctement configurée	513
Système de fichiers mal configuré : le compte de service fourni n'est pas autorisé à joindre le système de fichiers au domaine	514
Système de fichiers mal configuré : le compte de service ne peut plus associer d'ordinateurs au domaine	515
Système de fichiers mal configuré : le compte de service n'a pas accès à l'unité d'organisation	515
Impossible de configurer le DFS-R sur un système de fichiers multi-AZ ou mono-AZ 2	516
Les mises à jour de capacité de stockage ou de débit échouent	516
L'augmentation de la capacité de stockage échoue car Amazon ne FSx peut pas accéder aux AWS KMS key	516
La mise à jour de la capacité de stockage ou de débit échoue car l'Active Directory autogéré est mal configuré	517
L'augmentation de la capacité de stockage échoue en raison d'une capacité de débit insuffisante	517
La mise à jour de la capacité de débit à 8 échoue MBps	517
Historique de la documentation	518
.....	dxxxvii

Qu'est-ce que c'est FSx pour le serveur de fichiers Windows ?

Amazon FSx pour Windows File Server fournit des serveurs de fichiers Microsoft Windows entièrement gérés, soutenus par un système de fichiers Windows entièrement natif. FSx pour Windows File Server possède les fonctionnalités, les performances et la compatibilité nécessaires pour transférer et transférer facilement les applications d'entreprise vers le AWS Cloud.

Amazon FSx prend en charge un large éventail de charges de travail Windows d'entreprise avec un stockage de fichiers entièrement géré basé sur Microsoft Windows Server. Amazon FSx prend en charge de manière native les fonctionnalités du système de fichiers Windows et le protocole SMB (Server Message Block) standard pour accéder au stockage de fichiers via un réseau. Amazon FSx est optimisé pour les applications d'entreprise dans le monde AWS Cloud, avec une compatibilité native avec Windows, des performances et des fonctionnalités professionnelles, ainsi que des latences constantes inférieures à la milliseconde.

Grâce au stockage de fichiers sur Amazon FSx, le code, les applications et les outils que les développeurs et administrateurs Windows utilisent aujourd'hui peuvent continuer à fonctionner sans modification. Les applications et charges de travail Windows idéales pour Amazon FSx incluent les applications professionnelles, les annuaires personnels, le service Web, la gestion de contenu, l'analyse des données, les configurations de développement de logiciels et les charges de travail de traitement multimédia.

En tant que service entièrement géré, FSx Windows File Server élimine les frais administratifs liés à la configuration et au provisionnement des serveurs de fichiers et des volumes de stockage. En outre, Amazon FSx met à jour les logiciels Windows, détecte et corrige les défaillances matérielles, et effectue des sauvegardes. Il fournit également une intégration riche avec d'autres AWS services tels que [AWS IAM](#) [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) [WorkSpaces](#) [AWS Key Management Service](#), [Amazon](#) et [AWS CloudTrail](#).

FSx pour les ressources du serveur de fichiers Windows : systèmes de fichiers, sauvegardes et partages de fichiers

Les principales ressources d'Amazon FSx sont les systèmes de fichiers et les sauvegardes. Un système de fichiers est l'endroit où vous stockez et accédez à vos fichiers et dossiers. Un

système de fichiers est composé d'un ou de plusieurs serveurs de fichiers et volumes de stockage Windows. Lorsque vous créez un système de fichiers, vous spécifiez la capacité de stockage (en GiB), le nombre d'IOPS du SSD et la capacité de débit (en Go). MBps Vous pouvez modifier ces propriétés en fonction de l'évolution de vos besoins après avoir créé le système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Gestion de la capacité de stockage](#), [Gestion des IOPS sur SSD](#) et [Gestion de la capacité de débit](#).

FSx pour Windows File Server file-system-consistent, les sauvegardes sont très durables et incrémentielles. Pour garantir la cohérence du système de fichiers, Amazon FSx utilise le service Volume Shadow Copy (VSS) sous Microsoft Windows. Les sauvegardes quotidiennes automatiques sont activées par défaut lorsque vous créez un système de fichiers, et vous pouvez également effectuer des sauvegardes manuelles supplémentaires à tout moment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#).

Un partage de fichiers Windows est un dossier spécifique (et ses sous-dossiers) de votre système de fichiers que vous rendez accessible à vos instances de calcul avec SMB. Votre système de fichiers est déjà fourni avec un partage de fichiers Windows par défaut appelé `\share`. Vous pouvez créer et gérer autant d'autres partages de fichiers Windows que vous le souhaitez à l'aide de l'outil d'interface utilisateur graphique (GUI) des dossiers partagés sous Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide de partages de fichiers](#).

Les partages de fichiers sont accessibles à l'aide du nom DNS du système de fichiers ou des alias DNS que vous associez au système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des alias DNS](#).

Accès aux partages de fichiers

Amazon FSx est accessible à partir d'instances de calcul utilisant le protocole SMB (compatible avec les versions 2.0 à 3.1.1). Vous pouvez accéder à vos partages depuis toutes les versions de Windows, à partir de Windows Server 2008 et Windows 7, ainsi que depuis les versions actuelles de Linux. Vous pouvez mapper vos partages de FSx fichiers Amazon sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), ainsi que sur des WorkSpaces instances, des instances Amazon AppStream 2.0 et VMware Cloud on AWS VMs.

Vous pouvez accéder à vos partages de fichiers à partir d'instances de calcul locales à l'aide de AWS Direct Connect ou Site-to-Site VPN. En plus d'accéder aux partages de fichiers qui se trouvent dans le même VPC, le même AWS compte et Région AWS le même système de fichiers, vous pouvez également accéder à vos partages à partir d'instances de calcul situées dans un autre VPC, un

autre compte ou un autre compte Amazon. Région AWS Pour ce faire, utilisez le peering VPC ou les passerelles de transit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données depuis le AWS Cloud](#).

Sécurité et protection des données

Amazon FSx fournit plusieurs niveaux de sécurité et de conformité pour garantir la protection de vos données. Il chiffre automatiquement les données au repos (pour les systèmes de fichiers et les sauvegardes) à l'aide de clés que vous gérez dans AWS Key Management Service (AWS KMS). Les données en transit sont également automatiquement chiffrées à l'aide des clés de session SMB Kerberos. Il a été évalué pour être conforme aux certifications ISO, PCI-DSS et SOC, et est éligible à la loi HIPAA.

Amazon FSx fournit un contrôle d'accès au niveau des fichiers et des dossiers à l'aide de listes de contrôle d'accès Windows (ACLs). Il fournit un contrôle d'accès au niveau du système de fichiers à l'aide des groupes de sécurité Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). En outre, il fournit un contrôle d'accès au niveau de l'API à l'aide de politiques d'accès Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Les utilisateurs qui accèdent aux systèmes de fichiers sont authentifiés auprès de Microsoft Active Directory. Amazon FSx s'intègre AWS CloudTrail pour surveiller et enregistrer vos appels d'API, ce qui vous permet de voir les actions entreprises par les utilisateurs sur vos FSx ressources Amazon.

En outre, il protège vos données en effectuant automatiquement des sauvegardes hautement durables de votre système de fichiers sur une base quotidienne et vous permet d'effectuer des sauvegardes supplémentaires à tout moment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sécurité sur Amazon FSx](#).

Disponibilité et durabilité

FSx pour Windows File Server propose des systèmes de fichiers dotés de deux niveaux de disponibilité et de durabilité. Les fichiers mono-AZ garantissent une haute disponibilité au sein d'une seule zone de disponibilité (AZ) en détectant et en corrigeant automatiquement les défaillances des composants. En outre, les systèmes de fichiers multi-AZ fournissent une haute disponibilité et une prise en charge du basculement sur plusieurs zones de disponibilité en provisionnant et en gérant un serveur de fichiers de secours dans une zone de disponibilité distincte au sein d'une région. AWS Pour en savoir plus sur les déploiements de systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ, consultez [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ](#)

Gestion des systèmes de fichiers

Vous pouvez administrer vos systèmes de fichiers FSx pour Windows File Server à l'aide de PowerShell commandes de gestion à distance personnalisées ou à l'aide de l'interface graphique native de Windows dans certains cas. Pour en savoir plus sur la gestion des systèmes de FSx fichiers Amazon, consultez [Administration FSx des systèmes de fichiers Windows](#).

Flexibilité des prix et des performances

FSx pour Windows File Server vous offre une flexibilité en termes de prix et de performances en proposant à la fois des types de stockage sur disque dur (SSD) et sur disque dur (HDD). Ce type de stockage sur HDD a été pensé pour un large éventail de charges de travail, notamment les répertoires de base, les partages entre utilisateurs et services, et les systèmes de gestion des contenus. Le stockage SSD est conçu pour les charges de travail les plus performantes et les plus sensibles à la latence, y compris les bases de données, les charges de travail de traitement multimédia et les applications d'analytique des données.

Avec FSx Windows File Server, vous pouvez provisionner le stockage du système de fichiers, les IOPS SSD et le débit indépendamment pour obtenir le bon équilibre entre coûts et performances. Vous pouvez modifier le stockage, les IOPS des SSD et les capacités de débit de votre système de fichiers pour répondre à l'évolution des besoins en matière de charge de travail, afin de ne payer que pour ce dont vous avez besoin.

Tarification pour Amazon FSx

Avec Amazon FSx, il n'y a aucun coût initial lié au matériel ou aux logiciels. Vous ne payez que pour les ressources utilisées, sans engagement minimum, frais d'installation ou frais supplémentaires. Pour plus d'informations sur la tarification et les frais associés à ce service, consultez la section [Tarification des serveurs de fichiers Amazon FSx pour Windows](#).

Hypothèses

Pour utiliser Amazon FSx, vous devez disposer d'un AWS compte avec une instance, une EC2 instance, une WorkSpaces instance d' WorkSpaces applications ou une machine virtuelle Amazon s'exécutant dans le VMware Cloud sur des AWS environnements du type pris en charge.

Dans ce guide, nous formulons les hypothèses suivantes :

- Si vous utilisez Amazon EC2, nous supposons que vous connaissez Amazon EC2. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon EC2, consultez la [documentation Amazon Elastic Compute Cloud](#).
- Si vous utilisez WorkSpaces, nous supposons que vous le connaissez WorkSpaces. Pour plus d'informations sur l'utilisation WorkSpaces, consultez le [guide de WorkSpaces l'utilisateur Amazon](#).
- Si vous utilisez VMware Cloud on AWS, nous supposons que vous le connaissez. Pour plus d'informations, consultez [VMware Cloud on AWS](#).
- Nous supposons que vous connaissez les concepts de Microsoft Active Directory.

Conditions préalables

Pour créer un système de FSx fichiers Amazon, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS compte disposant des autorisations nécessaires pour créer un système de FSx fichiers Amazon et une EC2 instance Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de votre Compte AWS](#).
- Une EC2 instance Amazon exécutant Microsoft Windows Server dans le cloud privé virtuel (VPC) sur la base du service Amazon VPC que vous souhaitez associer à votre système de fichiers Amazon. FSx Pour savoir comment en créer une, consultez [Getting Started with Amazon EC2 Windows Instances](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.
- Amazon FSx travaille avec Microsoft Active Directory pour effectuer l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès. Vous associez votre système de FSx fichiers Amazon à un Microsoft Active Directory lors de sa création. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de Microsoft Active Directory](#).
- Ce guide part du principe que vous n'avez pas modifié les règles du groupe de sécurité par défaut de votre VPC en fonction du service Amazon VPC. Si c'est le cas, vous devez vous assurer d'ajouter les règles nécessaires pour autoriser le trafic réseau de votre EC2 instance Amazon vers votre système de FSx fichiers Amazon. Pour en savoir plus, consultez [Sécurité sur Amazon FSx](#).
- Installez et configurez le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Les versions prises en charge sont la 1.9.12 et les versions ultérieures. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation, mise à jour et désinstallation du AWS CLI dans le](#) guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur.

 Note

Vous pouvez vérifier la version AWS CLI que vous utilisez à l'aide de la `aws --version` commande.

Forums sur FSx les serveurs de fichiers Amazon pour Windows

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'Amazon FSx, utilisez les [forums](#).

Utilisez-vous Amazon FSx pour la première fois ?

Si vous utilisez Amazon pour la première fois FSx, nous vous recommandons de lire les sections suivantes dans l'ordre :

1. Si vous êtes prêt à créer votre premier système de FSx fichiers Amazon, essayez le [Commencer à utiliser Amazon FSx pour Windows File Server](#).
2. Pour plus d'informations sur les performances, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).
3. Pour plus d'informations sur FSx la sécurité d'Amazon, consultez [Sécurité sur Amazon FSx](#).
4. Pour plus d'informations sur l' FSx API Amazon, consultez [Amazon FSx API Reference](#).

Bonnes pratiques pour FSx for Windows File Server

Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques lorsque vous travaillez avec Amazon FSx for Windows File Server.

Rubriques

- [Bonnes pratiques d'ordre général](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité](#)
- [Active Directory](#)
- [Configuration et dimensionnement corrects de votre système de fichiers](#)

Bonnes pratiques d'ordre général

Création d'un plan de surveillance

Vous pouvez utiliser les métriques du système de fichiers pour [surveiller](#) l'utilisation de votre stockage et des performances, comprendre vos habitudes d'utilisation et déclencher des notifications lorsque votre utilisation approche les limites de stockage ou de performance de votre système de fichiers. La surveillance de vos systèmes de fichiers Amazon FSx ainsi que du reste de votre environnement d'applications vous permet de résoudre rapidement tout problème susceptible d'avoir un impact sur les performances.

Garantir que vos systèmes de fichiers disposent de ressources suffisantes

L'insuffisance des ressources peut entraîner une augmentation de la latence et des files d'attente pour les I/O demandes, ce qui peut apparaître comme une indisponibilité totale ou partielle de votre système de fichiers. Pour plus d'informations sur la surveillance des performances et l'accès aux avertissements et recommandations en matière de performances, consultez [Avertissements et recommandations en matière de performances](#).

Bonnes pratiques de sécurité

Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques pour administrer la sécurité et les contrôles d'accès de votre système de fichiers. Pour des informations plus détaillées sur la configuration d'Amazon FSx afin de répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité, consultez [Sécurité sur Amazon FSx](#)

Sécurité du réseau

Ne modifiez ni ne supprimez l'ENI associé à votre système de fichiers

Votre système de fichiers Amazon FSx est accessible via une interface ELASTIC (ENI) qui réside dans le cloud privé virtuel (VPC) associé à votre système de fichiers. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte permanente de connexion entre votre VPC et votre système de fichiers.

Utilisation de groupes de sécurité et de listes ACL réseau

Vous pouvez utiliser des groupes de sécurité et des listes de contrôle d'accès réseau (ACL) pour limiter l'accès à vos systèmes de fichiers. Pour les [groupes de sécurité VPC](#), le groupe de sécurité par défaut est déjà ajouté à votre système de fichiers dans la console. Assurez-vous que le groupe de sécurité et les ACL réseau des sous-réseaux sur lesquels vous créez votre système de fichiers autorisent le trafic sur les ports.

Active Directory

Lorsque vous créez un système de fichiers Amazon FSx, vous pouvez le joindre à votre [domaine Microsoft Active Directory](#) pour authentifier les utilisateurs et autoriser le contrôle d'accès au niveau du partage, du fichier et du dossier. Vos utilisateurs peuvent utiliser leurs comptes Active Directory existants pour se connecter aux partages de fichiers et accéder aux fichiers et dossiers qu'ils contiennent. En outre, vous pouvez migrer la configuration ACL de sécurité existante vers Amazon FSx sans aucune modification. Amazon FSx vous propose deux options pour Active Directory : AWS Microsoft Active Directory géré ou Microsoft Active Directory autogéré.

Si vous utilisez un Microsoft Active Directory AWS géré, nous vous recommandons de conserver les paramètres par défaut de votre groupe de sécurité Active Directory. Si vous modifiez ces paramètres, assurez-vous de conserver une configuration réseau conforme aux exigences du réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conditions préalables à la mise en réseau](#).

Si vous utilisez un Microsoft Active Directory autogéré, vous disposez d'options supplémentaires pour configurer votre système de fichiers. Nous recommandons les meilleures pratiques suivantes pour la configuration initiale lorsque vous utilisez Amazon FSx avec votre Microsoft Active Directory autogéré :

- Attribuez des sous-réseaux à un seul site Active Directory : si votre environnement Active Directory comporte un grand nombre de contrôleurs de domaine, utilisez Active Directory Sites and Services

pour attribuer les sous-réseaux utilisés par vos systèmes de fichiers Amazon FSx à un seul site Active Directory offrant une disponibilité et une fiabilité optimales. Assurez-vous que le groupe de sécurité VPC, l'ACL du réseau VPC, les règles de pare-feu Windows sur vos contrôleurs de domaine et tous les autres contrôles de routage réseau présents dans votre infrastructure Active Directory autorisent les communications depuis Amazon FSx sur les ports requis. Cela permet à Windows de revenir à d'autres contrôleurs de domaine s'il ne peut pas utiliser le site Active Directory attribué. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

- Utiliser une unité organisationnelle (UO) distincte : utilisez une unité organisationnelle distincte de toutes les autres unités organisationnelles que vous pourriez avoir pour vos systèmes de fichiers Amazon FSx.
- Configurez votre compte de service avec les privilèges minimaux requis : configurez ou déléguez le compte de service que vous fournissez à Amazon FSx avec les privilèges minimaux requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).
- Vérifiez en permanence votre configuration Active Directory : exécutez l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#) par rapport à votre configuration Active Directory avant de créer votre système de fichiers Amazon FSx afin de vérifier que votre configuration est valide pour une utilisation avec Amazon FSx et pour découvrir les éventuels avertissements et erreurs que l'outil pourrait révéler.
- Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide de AWS Secrets Manager : Vous pouvez les utiliser AWS Secrets Manager pour stocker et gérer en toute sécurité les informations d'identification de votre compte de service de jonction de domaine Microsoft Active Directory. Cette approche élimine le besoin de stocker les informations d'identification sensibles en texte clair dans le code de l'application ou les fichiers de configuration, renforçant ainsi votre posture de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).

Évitez de perdre la disponibilité en raison d'une mauvaise configuration d'Active Directory

Lorsque vous utilisez Amazon FSx avec votre Microsoft Active Directory autogéré, il est important de disposer d'une configuration Active Directory valide, non seulement lors de la création de votre système de fichiers, mais également pour garantir les opérations et la disponibilité continues. Lors d'événements de reprise après défaillance, d'événements de maintenance de routine et d'actions de mise à jour de la capacité de débit, Amazon FSx intègre les ressources du serveur de fichiers à votre Active Directory. Si la configuration d'Active Directory n'est pas valide lors d'un événement, votre

système de fichiers passe à l'état Mal configuré et risque de devenir indisponible. Voici quelques moyens d'éviter de perdre la disponibilité :

- Maintenez votre configuration Active Directory à jour avec Amazon FSx : si vous apportez des modifications, telles que la réinitialisation du mot de passe de votre compte de service, assurez-vous de mettre à jour la configuration de tous les systèmes de fichiers utilisant ce compte de service.
- Surveillez les erreurs de configuration d'Active Directory : définissez vous-même des notifications d'état mal configurées afin de pouvoir réinitialiser la configuration Active Directory de votre système de fichiers, si nécessaire. Pour un exemple utilisant une Lambda-based solution pour y parvenir, consultez la section [Surveillance de l'état des systèmes de fichiers Amazon FSx à l'aide d'Amazon EventBridge](#) et. AWS Lambda
- Validez régulièrement votre configuration Active Directory : si vous souhaitez détecter de manière proactive une mauvaise configuration d'Active Directory, nous vous recommandons d'exécuter régulièrement l'[outil de validation Active Directory](#) par rapport à votre configuration Active Directory. Si vous recevez des avertissements ou des erreurs lors de l'exécution de l'outil de validation, cela signifie que votre système de fichiers risque d'être mal configuré.
- Ne déplacez ni ne modifiez les objets informatiques créés par FSx : Amazon FSx crée et gère les objets informatiques dans votre Active Directory, à l'aide du compte de service et des autorisations que vous fournissez. Le déplacement ou la modification de ces objets informatiques peut entraîner une mauvaise configuration de votre système de fichiers.

ACL Windows

Avec Amazon FSx, vous utilisez des listes de contrôle d'accès (ACL) Windows standard pour un contrôle d'accès précis au niveau des partages, des fichiers et des dossiers. Les systèmes de fichiers Amazon FSx vérifient automatiquement les informations d'identification des utilisateurs qui accèdent aux données du système de fichiers pour appliquer ces ACL Windows.

- Ne modifiez pas les autorisations ACL NTFS pour l'utilisateur du SYSTÈME : Amazon FSx exige que l'utilisateur du SYSTÈME dispose du contrôle total des autorisations ACL NTFS sur tous les dossiers de votre système de fichiers. La modification des autorisations ACL NTFS pour l'utilisateur du SYSTÈME peut rendre votre système de fichiers inaccessible et les futures sauvegardes du système de fichiers peuvent devenir inutilisables.

Configuration et dimensionnement corrects de votre système de fichiers

Sélection d'un type de déploiement

Amazon FSx propose deux options de déploiement : Single-AZ et Multi-AZ. Nous recommandons d'utiliser des systèmes de Multi-AZ fichiers pour la plupart des charges de travail de production qui nécessitent une haute disponibilité des données de fichiers Windows partagées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ](#).

Sélection d'une capacité de débit

Configurez votre système de fichiers avec une capacité de débit suffisante pour répondre non seulement au trafic attendu de votre charge de travail, mais également aux ressources de performance supplémentaires nécessaires pour prendre en charge les fonctionnalités que vous souhaitez activer sur votre système de fichiers. Par exemple, si vous exécutez la déduplication des données, la capacité de débit que vous sélectionnez doit fournir suffisamment de mémoire pour exécuter la déduplication en fonction de l'espace de stockage dont vous disposez. Si vous utilisez des clichés instantanés, augmentez la capacité de débit à une valeur au moins trois fois supérieure à la valeur censée être déterminée par votre charge de travail afin d'éviter que Windows Server ne supprime vos clichés instantanés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impact de la capacité de débit sur les performances](#).

Augmentation de la capacité de stockage et de la capacité de débit

Augmentez la capacité de stockage de votre système de fichiers lorsque l'espace de stockage disponible est insuffisant ou lorsque vous prévoyez que vos besoins de stockage dépasseront la limite de stockage actuelle. Nous vous recommandons de conserver à tout moment au moins 20 % de la capacité de stockage disponible sur votre système de fichiers. Nous recommandons également d'augmenter la capacité de débit d'au moins 20 % avant d'augmenter la capacité de stockage afin de compenser tout impact sur les performances lors d'une augmentation du stockage. Vous pouvez utiliser cette FreeStorageCapacity CloudWatch métrique pour surveiller la quantité de stockage gratuit disponible et comprendre ses tendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de stockage](#).

Vous devez également augmenter la capacité de débit de votre système de fichiers si votre charge de travail est limitée par les limites de performances actuelles. Vous pouvez utiliser la page

Surveillance et performances de la console FSx pour voir quand les demandes de charge de travail ont atteint ou dépassé les limites de performances afin de déterminer si votre système de fichiers est sous-provisionné pour votre charge de travail.

Pour minimiser la durée du dimensionnement du stockage et éviter de réduire les performances d'écriture, nous vous recommandons d'augmenter la capacité de débit de votre système de fichiers avant d'augmenter la capacité de stockage, puis de réduire la capacité de débit une fois l'augmentation de capacité de stockage terminée. La plupart des charges de travail ont un impact minimal sur les performances lors de la mise à l'échelle du stockage. Toutefois, les systèmes de fichiers dotés d'un type de stockage sur disque dur et les charges de travail impliquant un grand nombre d'utilisateurs finaux I/O, des niveaux élevés de stockage ou des ensembles de données contenant un grand nombre de petits fichiers peuvent subir une réduction temporaire des performances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Augmentation de la capacité de stockage et des performances du système de fichiers](#).

Modification de la capacité de débit pendant les périodes d'inactivité

La mise à jour de la capacité de débit interrompt la disponibilité des systèmes de Single-AZ fichiers pendant quelques minutes et entraîne le basculement et le retour en arrière des systèmes de fichiers. Multi-AZ Pour les systèmes de Multi-AZ fichiers, si le trafic est permanent pendant le basculement et le retour en arrière, toutes les modifications de données effectuées pendant cette période devront être synchronisées entre les serveurs de fichiers. Le processus de synchronisation des données peut prendre plusieurs heures en cas de forte charge d'écriture et IOPS-heavy de charge de travail. Même si votre système de fichiers restera disponible pendant cette période, nous vous recommandons de planifier des fenêtres de maintenance et d'effectuer des mises à jour de la capacité de débit pendant les périodes d'inactivité, lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale, afin de réduire la durée de synchronisation des données. Pour en savoir plus, consultez [Gestion de la capacité de débit](#).

Commencer à utiliser Amazon FSx pour Windows File Server

Vous découvrirez ci-dessous comment commencer à utiliser le serveur FSx de fichiers Windows. Cet exercice de mise en route comprend les étapes suivantes.

1. Inscrivez-vous Compte AWS et créez un utilisateur administratif dans le compte.
2. Créez un répertoire Microsoft AD Active Directory AWS géré à l'aide du Directory Service. Vous allez joindre votre système de fichiers et votre instance de calcul à Active Directory.
3. Créez une instance de calcul Amazon Elastic Compute Cloud exécutant Microsoft Windows Server. Vous allez utiliser cette instance pour accéder à votre système de fichiers.
4. Créez un système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server à l'aide de la FSx console Amazon.
5. Mappez votre système de fichiers à votre instance EC2
6. Écrivez des données dans votre système de fichiers.
7. Sauvegardez votre système de fichiers.
8. Nettoyez les ressources que vous avez créées.

Rubriques

- [Configuration de votre Compte AWS](#)
- [Étape 1. Configuration d'un Active Directory](#)
- [Étape 2 : Lancer une instance Windows dans la console Amazon EC2](#)
- [Étape 3 : connexion à votre instance](#)
- [Étape 4 : associer votre instance à votre Directory Service répertoire](#)
- [Étape 5. Créez votre système de fichiers](#)
- [Étape 6. Mappez votre partage de fichiers à une instance EC2 exécutant Windows Server](#)
- [Étape 7. Écrire des données dans votre partage de fichiers](#)
- [Étape 8. Sauvegardez votre système de fichiers](#)
- [Étape 9. nettoyer des ressources ;](#)

Configuration de votre Compte AWS

Avant d'utiliser Amazon FSx pour la première fois, effectuez les tâches suivantes :

1. [Inscrivez-vous pour un Compte AWS](#)
2. [Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif](#)

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Une fois que vous vous êtes inscrit à un utilisateur administratif Compte AWS, que vous Utilisez racine d'un compte AWS l'avez sécurisé AWS IAM Identity Center, que vous l'avez activé et que vous en avez créé un, afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, consultez la section [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Étape 1. Configuration d'un Active Directory

Avec Amazon FSx, vous pouvez gérer un stockage de fichiers entièrement géré pour les charges de travail basées sur Windows. De même, Directory Service fournit des annuaires entièrement gérés à utiliser dans le cadre du déploiement de votre charge de travail. Si vous possédez déjà un domaine Active Directory d'entreprise exécuté AWS dans un cloud privé virtuel (VPC) à l'aide d'instances EC2, vous pouvez activer l'authentification basée sur l'utilisateur et le contrôle d'accès. Pour ce faire, établissez une relation de confiance entre votre Microsoft Active Directory AWS géré et le domaine de votre entreprise. Pour l'authentification Windows sur Amazon FSx, vous n'avez besoin que d'une approbation de forêt directionnelle unidirectionnelle, dans laquelle la forêt AWS gérée fait confiance à la forêt de domaines de l'entreprise.

Le domaine de votre entreprise joue le rôle de domaine approuvé, et le domaine Directory Service géré joue le rôle de domaine de confiance. Les demandes d'authentification validées circulent entre les domaines dans une seule direction, ce qui permet aux comptes du domaine de votre entreprise de s'authentifier auprès des ressources partagées dans le domaine géré. Dans ce cas, Amazon FSx interagit uniquement avec le domaine géré. Le domaine géré transmet ensuite les demandes d'authentification à votre domaine d'entreprise.

Note

Vous pouvez également utiliser un type de confiance externe auprès d'Amazon FSx pour les domaines sécurisés.

Votre groupe de sécurité Active Directory doit activer l'accès entrant depuis le groupe de sécurité du système de FSx fichiers Amazon.

Pour créer un service d' AWS annuaire pour Microsoft Active Directory

- Si vous n'en avez pas déjà un, utilisez-le Directory Service pour créer votre répertoire Microsoft Active Directory AWS géré. Pour plus d'informations, consultez la section [Créer votre répertoire Microsoft Active Directory AWS géré](#) dans le Guide d'AWS Directory Service administration.

Important

N'oubliez pas le mot de passe que vous avez attribué à votre utilisateur administrateur ; vous en aurez besoin plus tard dans cet exercice de démarrage. Si vous oubliez le mot de passe, vous devez répéter les étapes de cet exercice avec le nouveau Directory Service répertoire et le nouvel utilisateur Admin.

- Si vous possédez déjà un Active Directory, créez une relation de confiance entre votre Microsoft Active Directory AWS géré et votre Active Directory existant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Quand créer une relation d'approbation](#) dans le Guide d'administration AWS Directory Service .

Étape 2 : Lancer une instance Windows dans la console Amazon EC2

Vous pouvez lancer une instance Windows à l'aide de la procédure AWS Management Console décrite dans la procédure suivante. Cela a pour but de vous aider à lancer rapidement votre première instance, de sorte qu'il ne couvre pas toutes les options possibles. Pour plus d'informations sur les options avancées, consultez [Lancement d'une instance](#).

Pour lancer une instance

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Sur le tableau de bord de la console, sélectionnez Launch Instance.
3. La page Choose an Amazon Machine Image (AMI) affiche une liste de configurations de base, appelées Amazon Machine Images (AMIs), qui servent de modèles pour votre instance. Sélectionnez l'AMI pour Windows Server 2016 Base ou version ultérieure. Notez qu' AMIs ils sont marqués « Éligibilité au niveau gratuit ».

4. Sur la page Choose an Instance Type (Choisir un type d'instance), vous pouvez sélectionner la configuration matérielle de votre instance. Sélectionnez le type `t2.micro` qui est sélectionné par défaut. Notez que ce type d'instance est éligible pour l'offre gratuite.
5. Sélectionnez Vérifier et lancer afin de laisser l'assistant compléter les autres paramètres de configuration pour vous.
6. Sur la page de lancement de l'instance de révision, sous Groupes de sécurité, un groupe de sécurité créé et sélectionné pour vous apparaît par l'assistant. Vous pouvez utiliser ce groupe de sécurité ou choisir le groupe de sécurité que vous avez créé lors de la configuration en suivant les étapes suivantes :
 - a. Sélectionnez Edit security groups.
 - b. Sur la page Configure Security Group, vérifiez que Select an existing security group est sélectionné.
 - c. Choisissez votre groupe de sécurité dans la liste des groupes de sécurité existants, puis sélectionnez Vérifier et lancer.
7. Sur la page Review Instance Launch, sélectionnez Launch.
8. Lorsque vous êtes invité à choisir une paire de clés, sélectionnez Choisir une paire de clés existante, puis sélectionnez la paire de clés que vous avez créée lors de la configuration.

Sinon, vous pouvez créer une nouvelle paire de clés. Sélectionnez Créer une nouvelle paire de clés, entrez un nom pour la paire de clés, puis sélectionnez Télécharger une paire de clés. C'est la seule occasion pour vous d'enregistrer votre fichier clé privé. Veillez donc à télécharger la paire de clés. Enregistrez le fichier de clé privée en lieu sûr. Vous devez fournir le nom de votre paire de clés quand vous lancez une instance, ainsi que la clé privée correspondante chaque fois que vous vous connectez à l'instance.

 Warning

Ne sélectionnez pas l'option Continuer sans paire de clés. Si vous lancez votre instance sans une paire de clés, vous ne pourrez pas vous y connecter.

Lorsque vous êtes prêt, cochez la case de confirmation, puis sélectionnez Launch Instances.

9. Une page de confirmation indique que l'instance est en cours de lancement. Sélectionnez View Instances pour fermer la page de confirmation et revenir à la console.

10. Sur l'écran Instances, vous pouvez afficher le statut du lancement. Il suffit de peu de temps pour lancer une instance. Lorsque vous lancez une instance, son état initial est `pending`. Une fois que l'instance a démarré, son état devient `running` et elle reçoit un nom DNS public. (Si la colonne DNS public (IPv4) ou (IPv6) est masquée, choisissez Afficher/Masquer les colonnes (icône en forme d'engrenage) dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez DNS public (IPv4) ou (.) IPv6
11. Cela peut prendre quelques minutes avant que l'instance soit prête pour que vous puissiez vous y connecter. Vérifiez que votre instance a réussi ses contrôles de statut ; vous pouvez voir cette information dans la colonne Status Checks.

Important

Notez l'ID du groupe de sécurité créé lorsque vous avez lancé cette instance. Vous en aurez besoin pour créer votre système de FSx fichiers Amazon.

Maintenant que votre instance est lancée, vous pouvez vous y connecter.

Étape 3 : connexion à votre instance

Pour vous connecter à une instance Windows, vous devez récupérer le mot de passe administrateur initial, puis spécifier ce mot de passe lorsque vous vous connectez à votre instance à l'aide du Bureau à distance.

Le nom du compte administrateur dépend de la langue du système d'exploitation. Par exemple, pour l'anglais c'est Administrator, pour le français c'est Administrateur, et pour le portugais c'est Administrador. Pour plus d'informations, consultez la section [Noms localisés du compte administrateur sous Windows](#) sur le Microsoft TechNet Wiki.

Si vous avez joint votre instance à un domaine, vous pouvez vous y connecter à l'aide des informations d'identification de domaine que vous avez définies dans Directory Service. Sur l'écran de connexion à Remote Desktop, n'utilisez pas le nom de l'ordinateur local ni le mot de passe généré. Utilisez plutôt le nom d'utilisateur complet pour l'administrateur et le mot de passe pour ce compte. Par exemple : **corp.example.com\Admin**.

La licence du système d'exploitation Windows Server autorise deux connexions à distance simultanées à des fins administratives. La licence pour Windows Server est incluse dans le prix de

vosre instance Windows. Si vous avez besoin de plus de deux connexions à distance simultanées, vous devez acheter une licence de Services de bureau à distance (RDS). Si vous tentez une troisième connexion, une erreur se produit. Pour plus d'informations, voir [Configurer le nombre de connexions distantes simultanées autorisées pour une connexion](#).

Pour vous connecter à votre instance de Windows en utilisant un client RDP

1. Dans la console Amazon EC2, sélectionnez l'instance, puis choisissez Se connecter.
2. Dans la boîte de dialogue Connect to Your Instance, choisissez Get Password (il faut quelques minutes après le lancement de l'instance pour que le mot de passe soit disponible).
3. Choisissez Parcourir et accédez au fichier de clé privée que vous avez créé lorsque vous avez lancé l'instance. Sélectionnez le fichier, puis choisissez Ouvrir pour copier tout le contenu du fichier dans le champ Contenu.
4. Choisissez Déchiffrer le mot de passe. La console affiche le mot de passe administrateur par défaut pour l'instance dans la boîte de dialogue Connect to Your Instance, remplaçant le lien vers Get Password affiché précédemment par le mot de passe réel.
5. Enregistrez le mot de passe administrateur par défaut ou copiez-le dans le Presse-papiers. Vous en aurez besoin pour vous connecter à l'instance.
6. Sélectionnez Télécharger le fichier Bureau à distance. Votre navigateur vous invite à ouvrir ou enregistrer le fichier .rdp. L'une ou l'autre option convient. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir Fermer pour fermer la boîte de dialogue Connect to Your Instance.
 - Si vous avez ouvert le fichier .rdp, vous verrez la boîte de dialogue Connexion Bureau à distance.
 - Si vous avez enregistré le fichier .rdp, accédez à votre répertoire de téléchargements, et ouvrez le fichier .rdp pour afficher la boîte de dialogue.
7. Vous pouvez obtenir un avertissement indiquant que l'éditeur de la connexion à distance est inconnu. Vous pouvez continuer à vous connecter à votre instance.
8. Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à l'instance, à l'aide du compte administrateur du système d'exploitation et du mot de passe que vous avez enregistré ou copiés précédemment. Si votre Connexion Bureau à distance dispose déjà d'un compte administrateur configuré, vous devrez peut-être choisir l'option Utiliser un autre compte et saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe manuellement.

 Note

Les opérations de copier et coller du contenu peuvent endommager les données. Si vous rencontrez une erreur « Échec du mot de passe » à la connexion, essayez de saisir le mot de passe manuellement.

9. En raison de la nature des certificat auto-signés, vous pouvez obtenir un avertissement indiquant que le certificat de sécurité ne peut pas être authentifié. Utilisez les étapes suivantes pour vérifier l'identité de l'ordinateur distant ou cliquez simplement sur Oui ou sur Continuer pour poursuivre si vous faites confiance au certificat.
 - a. Si vous utilisez Connexion Bureau à distance depuis un PC Windows, sélectionnez Afficher le certificat. Si vous utilisez Bureau à distance Microsoft sur un Mac, sélectionnez Afficher le certificat.
 - b. Choisissez l'onglet Détails et faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à l'entrée Thumbprint sur un PC Windows ou SHA1Fingerprints sur un Mac. Il s'agit de l'identifiant unique du certificat de sécurité de l'ordinateur distant.
 - c. Dans la console Amazon EC2, sélectionnez l'instance, puis Actions et Obtenir le journal système.
 - d. Dans la sortie du journal système, recherchez une entrée intitulée RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT. Si cette valeur correspond à l'empreinte du certificat, vous avez vérifié l'identité de l'ordinateur distant.
 - e. Si vous utilisez Connexion Bureau à distance depuis un PC Windows, retournez à la boîte de dialogue Certificat, puis cliquez sur OK. Si vous utilisez Bureau à distance Microsoft sur un Mac, retournez à la boîte de dialogue vérifier certificat et sélectionnez Continuer.
 - f. [Windows] Sélectionnez Oui dans la fenêtre Connexion Bureau à distance pour vous connecter à votre instance.

Maintenant que vous êtes connecté à votre instance, vous pouvez joindre l'instance à votre Directory Service répertoire.

Étape 4 : associer votre instance à votre Directory Service répertoire

La procédure suivante explique comment joindre manuellement une instance Windows Amazon EC2 existante à votre Directory Service répertoire.

Pour joindre une instance Windows à votre Directory Service répertoire

1. Connectez-vous à l'instance à l'aide d'un client RDP (Remote Desktop Protocol).
2. Ouvrez la boîte de dialogue TCP/ IPv4 ou de IPv6 propriétés sur l'instance.
 - a. Ouvrez Network Connections (Connexions réseau).

Tip

Vous pouvez ouvrir Network Connections (Connexions réseau) directement en exécutant ce qui suit à partir d'une invite de commande sur l'instance.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de toute connexion réseau activée, puis choisissez Propriétés.
 - c. Dans la boîte de dialogue des propriétés de connexion, ouvrez (double-cliquez) Internet Protocol version 4 ou Internet Protocol version 6.
3. (Facultatif) Sélectionnez Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes, remplacez les adresses du serveur DNS préféré et du serveur DNS secondaire par les IPv6 adresses IPv4 ou adresses des Directory Service serveurs DNS fournis, puis cliquez sur OK.
4. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés système de l'instance, cliquez sur l'onglet Nom de l'ordinateur, puis sur Modifier.

Tip

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue System Properties (Propriétés du système) directement en exécutant ce qui suit à partir d'une invite de commande sur l'instance.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. Dans le champ Membre de, choisissez Domaine, entrez le nom complet de votre Directory Service répertoire, puis cliquez sur OK.
6. Lorsque vous êtes invité à saisir le nom et le mot de passe de l'administrateur du domaine, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur.

 Note

Vous pouvez saisir soit le nom complet de votre domaine, soit le NetBios nom, suivi d'une barre oblique inverse (\), puis le nom d'utilisateur, dans ce cas, Admin. Par exemple, corp.example.com \ Admin ou corp \ Admin.

7. Après avoir reçu le message de bienvenue dans le domaine, redémarrez l'instance pour que les modifications prennent effet.
8. Reconnectez-vous à votre instance via RDP, puis connectez-vous à l'instance en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur Admin de votre Directory Service annuaire.

Maintenant que votre instance a été jointe au domaine, vous êtes prêt à créer votre système de FSx fichiers Amazon.

Étape 5. Créez votre système de fichiers

Pour créer votre système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans Sur le tableau de bord, choisissez Create file system (Créer un système de fichiers) pour ouvrir l'assistant de création de système de fichiers.
3. Sur la page Sélectionner le type de système FSx de fichiers, choisissez Windows File Server, puis Next. La page Create file system (Créer un système de fichiers) s'affiche.
4. Pour Méthode de création, choisissez Création standard.

Détails du système de fichiers

1. Dans la section File system details (Informations du système de fichiers), indiquez un nom pour votre système de fichiers. Il est plus facile de trouver et de gérer vos systèmes de fichiers lorsque vous les nommez. Vous pouvez utiliser un maximum de 256 lettres Unicode, espaces blancs et chiffres, plus les caractères spéciaux + - =. _ :/

2. Pour le type de déploiement, choisissez Multi-AZ ou Single-AZ.

- Choisissez Multi-AZ pour déployer un système de fichiers tolérant à l'indisponibilité de la zone de disponibilité. Cette option prend en charge le stockage SSD et HDD.
- Choisissez Single-AZ pour déployer un système de fichiers déployé dans une seule zone de disponibilité. Mono-AZ 2 est la dernière génération de systèmes de fichiers de zone de disponibilité unique et prend en charge le stockage SSD et HDD.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ](#).

3. Pour le type de stockage, vous pouvez choisir SSD ou HDD.

FSx pour Windows File Server propose des types de stockage sur disque SSD (Solid State Drive) et sur disque dur (HDD). Le stockage SSD est conçu pour les charges de travail les plus performantes et les plus sensibles à la latence, notamment les bases de données, les charges de travail de traitement multimédia et les applications d'analyse de données. Le stockage sur disque dur est conçu pour un large éventail de charges de travail, notamment les répertoires personnels, les partages de fichiers entre utilisateurs et départements et les systèmes de gestion de contenu. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [À propos des types de stockage](#).

4. Pour les IOPS SSD provisionnées, vous pouvez choisir le mode automatique ou le mode provisionné par l'utilisateur.

Si vous choisissez le mode automatique, le serveur FSx de fichiers Windows adapte automatiquement le nombre d'E/S par seconde de votre SSD afin de maintenir 3 E/S par seconde par GiB de capacité de stockage. Si vous choisissez le mode provisionné par l'utilisateur, entrez un nombre entier compris entre 96 et 400 000. L'augmentation des IOPS sur SSD au-dessus de 80 000 est disponible dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord), dans l'ouest des États-Unis (Oregon), dans l'est des États-Unis (Ohio), en Europe (Irlande), en Asie-Pacifique (Tokyo) et en Asie-Pacifique (Singapour). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des IOPS sur SSD](#).

5. Pour Capacité de stockage, entrez la capacité de stockage de votre système de fichiers, en GiB. Si vous utilisez un stockage SSD, entrez un nombre entier compris entre 32 et 65 536. Si vous utilisez un espace de stockage sur disque dur, entrez un nombre entier compris entre 2 000 et 65 536. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage selon vos besoins à tout moment après

avoir créé le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de stockage](#).

6. Conservez la valeur par défaut de Throughput capacity (Capacité de débit). La capacité de débit est la vitesse soutenue à laquelle le serveur de fichiers hébergeant votre système de fichiers peut traiter les données. Le paramètre de capacité de débit recommandée est basé sur la capacité de stockage que vous choisissez. Si vous avez besoin d'une capacité de débit supérieure à la capacité de débit recommandée, choisissez Spécifier la capacité de débit, puis choisissez une valeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

 Note

Si vous souhaitez activer l'audit d'accès aux fichiers, vous devez choisir une capacité de débit de 32 MBps ou plus. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement de l'accès des utilisateurs finaux avec audit de l'accès aux fichiers](#).

Vous pouvez modifier la capacité de débit selon vos besoins à tout moment après avoir créé le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Réseau et sécurité

1. Dans la section Réseau et sécurité, choisissez le VPC Amazon que vous souhaitez associer à votre système de fichiers. Pour cet exercice de mise en route, choisissez le même Amazon VPC que celui que vous avez choisi pour votre Directory Service répertoire et votre instance Amazon EC2.
2. Pour les groupes de sécurité VPC, le groupe de sécurité par défaut pour votre Amazon VPC par défaut est déjà ajouté à votre système de fichiers dans la console. Si vous n'utilisez pas le groupe de sécurité par défaut, assurez-vous que le groupe de sécurité que vous choisissez est Région AWS identique à celui de votre système de fichiers. Pour vous assurer de pouvoir connecter une instance EC2 à votre système de fichiers, vous devez ajouter les règles suivantes au groupe de sécurité que vous avez choisi :
 - a. Ajoutez les règles entrantes et sortantes suivantes pour autoriser les ports suivants.

Rules	Ports
UDP	53, 88, 123, 389, 464
TCP	53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268, 3269, 5985, 9389, 49152-65535

Ajoutez des adresses IP de et vers ou des groupes de sécurité IDs associés aux instances de calcul du client à partir desquelles vous souhaitez accéder à votre système de fichiers.

- b. Ajoutez des règles de sortie pour autoriser tout le trafic vers l'Active Directory auquel vous rejoignez votre système de fichiers. Pour ce faire, optez pour l'une des solutions suivantes :
- Autorisez le trafic sortant vers l'ID du groupe de sécurité associé à votre annuaire AWS Managed AD.
 - Autorisez le trafic sortant vers les adresses IP associées à vos contrôleurs de domaine Active Directory autogérés.

 Note

Dans certains cas, vous avez peut-être modifié les règles de votre groupe de AWS Managed Microsoft AD sécurité par rapport aux paramètres par défaut. Dans ce cas, assurez-vous que ce groupe de sécurité dispose des règles de trafic entrant requises pour autoriser le trafic provenant de votre système de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations sur les règles de trafic entrant requises, consultez la section [AWS Managed Microsoft AD Conditions préalables](#) du Guide d'AWS Directory Service administration.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

3. Les systèmes de fichiers multi-AZ possèdent un serveur de fichiers principal et un serveur de secours, chacun dans sa propre zone de disponibilité et son propre sous-réseau. Si vous créez un système de fichiers multi-AZ (voir étape 5), choisissez une valeur de sous-réseau préféré

pour le serveur de fichiers principal et une valeur de sous-réseau de secours pour le serveur de fichiers de secours.

Si vous créez un système de fichiers mono-AZ, choisissez le sous-réseau correspondant à votre système de fichiers.

4. Pour le type de réseau, sélectionnez IPv4(pour le IPv4 support uniquement) ou Dual-Stack (pour les deux IPv4 et le IPv6 support). Vous pouvez modifier le type de réseau d'un système de fichiers existant à tout moment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modification du type de réseau](#).

 Note

Si vous avez l'intention de créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows utilisant le mode double pile, vous devez d'abord attribuer un bloc IPv6 CIDR fourni par Amazon à votre VPC et à vos sous-réseaux. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter un IPv6 support pour votre VPC](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Virtual Private Cloud.

Authentification Windows

- Pour l'authentification Windows, vous disposez des options suivantes :

Choisissez AWS Managed Microsoft Active Directory si vous souhaitez associer votre système de fichiers à un domaine Microsoft Active Directory géré par AWS, puis choisissez votre Directory Service répertoire dans la liste. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de Microsoft Active Directory](#).

Choisissez Microsoft Active Directory autogéré si vous souhaitez associer votre système de fichiers à un domaine Microsoft Active Directory autogéré et fournissez les informations suivantes pour votre Active Directory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

- Le nom de domaine complet de votre Active Directory.

 Important

Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et tous les systèmes de fichiers multi-AZ, le nom de domaine Active Directory ne peut pas dépasser 47 caractères. Cette limitation s'applique à la fois Directory Service aux noms de domaine Active Directory autogérés. Amazon a FSx besoin d'une connexion directe à votre adresse IP DNS pour le trafic interne. La connexion via une passerelle Internet n'est pas prise en charge. Utilisez plutôt l' AWS Virtual Private Network appairage VPC ou l'association Direct Connect. AWS Transit Gateway

- Adresses IP des serveurs DNS : IPv4 ou IPv6 adresses des serveurs DNS de votre domaine.

 Note

L'EDNS (Extension Mechanisms for DNS) doit être activé sur votre serveur DNS. Si EDNS est désactivé, il se peut que la création de votre système de fichiers échoue.

- Informations d'identification d'un compte de service Active Directory FSx utilisé par Amazon pour associer le système de fichiers à votre domaine. Vous pouvez les fournir sous la forme suivante :
 - Option 1 : ARN AWS Secrets Manager secret - Le secret contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte de service sur votre domaine Active Directory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2 : informations d'identification en texte brut
 - Nom d'utilisateur du compte de service : nom d'utilisateur du compte de service dans votre Microsoft Active Directory existant. N'incluez pas de préfixe ou de suffixe de domaine. Par exemple, pourEXAMPLE\ADMIN, utiliser uniquementADMIN.
 - Mot de passe du compte de service : mot de passe du compte de service.
- (Facultatif) Unité organisationnelle (OU) : nom du chemin unique de l'unité organisationnelle à laquelle vous souhaitez rejoindre votre système de fichiers.
- (Facultatif) Groupe d'administrateurs de système de fichiers délégués : nom du groupe de votre Active Directory qui peut administrer votre système de fichiers. Le groupe par défaut est « Administrateurs de domaine ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compte FSx de service Amazon](#).

Chiffrement, audit et accès (alias DNS)

1. Pour le chiffrement, choisissez la clé de AWS KMS key chiffrement utilisée pour chiffrer les données de votre système de fichiers au repos. Vous pouvez choisir l'aws/fsx (par défaut) géré par AWS KMS, une clé existante ou une clé gérée par le client en spécifiant l'ARN de la clé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Chiffrement de données au repos](#).
2. Pour l'audit (facultatif), l'audit de l'accès aux fichiers est désactivé par défaut. Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration de l'audit d'accès aux fichiers, consultez [Enregistrement de l'accès des utilisateurs finaux avec audit de l'accès aux fichiers](#).
3. Pour Accès (facultatif), entrez les alias DNS que vous souhaitez associer au système de fichiers. Chaque nom d'alias doit être formaté en tant que nom de domaine complet (FQDN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des alias DNS](#).

Backup et maintenance

Pour plus d'informations sur les sauvegardes quotidiennes automatiques et les paramètres de cette section, consultez [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#).

1. La sauvegarde automatique quotidienne est activée par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous ne souhaitez pas FSx qu'Amazon sauvegarde automatiquement votre système de fichiers tous les jours.
2. Si les sauvegardes automatiques sont activées, elles ont lieu au cours d'une période connue sous le nom de fenêtre de sauvegarde. Vous pouvez utiliser la fenêtre par défaut ou choisir l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde automatique la mieux adaptée à votre flux de travail.
3. Pour la période de conservation automatique des sauvegardes, vous pouvez utiliser le paramètre par défaut de 30 jours ou définir une valeur comprise entre 1 et 90 jours pendant lesquels Amazon FSx conservera les sauvegardes quotidiennes automatiques de votre système de fichiers. Ce paramètre ne s'applique pas aux sauvegardes initiées par l'utilisateur ou aux sauvegardes effectuées par AWS Backup.
4. Pour les balises (facultatif), entrez une clé et une valeur pour ajouter des balises à votre système de fichiers. Une balise est une paire clé-valeur distinguant majuscules et minuscules qui vous permet de gérer, de filtrer et de rechercher votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Marquer vos ressources Amazon FSx](#).

Choisissez Suivant.

Vérifiez votre configuration et créez

1. Vérifiez la configuration du système de fichiers qui s'affiche sur la page Create file system (Créer un système de fichiers). À titre de référence, vous pouvez voir quels paramètres du système de fichiers vous pouvez et ne pouvez pas modifier une fois le système de fichiers créé. Choisissez Create file system (Créer un système de fichiers).
2. Une fois qu'Amazon a FSx créé le système de fichiers, choisissez l'ID du système de fichiers dans la liste du tableau de bord des systèmes de fichiers pour afficher les détails. Choisissez Joindre, puis notez le nom DNS de votre système de fichiers dans l'onglet Réseau et sécurité. Vous en aurez besoin dans la procédure suivante pour mapper un partage à une instance EC2.

Étape 6. Mappez votre partage de fichiers à une instance EC2 exécutant Windows Server

Vous pouvez désormais monter votre système de fichiers Amazon FSx sur votre instance Amazon EC2 basée sur Microsoft Windows jointe à votre répertoire. Directory Service Le nom de votre partage de fichiers n'est pas le même que le nom de votre système de fichiers.

Pour mapper un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2 à l'aide de l'interface graphique

1. Avant de monter un partage de fichiers sur une instance Windows, vous devez lancer l'instance EC2 et la joindre à AWS Directory Service for Microsoft Active Directory celle que votre système de fichiers a jointe. Pour effectuer cette action, choisissez l'une des procédures suivantes dans le Guide d' AWS Directory Service administration :
 - [Rejoignez facilement une instance Windows EC2](#)
 - [Joindre manuellement une instance Windows](#)
2. Connectez-vous à votre instance. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Lorsque vous êtes connecté, ouvrez l'Explorateur de fichiers.
4. Dans le volet de navigation, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de Network et choisissez Map Network Drive.
5. Choisissez la lettre de votre choix pour Drive.
6. Vous pouvez mapper votre système de fichiers en utilisant son nom DNS par défaut attribué par Amazon FSx ou en utilisant un alias DNS de votre choix. Cette procédure décrit le mappage d'un

partage de fichiers à l'aide du nom DNS par défaut. Si vous souhaitez mapper un partage de fichiers à l'aide d'un alias DNS, consultez [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Pour Dossier, entrez le nom DNS du système de fichiers et le nom du partage. Le FSx partage Amazon par défaut est appelé `\share`. Vous pouvez trouver le nom DNS dans la FSx console Amazon <https://console.aws.amazon.com/fsx/>, dans la section Windows File Server > Réseau et sécurité, ou dans la réponse à une commande d'`CreateFileSystemDescribeFileSystemsAPI`.

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Active Directory autogéré, et pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

Par exemple, saisissez `\\fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com\share`.

7. Choisissez si le partage de fichiers doit se reconnecter lors de la connexion, puis choisissez Terminer.

Étape 7. Écrire des données dans votre partage de fichiers

Maintenant que vous avez mappé votre partage de fichiers à votre instance, vous pouvez utiliser ce partage de fichiers comme n'importe quel autre répertoire de votre environnement Windows.

Pour écrire des données dans votre partage de fichiers

1. Ouvrez l'éditeur de texte du Bloc-notes.
2. Rédigez du contenu dans l'éditeur de texte. Par exemple : *Hello, World!*
3. Enregistrez le fichier dans la lettre de lecteur de votre partage de fichiers.
4. À l'aide de l'Explorateur de fichiers, accédez à votre partage de fichiers et recherchez le fichier texte que vous venez d'enregistrer.

Étape 8. Sauvegardez votre système de fichiers

Maintenant que vous avez eu l'occasion d'utiliser votre système de FSx fichiers Amazon et ses partages de fichiers, vous pouvez le sauvegarder. Par défaut, les sauvegardes quotidiennes sont créées automatiquement pendant la fenêtre de sauvegarde de 30 minutes de votre système de fichiers. Vous pouvez toutefois créer une sauvegarde initiée par l'utilisateur à tout moment. Les sauvegardes entraînent des coûts supplémentaires. Pour plus d'informations sur la tarification des sauvegardes, consultez la section [Tarification](#).

Pour créer une sauvegarde de votre système de fichiers depuis la console

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le tableau de bord de la console, choisissez le nom du système de fichiers que vous avez créé pour cet exercice.
3. Dans l'onglet Vue d'ensemble de votre système de fichiers, choisissez Créer une sauvegarde.
4. Dans la boîte de dialogue Créer une sauvegarde qui s'ouvre, donnez un nom à votre sauvegarde. Ce nom peut contenir un maximum de 256 lettres Unicode et inclure des espaces blancs, des chiffres et les caractères spéciaux suivants : + - =. _ :/
5. Choisissez Créer une sauvegarde.
6. Pour afficher toutes vos sauvegardes dans une liste afin de restaurer votre système de fichiers ou de supprimer la sauvegarde, choisissez Sauvegardes.

Lorsque vous créez une nouvelle sauvegarde, son statut est défini sur CRÉATION lors de sa création. Cette opération peut prendre quelques minutes. Lorsque la sauvegarde est prête à être utilisée, son statut passe à DISPONIBLE.

Étape 9. nettoyer des ressources ;

Une fois cet exercice terminé, vous devez suivre ces étapes pour nettoyer vos ressources et protéger votre AWS compte.

Pour nettoyer des ressources

1. Sur la console Amazon EC2, mettez fin à votre instance. Pour plus d'informations, consultez [Résilier une instance](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. Sur la FSx console Amazon, supprimez votre système de fichiers. Toutes les sauvegardes automatiques sont automatiquement supprimées. Cependant, vous devez toujours supprimer les sauvegardes créées manuellement. Les étapes suivantes décrivent ce processus :
 - a. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
 - b. Dans le tableau de bord de la console, choisissez le nom du système de fichiers que vous avez créé pour cet exercice.
 - c. Dans Actions, choisissez Supprimer le système de fichiers.
 - d. Dans la boîte de dialogue Supprimer le système de fichiers qui s'ouvre, décidez si vous souhaitez créer une sauvegarde finale. Si c'est le cas, attribuez un nom à la sauvegarde finale. Toutes les sauvegardes créées automatiquement sont également supprimées.

 Important

De nouveaux systèmes de fichiers peuvent être créés à partir de sauvegardes. Nous vous recommandons de créer une sauvegarde finale en tant que bonne pratique. Si vous n'en avez plus besoin au bout d'un certain temps, vous pouvez supprimer cette sauvegarde ainsi que les autres sauvegardes créées manuellement.

- e. Entrez l'ID du système de fichiers que vous souhaitez supprimer dans le champ ID du système de fichiers.
- f. Choisissez Supprimer le système de fichiers.
- g. Le système de fichiers est en cours de suppression et son statut dans le tableau de bord passe à DELETING. Lorsque le système de fichiers a été supprimé, il n'apparaît plus dans le tableau de bord.
- h. Vous pouvez désormais supprimer toutes les sauvegardes créées manuellement pour votre système de fichiers. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Sauvegardes.
- i. Dans le tableau de bord, choisissez les sauvegardes qui ont le même ID de système de fichiers que le système de fichiers que vous avez supprimé, puis choisissez Supprimer la sauvegarde.
- j. La boîte de dialogue Supprimer les sauvegardes s'ouvre. Laissez la case cochée pour l'ID de la sauvegarde que vous avez sélectionnée, puis choisissez Supprimer les sauvegardes.

Votre système de FSx fichiers Amazon et les sauvegardes automatiques associées sont désormais supprimés.

3. Pour supprimer le Directory Service répertoire que vous avez créé pour cet exercice, voir [Supprimer votre répertoire](#) dans le Guide d' AWS Directory Service administration.

Accès à vos données

Vous pouvez accéder à vos systèmes de FSx fichiers Amazon à l'aide de divers clients et méthodes pris en charge, à la fois dans l'environnement local AWS Cloud et sur site.

Rubriques

- [Clients pris en charge](#)
- [Accès aux données depuis le AWS Cloud](#)
- [Accès aux données sur site](#)
- [Accès aux données à l'aide des noms DNS par défaut](#)
- [Support pour les espaces de noms de systèmes de fichiers distribués \(DFS\)](#)
- [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#)
- [Accès aux données à l'aide de partages de fichiers](#)
- [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#)

Clients pris en charge

FSx pour Windows File Server prend en charge les versions 2.0 à 3.1.1 du protocole Server Message Block (SMB), ce qui vous donne la flexibilité de vous connecter à vos systèmes de fichiers à l'aide d'une grande variété d'instances de calcul et de systèmes d'exploitation.

Les instances de AWS calcul suivantes sont prises en charge pour une utilisation avec Amazon FSx :

- Instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), y compris les instances Microsoft Windows, Mac, Amazon Linux et Amazon Linux 2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [mappage des partages de fichiers](#).
- Conteneurs Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Pour plus d'informations, consultez la section [FSx consacrée aux volumes du serveur de fichiers Windows](#) dans le manuel du développeur Amazon Elastic Container Service.
- WorkSpaces instances — Pour en savoir plus, consultez le billet de AWS blog [Using FSx for Windows File Server with Amazon WorkSpaces](#).
- Instances Amazon AppStream 2.0 — Pour en savoir plus, consultez le billet de AWS blog [Using Amazon FSx with Amazon AppStream 2.0](#).

- VMs exécution dans le VMware cloud sur AWS des environnements — Pour en savoir plus, consultez le billet de AWS blog [Stockage et partage FSx de fichiers avec un serveur de fichiers Windows dans un AWS environnement VMware cloud](#).

Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles avec Amazon FSx :

- Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022.
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (y compris les expériences de bureau Windows 7 et Windows 10 de WorkSpaces) et Windows 11.
- Linux, à l'aide de l'`cifs-utils`.
- macOS

Accès aux données depuis le AWS Cloud

Chaque système de FSx fichiers Amazon est associé à un Virtual Private Cloud (VPC). Vous pouvez accéder à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server depuis n'importe où dans le VPC du système de fichiers, quelle que soit la zone de disponibilité. Vous pouvez également accéder à votre système de fichiers depuis VPCs un système de fichiers différent Comptes AWS ou Régions AWS différent du système de fichiers. Outre les exigences décrites dans les sections suivantes concernant l'accès FSx aux ressources du serveur de fichiers Windows, vous devez également vous assurer que le groupe de sécurité VPC de votre système de fichiers est configuré de manière à ce que le trafic de données et de gestion puisse circuler entre votre système de fichiers et les clients. Pour plus d'informations sur la configuration des groupes de sécurité dotés des ports requis, consultez [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

Vous pouvez accéder au système FSx de fichiers Windows File Server à partir de clients pris en charge qui se trouvent dans le même VPC que votre système de fichiers.

Le tableau suivant illustre les environnements à partir desquels Amazon FSx prend en charge l'accès des clients dans chacun des environnements pris en charge, en fonction de la date de création du système de fichiers.

Clients situés à...	Accès aux systèmes de fichiers créés avant le 22 février 2019	Accès aux systèmes de fichiers créés avant le 17 décembre 2020	Accès aux systèmes de fichiers créés après le 17 décembre 2020
Sous-réseaux dans lesquels le système de fichiers est créé	✓	✓	✓
Blocs CIDR principaux du VPC dans lequel le système de fichiers a été créé	✓	✓	✓
Secondaire CIDRs du VPC dans lequel le système de fichiers a été créé		Clients dont les adresses IP se situent dans une plage d'adresses IP privées RFC 1918 :	Clients dont les adresses IP se situent en dehors de la plage de blocs CIDR suivante :
Réseaux autres CIDRs ou homologues		• 10.0.0.0/8 • 172.16.0.0/12 • 192.168.0.0/16	198.19.0.0/16

Note

Dans certains cas, vous souhaitez peut-être accéder à un système de fichiers créé avant le 17 décembre 2020 sur site en utilisant une plage d'adresses IP non privées. Pour ce faire, créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde du système de fichiers.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#).

Accès aux données depuis un autre VPC, ou Compte AWS Région AWS

Vous pouvez accéder à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server à partir de clients de support situés dans un autre VPC ou Région AWS à partir du système de fichiers associé à votre système de fichiers à l'aide de passerelles de peering ou de transit VPC. Compte AWS Lorsque vous utilisez une connexion d'appairage VPC ou une passerelle de transit pour vous connecter VPCs, les instances de calcul situées dans un VPC peuvent accéder aux systèmes de fichiers FSx Amazon situés dans un autre VPC. Cet accès est possible même si VPCs ils appartiennent à des tiers Comptes AWS, et même si VPCs ils résident dans des lieux différents Régions AWS.

Une connexion d'appairage VPC est une connexion réseau entre deux personnes VPCs que vous pouvez utiliser pour acheminer le trafic entre elles à l'aide d'adresses privées IPv4 ou d'adresses IP version 6 (IPv6). Vous pouvez utiliser le peering VPC pour vous connecter au VPCs sein d'une même AWS région ou entre des régions. AWS Pour plus d'informations sur l'appairage VPC, consultez [Qu'est-ce que l'appairage VPC ?](#) dans le Guide d'appairage Amazon VPC.

Une passerelle de transit est un hub de transit réseau que vous pouvez utiliser pour interconnecter vos réseaux VPCs et ceux sur site. Pour plus d'informations sur l'utilisation des passerelles de transit VPC, consultez [Getting Started with Transit Gateway dans les passerelles de transit](#) Amazon VPC.

Après avoir configuré une connexion VPC peering ou une passerelle de transit, vous pouvez accéder à votre système de fichiers à l'aide de son nom DNS. Vous le faites de la même manière que vous le faites à partir d'instances de calcul au sein du VPC associé.

Accès aux données sur site

FSx pour Windows File Server prend en charge l'utilisation AWS Direct Connect ou l'accès Site-to-Site VPN à vos systèmes de fichiers à partir de vos instances de calcul sur site. Grâce à la prise en charge de AWS Direct Connect, FSx for Windows File Server vous permet d'accéder à votre système de fichiers via une connexion réseau dédiée à partir de votre environnement local. Grâce à la prise en charge de Site-to-Site VPN, FSx for Windows File Server vous permet d'accéder à votre système de fichiers depuis vos appareils locaux via un tunnel privé et sécurisé.

Après avoir connecté votre environnement sur site au VPC associé à votre système de fichiers FSx Amazon, vous pouvez accéder à votre système de fichiers à l'aide de son nom DNS ou d'un alias

DNS. Vous le faites de la même manière que vous le faites à partir d'instances de calcul au sein du VPC. Pour plus d'informations sur Direct Connect, consultez le Guide de l'utilisateur [Direct Connect](#). Pour plus d'informations sur la configuration Site-to-Site VPN des connexions, consultez la section [Connexions VPN](#) du guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Note

Dans certains cas, vous souhaitez peut-être accéder à un système de fichiers créé avant le 17 décembre 2020 sur site en utilisant une plage d'adresses IP non privées. Pour ce faire, créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde du système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#).

FSx pour Windows File Server prend également en charge l'utilisation d'Amazon FSx File Gateway pour fournir un accès fluide et à faible latence à vos partages de fichiers dans le cloud FSx pour Windows File Server à partir de vos instances de calcul sur site. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon FSx File Gateway](#).

Note

Amazon FSx File Gateway n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants de FSx File Gateway peuvent continuer à utiliser le service normalement. Pour des fonctionnalités similaires à FSx File Gateway, consultez [ce billet de blog](#).

Accès aux données à l'aide des noms DNS par défaut

FSx pour Windows File Server fournit un nom de système de noms de domaine (DNS) pour chaque système de fichiers. Vous accédez à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server en mappant une lettre de lecteur de votre instance de calcul à votre partage de FSx fichiers Amazon à l'aide de ce nom DNS. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section [Accès aux données à l'aide de partages de fichiers](#).

Important

Amazon enregistre les enregistrements DNS pour un système de fichiers FSx uniquement si vous utilisez le DNS Microsoft comme DNS par défaut. Si vous utilisez un DNS tiers, vous

devez configurer manuellement les entrées DNS pour vos systèmes de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations sur le choix des adresses IP correctes à utiliser pour le système de fichiers, consultez [Obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser pour les entrées DNS manuelles](#).

Pour trouver le nom DNS, procédez comme suit :

- Dans la FSx console Amazon, choisissez Systèmes de fichiers, puis Détails. Consultez le nom DNS dans la section Réseau et sécurité.
- Vous pouvez également l'afficher dans la réponse de la commande CreateFileSystem ou DescribeFileSystems API.

Pour tous les systèmes de fichiers mono-AZ joints à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS a le format suivant : fs-0123456789abcdef0.*ad-dns-domain-name*

Pour tous les systèmes de fichiers mono-AZ joints à un Active Directory autogéré, ainsi que pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS a le format suivant : amznfsxaa11bb22.*ad-domain*.com

Utilisation de l'authentification Kerberos avec des noms DNS

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification et le chiffrement basés sur Kerberos lors du transport avec Amazon. FSx Kerberos fournit l'authentification la plus sécurisée pour les clients accédant à votre système de fichiers. Pour activer l'authentification basée sur Kerberos et le chiffrement des données en transit pour vos sessions SMB, utilisez le nom DNS du système de fichiers fourni par Amazon FSx pour accéder à votre système de fichiers.

Si une approbation externe est configurée entre votre répertoire Microsoft Active Directory AWS géré et votre Active Directory local, pour utiliser l'authentification Amazon FSx Remote PowerShell avec Kerberos, vous devez configurer une politique de groupe locale sur le client pour l'ordre de recherche des forêts. Pour plus d'informations, voir [Configurer l'ordre de recherche des forêts Kerberos \(KFSO\) dans la documentation Microsoft](#).

Support pour les espaces de noms de systèmes de fichiers distribués (DFS)

FSx pour Windows File Server prend en charge l'utilisation des espaces de noms Microsoft DFS. Utilisez les espaces de noms DFS pour organiser les partages de fichiers situés sur plusieurs systèmes de fichiers dans une structure de dossiers commune (un espace de noms) que vous utilisez pour accéder à l'ensemble de données de fichiers. Vous pouvez utiliser un nom dans votre espace de noms DFS pour accéder à votre système de FSx fichiers Amazon en configurant la cible du lien comme étant le nom DNS du système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Groupe multiple FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server dotés d'espaces de noms DFS](#).

Accès aux données à l'aide d'alias DNS

FSx pour Windows File Server fournit un nom DNS pour chaque système de fichiers que vous pouvez utiliser pour accéder à vos partages de fichiers. Vous pouvez également accéder à vos partages de fichiers à l'aide de noms DNS autres que le nom DNS par défaut en enregistrant des alias DNS FSx pour vos systèmes de fichiers Windows File Server.

À l'aide d'alias DNS, vous pouvez déplacer vos données de partage de fichiers Windows vers FSx Windows File Server et continuer à utiliser les noms DNS existants pour accéder aux données sur Amazon FSx. Les alias DNS vous permettent également d'utiliser des noms significatifs qui facilitent l'administration des outils et des applications permettant de se connecter à vos systèmes de FSx fichiers Amazon. Vous pouvez associer jusqu'à 50 alias DNS à un système de fichiers à la fois. Pour plus d'informations sur l'association et la dissociation d'alias DNS avec un système de fichiers FSx pour Windows File Server, consultez [Gestion des alias DNS](#).

Pour configurer l'accès à vos systèmes de fichiers FSx pour Windows File Server à l'aide d'alias DNS, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. [Associez des alias DNS à votre système de fichiers](#).
2. [Créez un enregistrement DNS CNAME](#) pour le système de fichiers et les alias DNS qui lui sont associés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'alias DNS FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server, consultez [Gestion des alias DNS](#).

Utilisation de l'authentification et du chiffrement Kerberos avec des alias DNS

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification et le chiffrement basés sur Kerberos lors du transport avec Amazon. FSx Kerberos fournit l'authentification la plus sécurisée pour les clients accédant à votre système de fichiers. Pour activer l'authentification Kerberos pour les clients qui accèdent à Amazon FSx via un alias DNS, vous devez ajouter des noms principaux de service (SPNs) correspondant à l'alias DNS sur l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour configurer l'authentification et le chiffrement Kerberos lors de l'accès à votre système de fichiers à l'aide d'alias DNS, consultez. [Configurer les noms principaux des services \(SPNs\) pour Kerberos](#)

Vous pouvez éventuellement obliger les clients qui accèdent au système de fichiers à l'aide d'un alias DNS à utiliser l'authentification et le chiffrement Kerberos en définissant les objets de stratégie de groupe (GPOs) suivants dans votre Active Directory :

- Restreindre le NTLM : trafic NTLM sortant vers des serveurs distants - Utilisez ce paramètre de stratégie pour refuser ou auditer le trafic NTLM sortant d'un ordinateur vers un serveur distant exécutant le système d'exploitation Windows.
- Restreindre le protocole NTLM : ajoutez des exceptions de serveur distant pour l'authentification NTLM - Utilisez ce paramètre de stratégie pour créer une liste d'exceptions des serveurs distants sur lesquels les appareils clients sont autorisés à utiliser l'authentification NTLM si le paramètre de stratégie Sécurité du réseau : restreindre le trafic NTLM : trafic NTLM sortant vers les serveurs distants est configuré.

Pour appliquer l'authentification et le chiffrement Kerberos lors de l'accès à votre système de fichiers à l'aide d'alias DNS, consultez. [Application de l'authentification Kerberos à l'aide d'objets de stratégie de groupe \(\) GPOs](#)

Pour plus d'informations sur la configuration de votre système de fichiers pour utiliser des alias DNS, consultez les procédures suivantes :

- [Associez des alias DNS à votre système de fichiers](#)
- [Configurer les noms principaux des services \(SPNs\) pour Kerberos](#)
- [Mettre à jour ou créer un enregistrement DNS CNAME](#)
- [Application de l'authentification Kerberos à l'aide d'objets de stratégie de groupe \(\) GPOs](#)

Associez des alias DNS à votre système de fichiers

Vous pouvez associer des alias DNS aux systèmes de fichiers Windows File Server existants FSx , lorsque vous créez de nouveaux systèmes de fichiers ou lorsque vous créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde à l'aide de la FSx console, de la CLI et de l'API Amazon. Si vous créez un alias avec un autre nom de domaine, entrez le nom complet, y compris le domaine parent, pour associer un alias.

Cette procédure décrit comment associer des alias DNS lors de la création d'un nouveau système de fichiers à l'aide de la FSx console Amazon. Pour plus d'informations sur l'association d'alias DNS aux systèmes de fichiers existants, et pour plus de détails sur l'utilisation de la CLI et de l'API, consultez [Gestion des alias DNS](#).

Pour associer des alias DNS lors de la création d'un nouveau système de fichiers

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Suivez la procédure de création d'un nouveau système de fichiers décrite dans [Étape 5. Créez votre système de fichiers](#) la section Mise en route.
3. Dans la section Accès - facultatif de l'assistant de création de système de fichiers, entrez les alias DNS que vous souhaitez associer à votre système de fichiers.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous spécifiez des alias DNS :

- Doit être formaté en tant que nom de domaine complet (FQDN) *hostname.domain*, par exemple. `accounting.example.com`
- Peut contenir des caractères alphanumériques et des tirets (-).
- Il ne peut pas commencer ni se terminer par un trait d'union.
- Il peut commencer par un caractère numérique.

Pour les noms d'alias DNS, Amazon FSx stocke les caractères alphabétiques sous forme de lettres minuscules (a-z), quelle que soit la manière dont vous les spécifiez : en majuscules, en minuscules ou en lettres correspondantes dans les codes d'échappement.

4. Pour les préférences de maintenance, apportez les modifications souhaitées.
5. Dans la section Balises - facultatif, ajoutez les balises dont vous avez besoin, puis choisissez Next.

6. Vérifiez la configuration du système de fichiers qui s'affiche sur la page Create file system (Créer un système de fichiers). Choisissez Créer un système de fichiers pour créer le système de fichiers.

Configurer les noms principaux des services (SPNs) pour Kerberos

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification et le chiffrement basés sur Kerberos lors du transport avec Amazon. FSx Kerberos fournit l'authentification la plus sécurisée pour les clients qui accèdent à votre système de fichiers.

Pour activer l'authentification Kerberos pour les clients qui accèdent à Amazon FSx via un alias DNS, vous devez ajouter des noms principaux de service (SPNs) correspondant à l'alias DNS sur l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon. Un SPN ne peut être associé qu'à un seul objet informatique Active Directory à la fois. Si le nom DNS existant est configuré SPNs pour l'objet informatique Active Directory de votre système de fichiers d'origine, vous devez d'abord les supprimer.

Deux conditions sont requises SPNs pour l'authentification Kerberos :

```
HOST/alias  
HOST/alias.domain
```

Si l'alias est le `casfinance.domain.com`, les deux éléments suivants sont requis SPNs :

```
HOST/finance  
HOST/finance.domain.com
```

Note

Vous devez supprimer tout HOST existant SPNs correspondant à l'alias DNS de l'objet informatique Active Directory avant de créer un nouvel HOST SPNs pour l'objet informatique Active Directory (AD) de votre système de FSx fichiers Amazon. Les tentatives de configuration SPNs de votre système de FSx fichiers Amazon échoueront si un SPN pour l'alias DNS existe dans l'AD.

Les procédures suivantes décrivent comment effectuer les opérations suivantes :

- Recherchez un alias DNS existant SPNs sur l'objet informatique Active Directory du système de fichiers d'origine.
- Supprimez le fichier SPNs trouvé existant, le cas échéant.
- Créez un nouvel alias DNS SPNs pour l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour installer le module PowerShell Active Directory requis

1. Connectez-vous à une instance Windows jointe à l'Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint.
2. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
3. Installez le module PowerShell Active Directory à l'aide de la commande suivante.

```
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

Pour rechercher et supprimer un alias DNS existant SPNs sur l'objet informatique Active Directory du système de fichiers d'origine

Si vous avez configuré SPNs l'alias DNS que vous avez attribué à un autre système de fichiers sur un objet informatique de votre Active Directory, vous devez d'abord le supprimer SPNs avant de l'ajouter SPNs à l'objet ordinateur de votre système de fichiers.

1. Trouvez-en un existant SPNs à l'aide des commandes suivantes. *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS que vous avez associé au système de fichiers à [l'étape 1](#).

```
## Find SPNs for original file system's AD computer object
$ALIAS = "alias_fqdn"
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS)
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS.Split(".")[0])
```

2. Supprimez l'HOST existant SPNs renvoyé à l'étape précédente à l'aide de l'exemple de script suivant.
 - *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS complet que vous avez associé au système de fichiers à [l'étape 1](#).
 - *file_system_DNS_name* Remplacez-le par le nom DNS du système de fichiers d'origine.

```
## Delete SPNs for original file system's AD computer object
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})

SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}) ${FSxAdComputer}.Name
SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}.Split(".")[0]) ${FSxAdComputer}.Name
```

3. Répétez les étapes précédentes pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers à l'[étape 1](#).

Pour définir SPNs l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon

1. Définissez une nouvelle configuration SPNs pour votre système de FSx fichiers Amazon en exécutant les commandes suivantes.

- *file_system_dns_name* Remplacez-le par le nom DNS FSx attribué par Amazon au système de fichiers.

Pour trouver le nom DNS de votre système de fichiers sur la FSx console Amazon, choisissez Systèmes de fichiers, choisissez votre système de fichiers, puis choisissez le volet Réseau et sécurité sur la page de détails du système de fichiers.

Vous pouvez également obtenir le nom DNS dans la réponse de l'opération d'[DescribeFileSystemsAPI](#).

- *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS complet que vous avez associé au système de fichiers à l'[étape 1](#).

```
## Set SPNs for FSx file system AD computer object
$FSxDnsName = "file_system_dns_name"
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName $FSxDnsName | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity $FileSystemHost)

##Use the following command to set both the full FQDN and Alias SPNs
```

```
Set-AdComputer -Identity $FSxAdComputer -Add @"msDS-AdditionalDnsHostname" =
@($Alias, $Alias.Split(".")[0])}
```

Note

La définition d'un SPN pour votre système de FSx fichiers Amazon échouera si un SPN pour l'alias DNS existe dans l'AD pour l'objet informatique du système de fichiers d'origine. Pour plus d'informations sur la recherche et la suppression d'un SPNs fichier existant, consultez [Pour rechercher et supprimer un alias DNS existant SPNs sur l'objet informatique Active Directory du système de fichiers d'origine](#).

2. Vérifiez que les nouveaux SPNs sont configurés pour l'alias DNS à l'aide de l'exemple de script suivant. Assurez-vous que la réponse inclut deux hôtes HOST/*alias* et SPNsHOST/*alias_fqdn*, comme décrit précédemment dans cette procédure.

file_system_dns_name Remplacez-le par le nom DNS FSx attribué par Amazon à votre système de fichiers. Pour trouver le nom DNS de votre système de fichiers sur la FSx console Amazon, choisissez Systèmes de fichiers, choisissez votre système de fichiers, puis choisissez le volet Réseau et sécurité sur la page de détails du système de fichiers.

Vous pouvez également obtenir le nom DNS dans la réponse de l'opération d'[DescribeFileSystemsAPI](#).

```
## Verify SPNs on FSx file system AD computer object
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})
SetSpn /L ${FSxAdComputer}.Name
```

3. Répétez les étapes précédentes pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers à l'[étape 1](#).

Mettre à jour ou créer un enregistrement DNS CNAME

Après avoir correctement configuré SPNs votre système de fichiers, vous pouvez passer à Amazon FSx en remplaçant chaque enregistrement DNS résolu dans le système de fichiers d'origine par un enregistrement DNS correspondant au nom DNS par défaut du système de FSx fichiers Amazon.

Les modules `dnsserver` et `activedirectory` Windows sont nécessaires pour exécuter les commandes présentées dans cette section.

Pour installer les PowerShell modules requis

1. Connectez-vous à une instance Windows associée au même Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint en tant qu'utilisateur membre d'un groupe disposant d'autorisations d'administration DNS (administrateurs de systèmes de noms de domaine AWS délégués et administrateurs de domaine ou autre groupe auquel vous avez délégué des autorisations d'administration DNS dans votre Active Directory autogéré). AWS Managed Microsoft AD

Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
3. Le module PowerShell DNS Server est nécessaire pour exécuter les instructions de cette procédure. Installez-le à l'aide de la commande suivante.

```
Install-WindowsFeature RSAT-DNS-Server
```

Pour mettre à jour ou créer un nom DNS personnalisé pour votre système de FSx fichiers Amazon

1. Connectez-vous à votre instance Amazon EC2 en tant qu'utilisateur membre d'un groupe disposant d'autorisations d'administration DNS (administrateurs de systèmes de noms de domaine AWS délégués dans AWS Managed Active Directory, administrateurs de domaines ou autre groupe auquel vous avez délégué des autorisations d'administration DNS dans votre Active Directory autogéré).

Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. À l'invite de commande, exécutez le script suivant. Ce script migre tous les enregistrements DNS CNAME existants vers votre système de FSx fichiers Amazon. Si aucun n'est trouvé, il crée un nouvel enregistrement DNS CNAME pour l'alias DNS `alias_fqdn` qui correspond au nom DNS par défaut de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour exécuter le script :

- `alias_fqdn` Remplacez-le par l'alias DNS que vous avez associé au système de fichiers.

- Remplacez *file_system_DNS_name* par le nom DNS FSx attribué par Amazon au système de fichiers.

```
$Alias="alias_fqdn"
$FSxDnsName="file_system_dns_name"
$AliasHost=$Alias.Split('.')[0]
$ZoneName=((Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain)
$DnsServerComputerName = (Resolve-DnsName $ZoneName -Type NS | Where Type -eq 'A' |
    Select -ExpandProperty Name) | Select -First 1
Add-DnsServerResourceRecordCName -Name $AliasHost -ComputerName
    $DnsServerComputerName -HostNameAlias $FSxDnsName -ZoneName $ZoneName
```

3. Répétez l'étape précédente pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers à l'[étape 1](#).

Vous avez maintenant ajouté une valeur DNS CNAME pour votre système de FSx fichiers Amazon avec l'alias DNS. Vous pouvez désormais utiliser l'alias DNS pour accéder à vos données.

Note

Lors de la mise à jour d'un enregistrement DNS CNAME pour qu'il pointe vers un système de FSx fichiers Amazon précédemment pointé vers un autre système de fichiers, les clients peuvent ne pas être en mesure de se connecter au système de fichiers pendant une courte période. Lorsque le cache DNS du client est actualisé, il doit pouvoir se connecter à l'aide de l'alias DNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'un alias DNS](#).

Application de l'authentification Kerberos à l'aide d'objets de stratégie de groupe (GPOs)

Vous pouvez appliquer l'authentification Kerberos lors de l'accès au système de fichiers en définissant les objets de stratégie de groupe (GPOs) suivants dans votre Active Directory :

- Restreindre le NTLM : trafic NTLM sortant vers des serveurs distants - Utilisez ce paramètre de stratégie pour refuser ou auditer le trafic NTLM sortant d'un ordinateur vers un serveur distant exécutant le système d'exploitation Windows.

- Restreindre le protocole NTLM : ajoutez des exceptions de serveur distant pour l'authentification NTLM - Utilisez ce paramètre de stratégie pour créer une liste d'exceptions des serveurs distants sur lesquels les appareils clients sont autorisés à utiliser l'authentification NTLM si le paramètre de stratégie Sécurité du réseau : restreindre le trafic NTLM : trafic NTLM sortant vers les serveurs distants est configuré.
1. Connectez-vous à une instance Windows jointe à l'Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint en tant qu'administrateur. Si vous configurez un Active Directory autogéré, appliquez ces étapes directement à votre Active Directory.
 2. Choisissez Démarrer, Outils d'administration, puis Gestion des politiques de groupe.
 3. Choisissez Group Policy Objects.
 4. Si votre objet de stratégie de groupe n'existe pas déjà, créez-le.
 5. Localisez la sécurité réseau existante : Restreindre le protocole NTLM : politique relative au trafic NTLM sortant vers les serveurs distants. (S'il n'existe aucune stratégie, créez-en une nouvelle.) Dans l'onglet Paramètres de sécurité locaux, ouvrez le menu contextuel (clic droit) et choisissez Propriétés.
 6. Choisissez Refuser tout.
 7. Choisissez Appliquer pour enregistrer le paramètre de sécurité.
 8. Pour définir des exceptions pour les connexions NTLM à des serveurs distants spécifiques pour le client, recherchez le lien Sécurité du réseau : Restreindre le protocole NTLM : ajouter des exceptions de serveur distant.

Ouvrez le menu contextuel (clic droit) et choisissez Propriétés dans l'onglet Paramètres de sécurité locaux.
 9. Entrez le nom des serveurs à ajouter à la liste d'exceptions.
 10. Choisissez Appliquer pour enregistrer le paramètre de sécurité.

Accès aux données à l'aide de partages de fichiers

Un partage de fichiers Microsoft Windows est un dossier ou un répertoire spécifique de votre système de fichiers. Il inclut tous les sous-dossiers qui pourraient exister. Les clients accèdent aux partages de fichiers de votre système de fichiers à l'aide du protocole SMB (Server Message Block). Votre système de fichiers FSx pour Windows File Server est fourni avec un partage de fichiers Windows

par défaut, nommé `share`. Vous pouvez créer et gérer autant d'autres partages de fichiers que vous le souhaitez à l'aide de l'outil d'interface utilisateur graphique (GUI) Windows Shared Folders.

Les partages Microsoft Windows disponibles en continu (CA) offrent le principal avantage de maintenir un accès ininterrompu aux fichiers partagés, même en cas de défaillance d'un nœud de serveur au sein d'un cluster. L'utilisation des partages de fichiers CA permet de minimiser les interruptions des applications serveur qui stockent leurs fichiers de données sur ces partages de fichiers pendant les fenêtres de maintenance du système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion de partages de fichiers sur votre FSx système de fichiers Windows File Server, y compris les partages CA, consultez [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#).

mappage des partages de fichiers

Pour accéder à vos partages de fichiers, utilisez la fonctionnalité Windows Map Network Drive pour associer une lettre de lecteur de votre instance de calcul à votre partage de FSx fichiers Amazon. Le processus de mappage d'un partage de fichiers vers un lecteur de votre instance de calcul est connu sous le nom de montage d'un partage de fichiers sous Linux. Ce processus varie en fonction du type d'instance de calcul et du système d'exploitation. Une fois votre partage de fichiers mappé, vos applications et vos utilisateurs peuvent accéder aux fichiers et aux dossiers de votre partage de fichiers comme s'il s'agissait de fichiers et de dossiers locaux.

Pour plus d'informations sur le mappage et le montage de partages de fichiers pour accéder aux données de votre système de fichiers, consultez les procédures suivantes :

- [Mappage d'un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2](#).
- [Montage d'un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2](#)
- [Montage d'un partage de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2](#)

Mappage d'un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2

Vous pouvez mapper un partage de fichiers sur une instance Windows EC2 pour accéder à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server à l'aide de l'explorateur de fichiers Windows ou de l'invite de commande.

Pour mapper un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2 (explorateur de fichiers)

1. Lancez l'instance Windows EC2 et connectez-la au Microsoft Active Directory auquel vous avez joint votre système de FSx fichiers Amazon. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide AWS Directory Service d'administration :
 - [Rejoignez facilement une instance Windows EC2](#)
 - [Joindre manuellement une instance Windows](#)
2. Connectez-vous à votre instance EC2 Windows. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Une fois connecté, ouvrez l'Explorateur de fichiers.
4. Dans le volet de navigation, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de Network, puis sélectionnez Map Network Drive.
5. Pour Drive, choisissez une lettre de lecteur.
6. Pour Dossier, entrez le nom DNS du système de fichiers ou un alias DNS associé au système de fichiers, ainsi que le nom du partage.

 Important

L'utilisation d'une adresse IP au lieu du nom DNS peut entraîner une indisponibilité lors du processus de basculement du système de fichiers multi-AZ. En outre, les noms DNS ou les alias DNS associés sont nécessaires pour l'authentification basée sur Kerberos dans les systèmes de fichiers multi-AZ et mono-AZ.

Vous pouvez trouver le nom DNS du système de fichiers et tous les alias DNS associés sur la [FSx console Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse de l'opération [CreateFileSystem](#) ou [DescribeFileSystems](#) API. Pour plus d'informations sur l'utilisation des alias DNS, consultez [Gestion des alias DNS](#).

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```


- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Active Directory autogéré, et pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

Par exemple, pour utiliser le nom DNS d'un système de fichiers mono-AZ, entrez ce qui suit dans le champ Dossier.

```
\\fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com\share
```

Pour utiliser le nom DNS d'un système de fichiers multi-AZ, entrez ce qui suit dans le champ Dossier.

```
\\amznfsxaa11bb22.ad-domain.com\share
```

Pour utiliser un alias DNS associé au système de fichiers, entrez ce qui suit dans le champ Dossier.

```
\\fqdn-dns-alias\share
```

7. Choisissez une option pour Reconnecter lors de la connexion, qui indique si le partage de fichiers doit se reconnecter lors de la connexion, puis choisissez Terminer.

Pour mapper un partage de fichiers sur une instance Windows Amazon EC2 (invite de commande)

1. Lancez l'instance Windows EC2 et connectez-la au Microsoft Active Directory auquel vous avez joint votre système de FSx fichiers Amazon. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide AWS Directory Service d'administration :
 - [Rejoignez facilement une instance Windows EC2](#)
 - [Joindre manuellement une instance Windows](#)
2. Connectez-vous à votre instance Windows EC2 en tant qu'utilisateur dans votre AWS Managed Microsoft AD annuaire. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Une fois connecté, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

4. Montez le partage de fichiers en utilisant la lettre de lecteur de votre choix, le nom DNS du système de fichiers et le nom du partage. Vous pouvez trouver le nom DNS à l'aide de la [FSx console Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse de l'opération CreateFileSystem ou DescribeFileSystems API.

 - Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Active Directory autogéré, et pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

Voici un exemple de commande pour monter le partage de fichiers.

```
$ net use H: \\amznfsxaa11bb22.ad-domain.com\share /persistent:yes
```

Au lieu de la `net use` commande, vous pouvez également utiliser n'importe quelle PowerShell commande prise en charge pour monter un partage de fichiers.

Montage d'un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2


Vous pouvez monter un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2 jointe à votre Active Directory ou non jointe pour accéder à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server. Si l'instance n'est pas jointe à votre Active Directory, veillez à mettre à jour les options DHCP définies pour l'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dans lequel réside l'instance afin d'inclure les serveurs de noms DNS de votre domaine Active Directory. Relancez ensuite l'instance.

Pour monter un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2 (GUI)


1. Lancez l'instance Mac EC2. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 :

- [Lancer une instance Mac à l'aide de la console](#)
 - [Lancez une instance Mac à l'aide du AWS CLI](#)
2. Connectez-vous à votre instance Mac EC2 à l'aide de Virtual Network Computing (VNC). Pour plus d'informations, consultez [Connect to your instance using VNC](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
 3. Sur votre instance Mac EC2, connectez-vous à votre partage de FSx fichiers Amazon, comme suit :
 - a. Ouvrez le Finder, choisissez Go, puis Connect to Server.
 - b. Dans la boîte de dialogue Connect to Server, entrez le nom DNS du système de fichiers ou un alias DNS associé au système de fichiers, ainsi que le nom du partage. Choisissez ensuite Connect (Connecter).

Vous pouvez trouver le nom DNS du système de fichiers et tous les alias DNS associés sur la [FSx console Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse de l'opération [CreateFileSystem](#) ou [DescribeFileSystems](#) API. Pour plus d'informations sur l'utilisation des alias DNS, consultez [Gestion des alias DNS](#).



- c. Sur l'écran suivant, choisissez Connect pour continuer.
- d. Entrez vos informations d'identification Microsoft Active Directory (AD) pour le compte de FSx service Amazon, comme indiqué dans l'exemple suivant. Choisissez ensuite Connect (Connecter).



- e. Si la connexion est établie, vous pouvez voir le FSx partage Amazon, sous Emplacements, dans la fenêtre du Finder.

Pour monter un partage de fichiers sur une instance Mac Amazon EC2 (ligne de commande)

1. Lancez l'instance Mac EC2. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 :
 - [Lancer une instance Mac à l'aide de la console](#)
 - [Lancez une instance Mac à l'aide du AWS CLI](#)
2. Connectez-vous à votre instance Mac EC2 à l'aide de Virtual Network Computing (VNC). Pour plus d'informations, consultez [Connect to your instance using VNC](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Montez le partage de fichiers à l'aide de la commande suivante.

```
mount_smbfs //file_system_dns_name/file_share mount_point
```

Vous pouvez trouver le nom DNS sur la [FSxconsole Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse de l'opération CreateFileSystem ou DescribeFileSystems API.

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Active Directory autogéré, et pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

La commande mount utilisée dans cette procédure effectue les opérations suivantes aux points indiqués :

- `//file_system_dns_name/file_share`— Spécifie le nom DNS et le partage du système de fichiers à monter.
- `mount_point`— Le répertoire de l'instance EC2 sur lequel vous montez le système de fichiers.

Montage d'un partage de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2

Vous pouvez monter un partage de fichiers FSx for Windows File Server sur une instance Linux Amazon EC2 jointe à votre Active Directory ou non jointe pour FSx accéder à votre système de fichiers Windows File Server.

Note

- Les commandes suivantes spécifient des paramètres tels que le protocole SMB, la mise en cache et la taille de la mémoire tampon de lecture et d'écriture à titre d'exemple uniquement. Les choix de paramètres pour la `cifs` commande Linux, ainsi que la version du noyau Linux utilisée, peuvent avoir un impact sur le débit et la latence des opérations réseau entre le client et le système de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations, consultez `cifs` la documentation de l'environnement Linux que vous utilisez.
- Les clients Linux ne prennent pas en charge le basculement automatique basé sur le DNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expérience de basculement sur les clients Linux](#).

Pour monter un partage de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2 jointe à un Active Directory

1. Si aucune instance Linux EC2 en cours d'exécution n'est associée à votre Microsoft Active Directory, voir [Joindre manuellement une instance Linux](#) dans le Guide d'AWS Directory Service administration pour obtenir des instructions à cet effet.
2. Connectez-vous à votre instance Linux EC2. Pour plus d'informations, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Pour installer le package `cifs-utils`, exécutez la commande suivante : Ce package est utilisé pour monter des systèmes de fichiers réseau tels qu'Amazon FSx sous Linux.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. Créez le répertoire des points de montage `/mnt/fsx`. C'est ici que vous allez monter le système de FSx fichiers Amazon.

```
$ sudo mkdir -p /mnt/fsx
```

5. Authentifiez-vous avec Kerberos à l'aide de la commande suivante.

```
$ kinit
```

6. Montez le partage de fichiers à l'aide de la commande suivante.

```
$ sudo mount -t cifs //file_system_dns_name/file_share mount_point --verbose -o  
vers=SMB_version,sec=krb5,cuid=ad_user,rsiz=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=no  
file-server-Id
```

Vous pouvez trouver le nom DNS sur la [FSxconsole Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse `CreateFileSystem` ou dans l'opération de `DescribeFileSystems` l'API.

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Active Directory autogéré, et pour tout système de fichiers multi-AZ, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

Remplacez *CIFSMaxBufSize* par la plus grande valeur autorisée par votre noyau. Exécutez la commande suivante pour obtenir cette valeur.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

La sortie indique que la taille maximale de la mémoire tampon est de 130048.

7. Vérifiez que le système de fichiers est monté en exécutant la commande suivante, qui renvoie uniquement les systèmes de fichiers du type CIFS (Common Internet File System).

```
$ mount -l -t cifs
//fs-0123456789abcdef0/share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=krb5,cache=cache_mode,username=user1@CORP.NETWORK.COM,ui
```

La commande mount utilisée dans cette procédure effectue les opérations suivantes aux points indiqués :

- *//file_system_dns_name/file_share*— Spécifie le nom DNS et le partage du système de fichiers à monter.
- *mount_point*— Le répertoire de l'instance EC2 sur lequel vous montez le système de fichiers.
- *-t cifs vers=SMB_version*— Spécifie le type de système de fichiers CIFS et la version du protocole SMB. Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows prend en charge les versions SMB 2.0 à 3.1.1.
- *sec=krb5*— Spécifie d'utiliser la version 5 de Kerberos pour l'authentification.
- *cache=cache_mode*— Définit le mode de cache. Cette option pour le cache CIFS peut avoir un impact sur les performances, et vous devez tester les paramètres qui fonctionnent le mieux (et consulter la documentation Linux) pour votre noyau et votre charge de travail. Les options *strict 1* et *none 2* sont recommandées, car elles *loose* peuvent entraîner des incohérences dans les données en raison de la sémantique plus souple du protocole.
- *cuid=ad_user*— Définit l'UID du propriétaire du cache d'informations d'identification pour l'administrateur de l'annuaire AD.

- `/mnt/fsx`— Spécifie le point de montage pour le partage de fichiers Amazon FSx sur votre instance EC2.
- `rsize=CIFSMaxBufSize, wsize=CIFSMaxBufSize`— Spécifie la taille maximale de la mémoire tampon de lecture et d'écriture autorisée par le protocole CIFS. Remplacez `CIFSMaxBufSize` par la plus grande valeur autorisée par votre noyau. Déterminez le `CIFSMaxBufSize` en exécutant la commande suivante.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

La sortie indique que la taille maximale de la mémoire tampon est de 130048.

- `ip=preferred-file-server-IP`— Définit l'adresse IP de destination sur celle du serveur de fichiers préféré du système de fichiers.

Vous pouvez récupérer l'adresse IP du serveur de fichiers préféré du système de fichiers comme suit :

- À l'aide de la FSx console Amazon, sur l'onglet Réseau et sécurité de la page de détails du système de fichiers.
- En réponse à la commande `describe-file-systems` CLI ou à la commande [DescribeFileSystems](#) API équivalente.

Pour monter un partage de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2 non jointe à un Active Directory

La procédure suivante monte un partage de fichiers Amazon FSx sur une instance Linux Amazon EC2 qui n'est pas jointe à votre Active Directory (AD). Pour une instance Linux EC2 qui n'est pas jointe à votre AD, vous pouvez uniquement monter un partage de fichiers FSx pour Windows File Server à l'aide de son adresse IP privée. Vous pouvez obtenir l'adresse IP privée du système de fichiers à l'aide de la [FSx console Amazon](#), dans l'onglet Réseau et sécurité, dans Adresse IP du serveur de fichiers préféré.

Cet exemple utilise l'authentification NTLM. Pour ce faire, vous montez le système de fichiers en tant qu'utilisateur membre du domaine Microsoft Active Directory auquel le système de fichiers FSx for Windows File Server est joint. Les informations d'identification du compte utilisateur sont fournies dans un fichier texte que vous créez sur votre instance EC2. `creds.txt` Ce fichier contient le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine de l'utilisateur.


```
$ cat creds.txt
username=user1
password=Password123
domain=EXAMPLE.COM
```

Pour lancer et configurer l'instance Amazon Linux EC2

1. Lancez une instance Amazon Linux EC2 à l'aide de la console [Amazon EC2](#). Pour plus d'informations, consultez [Lancer une instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Connectez-vous à votre instance Amazon Linux EC2. Pour plus d'informations, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Pour installer le package `cifs-utils`, exécutez la commande suivante : Ce package est utilisé pour monter des systèmes de fichiers réseau tels qu'Amazon FSx sous Linux.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. Créez le point de montage `/mnt/fsxx` où vous prévoyez de monter le système de FSx fichiers Amazon.

```
$ sudo mkdir -p /mnt/fsx
```

5. Créez le fichier `creds.txt` d'informations d'identification dans le `/home/ec2-user` répertoire, en utilisant le format indiqué précédemment.
6. Définissez les autorisations du `creds.txt` fichier afin que vous seul (le propriétaire) puissiez lire et écrire dans le fichier en exécutant la commande suivante.

```
$ chmod 700 creds.txt
```

Pour monter le système de fichiers.

1. Vous montez un partage de fichiers qui n'est pas joint à votre Active Directory à l'aide de son adresse IP privée. Vous pouvez obtenir l'adresse IP privée du système de fichiers à l'aide de la [FSx console Amazon](#), sous l'onglet Réseau et sécurité, dans l'adresse IP du serveur de fichiers préféré.
2. Montez le système de fichiers à l'aide de la commande suivante :

```
$ sudo mount -t cifs //file-system-IP-address/file_share /mnt/fsx
--verbose -o vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cred=/home/ec2-user/
creds.txt,rsize=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=none
```

Remplacez *CIFSMaxBufSize* par la plus grande valeur autorisée par votre noyau. Exécutez la commande suivante pour obtenir cette valeur.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

La sortie indique que la taille maximale de la mémoire tampon est de 130048.

3. Vérifiez que le système de fichiers est monté en exécutant la commande suivante, qui renvoie uniquement les systèmes de fichiers CIFS.

```
$ mount -l -t cifs
//file-system-IP-address/file_share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cache=cache_mode,username=user1,domain=CORP.EXA
```

La commande mount utilisée dans cette procédure effectue les opérations suivantes aux points indiqués :

- *//file-system-IP-address/file_share*— Spécifie l'adresse IP et le partage du système de fichiers que vous montez.
- *-t cifs vers=SMB_version*— Spécifie le type de système de fichiers CIFS et la version du protocole SMB. Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows prend en charge les versions SMB 2.0 à 3.1.1.
- *sec=ntlmsspi*— Spécifie l'utilisation de l'interface NTLMSSPI (NT LAN Manager Security Support Provider Interface) pour l'authentification.
- *cache=cache_mode*— Définit le mode de cache. Cette option pour le cache CIFS peut avoir un impact sur les performances, et vous devez tester les paramètres qui fonctionnent le mieux (et consulter la documentation Linux) pour votre noyau et votre charge de travail. Les options *strict* 1 et *none* 2 sont recommandées, car elles *loose* peuvent entraîner des incohérences dans les données en raison de la sémantique plus souple du protocole.

- `cred=/home/ec2-user/creds.txt`— Spécifie où obtenir les informations d'identification de l'utilisateur.
- `/mnt/fsx`— Spécifie le point de montage pour le partage de fichiers Amazon FSx sur votre instance EC2.
- `rsize=CIFSMaxBufSize, wsize=CIFSMaxBufSize`— Spécifie la taille maximale de la mémoire tampon de lecture et d'écriture autorisée par le protocole CIFS. Remplacez `CIFSMaxBufSize` par la plus grande valeur autorisée par votre noyau. Déterminez le `CIFSMaxBufSize` en exécutant la commande suivante.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

Montez automatiquement des partages de fichiers sur une instance Linux Amazon EC2

Vous pouvez monter automatiquement votre partage de fichiers FSx for Windows File Server pour accéder à votre système de fichiers FSx for Windows File Server chaque fois que l'instance Linux Amazon EC2 sur laquelle il est monté redémarre. Pour ce faire, ajoutez une entrée au `/etc/fstab` fichier sur l'instance EC2. Le fichier `/etc/fstab` contient des informations sur les systèmes de fichiers. La commande `mount -a`, qui s'exécute au démarrage de l'instance, monte les systèmes de fichiers répertoriés dans le `/etc/fstab` fichier.

Pour une instance Linux Amazon EC2 qui n'est pas jointe à votre Active Directory, vous pouvez uniquement monter un partage de fichiers FSx pour Windows File Server en utilisant son adresse IP privée. Vous pouvez obtenir l'adresse IP privée du système de fichiers à l'aide de la [FSx console Amazon](#), dans l'onglet Réseau et sécurité, dans Adresse IP du serveur de fichiers préféré.

La procédure suivante utilise l'authentification Microsoft NTLM. Vous montez le système de fichiers en tant qu'utilisateur membre du domaine Microsoft Active Directory auquel le système de fichiers FSx for Windows File Server est joint. Vous pouvez récupérer les informations d'identification du compte utilisateur dans le `creds.txt` fichier à l'aide de la commande suivante.

```
$ cat creds.txt
username=user1
```

```
password=Password123  
domain=EXAMPLE.COM
```

Pour monter automatiquement un partage de fichiers sur une instance Amazon Linux EC2 non jointe à votre Active Directory

Pour lancer et configurer l'instance Amazon Linux EC2

1. Lancez une instance Amazon Linux EC2 à l'aide de la console [Amazon EC2](#). Pour plus d'informations, consultez [Lancer une instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Connectez-vous à votre instance. Pour plus d'informations, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Pour installer le package `cifs-utils`, exécutez la commande suivante : Ce package est utilisé pour monter des systèmes de fichiers réseau tels qu'Amazon FSx sous Linux.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. Créez le répertoire `/mnt/fsx`. C'est ici que vous allez monter le système de FSx fichiers Amazon.

```
$ sudo mkdir /mnt/fsx
```

5. Créez le fichier `creds.txt` d'informations d'identification dans le `/home/ec2-user` répertoire.
6. Définissez les autorisations du fichier afin que vous seul (le propriétaire) puissiez lire le fichier en exécutant la commande suivante.

```
$ sudo chmod 700 creds.txt
```

Pour monter automatiquement le système de fichiers

1. Vous montez automatiquement un partage de fichiers non joint à votre Active Directory en utilisant son adresse IP privée. Vous pouvez obtenir l'adresse IP privée du système de fichiers à l'aide de la [FSx console Amazon](#), dans l'onglet Réseau et sécurité, dans Adresse IP du serveur de fichiers préféré.
2. Pour monter automatiquement le partage de fichiers à l'aide de son adresse IP privée, ajoutez la ligne suivante au `/etc/fstab` fichier.

```
//file-system-IP-address/file_share /mnt/fsx cifs
vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cred=/home/ec2-user/
creds.txt,rsize=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=none 0 0
```

Remplacez *CIFSMaxBufSize* par la plus grande valeur autorisée par votre noyau. Exécutez la commande suivante pour obtenir cette valeur.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

La sortie indique que la taille maximale de la mémoire tampon est de 130048.

3. Testez l'fstabentrée en utilisant la mount commande avec l'option « fake » en conjonction avec les options « all » et « verbose ».

```
$ sudo mount -fav
home/ec2-user/fsx      : successfully mounted
```

4. Pour monter le partage de fichiers, redémarrez l'instance Amazon EC2.
5. Lorsque l'instance est de nouveau disponible, vérifiez que le système de fichiers est monté en exécutant la commande suivante.

```
$ sudo mount -l -t cifs
//file-system-IP-address/file_share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cache=cache_code,username=user1,domain=CORP.EXA
```

La ligne ajoutée au `/etc/fstab` fichier dans cette procédure effectue les opérations suivantes aux points indiqués :

- *//file-system-IP-address/file_share*— Spécifie l'adresse IP et le partage du système de FSx fichiers Amazon que vous montez.
- `/mnt/fsx`— Spécifie le point de montage du système de fichiers Amazon FSx sur votre instance EC2.
- `cifs vers=SMB_version`— Spécifie le type de système de fichiers CIFS et la version du protocole SMB. Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows prend en charge les versions SMB 2.0 à 3.1.1.

- `sec=ntlmsspi`— Spécifie l'utilisation de l'interface du fournisseur de support de sécurité de NT LAN Manager pour faciliter l'authentification par défi et réponse NTLM.
- `cache=cache_mode`— Définit le mode de cache. Cette option pour le cache CIFS peut avoir un impact sur les performances, et vous devez tester les paramètres qui fonctionnent le mieux (et consulter la documentation Linux) pour votre noyau et votre charge de travail. Les options `strict 1` et `none 2` sont recommandées, car elles `loose` peuvent entraîner des incohérences dans les données en raison de la sémantique plus souple du protocole.
- `cred=/home/ec2-user/creds.txt`— Spécifie où obtenir les informations d'identification de l'utilisateur.
- `_netdev`— Indique au système d'exploitation que le système de fichiers réside sur un appareil nécessitant un accès au réseau. L'utilisation de cette option empêche l'instance de monter le système de fichiers tant que le service réseau n'est pas activé sur le client.
- `0`— Indique que le système de fichiers doit être sauvegardé `parump`, s'il s'agit d'une valeur différente de zéro. Pour Amazon FSx, cette valeur doit être `0`.
- `0`— Spécifie l'ordre dans lequel `fsck` les systèmes de fichiers sont vérifiés au démarrage. Pour les systèmes de FSx fichiers Amazon, cette valeur doit `0` indiquer qu'ils `fsck` ne doivent pas être exécutés au démarrage.

Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers

Cette rubrique décrit comment gérer les partages de fichiers en effectuant les tâches suivantes.

- Création d'un nouveau partage de fichiers
- Modifier un partage de fichiers existant
- Supprimer un partage de fichiers existant

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur des dossiers partagés native pour Windows et l'interface de ligne de commande FSx Amazon pour la gestion à distance PowerShell afin de gérer les partages de fichiers sur votre système FSx de fichiers Windows File Server. Vous pouvez rencontrer des retards lors de l'utilisation de l'interface graphique des dossiers partagés (`fsmgmt.msc`) lors de la première ouverture du menu contextuel pour les partages situés sur un autre système de fichiers. Pour éviter ces retards, utilisez-le PowerShell pour gérer les partages de fichiers situés sur plusieurs systèmes de fichiers.

Microsoft Windows applique des règles et des limites relatives à la dénomination des fichiers et des répertoires. Pour vous assurer que vous pouvez créer et accéder à vos données avec succès, vous devez nommer vos fichiers et répertoires conformément à ces directives Windows. Pour plus d'informations, consultez la section [Conventions de dénomination](#).

 Warning

Amazon FSx exige que l'utilisateur du SYSTÈME dispose des autorisations ACL NTFS de contrôle total sur chaque dossier dans lequel vous créez un partage de fichiers SMB. Ne modifiez pas les autorisations ACL NTFS de cet utilisateur sur vos dossiers, car cela pourrait rendre vos partages de fichiers inaccessibles.

Gestion des partages de fichiers à l'aide de l'interface graphique des dossiers partagés

Pour gérer les partages de fichiers sur votre système de FSx fichiers Amazon, vous pouvez utiliser l'interface graphique des dossiers partagés. L'interface graphique des dossiers partagés fournit un emplacement central pour gérer tous les dossiers partagés sur un serveur Windows. Les procédures suivantes décrivent comment gérer vos partages de fichiers.

Pour connecter des dossiers partagés à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server

1. Lancez votre EC2 instance Amazon et connectez-la au Microsoft Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide AWS Directory Service d'administration :
 - [Rejoindre facilement une EC2 instance Windows](#)
 - [Joindre manuellement une instance Windows](#)
2. Connectez-vous à votre instance en tant qu'utilisateur membre du groupe des administrateurs du système de fichiers. Dans AWS Managed Microsoft Active Directory, ce groupe est appelé FSx Administrateurs AWS délégués. Dans votre Microsoft Active Directory autogéré, ce groupe est appelé Administrateurs de domaine ou le nom personnalisé du groupe d'administrateurs que vous avez indiqué lors de sa création. Pour plus d'informations, consultez [Connect to your Windows instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Windows.
3. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez fsmgmt.msc à l'aide de la commande Exécuter en tant qu'administrateur. Cela ouvre l'outil graphique des dossiers partagés.
4. Pour Action, choisissez Connect to another computer.

5. Pour Autre ordinateur, entrez le nom du système de noms de domaine (DNS) de votre système de FSx fichiers Amazon, par exemple **amznfsxabcd0123.corp.example.com**.

Pour trouver le nom DNS de votre système de fichiers sur la FSx console Amazon, choisissez Systèmes de fichiers, choisissez votre système de fichiers, puis consultez la section Réseau et sécurité de la page de détails du système de fichiers. Vous pouvez également obtenir le nom DNS dans la réponse de l'opération d'[DescribeFileSystems](#) API.

6. Choisissez OK. Une entrée pour votre système de FSx fichiers Amazon apparaît alors dans la liste de l'outil Dossiers partagés.

Maintenant que Shared Folders est connecté à votre système de FSx fichiers Amazon, vous pouvez gérer les partages de fichiers Windows sur le système de fichiers. Le partage par défaut est appelé `\share`. Vous pouvez le faire à l'aide des actions suivantes :

- Créer un nouveau partage de fichiers : dans l'outil Dossiers partagés, choisissez Shares dans le volet de gauche pour voir les partages actifs de votre système de FSx fichiers Amazon. Choisissez Nouveau partage et complétez l'assistant de création d'un dossier partagé.

Vous devez créer le dossier local avant de créer le nouveau partage de fichiers. Vous pouvez le faire comme suit :

- À l'aide de l'outil Dossiers partagés : cliquez sur « Parcourir » lorsque vous spécifiez le chemin du dossier local et cliquez sur « Créer un nouveau dossier » pour créer le dossier local.
- À l'aide de la ligne de commande :

```
New-Item -Type Directory -Path \\amznfsxabcd0123.corp.example.com\D$\share  
MyNewShare
```

- Modifier un partage de fichiers : dans l'outil Dossiers partagés, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du partage de fichiers que vous souhaitez modifier dans le volet droit, puis choisissez Propriétés. Modifiez les propriétés et cliquez sur OK.
- Supprimer un partage de fichiers : dans l'outil Dossiers partagés, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du partage de fichiers que vous souhaitez supprimer dans le volet droit, puis choisissez Arrêter le partage.

 Note

Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ, il est possible de supprimer des partages de fichiers ou de modifier des partages de fichiers (y compris la mise à jour des autorisations, des limites d'utilisateur et d'autres propriétés) à l'aide de l'outil graphique Shared Folders uniquement si vous vous connectez à fsmgmt.msc en utilisant le nom DNS du système de fichiers Amazon. FSx L'outil graphique des dossiers partagés ne prend pas en charge ces actions si vous vous connectez à l'aide de l'adresse IP ou du nom d'alias DNS du système de fichiers.

 Note

Si vous utilisez l'outil graphique des dossiers partagés fsmgmt.msc FSx pour accéder à des partages situés sur plusieurs systèmes de fichiers Windows File Server, vous risquez de rencontrer des retards lors de la première ouverture du menu contextuel de partage de fichiers pour un partage situé sur un autre système de fichiers. Pour éviter ces retards, vous pouvez gérer les partages de fichiers PowerShell en suivant les instructions ci-dessous.

Gestion des partages de fichiers avec PowerShell

Vous pouvez gérer les partages de fichiers à l'aide de commandes de gestion à distance personnalisées FSx pour Windows File Server pour. PowerShell Ces commandes peuvent vous aider à automatiser la gestion des tâches de partage de fichiers telles que :

- Migration de partages de fichiers depuis des serveurs de fichiers existants vers Amazon FSx
- Synchronisation des partages de fichiers entre eux Régions AWS pour la reprise après sinistre
- Gestion programmatique des flux de travail de partage de fichiers en cours, tels que le provisionnement du partage de fichiers en équipe

Pour savoir comment utiliser l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance PowerShell, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Le tableau suivant répertorie les PowerShell commandes de gestion à distance de l'Amazon FSx CLI que vous pouvez utiliser pour gérer les partages de fichiers sur FSx les systèmes de fichiers Windows File Server.

Commande de gestion de partage	Description
New-FSxSmbShare	Crée un nouveau partage de fichiers.
Remove-FSxSmbShare	Supprime un partage de fichiers.
Get-FSxSmbShare	Récupère les partages de fichiers existants.
Set-FSxSmbShare	Définit les propriétés d'un partage.
Get-FSxSmbShareAccess	Récupère la liste de contrôle d'accès (ACL) d'un partage.
Grant-FSxSmbShareAccess	Ajoute une entrée de contrôle d'accès (ACE) pour un administrateur au descripteur de sécurité d'un partage.
Revoke-FSxSmbShareAccess	Supprime toutes les autorisations accordées ACEs à un administrateur du descripteur de sécurité d'un partage.
Block-FSxSmbShareAccess	Ajoute un ACE de refus pour un administrateur au descripteur de sécurité d'un partage.
Unblock-FSxSmbShareAccess	Supprime tous les refus ACEs d'un administrateur du descripteur de sécurité d'un partage.

L'aide en ligne de chaque commande fournit une référence de toutes les options de commande. Pour accéder à cette aide, exécutez la commande avec un `-?`, par exemple `New-FSxSmbShare -?`.

Transmission des informations d'identification à New-FSx SmbShare

Vous pouvez transmettre des informations d'identification à New-FSx SmbShare afin de pouvoir l'exécuter en boucle pour créer des centaines ou des milliers de partages sans avoir à saisir à nouveau les informations d'identification à chaque fois.

Préparez l'objet d'identification requis pour créer les partages de fichiers sur votre serveur FSx de fichiers Windows File Server à l'aide de l'une des options suivantes.

- Pour générer l'objet d'identification de manière interactive, utilisez la commande suivante.

```
$credential = Get-Credential
```

- Pour générer l'objet d'identification à l'aide d'une AWS Secrets Manager ressource, utilisez la commande suivante.

```
$credential = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId  
$AdminSecret).SecretString  
$FSxAdminUserCredential = (New-Object PSCredential($credential.UserName,(ConvertTo-  
SecureString $credential.Password -AsPlainText -Force)))
```

Pour créer un partage disponible en permanence (CA)

Vous pouvez créer des partages disponibles en continu (CA) à l'aide de l'Amazon FSx CLI for Remote Management on PowerShell. Les partages CA créés sur un système de fichiers multi-AZ FSx pour Windows File Server sont extrêmement durables et hautement disponibles. Un système de fichiers Amazon FSx Single-AZ est construit sur un cluster à nœud unique. Par conséquent, les partages CA créés sur un système de fichiers mono-AZ sont très durables, mais ne sont pas hautement disponibles. Utilisez la `New-FSxSmbShare` commande avec l'-`ContinuouslyAvailableoption` définie sur `$True` pour spécifier que le partage est un partage disponible en permanence. Voici un exemple de commande permettant de créer un partage CA.

```
New-FSxSmbShare -Name "New CA Share" -Path "D:\share\new-share" -Description "CA share"  
-ContinuouslyAvailable $True
```

Vous pouvez modifier l'-`ContinuouslyAvailableoption` sur un partage de fichiers existant à l'aide de la `Set-FSxSmbShare` commande.

Déterminer si un partage de fichiers existant est disponible en permanence

Utilisez la commande suivante pour afficher la valeur de la propriété Continuellement disponible pour un partage de fichiers existant.

```
Invoke-Command -ComputerName powershell_endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -  
scriptblock { get-fsxshare -name share_name }
```

Si CA est activé, la sortie inclura la ligne suivante :

```
[...]  
ContinuouslyAvailable : True  
[...]
```

Si CA n'est pas activé, la sortie inclura la ligne suivante :

```
[...]  
ContinuouslyAvailable : False  
[...]
```

Pour activer la disponibilité continue sur un partage de fichiers existant, utilisez la commande suivante :

```
Invoke-Command -ComputerName powershell_endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -  
scriptblock { set-fsxsmshare -name share_name -ContinuouslyAvailable $True}
```

La nouvelle FSx SmbShare commande échoue avec une confiance unidirectionnelle

Amazon FSx ne prend pas en charge l'exécution de la `New-FSxSmbShare` PowerShell commande dans les cas où vous disposez d'une approbation unidirectionnelle et où le domaine dans lequel réside l'utilisateur n'est pas configuré pour approuver le domaine associé au système de FSx fichiers Amazon.

Vous pouvez résoudre ce problème en utilisant l'une des solutions suivantes :

- L'utilisateur exécutant la `New-FSxSmbShare` commande doit se trouver dans le même domaine que le système de FSx fichiers.
- Vous pouvez utiliser l'interface graphique `fsmgmt.msc` pour créer des partages sur votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des partages de fichiers à l'aide de l'interface graphique des dossiers partagés](#).

Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ

Amazon FSx pour Windows File Server propose deux types de déploiement de systèmes de fichiers : mono-AZ et multi-AZ. Les sections suivantes fournissent des informations qui vous aideront à choisir le type de déploiement adapté à vos charges de travail. Pour plus d'informations sur le SLA (Service Level Agreement) de disponibilité du service, consultez [Amazon FSx Service Level Agreement](#).

Les systèmes de fichiers mono-AZ sont composés d'une seule instance de serveur de fichiers Windows et d'un ensemble de volumes de stockage au sein d'une seule zone de disponibilité (AZ). Avec les systèmes de fichiers mono-AZ, les données sont automatiquement répliquées afin de les protéger contre la défaillance d'un seul composant dans la plupart des cas. Amazon surveille FSx en permanence les défaillances matérielles et se rétablit automatiquement en cas de panne en remplaçant le composant d'infrastructure défaillant. Les systèmes de fichiers mono-AZ sont généralement indisponibles pendant environ 30 minutes en cas de reprise après défaillance et pendant la période de maintenance planifiée que vous configurez pour votre système de fichiers. Avec les systèmes de fichiers mono-AZ, une défaillance du système de fichiers peut être irréparable dans de rares cas, par exemple en raison de défaillances de plusieurs composants ou d'une défaillance involontaire du serveur de fichiers unique qui laisse le système de fichiers dans un état incohérent. Dans ce cas, vous pouvez récupérer votre système de fichiers à partir de la sauvegarde la plus récente.

Les systèmes de fichiers multi-AZ sont composés d'un cluster à haute disponibilité de serveurs de fichiers Windows répartis sur deux AZs (un AZ préféré et un AZ de secours), tirant parti de la technologie Windows Server Failover Clustering (WSFC) et d'un ensemble de volumes de stockage sur chacun des deux AZs. Les données sont répliquées de manière synchrone au sein de chaque AZ et entre les deux AZs. Par rapport au déploiement mono-AZ, les déploiements multi-AZ offrent une durabilité accrue en répliquant davantage les données AZs, une disponibilité accrue lors de la maintenance planifiée du système et des interruptions de service imprévues en basculant automatiquement vers l'AZ de secours. Cela vous permet de continuer à accéder à vos données et de les protéger contre les défaillances d'instance et les perturbations de l'AZ.

Choix du type de déploiement d'un système de fichiers mono-AZ ou multi-AZ

Nous recommandons d'utiliser des systèmes de fichiers multi-AZ pour la plupart des charges de travail de production étant donné le modèle de haute disponibilité et de durabilité qu'ils offrent. Le déploiement mono-AZ est conçu comme une solution rentable pour les charges de travail de test et de développement, certaines charges de travail de production dont la réplication est intégrée à la couche applicative et ne nécessitent pas de redondance supplémentaire au niveau du stockage, et les charges de travail de production qui ont assoupli les exigences en matière de disponibilité et d'objectifs de point de restauration (RPO). Les charges de travail associées à une disponibilité souple et à des exigences de RPO peuvent tolérer une perte de disponibilité temporaire pouvant aller jusqu'à 20 minutes en cas de maintenance planifiée du système de fichiers ou d'interruption de service imprévue et, dans de rares cas, de perte de mises à jour des données depuis la dernière sauvegarde.

Nous vous recommandons également de revoir le modèle de disponibilité de votre système de fichiers et de vous assurer que votre charge de travail résiste au comportement de restauration attendu pour le type de déploiement que vous choisissez lors d'événements tels que la maintenance du système de fichiers, les modifications de capacité de débit et les interruptions de service imprévues.

Support des fonctionnalités par type de déploiement

Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités prises en charge par FSx les types de déploiement de systèmes de fichiers Windows File Server :

Type de déploiement	Stockage SSD	Stockage sur disque dur	Espaces de noms DFS	Réplication DFS	Noms DNS personnalisés	Actions CA
Mono-AZ 1	✓		✓	✓	✓	
Mono-AZ 2	✓	✓	✓		✓	✓*
Multi-AZ	✓	✓	✓		✓	✓*

 Note

* Bien que vous puissiez créer des partages disponibles en continu (CA) sur des systèmes de fichiers mono-AZ 2, vous devez utiliser des partages CA sur des systèmes de fichiers multi-AZ pour les déploiements SQL Server HA.

Défaillance du processus

Les systèmes de fichiers multi-AZ basculent automatiquement du serveur de fichiers préféré vers le serveur de fichiers de secours si l'une des conditions suivantes se produit :

- Une panne de zone de disponibilité se produit.
- Le serveur de fichiers préféré devient indisponible.
- Le serveur de fichiers préféré fait l'objet d'une maintenance planifiée.

En cas de basculement d'un serveur de fichiers à un autre, le nouveau serveur de fichiers actif commence automatiquement à traiter toutes les demandes de lecture et d'écriture du système de fichiers. Lorsque les ressources du sous-réseau préféré sont disponibles, Amazon revient FSx automatiquement au serveur de fichiers préféré dans le sous-réseau préféré. Un basculement s'effectue généralement en moins de 30 secondes entre la détection de la panne sur le serveur de fichiers actif et le passage du serveur de fichiers de secours à l'état actif. Le retour à la configuration multi-AZ d'origine s'effectue également en moins de 30 secondes et ne se produit qu'une fois que le serveur de fichiers du sous-réseau préféré est complètement restauré.

Pendant la brève période au cours de laquelle votre système de fichiers bascule puis retombe en panne, il I/O peut être suspendu et CloudWatch les métriques Amazon peuvent être temporairement indisponibles. Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, toute activité de lecture et d'écriture de fichiers survenant pendant le basculement et le retour en arrière devra être synchronisée entre les serveurs de fichiers principal et secondaire. Ce processus peut prendre plusieurs heures pour les systèmes de fichiers dotés d'un stockage sur disque dur et pour les charges de travail nécessitant beaucoup d'écriture et d'IOPS. Nous vous recommandons de tester l'impact des basculements sur votre application lorsque votre système de fichiers est moins chargé.

Expérience de basculement sur les clients Windows

En cas de basculement d'un serveur de fichiers à un autre, le nouveau serveur de fichiers actif commence automatiquement à traiter toutes les demandes de lecture et d'écriture du système de fichiers. Une fois que les ressources du sous-réseau préféré sont disponibles, Amazon revient FSx automatiquement au serveur de fichiers préféré dans le sous-réseau préféré. Le nom DNS du système de fichiers restant le même, les basculements sont transparents pour les applications Windows, qui reprennent les opérations du système de fichiers sans intervention manuelle. Un basculement s'effectue généralement en moins de 30 secondes entre la détection de la panne sur le serveur de fichiers actif et le passage du serveur de fichiers de secours à l'état actif. Le retour à la configuration multi-AZ d'origine s'effectue également en moins de 30 secondes et ne se produit qu'une fois que le serveur de fichiers du sous-réseau préféré est complètement restauré.

Expérience de basculement sur les clients Linux

Les clients Linux ne prennent pas en charge le basculement automatique basé sur le DNS. Ils ne se connectent donc pas automatiquement au serveur de fichiers de secours lors d'un basculement. Ils reprendront automatiquement les opérations du système de fichiers une fois que le système de fichiers multi-AZ aura échoué sur le serveur de fichiers du sous-réseau préféré.

Test du basculement sur un système de fichiers

Vous pouvez tester le basculement de votre système de fichiers multi-AZ en modifiant sa capacité de débit. Lorsque vous modifiez la capacité de débit de votre système de fichiers, Amazon FSx désactive le serveur de fichiers du système de fichiers. Les systèmes de fichiers multi-AZ basculent automatiquement vers le serveur secondaire tandis qu'Amazon FSx remplace d'abord le serveur de fichiers du serveur préféré. Ensuite, le système de fichiers revient automatiquement sur le nouveau serveur principal et Amazon FSx remplace le serveur de fichiers secondaire.

Vous pouvez suivre la progression de la demande de mise à jour de la capacité de débit dans la FSx console Amazon, la CLI et l'API. Une fois la mise à jour terminée avec succès, votre système de fichiers est redirigé vers le serveur secondaire, puis de nouveau vers le serveur principal. Pour plus d'informations sur la modification de la capacité de débit de votre système de fichiers et le suivi de la progression de la demande, consultez [Gestion de la capacité de débit](#).

Ressources du système de fichiers mono-AZ et multi-AZ

Les systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ utilisent différemment les sous-réseaux et les interfaces réseau élastiques, comme expliqué dans les sections suivantes.

Subnets

Lorsque vous créez un cloud privé virtuel (VPC), il couvre toutes les zones de disponibilité (AZs) de la Région AWS. Les zones de disponibilité sont des emplacements distincts conçus pour être isolés des défaillances dans d'autres zones de disponibilité. Après avoir créé un VPC, vous pouvez ajouter un ou plusieurs sous-réseaux dans chaque zone de disponibilité. Le VPC par défaut possède un sous-réseau dans chaque zone de disponibilité. Un sous-réseau est une plage d'adresses IP dans votre VPC. Un sous-réseau doit se trouver dans une seule zone de disponibilité.

FSx pour Windows File Server, les systèmes de fichiers mono-AZ nécessitent un sous-réseau que vous spécifiez lors de la création. Le sous-réseau que vous choisissez définit la zone de disponibilité dans laquelle le système de fichiers est créé.

Les systèmes de fichiers multi-AZ nécessitent deux sous-réseaux, l'un pour le serveur de fichiers préféré et l'autre pour le serveur de fichiers de secours. Les deux sous-réseaux que vous choisissez doivent se trouver dans des zones de disponibilité différentes au sein de la même AWS région.

Pour les AWS applications intégrées, nous vous recommandons de lancer vos clients dans la même zone de disponibilité que votre serveur de fichiers préféré afin de minimiser le temps de latence.

Interfaces réseau élastiques pour systèmes de fichiers

Une [interface réseau élastique](#) est un composant réseau logique d'un VPC qui représente une carte réseau virtuelle. Lorsque vous créez un système de FSx fichiers Amazon, Amazon FSx fournit une ou plusieurs interfaces réseau élastiques dans le VPC que vous associez à votre système de fichiers. L'interface Elastic network permet aux clients de communiquer avec le système de fichiers et de le monter. L'interface elastic network est considérée comme faisant partie du périmètre de service d'Amazon FSx, bien qu'elle fasse partie du VPC de votre compte. Les systèmes de fichiers multi-AZ disposent de deux interfaces réseau élastiques, une pour chaque serveur de fichiers. Les systèmes de fichiers mono-AZ possèdent une interface Elastic Network.

 Warning

Ne modifiez ni ne supprimez les interfaces réseau élastiques associées à vos systèmes de fichiers. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte permanente de connexion entre votre VPC et votre système de fichiers.

Le tableau suivant récapitule l'utilisation des ressources FSx pour les systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ pour Windows File Server :

Type de déploiement du système de fichiers	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'interfaces réseau élastiques	Nombre d'adresses IP
Mono-AZ 2	1	1	2
Mono-AZ 1	1	1	1
Multi-AZ	2	2	4

Une fois qu'un système de fichiers est créé, ses adresses IP ne changent pas tant que le système de fichiers n'est pas supprimé.

 Important

Amazon FSx ne prend pas en charge l'accès aux systèmes de fichiers depuis l'Internet public ou l'exposition de systèmes de fichiers à celui-ci. Si une adresse IP élastique, qui est une adresse IP publique accessible depuis Internet, est attachée à l'interface Elastic Network d'un système de fichiers, Amazon la détache FSx automatiquement.

Utilisation de Microsoft Active Directory

Lorsque vous créez un système de fichiers FSx pour Windows File Server, vous le joignez à votre domaine Active Directory pour permettre l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès au niveau des fichiers et des dossiers. Amazon FSx travaille avec Microsoft Active Directory pour s'intégrer à vos environnements Microsoft Windows existants. Amazon FSx propose deux options en utilisant votre système de fichiers FSx pour Windows File Server avec Active Directory : [Utiliser Amazon FSx avec AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) et [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

Active Directory est le service d'annuaire Microsoft utilisé pour stocker des informations sur les objets du réseau et faciliter la recherche et l'utilisation de ces informations par les administrateurs et les utilisateurs. Ces objets incluent généralement des ressources partagées telles que des serveurs de fichiers, des comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs du réseau.

Vos utilisateurs peuvent ensuite utiliser leur identité utilisateur existante dans Active Directory pour s'authentifier et accéder au système de fichiers FSx for Windows File Server. Les utilisateurs peuvent également utiliser leurs identités existantes pour contrôler l'accès à des fichiers et dossiers individuels. En outre, vous pouvez migrer vos fichiers et dossiers existants ainsi que leur configuration de liste de contrôle d'accès (ACL) vers Amazon FSx sans aucune modification.

Note

Amazon FSx prend en charge les [services de domaine Microsoft Azure Active Directory](#), que vous pouvez joindre à un répertoire [Microsoft Azure Active Directory](#).

Après avoir créé une configuration Active Directory jointe pour un système de fichiers, vous ne pouvez mettre à jour que les propriétés suivantes :

- Informations d'identification des utilisateurs du service
- Adresses IP des serveurs DNS

Vous ne pouvez pas modifier les propriétés suivantes pour Microsoft AD que vous avez rejoint une fois que vous avez créé le système de fichiers :

- DomainName

- `OrganizationalUnitDistinguishedName`
- `FileSystemAdministratorsGroup`

Vous pouvez toutefois créer un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde et modifier ces propriétés dans la configuration d'intégration Microsoft Active Directory du nouveau système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#).

 Note

Amazon FSx ne prend pas en charge [Active Directory Connector](#) et [Simple Active Directory](#).

Votre serveur de fichiers FSx pour Windows peut être mal configuré si une modification de votre configuration Active Directory perturbe la connexion à votre système de fichiers. Pour rétablir l'état Disponible de votre système de fichiers, sélectionnez le bouton Tentative de restauration dans la FSx console Amazon ou utilisez la `StartMisconfiguredStateRecovery` commande dans l' FSx API ou la console Amazon. Pour plus d'informations, voir [Le système de fichiers est mal configuré](#).

Rubriques

- [Utiliser Amazon FSx avec AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)
- [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#)

Utiliser Amazon FSx avec AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) fournit de véritables annuaires Active Directory entièrement gérés et hautement disponibles dans le cloud. Vous pouvez utiliser ces annuaires Active Directory dans le déploiement de votre charge de travail.

Si votre entreprise utilise AWS Managed Microsoft AD pour gérer les identités et les appareils, nous vous recommandons d'intégrer votre système de FSx fichiers Amazon à AWS Managed Microsoft AD. Ce faisant, vous obtenez une solution clé en main en utilisant Amazon FSx avec AWS Managed Microsoft AD. AWS gère le déploiement, l'exploitation, la haute disponibilité, la fiabilité, la sécurité et l'intégration transparente des deux services, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'exploitation efficace de votre propre charge de travail.

Pour utiliser Amazon FSx dans votre AWS Managed Microsoft AD configuration, vous pouvez utiliser la FSx console Amazon. Lorsque vous créez un nouveau système de fichiers FSx pour Windows File Server dans la console, choisissez AWS Managed Active Directory dans la section Authentification Windows. Vous choisissez également le répertoire spécifique que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Étape 5. Créez votre système de fichiers](#).

Votre organisation peut gérer les identités et les appareils sur un domaine Active Directory autogéré (sur site ou dans le cloud). Dans ce cas, vous pouvez associer votre système de fichiers Amazon directement à votre domaine Active Directory autogéré existant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

En outre, vous pouvez également configurer votre système pour bénéficier d'un modèle d'isolation des forêts de ressources. Dans ce modèle, vous isolez vos ressources, y compris vos systèmes de FSx fichiers Amazon, dans une forêt Active Directory distincte de celle où se trouvent vos utilisateurs.


 Important

Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et tous les systèmes de fichiers multi-AZ, le nom de domaine complet (FQDN) Active Directory ne peut pas dépasser 47 caractères.

Conditions préalables à la mise en réseau

Avant de créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à votre domaine AWS Microsoft Managed Active Directory, assurez-vous d'avoir créé et configuré les configurations réseau suivantes :

- Pour les groupes de sécurité VPC, le groupe de sécurité par défaut pour votre Amazon VPC par défaut est déjà ajouté à votre système de fichiers dans la console. Assurez-vous que le groupe de sécurité et le réseau VPC du ou ACLs des sous-réseaux sur lesquels vous créez votre système de FSx fichiers autorisent le trafic sur les ports et dans les directions indiquées dans le schéma suivant.



Le tableau suivant identifie le rôle de chaque port.

Protocole	Ports	Rôle
TCP/UDP	53	Système de nom de domaine (DNS)
TCP/UDP	88	Authentification Kerberos

Protocole	Ports	Rôle
TCP/UDP	464	Chang t/ définit ion de mot de passe
TCP/UDP	389	Proto LDAP (Light ght Direct Acces Proto
UDP	123	Proto NTP (Netw Time Proto
TCP	135	Distrib ed Comp Enviro nt / End Point Mapp (DCE EPMA

Protocole	Ports	Rôle
TCP	445	Partage de fichiers SMB avec les services d'annuaire
TCP	636	Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) via TLS/SSL (LDAP over SSL)
TCP	3268	Catalogue mondial Microsoft
TCP	3269	Microsoft Global Catalogue via SSL

Protocole	Ports	Rôle
TCP	5985	WinRM 2.0 (gestion à distan de Micros Windo
TCP	9389	Service Web Micros AD DS, Power I
TCP	49152 - 65535	Ports éphém pour RPC

⚠ Important

L'autorisation du trafic sortant sur le port TCP 9389 est requise pour les déploiements de systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ.

ℹ Note

Si vous utilisez un réseau VPC ACLs, vous devez également autoriser le trafic sortant sur les ports dynamiques (49152-65535) de votre système de fichiers. FSx

- Si vous connectez votre système de FSx fichiers Amazon à un Microsoft Active Directory AWS géré dans un autre VPC ou un autre compte, assurez-vous de la connectivité entre ce VPC et le VPC Amazon dans lequel vous souhaitez créer le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utiliser Amazon FSx avec AWS Managed Microsoft AD un autre VPC ou un autre compte](#).

 Important

Alors que les groupes de sécurité Amazon VPC nécessitent que les ports soient ouverts uniquement dans le sens où le trafic réseau est initié, le réseau VPC ACLs exige que les ports soient ouverts dans les deux sens.

Utilisez l'[outil Amazon FSx Network Validation](#) pour valider la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory.

Utilisation d'un modèle d'isolation des forêts de ressources

Vous associez votre système de fichiers à une AWS Managed Microsoft AD installation. Vous établissez ensuite une relation d'approbation forestière unidirectionnelle entre un AWS Managed Microsoft AD domaine que vous créez et votre domaine Active Directory autogéré existant. Pour l'authentification Windows sur Amazon FSx, vous n'avez besoin que d'une approbation de forêt directionnelle unidirectionnelle, dans laquelle la forêt AWS gérée fait confiance à la forêt de domaines de l'entreprise.

Le domaine de votre entreprise joue le rôle de domaine approuvé, et le domaine Directory Service géré joue le rôle de domaine de confiance. Les demandes d'authentification validées circulent entre les domaines dans une seule direction, ce qui permet aux comptes du domaine de votre entreprise de s'authentifier auprès des ressources partagées dans le domaine géré. Dans ce cas, Amazon FSx interagit uniquement avec le domaine AWS géré. Dans un scénario d'authentification Kerberos, les demandes d'authentification provenant d'un client d'entreprise sont validées par le domaine de l'entreprise, qui les renvoie ensuite au AWS Managed Microsoft AD, et finalement le client présente son ticket de service à votre système FSx de fichiers Windows File Server. Pour plus d'informations sur les approbations, consultez le billet [Tout ce que vous vouliez savoir sur les approbations AWS Managed Microsoft AD](#) dans le blog sur la AWS sécurité.

Testez votre configuration Active Directory

Avant de créer votre système de FSx fichiers Amazon, nous vous recommandons de valider la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory à l'aide de l'outil Amazon FSx Network Validation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory](#).

Les ressources connexes suivantes peuvent vous aider lors de votre utilisation AWS Directory Service for Microsoft Active Directory du serveur FSx de fichiers Windows :

- [Que contient Directory Service](#) le guide AWS Directory Service d'administration
- [Créez votre annuaire Active Directory AWS géré](#) dans le guide AWS Directory Service d'administration
- [Quand créer une relation de confiance](#) dans le guide AWS Directory Service d'administration

Utiliser Amazon FSx avec AWS Managed Microsoft AD un autre VPC ou un autre compte

Vous pouvez associer votre système FSx de fichiers Windows File Server à un AWS Managed Microsoft AD répertoire situé dans un autre VPC au sein du même compte en utilisant le peering VPC. Vous pouvez également associer votre système de fichiers à un AWS Managed Microsoft AD répertoire situé dans un autre AWS compte en utilisant le partage de répertoires.

Note

Vous ne pouvez sélectionner qu'un AWS Managed Microsoft AD élément Région AWS identique à celui de votre système de fichiers. Si vous souhaitez utiliser une configuration d'appariage VPC entre régions, vous devez utiliser un Microsoft Active Directory autogéré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

Le flux de travail pour joindre votre système de AWS Managed Microsoft AD fichiers à un autre VPC implique les étapes suivantes :

1. Configurez votre environnement réseau.
2. Partagez votre répertoire.

3. Joignez votre système de fichiers au répertoire partagé.

Pour plus d'informations, consultez la section [Partager votre répertoire](#) dans le Guide Directory Service d'administration.

Pour configurer votre environnement réseau, vous pouvez utiliser AWS Transit Gateway Amazon VPC et créer une connexion d'appairage VPC. Assurez-vous également que le trafic réseau est autorisé entre les deux VPCs.

Une passerelle de transit est un hub de transit réseau que vous pouvez utiliser pour interconnecter vos réseaux VPCs et ceux sur site. Pour plus d'informations sur l'utilisation des passerelles de transit de VPC, consultez [Démarez avec les passerelles de transit](#) dans le Guide des passerelles de transit Amazon VPC.

Une connexion d'appairage VPC est une connexion réseau entre deux VPCs. Cette connexion vous permet d'acheminer le trafic entre eux à l'aide d'adresses privées du protocole Internet version 4 (IPv4) ou du protocole Internet version 6 (IPv6). Vous pouvez utiliser le peering VPC pour vous connecter au VPCs sein d'un même Région AWS système ou entre les deux. Régions AWS Pour plus d'informations sur l'appairage VPC, consultez [Qu'est-ce que l'appairage VPC ?](#) dans le Guide d'appairage Amazon VPC.

Il existe une autre condition préalable lorsque vous associez votre système de fichiers à un AWS Managed Microsoft AD répertoire d'un compte différent de celui de votre système de fichiers. Vous devez également partager votre Microsoft Active Directory avec l'autre compte. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de partage d'annuaires de AWS Managed Microsoft Active Directory. Pour en savoir plus, consultez la section [Partager votre répertoire](#) dans le Guide AWS Directory Service d'administration.

Validation de la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory

Avant de créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à votre Active Directory, utilisez l'outil de validation Amazon FSx Active Directory pour valider la connectivité à votre domaine Active Directory. Vous pouvez utiliser ce test, que vous utilisiez un serveur FSx de fichiers Windows avec Microsoft Active Directory AWS géré ou avec une configuration Active Directory autogérée. Le test de connectivité réseau du contrôleur de domaine (test de FSx ADController connexion) n'exécute pas la suite complète de contrôles de connectivité réseau sur tous les contrôleurs de domaine du domaine. Utilisez plutôt ce test pour exécuter la validation de la connectivité réseau sur un ensemble spécifique de contrôleurs de domaine.

Pour valider la connectivité à vos contrôleurs de domaine Active Directory

1. Lancez une instance Amazon EC2 Windows dans le même sous-réseau et avec les mêmes groupes de sécurité Amazon VPC que ceux que vous utiliserez pour FSx votre système de fichiers pour Windows File Server. Pour les types de déploiement multi-AZ, utilisez le sous-réseau du serveur de fichiers actif préféré.
2. Joignez votre instance EC2 Windows à votre Active Directory. Pour plus d'informations, voir [Joindre manuellement une instance Windows](#) dans le Guide AWS Directory Service d'administration.
3. Connectez-vous à votre EC2 instance. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.
4. Ouvrez une PowerShell fenêtre Windows (en utilisant Exécuter en tant qu'administrateur) sur l' EC2 instance.

Pour vérifier si le module Active Directory requis pour Windows PowerShell est installé, utilisez la commande de test suivante.

```
PS C:\> Import-Module ActiveDirectory
```

Si le message ci-dessus renvoie une erreur, installez-le à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

5. Téléchargez l'outil de validation réseau à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/samples/AmazonFSxADValidation.zip" -OutFile "AmazonFSxADValidation.zip"
```

6. Développez le fichier zip à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path "AmazonFSxADValidation.zip"
```

7. Ajoutez le FSx ADValidation module Amazon à la session en cours.

```
PS C:\> Import-Module .\AmazonFSxADValidation
```

8. Définissez la valeur de l'adresse IP du contrôleur de domaine Active Directory et exécutez le test de connectivité à l'aide des commandes suivantes :

```
$ADControllerIp = '10.0.75.243'
$Result = Test-FSxADControllerConnection -ADControllerIp $ADControllerIp
```

9. L'exemple suivant montre comment récupérer le résultat du test, avec les résultats d'un test de connectivité réussi.

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result
```

Name	Value
----	-----
TcpDetails	{@{Port=88; Result=Listening; Description=Kerberos authentication}, @{Port=135; Resul...
Server	10.0.75.243
UdpDetails	{@{Port=88; Result=Timed Out; Description=Kerberos authentication}, @{Port=123; Resul...
Success	True

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.TcpDetails
```

Port	Result	Description
----	-----	-----
88	Listening	Kerberos authentication
135	Listening	DCE / EPMAP (End Point Mapper)
389	Listening	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
445	Listening	Directory Services SMB file sharing
464	Listening	Kerberos Change/Set password
636	Listening	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)
3268	Listening	Microsoft Global Catalog
3269	Listening	Microsoft Global Catalog over SSL
9389	Listening	Microsoft AD DS Web Services, PowerShell

L'exemple suivant montre comment exécuter le test et obtenir un résultat négatif.

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result = Test-FSxADControllerConnection -
ADControllerIp $ADControllerIp
WARNING: TCP 9389 failed to connect. Required for Microsoft AD DS Web Services,
PowerShell.
```

Verify security group and firewall settings on both client and directory controller.

WARNING: 1 ports failed to connect to 10.0.75.243. Check pre-requisites in <https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/self-managed-AD.html#self-manage-prereqs>

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result
```

Name	Value
----	-----
TcpDetails	{@{Port=88; Result=Listening; Description=Kerberos authentication}, @{Port=135; Resul...
Server	10.0.75.243
UdpDetails	{@{Port=88; Result=Timed Out; Description=Kerberos authentication}, @{Port=123; Resul...
Success	False
FailedTcpPorts	{9389}

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.FailedTcpPorts
9389
...
```

Windows socket error code mapping

<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740668.aspx>

Note

Comme alternative à la procédure ci-dessus, vous pouvez utiliser le `AWSSupport-ValidateFSxWindowsADConfig` runbook pour valider votre configuration Active Directory autogérée. Pour plus d'informations, consultez [AWSSupport-ValidateFSxWindowsADConfig](#) dans la référence AWS Systems Manager Automation runbook.

Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré

Si votre organisation gère les identités et les appareils à l'aide d'un Active Directory autogéré sur site ou dans le cloud, vous pouvez associer un système de fichiers FSx pour Windows File Server à votre domaine Active Directory lors de sa création.

Lorsque vous associez votre système de fichiers à votre Active Directory autogéré, votre système de fichiers FSx pour Windows File Server réside dans la même forêt Active Directory (le conteneur logique supérieur d'une configuration Active Directory qui contient des domaines, des utilisateurs et des ordinateurs) et dans le même domaine Active Directory que vos utilisateurs et ressources existantes (y compris les serveurs de fichiers existants).

Note

Vous pouvez isoler vos ressources, y compris vos systèmes de fichiers Amazon FSx , dans une forêt Active Directory distincte de celle où résident vos utilisateurs. Pour ce faire, associez votre système de fichiers à un répertoire Microsoft Active Directory AWS géré et établissez une relation d'approbation forestière unidirectionnelle entre un répertoire AWS Microsoft Active Directory géré que vous créez et votre Active Directory autogéré existant.

- Nom d'utilisateur et mot de passe d'un compte de service sur votre domaine Active Directory, FSx à utiliser par Amazon pour associer le système de fichiers à votre domaine Active Directory. Vous pouvez fournir ces informations d'identification sous forme de texte brut ou les stocker AWS Secrets Manager et fournir l'ARN secret (recommandé).
- (Facultatif) Unité organisationnelle (UO) de votre domaine à laquelle vous souhaitez associer votre système de fichiers.
- (Facultatif) Le groupe de domaines auquel vous souhaitez déléguer l'autorité pour effectuer des actions administratives sur votre système de fichiers. Par exemple, ce groupe de domaines peut gérer les partages de fichiers Windows, gérer les listes de contrôle d'accès (ACLs) sur le dossier racine du système de fichiers, s'approprier des fichiers et des dossiers, etc. Si vous ne spécifiez pas ce groupe, Amazon FSx délègue cette autorité au groupe des administrateurs de domaine de votre domaine Active Directory par défaut.

 Note

Le nom de groupe de domaines que vous fournissez doit être unique dans votre Active Directory. FSx pour Windows File Server ne créera pas le groupe de domaines dans les cas suivants :

- Si un groupe existe déjà avec le nom que vous spécifiez
- Si vous ne spécifiez pas de nom et qu'un groupe nommé « Administrateurs de domaine » existe déjà dans votre Active Directory.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Joindre un système de FSx fichiers Amazon à un domaine Microsoft Active Directory autogéré](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Autorisations relatives aux comptes de service](#)
- [Bonnes pratiques lors de l'utilisation d'un Active Directory autogéré](#)
- [Compte FSx de service Amazon](#)
- [Délégation d'autorisations au compte ou au FSx groupe de service Amazon](#)
- [Validation de votre configuration Active Directory](#)
- [Joindre un système de FSx fichiers Amazon à un domaine Microsoft Active Directory autogéré](#)
- [Obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser pour les entrées DNS manuelles](#)
- [Mettre à jour une configuration Active Directory autogérée](#)
- [Modifier le compte FSx de service Amazon](#)
- [Surveillance des mises à jour d'Active Directory autogérées](#)

Conditions préalables

Avant de joindre un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows à votre domaine Microsoft Active Directory autogéré, passez en revue les conditions préalables suivantes pour vous assurer que vous pouvez associer avec succès votre système de FSx fichiers Amazon à votre Active Directory autogéré.

Configurations sur site

Voici les prérequis pour votre Microsoft Active Directory autogéré, sur site ou dans le cloud, auquel vous rejoindrez le système de FSx fichiers Amazon.

- Les contrôleurs de domaine Active Directory :
 - Doit avoir un niveau fonctionnel de domaine Windows Server 2008 R2 ou supérieur.
 - Doit être inscriptible.
 - Au moins l'un des contrôleurs de domaine accessibles doit être un catalogue global de la forêt.
- Le serveur DNS doit être capable de résoudre les noms comme suit :
 - Dans le domaine dans lequel vous souhaitez rejoindre le système de fichiers
 - Dans le domaine racine de la forêt
- Les adresses IP du serveur DNS et du contrôleur de domaine Active Directory doivent répondre aux exigences suivantes, qui varient en fonction de la date de création de votre système de FSx fichiers Amazon :

Pour les systèmes de fichiers créés avant le 17 décembre 2020

Les adresses IP doivent se trouver dans une plage d'adresses IP privées [RFC 1918](#) :

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Pour les systèmes de fichiers créés après le 17 décembre 2020

Les adresses IP peuvent être comprises dans n'importe quelle plage, sauf :

- Adresses IP en conflit avec les adresses IP détenues par Amazon Web Services dans le système de fichiers dans Région AWS lequel se trouve le système de fichiers. Pour obtenir la liste des adresses IP AWS détenues par région, consultez les [plages d'adresses AWS IP](#).
- Adresses IP comprises dans la plage de blocs CIDR 198.19.0.0/16

Si vous devez accéder à un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows créé avant le 17 décembre 2020 à l'aide d'une plage d'adresses IP non privées, vous pouvez créer un nouveau système de fichiers en restaurant une sauvegarde du système de fichiers. Pour de plus

amples informations, veuillez consulter [Restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers](#).

- Le nom de domaine de votre Active Directory autogéré doit répondre aux exigences suivantes :
 - Le nom de domaine n'est pas au format Single Label Domain (SLD). Amazon FSx ne prend pas en charge les domaines SLD.
 - Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et tous les systèmes de fichiers multi-AZ, le nom de domaine ne peut pas dépasser 47 caractères.
- Tous les sites Active Directory que vous avez définis doivent répondre aux conditions préalables suivantes :
 - Les sous-réseaux du VPC associé à votre système de fichiers doivent être définis dans un site Active Directory.
 - Il n'y a aucun conflit entre les sous-réseaux VPC et les sous-réseaux du site Active Directory.

Amazon a FSx besoin d'une connectivité aux contrôleurs de domaine ou aux sites Active Directory que vous avez définis dans votre environnement Active Directory. Amazon FSx ignorera tous les contrôleurs de domaine dont les protocoles TCP et UDP sont bloqués sur le port 389. Pour les autres contrôleurs de domaine de votre Active Directory, assurez-vous qu'ils répondent aux exigences de FSx connectivité d'Amazon. Vérifiez également que toutes les modifications apportées à votre compte de service sont répercutées sur tous ces contrôleurs de domaine.

 Important

Ne déplacez pas les objets informatiques FSx créés par Amazon dans l'unité d'organisation après la création de votre système de fichiers. Cela entraînera une mauvaise configuration de votre système de fichiers.

Vous pouvez valider votre configuration Active Directory, notamment tester la connectivité de plusieurs contrôleurs de domaine, à l'aide de l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#). Pour limiter le nombre de contrôleurs de domaine nécessitant une connectivité, vous pouvez également établir une relation de confiance entre vos contrôleurs de domaine sur site et AWS Managed Microsoft AD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un modèle d'isolation des forêts de ressources](#).


Important

Amazon enregistre les enregistrements DNS d'un système de fichiers FSx uniquement si vous utilisez Microsoft DNS comme service DNS par défaut. Si vous utilisez un DNS tiers, vous devrez configurer manuellement les entrées d'enregistrement DNS pour votre système de fichiers après l'avoir créé.

Configurations réseau

Cette section décrit les exigences de configuration réseau pour joindre un système de fichiers à votre Active Directory autogéré. Nous vous recommandons vivement d'utiliser l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#) pour tester vos paramètres réseau avant de tenter de joindre votre système de fichiers à votre Active Directory autogéré.

- Assurez-vous que vos règles de pare-feu autorisent le trafic ICMP entre vos contrôleurs de domaine Active Directory et Amazon FSx.
- La connectivité doit être configurée entre le VPC Amazon sur lequel vous souhaitez créer le système de fichiers et votre Active Directory autogéré. Vous pouvez configurer cette connectivité à l'aide [Direct Connect](#) du [peering VPC](#) ou [AWS Virtual Private Network](#) [AWS Transit Gateway](#)
- Le groupe de sécurité VPC par défaut pour votre Amazon VPC par défaut doit être ajouté à votre système de fichiers à l'aide de la console Amazon. FSx Assurez-vous que le groupe de sécurité et le réseau VPC ACLs des sous-réseaux sur lesquels vous créez votre système de fichiers autorisent le trafic sur les ports et dans le sens indiqué dans le schéma suivant.



Le tableau suivant identifie le protocole, les ports et leur rôle.

Protocole	Ports	Role
TCP/UDP	53	Système de nom de domaine (DNS)
TCP/UDP	88	Authentification Kerberos
TCP/UDP	464	Modifier/définir le mot de passe
TCP/UDP	389	Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
UDP	123	Protocole NTP (Network Time Protocol)
TCP	135	Mappeur de Environment/End points de calcul distribué (DCE/EPMAP)
TCP	445	Partage de fichiers SMB avec les services d'annuaire

Protocole	Ports	Role
TCP	636	Protocole LDAPS TLS/SSL (Lightweight Directory Access Protocol over)
TCP	3268	Catalogue mondial Microsoft
TCP	3269	Microsoft Global Catalog via SSL
TCP	5985	WinRM 2.0 (gestion à distance de Microsoft Windows)
TCP	9389	Services Web Microsoft Active Directory DS, PowerShell  Important L'autorisation du trafic sortant sur le port TCP 9389 est requise pour les déploiements de systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ.
TCP	49152 - 65535	Ports éphémères pour RPC

Ces règles de trafic doivent également être reflétées sur les pare-feux qui s'appliquent à chacun des contrôleurs de domaine, serveurs DNS, FSx clients et administrateurs Active Directory. FSx

Note

Si vous utilisez un réseau VPC ACLs, vous devez également autoriser le trafic sortant sur les ports dynamiques (49152-65535) de votre système de fichiers.

Important

Alors que les groupes de sécurité Amazon VPC nécessitent que les ports soient ouverts uniquement dans le sens où le trafic réseau est initié, la plupart des pare-feux Windows et des réseaux VPC ACLs nécessitent que les ports soient ouverts dans les deux sens.

Autorisations relatives aux comptes de service

Vous devez disposer d'un compte de service dans votre Microsoft Active Directory autogéré avec des autorisations déléguées pour joindre des objets informatiques à votre domaine Active Directory autogéré. Un compte de service est un compte utilisateur de votre Active Directory autogéré auquel certaines tâches ont été déléguées.

Voici l'ensemble minimal d'autorisations qui doivent être déléguées au compte de FSx service Amazon dans l'unité d'organisation à laquelle vous rejoignez le système de fichiers.

- Si vous utilisez le contrôle délégué dans la MMC Active Directory User and Computers :
 - Réinitialisation des mots de passe
 - Restrictions relatives aux comptes en lecture et en écriture
 - Écriture validée sur le nom d'hôte DNS
 - Écriture validée sur le nom principal du service
- Si vous utilisez les fonctionnalités avancées de la console MMC Active Directory User and Computers :
 - Modifier les autorisations
 - Créer des objets ordinateur
 - Supprimer des objets informatiques

Pour plus d'informations, consultez la rubrique de documentation de Microsoft Windows Server [Erreur : l'accès est refusé lorsque des utilisateurs non administrateurs auxquels le contrôle a été délégué tentent de joindre des ordinateurs à un contrôleur de domaine.](#)

Pour plus d'informations sur la définition des autorisations requises, consultez [Délégation d'autorisations au compte ou au FSx groupe de service Amazon](#).

Bonnes pratiques lors de l'utilisation d'un Active Directory autogéré

Rubriques

- [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#)

Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques lorsque vous associez un système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server à votre Microsoft Active Directory autogéré.

Ces bonnes pratiques vous aideront à maintenir la disponibilité continue et ininterrompue de votre système de fichiers.

Utiliser un compte de service distinct pour Amazon FSx

Utilisez un compte de service distinct pour déléguer les [privilèges nécessaires](#) FSx à Amazon afin de gérer entièrement les systèmes de fichiers associés à votre Active Directory autogéré. Nous vous déconseillons d'utiliser les administrateurs de domaine à cette fin.

Utiliser un groupe Active Directory

Utilisez un groupe Active Directory pour gérer les autorisations et les configurations Active Directory associées au compte de FSx service Amazon.

Séparer l'unité organisationnelle (UO)

Pour faciliter la recherche et la gestion des objets de votre FSx ordinateur Amazon, nous vous recommandons de séparer l'unité organisationnelle (UO) que vous utilisez pour vos systèmes de fichiers FSx pour Windows File Server des autres problèmes liés aux contrôleurs de domaine.

Conserver la configuration d'Active Directory up-to-date

Il est impératif que vous conserviez la configuration up-to-date Active Directory de votre système de fichiers, quelle que soit la modification apportée. Par exemple, si votre Active Directory autogéré utilise une politique de réinitialisation des mots de passe basée sur le temps, assurez-vous de mettre à jour le mot de passe du compte de service sur votre système de fichiers dès que le mot de passe est réinitialisé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour une configuration Active Directory autogérée](#).

Modifier le compte FSx de service Amazon

Si vous mettez à jour votre système de fichiers avec un nouveau compte de service, celui-ci doit disposer des autorisations et privilèges requis pour rejoindre votre Active Directory et des autorisations de contrôle total pour les objets informatiques existants associés au système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modifier le compte FSx de service Amazon](#).

Attribuer des sous-réseaux à un seul site Microsoft Active Directory

Si votre environnement Active Directory comporte un grand nombre de contrôleurs de domaine, utilisez Active Directory Sites and Services pour attribuer les sous-réseaux utilisés par vos systèmes de FSx fichiers Amazon à un seul site Active Directory offrant une disponibilité et une

fiabilité optimales. Assurez-vous que le groupe de sécurité VPC, l'ACL du réseau VPC, les règles de pare-feu Windows applicables à votre DCs infrastructure Active Directory et tous les autres contrôles de routage réseau présents dans votre infrastructure Active Directory autorisent les communications depuis Amazon FSx sur les ports requis. Cela permet à Windows de revenir à d'autres contrôleurs de domaine s'il ne peut pas utiliser le site Active Directory attribué. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

Utiliser les règles des groupes de sécurité pour limiter le trafic

Utilisez les règles des groupes de sécurité pour mettre en œuvre le principe du moindre privilège dans votre cloud privé virtuel (VPC). Vous pouvez limiter le type de trafic réseau entrant et sortant autorisé pour votre fichier à l'aide des règles des groupes de sécurité VPC. Par exemple, nous recommandons d'autoriser uniquement le trafic sortant vers vos contrôleurs de domaines Active Directory autogérés ou vers le sous-réseau ou le groupe de sécurité que vous utilisez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

Ne déplacez pas les objets informatiques créés par Amazon FSx

 Important

Ne déplacez pas les objets informatiques FSx créés par Amazon dans l'unité d'organisation après la création de votre système de fichiers. Cela entraînera une mauvaise configuration de votre système de fichiers.

Validez votre configuration Active Directory

Avant de tenter de joindre un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows à votre Active Directory, nous vous recommandons vivement de valider votre configuration Active Directory à l'aide de l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#).

Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager

Vous pouvez l'utiliser AWS Secrets Manager pour stocker et gérer en toute sécurité les informations d'identification de votre compte de service de connexion à un domaine Microsoft Active Directory. Cette approche élimine le besoin de stocker les informations d'identification sensibles en texte

clair dans le code de l'application ou les fichiers de configuration, renforçant ainsi votre posture de sécurité.

Vous pouvez également configurer des politiques IAM pour gérer l'accès à vos secrets et configurer des politiques de rotation automatique pour vos mots de passe.

Stocker les informations d'identification Active Directory dans AWS Secrets Manager (console)

Étape 1 : créer une clé KMS

Créez une clé KMS pour chiffrer et déchiffrer vos informations d'identification Active Directory dans Secrets Manager.

Pour créer une clé

Note

Pour la clé de chiffrement, créez une nouvelle clé, n'utilisez pas la clé KMS AWS par défaut. Assurez-vous de le créer AWS KMS key dans la même région qui contient le système de fichiers que vous souhaitez joindre à votre Active Directory.

1. Ouvrez la AWS KMS console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Choisissez Create key.
3. Pour Type de clé, choisissez Symétrique.
4. Pour Utilisation de la clé, choisissez Chiffrer et déchiffrer.
5. Pour les options avancées, procédez comme suit :
 - a. Pour Origine des clés, choisissez KMS.
 - b. Pour Régionalité, choisissez la clé à région unique, puis cliquez sur Suivant.
6. Choisissez Suivant.
7. Pour Alias, attribuez un nom à la clé KMS.
8. (Facultatif) Pour Description, fournissez une description de la clé KMS.
9. (Facultatif) Pour les balises, fournissez une balise pour la clé KMS et choisissez Next.
10. (Facultatif) Pour les administrateurs de clés, indiquez les utilisateurs et les rôles IAM autorisés à gérer cette clé.

11. Pour supprimer une clé, maintenez la case Autoriser les administrateurs clés à supprimer cette clé et choisissez Suivant.
12. (Facultatif) Pour les utilisateurs de clés, indiquez les utilisateurs et les rôles IAM autorisés à utiliser cette clé dans les opérations cryptographiques. Choisissez Suivant.
13. Pour la politique en matière de clés, choisissez Modifier et incluez ce qui suit dans la déclaration de politique pour autoriser Amazon FSx à utiliser la clé KMS, puis choisissez Next. Assurez-vous de remplacer le par *us-west-2* l' Région AWS endroit où le système de fichiers est déployé et *123456789012* par votre Compte AWS identifiant.

```
{
  "Sid": "Allow FSx to use the KMS key",
  "Version": "2012-10-17",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "fsx.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": "secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com",
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/*"
    }
  }
}
```

14. Choisissez Finish (Terminer).

Note

Vous pouvez définir un contrôle d'accès plus précis en modifiant les `aws:SourceArn` champs `Resource` et pour cibler des secrets et des systèmes de fichiers spécifiques.

Étape 2 : créer un AWS Secrets Manager secret

Pour créer un secret

1. Ouvrez la console Secrets Manager à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Choisissez Store a new secret (Stocker un nouveau secret).
3. Pour Secret type (Type de secret), choisissez Other type of secret (Autre type de secret).
4. Pour les paires clé/valeur, procédez comme suit pour ajouter vos deux clés :
 - a. Pour la première clé, entrez CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME.
 - b. Pour la valeur de la première clé, saisissez uniquement le nom utilisateur (sans le préfixe de domaine) de l'utilisateur AD.
 - c. Pour la deuxième clé, entrez CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD.
 - d. Pour la valeur de la deuxième clé, saisissez le mot de passe que vous avez créé pour l'utilisateur AD sur votre domaine.
5. Pour Clé de chiffrement, entrez l'ARN de la clé KMS que vous avez créée à l'étape précédente et choisissez Next.
6. Dans Nom du secret, saisissez un nom descriptif qui vous aidera à rechercher votre secret ultérieurement.
7. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description du nom du secret.
8. Pour l'autorisation des ressources, choisissez Modifier.

Ajoutez la politique suivante à la politique d'autorisation pour autoriser Amazon FSx à utiliser le secret, puis choisissez Next. Assurez-vous de remplacer le par *us-west-2* l' Région AWS endroit où le système de fichiers est déployé et *123456789012* par votre Compte AWS identifiant.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "fsx.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
```

```

        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-
system/*"
        }
    }
}
]
}

```

Note

Vous pouvez définir un contrôle d'accès plus précis en modifiant les `aws:SourceArn` champs `Resource` et pour cibler des secrets et des systèmes de fichiers spécifiques.

9. (Facultatif) Vous pouvez configurer Secrets Manager pour qu'il fasse automatiquement pivoter vos informations d'identification. Choisissez Suivant.
10. Choisissez Finish (Terminer).

Stocker les informations d'identification Active Directory dans AWS Secrets Manager (CLI)

Étape 1 : créer une clé KMS

Créez une clé KMS pour chiffrer et déchiffrer vos informations d'identification Active Directory dans Secrets Manager.

Pour créer une clé KMS, utilisez la AWS CLI commande [create-key](#).

Dans cette commande, définissez le `--policy` paramètre pour spécifier la politique de clé qui définit les autorisations pour la clé KMS. La politique doit inclure les éléments suivants :

- Le principal du service pour Amazon FSx, qui est `fsx.amazonaws.com`.
- Actions KMS requises : `kms:Decrypt` et `kms:DescribeKey`.

- Modèle ARN de ressources pour votre compte Région AWS et.
- Clés de condition qui limitent l'utilisation des clés :
 - kms:ViaService pour s'assurer que les demandes passent par Secrets Manager.
 - aws:SourceAccount pour vous limiter à votre compte.
 - aws:SourceArnpour se limiter à des systèmes de FSx fichiers Amazon spécifiques.

L'exemple suivant crée une clé KMS de chiffrement symétrique avec une politique qui permet FSx à Amazon d'utiliser la clé pour les opérations de déchiffrement et de description des clés. La commande récupère automatiquement votre Compte AWS identifiant et votre région, puis configure la politique clé avec ces valeurs afin de garantir des contrôles d'accès appropriés entre Amazon FSx, Secrets Manager et la clé KMS. Assurez-vous que votre AWS CLI environnement se trouve dans la même région que le système de fichiers qui rejoindra Active Directory.

```
# Set region and get Account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Create Key
KMS_KEY_ARN=$(aws kms create-key --policy "{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [
    {
      \"Sid\": \"Enable IAM User Permissions\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {
        \"AWS\": \"arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:root\"
      },
      \"Action\": \"kms:*\",
      \"Resource\": \"*\"
    },
    {
      \"Sid\": \"Allow FSx to use the KMS key\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {
        \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
      },
      \"Action\": [
        \"kms:Decrypt\",
        \"kms:DescribeKey\"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    \"Resource\": \"*\",
    \"Condition\": {
      \"StringEquals\": {
        \"kms:ViaService\": \"secretsmanager.$REGION.amazonaws.com\",
        \"aws:SourceAccount\": \"$ACCOUNT_ID\"
      },
      \"ArnLike\": {
        \"aws:SourceArn\": \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:file-system/*\"
      }
    }
  }
]
}" --query 'KeyMetadata.Arn' --output text)

echo "KMS Key ARN: $KMS_KEY_ARN"

```

Note

Vous pouvez définir un contrôle d'accès plus précis en modifiant les `aws:SourceArn` champs `Resource` et pour cibler des secrets et des systèmes de fichiers spécifiques.

Étape 2 : créer un AWS Secrets Manager secret

Pour créer un secret permettant FSx à Amazon d'accéder à votre Active Directory, utilisez la AWS CLI commande [create-secret](#) et définissez les paramètres suivants :

- `--name`: L'identifiant de votre secret.
- `--description`: description de l'objectif du secret.
- `--kms-key-id`: ARN de la clé KMS que vous avez créée à [l'étape 1](#) pour chiffrer le secret au repos.
- `--secret-string`: chaîne JSON contenant vos informations d'identification AD au format suivant :
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`: le nom d'utilisateur de votre compte de service AD sans le préfixe de domaine, tel que `svc-fsx`. Ne fournissez pas le préfixe de domaine, tel que `CORP\svc-fsx`.
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD`: le mot de passe de votre compte de service AD.

- `--region`: L' Région AWS endroit où votre système de FSx fichiers Amazon sera créé. Par défaut, c'est la région que vous avez configurée si elle n'`AWS_REGION`est pas définie.

Après avoir créé le secret, associez une politique de ressources à l'aide de la [put-resource-policy](#) commande et définissez les paramètres suivants :

- `--secret-id`: nom ou ARN du secret auquel associer la politique. L'exemple suivant utilise **FSxSecret** comme `--secret-id`.
- `--region`: Région AWS Identique à ton secret.
- `--resource-policy`: document de politique JSON qui FSx autorise Amazon à accéder au secret. La politique doit inclure les éléments suivants :
 - Le principal du service pour Amazon FSx, qui est **fsx.amazonaws.com**.
 - Actions requises de Secrets Manager : `secretsmanager:GetSecretValue` et `secretsmanager:DescribeSecret`.
 - Modèle ARN de ressources pour votre compte Région AWS et.
 - Les clés de condition suivantes qui limitent l'accès :
 - `aws:SourceAccount` pour vous limiter à votre compte.
 - `aws:SourceArn` pour se limiter à des systèmes de FSx fichiers Amazon spécifiques.

L'exemple suivant crée un secret au format requis et y joint une politique de ressources qui autorise Amazon FSx à utiliser le secret. Cet exemple récupère automatiquement votre Compte AWS identifiant et votre région, puis configure la politique de ressources avec ces valeurs afin de garantir des contrôles d'accès appropriés entre Amazon FSx et le secret.

Assurez-vous de le `KMS_KEY_ARN` remplacer par l'ARN de la clé que vous avez créée à l'[étape 1](#) et par `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME` les informations `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD` d'identification de votre compte de service Active Directory. Vérifiez également que votre AWS CLI environnement est configuré pour la même région que le système de fichiers qui rejoindra Active Directory.

```
# Set region and get account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Replace with your KMS key ARN from Step 1
```



```

KMS_KEY_ARN="arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/1234542f-d114-555b-9ade-fec3c9200d8e"

# Replace with your Active Directory credentials
AD_USERNAME="Your_Username"
AD_PASSWORD="Your_Password"

# Create the secret
SECRET_ARN=$(aws secretsmanager create-secret \
  --name "FSxSecret" \
  --description "Secret for FSx access" \
  --kms-key-id "$KMS_KEY_ARN" \
  --secret-string "{\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME\": \"\$AD_USERNAME\",
\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD\": \"\$AD_PASSWORD\"}" \
  --region "$REGION" \
  --query 'ARN' \
  --output text)

echo "Secret created with ARN: $SECRET_ARN"

# Attach the resource policy with proper formatting
aws secretsmanager put-resource-policy \
  --secret-id "FSxSecret" \
  --region "$REGION" \
  --resource-policy "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [
      {
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {
          \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
        },
        \"Action\": [
          \"secretsmanager:GetSecretValue\",
          \"secretsmanager:DescribeSecret\"
        ],
        \"Resource\": \"\$SECRET_ARN\",
        \"Condition\": {
          \"StringEquals\": {
            \"aws:SourceAccount\": \"\$ACCOUNT_ID\"
          },
          \"ArnLike\": {
            \"aws:SourceArn\": \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:file-system/*\"
          }
        }
      }
    ]
  }"

```

```
}  
}  
]  
}"
```

```
echo "Resource policy attached successfully"
```

Note

Vous pouvez définir un contrôle d'accès plus précis en modifiant les `aws:SourceArn` champs `Resource` et pour cibler des secrets et des systèmes de fichiers spécifiques.

Compte FSx de service Amazon

Les systèmes de FSx fichiers Amazon associés à un Active Directory autogéré nécessitent un compte de service valide pendant toute leur durée de vie. Amazon FSx utilise le compte de service pour gérer entièrement vos systèmes de fichiers et effectuer des tâches administratives qui nécessitent de dissocier et de joindre des objets informatiques à votre domaine Active Directory. Ces tâches incluent le remplacement d'un serveur de fichiers défaillant et l'application de correctifs au logiciel Microsoft Windows Server. Pour FSx qu'Amazon puisse effectuer ces tâches, le compte de FSx service Amazon doit disposer, au minimum, de l'ensemble des autorisations décrites dans la section qui lui est [Autorisations relatives aux comptes de service](#) déléguée.

Bien que les membres du groupe des administrateurs de domaine disposent de privilèges suffisants pour effectuer ces tâches, nous vous recommandons vivement d'utiliser un compte de service distinct pour déléguer les privilèges requis à Amazon FSx.

Pour plus d'informations sur la façon de déléguer des privilèges à l'aide des fonctionnalités de contrôle délégué ou de fonctionnalités avancées du composant logiciel enfichable Active Directory User and Computers MMC, consultez. [Délégation d'autorisations au compte ou au FSx groupe de service Amazon](#)

Si vous mettez à jour votre système de fichiers avec un nouveau compte de service, le nouveau compte de service doit disposer des autorisations et privilèges requis pour rejoindre votre Active Directory et disposer des autorisations de contrôle total pour les objets informatiques existants associés au système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modifier le compte FSx de service Amazon](#).

Nous vous recommandons de stocker les informations d'identification de votre compte de service Active Directory AWS Secrets Manager pour renforcer la sécurité. Cela élimine le besoin de stocker les informations d'identification sensibles en texte clair et est conforme aux meilleures pratiques en matière de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

Délégation d'autorisations au compte ou au FSx groupe de service Amazon

Le compte de FSx service ou le groupe d'administrateurs Amazon doit disposer des [privilèges nécessaires](#) FSx pour joindre les systèmes de fichiers Windows File Server à votre domaine Active Directory autogéré. Pour déléguer ces autorisations, vous pouvez utiliser le contrôle délégué ou les fonctionnalités avancées du Active Directory User and Computers MMC composant logiciel enfichable, comme décrit dans les procédures suivantes.

Pour attribuer des autorisations à l'aide du contrôle délégué

Pour attribuer des autorisations à un compte de service ou à un groupe à l'aide du contrôle délégué

1. Connectez-vous à votre système en tant qu'administrateur de domaine pour votre domaine Active Directory.
2. Ouvrez le composant logiciel enfichable MMC Active Directory User and Computers.
3. Dans le volet des tâches, développez le nœud de domaine.
4. Localisez et ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'unité d'organisation que vous souhaitez modifier, puis choisissez Déléguer le contrôle.
5. Sur la page Assistant de délégation de contrôle, choisissez Next.
6. Choisissez Ajouter pour ajouter le nom de votre compte ou groupe de FSx service Amazon, puis choisissez Next.
7. Sur la page Tâches à déléguer, sélectionnez Créer une tâche personnalisée à déléguer, puis choisissez Suivant.
8. Choisissez Uniquement les objets suivants dans le dossier, puis choisissez Objets informatiques.
9. Choisissez Créer les objets sélectionnés dans ce dossier et Supprimer les objets sélectionnés dans ce dossier. Ensuite, sélectionnez Suivant.
10. Pour Autorisations, choisissez ce qui suit :
 - Réinitialisation du mot
 - Lire et écrire les restrictions du compte

- Écriture validée sur le nom d'hôte DNS
- Écriture validée sur le nom principal du service

11. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

12. Fermez le composant logiciel enfichable MMC Active Directory User and Computers.

Pour attribuer des autorisations à l'aide des fonctionnalités avancées

1. Connectez-vous à votre système en tant qu'administrateur de domaine pour votre domaine Active Directory.
2. Ouvrez le composant logiciel enfichable MMC Active Directory User and Computers.
3. Sélectionnez Afficher dans la barre de menu et assurez-vous que les fonctionnalités avancées sont activées (une coche apparaît à côté si la fonctionnalité est activée).
4. Dans le volet des tâches, développez le nœud de domaine.
5. Localisez et ouvrez (cliquez avec le bouton droit) le menu contextuel de l'unité d'organisation que vous souhaitez modifier, puis choisissez Propriétés.
6. Dans le volet Propriétés de l'unité d'organisation, sélectionnez l'onglet Sécurité.
7. Dans l'onglet Sécurité, sélectionnez Avancé. Sélectionnez ensuite Ajouter.
8. Sur la page de saisie des autorisations, choisissez Select a principal et entrez le nom de votre compte ou groupe de FSx service Amazon. Pour S'applique à :, choisissez Cet objet et tous les ordinateurs descendants. Assurez-vous que les éléments suivants sont sélectionnés :
 - Modifier les autorisations
 - Création d'objets informatiques
 - Supprimer des objets informatiques
9. Sélectionnez Appliquer, puis OK.
10. Fermez le composant logiciel enfichable MMC Active Directory User and Computers.

Validation de votre configuration Active Directory

Avant de créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à votre Active Directory, nous vous recommandons de valider votre configuration Active Directory à l'aide de l'outil de validation Amazon FSx Active Directory. Notez qu'une connexion Internet sortante est requise pour valider correctement la configuration d'Active Directory.

Pour valider votre configuration Active Directory

1. Lancez une instance Windows Amazon EC2 dans le même sous-réseau et avec les mêmes groupes de sécurité Amazon VPC que ceux que vous utilisez pour votre système de fichiers FSx for Windows File Server. Assurez-vous que votre instance EC2 dispose des autorisations AmazonEC2ReadOnlyAccess IAM requises. Vous pouvez valider les autorisations de rôle d'instance EC2 à l'aide du simulateur de politique IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Tester les politiques IAM avec le simulateur de politiques IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
2. Joignez votre instance Windows EC2 à votre Active Directory. Pour plus d'informations, voir [Joindre manuellement une instance Windows](#) dans le Guide AWS Directory Service d'administration.
3. Connectez-vous à votre instance EC2. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Ouvrez une PowerShell fenêtre Windows (en utilisant Exécuter en tant qu'administrateur) sur l'instance EC2.

Pour vérifier si le module Active Directory requis pour Windows PowerShell est installé, utilisez la commande de test suivante.

```
PS C:\> Import-Module ActiveDirectory
```

Si le message ci-dessus renvoie une erreur, installez-le à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

5. Téléchargez l'outil de validation réseau à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/samples/AmazonFSxADValidation.zip" -OutFile "AmazonFSxADValidation.zip"
```

6. Développez le fichier zip à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path "AmazonFSxADValidation.zip"
```

7. Ajoutez le AmazonFSxADValidation module à la session en cours.

```
PS C:\> Import-Module .\AmazonFSxADValidation
```

8. Définissez les paramètres requis en remplaçant dans la commande suivante votre :

- Nom de domaine Active Directory (*DOMAINNAME.COM*)
- Préparez l'`$Credential` objet pour le mot de passe du compte de service à l'aide de l'une des options suivantes.
- Pour générer l'objet d'identification de manière interactive, utilisez la commande suivante.

```
$Credential = Get-Credential
```

- Pour générer l'objet d'identification à l'aide d'une AWS Secrets Manager ressource, utilisez la commande suivante.

```
$Secret = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
$AdminSecret).SecretString
$Credential = (New-Object PSredential($Secret.UserName,(ConvertTo-SecureString
$Secret.Password -AsPlainText -Force)))
```

- Adresses IP des serveurs DNS (*IP_ADDRESS_1,IP_ADDRESS_2*)
- ID (s) de sous-réseau pour les sous-réseaux sur lesquels vous prévoyez de créer votre système de FSx fichiers Amazon (*SUBNET_1SUBNET_2*, par exemple,subnet-04431191671ac0d19).

```
PS C:\>
$FSxADValidationArgs = @{
    # DNS root of ActiveDirectory domain
    DomainDNSRoot = 'DOMAINNAME.COM'

    # IP v4 addresses of DNS servers
    DnsIpAddresses = @('IP_ADDRESS_1', 'IP_ADDRESS_2')

    # Subnet IDs for Amazon FSx file server(s)
    SubnetIds = @('SUBNET_1', 'SUBNET_2')

    Credential = $Credential
}
```

9. (Facultatif) Définissez l'unité organisationnelle, le groupe des administrateurs délégués et activez la validation des autorisations du compte de service en suivant les instructions du README .md fichier inclus avant d'exécuter l'outil de validation. DomainControllersMaxCount

 Note

Le Domain Admins groupe porte un nom différent si le système d'exploitation n'est pas en anglais. Par exemple, le groupe est nommé Administrateurs du domaine dans la version française du système d'exploitation. Si vous ne spécifiez aucune valeur, le nom de Domain Admins groupe par défaut est utilisé et la création du système de fichiers échoue.

10. Exécutez l'outil de validation à l'aide de cette commande.

```
PS C:\> $Result = Test-FSxADConfiguration @FSxADValidationArgs
```

11. Voici un exemple de résultat de test réussi.

```
Test 1 - Validate EC2 Subnets ...
...
Test 17 - Validate 'Delete Computer Objects' permission ...

Test computer object amznfsxtestd53f deleted!
...
SUCCESS - All tests passed! Please proceed to creating an Amazon FSx file system.
For your convenience, SelfManagedActiveDirectoryConfiguration of result can be
used directly in CreateFileSystemWindowsConfiguration for New-FSXFileSystem
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures.Count
0
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Warnings.Count
0
```

Voici un exemple de résultat de test comportant des erreurs.

```
Test 1 - Validate EC2 Subnets ...
...
Test 7 - Validate that provided EC2 Subnets belong to a single AD Site ...

Name           DistinguishedName
Site
```

```

-----
10.0.0.0/19    CN=10.0.0.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local   CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configu...
10.0.128.0/19 CN=10.0.128.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local   CN=Default-First-Site-Name,C...
10.0.64.0/19   CN=10.0.64.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local   CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configu...

Best match for EC2 subnet subnet-092f4caca69e360e7 is AD site CN=Default-First-
Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=te
st-ad,DC=local
Best match for EC2 subnet subnet-04431191671ac0d19 is AD site
CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-ad,DC=local
WARNING: EC2 subnets subnet-092f4caca69e360e7 subnet-04431191671ac0d19 matched to
different AD sites! Make sure they
are in a single AD site.
...
9 of 16 tests skipped.
FAILURE - Tests failed. Please see error details below:

Name                                     Value
----                                     -
SubnetsInSeparateAdSites               {subnet-04431191671ac0d19, subnet-092f4caca69e360e7}

Please address all errors and warnings above prior to re-running validation to
confirm fix.
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures.Count
1
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures

Name                                     Value
----                                     -
SubnetsInSeparateAdSites               {subnet-04431191671ac0d19, subnet-092f4caca69e360e7}

PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Warnings.Count
0

```


Si vous recevez des avertissements ou des erreurs lorsque vous exécutez l'outil de validation, reportez-vous au guide de résolution des problèmes inclus dans le package de l'outil de validation (TROUBLESHOOTING.md) et [Résolution des problèmes liés à Amazon FSx](#).

Joindre un système de FSx fichiers Amazon à un domaine Microsoft Active Directory autogéré

Lorsque vous créez un nouveau système de fichiers FSx pour Windows File Server, vous pouvez configurer l'intégration de Microsoft Active Directory afin qu'il soit joint à votre domaine Microsoft Active Directory autogéré. Pour ce faire, fournissez les informations suivantes pour votre Microsoft Active Directory :

- Le nom de domaine complet (FQDN) de votre annuaire Microsoft Active Directory local.

Note

Amazon ne prend FSx actuellement pas en charge les domaines Single Label Domain (SLD).

- Les adresses IP des serveurs DNS de votre domaine.
- Informations d'identification d'un compte de service Active Directory FSx utilisé par Amazon pour associer le système de fichiers à votre domaine. Vous pouvez les fournir sous la forme suivante :
 - Option 1 : ARN AWS Secrets Manager secret - Le secret contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte de service sur votre domaine Active Directory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2 : informations d'identification en texte brut
 - Nom d'utilisateur du compte de service : nom d'utilisateur du compte de service dans votre Microsoft Active Directory existant. N'incluez pas de préfixe ou de suffixe de domaine. Par exemple, pour `EXAMPLE\ADMIN`, utiliser uniquement `ADMIN`.
 - Mot de passe du compte de service : mot de passe du compte de service.

Le cas échéant, vous pouvez également spécifier les options suivantes :

- Unité organisationnelle (UO) spécifique au sein du domaine que vous souhaitez associer à votre système de FSx fichiers Amazon.
- Le nom du groupe de domaines dont les membres disposent de privilèges administratifs pour le système de FSx fichiers Amazon. Le nom de groupe de domaines que vous fournissez doit être unique dans votre Active Directory.

Après avoir spécifié ces informations, Amazon FSx joint votre nouveau système de fichiers à votre domaine Active Directory autogéré à l'aide du compte de service que vous avez fourni.

Important

Amazon enregistre les enregistrements DNS pour un système de fichiers FSx uniquement si le domaine Active Directory auquel vous le joignez utilise le DNS Microsoft comme DNS par défaut. Si vous utilisez un DNS tiers, vous devrez configurer manuellement les entrées DNS pour vos systèmes de FSx fichiers Amazon après avoir créé votre système de fichiers. Pour plus d'informations sur le choix des adresses IP correctes à utiliser pour le système de fichiers, consultez [Obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser pour les entrées DNS manuelles](#).

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir rempli les [Conditions préalables](#) informations détaillées dans [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

Pour créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à un Active Directory autogéré (console)


1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans Sur le tableau de bord, choisissez Create file system (Créer un système de fichiers) pour ouvrir l'assistant de création de système de fichiers.
3. Choisissez FSx Windows File Server, puis Next. La page Create file system (Créer un système de fichiers) s'affiche.
4. Donnez un nom à votre système de fichiers. Vous pouvez utiliser un maximum de 256 lettres Unicode, espaces blancs et chiffres, plus les caractères spéciaux + - =. _ :/
5. Pour Capacité de stockage, entrez la capacité de stockage de votre système de fichiers, en GiB. Si vous utilisez un stockage SSD, entrez un nombre entier compris entre 32 et 65 536. Si vous

utilisez un espace de stockage sur disque dur, entrez un nombre entier compris entre 2 000 et 65 536. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage selon vos besoins à tout moment après avoir créé le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de stockage](#).

6. Conservez la valeur par défaut de Throughput capacity (Capacité de débit). La capacité de débit est la vitesse soutenue à laquelle le serveur de fichiers hébergeant votre système de fichiers peut traiter les données. Le paramètre de capacité de débit recommandée est basé sur la quantité de capacité de stockage que vous choisissez. Si vous avez besoin d'une capacité de débit supérieure à la capacité de débit recommandée, choisissez Spécifier la capacité de débit, puis choisissez une valeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Vous pouvez modifier la capacité de débit selon vos besoins à tout moment après avoir créé le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

7. Choisissez le VPC que vous souhaitez associer à votre système de fichiers. Dans le cadre de cet exercice de démarrage, choisissez le même VPC que pour votre Directory Service répertoire et votre instance Amazon EC2.
8. Choisissez n'importe quelle valeur pour les zones de disponibilité et le sous-réseau.
9. Pour les groupes de sécurité VPC, le groupe de sécurité par défaut pour votre Amazon VPC par défaut est déjà ajouté à votre système de fichiers dans la console. Assurez-vous que le groupe de sécurité et le réseau VPC du ou ACLs des sous-réseaux sur lesquels vous créez votre système de FSx fichiers autorisent le trafic sur les ports et dans les directions indiquées dans le schéma suivant.



Le tableau suivant identifie le rôle de chaque port.

Protocole	Ports	Role
TCP/UDP	53	Système de nom de domaine (DNS)
TCP/UDP	88	Authentification Kerberos

Protocole	Ports	Role
TCP/UDP	464	Change t/ définit ion de mot de passe
TCP/UDP	389	Protoc LDAP (Light ght Direct Acces Protoc
UDP	123	Protoc NTP (Netw Time Protoc
TCP	135	Distrib ed Comp Enviro nt / End Point Mapp (DCE EPMA

Protocole	Ports	Rôle
TCP	445	Partage de fichiers SMB avec les services d'annuaire
TCP	636	Protocole LDAP TLS/SSL (Lightweight Directory Access Protocol over)
TCP	3268	Catalogue mondial Microsoft
TCP	3269	Microsoft Global Catalogue via SSL

Protocole	Ports	Role
TCP	5985	WinRM 2.0 (gestion à distance de Microsoft Windows)
TCP	9389	Service Web Microsoft Active Directory DS, PowerShell I
TCP	49152 - 65535	Ports éphémères pour RPC

 Important

L'autorisation du trafic sortant sur le port TCP 9389 est requise pour les déploiements de systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ.

 Note

Si vous utilisez un réseau VPC ACLs, vous devez également autoriser le trafic sortant sur les ports dynamiques (49152-65535) de votre système de fichiers. FSx

- Règles de trafic sortant pour autoriser tout le trafic vers les adresses IP associées aux serveurs DNS et aux contrôleurs de domaine pour votre domaine Microsoft Active Directory autogéré. Pour plus d'informations, consultez [la documentation Microsoft sur la configuration de votre pare-feu pour les communications Active Directory](#).
- Assurez-vous que ces règles de trafic sont également reflétées sur les pare-feux qui s'appliquent à chacun des contrôleurs de domaine, serveurs DNS, FSx clients et administrateurs Active Directory. FSx

 Note

Si vous avez défini des sites Active Directory, vous devez vous assurer que le ou les sous-réseaux du VPC associé à votre système de fichiers FSx Amazon sont définis dans un site Active Directory et qu'il n'existe aucun conflit entre les sous-réseaux de votre VPC et les sous-réseaux de vos autres sites. Vous pouvez afficher et modifier ces paramètres à l'aide du composant logiciel enfichable MMC Active Directory Sites and Services.

 Important

Alors que les groupes de sécurité Amazon VPC nécessitent que les ports soient ouverts uniquement dans le sens où le trafic réseau est initié, la plupart des pare-feux Windows et des réseaux VPC ACLs nécessitent que les ports soient ouverts dans les deux sens.

10. Pour l'authentification Windows, choisissez Microsoft Active Directory autogéré.
11. Entrez une valeur pour le nom de domaine complet pour l'annuaire Microsoft Active Directory autogéré.

 Note

Le nom de domaine ne doit pas être au format SLD (Single Label Domain). Amazon ne prend FSx actuellement pas en charge les domaines SLD.

 Important

Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et tous les systèmes de fichiers multi-AZ, le nom de domaine Active Directory ne peut pas dépasser 47 caractères.

12. Entrez une valeur pour l'unité organisationnelle pour le répertoire Microsoft Active Directory autogéré.

 Note

Assurez-vous que le compte de service que vous avez fourni possède des autorisations déléguées à l'unité d'organisation que vous spécifiez ici ou à l'unité d'organisation par défaut si vous n'en spécifiez aucune.

13. Entrez au moins une valeur, mais pas plus de deux, pour les adresses IP des serveurs DNS pour l'annuaire Microsoft Active Directory autogéré.

14. Informations d'identification du compte de service — Choisissez comment fournir les informations d'identification de votre compte de service :

- Option 1 : ARN AWS Secrets Manager secret - Le secret contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte de service sur votre domaine Active Directory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
- Option 2 : informations d'identification en texte brut
 - Nom d'utilisateur du compte de service : nom d'utilisateur du compte de service dans votre Microsoft Active Directory existant. N'incluez pas de préfixe ou de suffixe de domaine. Par exemple, pour `EXAMPLE\ADMIN`, utiliser uniquement `ADMIN`.
 - Mot de passe du compte de service : mot de passe du compte de service.
 - Confirmer le mot de passe : mot de passe du compte de service.

 Important

N'incluez PAS de préfixe de domaine (`corp.com\ServiceAcct`) ou de suffixe de domaine (`ServiceAcct@corp.com`) lors de la saisie du nom d'utilisateur du compte de service.

N'utilisez PAS le nom distinctif (DN) lors de la saisie du nom d'utilisateur du compte de service (CN=ServiceAcct, OU=example, DC=corp, DC=com).

15. Pour le groupe d'administrateurs de systèmes de fichiers délégués, spécifiez le `Domain Admins` groupe ou un groupe d'administrateurs de système de fichiers délégués personnalisé (si vous en avez créé un). Le groupe que vous spécifiez doit disposer de l'autorité déléguée pour effectuer des tâches administratives sur votre système de fichiers. Si vous ne fournissez aucune valeur, Amazon FSx utilise le `Domain Admins` groupe Built-in. Notez qu'Amazon FSx ne prend pas en charge la présence d'un `Delegated file system administrators group` (`Domain Admins` groupe ou groupe personnalisé que vous spécifiez) situé dans le conteneur intégré.

 Important

Si vous ne fournissez pas de groupe d'administrateurs de systèmes de fichiers délégués, Amazon FSx essaie par défaut d'utiliser le `Domain Admins` groupe intégré dans votre domaine Active Directory. Si le nom de ce groupe intégré a été modifié ou si vous utilisez un autre groupe pour l'administration du domaine, vous devez fournir ce nom pour le groupe ici.

 Important

N'incluez PAS de préfixe de domaine (`corp.com \ FSx Admins`) ou de suffixe de domaine (`FSxAdmins@corp.com`) lorsque vous fournissez le paramètre de nom de groupe. N'UTILISEZ PAS le nom distinctif (DN) pour le groupe. Voici un exemple de nom distinctif : `CN= FSx Admins, OU=Example, DC=Corp, DC=com`.

Pour créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à un Active Directory autogéré (AWS CLI)

L'exemple suivant crée un système de fichiers FSx pour le serveur de fichiers Windows avec un `SelfManagedActiveDirectoryConfiguration` dans la zone de `us-east-2` disponibilité.

```
aws fsx --region us-east-2 \  
create-file-system \  
--file-system-type WINDOWS \  

```

```
--storage-capacity 300 \  
--security-group-ids security-group-id \  
--subnet-ids subnet-id \  
--windows-configuration  
SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \  
OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAdmini  
\  
UserName="FSxService",Password="password", \  
DnsIps=["10.0.1.18"]}',ThroughputCapacity=8
```

Important

Ne déplacez pas les objets informatiques FSx créés par Amazon dans l'unité d'organisation après la création de votre système de fichiers. Cela entraînera une mauvaise configuration de votre système de fichiers.

Obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser pour les entrées DNS manuelles

Amazon enregistre les enregistrements DNS pour un système de fichiers FSx uniquement si vous utilisez Microsoft DNS comme service DNS par défaut. Si vous utilisez un DNS tiers, vous devrez configurer manuellement les entrées DNS pour vos systèmes de FSx fichiers Amazon. Cette section décrit comment obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser si vous devez ajouter manuellement le système de fichiers à votre DNS. Notez qu'une fois qu'un système de fichiers est créé, ses adresses IP ne changent pas tant que le système de fichiers n'est pas supprimé.

Comment obtenir les adresses IP des systèmes de fichiers à utiliser pour les entrées DNS A

1. Dans le <https://console.aws.amazon.com/fsx/>, choisissez le système de fichiers dont vous souhaitez obtenir l'adresse IP pour afficher la page de détails du système de fichiers.
2. Dans l'onglet Réseau et sécurité, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 1 :
 - Dans le panneau Subnet, choisissez l'interface Elastic Network affichée sous Network interface pour ouvrir la page Network Interfaces dans la console Amazon EC2.

- L'adresse IP du système de fichiers mono-AZ 1 à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 IP privée principale.
- Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 ou multi-AZ :
 - Dans le panneau Sous-réseau préféré, choisissez l'interface réseau élastique affichée sous Interface réseau pour ouvrir la page Network Interfaces dans la console Amazon EC2.
 - L'adresse IP du sous-réseau préféré à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 Adresse IP privée secondaire.
 - Dans le panneau du sous-réseau Amazon FSx Standby, choisissez l'interface réseau élastique affichée sous Interface réseau pour ouvrir la page Network Interfaces dans la console Amazon EC2.
 - L'adresse IP du sous-réseau de secours à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 Adresse IP privée secondaire.

Note

Si vous devez configurer des entrées DNS pour votre Windows Remote PowerShell Endpoint pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 ou multi-AZ, vous devez utiliser l'IPv4 adresse privée principale pour l'interface elastic network de votre sous-réseau préféré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Mettre à jour une configuration Active Directory autogérée

Pour garantir la disponibilité continue et ininterrompue de votre système de FSx fichiers Amazon, vous devez mettre à jour la configuration Active Directory du système de fichiers lorsque l'une des propriétés Active Directory suivantes change :

- Les adresses IP du serveur DNS
- Les informations d'identification du compte de service de l'Active Directory autogéré

Lorsque vous mettez à jour la configuration autogérée d'Active Directory pour votre système de FSx fichiers Amazon, l'état de votre système de fichiers passe de Disponible à Mise à jour pendant que la mise à jour est appliquée. Vérifiez que l'état revient à Disponible une fois la mise à jour appliquée. Notez que la mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des mises à jour d'Active Directory autogérées](#).

En cas de problème avec la mise à jour de la configuration autogérée d'Active Directory, l'état du système de fichiers passe à Mauvais configuration. Cet état affiche un message d'erreur et une action corrective recommandée à côté de la description du système de fichiers dans la console, l'API et la CLI. Après avoir pris les mesures correctives recommandées, vérifiez que l'état de votre système de fichiers passe finalement à Disponible.

 Important

Si vous mettez à jour votre système de fichiers avec un nouveau compte de service, assurez-vous que le nouveau compte de service dispose d'autorisations de contrôle total pour les objets informatiques existants associés au système de fichiers.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes éventuels liés aux configurations Active Directory autogérées, consultez [Le système de fichiers est mal configuré](#).

Vous pouvez utiliser l' AWS Management Console FSx API Amazon ou AWS CLI pour mettre à jour les informations d'identification du compte de service et les adresses IP du serveur DNS de la configuration Active Directory autogérée d'un système de fichiers. Vous pouvez suivre la progression d'une mise à jour de configuration Active Directory autogérée à tout moment à l'aide de la AWS Management Console CLI et de l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des mises à jour d'Active Directory autogérées](#).

Pour mettre à jour la configuration autogérée d'Active Directory (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez mettre à jour la configuration autogérée d'Active Directory.
3. Dans l'onglet Réseau et sécurité, choisissez ensuite Mettre à jour pour les adresses IP du serveur DNS ou pour le nom d'utilisateur du compte de service, selon les propriétés Active Directory que vous mettez à jour.
4. Entrez les nouvelles adresses IP du serveur DNS, les nouvelles informations d'identification du compte de service (nom d'utilisateur et mot de passe) ou l'ARN secret dans la boîte de dialogue qui apparaît. Vous pouvez l'utiliser AWS Secrets Manager pour stocker vos informations d'identification. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
5. Choisissez Mettre à jour pour lancer la mise à jour de la configuration d'Active Directory.

Vous pouvez [suivre la progression de la mise à jour à](#) l'aide du AWS Management Console ou du AWS CLI.

Pour mettre à jour la configuration autogérée d'Active Directory (CLI)

- Pour mettre à jour la configuration Active Directory autogérée d'un système de fichiers FSx pour Windows File Server, utilisez la AWS CLI commande [update-file-system](#). Définissez les paramètres suivants :
- `--file-system-id` à l'ID du système de fichiers que vous mettez à jour.
- `Username` le nouveau nom d'utilisateur du compte de service Active Directory autogéré.
- `Password` le nouveau mot de passe du compte de service Active Directory autogéré.
- `DomainJoinServiceAccountSecret` le AWS Secrets Manager secret contenant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte de service sur votre domaine Active Directory

 Note

Vous ne pouvez pas fournir à la fois `username/password` un secret de compte de service de connexion à un domaine pour vous connecter à votre Active Directory. Fournissez un seul ensemble d'informations d'identification.

- `DnsIps` les adresses IP des serveurs DNS Active Directory autogérés.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--windows-configuration  
'SelfManagedActiveDirectoryConfiguration={UserName=username, Password=password,\  
DnsIps=[192.0.2.0,192.0.2.24]}'
```

Si l'action de mise à jour aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

L'`AdministrativeActions` objet de la réponse décrit la demande et son statut.

Modifier le compte FSx de service Amazon

Si vous mettez à jour votre système de fichiers avec un nouveau compte de service, le nouveau compte de service doit disposer des autorisations et privilèges requis pour rejoindre votre Active Directory et des autorisations de contrôle total pour les objets informatiques existants associés

au système de fichiers. En outre, assurez-vous que le nouveau compte de service fait partie des comptes approuvés pour lesquels le paramètre de stratégie de groupe est activé. Contrôleur de domaine : Autoriser la réutilisation du compte d'ordinateur lors de l'adhésion à un domaine.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser un groupe Active Directory pour gérer les autorisations et les configurations Active Directory associées aux comptes de service.

Lorsque vous modifiez le compte de service pour Amazon FSx, assurez-vous que les comptes de service possèdent les paramètres suivants :

- Le nouveau compte de service (ou le groupe Active Directory dont il est membre) dispose d'autorisations de contrôle total pour les objets informatiques existants associés au système de fichiers.
- Les comptes de service nouveaux et précédents (ou le groupe Active Directory dont ils sont membres) font partie des comptes approuvés (ou du groupe Active Directory approuvé) avec le contrôleur de domaine : autorisez la réutilisation des comptes d'ordinateur lors de la connexion au domaine. Le paramètre de stratégie de groupe est activé sur tous les contrôleurs de domaine dans Active Directory.

Si les comptes de service ne répondent pas à ces exigences, les conditions suivantes peuvent se produire :

- Pour les systèmes de fichiers mono-AZ, le système de fichiers peut devenir [MISCONFIGURED_UNAVAILABLE](#).
- Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, le système de fichiers peut être [MAL CONFIGURÉ](#) et le nom du RemotePowerShell point de terminaison peut changer.

Configuration de la politique de groupe d'un contrôleur de domaine

La [procédure recommandée par Microsoft](#) suivante décrit comment utiliser la stratégie de groupe du contrôleur de domaine pour configurer la politique de liste d'autorisation.

Pour configurer la politique de liste d'autorisation d'un contrôleur de domaine

1. Installez les mises à jour Microsoft Windows du 12 septembre 2023 ou ultérieures sur tous les ordinateurs membres et contrôleurs de domaine de votre Microsoft Active Directory autogéré.
2. Dans une stratégie de groupe nouvelle ou existante qui s'applique à tous les contrôleurs de domaine de votre Active Directory autogéré, configurez les paramètres suivants.

- a. Accédez à Configuration de l'ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité.
- b. Double-cliquez sur Contrôleur de domaine : autorisez la réutilisation du compte d'ordinateur lors de la connexion au domaine.
- c. Sélectionnez Définir ce paramètre de stratégie et <Edit Security ... >.
- d. Utilisez le sélecteur d'objets pour ajouter des utilisateurs ou des groupes de créateurs et de propriétaires de comptes informatiques fiables à l'autorisation Autoriser. (Comme bonne pratique, nous vous recommandons vivement d'utiliser des groupes pour les autorisations.) N'ajoutez pas le compte utilisateur qui effectue la jonction de domaine.

 Warning

Limitez l'adhésion à la politique aux utilisateurs fiables et aux comptes de service. N'ajoutez pas d'utilisateurs authentifiés, de tout le monde ou d'autres grands groupes à cette politique. Ajoutez plutôt des utilisateurs de confiance et des comptes de service spécifiques aux groupes et ajoutez ces groupes à la politique.

3. Attendez l'intervalle d'actualisation de la politique de groupe ou exécutez-la gpupdate /force sur tous les contrôleurs de domaine.
4. Vérifiez que la clé de registre HKLM \ System \ CCS \ Control \ SAM — « ComputerAccountReuseAllowList » est remplie avec le SDDL souhaité. Ne modifiez pas manuellement le registre.
5. Essayez de rejoindre un ordinateur sur lequel les mises à jour du 12 septembre 2023 ou ultérieures sont installées. Assurez-vous que l'un des comptes listés dans la politique est propriétaire du compte d'ordinateur. Assurez-vous également que la NetJoinLegacyAccountReuseclé n'est pas activée dans son registre (définie sur 1). Si la jonction de domaine échoue, vérifiez le **c:\windows\debug\netsetup.log**.

Surveillance des mises à jour d'Active Directory autogérées


Vous pouvez suivre la progression d'une mise à jour de configuration Active Directory autogérée à l'AWS Management Console aide de l'API ou du AWS CLI, comme décrit dans les procédures suivantes.

Lorsque vous mettez à jour la configuration Active Directory autogérée de votre système de fichiers, l'état du système de fichiers passe de Disponible à Mise à jour pendant que la mise à jour

est appliquée. Une fois la mise à jour terminée, l'état redevient Disponible. La mise à jour de la configuration d'Active Directory peut prendre plusieurs minutes.

Surveillance des mises à jour dans la console

Dans l'onglet Mises à jour de la fenêtre des détails du système de fichiers, vous pouvez consulter les 10 mises à jour les plus récentes pour chaque type de mise à jour.



The screenshot shows the 'Updates (10)' section of the Amazon FSx console. It includes a search bar labeled 'Filter updates', a refresh button, and a table with 5 columns: Update type, Target value, Status, Progress %, and Request time. The table lists 5 updates, all with a status of 'Completed' and a progress of '-'. The update types are Storage capacity, Throughput capacity, and Storage capacity. The request times range from 2020-05-18T11:36:33-04:00 to 2020-05-22T12:14:58-04:00.

Update type	Target value	Status	Progress %	Request time
Storage capacity	154	✓ Completed	-	2020-05-22T12:14:58-04:00
Throughput capacity	64	✓ Completed	-	2020-05-22T12:14:50-04:00
Throughput capacity	128	✓ Completed	-	2020-05-21T13:55:58-04:00
Storage capacity	140	✓ Completed	-	2020-05-21T13:55:30-04:00
Storage capacity	122	✓ Completed	-	2020-05-18T11:36:33-04:00

Pour les mises à jour d'Active Directory autogérées, vous pouvez consulter les informations suivantes.

Type de mise à jour

Les types pris en charge sont les suivants :

- Adresse IP du serveur DNS
- Informations d'identification du compte de service

Valeur cible

La valeur souhaitée pour mettre à jour la propriété du système de fichiers. Pour les mises à jour des informations d'identification des comptes de service, seul le nom d'utilisateur est affiché, les mots de passe des comptes de service ne sont jamais inclus dans ce champ.

Statut

État actuel de la mise à jour. Pour les mises à jour Active Directory autogérées, les valeurs possibles sont les suivantes :

- En attente : Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour, mais n'a pas commencé à la traiter.

- En cours — Amazon traite FSx la demande de mise à jour.
- Terminé — La mise à jour du système de fichiers s'est terminée avec succès.
- Échec — La mise à jour du système de fichiers a échoué. Choisissez le point d'interrogation (?) pour voir les détails de l'échec.

% de progression

Affiche la progression de la mise à jour du système de fichiers sous forme de pourcentage d'achèvement.

Heure de la demande

Heure à laquelle Amazon FSx a reçu la demande d'action de mise à jour.

Surveillance des mises à jour à l'aide de l'API AWS CLI and

Vous pouvez consulter et surveiller les demandes de mise à jour du système de fichiers en cours à l'aide de la [describe-file-systems](#) AWS CLI commande et de l'action de l'[DescribeFileSystems](#) API. Le AdministrativeActions tableau répertorie les 10 actions de mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action administrative.

L'exemple suivant montre un extrait de la réponse d'une commande describe-file-systems CLI. Le résultat indique deux mises à jour autogérées du système de fichiers Active Directory.

```
{
  "OwnerId": "111122223333",
  .
  .
  .
  "StorageCapacity": 1000,
  "AdministrativeActions": [
    {
      "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
      "RequestTime": 1581694766.757,
      "Status": "PENDING",
      "TargetFileSystemValues": {
        "WindowsConfiguration": {
          "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
            "UserName": "serviceUser",
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        }
      },
      {
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
        "RequestTime": 1619032957.759,
        "Status": "FAILED",
        "TargetFileSystemValues": {
          "WindowsConfiguration": {
            "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
              "DnsIps": [
                "10.0.138.161"
              ]
            }
          }
        },
        "FailureDetails": {
          "Message": "Failure details message."
        }
      }
    ],
    .
    .
    .
```

FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows

FSx pour Windows File Server propose des options de configuration du système de fichiers répondant à de nombreux besoins en termes de performances. Vous trouverez ci-dessous une présentation des performances du système de FSx fichiers Amazon, avec une discussion sur les options de configuration des performances disponibles et des conseils utiles en matière de performances.


Rubriques

- [Performances du système de fichiers](#)
- [Considérations supplémentaires relatives aux performances](#)
- [Impact de la capacité de débit sur les performances](#)
- [Choisir le bon niveau de capacité de débit](#)
- [Impact de la configuration du stockage sur les performances](#)
- [Exemple : capacité de stockage et capacité de débit](#)
- [Mesurer les performances à l'aide de CloudWatch métriques](#)
- [Résolution des problèmes de performances du système de fichiers](#)

Performances du système de fichiers

Chaque système de fichiers FSx pour Windows File Server se compose d'un serveur de fichiers Windows avec lequel les clients communiquent et d'un ensemble de volumes de stockage, ou disques, attachés au serveur de fichiers. Chaque serveur de fichiers utilise un cache rapide en mémoire pour améliorer les performances des données les plus fréquemment consultées.

Le schéma suivant illustre la manière dont les données sont accessibles à partir FSx d'un système de fichiers Windows File Server.



Lorsqu'un client accède à des données stockées dans le cache en mémoire, les données sont transmises directement au client demandeur sous forme d'E/S réseau. Le serveur de fichiers n'a pas besoin de lire ou d'écrire sur le disque. Les performances de cet accès aux données sont déterminées par les I/O limites du réseau et la taille du cache en mémoire.

Lorsqu'un client accède à des données qui ne sont pas dans le cache, le serveur de fichiers les lit ou les écrit sur le disque sous forme d'E/S de disque. Les données sont ensuite transmises du serveur de fichiers au client sous forme de I/O. The performance of this data access is determined by the network I/O limits as well as the disk I/O limites réseau.

Les I/O performances du réseau et le cache en mémoire du serveur de fichiers sont déterminés par la capacité de débit du système de fichiers. I/O Les performances du disque sont déterminées par la combinaison de la capacité de débit et de la configuration du stockage. La I/O performance maximale du disque, qui correspond au débit du disque et aux niveaux d'IOPS du disque, que votre système de fichiers peut atteindre est la plus faible des valeurs suivantes :

- Le niveau de I/O performance du disque fourni par votre serveur de fichiers, en fonction de la capacité de débit que vous sélectionnez pour votre système de fichiers.
- Le niveau de I/O performance du disque fourni par votre configuration de stockage (capacité de stockage, type de stockage et niveau d'IOPS SSD que vous sélectionnez pour votre système de fichiers).

Considérations supplémentaires relatives aux performances

Les performances du système de fichiers sont généralement mesurées par sa latence, son débit et ses I/O opérations par seconde (IOPS).

Latence

FSx pour Windows File Server, les serveurs de fichiers utilisent un cache rapide en mémoire pour obtenir des latences constantes inférieures à la milliseconde pour les données auxquelles on accède activement. Pour les données qui ne se trouvent pas dans le cache en mémoire, c'est-à-dire pour les opérations de fichiers qui doivent être effectuées I/O sur les volumes de stockage sous-jacents, Amazon FSx fournit des latences de fonctionnement des fichiers inférieures à la milliseconde avec le stockage sur disque dur (SSD), et des latences à un chiffre en millisecondes avec le stockage sur disque dur (HDD).

Débit et IOPS

Les systèmes de FSx fichiers Amazon fournissent jusqu'à 2 GBps et 80 000 IOPS partout Régions AWS où Amazon FSx est disponible, et 12 % GBps de débit et 400 000 IOPS dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord), l'ouest des États-Unis (Oregon), l'est des États-Unis (Ohio), l'Europe (Irlande), l'Asie-Pacifique (Tokyo) et l'Asie-Pacifique (Singapour). Le débit et les IOPS spécifiques que votre charge de travail peut générer sur votre système de fichiers dépendent de la capacité de débit, de la capacité de stockage et du type de stockage de votre système de fichiers, ainsi que de la nature de votre charge de travail, notamment de la taille de l'ensemble de travail actif.

Performances pour un seul client

Avec Amazon FSx, vous pouvez atteindre le débit et les niveaux d'IOPS complets de votre système de fichiers à partir d'un seul client qui y accède. Amazon FSx prend en charge le multicanal pour les PME. Cette fonctionnalité lui permet de fournir plusieurs GBps débits et des centaines de milliers d'IOPS pour un seul client accédant à votre système de fichiers. SMB Multicanal utilise plusieurs connexions réseau entre le client et le serveur simultanément pour agréger la bande passante réseau afin d'optimiser l'utilisation. Bien qu'il existe une limite théorique au nombre de connexions SMB prises en charge par Windows, cette limite se chiffre en millions, et vous pouvez pratiquement avoir un nombre illimité de connexions SMB.

Performance en rafale

Les charges de travail basées sur des fichiers sont généralement élevées, caractérisées par des périodes courtes et intenses de forte intensité, I/O avec de longues périodes d'inactivité entre les rafales. Pour faire face à des charges de travail élevées, en plus des vitesses de base qu'un système de fichiers peut supporter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Amazon FSx offre la possibilité d'atteindre des vitesses plus élevées pendant des périodes de temps, à la fois pour les opérations sur le réseau

I/O et sur le disque I/O . Amazon FSx utilise un mécanisme I/O de crédit pour allouer le débit et les IOPS en fonction de l'utilisation moyenne : les systèmes de fichiers accumulent des crédits lorsque leur débit et leur utilisation des IOPS sont inférieurs à leurs limites de base, et peuvent utiliser ces crédits lorsqu'ils effectuent des opérations. I/O

Impact de la capacité de débit sur les performances

La capacité de débit détermine les performances du système de fichiers dans les catégories suivantes :

- Réseau I/O : vitesse à laquelle le serveur de fichiers peut transmettre les données des fichiers aux clients qui y accèdent.
- Processeur et mémoire du serveur de fichiers : ressources disponibles pour le traitement des données de fichiers et l'exécution d'activités en arrière-plan, telles que la déduplication des données et les clichés instantanés.
- Disque I/O : vitesse à laquelle le serveur de fichiers peut prendre en charge le I/O transfert entre le serveur de fichiers et les volumes de stockage.

Les tableaux suivants fournissent des informations détaillées sur les niveaux maximaux de réseau I/O (débit et IOPS) et de disque I/O (débit et IOPS) que vous pouvez piloter avec chaque configuration de capacité de débit allouée, ainsi que sur la quantité de mémoire disponible pour la mise en cache et la prise en charge des activités d'arrière-plan telles que la déduplication des données et les clichés instantanés. Bien que vous puissiez sélectionner des niveaux de capacité de débit inférieurs à 32 mégaoctets par seconde (MBps) lorsque vous utilisez l'API FSx ou la CLI Amazon, gardez à l'esprit que ces niveaux sont destinés aux charges de travail de test et de développement, et non aux charges de travail de production.

Note

Notez que les niveaux de capacité de débit supérieurs ou MBps égaux à 4 608 ne sont pris en charge que dans les régions suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Est (Ohio), Europe (Irlande), Asie-Pacifique (Tokyo) et Asie-Pacifique (Singapour).

Réseau I/O et mémoire

FSx capacité de débit () MBps	Débit réseau () MBps		IOPS du réseau	Mémoire (Go)
	Base de référence	Burst (quelques minutes par jour)		
32	32	600	Milliers	4
64	64	600	Dizaines de milliers	8
128	150	1 250		8
256	300	1 250	Des centaines de milliers	16
512	600	1 250		32
1 024	1 500	–		64
2 048	3 125	–		128
4 608	9 375	–	Des millions	192
6 144	12 500	–		256
9 216	18 750	–		384
12 288	21 250	–		512

E/S du disque

FSx capacité de débit () MBps	Débit du disque () MBps		IOPS sur disque	
	Base de référence	Burst (30 minutes par jour)	Base de référence	Burst (30 minutes par jour)
32	32	260	2 KM	12 000

FSx capacité de débit () MBps	Débit du disque () MBps		IOPS sur disque	
64	64	350	4K	16 000
128	128	600	6 KM	20 KM
256	256	600	10 000	20 KM
512	512	—	20 KM	—
1,024	1,024	—	40 000	—
2 048	2 048	—	80 000	—
4 608	4 608	—	150 000	—
6 144	6 144	—	200 000	—
9 216	9 216 ¹	—	300 K ¹	—
12 288	12 288 ¹	—	400 K ¹	—

Note

¹ Si vous disposez d'un système de fichiers multi-AZ avec une capacité de débit de 9 216 ou 12 288 MBps, les performances seront limitées à 9 000 MBps et 262 500 IOPS pour le trafic d'écriture uniquement. Sinon, pour le trafic de lecture sur tous les systèmes de fichiers multi-AZ, le trafic de lecture et d'écriture sur tous les systèmes de fichiers mono-AZ et tous les autres niveaux de capacité de débit, votre système de fichiers prendra en charge les limites de performances indiquées dans le tableau.

Choisir le bon niveau de capacité de débit

Lorsque vous créez un système de fichiers à l'aide de la console de gestion Amazon Web Services, Amazon choisit FSx automatiquement le niveau de capacité de débit recommandé pour votre système de fichiers en fonction de la capacité de stockage que vous configurez. Bien que la capacité de débit recommandée soit suffisante pour la plupart des charges de travail, vous avez la possibilité

de passer outre à la recommandation et de configurer une capacité de débit spécifique pour répondre aux besoins de votre charge de travail. Par exemple, si votre charge de travail nécessite de diriger 1 GBps % du trafic vers votre système de fichiers, vous devez sélectionner une capacité de débit d'au moins 1 MBps 024. Le tableau suivant indique le niveau de capacité de débit minimal recommandé pour un système de fichiers en fonction de la capacité de stockage allouée.

Capacité de stockage SSD (GiB)	Capacité de stockage du disque dur (GiB)	Capacité de débit minimale recommandée () MBps
Jusqu'à 640	Jusqu'à 3 200	32
641 À 1 280	3201—6 400	64
1281—2 560	6 401 À 12 800	128
2 561 à 5 120	12 801 À 25 600	256
5 121 à 10 240	25 601 à 51 200	512
10 241 à 20 480	> 51 200	1,024
> 20 480	NA	2 048

Vous devez également tenir compte des fonctionnalités que vous prévoyez d'activer sur votre système de fichiers pour décider du niveau de débit à configurer. Par exemple, [l'activation des clichés instantanés](#) peut vous obliger à augmenter votre capacité de débit jusqu'à trois fois la charge de travail prévue afin de garantir que le serveur de fichiers puisse conserver les clichés instantanés avec la capacité de I/O performance disponible. Si vous activez la [déduplication des données](#), vous devez déterminer la quantité de mémoire associée à la capacité de débit de votre système de fichiers et vous assurer que cette quantité de mémoire est suffisante pour la taille de vos données.

Vous pouvez ajuster la capacité de débit à la hausse ou à la baisse à tout moment après l'avoir créée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Vous pouvez surveiller l'utilisation des ressources de performance du serveur de fichiers par votre charge de travail et obtenir des recommandations sur la capacité de débit à sélectionner en consultant l'onglet Surveillance et performances > Performances de votre FSx console Amazon. Nous vous recommandons de procéder à des tests dans un environnement de pré-production pour vous assurer que la configuration que vous avez sélectionnée répond aux exigences de performance

de votre charge de travail. Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, nous vous recommandons également de tester l'impact du processus de basculement qui se produit lors de la maintenance du système de fichiers, des modifications de capacité de débit et des interruptions de service imprévues sur votre charge de travail, ainsi que de vous assurer que vous disposez d'une capacité de débit suffisante pour éviter tout impact sur les performances lors de tels événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux métriques du système de fichiers](#).

Impact de la configuration du stockage sur les performances

La capacité de stockage, le type de stockage et le niveau d'IOPS du SSD ont tous un impact sur les I/O performances du disque de votre système de fichiers. Vous pouvez configurer ces ressources pour fournir les niveaux de performance souhaités pour votre charge de travail.

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage et adapter les IOPS des SSD à tout moment. Pour plus d'informations, consultez [Gestion de la capacité de stockage](#) et [Gestion des IOPS sur SSD](#). Vous pouvez également mettre à niveau votre système de fichiers du type de stockage HDD au type de stockage SSD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion du type de stockage de votre système de fichiers](#).

Votre système de fichiers fournit les niveaux par défaut de débit de disque et d'IOPS suivants :

Type de stockage	Débit du disque (MBps par TiB de stockage)	IOPS sur disque (par TiB de stockage)
SSD	750	3 000 ¹
HDD	12 lignes de base ; 80 rafales (jusqu'à un maximum de 1 GBps par système de fichiers)	12 lignes de base ; 80 rafales

Note

¹ Pour les systèmes de fichiers dotés d'un type de stockage SSD, vous pouvez fournir des IOPS supplémentaires, dans la limite d'un ratio maximal de 500 IOPS par GiB de stockage et de 400 000 IOPS par système de fichiers.

Performance du disque dur en rafale

Pour les volumes de stockage sur disque dur, Amazon FSx utilise un modèle de bucket en rafale pour des raisons de performances. La taille du volume détermine le débit de base du volume, qui correspond à la vitesse à laquelle le volume accumule des crédits de débit. La taille du volume détermine également le débit de transmission en rafales du volume, qui correspond à la vitesse à laquelle vous pouvez utiliser des crédits lorsqu'ils sont disponibles. Les gros volumes ont un débit de base et de transmission en rafales plus élevé. Plus votre volume contient de crédits, plus il peut durer longtemps au I/O niveau de la rafale.

Le débit disponible d'un volume de stockage sur disque dur est exprimé par la formule suivante :

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

Pour un volume de disque dur de 1 To, le débit en rafale est limité à 80 MiBps, le compartiment se remplit de crédits à 12 MiBps et peut contenir jusqu'à 1 To de crédits.

Les volumes de stockage sur disque dur peuvent connaître des variations de performances importantes en fonction de la charge de travail. Les pics soudains d'IOPS ou de débit peuvent entraîner une dégradation des performances du disque. La [DiskThroughputBalance](#) métrique fournit des informations sur le solde créditeur maximal pour le débit du disque et l'utilisation des IOPS sur le disque. Par exemple, si votre charge de travail dépasse les limites d'IOPS de base du disque dur (12 IOPS par TiB de stockage), le taux d'utilisation des IOPS du disque (HDD) sera supérieur à 100 %, ce qui aura pour effet d'épuiser le solde créditeur en rafale, comme le montre l'indicateur. [DiskThroughputBalance](#) Pour que votre charge de travail continue à générer des niveaux élevés d'E/S, vous devrez peut-être effectuer l'une des opérations suivantes :

- Réduisez les I/O exigences liées à votre charge de travail afin de réapprovisionner le solde créditeur excédentaire.
- Augmentez la capacité de stockage du système de fichiers afin de fournir un niveau de référence plus élevé d'IOPS sur le disque.
- Mettez à niveau le système de fichiers pour utiliser le stockage SSD, qui fournit un niveau de référence plus élevé d'IOPS sur le disque afin de mieux répondre aux exigences de votre charge de travail.

Exemple : capacité de stockage et capacité de débit

L'exemple suivant illustre l'impact de la capacité de stockage et de débit sur les performances du système de fichiers.

Un système de fichiers configuré avec 2 TiB de capacité de stockage sur disque dur et 32 % de capacité MBps de débit possède les niveaux de débit suivants :

- Débit réseau : 32 MBps niveaux de base et 600 MBps rafales (voir le tableau des capacités de débit)
- Débit du disque : 24 MBps lignes de base et 160 MBps rafales, soit la valeur la plus faible des deux valeurs suivantes :
 - les niveaux de débit du disque de 32 niveaux de MBps base et de 260 MBps rafales pris en charge par le serveur de fichiers, en fonction de la capacité de débit du système de fichiers
 - les niveaux de débit du disque de 24 niveaux de MBps référence (12 MBps par To* 2 TiB) et de MBps 160 rafales (80 MBps par TiB* 2 TiB) pris en charge par les volumes de stockage, en fonction du type et de la capacité de stockage

Votre charge de travail accédant au système de fichiers pourra donc atteindre un débit de 32 MBps lignes de base et 600 MBps rafales pour les opérations de fichiers effectuées sur des données activement consultées mises en cache dans le cache en mémoire du serveur de fichiers, et jusqu'à 24 MBps lignes de base et 160 débits de MBps rafale pour les opérations de fichiers devant être acheminées jusqu'au disque, par exemple en raison de défaillances du cache.

Mesurer les performances à l'aide de CloudWatch métriques

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour mesurer et surveiller le débit et les IOPS de votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).

Résolution des problèmes de performances du système de fichiers

Les performances de votre système FSx de fichiers Windows File Server dépendent de plusieurs facteurs, notamment le trafic que vous générez vers votre système de fichiers, la manière dont vous le provisionnez et les ressources consommées par les fonctionnalités activées, telles que la déduplication des données ou les clichés instantanés. Pour plus d'informations sur la compréhension

des performances de votre système de fichiers, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Rubriques


- [Comment déterminer le débit et les limites d'IOPS pour mon système de fichiers ?](#)
- [Quelle est la différence entre le réseau I/O et le disque I/O? Why is my network I/O different from my disk I/O ?](#)
- [Pourquoi l'utilisation de mon processeur ou de ma mémoire est-elle élevée, même lorsque mon réseau I/O est faible ?](#)
- [Qu'est-ce que l'éclatement ? Quelle est la quantité de rafale utilisée par mon système de fichiers ? Que se passe-t-il lorsque les crédits de rafale sont épuisés ?](#)
- [Un avertissement s'affiche sur la page Surveillance et performances. Dois-je modifier la configuration de mon système de fichiers ?](#)
- [Mes statistiques étaient temporairement absentes, dois-je m'inquiéter ?](#)

Comment déterminer le débit et les limites d'IOPS pour mon système de fichiers ?

Pour consulter le débit et les limites d'IOPS d'un système de fichiers, reportez-vous au [tableau indiquant les niveaux de performance](#) en fonction de la capacité de débit de provisionnement.

Quelle est la différence entre le réseau I/O et le disque I/O? Why is my network I/O different from my disk I/O ?

Les systèmes de FSx fichiers Amazon incluent un ou plusieurs serveurs de fichiers qui fournissent des données via le réseau aux clients accédant au système de fichiers. Il s'agit du réseau I/O. The file server has a fast, in-memory cache to enhance performance for the most frequently accessed data. The file servers also drives traffic to the storage volumes that host your file system data. This is the disk I/O. The following diagram illustrates network and disk I/O d'un système de FSx fichiers Amazon.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).

Pourquoi l'utilisation de mon processeur ou de ma mémoire est-elle élevée, même lorsque mon réseau I/O est faible ?

L'utilisation du processeur et de la mémoire du serveur de fichiers dépend non seulement du trafic réseau que vous conduisez, mais également des fonctionnalités que vous avez activées sur votre système de fichiers. La façon dont vous configurez et planifiez ces fonctionnalités peut avoir un impact sur l'utilisation du processeur et de la mémoire.

Les tâches de déduplication des données en cours peuvent consommer de la mémoire. Vous pouvez modifier la configuration des tâches de déduplication afin de réduire les besoins en mémoire. Par exemple, vous pouvez limiter l'optimisation pour qu'elle s'exécute sur des types de fichiers ou des dossiers spécifiques, ou définir une taille et un âge de fichier minimaux pour l'optimisation. Nous recommandons également de configurer les tâches de déduplication pour qu'elles s'exécutent pendant les périodes d'inactivité lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données](#).

Si l'énumération basée sur l'accès est activée, vous pouvez constater une utilisation élevée du processeur lorsque vos utilisateurs finaux consultent ou répertorient les partages de fichiers, ou pendant la phase d'optimisation d'une tâche de dimensionnement du stockage. Pour plus d'informations, voir [Activer l'énumération basée sur l'accès sur un espace de noms dans la documentation](#) Microsoft Storage.

Qu'est-ce que l'éclatement ? Quelle est la quantité de rafale utilisée par mon système de fichiers ? Que se passe-t-il lorsque les crédits de rafale sont épuisés ?

Les charges de travail basées sur des fichiers sont généralement élevées, caractérisées par des périodes courtes et intenses de forte intensité, I/O avec des temps d'inactivité entre les rafales. Pour prendre en charge ces types de charges de travail, outre les vitesses de base qu'un système de fichiers peut supporter, Amazon FSx fournit la capacité d'atteindre des vitesses plus élevées pendant des périodes de temps, à la fois pour les I/O opérations sur le réseau I/O et sur le disque.

Amazon FSx utilise un mécanisme I/O de crédit pour allouer le débit et les IOPS en fonction de l'utilisation moyenne : les systèmes de fichiers accumulent des crédits lorsque leur débit et leur utilisation des IOPS sont inférieurs à leurs limites de base, et peuvent utiliser ces crédits pour dépasser les limites de base (jusqu'aux limites de rafale) lorsque cela est nécessaire. Pour plus d'informations sur les limites et la durée des rafales pour votre système de fichiers, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Un avertissement s'affiche sur la page Surveillance et performances. Dois-je modifier la configuration de mon système de fichiers ?

La page Surveillance et performances inclut des avertissements qui indiquent lorsque les récentes demandes de charge de travail ont atteint ou dépassé les limites de ressources déterminées par la façon dont vous avez configuré votre système de fichiers. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez modifier votre configuration, même si votre système de fichiers risque d'être sous-approvisionné pour votre charge de travail si vous ne prenez pas les mesures recommandées.

Si la charge de travail à l'origine de l'avertissement était atypique et que vous ne vous attendez pas à ce qu'elle continue, il peut être prudent de ne rien faire et de surveiller de près votre utilisation à l'avenir. Toutefois, si la charge de travail à l'origine de l'avertissement est typique et que vous vous attendez à ce qu'elle continue, voire s'intensifie, nous vous conseillons de suivre les mesures recommandées pour améliorer les performances du serveur de fichiers (en augmentant la capacité de débit) ou en augmentant les performances du volume de stockage (en augmentant la capacité de stockage ou en passant du stockage sur disque dur au stockage SSD).

 Note

Certains événements du système de fichiers peuvent consommer les ressources de I/O performance du disque et éventuellement déclencher des avertissements relatifs aux performances. Par exemple :

- La phase d'optimisation de la mise à l'échelle de la capacité de stockage peut générer une augmentation du débit du disque, comme décrit dans [Augmentation de la capacité de stockage et des performances du système de fichiers](#)
- Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, des événements tels que l'augmentation de la capacité de débit, le remplacement du matériel ou l'interruption de la zone de disponibilité entraînent des événements de basculement et de retour en arrière automatiques. Toute modification de données survenant pendant cette période doit être synchronisée entre les serveurs de fichiers principal et secondaire, et Windows Server exécute une tâche de synchronisation des données susceptible de consommer I/O des ressources de disque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Mes statistiques étaient temporairement absentes, dois-je m'inquiéter ?

Les systèmes de fichiers mono-AZ seront indisponibles pendant la maintenance du système de fichiers, le remplacement des composants de l'infrastructure et lorsqu'une zone de disponibilité n'est pas disponible. Pendant ces périodes, les statistiques ne seront pas disponibles.

Dans un déploiement multi-AZ, Amazon approvisionne et gère FSx automatiquement un serveur de fichiers de secours dans une autre zone de disponibilité. En cas de maintenance du système de fichiers ou d'interruption de service imprévue, Amazon FSx bascule automatiquement vers le serveur de fichiers secondaire, ce qui vous permet de continuer à accéder à vos données sans intervention manuelle. Au cours de la brève période au cours de laquelle votre système de fichiers bascule puis revient en panne, les métriques peuvent être temporairement indisponibles.

Administration FSx des systèmes de fichiers Windows

Amazon FSx fournit un large éventail de fonctionnalités administratives qui vous aident à gérer et à développer facilement vos systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server afin de répondre à l'évolution de la charge de travail et des exigences des utilisateurs, ainsi qu'aux besoins réglementaires et de conformité de votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des configurations de systèmes de fichiers que vous pouvez gérer à l'AWS Management Console aide de l'API Amazon FSx CLI pour la gestion à PowerShell distance et des interfaces graphiques natives de Microsoft Windows Server. AWS CLI

- Capacité de stockage
- Type de stockage
- SSD IOPS
- Capacité de débit
- Alias DNS
- Déduplication des données
- Copies instantanées
- Quotas de stockage
- Audit de l'accès aux fichiers
- Partage de fichiers

Les sections suivantes fournissent des informations sur les fonctionnalités et les paramètres d'administration du système de fichiers qui sont à votre disposition. Nous avons inclus des conseils pour vous aider à déterminer les options les mieux adaptées à votre situation, ainsi que les meilleures pratiques, le cas échéant.

Rubriques

- [État FSx du système de fichiers Amazon](#)
- [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#)
- [Démarrage d'une PowerShell session FSx à distance Amazon](#)
- [Tâches uniques de configuration du système de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell](#)
- [Résolution des problèmes d'accès à l'Amazon FSx CLI sur PowerShell](#)

- [Fenêtre de maintenance du système de fichiers](#)
- [Modification de la fenêtre de maintenance hebdomadaire](#)
- [Gestion des alias DNS](#)
- [Sessions utilisateur et fichiers ouverts](#)
- [Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers activé FSx pour le serveur de fichiers Windows](#)
- [Gestion du stockage sur FSx un serveur de fichiers Windows](#)
- [Utilisation des espaces de noms DFS](#)
- [Gestion de la capacité de débit](#)
- [Gestion du type de réseau](#)
- [Marquer vos ressources Amazon FSx](#)
- [Mettez à jour un système de fichiers à l'aide du AWS CLI](#)

État FSx du système de fichiers Amazon

Vous pouvez consulter l'état d'un système de FSx fichiers Amazon à l'aide de la FSx console Amazon, de la AWS CLI commande [describe-file-systems](#) ou de l'opération API [DescribeFileSystems](#).

État du système de fichiers	Description
DISPONIBLE	Le système de fichiers est en bon état, accessible et prêt à être utilisé.
CREATION	Amazon FSx est en train de créer un nouveau système de fichiers.
SUPPRESSION	Amazon FSx est en train de supprimer un système de fichiers existant.
MISE À JOUR	Le système de fichiers est en cours de mise à jour à l'initiative du client.
MAL CONFIGURÉ	Le système de fichiers est dans un état altéré en raison d'une modification de votre environnement Active Directory. Votre système de fichiers est actuellement indisponible ou risque

État du système de fichiers	Description
	de perdre sa disponibilité, et les sauvegardes risquent d'échouer. Pour plus d'informations sur le rétablissement de la disponibilité, consultez Le système de fichiers est mal configuré .
MAL CONFIGURÉ_INDISPONIBLE	Le système de fichiers est actuellement indisponible en raison d'une modification de votre environnement Active Directory. Pour plus d'informations sur le rétablissement de la disponibilité, consultez Le système de fichiers est mal configuré .
ÉCHEC	• Lors de la création d'un nouveau système de fichiers, Amazon n' FSx a pas pu créer le nouveau système de fichiers. • Le système de fichiers n'est pas disponible. • Le système de fichiers est défaillant et Amazon ne FSx parvient pas à le récupérer. • Amazon n' FSx est pas en mesure de créer des sauvegardes.

Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell

Ce chapitre décrit comment accéder à la FSx CLI Amazon pour la gestion à distance PowerShell afin d'effectuer des tâches d'administration du système de fichiers FSx pour les systèmes de fichiers Windows. Vous pouvez également utiliser l'interface utilisateur graphique (GUI) native de Microsoft Windows pour effectuer certaines tâches administratives.

L'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance PowerShell active l'administration du système de fichiers pour les utilisateurs du groupe des administrateurs du système de fichiers. Pour démarrer une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers FSx pour Windows File Server, vous devez d'abord remplir les conditions préalables suivantes :

- Être en mesure de vous connecter à une instance de calcul Windows dotée d'une connectivité réseau avec votre système de fichiers FSx pour Windows File Server.

- Être connecté à l'instance de calcul Windows en tant que membre du groupe d'administrateurs du système de fichiers. Si vous utilisez AWS Managed Microsoft AD, il s'agit du groupe FSxAdministrateurs AWS délégués. Si vous utilisez un Microsoft Active Directory autogéré, il s'agit du groupe d'administrateurs de domaine ou du groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Bonnes pratiques lors de l'utilisation d'un Active Directory autogéré](#).
- Les règles entrantes du groupe de sécurité VPC de votre système de fichiers autorisent le trafic sur le port 5985.

L'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance PowerShell utilise les fonctionnalités de sécurité suivantes :

- Les informations d'identification de l'utilisateur sont authentifiées à l'aide de l'authentification Kerberos.
- Les communications de session de gestion entre le client connecté et le système de fichiers sont chiffrées à l'aide de Kerberos.

Deux options s'offrent à vous pour exécuter des commandes CLI de gestion à distance sur votre système de FSx fichiers Amazon :

- Vous pouvez établir une PowerShell session distante de longue durée et exécuter les commandes au sein de la session.
- Vous pouvez utiliser le Invoke-Command pour exécuter une seule commande ou un seul bloc de commandes sans établir une longue PowerShell session à distance.

Si vous souhaitez définir et transmettre des variables en tant que paramètres à la commande de gestion à distance, vous devez utiliser Invoke-Command.

Note

Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, vous ne pouvez utiliser l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance que lorsque le système de fichiers utilise son serveur de fichiers préféré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ](#).

Vous devez utiliser le point de PowerShell terminaison Windows Remote du système de fichiers pour accéder à la télécommande PowerShell. Le point de terminaison d'administration à distance a le format `amznfsxctlyaa1k.ActiveDirectory-DNS-name`, par exemple, `amznfsxctlyaa1k.corp.example.com`. Vous pouvez trouver le nom du point de terminaison AWS Management Console en utilisant la page de détails du système de fichiers de l'onglet Réseau et sécurité. Utilisez la AWS CLI [describe-file-systems](#) commande pour afficher la `RemoteAdministrationEndpoint` propriété renvoyée dans la réponse.

Vous pouvez utiliser l'`Get-Command` applet de commande pour récupérer des informations sur les applets de commande, les fonctions et les alias disponibles dans PowerShell. Pour plus d'informations, consultez la documentation Microsoft [Get-Command](#).

Vous pouvez également exécuter la FSx CLI Amazon pour la gestion à distance sur des PowerShell commandes de votre système de fichiers à l'aide de l'`Invoke-Command` applet de commande, en utilisant la syntaxe suivante :

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName  
amznfsxctlyaa1k.corp.example.com -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock { fsx-  
command}
```

Pour savoir comment démarrer une PowerShell session à distance de longue durée sur votre système FSx de fichiers Windows File Server, voir [Démarrage d'une PowerShell session FSx à distance Amazon](#)

Démarrage d'une PowerShell session FSx à distance Amazon

Cette rubrique fournit des instructions pour démarrer une PowerShell session à distance de longue durée sur votre serveur FSx de fichiers Windows File Server.

Pour démarrer une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers

1. Connectez-vous à une instance de calcul dotée d'une connectivité réseau avec votre système de fichiers en tant qu'utilisateur membre du groupe d' FSx administrateurs délégués que vous avez choisi lors de la création du système de fichiers.
2. Ouvrez une PowerShell fenêtre Windows sur l'instance de calcul.
3. Dans le PowerShell, entrez la commande suivante pour ouvrir une session à distance de longue durée sur votre système de FSx fichiers Amazon. *Remote-PowerShell-Endpoint* Remplacez-le par le PowerShell point de terminaison Windows Remote du système

de fichiers que vous souhaitez administrer. À utiliser `FsxRemoteAdmin` comme nom de configuration de session.

```
PS C:\Users\delegateadmin> enter-pssession -ComputerName Remote-PowerShell-Endpoint  
-ConfigurationName FsxRemoteAdmin  
[fs-0123456789abcdef0]: PS>
```

Si votre instance ne fait pas partie du domaine Amazon FSx Active Directory, vous êtes invité à saisir les informations d'identification de l'utilisateur dans une fenêtre contextuelle. Entrez les informations d'identification de l'utilisateur membre du groupe d' FSx administrateurs. Si votre instance est jointe au domaine, aucune information d'identification ne vous sera demandée.

Important

Le point de PowerShell terminaison Windows Remote peut changer si vous utilisez une configuration Active Directory autogérée et si vous modifiez le compte de service sans paramètres de stratégie de groupe Active Directory appropriés. Pour plus d'informations, voir [Modifier le compte FSx de service Amazon](#) pour plus de détails.

Tâches uniques de configuration du système de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell

Utilisez la FSx CLI Amazon suivante pour la gestion à distance sur PowerShell les commandes afin d'implémenter rapidement les tâches d'administration du système de fichiers conformément à nos meilleures pratiques.

Gestion de la consommation de stockage

Utilisez les commandes suivantes pour gérer la consommation de stockage de votre système de fichiers.

- Pour activer la déduplication des données selon le calendrier par défaut, exécutez la commande suivante.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FsxRemoteAdmin -ScriptBlock { Enable-FsxDedup }
```

Vous pouvez éventuellement utiliser la commande suivante pour que la déduplication des données soit opérationnelle sur vos fichiers peu après leur création, sans exiger d'âge minimum pour les fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FSxDedupConfiguration -MinimumFileAgeDays 0 }
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données](#).

- Utilisez la commande suivante pour activer les quotas de stockage utilisateur en mode « Track », uniquement à des fins de reporting et non à des fins d'application.

```
$QuotaLimit = Quota limit in bytes  
$QuotaWarningLimit = Quota warning threshold in bytes  
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Enable-FSxUserQuotas -Track -DefaultLimit  
$Using:QuotaLimit -DefaultWarningLimit $Using:QuotaWarningLimit }
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des quotas de stockage](#).

Activer les copies instantanées pour permettre aux utilisateurs finaux de récupérer des fichiers et des dossiers dans des versions antérieures

Activez les clichés instantanés selon le calendrier par défaut (en semaine à 7 h 00 et 12 h 00), comme suit.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxShadowStorage -Default }
```

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxShadowCopySchedule -Default -Confirm:$False }
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#).

Appliquer le chiffrement pendant le transit

La commande suivante applique le chiffrement aux clients qui se connectent à votre système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxSmbServerConfiguration -EncryptData $True -  
RejectUnencryptedAccess $True -Confirm:$False}
```

Vous pouvez fermer toutes les sessions ouvertes et forcer les clients actuellement connectés à se reconnecter à l'aide du chiffrement.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Close-FsxSmbSession -Confirm:$False}
```

Pour plus d'informations, consultez [Gestion du chiffrement en transit](#) et [Sessions utilisateur et fichiers ouverts](#).

Résolution des problèmes d'accès à l'Amazon FSx CLI sur PowerShell

L'impossibilité de se connecter à votre système de fichiers à l'aide de Remote peut avoir plusieurs causes PowerShell, chacune ayant sa propre résolution, comme suit.

Pour vous assurer dans un premier temps que vous pouvez vous connecter correctement au Windows Remote PowerShell Endpoint, vous pouvez également exécuter un test de connectivité de base. Par exemple, vous pouvez exécuter la `test-netconnection endpoint -port 5985` commande.

Le groupe de sécurité du système de fichiers ne dispose pas des règles entrantes requises pour autoriser une connexion à distance PowerShell

Le groupe de sécurité du système de fichiers doit disposer d'une règle entrante autorisant le trafic sur le port 5985 afin d'établir une session à distance PowerShell . Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Groupes de sécurité Amazon VPC](#).

Vous avez configuré une approbation externe entre le Microsoft Active Directory AWS géré et votre Active Directory local

Pour utiliser Amazon FSx Remote PowerShell avec l'authentification Kerberos, vous devez configurer une politique de groupe locale sur le client pour l'ordre de recherche des forêts. Pour plus d'informations, consultez la documentation Microsoft [Configure Kerberos Forest Search Order \(KFSO\)](#).

Une erreur de localisation de langue se produit lors de la tentative de lancement d'une PowerShell session à distance

Vous devez ajouter ce qui suit `-SessionOption` à votre commande : `-SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")`

Voici deux exemples d'utilisation `-SessionOption` lors du lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName Windows Remote PowerShell Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {fsx-command} -SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")
```

```
PS C:\Users\delegateadmin> Enter-Pssession -ComputerName Windows Remote PowerShell Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")
```

Fenêtre de maintenance du système de fichiers

Amazon FSx pour Windows File Server exécute des correctifs logiciels de routine pour le logiciel Microsoft Windows Server qu'il gère. La fenêtre de maintenance indique le jour de la semaine et l'heure du jour où ce processus de maintenance commence. Vous pouvez spécifier la période de début de la fenêtre de maintenance lors de la création du système de fichiers. Si vous n'en spécifiez aucune, une fenêtre de démarrage de maintenance par défaut de 30 minutes est attribuée. La durée de la fenêtre de maintenance dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'étendue de la maintenance et du processus de synchronisation des activités de lecture et d'écriture de fichiers effectuées pendant la maintenance entre les serveurs principal et secondaire pour les systèmes de fichiers multi-AZ. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Défaillance du processus](#).

FSx pour Windows File Server vous permet d'ajuster l'heure de début de votre fenêtre de maintenance en fonction de votre charge de travail et de vos exigences opérationnelles. Vous pouvez déplacer l'heure de début de votre fenêtre de maintenance aussi souvent que nécessaire, à condition qu'une heure de début de fenêtre de maintenance soit planifiée au moins une fois tous les 14 jours. Si un correctif est publié et que vous n'avez pas planifié de période de maintenance dans les 14 jours, FSx Windows File Server procède à la maintenance du système de fichiers afin de garantir sa sécurité et sa fiabilité. Pour plus d'informations sur le réglage de l'heure de début de la fenêtre de maintenance de votre système de fichiers, consultez [Modification de la fenêtre de maintenance hebdomadaire](#).

Pendant l'application des correctifs, attendez-vous à ce que vos systèmes de fichiers mono-AZ ne soient pas disponibles, généralement pendant moins de 20 minutes. Les systèmes de fichiers multi-AZ restent disponibles et basculent automatiquement entre le serveur de fichiers préféré et le serveur de secours. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Défaillance du processus](#). Étant donné que l'application de correctifs pour les systèmes de fichiers multi-AZ implique un basculement et un basculement entre les serveurs de fichiers, toute activité de lecture et d'écriture de fichiers survenant pendant cette période doit être synchronisée entre le serveur de fichiers préféré et le serveur de secours. Pour réduire le temps d'application des correctifs, nous vous recommandons de planifier votre fenêtre de maintenance pendant les périodes d'inactivité, lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale.

Note

Pour garantir l'intégrité des données pendant les activités de maintenance, Amazon FSx pour Windows File Server effectue toutes les opérations d'écriture en attente sur les volumes de stockage sous-jacents hébergeant votre système de fichiers avant le début de la maintenance.

Modification de la fenêtre de maintenance hebdomadaire

FSx pour Windows File Server vous permet de régler le début de la période de maintenance de votre système de fichiers en fonction de votre charge de travail et de vos exigences opérationnelles. Vous pouvez utiliser les FSx API AWS Management Console, AWS CLI, et Amazon pour modifier l'heure de début de la fenêtre de maintenance hebdomadaire, comme décrit dans la procédure suivante.

Pour modifier l'heure de début de la fenêtre de maintenance hebdomadaire (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Choisissez Systèmes de fichiers dans la colonne de navigation de gauche.
3. Choisissez le système de fichiers dont vous souhaitez modifier la fenêtre de maintenance hebdomadaire. La page de détails du système de fichiers s'affiche.
4. Choisissez Administration pour afficher le panneau des paramètres d'administration du système de fichiers.
5. Choisissez Mettre à jour pour afficher la fenêtre de maintenance des modifications.
6. Entrez le nouveau jour et l'heure auxquels vous souhaitez que la fenêtre de maintenance hebdomadaire commence.
7. Choisissez Save pour enregistrer les changements. La nouvelle heure de début de maintenance est affichée dans le panneau des paramètres d'administration.

Pour modifier l'heure de début de la fenêtre de maintenance hebdomadaire à l'aide de la commande [update-file-system](#) CLI, consultez [Mettez à jour un système de fichiers à l'aide du AWS CLI](#).

Gestion des alias DNS

Outre le nom DNS (Domain Name System) par défaut fourni par Amazon FSx, vous pouvez également associer les alias DNS de votre choix à vos systèmes de fichiers. Avec les alias DNS, vous pouvez continuer à utiliser les noms DNS existants pour accéder aux données stockées sur Amazon FSx lors de la [migration du stockage de systèmes de fichiers](#) sur site vers Amazon FSx, sans avoir à mettre à jour d'outils ou d'applications.

Vous pouvez associer des alias DNS à des systèmes de fichiers nouveaux ou existants FSx pour les serveurs de fichiers Windows, et lorsque vous restaurez une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers, à l'aide du AWS Management Console et AWS CLI. Vous pouvez associer jusqu'à 50 alias DNS à un système de fichiers à la fois.

Note

Support pour les alias DNS est disponible sur FSx les systèmes de fichiers Windows File Server créés après 12 h 00 ET le 9 novembre 2020. Pour utiliser des alias DNS sur un système de fichiers créé avant 12 h 00 ET le 9 novembre 2020, procédez comme suit :

1. Effectuez une sauvegarde du système de fichiers existant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#).
2. Restaurez la sauvegarde sur un nouveau système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#).

Une fois le nouveau système de fichiers disponible, vous pourrez utiliser des alias DNS pour y accéder, en utilisant les informations fournies dans cette section.

 Note

Les informations présentées ici supposent que vous travaillez entièrement dans Active Directory et que vous n'utilisez pas de fournisseurs DNS externes. Les fournisseurs DNS tiers peuvent provoquer un comportement inattendu.

Amazon enregistre les enregistrements DNS pour un système de fichiers FSx uniquement si le domaine Active Directory auquel vous le joignez utilise le DNS Microsoft comme DNS par défaut. Si vous utilisez un DNS tiers, vous devrez configurer manuellement les entrées DNS pour vos systèmes de FSx fichiers Amazon après avoir créé votre système de fichiers. Pour plus d'informations sur le choix des adresses IP correctes à utiliser pour le système de fichiers, consultez [Obtenir les adresses IP de système de fichiers correctes à utiliser pour les entrées DNS manuelles](#).

Vous pouvez associer des alias DNS FSx aux systèmes de fichiers Windows File Server existants, lorsque vous créez de nouveaux systèmes de fichiers ou lorsque vous créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez associer jusqu'à 50 alias DNS à un système de fichiers à la fois.

Outre l'association d'alias DNS à votre système de fichiers, pour que les clients puissent se connecter au système de fichiers à l'aide des alias DNS, vous devez également effectuer les opérations suivantes :

- Configurez les noms principaux de service (SPNs) pour l'authentification et le chiffrement Kerberos.
- Configurez un enregistrement DNS CNAME pour l'alias DNS qui correspond au nom DNS par défaut de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Un nom d'alias DNS FSx pour votre système de fichiers pour Windows File Server doit répondre aux exigences suivantes :

- Doit être formaté en tant que nom de domaine complet (FQDN).
- Peut contenir des caractères alphanumériques et des tirets (-).
- Il ne peut pas commencer ni se terminer par un trait d'union.
- Il peut commencer par un caractère numérique.

Pour les noms d'alias DNS, Amazon FSx stocke les caractères alphabétiques sous forme de lettres minuscules (a-z), quelle que soit la manière dont vous les spécifiez : en majuscules, en minuscules ou en lettres correspondantes dans les codes d'échappement.

Si vous essayez d'associer un alias déjà associé au système de fichiers, cela n'a aucun effet. Si vous essayez de dissocier un alias d'un système de fichiers qui n'est pas associé au système de fichiers, Amazon FSx répond par une erreur de demande incorrecte.

Note

Lorsqu'Amazon FSx ajoute ou supprime des alias sur un système de fichiers, les clients connectés sont temporairement déconnectés et se reconnectent automatiquement au système de fichiers. Tous les fichiers ouverts par des clients mappant un partage non-Continuously-Available (non CA) au moment de la déconnexion doivent être rouverts par le client.

Rubriques

- [État de l'alias DNS](#)
- [Utilisation d'alias DNS avec authentification Kerberos](#)
- [Affichage des alias DNS pour les systèmes de fichiers et les sauvegardes](#)
- [Associer des alias DNS à des systèmes de fichiers](#)
- [Gestion des alias DNS sur les systèmes de fichiers existants](#)

État de l'alias DNS

Les alias DNS peuvent avoir l'une des valeurs d'état suivantes :

- Disponible — L'alias DNS est associé à un système de FSx fichiers Amazon.
- Création : Amazon FSx est en train de créer l'alias DNS et de l'associer au système de fichiers.
- Suppression : Amazon FSx dissocie l'alias DNS du système de fichiers et le supprime.
- Impossible de créer : Amazon n' FSx a pas pu associer l'alias DNS au système de fichiers.
- Impossible de supprimer : Amazon n' FSx a pas pu dissocier l'alias DNS du système de fichiers.

Utilisation d'alias DNS avec authentification Kerberos

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification et le chiffrement basés sur Kerberos lors du transport avec Amazon. FSx Kerberos fournit l'authentification la plus sécurisée pour les clients accédant à votre système de fichiers. Pour activer l'authentification Kerberos pour les clients qui accèdent à votre système de FSx fichiers Amazon à l'aide d'un alias DNS, vous devez configurer les noms principaux du service (SPNs) qui correspondent à l'alias DNS sur l'objet informatique Active Directory de votre système de fichiers.

Si vous avez configuré SPNs l'alias DNS que vous avez attribué à un autre système de fichiers sur un objet informatique de votre Active Directory, vous devez d'abord le supprimer SPNs avant de l'ajouter SPNs à l'objet ordinateur de votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer les noms principaux des services \(SPNs\) pour Kerberos](#).

Affichage des alias DNS pour les systèmes de fichiers et les sauvegardes

Vous pouvez consulter les alias DNS actuellement associés à vos systèmes de fichiers et à vos sauvegardes FSx pour Windows File Server à l'aide de l'API AWS Management Console AWS CLI, le et, comme décrit dans les procédures suivantes.

Pour afficher les alias DNS associés aux systèmes de fichiers

- Utilisation de la console : choisissez un système de fichiers pour afficher la page détaillée des systèmes de fichiers. Choisissez l'onglet Réseau et sécurité pour afficher les alias DNS.
- Utilisation de la CLI ou de l'API : utilisez la commande `describe-file-system-aliases` CLI ou l'opération [DescribeFileSystemAliases](#) API.

Pour afficher les alias DNS associés aux sauvegardes

- Utilisation de la console : dans le volet de navigation, choisissez Backups, puis choisissez la sauvegarde que vous souhaitez consulter. Dans le volet Résumé, consultez le champ Alias DNS.
- Utilisation de la CLI ou de l'API : utilisez la commande `describe-backups` CLI ou l'opération [DescribeBackups](#) API.

Associer des alias DNS à des systèmes de fichiers

Vous pouvez associer des alias DNS lors de la création d'un nouveau système de fichiers FSx pour Windows File Server à partir de zéro, ou lors de la restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers, à l'aide de l'API AWS Management Console AWS CLI, et de l'API décrites dans les procédures suivantes.

Pour associer des alias DNS lors de la création d'un nouveau système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Suivez la procédure de création d'un nouveau système de fichiers décrite [Étape 5. Créez votre système de fichiers](#) dans la section Mise en route.
3. Dans la section Accès - facultatif de l'assistant de création de système de fichiers, entrez les alias DNS que vous souhaitez associer à votre système de fichiers.

▼ Access - optional

Aliases
List any custom DNS names that you want to associate with the file system

financials.corp.example.com
acctsrcv.corp.example.com
transactions.corp.example.com

Specify up to 50 aliases separated with commas, or put each on a new line.

4. Lorsque le système de fichiers est disponible, vous pouvez y accéder à l'aide de l'alias DNS en configurant les noms principaux du service (SPNs) et en mettant à jour ou en créant un enregistrement DNS CNAME pour l'alias. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Pour associer des alias DNS lors de la création d'un nouveau système de FSx fichiers Amazon (CLI)

1. Lorsque vous créez un nouveau système de fichiers, utilisez la propriété [Alias](#) avec l'opération d'[CreateFileSystem](#) API pour associer des alias DNS au nouveau système de fichiers.

```
aws fsx create-file-system \  
  --file-system-type WINDOWS \  
  --storage-capacity 2000 \  
  --storage-type SSD \  
  --subnet-ids subnet-123456 \  
  --windows-configuration Aliases=[financials.corp.example.com,accts-  
rcv.corp.example.com]
```

2. Lorsque le système de fichiers est disponible, vous pouvez y accéder à l'aide de l'alias DNS en configurant les noms principaux du service (SPNs) et en mettant à jour ou en créant un enregistrement DNS CNAME pour l'alias. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Pour ajouter ou supprimer des alias DNS lors de la restauration d'une sauvegarde (CLI)

1. Lorsque vous créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde d'un système de fichiers existant, vous pouvez utiliser la propriété [Aliases](#) avec l'opération d'[CreateFileSystemFromBackup](#) API comme suit :
- Tous les alias associés à la sauvegarde sont associés au nouveau système de fichiers par défaut.
 - Pour créer un système de fichiers sans conserver les alias de la sauvegarde, utilisez la `Aliases` propriété avec un ensemble vide.

Pour associer des alias DNS supplémentaires, utilisez la `Aliases` propriété et incluez à la fois les alias d'origine associés à la sauvegarde et les nouveaux alias que vous souhaitez associer.

La commande CLI suivante associe deux alias au système de fichiers qu'Amazon FSx est en train de créer à partir d'une sauvegarde.

```
aws fsx create-file-system-from-backup \  
  --backup-id backup-0123456789abcdef0 \  
  --storage-capacity 2000 \  
  --storage-type HDD \  
  --aliases [financials.corp.example.com,accts-rcv.corp.example.com]
```

```
--subnet-ids subnet-123456 \  
--windows-configuration Aliases=[transactions.corp.example.com,accts-  
rcv.corp.example.com]
```

2. Lorsque le système de fichiers est disponible, vous pouvez y accéder à l'aide de l'alias DNS en configurant les noms principaux du service (SPNs) et en mettant à jour ou en créant un enregistrement DNS CNAME pour l'alias. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Gestion des alias DNS sur les systèmes de fichiers existants

Vous pouvez ajouter et supprimer des alias sur les systèmes FSx de fichiers Windows File Server existants à l'aide du AWS Management Console et AWS CLI, comme décrit dans les procédures suivantes.

Pour gérer les alias DNS des systèmes de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez gérer les alias DNS.
3. Dans l'onglet Réseau et sécurité, choisissez Gérer les alias DNS pour afficher la fenêtre Gérer les alias DNS.
 - Pour associer des alias DNS : dans le champ Associer de nouveaux alias, entrez les alias DNS que vous souhaitez associer. Choisissez Associer.
 - Pour dissocier les alias DNS : dans la liste des alias actuels, choisissez les alias dont vous souhaitez vous dissocier. Choisissez Dissocier.

Vous pouvez contrôler l'état des alias que vous avez gérés dans la liste des alias actuels. Actualisez la liste pour mettre à jour le statut. Il faut jusqu'à 2,5 minutes pour qu'un alias soit associé ou dissocié d'un système de fichiers.

4. Lorsque l'alias est disponible, vous pouvez accéder à votre système de fichiers à l'aide de l'alias DNS en configurant les noms principaux du service (SPNs) et en mettant à jour ou en créant un enregistrement DNS CNAME pour l'alias. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Pour associer des alias DNS à des systèmes de fichiers existants (CLI)

1. Utilisez la commande `associate-file-system-aliases` CLI ou l'opération [AssociateFileSystemAliases](#) API pour associer des alias DNS à un système de fichiers existant.

La requête CLI suivante associe deux alias au système de fichiers spécifié.

```
aws fsx associate-file-system-aliases \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --aliases financials.corp.example.com transfers.corp.example.com
```

La réponse indique le statut des alias qu'Amazon FSx associe au système de fichiers.

```
{
  "Aliases": [
    {
      "Name": "financials.corp.example.com",
      "Lifecycle": CREATING
    },
    {
      "Name": "transfers.corp.example.com",
      "Lifecycle": CREATING
    }
  ]
}
```

2. Utilisez la commande `describe-file-system-aliases` CLI ([DescribeFileSystemAliases](#) opération d'API équivalente) pour surveiller l'état des alias que vous associez.
3. Lorsque la valeur de `AVAILABLE` Lifecycle est disponible (processus qui peut prendre jusqu'à 2,5 minutes), vous pouvez accéder à votre système de fichiers à l'aide de l'alias DNS en configurant les noms principaux du service (SPNs) et en mettant à jour ou en créant un enregistrement DNS CNAME pour l'alias. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Pour dissocier les alias DNS des systèmes de fichiers (CLI)

- Utilisez la commande `disassociate-file-system-aliases` CLI ou l'opération [DisassociateFileSystemAliases](#) API pour dissocier les alias DNS d'un système de fichiers existant.

La commande suivante dissocie un alias d'un système de fichiers.

```
aws fsx disassociate-file-system-aliases \  
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
  --aliases financials.corp.example.com
```

La réponse indique l'état des alias qu'Amazon FSx dissocie du système de fichiers.

```
{  
  "Aliases": [  
    {  
      "Name": "financials.corp.example.com",  
      "Lifecycle": DELETING  
    }  
  ]  
}
```

Utilisez la commande `describe-file-system-aliases` CLI

([DescribeFileSystemAliases](#) opération d'API équivalente) pour surveiller l'état des alias. La suppression de l'alias prend jusqu'à 2,5 minutes.

Sessions utilisateur et fichiers ouverts

Vous pouvez surveiller les sessions utilisateur connectées et ouvrir des fichiers sur votre système FSx de fichiers Windows File Server à l'aide de l'outil Dossiers partagés. L'outil Dossiers partagés fournit un emplacement central permettant de contrôler qui est connecté au système de fichiers, ainsi que les fichiers ouverts et par qui. Vous pouvez utiliser cet outil pour effectuer les opérations suivantes :

- Restaurez l'accès aux fichiers verrouillés.
- Déconnectez une session utilisateur, qui ferme tous les fichiers ouverts par cet utilisateur.

Vous pouvez utiliser l'outil graphique Shared Folders natif de Windows et l'interface de ligne de commande FSx Amazon pour la gestion à distance PowerShell afin de gérer les sessions utilisateur et d'ouvrir des fichiers sur votre système de fichiers FSx pour Windows File Server.

Utilisation de l'interface graphique pour gérer les utilisateurs et les sessions


Les procédures suivantes expliquent comment gérer les sessions utilisateur et ouvrir des fichiers sur votre système de FSx fichiers Amazon à l'aide de l'outil de dossiers partagés Microsoft Windows.

Pour lancer l'outil de dossiers partagés


1. Lancez votre instance Amazon EC2 et connectez-la au Microsoft Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint. Pour ce faire, choisissez l'une des procédures suivantes dans le guide AWS Directory Service d'administration :
 - [Joindre facilement une instance Windows EC2](#)
 - [Joindre manuellement une instance Windows](#)
2. Connectez-vous à votre instance en tant qu'utilisateur membre du groupe des administrateurs du système de fichiers. Dans AWS Managed Microsoft Active Directory, ce groupe est appelé FSx Administrateurs AWS délégués. Dans votre Microsoft Active Directory autogéré, ce groupe est appelé Administrateurs de domaine ou le nom personnalisé du groupe d'administrateurs que vous avez indiqué lors de sa création. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez fsmgmt.msc à l'aide de. Run As Administrator Cela ouvre l'outil graphique des dossiers partagés.
4. Pour Action, choisissez Connect to another computer.
5. Pour Autre ordinateur, entrez le nom DNS de votre système de FSx fichiers Amazon, par exemple `fs-012345678901234567.ad-domain.com`.
6. Choisissez OK. Une entrée pour votre système de FSx fichiers Amazon apparaît alors dans la liste de l'outil Dossiers partagés.

Pour gérer les sessions utilisateur (GUI)

Dans l'outil Dossiers partagés, choisissez Sessions pour afficher toutes les sessions utilisateur connectées à votre FSx système de fichiers Windows File Server. Si un utilisateur ou une application accède à un partage de fichiers sur votre système de FSx fichiers Amazon, ce composant logiciel enfichable affiche sa session. Vous pouvez déconnecter des sessions en ouvrant le menu contextuel (clic droit) d'une session et en choisissant Fermer la session.




Pour déconnecter toutes les sessions ouvertes, ouvrez le menu contextuel (clic droit) des sessions, choisissez Déconnecter toutes les sessions et confirmez votre action.




Pour gérer les fichiers ouverts (GUI)

Dans l'outil Dossiers partagés, choisissez Ouvrir des fichiers pour afficher tous les fichiers actuellement ouverts sur le système. La vue indique également quels utilisateurs ont ouvert les fichiers ou les dossiers. Ces informations peuvent être utiles pour déterminer pourquoi les autres utilisateurs ne peuvent pas ouvrir certains fichiers. Vous pouvez fermer n'importe quel fichier ouvert

par un utilisateur en ouvrant simplement le menu contextuel (clic droit) correspondant à l'entrée du fichier dans la liste et en choisissant Fermer le fichier ouvert.



Pour déconnecter tous les fichiers ouverts du système de fichiers, cliquez sur le menu contextuel (clic droit) pour Ouvrir les fichiers, choisissez Déconnecter tous les fichiers ouverts, puis confirmez votre action.



Utilisation PowerShell pour gérer les sessions utilisateur et ouvrir des fichiers

Vous pouvez gérer les sessions utilisateur actives et ouvrir des fichiers sur votre système de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell. Pour savoir comment utiliser cette CLI, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Vous trouverez ci-dessous les commandes que vous pouvez utiliser pour la gestion des sessions utilisateur et des fichiers ouverts.

Commande	Description
Get-FSxSmbSession	Récupère des informations sur les sessions SMB (Server Message Block) actuellement établies entre le système de fichiers et les clients associés.
Close-FSxSmbSession	Met fin à une session SMB.
Get-FSxSmbOpenFile	Récupère des informations sur les fichiers ouverts pour les clients connectés au système de fichiers.
Close-FSxSmbOpenFile	Ferme un fichier ouvert pour l'un des clients du serveur SMB.

L'aide en ligne de chaque commande fournit une référence de toutes les options de commande. Pour accéder à cette aide, exécutez la commande avec un-?, par exemple `Get-FSxSmbSession -?`.

Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers activé FSx pour le serveur de fichiers Windows

Le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM) est une fonctionnalité de Windows Server qui vous aide à gérer et à classer les données stockées sur votre système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server. FSRM fournit des fonctionnalités automatisées d'application des politiques et de création de rapports qui vous aident à contrôler les coûts de stockage, à maintenir la conformité aux politiques de gestion des données et à organiser les fichiers en fonction des règles commerciales.

Avec FSRM, vous pouvez définir des limites de stockage pour empêcher les utilisateurs de consommer trop d'espace de stockage, identifier et classer automatiquement les données sensibles, empêcher l'enregistrement de types de fichiers non autorisés dans des dossiers professionnels et générer des rapports détaillés sur les modèles d'utilisation du stockage. Ces fonctionnalités vous aident à maintenir un système de fichiers organisé, efficace et conforme sans intervention manuelle pour chaque fichier ou dossier.

Le FSRM est particulièrement utile pour les organisations qui doivent :

- Contrôlez les coûts de stockage en limitant l'espace disque que les utilisateurs et les services peuvent stocker
- Identifiez les données sensibles telles que les informations personnellement identifiables ou les dossiers financiers
- Appliquer des politiques concernant les types de fichiers autorisés dans des dossiers spécifiques
- Générez des rapports de conformité sur la conservation des données, la propriété des fichiers ou l'utilisation du stockage
- Maintenez une visibilité sur la manière dont le stockage est utilisé au sein de l'entreprise

Capacités clés

- [Gestion des quotas](#)- Définissez des limites de stockage pour les dossiers afin de contrôler l'espace que les utilisateurs et les applications peuvent consommer. Vous pouvez configurer des quotas stricts qui empêchent les utilisateurs de dépasser les limites ou des quotas souples qui autorisent les dépassements lors de l'envoi de notifications. Les quotas vous aident à gérer les coûts de stockage et à empêcher les utilisateurs ou les services de consommer des quantités de stockage disproportionnées.
- [Filtrage des fichiers](#)- Contrôlez les types de fichiers que les utilisateurs peuvent enregistrer dans des dossiers spécifiques. Vous pouvez bloquer les types de fichiers non autorisés tels que les fichiers exécutables, les fichiers multimédia ou les documents personnels dans les dossiers professionnels. Le filtrage des fichiers vous aide à appliquer les politiques de gestion des données, à réduire les risques de sécurité et à éviter le gaspillage de stockage lié aux fichiers non professionnels.
- [Classification des fichiers](#)- Attribuez automatiquement des propriétés de métadonnées aux fichiers en fonction de leur contenu ou de leur emplacement. La classification vous aide à organiser les fichiers, à identifier les données sensibles, à appliquer des politiques de rétention et à générer des rapports basés sur les caractéristiques des fichiers. Vous pouvez classer les fichiers par

sensibilité des données, par département, par période de conservation ou par toute autre propriété personnalisée que vous définissez.

- [Rapports de stockage](#)- Générez des rapports détaillés sur l'utilisation du système de fichiers, y compris les fichiers volumineux, les fichiers dupliqués, les fichiers par propriétaire, les fichiers par type et l'utilisation des quotas. Les rapports de stockage vous aident à comprendre comment le stockage est consommé, à identifier les fichiers qui peuvent être archivés ou supprimés et à prendre des décisions éclairées en matière de gestion du stockage.

Rubriques

- [Commencer à utiliser le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers](#)
- [Gestion des quotas](#)
- [Groupes de fichiers](#)
- [Filtrage des fichiers](#)
- [Classification des fichiers](#)
- [Rapports de stockage](#)
- [Tâches de gestion de fichiers](#)
- [Réglages FSRM](#)
- [Journaux d'événements](#)
- [Cas d'utilisation courants](#)

Commencer à utiliser le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers

Vous pouvez activer le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM) lors de la création d'un nouveau système de fichiers Amazon FSx pour Windows, ou vous pouvez mettre à jour votre système de fichiers existant pour activer FSRM.

Le FSRM est uniquement pris en charge sur les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server dotés d'un stockage SSD et d'une capacité de débit de 128 MB/s ou plus. Vous pouvez mettre à jour le type de stockage en SSD et modifier la capacité de débit à tout moment après avoir créé le système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Mise à jour du type de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows](#) et [Gestion de la capacité de débit](#).

Pour activer FSRM lors de la création d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>

2. Dans Sur le tableau de bord, choisissez Create file system (Créer un système de fichiers) pour ouvrir l'assistant de création de système de fichiers.
3. Choisissez Amazon FSx pour Windows File Server, puis cliquez sur Next.
4. Sélectionnez l'option de création standard
5. Fournissez les informations requises
6. Ouvrez le bloc Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, choisissez Enabled.
7. Pour Destination du journal des événements, choisissez l'une des options suivantes :
 - CloudWatch Journaux : sélectionnez un groupe de CloudWatch journaux pour recevoir les journaux des événements FSRM. Le nom du groupe de CloudWatch journaux Logs doit commencer par le '/aws/fsx/' préfixe.
 - Kinesis Data Firehose - Sélectionnez un flux de diffusion Kinesis Data Firehose pour recevoir les journaux d'événements FSRM
8. Complétez les sections restantes et choisissez Créer un système de fichiers.

Pour activer FSRM lors de la création d'un système de fichiers (CLI)

Pour activer FSRM lors de la création d'un système de fichiers FSx pour Windows File Server, utilisez la commande AWS CLI. `create-file-system` Incluez la configuration FSRM suivante dans le `--windows-configuration` paramètre :

- `FsrmServiceEnabled` : défini sur `true`
- `EventLogDestination`- Le nom de ressource Amazon (ARN) qui indique la destination des journaux d'événements FSRM. Il peut s'agir d'un ARN d'un groupe de CloudWatch journaux Logs ou d'un ARN du flux de diffusion Kinesis Data Firehose.

```
aws fsx create-file-system \
    --file-system-type WINDOWS \
    --storage-capacity 300 \
    --storage-type SSD \
    --subnet-ids subnet-0123456789abcdef0 \
    --windows-configuration
    "ThroughputCapacity=128,WindowsFsrmConfiguration={FsrmServiceEnabled=true,EventLogDestination=
    east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/fsrm}"
```

Pour modifier la configuration FSRM sur un système de fichiers existant (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers et choisissez le système de fichiers Windows que vous souhaitez modifier.
3. Choisissez l'onglet Administration.
4. Dans la section Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, choisissez Gérer.
5. Apportez les modifications requises :
 - Pour modifier la destination du journal des événements, sélectionnez un autre groupe de CloudWatch journaux ou un autre flux de diffusion Kinesis Data Firehose
 - Pour activer FSRM, choisissez Enabled
 - Pour désactiver FSRM, choisissez Disabled

Important

Les systèmes de fichiers multi-AZ subiront des événements de basculement et de repli automatiques au cours de ce processus, tandis que les systèmes de fichiers mono-AZ connaîtront une brève période d'indisponibilité.

6. Choisissez Enregistrer.

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour sur la page détaillée des systèmes de fichiers, dans l'onglet Mises à jour.

Pour modifier la configuration FSRM sur un système de fichiers existant (CLI)

Pour activer et désactiver FSRM sur un système de fichiers existant FSx pour Windows File Server, utilisez la commande AWS CLI. `update-file-system`

Activation de FSRM

Pour activer FSRM, incluez la configuration FSRM suivante dans le paramètre : `--windows-configuration`

- `FsrmServiceEnabled` : défini sur `true`

- **EventLogDestination**- Le nom de ressource Amazon (ARN) qui spécifie la destination des journaux d'événements FSRM. Il peut s'agir d'un ARN d'un groupe de CloudWatch journaux Logs ou d'un ARN du flux de diffusion Kinesis Data Firehose.

```
aws fsx update-file-system \  
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
  --windows-configuration  
    FsrConfiguration='{FsrServiceEnabled=true,EventLogDestination="arn:aws:logs:us-  
east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/fsrm"}'
```

Désactivation de FSRM

Pour désactiver FSRM :

```
aws fsx update-file-system \  
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
  --windows-configuration FsrConfiguration='{FsrServiceEnabled=false}'
```

Important

Les systèmes de fichiers multi-AZ subiront des événements de basculement et de repli automatiques au cours de ce processus, tandis que les systèmes de fichiers mono-AZ connaîtront une brève période d'indisponibilité.

FSx à distance PowerShell

Pour configurer et utiliser les fonctionnalités FSRM, vous devez utiliser l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur. PowerShell Pour plus d'informations, consultez [Démarrage d'une PowerShell session FSx à distance Amazon](#).

Gestion des quotas

Vous pouvez utiliser la gestion des quotas du Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM) pour contrôler la quantité d'espace de stockage utilisée par les utilisateurs sur votre système FSx de fichiers Windows File Server. Les quotas vous aident à gérer la capacité de stockage en limitant la quantité de données pouvant être stockées dans des dossiers spécifiques et en générant des notifications lorsque l'utilisation du stockage approche ou dépasse les seuils définis.

Comment fonctionne la gestion des quotas

La gestion des quotas fournit deux types de quotas que vous pouvez appliquer aux dossiers de votre système de fichiers :

Quotas stricts

Empêchez les utilisateurs d'enregistrer des fichiers une fois le quota atteint. Lorsqu'un utilisateur tente d'enregistrer un fichier dont le quota est dépassé, l'opération échoue et l'utilisateur reçoit un message d'erreur.

Quotas souples

Autorisez les utilisateurs à dépasser la limite de quota lors de l'enregistrement de la violation. Les quotas souples sont utiles pour surveiller l'utilisation du stockage sans imposer de limites strictes.

Modèles de quotas

Les modèles de quotas fournissent une configuration réutilisable qui définit les paramètres des quotas, notamment les limites de taille, le type de quota (strict ou souple) et les notifications de seuil. Après avoir créé un modèle de quota, vous pouvez l'appliquer à plusieurs dossiers sans avoir à reconfigurer les mêmes paramètres à chaque fois. Lorsque vous mettez à jour un modèle de quota, vous pouvez éventuellement appliquer les modifications à tous les quotas créés à partir de ce modèle.

L'utilisation de modèles de quotas présente plusieurs avantages :

- **Cohérence** : assurez-vous que les dossiers similaires ont des configurations de quotas identiques
- **Efficacité** : appliquez rapidement des paramètres de quota à plusieurs dossiers
- **Maintenabilité** : mettez à jour les paramètres de quota dans plusieurs dossiers en modifiant le modèle

Appliquer automatiquement des quotas

L'application automatique de quotas crée automatiquement des quotas pour les sous-dossiers en fonction d'un modèle spécifié. Lorsque vous créez un quota d'application automatique sur un dossier parent, FSRM génère automatiquement un quota pour chaque sous-dossier existant et pour tout nouveau sous-dossier que les utilisateurs créeront à l'avenir. Cette approche est utile pour les

scénarios dans lesquels vous souhaitez appliquer des limites de quotas cohérentes entre plusieurs annuaires d'utilisateurs ou dossiers départementaux.

Notifications de seuil

Les seuils définissent les niveaux d'utilisation auxquels le FSRM prend des mesures spécifiques. Vous pouvez configurer plusieurs seuils pour chaque quota, chaque seuil étant défini sur un pourcentage de la limite de quota. Lorsque l'utilisation du stockage atteint un pourcentage seuil, FSRM peut effectuer les actions suivantes :

Journalisation des événements

Enregistrez un événement sur Amazon CloudWatch ou Amazon Kinesis Data Firehose à des fins de surveillance et d'analyse. Vous pouvez spécifier le niveau de gravité de l'événement (information, avertissement ou erreur) et fournir un corps de message personnalisé. La journalisation des événements est utile pour surveiller l'utilisation des quotas et s'intégrer aux systèmes de surveillance existants.

Rapports de stockage

Générez un rapport d'utilisation du stockage qui fournit des informations détaillées sur les fichiers et les dossiers qui consomment de l'espace de stockage. Les rapports de stockage vous aident à identifier les utilisateurs ou les applications qui consomment le plus d'espace de stockage et à prendre des décisions éclairées en matière de gestion du stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports de stockage](#).

Vous pouvez configurer plusieurs seuils avec des actions différentes pour chaque quota. Par exemple, vous pouvez configurer un quota avec un événement d'information à 75 % d'utilisation et un événement d'avertissement à 90 % d'utilisation.

Commandes de gestion des quotas

Vous pouvez accéder à trois familles de PowerShell commandes FSx à distance pour gérer les quotas :

1. Commandes de quotas : créez, récupérez, modifiez, supprimez et mettez à jour des quotas sur des dossiers spécifiques. Utilisez ces commandes lorsque vous devez gérer des quotas sur une folder-by-folder base.

2. Commandes de modèles de quotas : créez, récupérez et modifiez des modèles de quotas qui définissent des configurations de quotas réutilisables. Utilisez ces commandes pour établir des politiques de quotas standard que vous pouvez appliquer à plusieurs dossiers.
3. Commandes de quotas automatiques : créez, récupérez, modifiez, supprimez et mettez à jour des quotas d'application automatique qui génèrent automatiquement des quotas pour les sous-dossiers. Utilisez ces commandes lorsque vous devez appliquer des limites de quotas cohérentes sur plusieurs sous-dossiers sans créer manuellement de quotas individuels.

Liste des PowerShell commandes à FSx distance de gestion des quotas

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Commandes de quota

Nouveau- FSx FSRMQuota

Crée un nouveau quota pour un dossier. Un quota limite la quantité de données que les utilisateurs peuvent stocker dans un dossier. Vous pouvez éventuellement configurer le quota pour générer des notifications lorsque les utilisateurs dépassent les seuils de quota.

Paramètres :

- `Folder (string)`- Obligatoire. Le chemin du dossier dans lequel le quota sera appliqué.
- `Size (string)`- Obligatoire lorsque vous n'utilisez pas de modèle : limite de taille du quota.
- `Template (string)`- Facultatif. Nom d'un modèle de quota existant à utiliser. Lorsque vous spécifiez un modèle, vous ne pouvez utiliser que le paramètre `Description` ; tous les autres paramètres sont hérités du modèle.
- `Description (string)`- Facultatif. Description du quota.
- `SoftLimit (boolean)`- Facultatif. S'il est défini sur `true`, il crée un quota souple qui permet aux utilisateurs de dépasser la limite lorsqu'ils enregistrent les violations.

- **Disabled** (boolean)- Facultatif. S'il est défini sur true, crée le quota dans un état désactivé.
- **ThresholdConfigurations** (array)- Facultatif. Un ensemble de configurations de seuils qui spécifient les actions à effectuer à différents niveaux d'utilisation. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **ThresholdPercentage** (number): pourcentage de la limite de quota à partir de laquelle les actions peuvent être déclenchées. Entrez une valeur comprise entre 0 et 250.
 - **Action** (array): une ou plusieurs actions à effectuer lorsque le seuil est atteint. Chaque action possède les propriétés suivantes :
 - **ActionType**: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. **Event**: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez Event, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - **EventType**: information, avertissement ou erreur
 - **MessageBody**: le texte du message à enregistrer avec l'événement.
 2. **Report**: génère un rapport d'utilisation du stockage.

Exemples :

1. Créez un quota fixe de 5 Go sans utiliser de modèle de quota.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    New-FSxFSRMQuota -Folder "share\test" -Size 5GB  
}
```

2. Créez un quota souple avec une notification de seuil

```
$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()  
$warning = @{  
    ThresholdPercentage = 75  
    Action = @(  
        @{  
            ActionType = "Event"  
            EventType = "Warning"  
            MessageBody = "Quota usage has reached 75%"  
        }  
    )  
}
```

```
$thresholds.Add($warning)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList ($thresholds) -ScriptBlock {
    param($thresholds)
    New-FSxFSRMQuota -Folder "share/test" -Size 1GB -Description "Test quota" -
  SoftLimit -ThresholdConfigurations $Using:thresholds
}
```

Obtenez- FSx FSRMQuota

Récupère un ou plusieurs quotas de votre système de fichiers. La commande renvoie des détails sur les configurations de quotas, notamment les limites de taille, les seuils et l'utilisation actuelle.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Facultatif. Le chemin du dossier à partir duquel récupérer les quotas. Si vous ne spécifiez pas de chemin de dossier, la commande renvoie tous les quotas du système de fichiers.

Exemples :

1. Obtenez tous les quotas existants sur le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuota
  }
```

Supprimer- FSx FSRMQuota

Supprime un quota d'un dossier spécifique de votre système de fichiers.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier à partir duquel le quota doit être supprimé.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif. S'il est défini sur true, renvoie l'objet de quota supprimé.

Exemples :

1. Supprimez un quota.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMQuota -Folder "share\test" -PassThru  
}
```

Ensemble- FSx FSRMQuota

Modifie la configuration d'un quota existant.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant le quota à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif. Nouvelle description du quota.
- **Size (string)**- Facultatif. La nouvelle limite de taille pour le quota.
- **SoftLimit (boolean)**- Facultatif. S'il est défini sur true, le quota est remplacé par une limite souple, permettant aux utilisateurs de dépasser la limite lorsqu'ils enregistrent les violations.
- **Disabled (boolean)**- Facultatif. S'il est défini sur true, le quota est désactivé. Si ce paramètre est défini sur false, le quota est activé.
- **ThresholdConfigurations (array)**- Facultatif Un ensemble de nouvelles configurations de seuils. Chaque configuration de seuil possède les propriétés suivantes :
 - **ThresholdPercentage (number)**: pourcentage de la limite de quota à partir de laquelle les actions peuvent être déclenchées. Entrez une valeur comprise entre 0 et 250.
 - **Action (array)**: une ou plusieurs actions à effectuer lorsque le seuil est atteint. Chaque action possède les propriétés suivantes :
 - **ActionType**: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. **Event**: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez Event, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - **EventType**: information, avertissement ou erreur
 - **MessageBody**: le texte du message à enregistrer avec l'événement.
 2. **Report**: génère un rapport d'utilisation du stockage.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de quota modifié.

Exemples :

1. Modifiez la taille et la description du quota.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Size 2GB -Description "Updated  
quota for department share"  
}
```

2. Désactiver un quota

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Disabled: $true  
}
```

Mettre à jour- FSx FSRMQuota

Recalcule les statistiques d'utilisation actuelles pour un quota en analysant le dossier afin de déterminer la quantité d'espace réellement utilisée.

Paramètres :

- Folder (string)- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant le quota à mettre à jour.
- PassThru (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de quota mis à jour.

Exemples :

1. Recalcule les statistiques d'utilisation actuelles pour un quota spécifié.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Update-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -PassThru  
}
```

Commandes du modèle de quota

Nouveau- FSx FSRMQuota Modèle

Crée un nouveau modèle de quota qui définit une configuration réutilisable pour les quotas.

Paramètres :

- Name (string)- Obligatoire. Nom du modèle de quota.

- **Size (string)**- Obligatoire. Limite de taille imposée par le modèle de quota.
- **Description (string)**- Facultatif Description du modèle de quota.
- **SoftLimit (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, crée un modèle pour les quotas souples qui signalent l'utilisation mais n'appliquent pas la limite.
- **ThresholdConfigurations (array)**- Facultatif Un ensemble de configurations de seuils qui spécifient les actions à effectuer à différents niveaux d'utilisation. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **ThresholdPercentage (number)**: pourcentage de la limite de quota à partir de laquelle les actions peuvent être déclenchées. Entrez une valeur comprise entre 0 et 250.
 - **Action (array)**: une ou plusieurs actions à effectuer lorsque le seuil est atteint. Chaque action possède les propriétés suivantes :
 - **ActionType**: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. **Event**: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez Event, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - **EventType**: information, avertissement ou erreur
 - **MessageBody**: le texte du message à enregistrer avec l'événement.
 2. **Report**: génère un rapport d'utilisation du stockage.

Exemples :

1. Créez un modèle de limite rigide de 1 Go.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "1GB Hard Limit" -Size 1GB -Description "Standard
1GB hard limit template"
}
```

2. Créez un modèle de limite souple de 5 Go avec un seuil d'avertissement à 90 % d'utilisation

```
$threshold = @{
    ThresholdPercentage = 90
    Action = @(
        @{
            ActionType = "Event"
            EventType = "Warning"
            MessageBody = "Quota usage has reached 90% of the limit"
```

```

    }
  )
}

$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()
$thresholds.Add($threshold)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $thresholds -ScriptBlock {
    param($thresholds)

    New-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "5GB Soft Limit" -Size 5GB -Description "5GB soft
  limit with 90% warning" -SoftLimit -ThresholdConfigurations $Using:thresholds
}

```

Get- FSx FSRMQuota Modèle

Récupère un ou plusieurs modèles de quotas de votre système de fichiers.

Paramètres :

- **Name (string)**- Facultatif Nom d'un modèle de quota spécifique à récupérer. Si vous ne spécifiez pas de nom, la commande renvoie tous les modèles de quotas.

Exemples :

1. Récupérez tous les modèles de quotas du système de fichiers.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuotaTemplate
  }

```

Set- FSx FSRMQuota Modèle

Modifie les propriétés d'un modèle de quota.

Paramètres :

- **Name (string)**- Obligatoire. Nom du modèle de quota à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif Une nouvelle description pour le modèle.
- **Size (string)**- Facultatif La nouvelle limite de taille pour le modèle.

- **SoftLimit** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, modifie le modèle pour créer des quotas souples qui signalent l'utilisation mais n'appliquent pas la limite.
- **ThresholdConfigurations** (array)- Facultatif Un ensemble de configurations de seuils qui spécifient les actions à effectuer à différents niveaux d'utilisation. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **ThresholdPercentage** (number): pourcentage de la limite de quota à partir de laquelle les actions peuvent être déclenchées. Entrez une valeur comprise entre 0 et 250.
 - **Action** (array): une ou plusieurs actions à effectuer lorsque le seuil est atteint. Chaque action possède les propriétés suivantes :
 - **ActionType**: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. **Event**: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez Event, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - **EventType**: information, avertissement ou erreur
 - **MessageBody**: le texte du message à enregistrer avec l'événement.
 2. **Report**: génère un rapport d'utilisation du stockage.
- **UpdateDerived** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, tous les quotas créés à partir de ce modèle sont mis à jour.
- **UpdateDerivedMatching** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, met à jour uniquement les quotas créés à partir de ce modèle et qui n'ont pas été modifiés depuis sa création.
- **PassThru** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet modèle modifié.

Exemples :

1. Modifie la taille et la description d'un modèle de quota.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "5GB Soft Limit" -Size 10GB -Description "Updated to  
    10GB soft limit"  
}
```

2. Modifie un modèle de quotas et met à jour tous les quotas créés à partir de ce modèle.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
```

```
Set-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "1GB Hard Limit" -Size 2GB -UpdateDerived  
}
```

Réinitialiser- FSx FSRMQuota

Réinitialise un quota pour qu'il corresponde aux paramètres d'un modèle spécifié.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant le quota à réinitialiser.
- **Template (string)**- Obligatoire. Nom du modèle de quota à appliquer.

Exemples

Exemples : Réinitialisez un quota pour qu'il corresponde aux paramètres définis dans un modèle de quota.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Reset-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Template "1GB Hard Limit"  
}
```

Commandes de quota automatique

Nouveau- FSx FSRMAuto Quota

La New-FSxFSRMAutoQuota commande crée un quota d'application automatique sur un dossier spécifié. Un quota à application automatique génère automatiquement des quotas basés sur le modèle spécifié pour chaque sous-dossier existant et pour tout nouveau sous-dossier créé dans le dossier spécifié.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier dans lequel le quota d'application automatique sera créé.
- **Template (string)**- Facultatif Nom d'un modèle de quota existant à utiliser pour l'application automatique du quota.
- **Disabled (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, crée le quota d'application automatique dans un état désactivé.

Exemples

1. Créez un quota d'application automatique qui applique automatiquement un modèle spécifique à tous les sous-dossiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Template "250 MB Extended Limit"
}
```

Obtenir un FSx FSRMAuto quota

La `Get-FSxFSRMAutoQuota` commande extrait un ou plusieurs quotas appliqués automatiquement à partir de votre système de fichiers.

Parameters

- `Folder (string)`- Facultatif Le chemin du dossier à partir duquel récupérer les quotas appliqués automatiquement. Vous pouvez également l'utiliser `...` à la fin du chemin pour inclure tous les sous-dossiers.

Si vous ne spécifiez pas de chemin de dossier, la commande renvoie tous les quotas appliqués automatiquement sur le système de fichiers.

Exemples

1. Récupérez tous les quotas appliqués automatiquement sur le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMAutoQuota
}
```

Supprimer - FSx FSRMAuto Quota

La `Remove-FSxFSRMAutoQuota` commande supprime un quota d'application automatique d'un dossier spécifié. Lorsque vous supprimez un quota à application automatique, la commande supprime également tous les quotas des sous-dossiers dérivés du modèle de quota associé.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier à partir duquel supprimer le quota d'application automatique.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de quota d'application automatique supprimé.

Exemples

1. Supprime un quota d'application automatique d'un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -PassThru  
}
```

Définir un FSx FSRMAuto quota

La **Set-FSxFSRMAutoQuota** commande modifie les paramètres de configuration d'un quota à application automatique.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant le quota d'application automatique à modifier.
- **Template (string)**- Facultatif Nom du modèle de quota à appliquer.
- **Disabled (boolean)**- Facultatif Si ce paramètre est défini sur true, il désactive l'application automatique du quota. Si ce paramètre est défini sur false, il active l'application automatique du quota.
- **UpdateDerived (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, met à jour tous les quotas existants dérivés de ce quota d'application automatique.
- **UpdateDerivedMatching (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, met à jour uniquement les quotas dérivés qui n'ont pas été modifiés depuis leur création.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de quota d'application automatique modifié.

Exemples

1. Modifiez le modèle de quota utilisé par un quota à application automatique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Template "100 MB Limit"
}
```

2. Désactivez l'application automatique d'un quota et mettez à jour tous les quotas qui en ont été dérivés.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Disabled: $true -UpdateDerived
}
```

Mise à jour - FSx FSRMAuto Quota

La `Update-FSxFSRMAutoQuota` commande recalcule les propriétés d'un quota à application automatique et les quotas qui en sont dérivés en analysant le dossier pour déterminer la quantité d'espace réellement utilisée.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant le quota d'application automatique à mettre à jour.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur `true`, renvoie l'objet de quota d'application automatique mis à jour.

Exemples

1. Recalculez les statistiques d'utilisation et renvoyez l'objet de quota d'application automatique mis à jour.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Update-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -PassThru
}
```

Groupes de fichiers

Les groupes de fichiers définissent des ensembles logiques de modèles de noms de fichiers que vous devez utiliser lors de la configuration des [filtres de fichiers](#) et que vous pouvez éventuellement utiliser lors de la génération [de rapports de stockage](#). Un groupe de fichiers contient des modèles d'inclusion (fichiers à associer) et d'exclusion (fichiers à exclure des correspondances), auxquels vous faites référence par le nom du groupe de fichiers plutôt que de spécifier des modèles individuels à chaque fois.

Comment les groupes de fichiers sont utilisés

Les groupes de fichiers sont requis pour les fonctionnalités FSRM suivantes :

- Écrans de fichiers : vous devez spécifier un ou plusieurs groupes de fichiers pour définir les types de fichiers à bloquer ou à surveiller.
- Exceptions relatives au filtrage des fichiers : vous devez spécifier un ou plusieurs groupes de fichiers pour définir les types de fichiers à autoriser malgré le blocage des filtres de fichiers dans les dossiers parents.
- Modèles de filtres de fichiers : vous devez spécifier un ou plusieurs groupes de fichiers pour définir les types de fichiers que le modèle bloquera ou surveillera.

Les groupes de fichiers sont facultatifs pour les fonctionnalités FSRM suivantes :

- Rapports de stockage : vous pouvez éventuellement filtrer les rapports par groupe de fichiers afin d'analyser l'utilisation du stockage pour des types de fichiers spécifiques. Par exemple, vous pouvez générer un rapport présentant uniquement les fichiers audio et vidéo.

Modèles de noms de fichiers

Les groupes de fichiers utilisent des modèles génériques pour faire correspondre les noms de fichiers. Vous pouvez spécifier à la fois des modèles d'inclusion (fichiers à associer) et des modèles d'exclusion (fichiers à exclure des correspondances).

FSRM prend en charge les caractères génériques suivants :

- Astérisque (*) - Correspond à zéro ou plusieurs caractères
- Point d'interrogation (?) - Correspond exactement à un personnage

Par exemple, le modèle *.doc* correspond à des fichiers tels que report.docreport.docx, etdocument.doc, tandis que le modèle d' ~\$*exclusion exclut les fichiers temporaires créés par les applications Microsoft Office.

Groupes de fichiers par défaut

Lorsque vous activez FSRM sur votre système de fichiers, les groupes de fichiers suivants sont créés automatiquement :

Fichiers audio et vidéo

Correspond aux formats de fichiers audio et vidéo courants*.mp3, notamment *.wav*.avi,*.mp4,,*.mpeg, et *.wmv

Fichiers de sauvegarde

Correspond aux formats de fichiers de sauvegarde*.bak, notamment*.backup, et *.old

Fichiers compressés

Correspond aux formats d'archive et de fichiers compressés *.zip *.rar, notamment*.7z,*.gz,, et *.tar

Fichiers de courrier électronique

Correspond aux formats de message électronique et de boîte aux lettres*.eml, notamment *.msg, et *.pst

Fichiers exécutables

Correspond aux formats de fichiers exécutables et de scripts *.exe *.dll, notamment*.com,*.bat,*.cmd,, et *.vbs

Fichiers image

Correspond aux formats de fichiers image courants *.jpg *.jpeg, notamment*.png,*.gif,*.bmp, et *.tif

Fichiers Office

Correspond aux formats de documents Microsoft Office *.doc *.docx, notamment*.xls,*.xlsx,*.ppt, et *.pptx

Fichiers système

Correspond aux formats de fichiers système Windows*.sys, notamment *.dll,*.ocx, et *.drv

Fichiers temporaires

Correspond aux formats de fichiers temporaires* .tmp, notamment* .temp, et ~*

Fichiers texte

Correspond aux formats de fichiers texte* .txt, notamment,*.log, et *.csv *.xml

Fichiers de page Web

Correspond aux formats de fichiers de contenu Web *.html *.htm, notamment
.asp.aspx,*.php, et *.js

Vous pouvez utiliser ces groupes de fichiers par défaut immédiatement dans les écrans de fichiers et les rapports de stockage, ou vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins spécifiques.

Commandes de gestion des groupes de fichiers

FSRM fournit des PowerShell commandes pour créer et gérer des groupes de fichiers. Utilisez ces commandes pour définir des groupes de fichiers personnalisés qui correspondent aux politiques de gestion des fichiers de votre organisation.

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la AWS FSx console sur la page de détails de votre système de fichiers ou à l'aide de la `describe-file-systems` commande AWS CLI.

Nouveau FSx FSRMFile groupe

Crée un groupe de fichiers qui définit un ensemble logique de modèles de noms de fichiers. Ces modèles peuvent être utilisés pour les filtres de fichiers, les exceptions de filtrage de fichiers et les rapports de stockage.

Paramètres :

- **Name (string)**- Obligatoire. Nom du groupe de fichiers.
- **Description (string)**- Facultatif. Description du groupe de fichiers.

- **IncludePattern (array)**- Facultatif. Tableau de chaînes de modèles qui spécifient les fichiers à inclure.
- **ExcludePattern (array)**- Facultatif. Tableau de chaînes de modèles qui spécifient les fichiers à exclure.

Exemples :

1. Créez un groupe de fichiers pour les fichiers texte.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileGroup -Name "My Text Files" -IncludePattern "*.txt"
  }
```

2. Créez un groupe de fichiers pour le code source avec des modèles d'inclusion et d'exclusion.

```
$includePatterns = @("*.cpp", "*.h", "*.cs", "*.py")
$excludePatterns = @("*.tmp", "*.bak")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($includePatterns, $excludePatterns) -ScriptBlock {
    param($includePatterns, $excludePatterns)
    New-FSxFSRMFileGroup -Name "Source Code" -Description "Programming source files"
    -IncludePattern $includePatterns -ExcludePattern $excludePatterns
  }
```

Get- FSx FSRMFile Group

Récupère un ou plusieurs groupes de fichiers de votre système de fichiers. Les groupes de fichiers définissent des ensembles de modèles de fichiers utilisés pour le filtrage des fichiers et les rapports.

Paramètres :

- **Name (array)**- Facultatif. Tableau de noms des groupes de fichiers à récupérer. Si vous ne spécifiez aucun nom, la commande renvoie tous les groupes de fichiers du système de fichiers.

Exemples :

1. Récupérez tous les groupes de fichiers du système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMFileGroup  
}
```

Supprimer - FSx FSRMFile Grouper

Supprime un ou plusieurs groupes de fichiers de votre système de fichiers. Une fois supprimé, le groupe de fichiers ne peut pas être utilisé dans les filtres de fichiers ni dans les exceptions de filtrage de fichiers.

Paramètres :

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau contenant les noms des groupes de fichiers à supprimer.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif. S'il est défini sur true, renvoie l'objet de groupe de fichiers supprimé.

Exemples :

1. Supprimez un seul groupe de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMFileGroup -Name "My Text Files" -PassThru  
}
```

Set- FSx FSRMFile Groupe

Modifie les propriétés des groupes de fichiers existants.

Paramètres :

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms des groupes de fichiers à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif. Une nouvelle description pour le groupe de fichiers.
- **IncludePattern (array)**- Facultatif. Nouveau tableau de chaînes de modèles qui spécifient les fichiers à inclure.

- **ExcludePattern** (array)- Facultatif. Nouveau tableau de chaînes de modèles qui spécifient les fichiers à exclure.
- **PassThru** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet du groupe de fichiers modifié.

Exemples :

1. Mettez à jour la description et les modèles d'un groupe de fichiers.

```
$includePatterns = @("*.docx", "*.pdf", "*.rtf")
$excludePatterns = @("~$*", "*.tmp")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($includePatterns, $excludePatterns) -ScriptBlock {
    param($includePatterns, $excludePatterns)
    Set-FSxFSRMFileGroup -Name "Documents" -Description "Updated document types" -
    IncludePattern $includePatterns -ExcludePattern $excludePatterns -PassThru
}
```

Filtrage des fichiers

Le filtrage des fichiers contrôle les types de fichiers que les utilisateurs peuvent enregistrer dans des dossiers de votre système de fichiers. Le filtrage des fichiers vous aide à appliquer les politiques de stockage, à empêcher les types de fichiers non autorisés et à garantir la conformité aux exigences de l'organisation.

Note

Les filtres de fichiers utilisent des groupes de fichiers pour définir les types de fichiers à bloquer ou à surveiller. Pour plus d'informations sur la création et la gestion de groupes de fichiers, consultez [Groupes de fichiers](#).

FSRM prend en charge deux types de filtres de fichiers :

1. **Filtres de fichiers actifs** : empêchez les utilisateurs d'enregistrer les fichiers correspondant aux groupes de fichiers spécifiés et génèrent des notifications lorsque les utilisateurs tentent

d'enregistrer des fichiers bloqués. Utilisez des filtres de fichiers actifs lorsque vous devez appliquer des politiques strictes concernant les types de fichiers autorisés dans des dossiers spécifiques.

2. Écrans de fichiers passifs : surveillez et enregistrez lorsque les utilisateurs enregistrent des fichiers correspondant aux groupes de fichiers spécifiés, mais n'empêchez pas l'opération d'enregistrement. Utilisez des filtres de fichiers passifs lorsque vous souhaitez suivre les modèles d'utilisation des fichiers sans perturber les flux de travail des utilisateurs.

Modèles d'écrans de fichiers

Les modèles de filtres de fichiers fournissent une configuration réutilisable qui définit les paramètres de filtrage des fichiers, notamment les groupes de fichiers à bloquer ou à surveiller et les notifications à générer. Après avoir créé un modèle de filtre de fichiers, vous pouvez l'appliquer à plusieurs dossiers sans avoir à reconfigurer les mêmes paramètres à chaque fois. Lorsque vous mettez à jour un modèle de filtre de fichiers, vous pouvez éventuellement appliquer les modifications à tous les filtres de fichiers créés à partir de ce modèle.

L'utilisation de modèles de filtres de fichiers présente plusieurs avantages :

- Cohérence : assurez-vous que les dossiers similaires ont des configurations de filtrage de fichiers identiques
- Efficacité - Appliquez rapidement les paramètres de filtrage des fichiers à plusieurs dossiers
- Maintenabilité - Mettez à jour les paramètres de filtrage des fichiers dans plusieurs dossiers en modifiant le modèle

Exceptions d'écran de fichiers

Les exceptions au filtrage des fichiers remplacent les règles de filtrage des fichiers qui s'appliqueraient autrement à un dossier et à tous ses sous-dossiers. Lorsque vous créez une exception de filtrage de fichiers, vous spécifiez les groupes de fichiers à autoriser malgré le blocage des filtres de fichiers dans les dossiers parents. Les exceptions de filtrage des fichiers sont utiles lorsque vous devez autoriser des types de fichiers spécifiques dans certains sous-dossiers tout en maintenant des restrictions plus larges aux niveaux supérieurs de la hiérarchie des dossiers.

Par exemple, vous pouvez bloquer des fichiers exécutables sur l'ensemble d'un partage, mais créer une exception pour un sous-dossier spécifique dans lequel les administrateurs doivent stocker les fichiers d'installation.

Notifications de filtrage de fichiers

Lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers bloqués par un écran de fichiers actif, FSRM peut générer des notifications pour alerter les administrateurs ou fournir des informations aux utilisateurs. Vous pouvez configurer les types de notifications suivants :

- **Enregistrement des événements** : enregistrez un événement sur Amazon CloudWatch ou Amazon Kinesis Data Firehose à des fins de surveillance et d'analyse. Vous pouvez spécifier le niveau de gravité de l'événement (information, avertissement ou erreur) et fournir un corps de message personnalisé. L'enregistrement des événements est utile pour suivre les violations de filtrage des fichiers et pour s'intégrer aux systèmes de surveillance existants.
- **Rapports de stockage** : générez un rapport d'utilisation du stockage fournissant des informations détaillées sur l'activité de filtrage des fichiers. Les rapports de stockage vous aident à identifier les modèles de tentatives de sauvegarde de fichiers et à prendre des décisions éclairées concernant les politiques de filtrage des fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports de stockage](#).

Commandes de gestion du filtrage des fichiers

Vous pouvez accéder à trois familles de PowerShell commandes FSx à distance pour gérer les écrans de fichiers :

1. **Commandes d'affichage des fichiers** : créez, récupérez, modifiez, supprimez et réinitialisez les filtres de fichiers individuels sur des dossiers spécifiques. Utilisez ces commandes lorsque vous devez gérer les écrans de fichiers sur une folder-by-folder base spécifique.
2. **Commandes de modèles de filtres de fichiers** : créez, récupérez, modifiez et supprimez des modèles de filtres de fichiers qui définissent des configurations de filtrage de fichiers réutilisables. Utilisez ces commandes pour établir des politiques de filtrage de fichiers standard que vous pouvez appliquer à plusieurs dossiers.
3. **Commandes d'exception de filtrage de fichiers** : créez, récupérez, modifiez et supprimez des exceptions de filtrage de fichiers qui remplacent les règles de filtrage des fichiers dans les dossiers parents. Utilisez ces commandes lorsque vous devez autoriser des types de fichiers spécifiques dans certains sous-dossiers tout en maintenant des restrictions plus larges.

Liste des PowerShell commandes à FSx distance de filtrage de fichiers

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Commandes de l'écran des fichiers

Nouveau- FSx FSRMFile Écran

Crée un écran de fichiers qui empêche les utilisateurs d'enregistrer certains types de fichiers dans un dossier.

Paramètres :

- `Folder (string)`- Obligatoire. Le chemin du dossier dans lequel l'écran du fichier sera appliqué.
- `Description (string)`- Facultatif Description de l'écran du fichier.
- `IncludeGroup (array)`- Facultatif Tableau de noms de groupes de fichiers qui spécifient les fichiers à bloquer ou à surveiller.
- `Active (boolean)`- Facultatif Si ce paramètre est défini sur `true`, il crée un écran de fichiers actif qui bloque les fichiers. Si ce paramètre est défini sur `false`, il crée un écran de fichiers passif qui surveille uniquement les fichiers. La valeur par défaut est `true`.
- `Template (string)`- Facultatif Nom d'un modèle de filtre de fichier existant à utiliser.
- `NotificationConfigurations (array)`- Facultatif Un ensemble de configurations pour les notifications lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers bloqués. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - `ActionType (string)`: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. `Event`: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez `Event`, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - `EventType (string)`: information, avertissement ou erreur
 - `MessageBody (string)`: le texte du message à enregistrer avec l'événement.

2. **Report:** génère un rapport d'utilisation du stockage. Lorsque vous spécifiez **Rapport**, vous devez également spécifier :
 - **ReportType (string):** Le type de rapport. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes : **DuplicateFilesFilesByFileGroup,FilesByOwner,FilesByProperty,LargeFiles,Leas** ou **QuotaUsage**.

Exemples :

1. Créez un écran de fichier actif de base qui bloque les fichiers audio.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\department" -IncludeGroup "Audio and Video
Files"
}
```

2. Créez un écran de fichiers qui bloque les fichiers vidéo et génère une entrée dans le journal des événements lorsqu'un utilisateur tente d'enregistrer un fichier vidéo.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotification = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "File screen violation detected"
}
$null = $notifications.Add($eventNotification)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -IncludeGroup "Audio and Video
Files" -NotificationConfigurations $Using:notifications
}
```

Get- FSx FSRMFile Screen

Récupère un ou plusieurs écrans de fichiers de votre système de fichiers.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Facultatif Le chemin du dossier à partir duquel récupérer les écrans de fichiers. Si vous ne spécifiez pas de chemin de dossier, la commande renvoie tous les écrans de fichiers du système de fichiers.

Exemples :

1. Récupérez tous les écrans de fichiers du système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMFileScreen  
}
```

FSxFSRMFileÉcran de réglage

Modifie les propriétés d'un écran de fichiers existant.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier qui contient l'écran du fichier à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif Une nouvelle description pour l'écran du fichier.
- **IncludeGroup (array)**- Facultatif Nouveau tableau de noms de groupes de fichiers qui définit les fichiers à bloquer ou à surveiller.
- **Active (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, met l'écran du fichier en mode actif (blocage). S'il est défini sur false, met l'écran des fichiers en mode passif (surveillance uniquement). La valeur par défaut est true.
- **NotificationConfigurations (array)**- Facultatif Une nouvelle gamme de configurations de notification.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet d'écran de fichier modifié.

Exemples :

1. Modifiez la description et les groupes de fichiers pour un écran de fichiers.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files")  
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
```

```
param($includeGroups)
Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -Description "Updated screen" -
IncludeGroup $includeGroups
}
```

2. Réglez un écran de fichiers en mode actif et ajoutez des notifications.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotification = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "File screen violation detected"
}
$null = $notifications.Add($eventNotification)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -Active: $true -
NotificationConfigurations $Using:notifications -PassThru
}
```

Supprimer - FSx FSRMFile Écran

Supprime un écran de fichier d'un dossier spécifié.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier à partir duquel vous souhaitez supprimer l'écran du fichier.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet d'écran de fichier supprimé.

Exemples :

1. Supprime un écran de fichier d'un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -PassThru
}
```

```
}
```

Réinitialisation de FSx FSRMFile l'écran

Réinitialise l'écran d'un fichier pour qu'il corresponde aux paramètres d'un modèle spécifié.

Paramètres :

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant l'écran du fichier à réinitialiser.
- **Template (string)**- Obligatoire. Nom d'un modèle d'écran de fichier existant à appliquer.

Exemples :

1. Réinitialisez un écran de fichiers pour qu'il corresponde aux paramètres définis dans un modèle de filtre de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Reset-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\department" -Template "Block Audio Files"  
}
```

Commandes du modèle d'écran de fichiers

Obtenez- FSx FSRMFile ScreenTemplate

La `Get-FSxFSRMFileScreenTemplate` commande extrait un ou plusieurs modèles de filtres de fichiers de votre système de fichiers.

Parameters

- **Name (array)**- Facultatif Un tableau de noms de modèles d'écran de fichiers à récupérer. Si vous ne spécifiez pas de nom, la commande renvoie tous les modèles d'écrans de fichiers du système de fichiers.

Exemples

1. Récupérez tous les modèles d'écran de fichiers.


```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMFileScreenTemplate  
}
```

Nouveau- FSx FSRMFile ScreenTemplate

La `New-FSxFSRMFileScreenTemplate` commande crée un modèle de filtre de fichiers qui définit une configuration réutilisable pour les filtres de fichiers. Le modèle indique les groupes de fichiers à bloquer et les notifications à générer lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers bloqués.

Parameters

- **Name (string)**- Obligatoire. Nom du modèle d'écran de fichier.
- **Description (string)**- Facultatif Description du modèle d'écran de fichier.
- **IncludeGroup (array)**- Facultatif Tableau de noms de groupes de fichiers qui spécifient les fichiers à bloquer ou à surveiller.
- **Active (boolean)**- Facultatif Si ce paramètre est défini sur `true`, il crée un modèle d'écran de fichiers actif qui bloque les fichiers. S'il est défini sur `false`, il crée un modèle passif qui surveille uniquement les fichiers. La valeur par défaut est `true`.
- **NotificationConfigurations (array)**- Facultatif Un ensemble de configurations pour les notifications lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers bloqués. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **ActionType (string)**: type d'action à effectuer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 1. **Event**: enregistre un événement dans le journal des événements du système de fichiers. Lorsque vous spécifiez **Event**, vous devez également spécifier les propriétés suivantes :
 - **EventType (string)**: information, avertissement ou erreur
 - **MessageBody (string)**: le texte du message à enregistrer avec l'événement.
 2. **Report**: génère un rapport d'utilisation du stockage. Lorsque vous spécifiez **Rapport**, vous devez également spécifier :
 - **ReportType (string)**: Le type de rapport. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes : `DuplicateFilesFilesByFileGroup,FilesByOwner,FilesByProperty,LargeFiles,Leas` ou `QuotaUsage`

Exemples

1. Créez un modèle d'écran de fichier avec des notifications.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotif = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "Blocked file detected"
}
$null = $notifications.Add($eventNotif)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    New-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -Description
    "Blocks executable files" -IncludeGroup "Executable Files" -Active: $true -
    NotificationConfigurations $Using:notifications
}
```

Supprimer- FSx FSRMFile ScreenTemplate

La `Remove-FSxFSRMFileScreenTemplate` commande supprime un ou plusieurs modèles d'écran de fichiers de votre système de fichiers. Lorsque vous supprimez un modèle, les filtres de fichiers créés à partir de ce modèle restent inchangés.

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms de modèles d'écran de fichiers à supprimer.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur `true`, renvoie l'objet modèle d'écran de fichier supprimé.

Exemples

1. Supprimez un modèle d'écran contenant un seul fichier.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -PassThru
}
```

Ensemble- FSx FSRMFile ScreenTemplate

La `Set-FSxFSRMFileScreenTemplate` commande modifie les propriétés des modèles de filtres de fichiers existants. Met éventuellement à jour les écrans de fichiers créés à l'aide des modèles modifiés.

Parameters

- `Name (array)`- Obligatoire. Tableau de noms de modèles d'écran de fichiers à modifier.
- `Description (string)`- Facultatif Nouvelle description du modèle.
- `IncludeGroup (array)`- Facultatif Nouveau tableau de noms de groupes de fichiers qui définit les fichiers à bloquer ou à surveiller.
- `Active (boolean)`- Facultatif S'il est défini sur `true`, met le modèle en mode actif (blocage). S'il est défini sur `false`, met le modèle en mode passif (surveillance). La valeur par défaut est `true`.
- `NotificationConfigurations (array)`- Facultatif Une nouvelle gamme de configurations de notification.
- `UpdateDerived (boolean)`- Facultatif S'il est défini sur `true`, il met à jour tous les filtres de fichiers existants créés à partir de ce modèle, quelles que soient les modifications apportées à ces filtres de fichiers.
- `UpdateDerivedMatching (boolean)`- Facultatif S'il est défini sur `true`, met à jour uniquement les écrans de fichiers qui n'ont pas été modifiés depuis leur création à partir de ce modèle.
- `PassThru (boolean)`- Facultatif S'il est défini sur `true`, renvoie l'objet du modèle d'écran de fichier modifié.

Exemples

1. Mettez à jour un modèle d'écran de fichiers avec de nouveaux groupes de fichiers.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
    param($includeGroups)
    Set-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -IncludeGroup
    $includeGroups
  }
```

2. Mettez à jour un modèle de filtre de fichiers en mode actif et mettez à jour tous les filtres de fichiers dérivés.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -Active: $true -  
UpdateDerived  
}
```

Commandes d'exception à l'écran des fichiers

Nouveau- FSx FSRMFile ScreenException

La `New-FSxFSRMFileScreenException` commande crée une exception de filtrage de fichiers qui remplace toutes les règles de filtrage de fichiers qui s'appliqueraient autrement à un dossier et à tous ses sous-dossiers. Cela permet de créer des types de fichiers spécifiques dans le dossier des exceptions, même s'ils sont bloqués par les écrans de fichiers des dossiers parents.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier dans lequel l'exception d'écran de fichier sera appliquée. L'exception s'applique à ce dossier et à tous ses sous-dossiers.
- **Description (string)**- Facultatif Description de l'exception d'écran de fichier.
- **IncludeGroup (array)**- Facultatif Tableau de noms de groupes de fichiers qui spécifient les fichiers à autoriser malgré les filtres de fichiers bloquants qui s'appliqueraient autrement à partir des dossiers parents.

Exemples

1. Créez une exception de filtrage de fichiers pour un dossier ou un groupe de fichiers spécifiques.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    New-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\department" -IncludeGroup "Text  
Files"  
}
```

2. Créez une exception de filtrage de fichiers avec plusieurs groupes de fichiers.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files", "Documents")  
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
```

```
param($includeGroups)
New-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -Description "Allow media
files in project folder" -IncludeGroup $includeGroups
}
```

Obtenez- FSx FSRMFile ScreenException

La `Get-FSxFSRMFileScreenException` commande extrait une ou plusieurs exceptions d'écran de fichiers de votre système de fichiers.

Parameters

- **Folder (string)**- Facultatif Le chemin du dossier à partir duquel récupérer les exceptions à l'écran des fichiers. Si vous ne spécifiez pas de chemin de dossier, la commande renvoie toutes les exceptions d'écran de fichiers du système de fichiers.

Exemples

1. Récupérez toutes les exceptions d'écran de fichiers sur le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreenException
}
```

2. Récupérez l'exception d'écran de fichier pour un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\department"
}
```

Supprimer- FSx FSRMFile ScreenException

La `Remove-FSxFSRMFileScreenException` commande supprime une exception d'écran de fichier d'un dossier spécifié. Après la suppression, le dossier et ses sous-dossiers seront soumis à toutes les règles de filtrage des fichiers des dossiers parents précédemment annulées par l'exception.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier à partir duquel vous souhaitez supprimer l'exception d'écran de fichier.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet d'exception d'écran de fichier supprimé.

Exemples

1. Supprimez une exception d'écran de fichier d'un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -PassThru  
}
```

Ensemble- FSx FSRMFile ScreenException

La `Set-FSxFSRMFileScreenException` commande modifie les propriétés d'une exception d'écran de fichier.

Parameters

- **Folder (string)**- Obligatoire. Le chemin du dossier contenant l'exception d'écran de fichier à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif Nouvelle description de l'exception d'écran de fichier.
- **IncludeGroup (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de noms de groupes de fichiers qui définit les fichiers à autoriser malgré les filtres de fichiers bloquants qui s'appliqueraient autrement à partir des dossiers parents.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet d'exception d'écran de fichier modifié.

Exemples

1. Mettez à jour les groupes de fichiers autorisés pour une exception de filtrage de fichiers.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files")  
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
```

```
param($includeGroups)
Set-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -IncludeGroup
$includeGroups -PassThru
}
```

Classification des fichiers

La classification des fichiers attribue automatiquement des propriétés de métadonnées aux fichiers en fonction de leur contenu, de leur emplacement ou d'autres attributs. La classification vous aide à organiser les fichiers, à appliquer les politiques de gestion des données et à respecter les exigences de conformité en identifiant les fichiers contenant des informations sensibles, appartenant à des catégories professionnelles spécifiques ou nécessitant des périodes de conservation.

Fonctionnement de la classification des fichiers

La classification des fichiers utilise un processus en trois étapes :

1. Définir les propriétés : créez des définitions de propriétés de classification qui spécifient les types de métadonnées que vous souhaitez attribuer aux fichiers, tels que "Data Sensitivity" ou "ContainsPII".
2. Créer des règles : configurez des règles de classification qui attribuent automatiquement des valeurs de propriété aux fichiers en fonction de critères que vous spécifiez, tels que les modèles de contenu des fichiers ou l'emplacement des dossiers. Par exemple, les fichiers contenant un modèle tel qu'un numéro de sécurité sociale (XXX-XX-XXXX) peuvent être automatiquement classés en tant que ContainsPII=Yes.
3. Exécuter la classification : exécutez le processus de classification pour analyser les fichiers et appliquer les règles. Vous pouvez exécuter la classification manuellement à la demande, selon un calendrier ou en continu en arrière-plan.

Une fois la classification terminée, vous pouvez utiliser les propriétés attribuées pour générer des rapports de stockage [Tâches de gestion de fichiers](#), appliquer ou rechercher des fichiers présentant des caractéristiques spécifiques.

Définitions des propriétés de classification

Les définitions des propriétés de classification spécifient les types de métadonnées qui peuvent être affectés aux fichiers. Chaque définition de propriété possède un nom, un type de propriété et éventuellement une liste de valeurs autorisées. Par exemple, vous pouvez créer une propriété

appelée "Data Sensitivity" avec un `OrderedList` type et des valeurs possibles : `PublicInternal`, `Confidential`, et `Restricted`.

Les types de propriétés suivants sont pris en charge :

- `OrderedList`- Une liste ordonnée où les valeurs ont une séquence spécifique (par exemple, faible, moyen, élevé). Utilisez ce type lorsque l'ordre des valeurs est important pour les rapports ou les décisions politiques.
- `MultiChoice`- Permet de sélectionner plusieurs valeurs dans une liste (par exemple, un fichier peut être étiqueté avec les catégories « Financière » et « Juridique »).
- `SingleChoice`- Permet de sélectionner une seule valeur dans une liste.
- `String`- Une valeur de texte unique sans options prédéfinies.
- `MultiString`- Plusieurs valeurs de texte sans options prédéfinies.
- `Integer`- Une valeur numérique.
- `YesNo`- Une valeur booléenne (vraie ou fausse).
- `DateTime`- Une valeur de date et d'heure.

Les définitions de propriétés sont réutilisables dans le cadre de plusieurs règles de classification. Après avoir créé une définition de propriété, vous pouvez la référencer dans n'importe quelle règle de classification qui doit attribuer des valeurs à cette propriété.

Règles de classification

Les règles de classification définissent la logique d'attribution automatique des valeurs de propriété aux fichiers. Chaque règle précise :

- Quelle propriété définir
- Quelle valeur attribuer à cette propriété
- Où appliquer la règle (quels dossiers)
- Comment identifier les fichiers qui devraient recevoir la valeur de la propriété. Vous pouvez utiliser deux mécanismes de classification :

Classificateur de contenu

Le classificateur de contenu analyse le contenu des fichiers à la recherche de modèles de texte ou d'expressions régulières spécifiques. Utilisez ce mécanisme pour identifier les fichiers en fonction de

leur contenu. Le classificateur de contenu propose trois méthodes pour faire correspondre le contenu d'un fichier :

- **ContentString**- Recherche des chaînes de texte ne distinguant pas les majuscules des minuscules. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez rechercher des mots ou des phrases spécifiques, qu'ils soient en majuscules ou en majuscules. Par exemple, la recherche de « confidentiel » correspondra à « Confidentiel », « CONFIDENTIEL » et « confidentiel ».
- **ContentStringCaseSensitive**- Recherche des chaînes de texte distinguant majuscules et minuscules. Utilisez cette option lorsque les majuscules sont importantes pour votre recherche. Par exemple, la recherche de « SSN » correspondra à « SSN » mais pas à « ssn » ou « Ssn ». Cela est utile pour les acronymes, les codes de produit ou d'autres identifiants où les majuscules sont significatives.
- **ContentRegularExpression**- Recherche des modèles à l'aide d'expressions régulières. Utilisez cette option lorsque vous devez associer des modèles complexes ou des formats variables. Par exemple, vous pouvez utiliser des expressions régulières pour détecter :
 - Numéros de sécurité sociale au format 123-45-6789 : `\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b`
 - Numéros de carte de crédit avec espaces ou tirets facultatifs : `\b\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}\b`
 - Adresses e-mail, numéros de téléphone ou autres données structurées

Vous pouvez spécifier plusieurs chaînes ou modèles dans une seule règle et les fichiers seront classés si leur contenu correspond à l'une des valeurs spécifiées.

Classificateur de dossiers

Le classificateur de dossiers attribue des valeurs de propriété en fonction de l'emplacement de stockage des fichiers. Utilisez ce mécanisme pour classer les fichiers en fonction de leur emplacement dans la hiérarchie des dossiers. Par exemple :

- Définissez une propriété de période de conservation pour tous les fichiers du dossier Documents juridiques
- Marquer tous les fichiers d'un dossier de projet spécifique avec un identifiant de projet

En outre, vous pouvez utiliser le `ReevaluateProperty` paramètre pour contrôler ce qui se passe lorsque la classification est exécutée sur un fichier qui possède déjà une valeur pour la propriété.

Vous pouvez sélectionner les configurations suivantes :

- **Never**- Classez uniquement les fichiers qui n'ont pas de valeur pour cette propriété
- **Overwrite**- Remplacez les valeurs existantes lorsque les fichiers changent
- **Aggregate**- Combiner de nouvelles valeurs avec des valeurs existantes (pour les propriétés à valeurs multiples)

Propriétés de gestion

Les propriétés de gestion sont des propriétés de classification qui s'appliquent aux dossiers plutôt qu'aux fichiers. Vous utilisez les propriétés de gestion pour organiser et classer les dossiers dans la hiérarchie de votre système de fichiers. Contrairement aux propriétés de fichier qui sont attribuées automatiquement par le biais de règles de classification, vous définissez les propriétés de gestion manuellement à l'aide de la [Set- FSx FSRMMgmt Propriété](#) commande.

Pour classer les dossiers, utilisez la FolderUsage_MS propriété. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :

- User Files
- Group Share
- Application Files
- Backup and Archival

Classement de course à pied

Vous pouvez exécuter la classification des fichiers de trois manières :

1. Classification manuelle - [Démarrer- FSx FSRMClassification](#) À utiliser pour exécuter la classification immédiatement. Cette approche est utile pour tester de nouvelles règles ou effectuer des tâches de classification ponctuelles.
2. Classification planifiée - [Ensemble- FSx FSRMClassification](#) À utiliser pour configurer un calendrier de classification automatique. Vous pouvez planifier la classification pour qu'elle soit exécutée chaque semaine ou chaque mois à des moments précis. La classification planifiée convient à la plupart des environnements de production dans lesquels vous souhaitez des cycles de classification réguliers et prévisibles.
3. Classification continue - À utiliser [Ensemble- FSx FSRMClassification](#) avec le Continuous paramètre pour activer la classification en arrière-plan qui s'exécute en continu. La classification

continue classe automatiquement les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés peu de temps après leur création ou leur modification. Cette approche fournit le plus de up-to-date classification, mais consomme davantage de ressources système.

Lorsque vous lancez la classification, vous pouvez spécifier un `RunDuration` pour limiter la durée d'exécution du processus. Si la classification n'est pas terminée dans le délai spécifié, elle s'arrête et reprend lors de la prochaine exécution planifiée ou lorsque vous la redémarrez manuellement.

Une fois la classification terminée, vous pouvez consulter les propriétés de classification attribuées aux fichiers en cliquant avec le bouton droit sur un fichier dans l'Explorateur de fichiers Windows, en sélectionnant Propriétés, puis en choisissant l'onglet Classification. Cet onglet affiche toutes les propriétés de classification et leurs valeurs pour le fichier.

Gestion du processus de classification

Vous pouvez surveiller et contrôler le processus de classification à l'aide des commandes suivantes :

- [Obtenez- FSx FSRMClassification](#)- Vérifiez l'état actuel de la classification (Running,Queued,NotRunning, ouUnknown)
- [Arrête... FSx FSRMClassification](#)- Arrêter une tâche de classification en cours ou en attente
- [Attends... FSx FSRMClassification](#)- Pause l'exécution du script jusqu'à ce que la classification soit terminée ou qu'un délai d'attente expire

Utilisez ces commandes pour coordonner la classification avec d'autres tâches. Par exemple, vous pouvez attendre que la classification soit terminée avant de générer un rapport de stockage qui dépend des propriétés des fichiers classifiés.

Bonnes pratiques en matière de classification

Suivez ces bonnes pratiques pour garantir une classification des fichiers efficace et efficiente.

1. Considérations sur les performances

La classification basée sur le contenu est gourmande en ressources car FSRM doit lire et analyser le contenu des fichiers.

- Testez d'abord les règles sur un petit jeu de données : avant d'appliquer les règles de classification à l'ensemble de votre système de fichiers, testez-les sur un échantillon représentatif de fichiers

pour vérifier qu'elles fonctionnent comme prévu et pour estimer le temps que prendra la classification.

- Limitez la portée de l'analyse du contenu : la classification basée sur le contenu est gourmande en ressources car elle nécessite la lecture du contenu des fichiers. Utilisez le `Namespace` paramètre pour limiter les règles à des dossiers spécifiques plutôt que de scanner l'ensemble du système de fichiers.
- Utilisez la classification des dossiers lorsque cela est possible : le classificateur de dossiers est beaucoup plus rapide que le classificateur de contenu car il n'a pas besoin de lire le contenu des fichiers. Lorsque les fichiers peuvent être classés en fonction de leur emplacement, utilisez le classificateur de dossiers au lieu du classificateur de contenu.
- Classification planifiée pendant les heures creuses : exécutez la classification planifiée pendant les périodes de faible activité du système afin de minimiser l'impact sur les performances des utilisateurs. Évitez d'exécuter la classification pendant les fenêtres de sauvegarde ou d'autres tâches de maintenance.
- Définissez `RunDuration` des limites appropriées : utilisez le `RunDuration` paramètre pour éviter que la classification ne soit trop longue et n'ait un impact sur les performances du système. Si le classement n'est pas terminé dans le délai imparti, il reprendra lors de la prochaine édition planifiée.
- Surveiller les performances de classification - `Get-FSxFSRMClassification` À utiliser pour vérifier l'état de la classification et déterminer si la classification prend plus de temps que prévu. Une classification de longue durée peut indiquer que les règles doivent être optimisées ou que le système a besoin de plus de ressources.

2. Conception des règles

- Utiliser des expressions régulières spécifiques : lors de l'utilisation `ContentRegularExpression`, écrivez des modèles aussi spécifiques que possible pour éviter les fausses correspondances. Testez minutieusement les expressions régulières avant de les déployer en production.
- Combinez plusieurs modèles de manière efficace : au lieu de créer des règles distinctes pour des modèles similaires, combinez-les en une seule règle avec plusieurs `ContentString` `ContentRegularExpression` valeurs. Cela réduit le nombre de fois que FSRM doit scanner chaque fichier.
- Exclure les dossiers inutiles : utilisez le `ExcludeNamespace` paramètre in `Set-FSxFSRMClassification` pour exclure les répertoires temporaires et les autres emplacements qui ne nécessitent pas de classification.

3. Gestion immobilière

- Planifiez le schéma de votre propriété : concevez vos propriétés de classification avant de créer des règles. Déterminez les propriétés dont vous avez besoin pour les politiques de reporting, de conformité et de gestion des fichiers.
- Définitions des propriétés du document - Utilisez le champ Description pour expliquer la signification de chaque propriété et comment elle doit être utilisée. Cela permet aux autres administrateurs de comprendre votre schéma de classification.

4. Maintenance continue

- Passez régulièrement en revue les résultats de la classification : générez des rapports de stockage pour vérifier que la classification fonctionne comme prévu et que les fichiers reçoivent les valeurs de propriété correctes.
- Mettez à jour les règles selon les besoins : au fur et à mesure que les exigences de gestion des données de votre organisation évoluent, mettez à jour les règles de classification afin de refléter les nouvelles politiques ou exigences de conformité.
- Nettoyez les propriétés inutilisées : supprimez les définitions de propriétés et les règles qui ne sont plus nécessaires pour que votre configuration de classification reste gérable.

Commandes de gestion de classification

Vous pouvez accéder à quatre familles de PowerShell commandes FSx à distance pour gérer la classification des fichiers :

1. Commandes de définition de propriété : créez et gérez des définitions de propriétés de classification qui spécifient les types de métadonnées que vous pouvez attribuer aux fichiers.
2. Commandes de règles de classification : créez et gérez des règles de classification automatiques qui attribuent des valeurs de propriété en fonction du contenu ou de l'emplacement du fichier.
3. Commandes des propriétés de gestion : définissez et récupérez les propriétés de classification sur des dossiers plutôt que sur des fichiers.
4. Commandes du processus de classification : démarrez, arrêtez, surveillez et configurez le processus de classification.

Liste des PowerShell commandes à FSx distance de classification de fichiers

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Commandes de définition de propriété

Nouveau- FSx FSRMClassification PropertyDefinition

`New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition`: crée une définition de propriété de classification qui peut être utilisée pour classer des fichiers. Les définitions de propriétés définissent les attributs qui peuvent être attribués aux fichiers par le biais de règles de classification.

Paramètres :

- `Name (string)`- Obligatoire. Nom de la définition de propriété.
- `DisplayName (string)`- Facultatif Nom d'affichage pour la définition de la propriété.
- `Description (string)`- Facultatif Description de la définition de la propriété.
- `Type (string)`- Obligatoire. Type de propriété de classification. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - `OrderedList`: une liste ordonnée de valeurs possibles
 - `MultiChoice`: sélection à choix multiples parmi les valeurs possibles
 - `SingleChoice`: Choix unique parmi les valeurs possibles
 - `String`: chaîne de texte unique
 - `MultiString`: chaînes de texte multiples
 - `Integer`: valeur numérique
 - `YesNo`: valeur booléenne
 - `DateTime`: valeur de date et d'heure

- **PossibleValueConfigurations (array)**- Facultatif Un ensemble de configurations pour **OrderedList MultiChoice**, ou de types de **SingleChoice** propriétés. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **Name (string)**: le nom de la valeur (obligatoire)
 - **Description (string)**: description de la valeur (facultatif)
- **Parameters (array)**- Facultatif Un tableau de chaînes au "name=value" format pour une configuration supplémentaire.

Exemples :

1. Créez une liste de propriétés pour les données PII.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "ContainsPII" -Type OrderedList -
PossibleValueConfigurations @(
    @{ Name = "Yes" },
    @{ Name = "No" })
}
```

2. Créez une propriété de liste ordonnée pour Data Sensitivity.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "DataSensitivity" -Type
OrderedList -PossibleValueConfigurations @(
    @{ Name = "Public" },
    @{ Name = "Internal" },
    @{ Name = "Confidential" },
    @{ Name = "Restricted" }
    )
}
```

Obtenez- FSx FSRMClassification PropertyDefinition

Get-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition: extrait une ou plusieurs définitions de propriétés de classification de votre système de fichiers.

Paramètres :

- **Name (array)**- Facultatif Tableau de noms des définitions de propriétés à récupérer. Si vous ne spécifiez aucun nom, la commande renvoie toutes les définitions de propriétés du système de fichiers.

Exemples :

1. Récupérez toutes les définitions de propriétés de classification dans le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition  
}
```

Ensemble- FSx FSRMClassification PropertyDefinition

Modifie les propriétés d'une définition de propriété de classification existante.

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms de propriétés à modifier.
- **DisplayName (string)**- Facultatif Nouveau nom d'affichage pour la définition de la propriété.
- **Description (string)**- Facultatif Une nouvelle description pour la définition de la propriété.
- **PossibleValueConfigurations (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de configurations pour **OrderedList** **MultiChoice**, ou **SingleChoice** propriétés. Chaque configuration possède les propriétés suivantes :
 - **Name (string)**: le nom de la valeur (obligatoire)
 - **Description (string)**: description de la valeur (facultatif)
- **Parameters (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de chaînes au format « nom=valeur ».
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur **true**, renvoie l'objet de définition de propriété modifié.

Exemples :

1. Mettez à jour les valeurs possibles avec les descriptions d'une définition de propriété existante.

```
$values = [System.Collections.ArrayList]@()  
$null = $values.Add(@{
```



```

    Name = "High"
    Description = "High Risk Content"
})
$null = $values.Add(@{
    Name = "Medium"
    Description = "Medium Risk Content"
})

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $values -ScriptBlock {
    param($values)
    Set-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RiskLevel" -
PossibleValueConfigurations $Using:values -PassThru
}

```

Supprimer- FSx FSRMClassification PropertyDefinition

Supprime une ou plusieurs définitions de propriétés de classification de votre système de fichiers. Seules les définitions de propriétés définies localement peuvent être supprimées.

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms de propriétés à supprimer.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de définition de propriété supprimé.

Exemples :

1. Supprimez une seule définition de propriété.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RiskLevel" -PassThru
}

```

Commandes des règles de classification

Nouveau- FSx FSRMClassification Règle

Crée une règle de classification automatique qui attribue des valeurs de propriété aux fichiers en fonction de critères spécifiés. Chaque règle définit une valeur pour une propriété unique.

Parameters

- **Name (string)**- Obligatoire. Nom de la règle de classification.
- **Description (string)**- Facultatif Description de la règle de classification.
- **Property (string)**- Obligatoire. Nom de la propriété de classification à définir. Il doit s'agir d'un nom de définition de propriété existant.
- **PropertyValue (string)**- Facultatif Valeur à attribuer à la propriété. Doit être valide pour le mécanisme de classification spécifié.
- **Namespace (array)**- Obligatoire. Tableau de chemins ou de types de dossiers auxquels la règle s'applique.
- **Disabled (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, crée la règle dans un état désactivé.
- **ReevaluateProperty (string)**- Facultatif Spécifie à quel moment il convient de réévaluer les fichiers. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **Never**: évaluez uniquement les fichiers sans valeur de propriété existante
 - **Overwrite**: réévaluez lorsque les fichiers changent et remplacent une valeur existante
 - **Aggregate**: Réévaluez lorsque les fichiers changent et combinez-les avec la valeur existante
- **Flags (array)**- Facultatif Spécifie des comportements spéciaux pour la règle. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **ClearAutomaticallyClassifiedProperty**
 - **ClearManuallyClassifiedProperty**
 - **Deprecated**
- **ContentRegularExpression (array)**- Facultatif Tableau d'expressions régulières correspondant au contenu du fichier.
- **ContentString (array)**- Facultatif Tableau de chaînes ne distinguant pas les majuscules des minuscules à rechercher dans le contenu des fichiers.
- **ClassificationMechanism (string)**- Obligatoire. Le mécanisme à utiliser pour classer les fichiers. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **Content Classifier**: analyse le contenu du fichier à la recherche de chaînes ou de modèles d'expressions régulières spécifiques. Lorsque vous spécifiez le classificateur de contenu, vous pouvez utiliser les ContentRegularExpression paramètres ContentString ContentStringCaseSensitive, ou pour définir le contenu à rechercher.
 - **Folder Classifier**: classe les fichiers en fonction de l'emplacement de leur dossier

- **Parameters (array)**- Facultatif Un tableau de "name=value" chaînes pour une configuration supplémentaire.

Exemples :

1. Détectez les numéros de sécurité sociale à l'aide d'une expression régulière.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_SSN" -Property "ContainsPII" -
Property "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content Classifier" -
ContentRegularExpression "\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b"
}
```

2. Détectez les numéros de carte de crédit à l'aide d'une expression régulière.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_CreditCard" -Property "ContainsPII" -
Property "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content Classifier" -
ContentRegularExpression "\b\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}\b"
}
```

3. Classez chaque fichier dans un dossier avec une durée de conservation de 7 ans.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Contracts_Records_7Year" -Property
"RetentionPeriod" -PropertyValue "7 years" -Namespace "share/Legal Documents" -
ClassificationMechanism "Folder Classifier"
}
```

Get- FSx FSRMClassification Rule

Récupère une ou plusieurs règles de classification de votre système de fichiers.

Parameters

- **Name (array)**- Facultatif Tableau de noms des règles de classification à récupérer. Si vous ne spécifiez aucun nom, la commande renvoie toutes les règles du système de fichiers.

Exemples :

1. Récupérez toutes les règles de classification dans le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMClassificationRule  
}
```

Régler la FSx FSRMClassification règle

Modifie les propriétés des règles de classification existantes.

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms des règles de classification à modifier.
- **Description (string)**- Facultatif Nouvelle description de la règle.
- **Property (string)**- Facultatif Nom de la propriété de classification à définir.
- **PropertyValue (string)**- Facultatif Nouvelle valeur à attribuer à la propriété.
- **Namespace (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de chemins ou de types de dossiers auxquels la règle s'applique.
- **Disabled (boolean)**- Facultatif Si ce paramètre est défini sur true, la règle est désactivée. Si ce paramètre est défini sur false, la règle est activée.
- **ReevaluateProperty (string)**- Facultatif Modifie le moment de réévaluation des fichiers. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **Never**: évaluez uniquement les fichiers sans valeur de propriété existante
 - **Overwrite**: réévaluez lorsque les fichiers changent et remplacent une valeur existante
 - **Aggregate**: Réévaluez lorsque les fichiers changent et combinez-les avec la valeur existante
- **Flags (array)**- Facultatif Nouveaux comportements spéciaux pour la règle. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **ClearAutomaticallyClassifiedProperty**
 - **ClearManuallyClassifiedProperty**
 - **Deprecated**
- **ContentRegularExpression (array)**- Facultatif Un nouveau tableau d'expressions régulières.

- **ContentString (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de chaînes de recherche qui ne distinguent pas les majuscules des minuscules.
- **ContentStringCaseSensitive (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de chaînes de recherche distinguant majuscules et minuscules.
- **ClassificationMechanism (string)**- Facultatif Un nouveau mécanisme de classification à utiliser. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - **Content Classifier**: analyse le contenu du fichier à la recherche de chaînes ou de modèles d'expressions régulières spécifiques. Lorsque vous spécifiez le classificateur de contenu, vous pouvez utiliser les ContentRegularExpression paramètres ContentString ContentStringCaseSensitive, ou pour définir le contenu à rechercher.
 - **Folder Classifier**: classe les fichiers en fonction de l'emplacement de leur dossier
- **Parameters (array)**- Facultatif Un nouveau tableau de chaînes de "name=value" configuration.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de règle modifié.

Exemples :

1. Mettez à jour les propriétés de règle et l'espace de noms d'une règle de classification existante.

```
$namespaces = @("share\finance", "share\accounting")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $namespaces -ScriptBlock {
    param($namespaces)
    Set-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_CreditCard" -Description "Updated PII
detection" -Namespace $Using:namespaces -ReevaluateProperty "Overwrite"
}
```

Supprimer - FSx FSRMClassification Règle

Supprime une ou plusieurs règles de classification de votre système de fichiers.

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms des règles de classification à supprimer.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de règle supprimé.

Exemples :

1. Supprimez une seule règle de classification.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMCClassificationRule -Name "Find Confidential Files" -PassThru  
}
```

Commandes des propriétés de gestion

Obtenir une FSx FSRMMgmt propriété

Récupère les propriétés de gestion des dossiers spécifiés. Les propriétés de gestion sont des propriétés de classification qui s'appliquent aux dossiers plutôt qu'aux fichiers.

Parameters

- **Namespace (string)**- Facultatif Chemin d'accès à un dossier.
- **Name (string)**- Facultatif Nom d'une propriété de gestion à récupérer. Si vous ne spécifiez aucun nom, la commande récupère toutes les propriétés de gestion.
- **Recurse (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, il récupère les propriétés de gestion de tous les dossiers de l'espace de noms. Nécessite le paramètre Namespace.
- **Effective (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, extrait la propriété de gestion du dossier le plus proche portant le nom spécifié. La recherche inclut l'espace de noms spécifié et sa hiérarchie parent. Nécessite le paramètre Name.

Exemples :

1. Récupérez toutes les propriétés de gestion du système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMMgmtProperty  
}
```

2. Récupérez les propriétés de gestion d'un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
```

```
Get-FSxFSRMMgmtProperty -Namespace "share\department"  
}
```

Supprimer - FSx FSRMMgmt Propriété

Supprime les propriétés de gestion des dossiers spécifiés.

Parameters

- **Namespace (string)**- Facultatif Chemin d'accès à un dossier.
- **Name (string)**- Obligatoire. Nom de la propriété de gestion à supprimer.
- **Recurse (boolean)**- Facultatif Si ce paramètre est défini sur true, il supprime les propriétés de gestion de tous les dossiers de l'espace de noms. Nécessite le paramètre Namespace.

Exemples :

1. Supprimez toutes les instances d'une propriété de gestion.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMMgmtProperty -Name "FolderUsage_MS"  
}
```

2. Supprimez une propriété de gestion d'un dossier spécifique.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMMgmtProperty -Name "FolderUsage_MS" -Namespace "share\department"  
}
```

Set- FSx FSRMMgmt Propriété

Modifie la valeur d'une propriété de gestion pour un espace de noms spécifié. Les propriétés de gestion sont des propriétés de classification qui s'appliquent aux dossiers et pour lesquelles l'indicateur Secure n'est pas défini.

Parameters

- **Namespace (string)**- Facultatif Le chemin du dossier.

- **Name (string)**- Obligatoire. Nom de la propriété de gestion à modifier. Il doit s'agir d'une propriété de classification existante qui s'applique aux dossiers.
- **Value (string)**- Obligatoire. La nouvelle valeur à attribuer à la propriété de gestion.

Exemples :

1. Définissez une propriété d'utilisation du dossier.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMMgmtProperty -Namespace "share\department" -Name "FolderUsage_MS" -Value  
    "User Files"  
}
```

Commandes du processus de classification

Obtenez- FSx FSRMClassification

Récupère l'état du processus de classification des fichiers en cours d'exécution. Le statut peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- **Unknown**: Le statut de classification ne peut pas être déterminé
- **NotRunning**: Aucune classification n'est actuellement en cours
- **Queued**: la classification est mise en file d'attente pour démarrer
- **Running**: La classification est en cours

Parameters

Aucune

Exemples :

1. Récupérez le statut de classification actuel.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMCClassification  
}
```


Démarrer- FSx FSRMClassification

Lance le processus de classification des fichiers, qui applique des règles de classification aux fichiers et génère un rapport de classification.

Parameters

- **Queue (boolean)**- Facultatif Si ce paramètre est défini sur true, ajoute la tâche de classification à une file d'attente à exécuter dans les 5 prochaines minutes. Toutes les tâches mises en file d'attente pendant cette période seront exécutées simultanément. S'il est défini sur faux ou s'il n'est pas spécifié, le classement démarre immédiatement.
- **RunDuration (number)**- Facultatif Spécifie le nombre d'heures pendant lesquelles le processus de classification doit s'exécuter avant d'être annulé. Valeurs valides : -1 à 2147483. Valeurs spéciales :
 - -1: Exécuter jusqu'à annulation
 - 0: Exécuter jusqu'à la fin
 - S'il n'est pas spécifié, s'exécute jusqu'à la fin.

Exemples :

1. Commencez le classement sans limite de temps.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Start-FSxFSRMClassification -RunDuration 0  
}
```

Arrête... FSx FSRMClassification

Arrête toute tâche de classification en cours ou en attente sur votre système de fichiers.

Parameters

Aucune

Exemples :

1. Arrêtez un classement en cours.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
```

```
Stop-FSxFSRMClassification  
}
```

Attends... FSx FSRMClassification

Attendez la fin du processus de classification des fichiers. Utilisez cette commande lorsque vous devez effectuer des actions qui dépendent de l'achèvement de la classification, telles que la génération de rapports basés sur des fichiers classifiés.

Parameters

- **Timeout (number)**- Facultatif Spécifie le temps d'attente, en secondes, pour que la classification soit terminée. Si le délai expire avant la fin de la classification, la commande revient mais la classification continue de s'exécuter en arrière-plan. Valeurs valides : -1 à 2147483. Valeurs spéciales :
 - -1: attendez indéfiniment la fin de la classification (par défaut)
 - 0: Vérifiez l'état actuel et revenez immédiatement sans attendre

Exemples :

1. Attendez indéfiniment que la classification soit terminée.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Wait-FSxFSRMClassification  
}
```

Ensemble- FSx FSRMClassification

Modifie les paramètres de configuration pour la classification des fichiers.

Parameters

- **ExcludeNamespace (array)**- Facultatif Un ensemble de dossiers supplémentaires à exclure de la classification.
- **ScheduleConfigurations (hashtable)**- Facultatif Une table de hachage contenant la configuration du planning avec les propriétés suivantes :
 - **Time (datetime)**: DateTime objet spécifiant quand exécuter la tâche (obligatoire)
 - **RunDuration (number)**: nombre d'heures nécessaires pour exécuter la tâche (facultatif)

- **Weekly** (array): tableau de jours de la semaine (facultatif)
- **Monthly** (array): tableau des jours du mois, utilisez -1 pour le dernier jour (facultatif)
- **Continuous** (boolean)- Facultatif Si ce paramètre est défini sur true, il active la classification continue en arrière-plan.
- **PassThru** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de configuration de classification modifié.

Exemples :

1. Activez la classification continue.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true
}
```

2. Définissez un calendrier hebdomadaire pour exécuter le classement.

```
$schedule = @{
    Time = ("12:00am")
    Weekly = @('Monday', 'Wednesday', 'Friday')
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    Set-FSxFSRMClassification -ScheduleConfigurations $schedule
}
```

3. Définissez un calendrier mensuel avec des exclusions personnalisées.

```
$schedule = @{
    Time = ("12:00am")
    Monthly = @(1, 15, -1) # 1st, 15th, and last day
    RunDuration = 4
}
$excludeNamespaces = @("share\folder /s")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $excludeNamespaces) -ScriptBlock {
```

```
param($schedule, $excludeNamespaces)
Set-FSxFSRMClassification -ScheduleConfigurations $schedule -ExcludeNamespace
$excludeNamespaces
}
```

Rapports de stockage

Les rapports de stockage fournissent une analyse détaillée de l'utilisation du système de fichiers, vous aidant à comprendre comment le stockage est utilisé, à identifier les fichiers qui peuvent être archivés ou supprimés et à contrôler le respect des politiques de gestion des fichiers. Vous pouvez générer plusieurs types de rapports qui analysent la propriété des fichiers, les types de fichiers, les doublons, les fichiers volumineux, le filtrage des fichiers et l'utilisation des quotas.

Types de rapports

Vous pouvez créer les types de rapports suivants :

- **DuplicateFiles**

Identifie les fichiers dont le contenu est identique en fonction de la taille du fichier et de la comparaison de hachage. Utilisez ce rapport pour rechercher les fichiers redondants qui consomment de l'espace de stockage inutile. Le rapport regroupe les fichiers dupliqués et indique l'espace total qui pourrait être récupéré en supprimant les doublons.

- **FilesByFileGroup**

Regroupe les fichiers en fonction de leur appartenance à [un groupe](#) de fichiers et indique la consommation de stockage pour chaque groupe de fichiers. Utilisez ce rapport pour identifier les types de fichiers (documents, médias, exécutables, etc.) qui consomment le plus d'espace de stockage.

- **FilesByOwner**

Regroupe les fichiers par propriétaire et indique la quantité d'espace de stockage consommée par chaque utilisateur ou groupe. Utilisez ce rapport pour identifier les utilisateurs qui consomment le plus d'espace de stockage et pour répartir les coûts ou les quotas de stockage de manière appropriée.

- **FilesByProperty**

Regroupe les fichiers par valeur de propriété de classification et indique le nombre de fichiers et la consommation de stockage pour chaque valeur de propriété. Utilisez ce rapport pour analyser les

fichiers en fonction de leur classification, telle que le niveau de sensibilité des données, le service ou la période de conservation. Ce rapport exige que les fichiers aient été classés à l'aide de [Règles de classification](#).

- FileScreenAuditFiles

Répertorie les [Filtrage des fichiers](#) violations lorsque les utilisateurs ont tenté d'enregistrer des fichiers bloqués par des filtres de fichiers actifs. Utilisez ce rapport pour contrôler le respect des politiques de filtrage des fichiers et identifier les utilisateurs qui tentent fréquemment d'enregistrer des types de fichiers non autorisés.

- FoldersByProperty

Regroupe les dossiers en fonction des valeurs des propriétés de gestion et indique la consommation de stockage pour chaque valeur de propriété. Utilisez ce rapport pour analyser l'utilisation du stockage par objectif de dossier, tel que les fichiers utilisateur, les partages de groupe ou les fichiers d'application.

- LargeFiles

Répertorie les fichiers qui dépassent un seuil de taille spécifié. Utilisez ce rapport pour identifier les fichiers consommant beaucoup d'espace de stockage et susceptibles d'être archivés, compressés ou supprimés.

- LeastRecentlyAccessed

Répertorie les fichiers qui n'ont pas été consultés depuis un certain nombre de jours. Utilisez ce rapport pour identifier les fichiers inactifs qui peuvent être archivés ou déplacés vers des niveaux de stockage moins coûteux.

- MostRecentlyAccessed

Répertorie les fichiers auxquels vous avez accédé pendant un certain nombre de jours.

- QuotaUsage

Affiche les statistiques d'utilisation des quotas pour les dossiers pour lesquels des [quotas](#) sont configurés. Utilisez ce rapport pour contrôler le respect des quotas et identifier les dossiers approchant de leurs limites de quota.

Formats de rapport

Vous pouvez générer des rapports dans plusieurs formats adaptés à différents cas d'utilisation :

- DHTML- Format HTML dynamique avec fonctionnalités interactives telles que le tri et le filtrage.
- HTML- Format HTML statique adapté à l'archivage ou à l'envoi par e-mail.
- XML- Format de données structuré pour le traitement programmatique.
- CSV- Format de valeurs séparées par des virgules pour l'importation dans des applications de tableur.
- Text- Format de texte brut pour une visualisation ou un traitement simples.

Vous pouvez définir plusieurs formats pour un seul rapport.

Rapports interactifs et planifiés

Vous pouvez créer deux types de rapports de stockage :

1. Rapports interactifs : s'exécutent immédiatement dès leur création et ne s'exécutent qu'une seule fois. Utilisez des rapports interactifs pour effectuer des analyses ad hoc ou résoudre des problèmes. Les rapports interactifs n'ont pas de calendrier et ne peuvent pas être modifiés après leur création. Pour exécuter un autre rapport interactif, vous devez créer un nouveau rapport sous un autre nom.
2. Rapports planifiés - Exécutés automatiquement selon un calendrier configuré. Utilisez des rapports planifiés pour le suivi régulier et les rapports de conformité. Vous pouvez planifier des rapports pour qu'ils soient publiés chaque semaine ou chaque mois à des moments précis. Les rapports planifiés peuvent être modifiés pour modifier leur configuration, et vous pouvez également les exécuter à la demande à l'aide de la [Démarrer - FSx FSRMStorage Rapport](#) commande sans attendre l'heure planifiée.

Rapports en cours

Après avoir créé un rapport planifié, vous pouvez l'exécuter de différentes manières :

- Exécution automatique : les rapports planifiés s'exécutent automatiquement à l'heure programmée configurée.
- Exécution manuelle : permet [Démarrer - FSx FSRMStorage Rapport](#) d'exécuter un rapport planifié à la demande sans attendre l'heure prévue.

Vous pouvez surveiller l'exécution du rapport en utilisant [Obtenir un FSx FSRMStorage rapport](#) pour vérifier l'état.

Accès aux rapports de stockage

Une fois que FSRM a généré des rapports de stockage, les fichiers de rapport sont enregistrés dans un emplacement par défaut sur votre système de fichiers. Pour accéder à ces rapports, vous devez mapper le partage administratif en dollars de votre système de fichiers.

Pour accéder aux rapports de stockage

1. Mappez le partage administratif de D\$ en utilisant le format de chemin suivant :

```
\\file-system-dns-name\D$
```

Par exemple :

```
\\amznfsxaa11bb22.corp.example.com\D$
```

2. Accédez au StorageReports dossier. Ce dossier contient des sous-dossiers organisés par type de rapport et par date d'exécution.

Note

L'accès au partage administratif D\$ nécessite des informations d'identification d'administrateur.

Meilleures pratiques en matière de rapports de stockage

Suivez les meilleures pratiques suivantes pour garantir l'efficacité et l'efficacité des rapports de stockage :

Considérations sur les performances

La génération de rapports de stockage est gourmande en ressources car FSRM doit scanner de grandes quantités de fichiers.

- Limiter la portée du rapport : utilisez Namespace ce paramètre pour limiter les rapports à des dossiers spécifiques plutôt que de scanner l'ensemble du système de fichiers. L'analyse de grandes structures de répertoires nécessite beaucoup de ressources et peut prendre des heures.

- Planifiez des rapports en dehors des heures de pointe : exécutez des rapports planifiés pendant les périodes de faible activité du système afin de minimiser l'impact sur les performances. Évitez de générer des rapports pendant les fenêtres de sauvegarde ou d'autres tâches de maintenance.
- Définissez des seuils raisonnables : utilisez des paramètres de seuil pour limiter la sortie des rapports aux données exploitables. Par exemple, définissez `LargeFileMinimum` une valeur qui identifie les fichiers qui méritent d'être étudiés, et non tous les fichiers de plus de 1 Mo.
- `RunDuration` Limites d'utilisation : définissez le `RunDuration` paramètre pour éviter que les rapports ne soient trop longs et n'aient un impact sur les performances du système. Si un rapport n'est pas terminé dans le délai imparti, il reprendra lors de la prochaine exécution planifiée.
- Surveiller les performances des rapports - [Obtenir un FSx FSRMStorage rapport](#) À utiliser pour vérifier le temps nécessaire à la rédaction des rapports. Si les rapports prennent toujours trop de temps, pensez à en réduire la portée ou à les exécuter moins fréquemment.

Conception du rapport

- Utilisez des noms descriptifs - Donnez aux rapports des noms clairs et descriptifs indiquant ce qu'ils analysent et quand ils sont exécutés, par exemple « Fichiers volumineux hebdomadaires - Finance Share » ou « Fichiers dupliqués mensuels - Toutes les actions ».
- Combiner les analyses associées - Lorsque vous générez plusieurs types de rapports pour le même espace de noms, créez un rapport unique avec plusieurs `ReportType` valeurs plutôt que des rapports séparés. Cela est plus efficace car FSRM n'a besoin d'analyser la structure du répertoire qu'une seule fois.
- Filtrer par modèle de fichier : utilisez les paramètres du modèle de fichier pour concentrer les rapports sur des types de fichiers spécifiques. Par exemple, lors de l'analyse de fichiers volumineux, vous pouvez créer des rapports distincts pour les fichiers vidéo, les fichiers de base de données et les fichiers d'archive afin de mieux comprendre les modèles de consommation de stockage.
- Tirez parti des propriétés de classification : utilisez `FilesByProperty` des rapports pour analyser les fichiers en fonction de leur classification. Cela fournit des informations plus pertinentes.

Gestion des rapports

- Passez régulièrement en revue les rapports - Prévoyez du temps pour examiner les résultats des rapports et prendre des mesures en fonction des conclusions. Les rapports ne sont utiles que si vous les utilisez pour prendre des décisions en matière de gestion du stockage.

- Archiver les anciens rapports : les fichiers de rapports s'accumulent au fil du temps et consomment de l'espace de stockage. Établissez une politique de conservation pour les fichiers de rapports et supprimez ou archivez les anciens rapports qui ne sont plus nécessaires.
- Rapports de test avant la planification : créez des rapports interactifs pour tester les configurations des rapports et vérifier qu'elles produisent les résultats attendus avant de créer des versions planifiées.

Commandes de gestion des rapports de stockage

Vous pouvez accéder à deux familles de PowerShell commandes FSx à distance pour gérer les rapports de stockage :

1. Commandes de définition de rapport : créez, récupérez, modifiez et supprimez des configurations de rapports de stockage qui spécifient les données à analyser, le moment où les rapports doivent être exécutés et les formats à générer.
2. Commandes d'exécution des rapports : démarrez, arrêtez, surveillez et attendez la génération du rapport de stockage. Utilisez ces commandes pour exécuter des rapports à la demande ou pour gérer des tâches de production de rapports de longue durée.

Liste des PowerShell commandes à FSx distance de Storage Report

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Commandes de définition de rapport

Nouveau FSx FSRMStorage rapport

Nouveau- FSx FSRMStorage Rapport : crée un rapport de stockage qui analyse les répertoires spécifiés pour générer un ou plusieurs types de rapports.

Paramètres :

- Name (string)- Obligatoire. Nom du rapport de stockage.
- Namespace (array)- Obligatoire. Tableau de chemins ou de types de dossiers à analyser. Vous pouvez définir des chemins dans plusieurs formats :
 - Chemin du dossier
 - [Classification des dossiers](#). Par exemple, [FolderUsage_MS="User Files "]
- ReportType (array)- Obligatoire. Tableau de types de rapports à générer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - DuplicateFiles: identifie les fichiers dupliqués en fonction de leur taille et de leur contenu
 - FilesByFileGroup: regroupe les fichiers par appartenance à un groupe de fichiers
 - FilesByOwner: regroupe les fichiers par propriétaire
 - FilesByProperty: Regroupe les fichiers par propriété de classification
 - FileScreenAuditFiles: Répertorie les violations liées au filtrage des fichiers
 - FoldersByProperty: regroupe les dossiers par propriété de gestion
 - LargeFiles: répertorie les fichiers dont la taille est supérieure à un seuil de taille spécifié
 - LeastRecentlyAccessed: répertorie les fichiers qui n'ont pas été consultés récemment
 - MostRecentlyAccessed: répertorie les fichiers récemment consultés
 - QuotaUsage: affiche les statistiques d'utilisation des quotas
- ReportFormat (array)- Facultatif Un éventail de formats de sortie. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - DHTML: format HTML dynamique
 - HTML: format HTML statique
 - XML: format XML
 - CSV: format de valeurs séparées par des virgules
 - Text: format de texte brut
- Interactive (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, génère un rapport interactif. Les rapports interactifs ne peuvent pas être modifiés après leur création.
- ScheduleConfigurations (hashtable)- Obligatoire sauf si le rapport est interactif. Une table de hachage contenant la configuration du planning avec les propriétés suivantes :
 - Time (datetime): DateTime objet spécifiant quand exécuter la tâche (obligatoire)
 - RunDuration (number): nombre d'heures nécessaires pour exécuter la tâche (facultatif)
- Weekly (array): tableau de jours de la semaine (facultatif)

- **Monthly (array)**: tableau des jours du mois, à utiliser -1 pour le dernier jour (facultatif)

Paramètres spécifiques au rapport :

- **FileScreenAuditDaysSince (number)**- Facultatif Pour les FileScreenAuditFiles rapports, indique le nombre de jours dans lesquels les événements d'audit doivent être inclus.
- **FileScreenAuditUser (array)**- Facultatif Pour les FileScreenAuditFiles rapports, spécifie un tableau de comptes d'utilisateurs à inclure dans le rapport. Seules les violations du filtrage des fichiers commises par ces utilisateurs seront incluses.
- **FileGroupIncluded (array)**- Facultatif Pour les FilesByFileGroup rapports, indique les groupes de fichiers à inclure.
- **FileOwnerFilePattern (string)**- Facultatif Pour les FilesByOwner rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **PropertyName (string)**- Facultatif Pour les FilesByProperty rapports, spécifie la propriété de classification selon laquelle le regroupement doit être effectué.
- **FolderPropertyName (string)**- Facultatif Pour les FoldersByProperty rapports, spécifie la propriété du dossier selon laquelle le regroupement doit être effectué.
- **PropertyFilePattern (string)**- Facultatif Pour FilesByProperty et FoldersByProperty, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **LargeFileMinimum (number)**- Facultatif Pour les LargeFiles rapports, indique la taille de fichier minimale en octets.
- **LargeFilePattern (string)**- Facultatif Pour les LargeFiles rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **LeastAccessedMinimum (number)**- Facultatif Pour les LeastRecentlyAccessed rapports, indique le nombre minimum de jours écoulés depuis le dernier accès.
- **LeastAccessedFilePattern (string)**- Facultatif Pour les LeastRecentlyAccessed rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **MostAccessedMaximum (number)**- Facultatif Pour les MostRecentlyAccessed rapports, indique le nombre maximal de jours écoulés depuis le dernier accès.
- **MostAccessedFilePattern (string)**- Facultatif Pour les MostRecentlyAccessed rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **QuotaMinimumUsage (number)**- Facultatif Pour les QuotaUsage rapports, indique le pourcentage minimal d'utilisation du quota à inclure.

Exemples :

1. Créez un rapport mensuel sur les fichiers volumineux.

```
$schedule = @{
    Time = ("3:00 AM")
    Monthly = @(1) # Run on first day
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files" -Namespace "share
\data" -ReportType "LargeFiles" -LargeFileMinimum 100MB -ReportFormat "HTML" -
ScheduleConfigurations $schedule
}
```

2. Créez un rapport hebdomadaire sur les fichiers dupliqués avec plusieurs espaces de noms et formats.

```
$schedule = @{
    Time = ("12:00 AM")
    Weekly = @('Sunday')
    RunDuration = 4
}

$namespaces = @("share\docs", "[FolderUsage_MS=User Files]")
$reportFormats = @("HTML", "CSV")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $namespaces, $reportFormats) -ScriptBlock {
    param($schedule, $namespaces, $reportFormats)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Duplicates" -Namespace $namespaces -
ReportType "DuplicateFiles" -ReportFormat $reportFormats -ScheduleConfigurations
$schedule
}
```

3. Créez un rapport interactif qui s'exécute immédiatement.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Find large files" -Namespace "share" -Interactive
$true -ReportType "QuotaUsage"
```

```
}
```

Obtenir un FSx FSRMStorage rapport

Obtenir le FSx FSRMStorage rapport : extrait un ou plusieurs rapports de stockage de votre système de fichiers. Renvoie des informations sur les configurations et le statut des rapports.

Paramètres :

- **Name (array)**- Facultatif Tableau de noms de rapports à récupérer. Si vous ne spécifiez pas de nom, la commande renvoie tous les rapports de stockage du système de fichiers.

Exemples :

1. Récupérez tous les rapports de stockage sur le système de fichiers.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMStorageReport  
}
```

Supprimer - FSx FSRMStorage Signaler

Supprimer- FSx FSRMStorage Rapport : Supprime un ou plusieurs rapports de stockage de votre système de fichiers. Vous ne pouvez pas supprimer les rapports en cours d'exécution.

Paramètres :

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms de rapports à supprimer.
- **PassThru (boolean)**- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de rapport supprimé.

Exemples :

1. Supprimez un seul rapport de stockage.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Remove-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report" -PassThru  
}
```

Set- FSx FSRMStorage Rapport

Parameters

- Name (array)- Obligatoire. Tableau de noms de rapports à modifier.
- Namespace (array)- Facultatif Tableau de chemins ou de types de dossiers à analyser. Vous pouvez définir des chemins dans plusieurs formats :
 - Chemin du dossier
 - [Classification des dossiers](#). Par exemple, [FolderUsage_MS="User Files "]
- ReportType (array)- Facultatif Tableau de types de rapports à générer. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - DuplicateFiles: identifie les fichiers dupliqués en fonction de leur taille et de leur contenu
 - FilesByFileGroup: regroupe les fichiers par appartenance à un groupe de fichiers
 - FilesByOwner: regroupe les fichiers par propriétaire
 - FilesByProperty: Regroupe les fichiers par propriété de classification
 - FileScreenAuditFiles: Répertorie les violations liées au filtrage des fichiers
 - FoldersByProperty: regroupe les dossiers par propriété de gestion
 - LargeFiles: répertorie les fichiers dont la taille est supérieure à un seuil de taille spécifié
 - LeastRecentlyAccessed: répertorie les fichiers qui n'ont pas été consultés récemment
 - MostRecentlyAccessed: répertorie les fichiers récemment consultés
 - QuotaUsage: affiche les statistiques d'utilisation des quotas
- ReportFormat (array)- Facultatif Un éventail de formats de sortie. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
 - DHTML: format HTML dynamique
 - HTML: format HTML statique
 - XML: format XML
 - CSV: format de valeurs séparées par des virgules
 - Text: format de texte brut
- ScheduleConfigurations (hashtable)- Obligatoire sauf si le rapport est interactif. Une table de hachage contenant la configuration du planning avec les propriétés suivantes :
 - Time (datetime): DateTime objet spécifiant quand exécuter la tâche (obligatoire)
 - RunDuration (number): nombre d'heures nécessaires pour exécuter la tâche (facultatif)

- **Weekly** (array): tableau de jours de la semaine (facultatif)
- **Monthly** (array): tableau des jours du mois, à utiliser -1 pour le dernier jour (facultatif)
- **PassThru** (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de rapport modifié.

Paramètres spécifiques au rapport

- **FileScreenAuditDaysSince** (number)- Facultatif Pour les FileScreenAuditFiles rapports, indique le nombre de jours dans lesquels les événements d'audit doivent être inclus.
- **FileScreenAuditUser** (array)- Facultatif Pour les FileScreenAuditFiles rapports, spécifie un tableau de comptes d'utilisateurs à inclure dans le rapport. Seules les violations du filtrage des fichiers commises par ces utilisateurs seront incluses.
- **FileGroupIncluded** (array)- Facultatif Pour les FilesByFileGroup rapports, indique les groupes de fichiers à inclure.
- **FileOwnerFilePattern** (string)- Facultatif Pour les FilesByOwner rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **PropertyName** (string)- Facultatif Pour les FilesByProperty rapports, spécifie la propriété de classification selon laquelle le regroupement doit être effectué.
- **FolderPropertyName** (string)- Facultatif Pour les FoldersByProperty rapports, spécifie la propriété du dossier selon laquelle le regroupement doit être effectué.
- **PropertyFilePattern** (string)- Facultatif Pour FilesByProperty et FoldersByProperty, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **LargeFileMinimum** (number)- Facultatif Pour les LargeFiles rapports, indique la taille de fichier minimale en octets.
- **LargeFilePattern** (string)- Facultatif. Pour les LargeFiles rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **LeastAccessedMinimum** (number)- Facultatif. Pour les LeastRecentlyAccessed rapports, indique le nombre minimum de jours écoulés depuis le dernier accès.
- **LeastAccessedFilePattern** (string)- Facultatif. Pour les LeastRecentlyAccessed rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.
- **MostAccessedMaximum** (number)- Facultatif. Pour les MostRecentlyAccessed rapports, indique le nombre maximal de jours écoulés depuis le dernier accès.
- **MostAccessedFilePattern** (string)- Facultatif. Pour les MostRecentlyAccessed rapports, spécifie un modèle de fichier pour filtrer les résultats.

- **QuotaMinimumUsage (number)**- Facultatif. Pour les QuotaUsage rapports, indique le pourcentage minimal d'utilisation du quota à inclure.

Exemples :

1. Mettez à jour le calendrier et le format d'un rapport existant.

```
$schedule = @{
    Time = ("3:00 AM")
    Monthly = @(1)
}
$reportFormats = @("HTML", "CSV")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $reportFormats) -ScriptBlock {
    param($schedule, $reportFormats)
    Set-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report" -ScheduleConfigurations $schedule -
ReportFormat $reportFormats -PassThru
}
```

Commandes d'exécution des rapports

Démarrer - FSx FSRMStorage Rapport

Parameters

- **Name (array)**- Obligatoire. Tableau de noms de rapports pour commencer.
- **Queue (boolean)**- Facultatif. S'il est défini sur true, le rapport est ajouté à une file d'attente qui sera exécuté dans les 5 prochaines minutes. Tous les rapports mis en file d'attente pendant cette période seront exécutés ensemble. S'il est défini sur false ou s'il n'est pas spécifié, le rapport démarre immédiatement.
- **RunDuration (number)**- Facultatif. Spécifie le nombre d'heures pendant lesquelles le rapport doit être exécuté avant d'être annulé. Valeurs valides : -1 à 2147483. Valeurs spéciales :
 - 0: Exécuter jusqu'à la fin
 - -1: Exécuter jusqu'à annulation

S'il n'est pas spécifié, s'exécute jusqu'à la fin.

Exemples

1. Créez immédiatement un rapport de stockage.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"  
}
```

2. Mettez en file d'attente un rapport de stockage avec une limite de durée.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Quarterly Report" -Queue: $true -RunDuration 4  
}
```

Arrêter - FSx FSRMStorage Signaler

Parameters

- Name (array)- Obligatoire. Un tableau de noms de rapports à arrêter.

Exemples :

1. Arrêtez un seul rapport de stockage.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Stop-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"  
}
```

FSxFSRMStorageRapport d'attente

Parameters

- Name (array)- Obligatoire. Un tableau de noms de rapports à attendre.
- Timeout (number)- Facultatif. Spécifie le temps d'attente, en secondes, pour que les rapports soient terminés. Si le délai expire avant la fin des rapports, la commande est renvoyée mais la génération des rapports continue de s'exécuter en arrière-plan. Valeurs valides : -1 à 2147483. Valeurs spéciales :

- -1: attendez indéfiniment que les rapports soient terminés (par défaut)
- 0: Vérifiez l'état actuel et revenez immédiatement sans attendre

Exemples :

1. Attendez indéfiniment qu'un rapport de stockage soit terminé.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Wait-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"  
}
```

Tâches de gestion de fichiers

Amazon FSx pour Windows File Server ne prend pas en charge les tâches de gestion de fichiers FSRM. Cependant, vous pouvez réaliser des cas d'utilisation courants tels que les politiques d'archivage et de conservation des données en utilisant des PowerShell commandes natives provenant de machines clientes disposant d'un accès réseau à votre système de fichiers.

Par exemple, vous pouvez utiliser PowerShell des scripts sur les ordinateurs clients pour :

- Déplacer ou archiver des fichiers en fonction de leur âge ou de l'heure du dernier accès
- Supprimer les fichiers classifiés dont la durée de conservation est supérieure à la durée de conservation
- Copier des fichiers vers le stockage d'archives en fonction des propriétés de classification

Vous pouvez accéder aux propriétés des fichiers à l'aide de la `Get-FsrmClassification` commande et effectuer des actions en fonction des valeurs.

Pour accéder aux propriétés de classification FSRM ou à d'autres métadonnées FSRM à partir de PowerShell scripts côté client, FSRM doit également être installé sur la machine cliente.

Réglages FSRM

Les paramètres FSRM fournissent une configuration à l'échelle du système qui vous permet de personnaliser le comportement et de rationaliser la gestion des fonctionnalités. Utilisez ces paramètres pour contrôler le fonctionnement de FSRM dans votre système de fichiers et pour définir

des valeurs par défaut qui simplifient la création et la configuration de fonctionnalités telles que les rapports de stockage et le filtrage des fichiers.

Catégories de paramètres

Les paramètres FSRM sont organisés en trois catégories :

Audit de l'écran des fichiers

L'audit des filtres de fichiers enregistre les tentatives d'enregistrement des utilisateurs qui tentent d'enregistrer des fichiers bloqués par des filtres de fichiers actifs. Ces informations sont essentielles pour contrôler le respect des politiques de filtrage des fichiers et identifier les utilisateurs qui tentent fréquemment de sauvegarder des types de fichiers non autorisés.

- `ReportFileScreenAuditEnable`- Ce paramètre contrôle si FSRM enregistre les violations du filtrage des fichiers. Si cette option est désactivée, FSRM n'enregistre pas les violations d'affichage des fichiers et les `FileScreenAuditFiles` rapports ne contiendront aucune donnée à afficher. Vous devez activer ce paramètre pour utiliser les rapports d'audit de filtrage des fichiers.
- `ReportFileScreenAuditDaysSince`- Ce paramètre fournit la plage de temps par défaut pour les rapports d'audit de l'écran des fichiers. Lorsque vous créez un `FileScreenAuditFiles` rapport sans spécifier la distance à parcourir, FSRM utilise cette valeur. La définition d'une valeur par défaut appropriée (30 jours, par exemple) garantit que les rapports se concentrent sur les violations récentes sans inclure de données historiques excessives.
- `ReportFileScreenAuditUser`- Ce paramètre fournit la liste par défaut des utilisateurs à inclure dans les rapports d'audit de filtrage des fichiers. Lorsque vous créez un `FileScreenAuditFiles` rapport sans spécifier les utilisateurs à inclure, FSRM utilise cette liste. S'ils sont vides, les rapports incluent tous les utilisateurs par défaut. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour concentrer les rapports sur des groupes d'utilisateurs ou des services spécifiques.

Filtres de rapport par défaut

Les paramètres de filtre de rapport par défaut fournissent des valeurs qui sont utilisées lorsque vous créez des rapports de stockage sans spécifier certains paramètres. Ces paramètres par défaut simplifient la création de rapports et garantissent la cohérence entre des rapports similaires.

Chaque type de rapport est associé à des paramètres par défaut :

- Rapports sur les fichiers volumineux : `ReportLargeFileMinimum` définit la taille de fichier minimale par défaut et `ReportLargeFilePattern` définit le filtre de modèle de fichier par défaut.

- Rapports sur les fichiers les moins consultés : `ReportLeastAccessedMinimum` définit le nombre de jours par défaut depuis le dernier accès et `ReportLeastAccessedFilePattern` définit le filtre de modèle de fichier par défaut.
- Rapports sur les fichiers les plus consultés : `ReportMostAccessedMaximum` définit le nombre maximal de jours par défaut depuis le dernier accès et `ReportMostAccessedFilePattern` définit le filtre de modèle de fichier par défaut.
- Rapports sur les fichiers par propriétaire : `ReportFileOwnerFilePattern` définit le filtre de modèle de fichier par défaut et `ReportFileOwnerUser` définit la liste par défaut des utilisateurs à inclure.
- Rapports sur les fichiers par propriété : `ReportPropertyName` définit la propriété de classification par défaut à analyser et `ReportPropertyFilePattern` définit le filtre de modèle de fichier par défaut.
- Rapports sur les fichiers par groupe de fichiers : `ReportFileGroupIncluded` définit la liste par défaut des groupes de fichiers à inclure.
- Rapports d'utilisation des quotas : `ReportQuotaMinimumUsage` définit le pourcentage d'utilisation des quotas minimum par défaut.

Lorsque vous créez un rapport, vous pouvez remplacer n'importe laquelle de ces valeurs par défaut en spécifiant le paramètre de manière explicite dans la configuration du rapport. Les valeurs par défaut globales ne s'appliquent que lorsque vous ne spécifiez aucune valeur.

Limites des rapports

Les paramètres de limite des rapports contrôlent le nombre maximum d'éléments à inclure dans les rapports de stockage. Ces limites répondent à deux objectifs :

1. Gestion des performances - La limitation du nombre d'éléments dans les rapports permet d'éviter que les rapports ne mettent trop de temps à générer ou à consommer des ressources système excessives. Les rapports volumineux qui analysent des millions de fichiers peuvent prendre des heures et avoir un impact sur les performances du système.
2. Facilité d'utilisation des rapports - Les rapports contenant des milliers d'entrées sont difficiles à consulter et à analyser. Les limites des rapports garantissent que les rapports restent axés sur les données les plus pertinentes.

Vous pouvez configurer un contrôle granulaire des limites des rapports :

- Limites globales : `ReportLimitMaxFile` limite le nombre total de fichiers dans un rapport, quel qu'en soit le type.
- Per-report-type limites - Des paramètres tels que `ReportLimitMaxFileGroup`, `ReportLimitMaxOwner`, et `ReportLimitMaxPropertyValue` limitent le nombre de groupes, de propriétaires ou de valeurs de propriétés à inclure dans des types de rapports spécifiques.
- Limites par groupe : paramètres tels que `ReportLimitMaxFilesPerFileGroup`, `ReportLimitMaxFilesPerOwner`, et `ReportLimitMaxFilesPerPropertyValue` limitent le nombre de fichiers à afficher au sein de chaque groupe dans le rapport.

Lorsqu'un rapport atteint une limite, FSRM inclut les éléments qui consomment le plus d'espace de stockage ou qui sont les plus pertinents pour le type de rapport et indique dans le rapport que la limite a été atteinte.

Commandes de paramètres FSRM

Vous pouvez accéder aux commandes permettant de récupérer et de modifier les paramètres globaux. Utilisez ces commandes pour configurer le comportement du FSRM à l'échelle du système.

Liste des commandes à distance des paramètres FSx FSRM PowerShell

Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Obtenez- `FSxFSRMSetting`

`Get-FSxFSRMSetting`: récupère les paramètres actuels du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers sur votre système de fichiers. Renvoie uniquement les paramètres qui peuvent être modifiés à l'aide de `Set-FSxFSRMSetting`.

Paramètres :

Aucune

Exemples :

1. Récupérez tous les paramètres FSRM actuels.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
Get-FSxFSRMSetting  
}
```

Ensemble- FSx FSRMSetting

Set-FSxFSRMSetting: modifie les paramètres globaux du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers sur votre système de fichiers. Ces paramètres fournissent des valeurs par défaut pour les rapports de stockage et contrôlent le comportement du FSRM.

Paramètres :

Paramètres d'audit de l'écran des fichiers :

- **ReportFileScreenAuditEnable** (boolean)- Facultatif. Contrôle si les événements d'audit de filtrage des fichiers sont inclus dans les rapports FSRM.
- **ReportFileScreenAuditDaysSince** (number)- Facultatif. Nombre de jours par défaut pour vérifier les violations liées au filtrage des fichiers lors de la génération de FileScreenAuditFiles rapports.
- **ReportFileScreenAuditUser** (array)- Facultatif. Tableau de la liste par défaut des comptes utilisateurs à inclure dans les FileScreenAuditFiles rapports.

Paramètres de filtre de rapport par défaut :

- **ReportFileGroupIncluded** (array)- Facultatif. Tableau de noms de groupes de fichiers à inclure dans les rapports par défaut.
- **ReportFileOwnerFilePattern** (string)- Facultatif. Le modèle de fichier par défaut pour les rapports du propriétaire pour les fichiers. Supporte les caractères génériques (*et?).
- **ReportFileOwnerUser** (array)- Facultatif. Un tableau d'utilisateurs au format Domain \ User pour les fichiers par propriétaire.
- **ReportLargeFileMinimum** (number)- Facultatif. Taille de fichier minimale par défaut en octets pour les rapports contenant des fichiers volumineux.

- `ReportLargeFilePattern (string)`- Facultatif. Modèle de fichier par défaut pour les rapports contenant des fichiers volumineux. Supporte les caractères génériques (*et?).
- `ReportLeastAccessedFilePattern (string)`- Facultatif. Modèle de fichier par défaut pour les rapports sur les fichiers les moins consultés. Supporte les caractères génériques (*et?).
- `ReportLeastAccessedMinimum (number)`- Facultatif. Nombre minimum de jours par défaut depuis le dernier accès pour les rapports sur les fichiers les moins consultés.
- `ReportMostAccessedFilePattern (string)`- Facultatif. Modèle de fichier par défaut pour les rapports de fichiers les plus consultés. Supporte les caractères génériques (*et?).
- `ReportMostAccessedMaximum (number)`- Facultatif. Nombre maximal de jours par défaut depuis le dernier accès pour les rapports de fichiers les plus consultés.
- `ReportPropertyFilePattern (string)`- Facultatif. Modèle de fichier par défaut pour les rapports de propriétés. Supporte les caractères génériques (*et?).
- `ReportPropertyName (string)`- Facultatif. Nom de propriété par défaut pour les rapports sur les propriétés.
- `ReportQuotaMinimumUsage (number)`- Facultatif. Pourcentage d'utilisation des quotas minimum par défaut pour les rapports d'utilisation des quotas.

Paramètres de limite des rapports :

- `ReportLimitMaxDuplicateGroup (number)`- Facultatif. Nombre maximal de groupes de fichiers dupliqués à inclure dans les rapports de fichiers dupliqués.
- `ReportLimitMaxFile (number)`- Facultatif. Nombre maximal de fichiers à inclure dans les rapports de stockage.
- `ReportLimitMaxFileGroup (number)`- Facultatif. Nombre maximal de groupes de fichiers à inclure dans les rapports.
- `ReportLimitMaxFileScreenEvent (number)`- Facultatif. Nombre maximal d'événements de filtrage de fichiers à inclure dans les rapports d'audit de filtrage de fichiers.
- `ReportLimitMaxFilesPerDuplicateGroup (number)`- Facultatif. Le nombre maximum de fichiers par groupe de doublons dans les rapports sur les fichiers dupliqués.
- `ReportLimitMaxFilesPerFileGroup (number)`- Facultatif. Le nombre maximum de fichiers par groupe de fichiers dans les rapports sur les fichiers par groupe de fichiers.
- `ReportLimitMaxFilesPerOwner (number)`- Facultatif. Le nombre maximum de fichiers par propriétaire dans les rapports sur les fichiers par propriétaire.

- `ReportLimitMaxFilesPerPropertyValue` (number)- Facultatif. Le nombre maximum de fichiers par valeur de propriété dans les rapports de fichiers par propriété.
- `ReportLimitMaxOwner` (number)- Facultatif. Le nombre maximum de propriétaires à inclure dans les fichiers par rapport au propriétaire.
- `ReportLimitMaxPropertyValue` (number)- Facultatif Nombre maximal de valeurs de propriété à inclure dans les fichiers par rapport sur les propriétés.
- `ReportLimitMaxQuota` (number)- Facultatif Le nombre maximum de quotas à inclure dans les rapports d'utilisation des quotas.

Autres paramètres :

- `PassThru` (boolean)- Facultatif S'il est défini sur true, renvoie l'objet de paramètres modifié.

Exemples :

1. Configurez l'audit de l'écran des fichiers par défaut avec un historique de 30 jours.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMSetting -ReportFileScreenAuditDaysSince 30 -PassThru
}
```

2. Configurez les paramètres par défaut des rapports sur les fichiers volumineux.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMSetting -ReportLargeFileMinimum 100MB -ReportLargeFilePattern "*.iso"
    -PassThru
}
```

Journaux d'événements

Lorsque vous activez FSRM sur votre système de fichiers, AWS FSx le serveur de fichiers Windows génère des journaux d'événements pour les activités de gestion des fichiers et les envoie à la destination que vous avez configurée (AWS CloudWatch Logs ou AWS Kinesis Data Firehose). Ces journaux vous aident à surveiller les opérations du FSRM, à résoudre les problèmes et à gérer les pistes d'audit des activités de gestion des fichiers.

Ce que FSRM enregistre

Lorsque vous activez FSRM sur votre système de fichiers, le serveur AWS FSx de fichiers Windows enregistre les événements et les envoie à la destination que vous avez configurée. Les événements suivants seront enregistrés :

- Violations du filtrage des fichiers : lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers surveillés par des écrans de fichiers comportant des actions de notification d'événements
- Notifications relatives au seuil de quota : lorsque l'utilisation des quotas atteint les seuils configurés comportant des actions de notification d'événements
- Événements de service FSRM — Confirmation des paramètres de notification, des erreurs de service et des défaillances opérationnelles

Accès aux journaux FSRM

L'emplacement où vous accédez aux journaux FSRM dépend de la destination que vous avez configurée lors de l'activation de FSRM :

CloudWatch Journaux

Consultez les journaux dans la console CloudWatch Logs en accédant au groupe de journaux que vous avez spécifié. Vous pouvez rechercher, filtrer et analyser les journaux à l'aide de CloudWatch Logs Insights, et configurer des CloudWatch alarmes pour vous informer d'événements spécifiques.

Kinesis Data Firehose

Les journaux sont envoyés à la destination configurée dans votre flux de diffusion Kinesis Data Firehose, telle qu'Amazon S3 AWS , Redshift ou Service. AWS OpenSearch Vous pouvez traiter et analyser les journaux à l'aide des outils et services intégrés à votre flux de diffusion.

Cas d'utilisation courants

Cette rubrique fournit des step-by-step exemples de tâches courantes du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Ces exemples montrent comment utiliser et implémenter les fonctionnalités FSRM pour résoudre les problèmes classiques de gestion de fichiers.

 Note

Tous les exemples de cette page supposent que vous avez défini la `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` variable avec le point de PowerShell terminaison Windows Remote de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver ce point de terminaison dans la FSx console Amazon sur la page de détails de votre système de fichiers, ou en utilisant la AWS CLI `describe-file-systems` commande.

Définition d'un quota strict pour un dossier

Cet exemple montre comment créer un quota strict qui empêche les utilisateurs de stocker plus de 10 Go dans un dossier « département ».

Pour définir un quota pour un dossier :

1. Créez un quota strict avec une limite de 10 Go :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Size 10GB -Description "10 GB hard
limit for department folder"
}
```

2. (Facultatif) Modifiez le quota pour ajouter une notification de seuil à 85 % d'utilisation :

```
$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()
$threshold = @{
    ThresholdPercentage = 85
    Action = @(
        @{
            ActionType = "Event"
            EventType = "Warning"
            MessageBody = "Department folder has reached 85% of quota limit"
        }
    )
}

$null = $thresholds.Add($threshold)
```

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList ($thresholds) -ScriptBlock {
    param($thresholds)
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -ThresholdConfigurations
    $Using:thresholds
  }
```

3. Vérifiez que le quota a été créé :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuota -Folder "share\department"
  }
```

Restreindre des types de fichiers spécifiques à l'aide de groupes de fichiers

Cet exemple montre comment empêcher les utilisateurs d'enregistrer des fichiers audio et vidéo dans un dossier de documents professionnels à l'aide du groupe de fichiers Audio and Video Files « » par défaut.

Pour restreindre les types de fichiers à l'aide de groupes de fichiers :

1. Créez un écran de fichiers actif qui bloque les fichiers audio et vidéo :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents" -IncludeGroup "Audio and
    Video Files" -Description "Block media files in business documents folder"
  }
```

2. (Facultatif) Mettez à jour l'écran des fichiers pour ajouter une notification lorsque les utilisateurs tentent d'enregistrer des fichiers bloqués :

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()

$eventNotification = @{
  ActionType = "Event"
  EventType = "Warning"
  MessageBody = "User attempted to save blocked media file"
}

>null = $notifications.Add($eventNotification)
```

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents" -
NotificationConfigurations $Using:notifications
}
```

3. Vérifiez que l'écran du fichier a été créé :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents"
}
```

Identifier et classer les données PII

Cet exemple montre comment identifier automatiquement les fichiers contenant des numéros de sécurité sociale et les classer comme contenant des informations personnelles identifiables (PII).

Pour identifier et classer les données PII :

1. Créez une propriété de classification pour les informations personnelles :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "ContainsPII" -Type
    OrderedList -PossibleValueConfigurations @(
        @{ Name = "Yes" },
        @{ Name = "No" })
}
```

2. Créez une règle de classification pour détecter les numéros de sécurité sociale :

Note

L'expression régulière suivante recherchera dans les fichiers le texte contenant le modèle XXX-XX-XXXX. Pour une utilisation en production, pensez à utiliser des modèles plus sophistiqués ou à combiner plusieurs méthodes de détection.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_SSN" -Property "ContainsPII"
    -PropertyValue "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content
Classifier" -ContentRegularExpression "\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b"
}
```

3. Classification des courses :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMClassification
}
```

4. (Facultatif) Configurez la classification continue pour classer automatiquement les nouveaux fichiers :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true
}
```

5. Vérifier le statut (1 signifie terminé) :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassification
}
```

6. Une fois la classification terminée, vous pouvez consulter les propriétés de classification attribuées aux fichiers en cliquant avec le bouton droit sur un fichier dans l'Explorateur de fichiers Windows, en sélectionnant Propriétés, puis en choisissant l'onglet Classification. Cet onglet affiche toutes les propriétés de classification et leurs valeurs pour le fichier.

Création d'une politique de conservation pour les fichiers

Cet exemple montre comment classer les fichiers par période de rétention en fonction de l'emplacement de leur dossier, que vous pouvez ensuite utiliser avec des PowerShell scripts côté client pour archiver ou supprimer des fichiers.

Pour créer une politique de conservation des fichiers, procédez comme suit :

1. Créez une propriété de classification pour la période de conservation :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RetentionPeriod" -Type
String -Description "File retention period"
}
```

2. Créez des règles de classification pour différentes périodes de conservation :

- 7 ans de conservation des documents juridiques dans le dossier Documents juridiques :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Legal_7Year" -Property
"RetentionPeriod" -PropertyValue "7 years" -Namespace "share/Legal Documents" -
ClassificationMechanism "Folder Classifier"
}
```

- 3 ans de conservation des dossiers financiers dans le dossier Finances :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Finance_3Year" -Property
"RetentionPeriod" -PropertyValue "3 years" -Namespace "share/Finance" -
ClassificationMechanism "Folder Classifier"
}
```

Vous pouvez également les classer par contenu de fichier et rechercher des chaînes telles que « Période de conservation de sept ans ». Pour ce faire, utilisez le `ClassificationMechanism "Content Classifier"` et `ContentString "Retention seven years"`.

3. Exécutez la classification pour appliquer les propriétés de rétention :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMClassification
}
```

4. (Facultatif) Configurez la classification continue pour classer automatiquement les nouveaux fichiers :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true  
}
```

5. Vérifier le statut (1 signifie terminé) :

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Get-FSxFSRMClassification  
}
```

6. Une fois la classification terminée, vous pouvez consulter les propriétés de classification attribuées aux fichiers en cliquant avec le bouton droit sur un fichier dans l'Explorateur de fichiers Windows, en sélectionnant Propriétés, puis en choisissant l'onglet Classification. Cet onglet affiche toutes les propriétés de classification et leurs valeurs pour le fichier.
7. Une fois que les fichiers sont classés avec des périodes de conservation, vous pouvez utiliser des PowerShell scripts côté client pour archiver ou supprimer des fichiers en fonction de leur RetentionPeriod propriété et de leur ancienneté. Par exemple, vous pouvez scanner le système de fichiers et comparer l'ancienneté des fichiers avec leur classification par période de conservation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tâches de gestion de fichiers](#).

Configuration de rapports de stockage communs

Cette section explique comment créer deux rapports de stockage couramment utilisés : un rapport sur les fichiers volumineux et un rapport sur les fichiers par propriétaire.

Rapport sur les fichiers volumineux

Cet exemple crée un rapport mensuel qui identifie les fichiers de plus de 200 Mo.

Pour créer un rapport sur les fichiers volumineux :

1. Créez un rapport planifié sur les fichiers volumineux :

```
$schedule = @{  
    Time = "2:00 AM"
```

```

    Monthly = @(1) # Run on the 1st of each month
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files Report" -Namespace "share"
    -ReportType "LargeFiles" -LargeFileMinimum 200MB -ReportFormat "HTML","CSV" -
    ScheduleConfigurations $schedule
}

```

2. (Facultatif) Exécutez le rapport immédiatement pour tester :

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files Report"
}

```

Rapport sur les fichiers par propriétaire

Cet exemple crée un rapport hebdomadaire qui indique la consommation de stockage par utilisateur.

Pour créer un rapport sur les fichiers par propriétaire :

1. Créez un rapport de planification des fichiers par propriétaire :

```

$schedule = @{
    Time = "3:00 AM"
    Weekly = @('Sunday')
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Files by Owner Report" -
    Namespace "share" -ReportType "FilesByOwner" -ReportFormat "HTML","CSV" -
    ScheduleConfigurations $schedule
}

```

2. (Facultatif) Exécutez le rapport immédiatement pour tester :


```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName  
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Files by Owner Report"  
}
```

Accédez aux rapports générés en mappant la part administrative de D\$. Pour plus d'informations, consultez [Accès aux rapports de stockage](#).

Gestion du stockage sur FSx un serveur de fichiers Windows

La configuration de stockage de votre système de fichiers inclut la quantité de capacité de stockage allouée, le type de stockage et, s'il s'agit d'un disque SSD, le nombre d'IOPS SSD. Vous pouvez configurer ces ressources, ainsi que la capacité de débit du système de fichiers, lors de la création d'un système de fichiers et après sa création, afin d'obtenir les performances souhaitées pour votre charge de travail. Découvrez comment gérer le stockage de votre système de fichiers et les performances liées au stockage à l'aide de AWS Management Console AWS CLI, et de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance PowerShell en explorant les rubriques suivantes.

Rubriques

- [Optimisation des coûts de stockage](#)
- [Gestion de la capacité de stockage](#)
- [Gestion du type de stockage de votre système de fichiers](#)
- [Gestion des IOPS sur SSD](#)
- [Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données](#)
- [Gestion des quotas de stockage](#)
- [Augmentation de la capacité de stockage du système de fichiers](#)
- [Surveillance de l'augmentation de la capacité de stockage](#)
- [Augmenter dynamiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows](#)
- [Mise à jour du type de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows](#)
- [Surveillance des mises à jour des types de stockage](#)
- [Mettre à jour les IOPS SSD d'un système de fichiers](#)
- [Surveillance des mises à jour des IOPS des SSD provisionnés](#)

- [Gestion de la déduplication des données](#)
- [Résolution des problèmes de déduplication des données](#)

Optimisation des coûts de stockage

Vous pouvez optimiser vos coûts de stockage à l'aide des options de configuration du stockage disponibles dans FSx Windows.

Options de type de stockage : FSx pour Windows, le serveur de fichiers propose deux types de stockage, les disques durs (HDD) et les disques SSD, pour vous permettre de l'optimiser cost/performance en fonction de vos besoins en matière de charge de travail. Ce type de stockage sur HDD a été pensé pour un large éventail de charges de travail, notamment les répertoires de base, les partages entre utilisateurs et services, et les systèmes de gestion des contenus. Le stockage SSD est conçu pour les charges de travail les plus performantes et les plus sensibles à la latence, y compris les bases de données, les charges de travail de traitement multimédia et les applications d'analytique des données. Pour plus d'informations sur les types de stockage et les performances des systèmes de fichiers, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Déduplication des données : les grands ensembles de données contiennent souvent des données redondantes, ce qui augmente les coûts de stockage des données. Par exemple, les partages de fichiers utilisateur peuvent contenir plusieurs copies du même fichier, stockées par plusieurs utilisateurs. Les partages de développement logiciel peuvent contenir de nombreux fichiers binaires qui restent inchangés d'une version à l'autre. Vous pouvez réduire les coûts de stockage des données en activant la déduplication des données pour votre système de fichiers. Lorsqu'elle est activée, la déduplication des données réduit ou élimine automatiquement les données redondantes en ne stockant qu'une seule fois les parties dupliquées du jeu de données. Pour plus d'informations sur la déduplication des données et sur la manière de l'activer facilement pour votre système de FSx fichiers Amazon, consultez [Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données](#).

Gestion de la capacité de stockage

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage FSx de votre système de fichiers Windows en fonction de l'évolution de vos besoins en stockage. Vous pouvez le faire à l'aide de la FSx console Amazon, de FSx l'API Amazon ou du AWS Command Line Interface (AWS CLI). Les facteurs à prendre en compte lors de la planification d'une augmentation de capacité de stockage incluent le fait de savoir quand vous devez augmenter la capacité de stockage, de comprendre comment Amazon FSx traite les augmentations de capacité de stockage et de suivre l'évolution d'une demande

d'augmentation de la capacité de stockage. Vous pouvez uniquement augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers ; vous ne pouvez pas la diminuer.


 Note

Vous ne pouvez pas augmenter la capacité de stockage des systèmes de fichiers créés avant le 23 juin 2019 ou des systèmes de fichiers restaurés à partir d'une sauvegarde appartenant à un système de fichiers créé avant le 23 juin 2019.


Lorsque vous augmentez la capacité de stockage de votre système de FSx fichiers Amazon, Amazon FSx ajoute en arrière-plan un nouvel ensemble de disques plus volumineux à votre système de fichiers. Amazon exécute FSx ensuite un processus d'optimisation du stockage en arrière-plan afin de migrer de manière transparente les données des anciens disques vers les nouveaux disques. L'optimisation du stockage peut prendre de quelques heures à plusieurs jours, selon le type de stockage et d'autres facteurs, avec un impact notable minime sur les performances de la charge de travail. Au cours de cette optimisation, l'utilisation des sauvegardes est temporairement plus élevée, car les anciens et les nouveaux volumes de stockage sont inclus dans les sauvegardes au niveau du système de fichiers. Les deux ensembles de volumes de stockage sont inclus pour garantir qu'Amazon FSx puisse prendre et restaurer avec succès à partir de sauvegardes, même pendant les activités de dimensionnement du stockage. L'utilisation des sauvegardes revient à son niveau de référence précédent une fois que les anciens volumes de stockage ne sont plus inclus dans l'historique des sauvegardes. Lorsque la nouvelle capacité de stockage est disponible, seule la nouvelle capacité de stockage vous est facturée.

L'illustration suivante montre les quatre étapes principales du processus FSx utilisé par Amazon pour augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers.


Step 1: Storage capacity increase request to 800 GiB.




Step 2: Amazon FSx adds the new, larger disks.



Step 3: Amazon FSx migrates data to larger disks.



Step 4: Amazon FSx removes smaller disks.



Vous pouvez suivre la progression de l'optimisation du stockage, de l'augmentation de la capacité de stockage SSD ou des mises à jour des IOPS SSD à tout moment à l'aide de la FSx console, de la CLI ou de l'API Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance de l'augmentation de la capacité de stockage](#).

Ce qu'il faut savoir sur l'augmentation de la capacité de stockage d'un système de fichiers

Voici quelques points importants à prendre en compte lors de l'augmentation de la capacité de stockage :

- **Augmenter uniquement** : vous pouvez uniquement augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers ; vous ne pouvez pas diminuer la capacité de stockage.
- **Augmentation minimale** : chaque augmentation de capacité de stockage doit être d'au moins 10 % de la capacité de stockage actuelle du système de fichiers, jusqu'à la valeur maximale autorisée de 65 536 GiB.
- **Capacité de débit minimale** : pour augmenter la capacité de stockage, un système de fichiers doit avoir une capacité de débit minimale de 16. MBps Cela est dû au fait que l'étape d'optimisation du stockage est un processus gourmand en débit.
- **Intervalle entre les augmentations** : vous ne pouvez pas augmenter davantage la capacité de stockage d'un système de fichiers jusqu'à 6 heures après la dernière demande d'augmentation ou avant la fin du processus d'optimisation du stockage, selon le délai le plus long. L'optimisation du stockage peut prendre de quelques heures à quelques jours. Pour réduire le temps nécessaire à l'optimisation du stockage, nous vous recommandons d'augmenter la capacité de débit de votre système de fichiers avant d'augmenter la capacité de stockage (la capacité de débit peut être réduite une fois le dimensionnement du stockage terminé), et d'augmenter la capacité de stockage lorsque le trafic sur le système de fichiers est minimal.

Note

Certains événements du système de fichiers peuvent consommer les ressources de I/O performance du disque. Par exemple :

La phase d'optimisation du dimensionnement de la capacité de stockage peut générer une augmentation du débit du disque et éventuellement provoquer des avertissements de performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Avertissements et recommandations en matière de performances](#).

Savoir quand augmenter la capacité de stockage

Augmentez la capacité de stockage de votre système de fichiers lorsque la capacité de stockage disponible est insuffisante. Utilisez cette `FreeStorageCapacity` CloudWatch métrique pour contrôler la quantité de stockage gratuit disponible sur le système de fichiers. Vous pouvez créer une CloudWatch alarme Amazon sur cette métrique et être averti lorsqu'elle tombe en dessous d'un seuil spécifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).

Nous vous recommandons de conserver à tout moment au moins 20 % de la capacité de stockage disponible sur votre système de fichiers. L'utilisation de l'ensemble de votre capacité de stockage peut avoir un impact négatif sur vos performances et entraîner des incohérences dans les données.

Vous pouvez augmenter automatiquement la capacité de stockage de votre système de fichiers lorsque la capacité de stockage disponible tombe en dessous d'un seuil défini que vous spécifiez. Utilisez le AWS CloudFormation modèle personnalisé développé pour déployer tous les composants nécessaires à la mise en œuvre de la solution automatisée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Augmenter la capacité de stockage de manière dynamique](#).

Augmentation de la capacité de stockage et des performances du système de fichiers

La plupart des charges de travail ont un impact minimal sur les performances tandis qu'Amazon FSx exécute le processus d'optimisation du stockage en arrière-plan une fois que la nouvelle capacité de stockage est disponible. Cependant, les systèmes de fichiers dotés d'un type de stockage sur disque dur et les charges de travail impliquant un grand nombre d'utilisateurs finaux, des niveaux élevés d'E/S ou des ensembles de données contenant un grand nombre de petits fichiers peuvent subir une réduction temporaire des performances. Dans ces cas, nous vous recommandons d'augmenter d'abord la capacité de débit de votre système de fichiers avant d'augmenter la capacité de stockage. Pour ces types de charges de travail, nous recommandons également de modifier la capacité de débit pendant les périodes d'inactivité, lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale. Cela vous permet de continuer à fournir le même niveau de débit pour répondre aux besoins de performance de votre application. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Gestion du type de stockage de votre système de fichiers

Vous pouvez modifier le type de stockage de votre système de fichiers du disque dur au format SSD à l'aide des AWS Management Console touches et AWS CLI. Lorsque vous remplacez le type de

stockage par SSD, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas mettre à jour à nouveau la configuration de votre système de fichiers jusqu'à ce que la dernière mise à jour ait été demandée ou avant que le processus d'optimisation du stockage ne soit terminé, selon le délai le plus long. L'optimisation du stockage peut prendre entre quelques heures et quelques jours. Pour réduire ce temps, nous vous recommandons de mettre à jour votre type de stockage lorsque le trafic sur votre système de fichiers est minimal. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour du type de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows](#).

Vous ne pouvez pas modifier le type de stockage de votre système de fichiers de SSD à HDD. Si vous souhaitez modifier le type de stockage d'un système de fichiers de SSD à HDD, vous devez restaurer une sauvegarde du système de fichiers sur un nouveau système de fichiers que vous avez configuré pour utiliser le stockage sur disque dur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#).

À propos des types de stockage

Vous pouvez configurer votre FSx système de fichiers Windows File Server pour qu'il utilise le type de stockage SSD ou HDD.

Le stockage SSD convient à la plupart des charges de travail de production soumises à des exigences de performances élevées et à une sensibilité à la latence. Des exemples de ces charges de travail incluent les bases de données, l'analyse des données, le traitement multimédia et les applications commerciales. Nous recommandons également le SSD pour les cas d'utilisation impliquant un grand nombre d'utilisateurs finaux, des niveaux élevés d'E/S ou des ensembles de données contenant un grand nombre de petits fichiers. Enfin, nous vous recommandons d'utiliser le stockage SSD si vous prévoyez d'activer les copies instantanées. Vous pouvez configurer et dimensionner les IOPS SSD pour les systèmes de fichiers dotés d'un stockage SSD, mais pas d'un stockage sur disque dur.

Le stockage sur disque dur est conçu pour un large éventail de charges de travail, notamment les répertoires personnels, les partages de fichiers entre utilisateurs et départements et les systèmes de gestion de contenu. Le stockage sur disque dur est moins coûteux que le stockage SSD, mais avec des latences plus élevées et des niveaux inférieurs de débit et d'IOPS par unité de stockage. Il peut convenir aux partages d'utilisateurs à usage général et aux répertoires personnels peu I/O exigeants, aux systèmes de gestion de contenu (CMS) volumineux dans lesquels les données sont rarement récupérées, ou aux ensembles de données contenant un petit nombre de fichiers volumineux.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration et performances du stockage](#).

Gestion des IOPS sur SSD

Pour les systèmes de fichiers configurés avec un stockage SSD, la quantité d'IOPS SSD détermine la quantité de disque I/O disponible lorsque votre système de fichiers doit lire et écrire des données sur le disque, par opposition aux données en cache. Vous pouvez sélectionner et ajuster le nombre d'IOPS du SSD indépendamment de la capacité de stockage. Le nombre maximal d'IOPS sur SSD que vous pouvez provisionner dépend de la capacité de stockage et de la capacité de débit que vous sélectionnez pour votre système de fichiers. Si vous essayez d'augmenter le nombre d'IOPS de votre SSD au-dessus de la limite prise en charge par votre capacité de débit, vous devrez peut-être augmenter votre capacité de débit pour atteindre ce niveau d'IOPS sur SSD. Pour plus d'informations, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#) et [Gestion de la capacité de débit](#).

Voici quelques points importants à connaître sur la mise à jour des IOPS SSD provisionnés d'un système de fichiers :

- Choix d'un mode IOPS : vous avez le choix entre deux modes IOPS :
 - Automatique : choisissez ce mode et Amazon FSx adaptera automatiquement les IOPS de votre SSD afin de maintenir 3 IOPS par GiB de capacité de stockage, soit jusqu'à 400 000 IOPS par SSD par système de fichiers.
 - Provisionné par l'utilisateur : choisissez ce mode afin de pouvoir spécifier le nombre d'IOPS SSD compris entre 96 et 400 000. Spécifiez un nombre compris entre 3 et 50 IOPS par Go de capacité de stockage pour tous les sites où Régions AWS Amazon FSx est disponible, ou entre 3 et 500 IOPS par GiB de capacité de stockage dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord), l'ouest des États-Unis (Oregon), l'est des États-Unis (Ohio), l'Europe (Irlande), l'Asie-Pacifique (Tokyo) et l'Asie-Pacifique (Singapour). Lorsque vous choisissez le mode fourni par l'utilisateur et que le nombre d'IOPS SSD que vous spécifiez n'est pas d'au moins 3 IOPS par GiB, la demande échoue. Pour des niveaux plus élevés d'IOPS sur SSD provisionnés, vous payez pour une moyenne d'IOPS supérieure à 3 IOPS par GiB et par système de fichiers.
- Mises à jour de la capacité de stockage : si vous augmentez la capacité de stockage de votre système de fichiers et que cette quantité nécessite par défaut une quantité d'IOPS SSD supérieure au niveau d'IOPS SSD actuellement fourni par l'utilisateur, Amazon fait FSx automatiquement passer votre système de fichiers en mode automatique et votre système de fichiers disposera d'un minimum de 3 IOPS SSD par GiB de capacité de stockage.
- Mises à jour de la capacité de débit : si vous augmentez votre capacité de débit et que le nombre maximal d'IOPS SSD pris en charge par votre nouvelle capacité de débit est supérieur au niveau

d'IOPS SSD fourni par l'utilisateur, Amazon fait FSx automatiquement passer votre système de fichiers en mode automatique.

- Fréquence des IOPS sur SSD : vous ne pouvez pas augmenter davantage les IOPS du SSD, augmenter la capacité de débit ou mettre à jour le type de stockage sur un système de fichiers jusqu'à 6 heures après la dernière demande d'augmentation ou avant la fin du processus d'optimisation du stockage, selon le délai le plus long. L'optimisation du stockage peut prendre de quelques heures à quelques jours. Pour réduire le temps nécessaire à l'optimisation du stockage, nous recommandons de dimensionner les IOPS des SSD lorsque le trafic sur le système de fichiers est minimal.

Note

Notez que les niveaux de capacité de débit supérieurs ou égaux à 4 608 MBps ne sont pris en charge que dans les régions suivantes Régions AWS : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Est (Ohio), Europe (Irlande), Asie-Pacifique (Tokyo) et Asie-Pacifique (Singapour).

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour le nombre d'IOPS SSD provisionnés FSx pour votre système de fichiers Windows File Server, consultez. [Mettre à jour les IOPS SSD d'un système de fichiers](#)

Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données

La déduplication des données, souvent appelée « déduplication » en abrégé, aide les administrateurs du stockage à réduire les coûts associés à la duplication des données. Avec FSx Windows File Server, vous pouvez utiliser Microsoft Data Deduplication pour identifier et éliminer les données redondantes. Les grands ensembles de données contiennent souvent des données redondantes, ce qui augmente les coûts de stockage des données. Par exemple :

- Les partages de fichiers utilisateur peuvent contenir de nombreuses copies de fichiers identiques ou similaires.
- Les partages de développement logiciel peuvent comporter de nombreux fichiers binaires qui restent inchangés d'une version à l'autre.

Vous pouvez réduire les coûts de stockage des données en activant la déduplication des données pour votre système de fichiers. La déduplication des données réduit ou élimine les données redondantes en ne stockant qu'une seule fois les parties dupliquées du jeu de données. Lorsque vous activez la déduplication des données, la compression des données est activée par défaut, ce qui permet de compresser les données après la déduplication pour réaliser des économies supplémentaires. La déduplication des données optimise les redondances sans compromettre la fidélité ou l'intégrité des données. La déduplication des données s'exécute comme un processus d'arrière-plan qui analyse et optimise continuellement et automatiquement votre système de fichiers, et elle est transparente pour vos utilisateurs et clients connectés.

Les économies de stockage que vous pouvez réaliser grâce à la déduplication des données dépendent de la nature de votre ensemble de données, notamment du niveau de duplication existant entre les fichiers. En général, les économies réalisées sont de 50 à 60 % en moyenne pour les partages de fichiers à usage général. En ce qui concerne les actions, les économies vont de 30 à 50 % pour les documents utilisateur à 70 à 80 % pour les ensembles de données de développement logiciel. Vous pouvez mesurer les économies potentielles liées à la déduplication à l'aide de la PowerShell commande `Measure-FSxDedupFileMetadata` à distance décrite ci-dessous.

Vous pouvez également personnaliser la déduplication des données pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. Par exemple, vous pouvez configurer la déduplication pour qu'elle s'exécute uniquement sur certains types de fichiers, ou vous pouvez créer un calendrier de travail personnalisé. Les tâches de déduplication pouvant consommer les ressources du serveur de fichiers, nous vous recommandons de surveiller l'état de vos tâches de déduplication à l'aide du `Get-FSxDedupStatus`.

Pour plus d'informations sur la configuration de la déduplication des données sur votre système de fichiers, consultez [Gestion de la déduplication des données](#).

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés à la déduplication des données, consultez

[Utilisez les informations suivantes pour résoudre certains problèmes courants lors de la configuration et de l'utilisation de la déduplication des données.](#)

Rubriques

- [La déduplication des données ne fonctionne pas](#)
 - [Les valeurs de déduplication sont définies de manière inattendue sur 0](#)
 - [L'espace n'est pas libéré sur le système de fichiers après la suppression de fichiers](#)
-

La déduplication des données ne fonctionne pas

Pour connaître l'état actuel de la déduplication des données, exécutez la `Get-FSxDedupStatus` PowerShell commande pour afficher l'état d'achèvement des tâches de déduplication les plus récentes. Si une ou plusieurs tâches échouent, il est possible que vous ne constatiez aucune augmentation de la capacité de stockage disponible sur votre système de fichiers.

La raison la plus courante de l'échec des tâches de déduplication est le manque de mémoire.

- Microsoft [recommande](#) de disposer de manière optimale de 1 Go de mémoire pour 1 To de données logiques (ou d'un minimum de 350 Mo pour 1 To de données logiques). Utilisez le [tableau des FSx performances d'Amazon](#) pour déterminer la mémoire associée à la capacité de débit de votre système de fichiers et vous assurer que les ressources de mémoire sont suffisantes pour la taille de vos données. Si ce n'est pas le cas, vous devez [augmenter la capacité de débit du système de fichiers](#) au niveau correspondant aux exigences de mémoire de 1 Go pour 1 To de données logiques.
- Les tâches de déduplication sont configurées avec l'allocation de mémoire par défaut recommandée par Windows de 25 %, ce qui signifie que pour un système de fichiers doté de 32 Go de mémoire, 8 Go seront disponibles pour la déduplication. L'allocation de mémoire est configurable (à l'aide de la `Set-FSxDedupSchedule` commande `-Memory` paramétrée). Sachez que l'utilisation d'une allocation de mémoire plus élevée pour la déduplication peut avoir un impact sur les performances du système de fichiers.
- Vous pouvez modifier la configuration des tâches de déduplication afin de réduire la quantité de mémoire requise. Par exemple, vous pouvez limiter l'optimisation pour qu'elle s'exécute sur des types de fichiers ou des dossiers spécifiques, ou définir une taille et un âge de fichier minimaux pour l'optimisation. Nous recommandons également de configurer les tâches de déduplication pour qu'elles s'exécutent pendant les périodes d'inactivité lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale.

Des erreurs peuvent également s'afficher si les tâches de déduplication ne sont pas terminées suffisamment longtemps. Vous devrez peut-être modifier la durée maximale des tâches, comme décrit dans [Modification d'un calendrier de déduplication des données](#).

Si les tâches de déduplication échouent depuis longtemps et que des modifications ont été apportées aux données du système de fichiers au cours de cette période, les tâches de déduplication suivantes peuvent nécessiter davantage de ressources pour être exécutées correctement pour la première fois.

Les valeurs de déduplication sont définies de manière inattendue sur 0

Les valeurs pour `SavedSpace` et `OptimizedFilesSavingsRate` sont étonnamment égales à 0 pour un système de fichiers sur lequel vous avez configuré la déduplication des données.

Cela peut se produire pendant le processus d'optimisation du stockage lorsque vous augmentez la capacité de stockage du système de fichiers. Lorsque vous augmentez la capacité de stockage d'un système de fichiers, Amazon FSx annule les tâches de déduplication des données existantes pendant le processus d'optimisation du stockage, qui fait migrer les données des anciens disques vers les nouveaux disques plus grands. Amazon FSx reprend la déduplication des données sur le système de fichiers une fois la tâche d'optimisation du stockage terminée. Pour plus d'informations sur l'augmentation de la capacité de stockage et l'optimisation du stockage, consultez [Gestion de la capacité de stockage](#).

L'espace n'est pas libéré sur le système de fichiers après la suppression de fichiers

Le comportement attendu de la déduplication des données est le suivant : si les données supprimées ont permis d'économiser de l'espace, cet espace n'est pas réellement libéré sur votre système de fichiers tant que la tâche de collecte des déchets n'est pas exécutée.

Une pratique qui pourrait vous être utile consiste à planifier l'exécution de la tâche de collecte des déchets juste après avoir supprimé un grand nombre de fichiers. Une fois le travail de collecte des ordures terminé, vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du calendrier de collecte des déchets. Cela vous permet de voir rapidement et immédiatement l'espace contenu dans vos suppressions.

Utilisez la procédure suivante pour configurer la tâche de collecte des déchets de manière à ce qu'elle s'exécute en 5 minutes.

1. Pour vérifier que la déduplication des données est activée, utilisez la `Get-FSxDedupStatus` commande. Pour plus d'informations sur la commande et le résultat attendu, consultez [Afficher la quantité d'espace économisé](#).
2. Utilisez ce qui suit pour définir le calendrier d'exécution de la tâche de collecte des déchets dans 5 minutes.

```
$FiveMinutesFromNowUTC = ((get-date).AddMinutes(5)).ToUniversalTime()
$DayOfWeek = $FiveMinutesFromNowUTC.DayOfWeek
$Time = $FiveMinutesFromNowUTC.ToString("HH:mm")

Invoke-Command -ComputerName ${RPS_ENDPOINT} -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
ScriptBlock {
```

```
Set-FSxDedupSchedule -Name "WeeklyGarbageCollection" -Days $Using:DayOfWeek -  
Start $Using:Time -DurationHours 9
```

```
}
```

3. Une fois que le travail de collecte des ordures est terminé et que l'espace a été libéré, redéfinissez le calendrier à ses paramètres d'origine.

Pour plus d'informations sur la déduplication des données, consultez la documentation Microsoft [Understanding Data Deduplication](#).

Warning

Il n'est pas recommandé d'exécuter certaines commandes Robocopy avec déduplication des données, car ces commandes peuvent avoir un impact sur l'intégrité des données du Chunk Store. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à l'[interopérabilité avec Microsoft Data Deduplication](#).

Bonnes pratiques lors de l'utilisation de la déduplication des données

Voici quelques bonnes pratiques pour utiliser la déduplication des données :

- Planifiez les tâches de déduplication des données pour qu'elles s'exécutent lorsque votre système de fichiers est inactif : la planification par défaut inclut une GarbageCollection tâche hebdomadaire à 2h45 UTC le samedi. Cette opération peut prendre plusieurs heures si votre système de fichiers enregistre une importante perte de données. Si cette période n'est pas idéale pour votre charge de travail, planifiez l'exécution de cette tâche à un moment où vous vous attendez à un faible trafic sur votre système de fichiers.
- Configurez une capacité de débit suffisante pour que la déduplication des données soit terminée : des capacités de débit plus élevées fournissent des niveaux de mémoire plus élevés. Microsoft recommande de disposer de 1 Go de mémoire pour 1 To de données logiques pour exécuter la déduplication des données. Utilisez le [tableau des FSx performances d'Amazon](#) pour déterminer la mémoire associée à la capacité de débit de votre système de fichiers et vous assurer que les ressources de mémoire sont suffisantes pour la taille de vos données.
- Personnalisez les paramètres de déduplication des données pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques et réduire les exigences en matière de performances : vous pouvez limiter

l'optimisation pour qu'elle s'exécute sur des types de fichiers ou des dossiers spécifiques, ou définir une taille et un âge de fichier minimaux pour l'optimisation. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section [Réduction des coûts de stockage grâce à la déduplication des données](#).

Gestion des quotas de stockage

Vous pouvez configurer des quotas de stockage utilisateur sur vos systèmes de fichiers afin de limiter la quantité de stockage de données que les utilisateurs peuvent consommer. Après avoir défini les quotas, vous pouvez suivre l'état des quotas pour surveiller l'utilisation et voir quand les utilisateurs dépassent leurs quotas.

Vous pouvez également appliquer des quotas en empêchant les utilisateurs qui atteignent leurs quotas d'écrire dans l'espace de stockage. Lorsque vous appliquez des quotas, un utilisateur qui dépasse son quota reçoit un message d'erreur « espace disque insuffisant ».

Vous pouvez définir les seuils suivants pour les paramètres de quota :

- Avertissement : utilisé pour savoir si un utilisateur ou un groupe approche de sa limite de quota, uniquement pour le suivi.
- Limite : limite de quota de stockage pour un utilisateur ou un groupe.

Vous pouvez configurer des quotas par défaut qui sont appliqués aux nouveaux utilisateurs qui accèdent à un système de fichiers et des quotas qui s'appliquent à des utilisateurs ou à des groupes spécifiques. Vous pouvez également consulter un rapport indiquant la quantité de stockage consommée par chaque utilisateur ou groupe et indiquant s'ils dépassent leurs quotas.

La consommation de stockage au niveau de l'utilisateur est suivie en fonction de la propriété des fichiers. La consommation de stockage est calculée en fonction de la taille logique des fichiers, et non de l'espace de stockage physique réel occupé par les fichiers. Les quotas de stockage des utilisateurs sont suivis au moment où les données sont écrites dans un fichier.

La mise à jour des quotas pour plusieurs utilisateurs nécessite soit d'exécuter la commande de mise à jour une fois pour chaque utilisateur, soit d'organiser les utilisateurs dans un groupe et de mettre à jour le quota pour ce groupe.

Vous pouvez gérer les quotas de stockage des utilisateurs sur votre système de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell. Pour savoir comment utiliser cette CLI, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Vous trouverez ci-dessous les commandes que vous pouvez utiliser pour gérer les quotas de stockage des utilisateurs.

Commande de quotas de stockage utilisateur	Description
Enable-FSxUserQuotas	Commence à suivre ou à appliquer les quotas de stockage des utilisateurs, ou les deux.
Disable-FSxUserQuotas	Arrête le suivi et l'application des quotas de stockage des utilisateurs.
Get-FSxUserQuotaSettings	Récupère les paramètres actuels du quota de stockage utilisateur pour le système de fichiers.
Get-FSxUserQuotaEntries	Récupère les entrées de quota de stockage utilisateur actuelles pour les utilisateurs individuels et les groupes du système de fichiers.
Set-FSxUserQuotas	Définissez le quota de stockage utilisateur pour un utilisateur ou un groupe individuel. Les valeurs de quota sont spécifiées en octets.

L'aide en ligne de chaque commande fournit une référence de toutes les options de commande. Pour accéder à cette aide, exécutez la commande avec-?, par exempleEnable-FSxUserQuotas -?.

Augmentation de la capacité de stockage du système de fichiers

Vous pouvez augmenter la capacité FSx de stockage de votre système de fichiers Windows File Server en fonction de l'évolution de vos besoins en stockage. Utilisez la FSx console Amazon AWS CLI, ou l' FSx API Amazon pour augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers, comme décrit dans les procédures suivantes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de stockage](#).

Pour augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

2. Accédez à Systèmes de fichiers et choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez augmenter la capacité de stockage.
3. Pour Actions, choisissez Mettre à jour le stockage. Ou, dans le panneau Résumé, choisissez Mettre à jour à côté de la capacité de stockage du système de fichiers.

La fenêtre Mettre à jour la capacité de stockage apparaît.

4. Pour Type d'entrée, choisissez Pourcentage pour saisir la nouvelle capacité de stockage sous forme de variation en pourcentage par rapport à la valeur actuelle, ou choisissez Absolu pour saisir la nouvelle valeur en GiB.
5. Entrez la capacité de stockage souhaitée.

 Note

La valeur de capacité souhaitée doit être supérieure d'au moins 10 % à la valeur actuelle, jusqu'à la valeur maximale de 65 536 GiB.

6. Choisissez Mettre à jour pour lancer la mise à jour de la capacité de stockage.
7. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour sur la page détaillée des systèmes de fichiers, dans l'onglet Mises à jour.

Pour augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers (CLI)

Pour augmenter la capacité de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows File Server, utilisez la AWS CLI commande [update-file-system](#). Définissez les paramètres suivants :

- `--file-system-id` à l'ID du système de fichiers que vous mettez à jour.
- `--storage-capacity` à une valeur supérieure d'au moins 10 % à la valeur actuelle.

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour à l'aide de la AWS CLI commande [describe-file-systems](#). Recherchez le `administrative-actions` dans la sortie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AdministrativeAction](#).

Surveillance de l'augmentation de la capacité de stockage

Après avoir augmenté la capacité de stockage de votre système de fichiers, vous pouvez suivre la progression de l'augmentation de la capacité de stockage à l'aide de la FSx console Amazon, de l'API ou de la manière AWS CLI décrite dans les procédures suivantes.

Surveillance des augmentations dans la console

Dans l'onglet Mises à jour de la fenêtre des détails du système de fichiers, vous pouvez consulter les 10 mises à jour les plus récentes pour chaque type de mise à jour.

Pour les mises à jour de la capacité de stockage, vous pouvez consulter les informations suivantes.

Type de mise à jour

Les valeurs possibles sont Capacité de stockage.

Valeur cible

La valeur souhaitée pour mettre à jour la capacité de stockage du système de fichiers.

Statut

État actuel de la mise à jour. Pour les mises à jour de la capacité de stockage, les valeurs possibles sont les suivantes :

- En attente : Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour, mais n'a pas commencé à la traiter.
- En cours — Amazon traite FSx la demande de mise à jour.
- Optimisation actualisée : Amazon FSx a augmenté la capacité de stockage du système de fichiers. Le processus d'optimisation du stockage déplace désormais les données du système de fichiers vers les nouveaux disques plus grands.
- Terminé — L'augmentation de la capacité de stockage s'est terminée avec succès.
- Échec — L'augmentation de la capacité de stockage a échoué. Choisissez le point d'interrogation (?) pour en savoir plus sur les raisons de l'échec de la mise à jour du stockage.

% de progression

Affiche la progression du processus d'optimisation du stockage sous forme de pourcentage d'achèvement.

Heure de la demande

Heure à laquelle Amazon FSx a reçu la demande d'action de mise à jour.

La surveillance des augmentations avec l'API AWS CLI and

Vous pouvez afficher et surveiller les demandes d'augmentation de la capacité de stockage du système de fichiers à l'aide de la [describe-file-systems](#) AWS CLI commande et de l'action de l'[DescribeFileSystems](#) API. Le AdministrativeActions tableau répertorie les 10 actions de mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action administrative. Lorsque vous augmentez la capacité de stockage d'un système de fichiers, deux AdministrativeActions sont générés : une action FILE_SYSTEM_UPDATE et une STORAGE_OPTIMIZATION action.

L'exemple suivant montre un extrait de la réponse d'une commande describe-file-systems CLI. Le système de fichiers a une capacité de stockage de 300 Go et une action administrative est en cours pour augmenter la capacité de stockage à 1 000 Go.

```
{
  "FileSystems": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
      .
      .
      .
      "StorageCapacity": 300,
      "AdministrativeActions": [
        {
          "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "PENDING",
          "TargetFileSystemValues": {
            "StorageCapacity": 1000
          }
        },
        {
          "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "PENDING",
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon FSx exécute FILE_SYSTEM_UPDATE d'abord l'action, en ajoutant les nouveaux disques de stockage plus volumineux au système de fichiers. Lorsque le nouveau stockage est disponible pour le système de fichiers, l'FILE_SYSTEM_UPDATE état passe àUPDATED_OPTIMIZING. La capacité de stockage indique la nouvelle valeur supérieure, et Amazon FSx commence à traiter l'action

STORAGE_OPTIMIZATION administrative. Cela est illustré dans l'extrait suivant de la réponse d'une commande `describe-file-systems` CLI.

La `ProgressPercent` propriété affiche la progression du processus d'optimisation du stockage. Une fois le processus d'optimisation du stockage terminé avec succès, le statut de l'`FILE_SYSTEM_UPDATE` action passe à `COMPLETED`, et l'`STORAGE_OPTIMIZATION` action n'apparaît plus.

```
{
  "FileSystems": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
      .
      .
      .
      "StorageCapacity": 1000,
      "AdministrativeActions": [
        {
          "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "UPDATED_OPTIMIZING",
          "TargetFileSystemValues": {
            "StorageCapacity": 1000
          }
        },
        {
          "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "IN_PROGRESS",
          "ProgressPercent": 50,
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Si l'augmentation de la capacité de stockage échoue, le statut de l'`FILE_SYSTEM_UPDATE` action passe à `FAILED`. La `FailureDetails` propriété fournit des informations sur l'échec, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
{
  "FileSystems": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
```

```
.  
.   
.   
"StorageCapacity": 300,  
"AdministrativeActions": [  
  {  
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
    "FailureDetails": {  
      "Message": "string"  
    },  
    "RequestTime": 1581694764.757,  
    "Status": "FAILED",  
    "TargetFileSystemValues":  
      "StorageCapacity": 1000  
  }  
]
```

Pour plus d'informations sur le dépannage des actions ayant échoué, consultez [Les mises à jour de capacité de stockage ou de débit échouent](#).

Augmenter dynamiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows

Au lieu d'augmenter manuellement la capacité FSx de stockage de votre système de fichiers Windows File Server à mesure que la quantité de données stockées augmente, vous pouvez utiliser un CloudFormation modèle pour augmenter automatiquement le stockage. La solution présentée dans cette section augmente dynamiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers lorsque la capacité de stockage disponible tombe en dessous d'un seuil défini que vous spécifiez.

Ce AWS CloudFormation modèle déploie automatiquement tous les composants nécessaires pour définir le seuil de capacité de stockage disponible, l' CloudWatchalarme Amazon basée sur ce seuil et la AWS Lambda fonction qui augmente la capacité de stockage du système de fichiers.

La solution prend en compte les paramètres suivants :

- L'ID du système de fichiers
- Le seuil de capacité de stockage disponible (valeur numérique)
- Unité de mesure (pourcentage [par défaut] ou GiB)
- Pourcentage d'augmentation de la capacité de stockage (%)
- L'adresse e-mail pour l'abonnement SNS


- Régler le seuil d'alarme (Oui/Non)

Rubriques

- [Présentation de l'architecture](#)
- [CloudFormation modèle](#)
- [Déploiement automatisé avec CloudFormation](#)

Présentation de l'architecture

Le déploiement de cette solution génère les ressources suivantes dans le AWS cloud.



Le diagramme suivant illustre les étapes suivantes :

1. Le CloudFormation modèle déploie une CloudWatch alarme, une AWS Lambda fonction, une file d'attente Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) et tous les rôles requis Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Le rôle IAM autorise la fonction Lambda à appeler les opérations d'API FSx Amazon.

2. CloudWatch déclenche une alarme lorsque la capacité de stockage disponible du système de fichiers passe en dessous du seuil spécifié et envoie un message à la file d'attente Amazon SNS.
3. La solution déclenche ensuite la fonction Lambda qui est abonnée à cette rubrique Amazon SNS.
4. La fonction Lambda calcule la nouvelle capacité de stockage du système de fichiers en fonction du pourcentage d'augmentation spécifié et définit la nouvelle capacité de stockage du système de fichiers.
5. La fonction Lambda peut éventuellement ajuster le seuil de capacité de stockage disponible afin qu'il soit égal à un pourcentage spécifié de la nouvelle capacité de stockage du système de fichiers.
6. L'état d' CloudWatch alarme d'origine et les résultats des opérations de la fonction Lambda sont envoyés à la file d'attente Amazon SNS.

Pour recevoir des notifications concernant les actions effectuées en réponse à l' CloudWatch alarme, vous devez confirmer votre inscription à la rubrique Amazon SNS en suivant le lien fourni dans l'e-mail de confirmation d'abonnement.

CloudFormation modèle

Cette solution permet CloudFormation d'automatiser le déploiement des composants utilisés pour augmenter automatiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows File Server. Pour utiliser cette solution, téléchargez le CloudFormation modèle [d'augmentation FSx de taille](#).

Le modèle utilise les paramètres décrits ci-dessous. Passez en revue les paramètres du modèle et leurs valeurs par défaut, puis modifiez-les en fonction des besoins de votre système de fichiers.

FileSystemId

Aucune valeur par défaut. ID du système de fichiers dont vous souhaitez augmenter automatiquement la capacité de stockage.

LowFreeDataStorageCapacityThreshold

Aucune valeur par défaut. Spécifie le seuil initial de capacité de stockage libre à partir duquel déclencher une alarme et augmenter automatiquement la capacité de stockage du système de fichiers, spécifié en GiB ou en pourcentage (%) de la capacité de stockage actuelle du système de fichiers. Exprimé en pourcentage, le CloudFormation modèle est recalculé en GiB pour correspondre aux paramètres de l'alarme. CloudWatch

LowFreeDataStorageCapacityThresholdUnit

La valeur par défaut est %. Spécifie les unités pour leLowFreeDataStorageCapacityThreshold, soit en GiB, soit en pourcentage de la capacité de stockage actuelle.

AlarmModificationNotification

La valeur par défaut est Oui. Si elle est définie sur Oui, la valeur initiale LowFreeDataStorageCapacityThreshold est augmentée proportionnellement à la valeur des PercentIncrease seuils d'alarme suivants.

Par exemple, lorsqu'il PercentIncrease est défini sur 20 et AlarmModificationNotification défini sur Oui, le seuil d'espace libre disponible (LowFreeDataStorageCapacityThreshold) spécifié en GiB est augmenté de 20 % pour les événements d'augmentation de capacité de stockage ultérieurs.

EmailAddress

Aucune valeur par défaut. Spécifie l'adresse e-mail à utiliser pour l'abonnement SNS et reçoit des alertes relatives au seuil de capacité de stockage.

PercentIncrease

Aucune valeur par défaut. Spécifie le montant d'augmentation de la capacité de stockage, exprimé en pourcentage de la capacité de stockage actuelle.

Déploiement automatisé avec CloudFormation

La procédure suivante configure et déploie une CloudFormation pile pour augmenter automatiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows File Server. Le déploiement prend environ 5 minutes.

Note

La mise en œuvre de cette solution entraîne la facturation des AWS services associés. Pour plus d'informations, consultez les pages de détail des tarifs de ces services.

Avant de commencer, vous devez disposer de l'ID du système de FSx fichiers Amazon exécuté dans un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sur votre AWS compte. Pour plus d'informations sur

la création de FSx ressources Amazon, consultez [Commencer à utiliser Amazon FSx pour Windows File Server](#).

Pour lancer la pile de solutions d'augmentation automatique de la capacité de stockage

1. Téléchargez le CloudFormation modèle [d'augmentation FSx de taille](#). Pour plus d'informations sur la création d'une CloudFormation pile, consultez la section [Création d'une pile sur la AWS CloudFormation console](#) dans le Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

 Note

Amazon n' FSx est actuellement disponible que dans certaines AWS régions. Vous devez lancer cette solution dans une AWS région où Amazon FSx est disponible. Pour plus d'informations, consultez la section [FSx Points de terminaison et quotas Amazon](#) dans le Références générales AWS.

2. Dans Spécifier les détails de la pile, entrez les valeurs de votre solution d'augmentation automatique de la capacité de stockage.

Specify stack details

Stack name

Stack name

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

File System Parameters

FileSystemId
Amazon FSx file system ID

Alarm Notification

LowFreeDataStorageCapacityThreshold
Low free data storage capacity threshold (GiB or %)

LowFreeDataStorageCapacityThresholdUnit
Specify the Storage Capacity threshold Unit (GiB or %)

GiB ▼

EmailAddress
The email address for alarm notification.

Other parameters

AlarmModificationNotification
Would you like to adjust the percent increase for the next FSx storage increase event proportionate to the requested increase?

Yes ▼

PercentIncrease
Provide the percent increase for File System Storage. This value should be between 10 and 100

Cancel Previous Next

- Entrez un nom de pile.
- Pour les paramètres, passez en revue les paramètres du modèle et modifiez-les en fonction des besoins de votre système de fichiers. Ensuite, sélectionnez Suivant.
- Entrez les paramètres d'options que vous souhaitez pour votre solution personnalisée, puis choisissez Next.
- Pour Révision, vérifiez et confirmez les paramètres de la solution. Vous devez cocher la case indiquant que le modèle crée des ressources IAM.

7. Choisissez Créer pour déployer la pile.

Vous pouvez consulter l'état de la pile dans la CloudFormation console dans la colonne État. Vous devriez voir le statut CREATE_COMPLETE dans environ 5 minutes.

Mise à jour de la pile

Une fois la pile créée, vous pouvez la mettre à jour en utilisant le même modèle et en fournissant de nouvelles valeurs pour les paramètres. Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour des piles directement](#) dans le guide de l'AWS CloudFormation utilisateur.

Mise à jour du type de stockage d'un système de fichiers FSx pour Windows

Vous pouvez modifier le type de stockage d'un système de fichiers qui utilise le stockage sur disque dur pour utiliser le stockage SSD. Vous pouvez utiliser la FSx console Amazon AWS CLI, ou l' FSx API Amazon pour modifier le type de stockage d'un système de fichiers, comme indiqué dans les procédures suivantes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion du type de stockage de votre système de fichiers](#).

Pour mettre à jour le type de stockage d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers et choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez mettre à jour le type de stockage.
3. Sous Actions, sélectionnez Mettre à jour le type de stockage. Ou, dans le panneau Résumé, sélectionnez le bouton Mettre à jour à côté du disque dur. La fenêtre Mettre à jour le type de stockage apparaît.
4. Pour le type de stockage souhaité, choisissez SSD. Choisissez Mettre à jour pour lancer la mise à jour du type de stockage.

Vous pouvez [suivre la progression de la](#) mise à jour du type de stockage à l'aide de la console et de la CLI.

Pour mettre à jour le type de stockage (CLI) d'un système de fichiers

Pour mettre à jour le type de stockage FSx pour un système de fichiers Windows File Server, utilisez la AWS CLI commande [update-file-system](#). Définissez les paramètres suivants :

- `--file-system-id` à l'ID du système de fichiers que vous souhaitez mettre à jour.

- `--storage-types` sur SSD. Vous ne pouvez pas passer du type de stockage SSD au type de stockage HDD.

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour à l'aide de la AWS CLI commande [describe-file-systems](#). Recherchez le `administrative-actions` dans la sortie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AdministrativeAction](#).

Surveillance des mises à jour des types de stockage

Après avoir mis à jour le type de stockage de votre système de fichiers, du disque dur au stockage SSD, vous pouvez suivre la progression de la mise à jour du type de stockage à l'aide de la FSx console Amazon AWS CLI, de l'API ou de l'API, comme décrit dans les procédures suivantes.

Surveillance des mises à jour du système de fichiers dans la console

Dans l'onglet Mises à jour de la fenêtre des détails du système de fichiers, vous pouvez consulter les 10 mises à jour les plus récentes pour chaque type de mise à jour.

Pour les mises à jour des types de stockage, vous pouvez consulter les informations suivantes.

Type de mise à jour

La valeur possible est le type de stockage.

Valeur cible

SSD

Statut

État actuel de la mise à jour. Pour les mises à jour des types de stockage, les valeurs possibles sont les suivantes :

- En attente : Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour, mais n'a pas commencé à la traiter.
- En cours — Amazon traite FSx la demande de mise à jour.
- Optimisation mise à jour — Les performances du stockage SSD sont disponibles pour les opérations d'écriture. La mise à jour passe à un état d'optimisation mis à jour, qui dure généralement quelques heures, au cours duquel les opérations de lecture auront des niveaux de performance entre le disque dur et le SSD. Une fois votre action de mise à jour terminée, les performances de votre nouveau SSD sont disponibles en lecture et en écriture.

- Terminé : la mise à jour du type de stockage s'est terminée avec succès.
- Échec : la mise à jour du type de stockage a échoué. Choisissez le point d'interrogation (?) pour en savoir plus.

% de progression

Affiche la progression du processus d'optimisation du stockage en pourcentage d'achèvement.

Heure de la demande

Heure à laquelle Amazon FSx a reçu la demande d'action de mise à jour.

Surveillance des mises à jour avec l'API AWS CLI and

Vous pouvez afficher et surveiller les demandes de mise à jour du type de stockage du système de fichiers à l'aide de la [describe-file-systems](#) AWS CLI commande et de l'action de l'[DescribeFileSystems](#) API. Le AdministrativeActions tableau répertorie les 10 actions de mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action administrative. Lorsque vous augmentez le nombre d'IOPS SSD d'un système de fichiers, deux AdministrativeActions sont générés : un FILE_SYSTEM_UPDATE et une STORAGE_TYPE_OPTIMIZATION action.

Mettre à jour les IOPS SSD d'un système de fichiers

Pour les systèmes de fichiers configurés avec un stockage SSD, le niveau des IOPS SSD provisionnés détermine la quantité de disque I/O disponible lorsque votre système de fichiers doit lire et écrire des données sur le disque, par opposition à la lecture ou à l'écriture de données en cache. Vous pouvez mettre à jour les IOPS SSD pour un système de fichiers à l'aide de la FSx console Amazon AWS CLI, ou de l' FSx API Amazon, comme décrit dans les procédures suivantes. Pour plus d'informations sur la gestion des IOPS des SSD, consultez [Gestion des IOPS sur SSD](#).

Pour mettre à jour les IOPS du SSD pour un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers et choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez mettre à jour les IOPS du SSD.
3. Sous Actions, sélectionnez Mettre à jour les IOPS du SSD. Ou, dans le panneau Résumé, sélectionnez le bouton Mettre à jour à côté de Provisioned SSD IOPS. La fenêtre Mettre à jour le provisionnement IOPS s'ouvre.
4. Pour Mode, choisissez Automatique ou Provisionné par l'utilisateur. Si vous choisissez Automatique, Amazon fournit FSx automatiquement 3 IOPS SSD par GiB de capacité de

stockage pour votre système de fichiers. Si vous choisissez Provisionné par l'utilisateur, entrez un nombre entier compris entre 96 et 400 000.

5. Choisissez Mettre à jour pour lancer la mise à jour des IOPS du SSD provisionné.
6. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour sur la page détaillée des systèmes de fichiers, dans l'onglet Mises à jour.

Pour mettre à jour les IOPS du SSD pour un système de fichiers (CLI)

Pour mettre à jour les IOPS du SSD FSx pour un système de fichiers Windows File Server, utilisez la `--windows-configuration DiskIopsConfiguration` propriété. Cette propriété comporte deux paramètres, à Iops savoir Mode :

- Si vous souhaitez spécifier le nombre d'IOPS sur `SSDIops=number_of_IOPS`, utilisez un maximum de 400 000 dans les AWS régions prises en charge et. `Mode=USER_PROVISIONED`
- Si vous souhaitez qu'Amazon FSx augmente automatiquement le nombre d'IOPS de votre SSD, utilisez `Mode=AUTOMATIC` et n'utilisez pas le Iops paramètre. Amazon gère FSx automatiquement 3 IOPS SSD par GiB de capacité de stockage sur votre système de fichiers, jusqu'à un maximum de 400 000 dans les régions prises en charge. AWS

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour à l'aide de la AWS CLI commande [describe-file-systems](#). Recherchez le `administrative-actions` dans la sortie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AdministrativeAction](#).

Surveillance des mises à jour des IOPS des SSD provisionnés

Après avoir mis à jour le nombre d'IOPS SSD provisionnées pour votre système de fichiers, vous pouvez suivre la progression de la mise à jour des IOPS SSD à l'aide de la FSx console Amazon, du AWS CLI, et de l'API, comme décrit dans les procédures suivantes.

Surveillance des mises à jour dans la console

Dans l'onglet Mises à jour de la fenêtre des détails du système de fichiers, vous pouvez consulter les 10 mises à jour les plus récentes pour chaque type de mise à jour.

Pour les mises à jour des IOPS des SSD provisionnés, vous pouvez consulter les informations suivantes.

Type de mise à jour

Les valeurs possibles sont le mode IOPS et le SSD IOPS.

Valeur cible

La valeur souhaitée pour mettre à jour le mode IOPS du système de fichiers et le mode IOPS du SSD vers.

Statut

État actuel de la mise à jour. Pour les mises à jour des IOPS sur SSD, les valeurs possibles sont les suivantes :

- En attente : Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour, mais n'a pas commencé à la traiter.
- En cours — Amazon traite FSx la demande de mise à jour.
- Optimisation mise à jour : le nouveau niveau d'IOPS est disponible pour les opérations d'écriture de votre charge de travail. Votre mise à jour passe à un état d'optimisation mis à jour, qui dure généralement quelques heures, pendant lequel les opérations de lecture de votre charge de travail ont des performances IOPS comprises entre le niveau précédent et le nouveau niveau. Une fois votre action de mise à jour terminée, votre nouveau niveau d'IOPS est disponible en lecture et en écriture.
- Terminé — La mise à jour des IOPS du SSD s'est terminée avec succès.
- Échec — La mise à jour des IOPS du SSD a échoué. Choisissez le point d'interrogation (?) pour en savoir plus sur les raisons de l'échec de la mise à jour du stockage.

% de progression

Affiche la progression du processus d'optimisation du stockage sous forme de pourcentage d'achèvement.

Heure de la demande

Heure à laquelle Amazon FSx a reçu la demande d'action de mise à jour.

Surveillance des mises à jour avec l'API AWS CLI and

Vous pouvez afficher et surveiller les demandes de mise à jour des IOPS des SSD du système de fichiers à l'aide de la [describe-file-systems](#) AWS CLI commande et de l'action de l'[DescribeFileSystems](#) API. Le AdministrativeActions tableau répertorie les 10 actions de

mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action administrative. Lorsque vous augmentez le nombre d'IOPS SSD d'un système de fichiers, deux AdministrativeActions sont générés : un FILE_SYSTEM_UPDATE et une IOPS_OPTIMIZATION action.

Gestion de la déduplication des données

Vous pouvez gérer les [paramètres de déduplication des données](#) de votre système de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la gestion à distance de l'Amazon FSx CLI sur PowerShell, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Vous trouverez ci-dessous les commandes que vous pouvez utiliser pour la déduplication des données.

Commande de déduplication des données	Description
Enable-FSxDedup	Permet la déduplication des données sur le partage de fichiers. La compression des données après déduplication est activée par défaut lorsque vous activez la déduplication des données.
Disable-FSxDedup	Désactive la déduplication des données sur le partage de fichiers.
Get-FSxDedupConfiguration	Récupère les informations de configuration de la déduplication, notamment la taille et l'âge minimaux des fichiers pour l'optimisation, les paramètres de compression et les types de fichiers et dossiers exclus.
Set-FSxDedupConfiguration	Modifie les paramètres de configuration de la déduplication, notamment la taille et l'âge minimaux des fichiers pour l'optimisation, les paramètres de compression et les types de fichiers et dossiers exclus.
Get-FSxDedupStatus	Récupérez l'état de déduplication et incluez des propriétés en lecture seule qui décrivent les économies d'optimisation et l'état du système de fichiers, les délais et l'état d'achèvement des dernières tâches de déduplication sur le système de fichiers.

Commande de déduplication des données	Description
Get-FSxDedupMetadata	Récupère les métadonnées d'optimisation de la déduplication.
Update-FSxDedupStatus	Calcule et extrait des informations actualisées sur les économies réalisées grâce à la déduplication des données.
Measure-FSxDedupFileMetadata	Mesure et extrait l'espace de stockage potentiel que vous pouvez récupérer sur votre système de fichiers si vous supprimez un groupe de dossiers. Les fichiers contiennent souvent des fragments partagés entre d'autres dossiers, et le moteur de déduplication calcule quels fragments sont uniques et devraient être supprimés.
Get-FSxDedupSchedule	Récupère les programmes de déduplication actuellement définis.
New-FSxDedupSchedule	Créez et personnalisez un calendrier de déduplication des données.
Set-FSxDedupSchedule	Modifiez les paramètres de configuration pour les programmes de déduplication de données existants.
Remove-FSxDedupSchedule	Supprimez un calendrier de déduplication.
Get-FSxDedupJob	Obtenez le statut et les informations de toutes les tâches de déduplication en cours d'exécution ou en attente.
Stop-FSxDedupJob	Annulez une ou plusieurs tâches de déduplication de données spécifiées.

L'aide en ligne de chaque commande fournit une référence de toutes les options de commande. Pour accéder à cette aide, exécutez la commande avec `?`, par exemple `Enable-FSxDedup -?`.

Activation de la déduplication des données

Vous activez la déduplication des données sur un partage de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server à l'aide de la `Enable-FSxDedup` commande suivante.


```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxxxx.corp.example.com -  
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {Enable-FsxDedup }
```

Lorsque vous activez la déduplication des données, une planification et une configuration par défaut sont créées. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des plannings et des configurations à l'aide des commandes ci-dessous.

Vous pouvez utiliser cette `Disable-FSxDedup` commande pour désactiver complètement la déduplication des données sur votre système de fichiers.

Création d'un calendrier de déduplication des données

Bien que le calendrier par défaut fonctionne bien dans la plupart des cas, vous pouvez créer un nouveau calendrier de déduplication à l'aide de la `New-FsxDedupSchedule` commande illustrée ci-dessous. Les plannings de déduplication des données utilisent l'heure UTC.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxxxx.corp.example.com -  
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
New-FSxDedupSchedule -Name "CustomOptimization" -Type Optimization -Days Mon,Wed,Sat -  
Start 08:00 -DurationHours 7  
}
```

Cette commande crée un calendrier nommé `CustomOptimization` qui s'exécute les jours du lundi, du mercredi et du samedi, en commençant le travail à 8 h 00 (UTC) chaque jour, avec une durée maximale de 7 heures, après quoi le travail s'arrête s'il est toujours en cours d'exécution.

Notez que la création de nouveaux plannings de tâches de déduplication personnalisés ne remplace ni ne supprime le planning par défaut existant. Avant de créer une tâche de déduplication personnalisée, vous souhaitez peut-être désactiver la tâche par défaut si vous n'en avez pas besoin.

Vous pouvez désactiver le calendrier de déduplication par défaut à l'aide de la `Set-FsxDedupSchedule` commande illustrée ci-dessous.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxxxx.corp.example.com  
-ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {Set-FSxDedupSchedule -Name  
"BackgroundOptimization" -Enabled $false}
```

Vous pouvez supprimer un calendrier de déduplication à l'aide de la `Remove-FSxDedupSchedule -Name "ScheduleName"` commande. Notez que le calendrier de `BackgroundOptimization` déduplication par défaut ne peut être ni modifié ni supprimé et qu'il devra plutôt être désactivé.

Modification d'un calendrier de déduplication des données

Vous pouvez modifier un calendrier de déduplication existant à l'aide de la `Set-FSxDedupSchedule` commande illustrée ci-dessous.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxx.corp.example.com -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
Set-FSxDedupSchedule -Name "CustomOptimization" -Type Optimization -Days
Mon,Tues,Wed,Sat -Start 09:00 -DurationHours 9
}
```

Cette commande modifie le `CustomOptimization` calendrier existant pour qu'il s'exécute les jours du lundi au mercredi et le samedi, en commençant le travail à 9 h 00 (UTC) chaque jour, avec une durée maximale de 9 heures, après quoi le travail s'arrête s'il est toujours en cours d'exécution.

Pour modifier l'âge minimum du fichier avant d'optimiser le paramètre, utilisez la `Set-FSxDedupConfiguration` commande.

Afficher la quantité d'espace économisé

Pour afficher la quantité d'espace disque que vous économisez grâce à l'exécution de la déduplication des données, utilisez la `Get-FSxDedupStatus` commande suivante.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxx.corp.example.com -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
Get-FSxDedupStatus } | select
OptimizedFilesCount,OptimizedFilesSize,SavedSpace,OptimizedFilesSavingsRate

OptimizedFilesCount OptimizedFilesSize SavedSpace OptimizedFilesSavingsRate
-----
12587 31163594 25944826 83
```

 Note

Les valeurs affichées dans la réponse de commande pour les paramètres suivants ne sont pas fiables et vous ne devez pas utiliser ces valeurs : Capacity FreeSpace, UsedSpace, UnoptimizedSize, et SavingsRate.

Résolution des problèmes de déduplication des données

Utilisez les informations suivantes pour résoudre certains problèmes courants lors de la configuration et de l'utilisation de la déduplication des données.

Rubriques

- [La déduplication des données ne fonctionne pas](#)
- [Les valeurs de déduplication sont définies de manière inattendue sur 0](#)
- [L'espace n'est pas libéré sur le système de fichiers après la suppression de fichiers](#)

La déduplication des données ne fonctionne pas

Pour connaître l'état actuel de la déduplication des données, exécutez la `Get-FSxDedupStatus` PowerShell commande pour afficher l'état d'achèvement des tâches de déduplication les plus récentes. Si une ou plusieurs tâches échouent, il est possible que vous ne constatiez aucune augmentation de la capacité de stockage disponible sur votre système de fichiers.

La raison la plus courante de l'échec des tâches de déduplication est le manque de mémoire.

- Microsoft [recommande](#) de disposer de manière optimale de 1 Go de mémoire pour 1 To de données logiques (ou d'un minimum de 350 Mo pour 1 To de données logiques). Utilisez le [tableau des FSx performances d'Amazon](#) pour déterminer la mémoire associée à la capacité de débit de votre système de fichiers et vous assurer que les ressources de mémoire sont suffisantes pour la taille de vos données. Si ce n'est pas le cas, vous devez [augmenter la capacité de débit du système de fichiers](#) au niveau correspondant aux exigences de mémoire de 1 Go pour 1 To de données logiques.
- Les tâches de déduplication sont configurées avec l'allocation de mémoire par défaut recommandée par Windows de 25 %, ce qui signifie que pour un système de fichiers doté de 32 Go de mémoire, 8 Go seront disponibles pour la déduplication. L'allocation de mémoire est configurable (à l'aide de la `Set-FSxDedupSchedule` commande `-Memory` paramétrée). Sachez

que l'utilisation d'une allocation de mémoire plus élevée pour le déduplication peut avoir un impact sur les performances du système de fichiers.

- Vous pouvez modifier la configuration des tâches de déduplication afin de réduire la quantité de mémoire requise. Par exemple, vous pouvez limiter l'optimisation pour qu'elle s'exécute sur des types de fichiers ou des dossiers spécifiques, ou définir une taille et un âge de fichier minimaux pour l'optimisation. Nous recommandons également de configurer les tâches de déduplication pour qu'elles s'exécutent pendant les périodes d'inactivité lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale.

Des erreurs peuvent également s'afficher si les tâches de déduplication ne sont pas terminées suffisamment longtemps. Vous devrez peut-être modifier la durée maximale des tâches, comme décrit dans [Modification d'un calendrier de déduplication des données](#).

Si les tâches de déduplication échouent depuis longtemps et que des modifications ont été apportées aux données du système de fichiers au cours de cette période, les tâches de déduplication suivantes peuvent nécessiter davantage de ressources pour être exécutées correctement pour la première fois.

Les valeurs de déduplication sont définies de manière inattendue sur 0

Les valeurs pour `SavedSpace` et `OptimizedFilesSavingsRate` sont étonnamment égales à 0 pour un système de fichiers sur lequel vous avez configuré la déduplication des données.

Cela peut se produire pendant le processus d'optimisation du stockage lorsque vous augmentez la capacité de stockage du système de fichiers. Lorsque vous augmentez la capacité de stockage d'un système de fichiers, Amazon FSx annule les tâches de déduplication des données existantes pendant le processus d'optimisation du stockage, qui fait migrer les données des anciens disques vers les nouveaux disques plus grands. Amazon FSx reprend la déduplication des données sur le système de fichiers une fois la tâche d'optimisation du stockage terminée. Pour plus d'informations sur l'augmentation de la capacité de stockage et l'optimisation du stockage, consultez [Gestion de la capacité de stockage](#).

L'espace n'est pas libéré sur le système de fichiers après la suppression de fichiers

Le comportement attendu de la déduplication des données est le suivant : si les données supprimées ont permis d'économiser de l'espace, cet espace n'est pas réellement libéré sur votre système de fichiers tant que la tâche de collecte des déchets n'est pas exécutée.

Une pratique qui pourrait vous être utile consiste à planifier l'exécution de la tâche de collecte des déchets juste après avoir supprimé un grand nombre de fichiers. Une fois le travail de collecte des

ordures terminé, vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du calendrier de collecte des déchets. Cela vous permet de voir rapidement et immédiatement l'espace contenu dans vos suppressions.

Utilisez la procédure suivante pour configurer la tâche de collecte des déchets de manière à ce qu'elle s'exécute en 5 minutes.

1. Pour vérifier que la déduplication des données est activée, utilisez la `Get-FSxDedupStatus` commande. Pour plus d'informations sur la commande et le résultat attendu, consultez [Afficher la quantité d'espace économisé](#).
2. Utilisez ce qui suit pour définir le calendrier d'exécution de la tâche de collecte des déchets dans 5 minutes.

```
$FiveMinutesFromNowUTC = ((get-date).AddMinutes(5)).ToUniversalTime()
$DayOfWeek = $FiveMinutesFromNowUTC.DayOfWeek
$Time = $FiveMinutesFromNowUTC.ToString("HH:mm")

Invoke-Command -ComputerName ${RPS_ENDPOINT} -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
ScriptBlock {
    Set-FSxDedupSchedule -Name "WeeklyGarbageCollection" -Days $Using:DayOfWeek -
    Start $Using:Time -DurationHours 9
}
```

3. Une fois que le travail de collecte des ordures est terminé et que l'espace a été libéré, redéfinissez le calendrier à ses paramètres d'origine.

Utilisation des espaces de noms DFS


DFS Namespaces est un service de rôle Windows Server que vous utilisez pour regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs dans un ou plusieurs espaces de noms structurés de manière logique. Cela permet de donner aux utilisateurs une vue virtuelle des dossiers partagés, où un chemin unique mène à des fichiers situés sur plusieurs systèmes de fichiers, comme le montre le schéma suivant. En plus d'organiser et d'unifier l'accès à vos partages de fichiers sur plusieurs systèmes de fichiers,

Groupe multiple FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server dotés d'espaces de noms DFS

Vous pouvez utiliser les espaces de noms DFS (Distributed File System) de Microsoft FSx pour regrouper les partages de fichiers sur plusieurs systèmes de fichiers Windows File Server au sein

d'une structure de dossiers ou d'un espace de noms commun. Grâce aux espaces de noms DFS, vous pouvez étendre le stockage de fichiers au-delà de la capacité de stockage maximale d'un système de fichiers unique (64 TiB) pour les ensembles de données de fichiers volumineux, jusqu'à des centaines de pétaoctets. Cette section explique comment configurer des espaces de noms DFS sur plusieurs systèmes FSx de fichiers Windows File Server.

DFS Namespaces est un service de rôle Windows Server que vous utilisez pour regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs dans un ou plusieurs espaces de noms structurés de manière logique. Cela permet de donner aux utilisateurs une vue virtuelle des dossiers partagés, où un chemin unique mène à des fichiers situés sur plusieurs systèmes de fichiers, comme le montre le schéma suivant. En plus d'organiser et d'unifier l'accès à vos partages de fichiers sur plusieurs systèmes de fichiers,



Pour une step-by-step procédure de regroupement de systèmes FSx de fichiers Windows à l'aide d'espaces de noms DFS, consultez. [Regroupez plusieurs systèmes de fichiers sous un même espace de noms](#)

Améliorer les performances grâce aux shards

Amazon FSx pour Windows File Server prend en charge l'utilisation du système de fichiers distribué Microsoft (DFS). En utilisant les espaces de noms DFS, vous pouvez augmenter les performances (en lecture et en écriture) pour répondre aux charges de travail intensives en termes d'E/S en répartissant les données de vos fichiers sur plusieurs systèmes de fichiers Amazon. FSx Dans le même temps, vous pouvez toujours présenter une vue unifiée sous un espace de noms commun à vos applications. Cette solution consiste à diviser les données de vos fichiers en ensembles de données ou fragments plus petits et à les stocker dans différents systèmes de fichiers. Les

applications accédant à vos données à partir de plusieurs instances peuvent atteindre des niveaux de performance élevés en lisant et en écrivant sur ces partitions en parallèle.

Vous pouvez utiliser la solution fournie [Partage de données à l'aide d'espaces de noms DFS pour des performances évolutives](#) pour répartir l'accès en lecture/écriture à vos données de manière uniforme sur l'ensemble de vos systèmes FSx de fichiers Windows File Server.

Regroupez plusieurs systèmes de fichiers sous un même espace de noms

Dans cette procédure, vous allez créer un seul espace de noms basé sur un domaine (exemple.com\corp) sur deux serveurs d'espaces de noms, afin de consolider les partages de fichiers stockés sur plusieurs FSx systèmes de fichiers Windows (finance, marketing, ventes, home_directories). Vous allez également configurer quatre partages de fichiers dans l'espace de noms, chacun redirigeant de manière transparente les utilisateurs vers des partages hébergés sur des systèmes de fichiers distincts FSx pour Windows. Cela permet à vos utilisateurs d'accéder aux partages de fichiers en utilisant un espace de noms commun au lieu d'avoir à spécifier les noms DNS de chacun des systèmes de fichiers hébergeant les partages de fichiers.

Note

Amazon FSx ne peut pas être ajouté à la racine du chemin de partage DFS.

Pour regrouper plusieurs systèmes de fichiers dans un espace de noms DFS commun

1. [Si aucun serveur d'espace de noms DFS n'est déjà actif, vous pouvez lancer deux serveurs d'espaces de noms DFS à haut niveau de disponibilité à l'aide du modèle Setup-DFS-Servers.template](#). CloudFormation Pour plus d'informations sur la création d'une CloudFormation pile, consultez la section [Création d'une pile sur la AWS CloudFormation console](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.
2. Connectez-vous à l'un des serveurs d'espace de noms DFS lancés à l'étape précédente en tant qu'utilisateur du groupe Administrateurs AWS délégués. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.
3. Accédez à la console de gestion DFS en l'ouvrant. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez dfsmgmt.msc. Cela ouvre l'outil d'interface graphique de gestion DFS.
4. Choisissez Action puis Nouvel espace de noms, saisissez le nom d'ordinateur du premier serveur d'espace de noms DFS que vous avez lancé pour Server et choisissez Next.

5. Dans Nom, saisissez l'espace de noms que vous créez (par exemple, corp).
6. Choisissez Modifier les paramètres et définissez les autorisations appropriées en fonction de vos besoins. Choisissez Suivant.
7. Laissez l'option d'espace de noms par défaut basée sur le domaine sélectionnée, laissez l'option Activer le mode Windows Server 2008 sélectionnée, puis choisissez Next.


 Note

Le mode Windows Server 2008 est la dernière option disponible pour les espaces de noms.

8. Vérifiez les paramètres de l'espace de noms et choisissez Create.
9. Le nouvel espace de noms étant sélectionné sous Espaces de noms dans la barre de navigation, choisissez Action puis Ajouter un serveur d'espace de noms.
10. Entrez le nom d'ordinateur du deuxième serveur d'espace de noms DFS que vous avez lancé pour le serveur d'espace de noms.
11. Choisissez Modifier les paramètres, définissez les autorisations appropriées en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.
12. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'espace de noms que vous venez de créer, choisissez Nouveau dossier, saisissez le nom du dossier (par exemple, finance pour Nom), puis cliquez sur OK.
13. Tapez le nom DNS du partage de fichiers vers lequel vous souhaitez que le dossier DFS Namespace pointe au format UNC (par exemple, **\\fs-0123456789abcdef0.example.com \finance**) pour le chemin d'accès au dossier cible, puis cliquez sur OK.
14. Si le partage n'existe pas :
 - a. Choisissez Oui pour le créer.
 - b. Dans la boîte de dialogue Créer un partage, choisissez Parcourir.
 - c. Choisissez un dossier existant ou créez-en un nouveau sous D\$, puis cliquez sur OK.
 - d. Définissez les autorisations de partage appropriées, puis cliquez sur OK.
15. Dans la boîte de dialogue Nouveau dossier, cliquez sur OK. Le nouveau dossier sera créé sous l'espace de noms.
16. Répétez les quatre dernières étapes pour les autres dossiers que vous souhaitez partager sous le même espace de noms.

Partage de données à l'aide d'espaces de noms DFS pour des performances évolutives

La procédure suivante vous guide tout au long de la création d'une solution DFS sur Amazon FSx pour des performances évolutives. Dans cet exemple, les données stockées dans l'espace de *corp* noms sont découpées par ordre alphabétique. Les fichiers de données « A-F », « G-M » et « N-Z » sont tous stockés sur des partages de fichiers différents. En fonction du type de données, de la taille des E/S et du modèle d'accès aux E/S, vous devez décider de la meilleure façon de partager vos données sur plusieurs partages de fichiers. Choisissez une convention de partitionnement qui répartit les E/S de manière uniforme sur tous les partages de fichiers que vous prévoyez d'utiliser. N'oubliez pas que chaque espace de noms prend en charge jusqu'à 50 000 partages de fichiers et des centaines de pétaoctets de capacité de stockage au total.



Pour configurer les espaces de noms DFS pour des performances évolutives

1. [Si aucun serveur d'espace de noms DFS n'est déjà actif, vous pouvez lancer deux serveurs d'espaces de noms DFS à haut niveau de disponibilité à l'aide du modèle `Setup-DFSN-Servers.template`. CloudFormation](#) Pour plus d'informations sur la création d'une CloudFormation pile, consultez la section [Création d'une pile sur la AWS CloudFormation console](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.
2. Connectez-vous à l'un des serveurs d'espace de noms DFS lancés à l'étape précédente en tant qu'utilisateur du groupe Administrateurs AWS délégués. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

3. Accédez à la console de gestion DFS. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez `dfsmgmt.msc`. Cela ouvre l'outil d'interface graphique de gestion DFS.
4. Choisissez Action puis Nouvel espace de noms, saisissez le nom d'ordinateur du premier serveur d'espace de noms DFS que vous avez lancé pour Server et choisissez Next.
5. Dans Nom, saisissez l'espace de noms que vous créez (par exemple, corp).
6. Choisissez Modifier les paramètres et définissez les autorisations appropriées en fonction de vos besoins. Choisissez Suivant.
7. Laissez l'option d'espace de noms par défaut basée sur le domaine sélectionnée, laissez l'option Activer le mode Windows Server 2008 sélectionnée, puis choisissez Next.

 Note

Le mode Windows Server 2008 est la dernière option disponible pour les espaces de noms.

8. Vérifiez les paramètres de l'espace de noms et choisissez Create.
9. Le nouvel espace de noms étant sélectionné sous Espaces de noms dans la barre de navigation, choisissez Action puis Ajouter un serveur d'espace de noms.
10. Entrez le nom d'ordinateur du deuxième serveur d'espace de noms DFS que vous avez lancé pour le serveur d'espace de noms.
11. Choisissez Modifier les paramètres, définissez les autorisations appropriées en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.
12. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'espace de noms que vous venez de créer, choisissez Nouveau dossier, entrez le nom du dossier pour la première partition (par exemple, **A-F** pour Nom), puis choisissez Ajouter.
13. Tapez le nom DNS du partage de fichiers hébergeant cette partition au format UNC (par exemple, `\\fs-0123456789abcdef0.example.com\A-F`) pour Path to folder target et cliquez sur OK.
14. Si le partage n'existe pas :
 - a. Choisissez Oui pour le créer.
 - b. Dans la boîte de dialogue Créer un partage, choisissez Parcourir.
 - c. Choisissez un dossier existant ou créez-en un nouveau sous D\$, puis cliquez sur OK.
 - d. Définissez les autorisations de partage appropriées, puis cliquez sur OK.

15. La cible du dossier étant désormais ajoutée pour la partition, cliquez sur OK.
16. Répétez les quatre dernières étapes pour les autres partitions que vous souhaitez ajouter au même espace de noms.

Gestion de la capacité de débit

Vous pouvez augmenter ou diminuer la capacité de débit de votre système de fichiers afin de gérer ses performances à tout moment. La capacité de débit est l'une des dimensions qui déterminent la vitesse à laquelle le serveur de fichiers hébergeant votre système FSx de fichiers Windows File Server peut traiter les données. Des niveaux de capacité de débit plus élevés s'accompagnent également de niveaux d'I/O opérations par seconde (IOPS) plus élevés et d'une plus grande quantité de mémoire cache sur le serveur de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Rubriques

- [Comment fonctionne la mise à l'échelle du débit](#)
- [Savoir quand modifier la capacité de débit](#)
- [Modification de la capacité de débit](#)
- [Surveillance des mises à jour des capacités de débit](#)

Comment fonctionne la mise à l'échelle du débit

Lorsque vous modifiez la capacité de débit de votre système de fichiers, Amazon remplace FSx le serveur de fichiers du système de fichiers par un serveur offrant un débit plus ou moins élevé en arrière-plan. Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, le passage à un nouveau serveur de fichiers déclenche un basculement et un retour en arrière automatiques, tandis qu'Amazon remplace FSx les serveurs de fichiers préférés et secondaires. Les systèmes de fichiers mono-AZ seront indisponibles pendant quelques minutes lorsque le serveur de fichiers sera commuté pendant le dimensionnement de la capacité de débit. La nouvelle capacité de débit vous est facturée une fois qu'elle est disponible pour votre système de fichiers.

Note

Lors d'une opération de maintenance sur le back-end, les modifications du système (y compris les modifications de la capacité de débit) peuvent être retardées. Les opérations de

maintenance peuvent entraîner la mise en file d'attente des modifications du système pour être traitées.

Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, le dimensionnement de la capacité de débit entraîne un basculement et un retour en arrière automatiques tandis qu' FSx Amazon remplace les serveurs de fichiers préférés et secondaires. Lors des remplacements de serveurs de fichiers, qui ont lieu lors de l'augmentation de la capacité de débit, de la maintenance du système de fichiers et d'une interruption de service imprévue, tout trafic continu vers le système de fichiers sera desservi par le serveur de fichiers restant. Lorsque le serveur de fichiers remplacé sera de nouveau en ligne, FSx for Windows exécutera une tâche de resynchronisation pour garantir que les données sont à nouveau synchronisées avec le serveur de fichiers nouvellement remplacé.

FSx pour Windows est conçu pour minimiser l'impact de cette activité de resynchronisation sur les applications et les utilisateurs. Cependant, le processus de resynchronisation implique de synchroniser les données en gros blocs. Cela signifie qu'un gros bloc de données peut nécessiter une synchronisation même si seule une petite partie est mise à jour. Par conséquent, l'ampleur de la resynchronisation dépend non seulement de la quantité de perte de données, mais également de la nature de la perte de données sur le système de fichiers. Si votre charge de travail est lourde en écriture et en IOPS, le processus de synchronisation des données peut prendre plus de temps et nécessiter des ressources de performance supplémentaires.

Votre système de fichiers restera disponible pendant cette période, mais afin de réduire la durée de synchronisation des données, nous vous recommandons de modifier la capacité de débit pendant les périodes d'inactivité lorsque la charge de votre système de fichiers est minimale. Nous vous recommandons également de vous assurer que votre système de fichiers dispose d'une capacité de débit suffisante pour exécuter la tâche de synchronisation en plus de votre charge de travail, afin de réduire la durée de synchronisation des données. Enfin, nous vous recommandons de tester l'impact des basculements lorsque la charge de votre système de fichiers est allégée.

Savoir quand modifier la capacité de débit

Amazon FSx s'intègre à Amazon CloudWatch, ce qui vous permet de surveiller les niveaux d'utilisation continue du débit de votre système de fichiers. Les performances (débit et IOPS) que vous pouvez optimiser dans votre système de fichiers dépendent des caractéristiques spécifiques de votre charge de travail, ainsi que de la capacité de débit, de la capacité de stockage et du type de stockage de votre système de fichiers. Vous pouvez utiliser CloudWatch des métriques pour

déterminer laquelle de ces dimensions doit être modifiée pour améliorer les performances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).

FSx pour Windows File Server fournit des alertes de performances basées sur les valeurs des CloudWatch métriques de votre système de fichiers dans le tableau de bord de surveillance et de performance de la page de détails du système de fichiers sur la FSx console Amazon. Cela inclut la capacité de débit et d'autres mesures du système de fichiers qui peuvent bénéficier d'une augmentation de la capacité de débit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Avertissements et recommandations en matière de performances](#).

Configurez votre système de fichiers avec une capacité de débit suffisante pour répondre non seulement au trafic attendu de votre charge de travail, mais également aux ressources de performance supplémentaires nécessaires pour prendre en charge les fonctionnalités que vous activez sur votre système de fichiers. Par exemple, si vous exécutez la déduplication des données, la capacité de débit que vous sélectionnez doit fournir suffisamment de mémoire pour exécuter la déduplication en fonction de l'espace de stockage dont vous disposez. Si vous utilisez des clichés instantanés, augmentez la capacité de débit à une valeur au moins trois fois supérieure à la valeur censée être déterminée par votre charge de travail afin d'éviter que Windows Server ne supprime vos clichés instantanés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impact de la capacité de débit sur les performances](#).

Modification de la capacité de débit

Vous pouvez augmenter ou diminuer la capacité de débit de votre système de fichiers à l'aide de la FSx console Amazon, du AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l' FSx API Amazon, comme décrit dans les procédures suivantes.

Pour modifier la capacité de débit d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers Windows dont vous souhaitez augmenter la capacité de débit.
3. Pour Actions, sélectionnez Mettre à jour le débit.

Ou, dans le panneau Résumé, choisissez Mettre à jour à côté de la capacité de débit du système de fichiers.

La fenêtre Mettre à jour la capacité de débit apparaît.

4. Choisissez la nouvelle valeur pour la capacité de débit dans la liste.
5. Choisissez Mettre à jour pour lancer la mise à jour de la capacité de débit.

 Note

Les systèmes de fichiers multi-AZ basculent et reviennent en arrière lors de la mise à jour du dimensionnement du débit, et ils sont entièrement disponibles. Les systèmes de fichiers mono-AZ subissent une très brève période d'indisponibilité lors de la mise à jour.

6. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour sur la page détaillée des systèmes de fichiers, dans l'onglet Mises à jour.

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour à l'aide de la FSx console Amazon, du AWS CLI, et de l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des mises à jour des capacités de débit](#).

Pour modifier la capacité de débit (CLI) d'un système de fichiers

Pour augmenter ou diminuer la capacité de débit d'un système de fichiers, utilisez la AWS CLI commande [update-file-system](#). Définissez les paramètres suivants :

- `--file-system-id` à l'ID du système de fichiers que vous mettez à jour.
- `ThroughputCapacity` à la valeur souhaitée ; les valeurs valides sont 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4608, 6144, 9216, 12288. MBps

Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour à l'aide de la FSx console Amazon, du AWS CLI, et de l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des mises à jour des capacités de débit](#).

Surveillance des mises à jour des capacités de débit

Vous pouvez suivre la progression d'une modification de capacité de débit à l'aide de la FSx console Amazon, de l'API et du AWS CLI.

Surveillance des variations de capacité de débit dans la console

Dans l'onglet Mises à jour de la fenêtre des détails du système de fichiers, vous pouvez consulter les 10 actions de mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action de mise à jour.

Updates (10) ↻					Filter updates < 1 > ⚙️	
Update type ▼	Target value ▼	Status ▼	Progress % ▼	Request time ▲		
Storage capacity	154	✓ Completed	-	2020-05-22T12:14:58-04:00		
Throughput capacity	64	✓ Completed	-	2020-05-22T12:14:50-04:00		
Throughput capacity	128	✓ Completed	-	2020-05-21T13:55:58-04:00		
Storage capacity	140	✓ Completed	-	2020-05-21T13:55:30-04:00		
Storage capacity	122	✓ Completed	-	2020-05-18T11:36:33-04:00		

Pour les actions de mise à jour de la capacité de débit, vous pouvez consulter les informations suivantes.

Type de mise à jour

La valeur possible est la capacité de débit.

Valeur cible

La valeur souhaitée pour modifier la capacité de débit du système de fichiers.

Statut

État actuel de la mise à jour. Pour les mises à jour de la capacité de débit, les valeurs possibles sont les suivantes :

- En attente : Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour, mais n'a pas commencé à la traiter.
- En cours — Amazon traite FSx la demande de mise à jour.
- Optimisation mise à jour : Amazon FSx a mis à jour les I/O, CPU, and memory resources. The new disk I/O performance level is available for write operations. Your read operations will see disk I/O performances réseau du système de fichiers entre le niveau précédent et le nouveau niveau jusqu'à ce que votre système de fichiers ne soit plus dans cet état.
- Terminé — La mise à jour de la capacité de débit s'est terminée avec succès.
- Échec : la mise à jour de la capacité de débit a échoué. Choisissez le point d'interrogation (?) pour en savoir plus sur les raisons de l'échec de la mise à jour du débit.

Heure de la demande

Heure à laquelle Amazon FSx a reçu la demande de mise à jour.

Surveillance des modifications à l'aide de l'API AWS CLI and

Vous pouvez afficher et surveiller les demandes de modification de la capacité du débit du système de fichiers à l'aide de la commande [describe-file-systems](#) CLI et de l'action [DescribeFileSystems](#) API. Le AdministrativeActions tableau répertorie les 10 actions de mise à jour les plus récentes pour chaque type d'action administrative. Lorsque vous modifiez la capacité de débit d'un système de fichiers, une action FILE_SYSTEM_UPDATE administrative est générée.

L'exemple suivant montre l'extrait de réponse d'une commande describe-file-systems CLI. Le système de fichiers a une capacité de débit de 8 MBps et la capacité de débit cible de 256. MBps

```
.  
.   
.   
  "ThroughputCapacity": 8,  
"AdministrativeActions": [  
  {  
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
    "RequestTime": 1581694764.757,  
    "Status": "PENDING",  
    "TargetFileSystemValues": {  
      "WindowsConfiguration": {  
        "ThroughputCapacity": 256  
      }  
    }  
  }  
]
```

Lorsque Amazon FSx termine le traitement de l'action avec succès, le statut passe à COMPLETED. La nouvelle capacité de débit est alors disponible pour le système de fichiers et apparaît dans la ThroughputCapacity propriété. Ceci est illustré dans l'extrait de réponse suivant d'une commande describe-file-systems CLI.

```
.  
.   
.   

```



```
"ThroughputCapacity": 256,
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1581694764.757,
    "Status": "COMPLETED",
    "TargetFileSystemValues": {
      "WindowsConfiguration": {
        "ThroughputCapacity": 256
      }
    }
  }
]
```

Si la modification de la capacité de débit échoue, le statut passe à `FAILED`, et la `FailureDetails` propriété fournit des informations sur la panne. Pour plus d'informations sur le dépannage des actions ayant échoué, consultez [Les mises à jour de capacité de stockage ou de débit échouent](#).

Gestion du type de réseau

Lorsque vous créez un système de fichiers FSx pour Windows, vous devez spécifier un type de réseau, qui doit être l'une des options suivantes :

- `IPv4` permet à votre système de fichiers de communiquer uniquement en utilisant le protocole Internet version 4 (IPv4).
- `Dual-stack` permet à votre système de fichiers de communiquer en utilisant à la fois le protocole Internet version 6 (IPv6) et IPv4.

Vous pouvez modifier le type de réseau d'un système de fichiers FSx pour Windows existant à tout moment à l'aide de l'Amazon FSx Management Console AWS CLI, de AWS l'API ou de l'un des AWS SDKs. Par exemple, si vos sous-réseaux prennent en charge les deux options IPv4 et l'IPv6 adressage, vous pouvez mettre à jour votre système de fichiers existant du mode IPv4 -only au mode double pile. Vous pouvez également mettre à jour votre système de fichiers double pile en -only. IPv4

Utilisation du mode double pile

Vous devez utiliser le mode double pile si vous devez accéder à vos systèmes de FSx fichiers Amazon et les gérer de manière native à partir de IPv6 clients. En configurant votre système de FSx fichiers Amazon pour utiliser l'adressage à double pile, vous pouvez accéder aux données de

vos fichiers provenant de IPv6 clients, ainsi que de IPv4 clients, dans le même Amazon VPC, dans le VPC Compte AWS d'un autre ou sur votre réseau local. Par exemple, avec un système de FSx fichiers Amazon configuré pour utiliser la technologie Dual-Stack, les IPv4 clients existants et les nouveaux IPv6 clients peuvent accéder aux données de vos fichiers stockées sur votre système de fichiers.

Par défaut, Amazon FSx et Amazon VPC utilisent le protocole d'IPv4 adressage. Par conséquent, comme condition préalable à l'utilisation IPv6, vous devez d'abord attribuer un bloc CIDR (IPv6 Classless Inter-Domain Range) fourni par Amazon à votre VPC et à vos sous-réseaux avant de pouvoir l'utiliser avec vos systèmes de fichiers Amazon. IPv6 FSx Pour plus d'informations sur l'activation IPv6 de votre VPC, consultez la section [Ajouter un IPv6 support à votre VPC](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Virtual Private Cloud.

Modification du type de réseau

Vous pouvez modifier le type de réseau d'un système de fichiers à l'aide de la FSx console Amazon, du AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l' FSx API Amazon.

Pour modifier le type de réseau d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez FSx le système de fichiers Windows dont vous souhaitez modifier le type de réseau.
3. Pour Actions, choisissez Mettre à jour le type de réseau. Ou, dans le panneau Réseau et sécurité, choisissez Gérer à côté du type de réseau du système de fichiers.

La fenêtre Mettre à jour le type de réseau apparaît.

4. Pour Type de réseau souhaité, choisissez IPv4soit Dual-Stack.
 - Si vous le souhaitezIPv4, aucune autre configuration n'est requise.
 - Si vous le souhaitezDual-stack, spécifiez la plage d'IPv6 adresses que les points de terminaison de votre système de fichiers utiliseront :
 - Plage d'IPv6 adresses non allouée depuis votre VPC : FSx Amazon choisit une plage d'adresses IP /118 disponible dans l'une des plages d'adresses CIDR du VPC à utiliser comme plage d'adresses IPv6 de point de IPv6 terminaison pour le système de fichiers.
5. Choisissez Mettre à jour.

Pour modifier le type de réseau (CLI) d'un système de fichiers

- Pour modifier le type de réseau d'un système de fichiers, utilisez la commande [update-file-system](#) CLI (ou l'opération [UpdateFileSystem](#) API équivalente), comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --network-type DUAL
```

Marquer vos ressources Amazon FSx

Pour vous aider à gérer vos systèmes de fichiers et FSx les autres ressources du serveur de fichiers Windows, vous pouvez attribuer vos propres métadonnées à chaque ressource sous forme de balises. Les balises vous permettent de classer vos AWS ressources de différentes manières, par exemple par objectif, propriétaire ou environnement. Cette approche est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources de même type. Elle vous permet d'identifier rapidement une ressource spécifique en fonction des balises que vous lui avez attribuées. Cette rubrique décrit les balises et vous montre comment les créer.

Rubriques

- [Principes de base des étiquettes](#)
- [Balisage de vos ressources](#)
- [Restrictions liées aux étiquettes](#)
- [Autorisations requises pour étiqueter les ressources](#)

Principes de base des étiquettes

Une étiquette est une étiquette que vous attribuez à une AWS ressource. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative que vous définissez.

Les balises vous permettent de classer vos AWS ressources de différentes manières, par exemple par objectif, propriétaire ou environnement. Par exemple, vous pouvez définir un ensemble de balises pour les systèmes de FSx fichiers Windows File Server de votre compte afin de suivre le propriétaire et le niveau de pile de chaque instance.

Nous vous recommandons de concevoir un ensemble de clés d'étiquette répondant à vos besoins pour chaque type de ressource. L'utilisation d'un ensemble de clés de balise cohérent facilite la gestion de vos ressources. Vous pouvez rechercher et filtrer les ressources en fonction des étiquettes que vous ajoutez. Pour plus d'informations sur la mise en œuvre d'une stratégie de balisage des ressources efficace, consultez le AWS livre blanc [Bonnes pratiques en matière de balisage](#).

Les tags n'ont aucune signification sémantique pour Amazon FSx et sont interprétés strictement comme des chaînes de caractères. De plus, les étiquettes ne sont pas automatiquement affectées à vos ressources. Vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise, et vous pouvez retirer des balises d'une ressource à tout moment. Vous pouvez définir la valeur d'une balise sur une chaîne vide, mais vous ne pouvez pas définir la valeur d'une balise sur null. Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur. Si vous supprimez une ressource, ses balises sont également supprimées.

Si vous utilisez l'API FSx for Windows File Server, la AWS CLI ou un AWS SDK, vous pouvez utiliser l'action de l'API `TagResource` pour appliquer des balises aux ressources existantes. En outre, certaines actions de création de ressources vous permettent de spécifier des balises pour une ressource lors de la création de cette dernière. Si les balises ne peuvent pas être appliquées au cours de la création de ressources, nous restaurons le processus de création de ressources. Cela permet de s'assurer que les ressources sont créées avec des balises ou qu'elles ne sont pas créées du tout, et qu'aucune ressource ne demeurent sans balise à tout moment. En attribuant des balises aux ressources au moment de la création, vous pouvez supprimer la nécessité d'exécuter des scripts de balisage personnalisés après la création de ressources. Pour plus d'informations sur la façon de permettre aux utilisateurs de baliser des ressources lors de la création, consultez [Accorder l'autorisation de baliser les ressources lors de la création](#).

Balisage de vos ressources

Vous pouvez attribuer FSx des balises aux ressources du serveur de fichiers Windows présentes dans votre compte. Si vous utilisez la FSx console Amazon, vous pouvez appliquer des balises aux ressources en utilisant l'onglet Tags sur l'écran des ressources concerné. Lorsque vous créez des ressources, vous pouvez appliquer la clé Nom avec une valeur, et vous pouvez appliquer les balises de votre choix lors de la création d'un nouveau système de fichiers. La console peut organiser les ressources en fonction de la balise Name, mais cette balise n'a aucune signification sémantique pour le service FSx for Windows File Server.

Vous pouvez appliquer des autorisations au niveau des ressources basées sur des balises dans vos politiques IAM aux actions de l'API FSx Windows File Server qui prennent en charge le balisage

lors de la création afin de mettre en œuvre un contrôle granulaire sur les utilisateurs et les groupes autorisés à étiqueter les ressources lors de la création. Vos ressources sont correctement sécurisées depuis la création. Les balises sont appliquées immédiatement à vos ressources. Les autorisations de niveau ressource basées sur des balises sont donc effectives immédiatement. Vos ressources peuvent être suivies et signalées avec plus de précision. Vous pouvez appliquer l'utilisation du balisage sur les nouvelles ressources et contrôler que les clés et valeurs de balise sont définies sur vos ressources.

Vous pouvez également appliquer des autorisations au niveau des ressources aux actions de l'API Windows File Server `TagResource` et `UntagResource` FSx pour celles-ci dans vos politiques IAM afin de contrôler les clés et les valeurs de balise définies sur vos ressources existantes.

Pour plus d'informations sur l'étiquetage de vos ressources pour la facturation, consultez [Utilisation des étiquettes de répartition des coûts](#) dans le AWS Billing Guide de l'utilisateur.

Restrictions liées aux étiquettes

Les restrictions de base suivantes s'appliquent aux balises :

- Nombre maximal de balises par ressource : 50
- Pour chaque ressource, chaque clé de balise doit être unique, et chaque clé de balise peut avoir une seule valeur.
- Longueur de clé maximale : 128 caractères Unicode en UTF-8
- Longueur de valeur maximale : 256 caractères Unicode en UTF-8
- Les caractères autorisés FSx pour les balises Windows File Server sont les suivants : lettres, chiffres et espaces représentables en UTF-8, ainsi que les caractères suivants : + - = . _ : / @.
- Les clés et valeurs d'étiquette sont sensibles à la casse.
- Le `aws :` préfixe est réservé à l' AWS usage. Lorsque la balise possède une clé de balise avec ce préfixe, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer sa clé ou sa valeur. Les balises avec le préfixe `aws :` ne sont pas comptabilisées comme vos balises pour la limite de ressources.

Vous ne pouvez pas supprimer une ressource uniquement en fonction de ses balises ; vous devez spécifier l'identifiant de la ressource. Par exemple, pour supprimer un système de fichiers que vous avez balisé avec une clé de balise appelée `DeleteMe`, vous devez utiliser l'`DeleteFileSystem` action avec l'identifiant de ressource du système de fichiers, tel que `fs-1234567890abcdef0`.

Lorsque vous balisez des ressources publiques ou partagées, les balises que vous attribuez ne sont disponibles que pour Compte AWS vous Compte AWS ; personne d'autre n'a accès à ces balises. Pour le contrôle d'accès basé sur des balises aux ressources partagées, chacun Compte AWS doit attribuer son propre ensemble de balises pour contrôler l'accès à la ressource.

Autorisations requises pour étiqueter les ressources

Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour baliser les FSx ressources Amazon lors de leur création, consultez [Accorder l'autorisation de baliser les ressources lors de la création](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de balises pour restreindre l'accès aux FSx ressources Amazon dans les politiques IAM, consultez [Utilisation de balises pour contrôler l'accès à vos FSx ressources Amazon](#).

Mettez à jour un système de fichiers à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez mettre à jour trois éléments à l'aide des procédures décrites dans cette procédure pas à pas. Vous pouvez mettre à jour tous les autres éléments de votre système de fichiers depuis la console. Ces procédures supposent que vous l'avez AWS CLI installé et configuré sur votre ordinateur local. Pour plus d'informations, voir [Installation](#) et [configuration](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

- `AutomaticBackupRetentionDays`— le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les sauvegardes automatiques de votre système de fichiers.
- `DailyAutomaticBackupStartTime`— l'heure du jour en temps universel coordonné (UTC) à laquelle vous souhaitez que la fenêtre de sauvegarde automatique quotidienne démarre. La fenêtre est de 30 minutes à partir de cette heure spécifiée. Cette fenêtre ne peut pas chevaucher la fenêtre de sauvegarde hebdomadaire pour la maintenance.
- `WeeklyMaintenanceStartTime`— l'heure de la semaine à laquelle vous souhaitez que la fenêtre de maintenance commence. Le jour 1 est le lundi, le 2 est le mardi, et ainsi de suite. La fenêtre est de 30 minutes à partir de cette heure spécifiée. Cette fenêtre ne peut pas être superposée à la fenêtre de sauvegarde automatique quotidienne.

Les procédures suivantes expliquent comment mettre à jour votre système de fichiers avec le AWS CLI.

Pour mettre à jour la durée de conservation des sauvegardes automatiques de votre système de fichiers

1. Ouvrez une invite de commande ou un terminal sur votre ordinateur.
2. Exécutez la commande suivante en remplaçant l'ID du système de fichiers par l'ID de votre système de fichiers et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver vos sauvegardes automatiques.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration AutomaticBackupRetentionDays=30
```

Pour mettre à jour la fenêtre de sauvegarde quotidienne de votre système de fichiers

1. Ouvrez une invite de commande ou un terminal sur votre ordinateur.
2. Exécutez la commande suivante en remplaçant l'ID du système de fichiers par l'ID de votre système de fichiers et l'heure à laquelle vous souhaitez ouvrir la fenêtre.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration DailyAutomaticBackupStartTime=01:00
```

Pour mettre à jour la fenêtre de maintenance hebdomadaire de votre système de fichiers

1. Ouvrez une invite de commande ou un terminal sur votre ordinateur.
2. Exécutez la commande suivante en remplaçant l'ID du système de fichiers par l'ID de votre système de fichiers, ainsi que la date et l'heure auxquelles vous souhaitez ouvrir la fenêtre.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30
```

Protection de vos données à l'aide de sauvegardes, de copies instantanées et de répliquions planifiées

Au-delà de la répliquion automatique des données de votre système de fichiers pour garantir une durabilité élevée, Amazon vous FSx propose les options suivantes pour mieux protéger les données stockées sur vos systèmes de fichiers :

- FSx Les sauvegardes natives d'Amazon répondent à vos besoins de conservation et de conformité au sein d'Amazon FSx.
- AWS Backup les sauvegardes de vos systèmes de FSx fichiers Amazon font partie d'une solution de sauvegarde centralisée et automatisée pour tous les AWS services dans le cloud et sur site.
- Les copies instantanées de Windows permettent à vos utilisateurs d'annuler facilement les modifications apportées aux fichiers et de comparer les versions de fichiers en restaurant les versions précédentes.
- AWS DataSync la répliquion planifiée de votre système de FSx fichiers Amazon vers un second système de fichiers assure la protection et la restauration des données.

Rubriques

- [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#)
- [Protection de vos données à l'aide de clichés instantanés](#)
- [Répliquion planifiée avec AWS DataSync](#)

Protection de vos données grâce à des sauvegardes

Vous pouvez protéger les données de votre système de fichiers FSx pour Windows File Server en effectuant des sauvegardes régulières du système de fichiers. Amazon vous FSx propose plusieurs options pour sauvegarder vos systèmes de fichiers. Vous pouvez utiliser des sauvegardes quotidiennes automatiques pour effectuer une sauvegarde quotidienne. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de votre système de fichiers à l'initiative de l'utilisateur à tout moment. Vous pouvez également l'utiliser dans AWS Backup le cadre d'une solution de sauvegarde centralisée pour vos AWS ressources. Ces solutions de sauvegarde peuvent vous aider à répondre à vos besoins en matière de conservation des données, d'activité et de conformité.

Nous vous recommandons d'utiliser les sauvegardes quotidiennes automatiques activées par défaut pour votre système de fichiers, ainsi que d'utiliser une solution de sauvegarde centralisée AWS Backup pour l'ensemble de votre système Services AWS. AWS Backup vous permet de configurer des plans de sauvegarde supplémentaires avec des fréquences différentes (par exemple, plusieurs fois par jour, tous les jours ou toutes les semaines) et des périodes de conservation différentes.

Avec Amazon FSx file-system-consistent, les sauvegardes sont extrêmement durables et incrémentielles. Chaque sauvegarde contient toutes les informations nécessaires à la création d'un nouveau système de fichiers, ce qui permet de restaurer efficacement un point-in-time instantané du système de fichiers. Pour garantir la cohérence du système de fichiers, Amazon FSx utilise le service Volume Shadow Copy (VSS) sous Microsoft Windows. Pour garantir une durabilité élevée, Amazon FSx stocke les sauvegardes dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Les FSx sauvegardes Amazon sont incrémentielles, qu'elles soient générées à l'aide de la sauvegarde quotidienne automatique ou de la fonction de sauvegarde initiée par l'utilisateur. Cela signifie que seules les données du système de fichiers qui ont changé après votre dernière sauvegarde sont enregistrées. Cela permet de réduire le temps nécessaire à la création de la sauvegarde et de réduire les coûts de stockage en évitant de dupliquer les données.

À un moment donné du processus de sauvegarde, le stockage I/O peut être suspendu brièvement, généralement pendant quelques secondes. Étant donné que le service VSS doit vider toutes les écritures mises en cache sur le disque avant de reprendre les E/S, la durée de la pause peut être plus longue si votre charge de travail comporte un grand nombre d'opérations d'écriture par seconde (). DataWriteOperations La plupart des utilisateurs finaux et des applications connaîtront cette I/O suspension sous la forme d'une brève I/O pause. La sensibilité de vos applications aux paramètres de délai d'expiration peut varier en fonction de leur configuration.

La création de sauvegardes régulières pour votre système de fichiers est une bonne pratique qui complète la réplication qu'Amazon FSx pour Windows File Server effectue pour votre système de fichiers. FSx Les sauvegardes Amazon vous aident à répondre à vos besoins en matière de conservation des sauvegardes et de conformité. Il est facile d'utiliser les FSx sauvegardes Amazon, qu'il s'agisse de créer des sauvegardes, de copier une sauvegarde, de restaurer un système de fichiers à partir d'une sauvegarde ou de supprimer une sauvegarde. Notez que pour visualiser l'utilisation d'une sauvegarde de système de fichiers unique, vous devez activer les balises pour cette sauvegarde spécifique et activer les rapports de facturation basés sur les balises.

Rubriques

- [Utilisation de sauvegardes quotidiennes automatiques](#)

- [Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#)
- [Utilisation AWS Backup avec Amazon FSx](#)
- [Copie de sauvegardes](#)
- [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#)
- [Création de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#)
- [Suppression de sauvegardes](#)
- [Taille des sauvegardes](#)
- [Copier des sauvegardes dans le même compte](#)
- [Restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers](#)

Utilisation de sauvegardes quotidiennes automatiques

Par défaut, Amazon FSx effectue une sauvegarde quotidienne automatique de votre système de fichiers. Ces sauvegardes quotidiennes automatiques ont lieu pendant la fenêtre de sauvegarde quotidienne établie lors de la création du système de fichiers. Lorsque vous choisissez votre fenêtre de sauvegarde quotidienne, nous vous recommandons de choisir un moment de la journée qui vous convient, en dehors des heures de fonctionnement normales pour les applications qui utilisent le système de fichiers. Nous vous recommandons également de choisir une fenêtre de sauvegarde en dehors de la fenêtre de maintenance, car les sauvegardes automatiques risquent de ne pas avoir lieu en cas de maintenance continue du système de fichiers.

Les sauvegardes quotidiennes automatiques sont conservées pendant une certaine période, connue sous le nom de période de conservation. Lorsque vous créez un système de fichiers dans la FSx console Amazon, la période de conservation quotidienne automatique des sauvegardes par défaut est de 30 jours. La période de rétention par défaut est différente dans l' FSx API et la CLI Amazon. Vous pouvez définir une période de conservation comprise entre 0 et 90 jours. La définition de la période de rétention sur 0 (zéro) jour désactive les sauvegardes quotidiennes automatiques. Les sauvegardes quotidiennes automatiques sont supprimées lorsque le système de fichiers est supprimé.

Note

Si vous définissez la période de conservation sur 0 jour, votre système de fichiers n'est jamais automatiquement sauvegardé. Nous vous recommandons vivement d'utiliser des

sauvegardes quotidiennes automatiques pour les systèmes de fichiers associés à un niveau quelconque de fonctionnalités critiques.

Vous pouvez utiliser le AWS CLI ou l'un des AWS SDKs pour modifier la fenêtre de sauvegarde et la période de conservation des sauvegardes pour vos systèmes de fichiers. Utilisez l'opération [UpdateFileSystemAPI](#) ou la commande [update-file-systemCLI](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour un système de fichiers à l'aide du AWS CLI](#).

Important

La réduction de la période de conservation pour les sauvegardes quotidiennes automatiques entraînera la suppression définitive des sauvegardes en dehors de la nouvelle fenêtre de conservation. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin de ces anciennes sauvegardes avant de continuer.

Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur

Amazon FSx vous permet de sauvegarder manuellement vos systèmes de fichiers à tout moment. Vous pouvez le faire à l'aide de la FSx console Amazon, de l'API ou du AWS Command Line Interface (AWS CLI). Vos sauvegardes des systèmes de FSx fichiers Amazon initiées par l'utilisateur n'expirent jamais et sont disponibles aussi longtemps que vous souhaitez les conserver. Les sauvegardes initiées par l'utilisateur sont conservées même après la suppression du système de fichiers sauvegardé. Vous pouvez supprimer des sauvegardes initiées par l'utilisateur uniquement à l'aide de la FSx console, de l'API ou de la CLI Amazon. Ils ne sont jamais automatiquement supprimés par Amazon FSx. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Suppression de sauvegardes](#).

Si une sauvegarde est lancée alors que le système de fichiers est en cours de modification (par exemple lors d'une mise à jour de la capacité de débit ou lors de la maintenance du système de fichiers), la demande de sauvegarde est mise en file d'attente et reprendra une fois l'activité terminée.

Pour savoir comment effectuer des sauvegardes de vos systèmes de fichiers initiées par l'utilisateur, consultez [Création de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#).

Utilisation AWS Backup avec Amazon FSx

AWS Backup est un moyen simple et économique de protéger vos données en sauvegardant vos systèmes de FSx fichiers Amazon. AWS Backup est un service de sauvegarde unifié conçu pour simplifier la création, la copie, la restauration et la suppression des sauvegardes, tout en fournissant des rapports et des audits améliorés. AWS Backup facilite le développement d'une stratégie de sauvegarde centralisée à des fins de conformité légale, réglementaire et professionnelle. AWS Backup simplifie également la protection AWS de vos volumes de stockage, de vos bases de données et de vos systèmes de fichiers en fournissant un emplacement central où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Configurez et auditez les AWS ressources que vous souhaitez sauvegarder.
- Automatiser la planification des sauvegardes.
- Définir des politiques de conservation.
- Copiez les sauvegardes entre AWS les régions et les AWS comptes.
- Surveillez toutes les activités récentes de sauvegarde, de copie et de restauration.

AWS Backup utilise la fonctionnalité de sauvegarde intégrée d'Amazon FSx. Les sauvegardes effectuées depuis la AWS Backup console présentent le même niveau de cohérence et de performance du système de fichiers, et les mêmes options de restauration que les sauvegardes effectuées via la FSx console Amazon. Les sauvegardes effectuées depuis AWS Backup sont incrémentielles par rapport à toutes les autres FSx sauvegardes Amazon que vous effectuez, qu'elles soient initiées par l'utilisateur ou automatiques.

Si vous gérez AWS Backup ces sauvegardes, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires, telles que des options de rétention illimitées et la possibilité de créer des sauvegardes planifiées toutes les heures. En outre, AWS Backup conserve vos sauvegardes immuables même après la suppression du système de fichiers source. Cela permet d'éviter les suppressions accidentelles ou malveillantes.

Les sauvegardes effectuées par AWS Backup sont considérées comme des sauvegardes initiées par l'utilisateur et sont prises en compte dans le quota de sauvegarde initié par l'utilisateur pour Amazon. FSx Vous pouvez consulter et restaurer les sauvegardes effectuées AWS Backup dans la FSx console, la CLI et l'API Amazon. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer les sauvegardes effectuées AWS Backup dans la FSx console, la CLI ou l'API Amazon. Pour plus d'informations sur la façon AWS Backup de sauvegarder vos systèmes de FSx fichiers Amazon, consultez [Working with Amazon FSx File Systems](#) dans le manuel du AWS Backup développeur.

Copie de sauvegardes

Vous pouvez utiliser Amazon FSx pour copier manuellement les sauvegardes d'un même AWS compte vers une autre AWS région (copies interrégionales) ou au sein de la même AWS région (copies internes). Vous ne pouvez effectuer des copies entre régions que dans la même AWS partition. Vous pouvez créer des copies de sauvegarde initiées par l'utilisateur à l'aide de la FSx console Amazon ou de l'API. AWS CLI Lorsque vous créez une copie de sauvegarde initiée par l'utilisateur, elle est de type `USER_INITIATED`.

Vous pouvez également l'utiliser AWS Backup pour copier des sauvegardes d'une AWS région à l'autre et d'un AWS compte à l'autre. AWS Backup est un service de gestion des sauvegardes entièrement géré qui fournit une interface centrale pour les plans de sauvegarde basés sur des règles. Grâce à sa gestion entre comptes, vous pouvez automatiquement utiliser des politiques de sauvegarde pour appliquer des plans de sauvegarde à tous les comptes de votre organisation.

Les copies de sauvegarde interrégionales sont particulièrement utiles pour la reprise après sinistre entre régions. Vous effectuez des sauvegardes et vous les copiez dans une autre AWS région afin qu'en cas de sinistre dans la AWS région principale, vous puissiez effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde et rétablir rapidement la disponibilité dans l'autre AWS région. Vous pouvez également utiliser des copies de sauvegarde pour cloner votre jeu de données de fichiers dans une autre AWS région ou au sein de la même AWS région. Vous effectuez des copies de sauvegarde au sein du même AWS compte (entre régions ou régions) à l'aide de la FSx console Amazon ou de l'AWS CLI API Amazon FSx . Vous pouvez également l'utiliser [AWS Backup](#) pour effectuer des copies de sauvegarde, à la demande ou selon des règles.

Les copies de sauvegarde entre comptes sont utiles pour répondre aux exigences de conformité réglementaires relatives à la copie des sauvegardes sur un compte isolé. Ils fournissent également une couche supplémentaire de protection des données pour empêcher la suppression accidentelle ou malveillante des sauvegardes, la perte d'informations d'identification ou la compromission des AWS KMS clés. Les sauvegardes entre comptes prennent en charge le fan-in (copie des sauvegardes de plusieurs comptes principaux vers un compte de copie de sauvegarde isolé) et le fan-out (copie des sauvegardes d'un compte principal vers plusieurs comptes de copie de sauvegarde isolés).

Vous pouvez créer des copies de sauvegarde entre comptes en les utilisant AWS Backup avec le AWS Organizations support. Les limites des comptes pour les copies entre comptes sont définies par des AWS Organizations politiques. Pour plus d'informations sur l'utilisation AWS Backup pour créer

des copies de sauvegarde entre comptes, consultez la section [Création de copies de sauvegarde Comptes AWS](#) dans le Guide du AWS Backup développeur.

Limites relatives à la copie de sauvegarde

Voici certaines limites lorsque vous copiez des sauvegardes :

- Les copies de sauvegarde entre régions ne sont prises en charge qu'entre deux AWS régions commerciales, entre les régions de Chine (Pékin) et de Chine (Ningxia), et entre les régions AWS GovCloud (USA Est) et AWS GovCloud (USA Ouest), mais pas entre ces ensembles de régions.
- Vous pouvez créer des copies de sauvegarde régionales dans n'importe quelle AWS région.
- Le statut de la sauvegarde source doit être défini sur « AVAILABLE Pour que vous puissiez la copier ».
- Vous ne pouvez pas supprimer une sauvegarde source si elle est copiée. Un court délai peut s'écouler entre le moment où la sauvegarde de destination devient disponible et le moment où vous êtes autorisé à supprimer la sauvegarde source. N'oubliez pas ce délai si vous réessayez de supprimer une sauvegarde source.
- Vous pouvez avoir jusqu'à cinq demandes de copie de sauvegarde en cours vers une seule AWS région de destination par compte.

Autorisations pour les copies de sauvegarde interrégionales

Vous utilisez une déclaration de politique IAM pour accorder l'autorisation d'effectuer une opération de copie de sauvegarde. Pour communiquer avec la AWS région source afin de demander une copie de sauvegarde interrégionale, le demandeur (rôle IAM ou utilisateur IAM) doit avoir accès à la sauvegarde source et à la région source. AWS

Vous utilisez cette politique pour accorder des autorisations à l'CopyBackupaction relative à l'opération de copie de sauvegarde. Vous spécifiez l'action dans le Action champ de la stratégie et vous spécifiez la valeur de la ressource dans le Resource champ de la stratégie, comme dans l'exemple suivant.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "fsx:CopyBackup",
  "Resource": "arn:aws:fsx:*:111111111111:backup/*"
}
```

Pour plus d'informations sur les politiques IAM, consultez la section [Politiques et autorisations dans IAM dans](#) le Guide de l'utilisateur IAM.

Copies complètes et incrémentielles

Lorsque vous copiez une sauvegarde vers une AWS région ou un AWS compte de destination différent de celui de la sauvegarde source, la première copie est une copie de sauvegarde complète, même si vous utilisez la même clé KMS pour chiffrer les copies source et de destination de la sauvegarde.

Après la première copie de sauvegarde, toutes les copies de sauvegarde suivantes vers la même région de destination au sein du même AWS compte sont incrémentielles, à condition que vous n'ayez pas supprimé toutes les sauvegardes précédemment copiées dans cette région et que vous utilisiez la même clé. AWS KMS Si l'une ou l'autre des conditions n'est pas remplie, l'opération de copie aboutit à une copie de sauvegarde complète (et non incrémentielle).

Pour savoir comment copier des sauvegardes de vos systèmes de fichiers, consultez [Copier des sauvegardes dans le même compte](#).

Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers

Vous pouvez utiliser une sauvegarde disponible pour créer un nouveau système de fichiers, en restaurant efficacement un point-in-time instantané d'un autre système de fichiers. Vous pouvez restaurer une sauvegarde à l'aide de la AWS CLI console ou de l'un des AWS SDKs. La restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers prend le même temps que la création d'un nouveau système de fichiers. Les données restaurées à partir de la sauvegarde sont chargées latéralement dans le système de fichiers, période pendant laquelle vous constaterez une latence légèrement plus élevée.

Pour que les utilisateurs puissent continuer à accéder au système de fichiers restauré, assurez-vous que le domaine Active Directory associé au système de fichiers restauré est le même que celui

du système de fichiers d'origine ou qu'il est approuvé par le domaine Active Directory du système de fichiers d'origine. Pour plus d'informations sur Active Directory, consultez [Utilisation de Microsoft Active Directory](#).

Pour savoir comment restaurer une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers FSx pour Windows, voir [Restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers](#).

 Note

Vous ne pouvez restaurer une sauvegarde de système de fichiers que sur un nouveau système de fichiers doté du même type de déploiement et de la même capacité de stockage que le système d'origine. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage du nouveau système de fichiers une fois qu'il sera disponible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de stockage](#).

Vous pouvez modifier l'un des paramètres de système de fichiers suivants lors de la restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers :

- Type de stockage
- Capacité de débit
- VPC
- Zone de disponibilité
- Sous-réseau
- Groupes de sécurité VPC
- Configuration d'Active Directory
- AWS KMS clé de chiffrement
- Heure de début de sauvegarde automatique quotidienne
- Fenêtre de maintenance hebdomadaire

Création de sauvegardes initiées par l'utilisateur

Outre les sauvegardes quotidiennes automatiques du système de fichiers, vous pouvez créer une sauvegarde du système de fichiers initiée par l'utilisateur à tout moment, à l'aide de la FSx console Amazon, comme décrit dans la procédure suivante.

Pour créer une sauvegarde du système de fichiers initiée par l'utilisateur

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le tableau de bord de la console, choisissez le nom du système de fichiers que vous souhaitez sauvegarder.
3. Dans Actions, sélectionnez Créer une sauvegarde.
4. Dans la boîte de dialogue Créer une sauvegarde qui s'ouvre, donnez un nom à votre sauvegarde. Les noms de sauvegarde peuvent comporter au maximum 256 caractères Unicode, y compris des lettres, des espaces blancs, des chiffres et des caractères spéciaux. + - = _ :/
5. Choisissez Créer une sauvegarde.

Vous venez de créer la sauvegarde de votre système de fichiers. Vous pouvez trouver un tableau de toutes vos sauvegardes dans la FSx console Amazon en choisissant Sauvegardes dans la barre de navigation de gauche. Votre nouvelle sauvegarde initiée par l'utilisateur est de ce type USER_INITIATED et son statut est maintenu CREATING jusqu'à ce qu'elle le devienne AVAILABLE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#).

Suppression de sauvegardes

Vous pouvez supprimer toutes les sauvegardes quotidiennes automatiques et initiées par l'utilisateur de votre système de fichiers à l'aide de la FSx console, de la CLI ou de l'API Amazon, comme décrit dans les procédures suivantes. Pour supprimer les sauvegardes effectuées par AWS Backup, qui ont le type de AWS Backup, vous devez utiliser la AWS Backup console, la CLI ou l'API. La suppression d'une sauvegarde est une action permanente irrécupérable. Toutes les données d'une sauvegarde supprimée sont également supprimées. Ne supprimez pas une sauvegarde si vous n'êtes pas certain de ne pas en avoir besoin à nouveau à l'avenir.

Pour supprimer une sauvegarde (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le tableau de bord de la console, choisissez Sauvegardes dans la barre de navigation de gauche.
3. Choisissez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer dans le tableau des sauvegardes, puis choisissez Supprimer la sauvegarde.

4. Dans la boîte de dialogue Supprimer les sauvegardes qui s'ouvre, vérifiez que l'ID de la sauvegarde identifie la sauvegarde que vous souhaitez supprimer.
5. Vérifiez que la case est cochée pour la sauvegarde que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Supprimer les sauvegardes.

Votre sauvegarde et toutes les données incluses sont désormais définitivement et irrémédiablement supprimées.

Taille des sauvegardes

La taille des sauvegardes est déterminée en fonction du stockage utilisé dans le système de fichiers, plutôt que de la capacité de stockage totale allouée. La taille de vos sauvegardes dépend de la capacité de stockage utilisée ainsi que de la quantité de perte de données sur votre système de fichiers. En fonction de la manière dont vos données sont réparties sur les volumes de stockage du système de fichiers et de la fréquence à laquelle elles changent, votre utilisation totale des sauvegardes peut être supérieure ou inférieure à votre capacité de stockage utilisée. Lorsque vous supprimez une sauvegarde, seules les données propres à cette sauvegarde sont supprimées.

Afin de fournir des sauvegardes durables et incrémentielles, Amazon FSx sauvegarde les données au niveau des blocs. file-system-consistent Les données des volumes de stockage du système de fichiers peuvent être stockées sur plusieurs blocs en fonction du modèle dans lequel elles ont été écrites ou remplacées. Par conséquent, la taille totale de l'utilisation des sauvegardes peut ne pas correspondre à la taille exacte des fichiers et des répertoires du système de fichiers. L'utilisation et le coût globaux de vos sauvegardes se trouvent dans le AWS Billing tableau de bord ou AWS Cost Management Console.

Utilisez des balises pour organiser votre AWS facture afin de refléter votre propre structure de coûts. Pour ce faire, inscrivez-vous pour recevoir votre Compte AWS facture avec les valeurs clés du tag incluses. Ensuite, pour voir le coût de vos ressources combinées, organisez vos informations de facturation en fonction des ressources possédant les mêmes valeurs de clé de balise. Par exemple, vous pouvez baliser plusieurs ressources avec un nom d'application spécifique, puis organiser vos informations de facturation pour afficher le coût total de cette application dans plusieurs services. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des balises d'allocation des coûts](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing .

 Note

Lorsque vous [augmentez la capacité de stockage](#), le processus de migration des données de l'ancien jeu de disques de stockage vers le nouveau jeu de disques de stockage, plus grand, peut entraîner une augmentation temporaire de l'utilisation des sauvegardes jusqu'à ce que les sauvegardes associées à l'ancien ensemble de disques de stockage soient supprimées. Si le stockage de votre système de fichiers n'était que partiellement utilisé avant d'augmenter la capacité de stockage, la taille des données à migrer vers les nouveaux disques peut être supérieure à celle des données présentes sur les disques de stockage d'origine. Cela peut entraîner une augmentation de l'utilisation des sauvegardes jusqu'au nouveau niveau de capacité de stockage. Vous devez tenir compte de l'impact de l'augmentation de la capacité de stockage sur votre planification des sauvegardes.

Copier des sauvegardes dans le même compte

Vous pouvez utiliser le AWS Management Console et AWS CLI pour copier manuellement les sauvegardes d'un même AWS compte vers un autre Région AWS (copies interrégionales) ou dans le même compte Région AWS (copies régionales) en suivant les procédures suivantes.

Pour copier une sauvegarde au sein du même compte (entre régions ou dans une région) à l'aide de la console

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Sauvegardes.
3. Dans le tableau Sauvegardes, choisissez la sauvegarde que vous souhaitez copier, puis choisissez Copier la sauvegarde.
4. Dans la section Settings (Paramètres), procédez comme suit :
 - Dans la liste Région de destination, choisissez une AWS région de destination dans laquelle copier la sauvegarde. La destination peut se trouver dans une autre AWS région (copie interrégionale) ou dans la même AWS région (copie régionale).
 - (Facultatif) Sélectionnez Copier les balises pour copier les balises de la sauvegarde source vers la sauvegarde de destination. Si vous sélectionnez Copier les balises et que vous ajoutez également des balises à l'étape 6, toutes les balises sont fusionnées.
5. Dans le champ Chiffrement, choisissez la clé de AWS KMS chiffrement pour chiffrer la sauvegarde copiée.

6. Pour les balises (facultatif), entrez une clé et une valeur pour ajouter des balises à votre sauvegarde copiée. Si vous ajoutez des balises ici et que vous avez également sélectionné Copier les balises à l'étape 4, toutes les balises sont fusionnées.
7. Choisissez Copier la sauvegarde.

Votre sauvegarde est copiée dans le même AWS compte dans la AWS région sélectionnée.

Pour copier une sauvegarde dans le même compte (entre régions ou dans une région) à l'aide de la CLI

- Utilisez la commande `copy-backup` CLI ou l'opération [CopyBackup](#) API pour copier une sauvegarde dans le même AWS compte, que ce soit dans une AWS région ou au sein d'une AWS région.

La commande suivante copie une sauvegarde dont l'ID est
« backup-0abc123456789cba7 from the us-east-1 Region ».

```
aws fsx copy-backup \  
  --source-backup-id backup-0abc123456789cba7 \  
  --source-region us-east-1
```

La réponse indique la description de la sauvegarde copiée.

Vous pouvez consulter vos sauvegardes sur la FSx console Amazon ou par programmation à l'aide de la commande `describe-backups` CLI ou de l'opération [DescribeBackups](#) API.

Restauration d'une sauvegarde sur un nouveau système de fichiers

Vous pouvez restaurer une sauvegarde de système de fichiers pour créer un nouveau système de fichiers à l'AWS Management Console aide de la CLI et de l'API, comme décrit dans la procédure suivante.

Pour restaurer un système de fichiers à partir d'une sauvegarde

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le tableau de bord de la console, choisissez Sauvegardes dans la barre de navigation de gauche.

3. Choisissez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer dans le tableau des sauvegardes, puis choisissez Restaurer la sauvegarde.

Cela ouvre l'assistant de création du système de fichiers. Cet assistant est identique à l'assistant de création de système de fichiers standard, sauf que le type de déploiement et la capacité de stockage sont déjà définis et ne peuvent pas être modifiés. Toutefois, vous pouvez modifier la capacité de débit, le VPC associé et d'autres paramètres, ainsi que le type de stockage. Le type de stockage est défini sur SSD par défaut, mais vous pouvez le remplacer par HDD dans les conditions suivantes :

- Le type de déploiement du système de fichiers est Multi-AZ ou Single-AZ 2.
 - La capacité de stockage est d'au moins 2 000 GiB.
4. Complétez l'assistant comme vous le faites lorsque vous créez un nouveau système de fichiers.
 5. Choisissez Review and create.
 6. Passez en revue les paramètres que vous avez choisis pour votre système de FSx fichiers Amazon, puis choisissez Create file system.

Amazon FSx est en train de créer un nouveau système de fichiers, et une fois son statut changéAVAILABLE, vous pouvez utiliser le système de fichiers normalement.

Protection de vos données à l'aide de clichés instantanés

Un cliché instantané de Microsoft Windows est un instantané d'un système de fichiers Windows à un moment donné. Lorsque les copies instantanées sont activées, les utilisateurs peuvent rapidement récupérer les fichiers supprimés ou modifiés stockés sur le réseau et comparer les versions de fichiers. Les administrateurs de stockage peuvent facilement planifier la prise périodique de clichés instantanés à l'aide des PowerShell commandes Windows.

Les copies instantanées sont stockées avec les données de votre système de fichiers et n'utilisent la capacité de stockage du système de fichiers que pour les parties modifiées des fichiers. Toutes les copies instantanées stockées dans votre système de fichiers sont incluses dans les sauvegardes du système de fichiers.

Note

Les clichés instantanés ne sont pas activés par défaut FSx pour Windows File Server. Pour protéger les données de votre système de fichiers à l'aide de clichés instantanés, vous devez

activer les clichés instantanés et configurer un calendrier de clichés instantanés sur votre système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#).

 Warning

Les copies instantanées ne remplacent pas les sauvegardes. Si vous activez les clichés instantanés, assurez-vous de continuer à effectuer des sauvegardes régulières.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière d'utilisation de clichés instantanés](#)
- [Configuration des clichés instantanés](#)
- [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#)
- [Définition de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés](#)
- [Affichage du stockage des copies instantanées](#)
- [Création d'un calendrier personnalisé pour les clichés instantanés](#)
- [Afficher le calendrier des clichés instantanés](#)
- [Création d'un cliché instantané](#)
- [Afficher des clichés instantanés existants](#)
- [Supprimer des clichés instantanés](#)
- [Supprimer un calendrier de cliché instantané](#)
- [Suppression du stockage des clichés instantanés, de la planification et de tous les clichés instantanés](#)
- [Résolution des problèmes de clichés instantanés](#)

Bonnes pratiques en matière d'utilisation de clichés instantanés

Vous pouvez activer les clichés instantanés pour votre système de fichiers afin de permettre aux utilisateurs finaux de visualiser et de restaurer des fichiers ou des dossiers individuels à partir d'un instantané antérieur dans l'Explorateur de fichiers Windows. Amazon FSx utilise la fonctionnalité de copies instantanées fournie par Microsoft Windows Server. Utilisez les meilleures pratiques suivantes pour les clichés instantanés :

- Assurez-vous que votre système de fichiers dispose de ressources de performance suffisantes : Microsoft Windows utilise une copy-on-write méthode pour enregistrer les modifications depuis le point de copie instantanée le plus récent, et cette copy-on-write activité peut entraîner jusqu'à trois I/O opérations pour chaque opération d'écriture de fichier.
- Utilisez le stockage SSD et augmentez la capacité de débit : Windows ayant besoin de performances d'E/S élevées pour conserver des copies instantanées, nous vous recommandons d'utiliser le stockage SSD et d'augmenter la capacité de débit jusqu'à une valeur trois fois supérieure à la charge de travail prévue. Cela permet de garantir que votre système de fichiers dispose de suffisamment de ressources pour éviter des problèmes tels que la suppression indésirable de clichés instantanés.
- Conservez uniquement le nombre de clichés instantanés dont vous avez besoin : si vous disposez d'un grand nombre de clichés instantanés (par exemple, plus de 64 clichés instantanés les plus récents) ou de clichés instantanés occupant une grande quantité de stockage (échelle en To) sur un même système de fichiers, les processus tels que le basculement et le retour arrière peuvent prendre un certain temps. Cela est dû à la nécessité FSx pour Windows d'exécuter des contrôles de cohérence sur le stockage des clichés instantanés. La latence des I/O opérations peut également être plus élevée en raison de la nécessité FSx pour Windows d'effectuer une copy-on-write activité tout en conservant les clichés instantanés. Pour minimiser l'impact sur la disponibilité et les performances des clichés instantanés, supprimez manuellement les clichés instantanés non utilisés ou configurez des scripts pour supprimer automatiquement les anciens clichés instantanés de votre système de fichiers.

Note

Lors d'[événements de basculement](#) pour les systèmes de fichiers multi-AZ, FSx Windows exécute un contrôle de cohérence qui nécessite de scanner le stockage des clichés instantanés de votre système de fichiers avant que le nouveau serveur de fichiers actif ne soit mis en ligne. La durée du contrôle de cohérence est liée au nombre de clichés instantanés présents sur votre système de fichiers ainsi qu'à l'espace de stockage consommé. Pour éviter les événements de basculement et de retour en arrière différés, nous vous recommandons de conserver moins de 64 clichés instantanés sur votre système de fichiers et de suivre les étapes ci-dessous pour surveiller et supprimer régulièrement vos clichés instantanés les plus anciens.

Configuration des clichés instantanés

Vous activez et planifiez des clichés instantanés périodiques sur votre système de fichiers à l'aide PowerShell des commandes Windows définies par Amazon FSx. Voici trois paramètres principaux lors de la configuration des clichés instantanés sur votre système FSx de fichiers Windows File Server :

- Définition de la quantité maximale d'espace de stockage que les clichés instantanés peuvent consommer sur votre système de fichiers
- (Facultatif) Définissez le nombre maximum de clichés instantanés pouvant être stockés sur votre système de fichiers. La valeur par défaut est 20.
- (Facultatif) Définition d'un calendrier qui définit les heures et intervalles auxquels il faut prendre des clichés instantanés, par exemple une fois par jour, une semaine ou un mois

Vous pouvez stocker un maximum de 500 clichés instantanés par système de fichiers à tout moment ; nous vous recommandons toutefois de conserver moins de 64 clichés instantanés à tout moment pour garantir la disponibilité et les performances. Lorsque vous atteignez cette limite, le cliché instantané suivant remplace le cliché instantané le plus ancien. De même, lorsque la quantité maximale de stockage du cliché instantané est atteinte, un ou plusieurs des clichés instantanés les plus anciens sont supprimés afin de libérer de l'espace de stockage pour le cliché instantané suivant.

Pour plus d'informations sur la manière d'activer et de planifier rapidement des clichés instantanés périodiques à l'aide des FSx paramètres Amazon par défaut, consultez [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#).

Considérations relatives à l'allocation de stockage de clichés instantanés

Un cliché instantané est une copie au niveau du bloc des modifications apportées au fichier depuis le dernier cliché instantané. Le fichier entier n'est pas copié, seules les modifications sont copiées. Par conséquent, les versions précédentes des fichiers n'occupent généralement pas autant d'espace de stockage que le fichier actuel. La quantité d'espace volumique utilisée pour les modifications peut varier en fonction de votre charge de travail. Lorsqu'un fichier est modifié, l'espace de stockage utilisé par les clichés instantanés dépend de votre charge de travail. Lorsque vous déterminez l'espace de stockage à allouer aux clichés instantanés, vous devez tenir compte des habitudes d'utilisation du système de fichiers de votre charge de travail.

Lorsque vous activez les clichés instantanés, vous pouvez spécifier la quantité maximale d'espace de stockage que les clichés instantanés peuvent consommer sur le système de fichiers. La limite par

défaut est de 10 % de votre système de fichiers. Nous vous recommandons d'augmenter la limite si vos utilisateurs ajoutent ou modifient fréquemment des fichiers. Si la limite est trop faible, les clichés instantanés les plus anciens peuvent être supprimés plus souvent que prévu par les utilisateurs.

Vous pouvez définir le stockage des clichés instantanés comme étant illimité ()Set - `FsxShadowStorage -Maxsize "UNBOUNDED"`. Cependant, une configuration illimitée peut entraîner la consommation d'un grand nombre de clichés instantanés sur l'espace de stockage de votre système de fichiers. Cela peut entraîner une capacité de stockage insuffisante pour vos charges de travail. Si vous définissez un espace de stockage illimité, veillez à augmenter votre capacité de stockage au fur et à mesure que les limites de copies instantanées sont atteintes. Pour plus d'informations sur la configuration de votre espace de stockage de clichés instantanés à une taille spécifique ou illimitée, consultez. [Définition de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés](#)

Après avoir activé les clichés instantanés, vous pouvez contrôler la quantité d'espace de stockage consommée par les clichés instantanés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Affichage du stockage des copies instantanées](#).

Considérations relatives à la définition du nombre maximum de clichés instantanés

Lorsque vous activez les clichés instantanés, vous pouvez spécifier le nombre maximum de clichés instantanés stockés dans le système de fichiers. La limite par défaut est de 20, et pour minimiser l'impact sur la disponibilité et les performances des clichés instantanés, Microsoft recommande de configurer le nombre maximum de clichés instantanés à moins de 64. Windows ayant besoin d'un haut niveau de I/O performance pour conserver des copies instantanées, nous vous recommandons d'utiliser le stockage SSD et d'augmenter la capacité de débit jusqu'à une valeur trois fois supérieure à la charge de travail prévue. Cela permet de garantir que votre système de fichiers dispose de suffisamment de ressources pour éviter des problèmes tels que la suppression indésirable de clichés instantanés.

Vous pouvez définir le nombre maximum de clichés instantanés à 500. Toutefois, si vous disposez d'un grand nombre de clichés instantanés ou de clichés instantanés occupant une grande quantité de stockage (échelle en To) sur un seul système de fichiers, les processus tels que le basculement et le retour en arrière peuvent prendre plus de temps que prévu. Cela est dû au fait que Windows doit exécuter des contrôles de cohérence sur le stockage des clichés instantanés. La latence des I/O opérations peut également être plus élevée en raison de la nécessité pour Windows d'effectuer une copy-on-write activité tout en conservant les clichés instantanés.

Recommandations relatives aux systèmes de fichiers pour les clichés instantanés

Vous trouverez ci-dessous les recommandations relatives au système de fichiers relatives à l'utilisation de clichés instantanés.

- Assurez-vous de fournir une capacité de performance suffisante pour répondre aux besoins de votre charge de travail sur votre système de fichiers. Amazon FSx fournit la fonctionnalité Shadow Copies fournie par Microsoft Windows Server. De par sa conception, Microsoft Windows utilise une copy-on-write méthode pour enregistrer les modifications depuis le point de copie instantanée le plus récent, et cette copy-on-write activité peut entraîner jusqu'à trois I/O operations for every file write operation. If Windows is unable to keep up with the incoming rate of I/O operations per second, it can cause all shadow copies to be deleted because it can no longer maintain the shadow copies via copy-on-write. Therefore, it is important that you provision sufficient I/O performance capacity for your workload needs on your file system (both the throughput capacity dimension that determines the file server I/O performance, and the storage type and capacity that determine the storage I/O performances).
- Nous vous recommandons généralement d'utiliser des systèmes de fichiers configurés avec un stockage SSD plutôt qu'un stockage sur disque dur lorsque vous activez les clichés instantanés, étant donné que Windows consomme des I/O performances supérieures pour conserver les clichés instantanés et que le stockage sur disque dur offre une capacité de performance inférieure pour les opérations d'E/S.
- Votre système de fichiers doit disposer d'au moins 320 Mo d'espace libre, en plus de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés configurée (MaxSpace). Par exemple, si vous avez alloué 5 Go MaxSpace aux clichés instantanés, votre système de fichiers doit toujours disposer d'au moins 320 Mo d'espace libre en plus des 5 GoMaxSpace.


Warning

Lorsque vous configurez votre calendrier de clichés instantanés, assurez-vous de ne pas planifier de clichés instantanés lors de la migration des données ou lorsque des tâches de déduplication des données sont planifiées pour être exécutées. Vous devez planifier des clichés instantanés lorsque vous vous attendez à ce que votre système de fichiers soit inactif. Pour plus d'informations sur la configuration d'un calendrier personnalisé de clichés instantanés, consultez [Création d'un calendrier personnalisé pour les clichés instantanés](#).


Restauration de fichiers et de dossiers individuels

Après avoir configuré des copies instantanées sur votre système de FSx fichiers Amazon, vos utilisateurs peuvent rapidement restaurer les versions précédentes de fichiers ou de dossiers individuels et récupérer les fichiers supprimés.

Les utilisateurs restaurent les fichiers aux versions précédentes à l'aide de l'interface familière de l'explorateur de fichiers Windows. Pour restaurer un fichier, vous choisissez le fichier à restaurer, puis choisissez Restaurer les versions précédentes dans le menu contextuel (clic droit).



Les utilisateurs peuvent ensuite consulter et restaurer une version précédente à partir de la liste des versions précédentes.



Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut

Vous pouvez configurer rapidement des clichés instantanés sur votre système de fichiers en utilisant le paramètre et le calendrier de stockage des clichés instantanés par défaut. Le paramètre de stockage des clichés instantanés par défaut permet aux clichés instantanés de consommer au maximum 10 % de la capacité de stockage de votre système de fichiers. Si vous augmentez la capacité de stockage de votre système de fichiers, la quantité de stockage actuellement allouée aux clichés instantanés n'est pas augmentée de la même manière.

Le calendrier par défaut prend automatiquement des clichés instantanés tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 7 h 00 et 12 h 00 UTC.

Pour définir le niveau par défaut de stockage des clichés instantanés

1. Connectez-vous à une instance de calcul Windows dotée d'une connectivité réseau avec votre système de fichiers.
2. Connectez-vous à l'instance de calcul Windows en tant que membre du groupe d'administrateurs du système de fichiers. Dans AWS Managed Microsoft AD, ce groupe est celui des FSx administrateurs AWS délégués. Dans votre Microsoft AD autogéré, il s'agit des administrateurs de domaine ou du groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

3. Définissez la quantité de stockage parallèle par défaut à l'aide de la commande suivante.
FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint Remplacez-le par le PowerShell point de terminaison Windows Remote du système de fichiers que vous souhaitez administrer. Vous trouverez le point de PowerShell terminaison Windows Remote dans la FSx console Amazon, dans la section Réseau et sécurité de l'écran des détails du système de fichiers ou dans la réponse à l'opération de l'DescribeFileSystemAPI.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {Set-
FsxShadowStorage -Default}
```

La réponse se présente comme suit.

```
FSx Shadow Storage Configuration

AllocatedSpace UsedSpace      MaxSpace MaxShadowCopyNumber
-----
0              0 10737418240              20
```

Pour définir le calendrier de cliché instantané par défaut

1. Connectez-vous à une instance de calcul Windows dotée d'une connectivité réseau avec votre système de fichiers.
2. Connectez-vous à l'instance de calcul Windows en tant que membre du groupe d'administrateurs du système de fichiers. Dans AWS Managed Microsoft AD, ce groupe est celui des FSx administrateurs AWS délégués. Dans votre Microsoft AD autogéré, il s'agit des administrateurs de domaine ou du groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Définissez le calendrier de cliché instantané par défaut à l'aide de la commande suivante.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {Set-
FsxShadowCopySchedule -Default}
```

La réponse affiche le calendrier par défaut qui est désormais défini.

FSx Shadow Copy Schedule

Start Time	Days of week	WeeksInterval
-----	-----	-----
2019-07-16T07:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1
2019-07-16T12:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1

Pour en savoir plus sur les options supplémentaires et la création d'un calendrier de cliché instantané personnalisé, voir [Création d'un calendrier personnalisé pour les clichés instantanés](#).

Définition de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés

Vous définissez la quantité maximale de stockage que les clichés instantanés peuvent consommer sur un système de fichiers à l'aide de la PowerShell commande `Set-FsxShadowStorage` personnalisée. Vous pouvez définir la taille maximale que les clichés instantanés peuvent atteindre en utilisant les paramètres `-Maxsize` ou les `-Default` paramètres. L'utilisation `Default` définit le maximum à 10 % de la capacité de stockage du système de fichiers. Vous ne pouvez pas spécifier les `-Default` paramètres `-Maxsize` et dans la même commande.

À l'aide de `-Maxsize`, vous pouvez définir le stockage des clichés instantanés comme suit :

- En octets : `Set-FsxShadowStorage -Maxsize 2500000000`
- En kilo-octets, méga-octets, giga-octets ou autres unités : ou `Set-FsxShadowStorage -Maxsize (2500MB)` `Set-FsxShadowStorage -Maxsize (2.5GB)`
- En pourcentage de l'espace de stockage global : `Set-FsxShadowStorage -Maxsize "20%"`
- Aussi illimité que possible : `Set-FsxShadowStorage -Maxsize "UNBOUNDED"`

`-Default` À utiliser pour configurer le stockage parallèle de manière à utiliser jusqu'à 10 % du système de fichiers : `Set-FsxShadowStorage -Default`. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option par défaut, consultez [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#).

Pour définir la quantité de stockage de clichés instantanés sur un système FSx de fichiers Windows File Server

1. Connectez-vous à une instance de calcul dotée d'une connectivité réseau avec votre système de fichiers en tant qu'utilisateur membre du groupe d'administrateurs du système de fichiers. Dans

AWS Managed Microsoft AD, ce groupe est celui des FSxadministrateurs AWS délégués. Dans votre Microsoft AD autogéré, il s'agit des administrateurs de domaine ou du groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. Ouvrez une PowerShell fenêtre Windows sur l'instance de calcul.
3. Utilisez la commande suivante pour ouvrir une PowerShell session à distance sur votre système de FSx fichiers Amazon. *FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint* Remplacez-le par le PowerShell point de terminaison Windows Remote du système de fichiers que vous souhaitez administrer. Vous trouverez le point de PowerShell terminaison Windows Remote dans la FSx console Amazon, dans la section Réseau et sécurité de l'écran des détails du système de fichiers ou dans la réponse à l'opération de l'DescribeFileSystemAPI.

```
PS C:\Users\delegateadmin> enter-psession -computename FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint -configurationname fsxremoteadmin
```

4. Vérifiez que le stockage des clichés instantanés n'est pas déjà configuré sur le système de fichiers à l'aide de la commande suivante.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Get-FsxShadowStorage
No Fsx Shadow Storage Configured
```

5. Réglez la quantité de stockage des ombres à 10 % du volume et le nombre maximum de zones d'ombres à 20 à l'aide de -Default cette option.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Set-FsxShadowStorage -Default
FSx Shadow Storage Configuration
```

AllocatedSpace	UsedSpace	MaxSpace	MaxShadowCopyNumber
-----	-----	-----	-----
0	0	32530536858	20

Vous pouvez limiter le nombre maximum de clichés instantanés autorisés sur votre système de fichiers en utilisant la Set-FsxShadowStorage commande associée au -MaxShadowCopyNumber paramètre et en spécifiant une valeur comprise entre 1 et 500. Par défaut, le nombre maximum de clichés instantanés est défini sur 20, comme le recommande Microsoft pour les charges de travail actives.

Affichage du stockage des copies instantanées

Vous pouvez consulter la quantité de stockage actuellement consommée par les clichés instantanés sur votre système de fichiers à l'aide de la `Get-FsxShadowStorage` commande lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>PS>Get-fsxshadowstorage
FSx Shadow Storage Configuration

AllocatedSpace UsedSpace      MaxSpace MaxShadowCopyNumber
-----
0              0 10737418240              20
```

La sortie montre la configuration du stockage parallèle, comme suit :

- **AllocatedSpace**— La quantité de stockage sur le système de fichiers en octets actuellement allouée aux clichés instantanés. Au départ, cette valeur est 0.
- **UsedSpace**— La quantité de stockage, en octets, actuellement utilisée par les clichés instantanés. Au départ, cette valeur est 0.
- **MaxSpace**— La quantité maximale de stockage, en octets, que le stockage parallèle peut atteindre. Il s'agit de la valeur que vous définissez pour le [stockage des clichés instantanés](#) à l'aide de la `Set-FsxShadowStorage` commande.
- **MaxShadowCopyNumber**— Le nombre maximum de copies instantanées que le système de fichiers peut avoir, de 1 à 500.

Lorsque la **UsedSpace** quantité atteint la quantité maximale de stockage de clichés instantanés configurée (**MaxSpace**) ou que le nombre de clichés instantanés atteint le nombre maximal de clichés instantanés configuré (**MaxShadowCopyNumber**), le cliché instantané suivant que vous prenez remplace le cliché instantané le plus ancien. Si vous ne voulez pas perdre vos clichés instantanés les plus anciens, surveillez votre espace de stockage pour vous assurer que vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour les nouveaux clichés instantanés. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez [supprimer des clichés instantanés existants](#) ou augmenter la capacité maximale de [stockage des clichés instantanés](#).

 Note

Lorsque des clichés instantanés sont créés automatiquement ou manuellement, ils utilisent la quantité de stockage de clichés instantanés que vous avez configurée comme limite de stockage. La taille des clichés instantanés augmente au fil du temps et utilisent l'espace de stockage disponible indiqué par la CloudWatch FreeStorageCapacity métrique jusqu'à la quantité maximale de stockage de clichés instantanés configurée (MaxSpace).

Création d'un calendrier personnalisé pour les clichés instantanés

Les planifications de clichés instantanés utilisent des déclencheurs de tâches planifiées dans Microsoft Windows pour spécifier à quel moment les clichés instantanés sont automatiquement réalisés. Un calendrier de copie instantanée peut avoir plusieurs déclencheurs, ce qui vous offre une grande flexibilité de planification. Il ne peut exister qu'un seul calendrier de clichés instantanés à la fois. Avant de créer un calendrier de cliché instantané, vous devez d'abord définir la quantité de [stockage du cliché instantané](#).

Lorsque vous exécutez la `Set-FsxShadowCopySchedule` commande sur un système de fichiers, vous remplacez tout programme de cliché instantané existant. Si votre ordinateur client se trouve dans le fuseau horaire UTC, vous pouvez également spécifier le fuseau horaire d'un déclencheur à l'aide des fuseaux horaires Windows et de l'`-TimezoneIdoption`. Pour obtenir la liste des fuseaux horaires Windows, consultez la documentation du [fuseau horaire par défaut](#) de Microsoft ou exécutez ce qui suit à l'invite de commande Windows : `tzutil /l` Pour en savoir plus sur les déclencheurs de tâches Windows, consultez la section [Déclencheurs de tâches](#) dans la documentation du Microsoft Windows Developer Center.

Vous pouvez également utiliser `-Default` cette option pour configurer rapidement un calendrier de cliché instantané par défaut. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section [Configuration des clichés instantanés pour utiliser le stockage et la planification par défaut](#).

Pour créer un calendrier personnalisé de clichés instantanés

1. Créez un ensemble de déclencheurs de tâches planifiées Windows pour définir à quel moment les clichés instantanés sont pris dans le cadre du calendrier des clichés instantanés. Utilisez la `new-scheduledTaskTrigger` commande PowerShell sur votre machine locale pour définir plusieurs déclencheurs.

L'exemple suivant crée un calendrier de clichés instantanés personnalisé qui prend des clichés instantanés du lundi au vendredi, à 6 h 00 et à 18 h 00 UTC. Par défaut, les heures sont exprimées en UTC, sauf si vous spécifiez un fuseau horaire dans les déclencheurs de tâches planifiées Windows que vous créez.

```
PS C:\Users\delegateadmin> $trigger1 = new-scheduledTaskTrigger -weekly -DaysOfWeek
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday -at 06:00
PS C:\Users\delegateadmin> $trigger2 = new-scheduledTaskTrigger -weekly -DaysOfWeek
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday -at 18:00
```

2. `invoke-command` À utiliser pour exécuter la `scriptblock` commande. Cela permet d'écrire un script qui définit le calendrier des clichés instantanés avec la `new-scheduledTaskTrigger` valeur que vous venez de créer. ***FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint*** Remplacez-le par le PowerShell point de terminaison Windows Remote du système de fichiers que vous souhaitez administrer. Vous trouverez le point de PowerShell terminaison Windows Remote dans la FSx console Amazon, dans la section Réseau et sécurité de l'écran des détails du système de fichiers ou dans la réponse à l'opération de `DescribeFileSystemAPI`.

```
PS C:\Users\delegateadmin> invoke-command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {
```

3. Entrez la ligne suivante à l'`>>` invite pour définir votre calendrier de cliché instantané à l'aide de la `set-fsxshadowcopyschedule` commande.

```
>> set-fsxshadowcopyschedule -scheduledtasktriggers $Using:trigger1,$Using:trigger2
-Confirm:$false }
```

La réponse affiche le calendrier des clichés instantanés que vous avez configuré sur le système de fichiers.

FSx Shadow Copy Schedule

```
Start Time:      : 2019-07-16T06:00:00+00:00
Days of Week    : Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
WeeksInterval   : 1
PSComputerName  : fs-0123456789abcdef1
```

```
RunspaceId      : 12345678-90ab-cdef-1234-567890abcde1

Start Time:      : 2019-07-16T18:00:00+00:00
Days of Week     : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
WeeksInterval    : 1
PSComputerName   : fs-0123456789abcdef1
RunspaceId      : 12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef
```

Afficher le calendrier des clichés instantanés

Pour consulter le calendrier des clichés instantanés existant sur votre système de fichiers, entrez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-0123456789abcdef1]PS> Get-FsxShadowCopySchedule
```

```
FSx Shadow Copy Schedule
```

Start Time	Days of week	WeeksInterval
-----	-----	-----
2019-07-16T07:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1
2019-07-16T12:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1

Création d'un cliché instantané

Pour créer manuellement un cliché instantané, entrez la commande suivante dans une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-0123456789abcdef1]PS> New-FsxShadowCopy
```

```
Shadow Copy {ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890} taken successfully
```

Afficher des clichés instantanés existants

Pour afficher l'ensemble des clichés instantanés existants sur votre système de fichiers, entrez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour

obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Get-FsxShadowCopies
```

```
FSx Shadow Copies: 2 total
```

Shadow Copy ID	Creation Time
-----	-----
{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}	6/17/2019 7:11:09 AM
{FEDCBA21-6543-0987-0987-EF3214567892}	6/19/2019 11:24:19 AM

Supprimer des clichés instantanés

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs clichés instantanés existants sur votre système de fichiers à l'aide de la `Remove-FsxShadowCopies` commande lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Spécifiez les clichés instantanés à supprimer à l'aide de l'une des options obligatoires suivantes :

- `-Oldest` supprime le cliché instantané le plus ancien
- `-All` supprime tous les clichés instantanés existants
- `-ShadowCopyIds` supprime un cliché instantané spécifique par identifiant.

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option avec la commande. Une erreur se produit si vous ne spécifiez pas le cliché instantané à supprimer, si vous spécifiez plusieurs clichés instantanés IDs ou si vous spécifiez un identifiant de cliché instantané non valide.

Pour supprimer le cliché instantané le plus ancien de votre système de fichiers, entrez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopies -Oldest
```

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-FSxShadowCopies" on target "Removing oldest shadow copy".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y"): Y
```

```
Shadow Copy {ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890} deleted
```

Pour supprimer un cliché instantané spécifique de votre système de fichiers, entrez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopies -ShadowCopyId "{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}"
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FsxShadowCopies" on target "Removing shadow copy {ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y")>Y
Shadow Copy \\AMZNFSXABCDE123\root\cimv2:Wind32_ShadowCopy.ID{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}.ID deleted.
```

Pour supprimer un certain nombre des clichés instantanés les plus anciens de votre système de fichiers, mettez à jour vos `-MaxShadowCopyNumber` paramètres en fonction du nombre de clichés instantanés que vous souhaitez conserver. Toutefois, cette modification ne prendra effet qu'après la prise du cliché instantané suivant, lorsque le système supprimera automatiquement les clichés instantanés excédentaires. Utilisez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Get-fsxshadowstorage
FSx Shadow Storage Configuration
```

AllocatedSpace	UsedSpace	MaxSpace	MaxShadowCopyNumber
556679168	21659648	10737418240	50

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Set-FsxShadowStorage -MaxShadowCopyNumber 5
Validation
You have 50 shadow copies. Older versions of shadow copies will be deleted, keeping 5 latest shadow copies on your file system.
Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [?] Help (default is "N"): y
FSx Shadow Storage Configuration
```

AllocatedSpace	UsedSpace	MaxSpace	MaxShadowCopyNumber
556679168	21659648	10737418240	5

Supprimer un calendrier de cliché instantané

Pour supprimer le programme de clichés instantanés existant sur votre système de fichiers, entrez la commande suivante lors d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopySchedule  
  
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-FsxShadowCopySchedule" on target "Removing FSx Shadow  
Copy Schedule".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y"): Y  
[fs-0123456789abcdef1]PS>
```

Suppression du stockage des clichés instantanés, de la planification et de tous les clichés instantanés

Vous pouvez supprimer votre configuration de cliché instantané, y compris tous les clichés instantanés existants et le calendrier des clichés instantanés. Dans le même temps, vous pouvez libérer le stockage des clichés instantanés sur le système de fichiers.

Pour ce faire, entrez la `Remove-FsxShadowStorage` commande dans une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers. Pour obtenir des instructions sur le lancement d'une PowerShell session à distance sur votre système de fichiers, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowStorage  
  
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-FsxShadowStorage" on target "Removing all Shadow  
Copies, Shadow Copy Schedule, and Shadow Storage".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y"): Y  
FSx Shadow Storage Configuration  
Removing Shadow Copy Schedule  
Removing Shadow Copies  
All shadow copies removed.  
Removing Shadow Storage
```

Shadow Storage removed successfully.

Résolution des problèmes de clichés instantanés

Les clichés instantanés peuvent être absents ou inaccessibles pour plusieurs raisons, comme décrit dans la section suivante.

Rubriques

- [Les copies instantanées les plus anciennes sont manquantes](#)
- [Toutes mes copies instantanées sont manquantes](#)
- [Impossible de créer des FSx sauvegardes Amazon ou d'accéder à des copies instantanées sur un système de fichiers récemment restauré ou mis à jour](#)

Les copies instantanées les plus anciennes sont manquantes

Les clichés instantanés les plus anciens sont supprimés dans l'une des situations suivantes :

- Si vous avez 500 clichés instantanés, le cliché instantané suivant remplace le cliché instantané le plus ancien, quel que soit l'espace de stockage restant alloué aux clichés instantanés.
- Si la quantité maximale de stockage de cliché instantané configurée est atteinte, le cliché instantané suivant remplace un ou plusieurs des clichés instantanés les plus anciens, même si vous en avez moins de 500.

Les deux résultats sont un comportement attendu. Si l'espace de stockage alloué aux clichés instantanés est insuffisant, envisagez d'augmenter l'espace que vous avez alloué.

Toutes mes copies instantanées sont manquantes

Si la capacité de I/O performance de votre système de fichiers est insuffisante (par exemple, parce que vous utilisez du stockage sur disque dur, parce que la capacité de stockage sur disque dur est épuisée ou parce que la capacité de débit est insuffisante), Windows Server peut supprimer tous les clichés instantanés, car il est incapable de conserver les clichés instantanés avec la capacité de I/O performance disponible. Tenez compte des recommandations suivantes pour éviter ce problème :

- Si vous utilisez le stockage sur disque dur, utilisez la FSx console Amazon ou FSx l'API Amazon pour passer au stockage SSD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion du type de stockage de votre système de fichiers](#).

- Augmentez la capacité de débit du système de fichiers jusqu'à une valeur trois fois supérieure à la charge de travail attendue.
- Assurez-vous que votre système de fichiers dispose d'au moins 320 Mo d'espace libre, en plus de la quantité maximale de stockage de clichés instantanés configurée.
- Planifiez des clichés instantanés lorsque vous vous attendez à ce que votre système de fichiers soit inactif.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Recommandations relatives aux systèmes de fichiers pour les clichés instantanés](#).

Impossible de créer des FSx sauvegardes Amazon ou d'accéder à des copies instantanées sur un système de fichiers récemment restauré ou mis à jour

Ce comportement est normal. Amazon FSx reconstruit l'état du cliché instantané sur un système de fichiers récemment restauré et n'autorise pas l'accès aux clichés instantanés ou aux sauvegardes tant que la reconstruction est toujours en cours.

Réplication planifiée avec AWS DataSync

Vous pouvez l'utiliser AWS DataSync pour planifier la réplication périodique de votre système de fichiers FSx pour Windows File Server vers un second système de fichiers. Cette fonctionnalité est disponible pour les déploiements régionaux et interrégionaux. Pour en savoir plus, consultez [Migration de fichiers existants vers un serveur FSx de fichiers Windows à l'aide de AWS DataSync](#) ce guide et le [transfert de données entre les services AWS de stockage](#) dans le guide de AWS DataSync l'utilisateur.

Utilisation FSx d'un serveur de fichiers Windows avec Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server à haute disponibilité (HA) est généralement déployé sur plusieurs nœuds de base de données dans un cluster Windows Server Failover (WSFC), chaque nœud ayant accès au stockage de fichiers partagé. Vous pouvez utiliser FSx Windows File Server comme stockage partagé pour les déploiements Microsoft SQL Server à haute disponibilité (HA) de deux manières : en tant que stockage pour les fichiers de données actifs et en tant que témoin de partage de fichiers SMB.

Note

Amazon FSx ne prend actuellement pas en charge la fonctionnalité Microsoft SQL Server IFI (Instant File Initialization).

Le stockage SSD est recommandé pour SQL Server. Le stockage SSD est conçu pour les charges de travail les plus performantes et les plus sensibles à la latence, y compris les bases de données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation FSx d'Amazon afin de réduire la complexité et les coûts de vos déploiements de haute disponibilité de SQL Server, consultez les articles suivants sur le blog du AWS stockage :

- [Simplifiez vos déploiements de haute disponibilité de Microsoft SQL Server à l'aide d'Amazon FSx pour Windows File Server](#)
- [Optimisation des coûts pour vos déploiements SQL Server à haute disponibilité sur AWS](#)
- [Simplifiez les déploiements SQL Server Always On avec AWS Launch Wizard et Amazon FSx](#)

Utilisation d'Amazon FSx pour les fichiers de données Active SQL Server

Microsoft SQL Server peut être déployé avec un partage de fichiers SMB comme option de stockage pour les fichiers de données actifs. Amazon FSx est optimisé pour fournir un stockage partagé pour les bases de données SQL Server en prenant en charge les partages de fichiers disponibles en continu (CA). Ces partages de fichiers sont conçus pour les applications telles que SQL Server qui nécessitent un accès ininterrompu aux données de fichiers partagées. Bien que vous puissiez créer

des partages CA sur des systèmes de fichiers mono-AZ 2, il est nécessaire d'utiliser des partages CA sur des systèmes de fichiers multi-AZ pour tous les déploiements SQL Server, qu'ils soient HA ou non.

Créez un partage disponible en permanence

Vous pouvez créer des partages CA à l'aide de l'Amazon FSx CLI for Remote Management sur PowerShell. Pour spécifier que le partage est disponible en permanence, utilisez l'option `New-FSxSmbShare` avec l'option `-ContinuouslyAvailable` définie sur `$True`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Pour créer un partage disponible en permanence \(CA\)](#).

Configurer les paramètres de délai d'expiration SMB

Comme décrit dans la section [Défaillance du processus](#), le basculement et le retour en arrière pour le mode Multi-AZ peuvent entraîner des pauses d'E/S qui se terminent généralement en moins de 30 secondes. La sensibilité des paramètres de délai d'expiration de votre application SQL Server peut varier en fonction de sa configuration.

Vous pouvez régler le délai d'expiration de la session de configuration du client SMB pour vous assurer que votre application résiste aux basculements de systèmes de fichiers multi-AZ. Vous pouvez tester le comportement de votre application lors des basculements en mettant à jour la capacité de débit de votre système de fichiers, ce qui déclenche un basculement et un retour en arrière automatiques.

Utiliser Amazon FSx comme témoin du partage de fichiers pour les PME

Les déploiements de clusters Windows Server Failover déploient généralement un témoin de partage de fichiers SMB pour maintenir le quorum des ressources du cluster. Les partages de fichiers témoins ne nécessitent qu'une petite quantité de stockage pour les informations relatives au quorum. Les systèmes de FSx fichiers Amazon peuvent être utilisés comme témoins de partage de fichiers SMB pour les déploiements de clusters Windows Server Failover.

Migration du stockage de fichiers existant vers Amazon FSx

Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows possède les fonctionnalités, les performances et la compatibilité nécessaires pour vous aider à transférer et à transférer facilement des applications d'entreprise vers le cloud Amazon Web Services. Le processus de migration de votre stockage local Microsoft Windows File Server vers un serveur FSx de fichiers Windows comporte les quatre étapes principales suivantes :

1. Migrez vos fichiers vers FSx un serveur de fichiers Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#).
2. Migrez votre configuration de partage de fichiers vers FSx un serveur de fichiers Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration de vos configurations de partage de fichiers sur site vers Amazon FSx](#).
3. Associez votre nom DNS existant en tant qu'alias DNS pour votre système de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations, consultez [Associer un alias DNS à Amazon FSx](#).
4. Passez au serveur FSx de fichiers Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réduction des opérations vers le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows](#).

Vous trouverez les détails de chaque étape du processus dans les sections suivantes.

Rubriques

- [Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#)
- [Migration de vos configurations de partage de fichiers sur site vers Amazon FSx](#)
- [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#)
- [Réduction des opérations vers le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows](#)

Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows

Pour migrer vos fichiers existants vers FSx des systèmes de fichiers Windows File Server, nous vous recommandons d'utiliser AWS DataSync un service de transfert de données en ligne conçu pour simplifier, automatiser et accélérer la copie de grandes quantités de données vers et depuis les services de AWS stockage. DataSync copie des données sur Internet ou Direct Connect. En

tant que service entièrement géré, il DataSync n'est plus nécessaire de modifier des applications, de développer des scripts ou de gérer l'infrastructure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration de fichiers existants vers un serveur FSx de fichiers Windows à l'aide de AWS DataSync](#).

Comme solution alternative, vous pouvez utiliser Robust File Copy, ou Robocopy, qui est un répertoire de ligne de commande et un ensemble de commandes de réplication de fichiers pour Microsoft Windows. Pour des procédures détaillées sur l'utilisation de Robocopy pour migrer le stockage de fichiers vers FSx un serveur de fichiers Windows, voir [Migration de fichiers existants vers un serveur de fichiers Windows FSx à l'aide de Robocopy](#).

Bonnes pratiques pour la migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows

Pour migrer de grandes quantités de données vers FSx Windows File Server le plus rapidement possible, utilisez les systèmes de FSx fichiers Amazon configurés avec un stockage SSD (Solid State Drive). Une fois la migration terminée, vous pouvez déplacer les données vers les systèmes de FSx fichiers Amazon en utilisant le stockage sur disque dur (HDD) si c'est la meilleure solution pour votre application.

Pour déplacer des données d'un système de FSx fichiers Amazon utilisant un stockage SSD vers un stockage sur disque dur, vous pouvez suivre les étapes suivantes. (Notez que les systèmes de fichiers HDD ont une capacité de stockage minimale de 2 To et que vous ne pouvez pas modifier la capacité de stockage lors d'une restauration à partir d'une sauvegarde.)

1. Effectuez une sauvegarde de votre système de fichiers SSD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#).
2. Restaurez la sauvegarde sur un système de fichiers à l'aide du stockage sur disque dur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#).

Migration de fichiers existants vers un serveur FSx de fichiers Windows à l'aide de AWS DataSync

Nous vous recommandons AWS DataSync de l'utiliser FSx pour transférer des données entre les systèmes de fichiers Windows File Server. DataSync est un service de transfert de données qui simplifie, automatise et accélère le déplacement et la réplication des données entre des systèmes

de stockage sur site et d'autres services AWS de stockage via Internet ou. Direct Connect DataSync peut transférer les données et les métadonnées de votre système de fichiers, telles que la propriété, les horodatages et les autorisations d'accès.

DataSync prend en charge la copie des listes de contrôle d'accès NTFS (ACLs) et prend également en charge la copie des informations de contrôle d'audit des fichiers, également appelées listes de contrôle d'accès au système NTFS (SACLs), qui sont utilisées par les administrateurs pour contrôler la journalisation des audits des tentatives d'accès aux fichiers par les utilisateurs.

Vous pouvez l'utiliser DataSync FSx pour transférer des fichiers entre deux systèmes de fichiers Windows File Server, ainsi que pour déplacer des données vers un système de fichiers appartenant à un autre AWS compte Région AWS OR. Vous pouvez utiliser DataSync with FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server pour d'autres tâches. Par exemple, vous pouvez effectuer des migrations de données ponctuelles, ingérer régulièrement des données pour des charges de travail distribuées et planifier la réplication à des fins de protection et de restauration des données.

Dans AWS DataSync, un emplacement FSx pour un serveur de fichiers Windows est un point de terminaison FSx pour un serveur de fichiers pour Windows. Vous pouvez transférer des fichiers entre un emplacement FSx pour le serveur de fichiers Windows et un emplacement pour d'autres systèmes de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des emplacements](#) dans le guide de AWS DataSync l'utilisateur.

DataSync accède à votre serveur de fichiers FSx pour Windows à l'aide du protocole SMB (Server Message Block). Il s'authentifie à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous configurez dans la AWS DataSync console ou AWS CLI.

Conditions préalables

Pour migrer des données vers votre configuration de serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows, vous avez besoin d'un serveur et d'un réseau répondant aux DataSync exigences. Pour en savoir plus, consultez la section [Conditions requises DataSync](#) dans le guide de AWS DataSync l'utilisateur.

Si vous effectuez une migration de données volumineuse ou une migration impliquant de nombreux petits fichiers, nous vous recommandons d'utiliser un système de FSx fichiers Amazon avec un type de stockage SSD. Cela est dû au fait que DataSync les tâches impliquent des analyses des métadonnées des fichiers, ce qui peut épuiser les limites d'IOPS du disque dur, ce qui entraîne des migrations de longue durée et un impact sur les performances du système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez: [Bonnes pratiques pour la migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#).

Si votre ensemble de données se compose principalement de petits fichiers, dont le nombre de fichiers se chiffre en millions, ou si vous disposez d'une bande passante réseau supérieure à celle qu'une seule DataSync tâche peut consommer, vous pouvez également accélérer vos transferts de données grâce à une architecture évolutive. Pour plus d'informations, voir : [Comment accélérer vos transferts de données grâce AWS DataSync à des architectures évolutives](#).

Vous pouvez surveiller l' I/O utilisation des disques de votre système de fichiers à l'aide de [mesures de FSx performance](#).

Étapes de base pour la migration de fichiers à l'aide de DataSync

Pour transférer des fichiers d'un emplacement source vers un emplacement de destination à l'aide de DataSync, suivez les étapes de base suivantes :

- Téléchargez et déployez un agent dans votre environnement et activez-le.
- Créez et configurez un emplacement source et de destination.
- Créez et configurez une tâche.
- Exécutez la tâche pour transférer les fichiers depuis la source vers la destination.

Pour savoir comment transférer des fichiers d'un système de fichiers sur site existant vers votre serveur de fichiers FSx pour Windows, consultez les sections [Transfert de données entre le stockage autogéré et AWS](#), [Création d'un emplacement pour les PME](#), et [Création d'un emplacement pour le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows](#) dans le guide de l'AWS DataSync utilisateur.

Pour savoir comment transférer des fichiers d'un système de fichiers existant dans le cloud vers votre serveur de fichiers FSx pour Windows, consultez la section [Déployer votre agent en tant qu'instance Amazon EC2](#) dans AWS DataSync le guide de l'utilisateur.

Migration entre deux systèmes de FSx fichiers Amazon

Vous pouvez l'utiliser DataSync pour migrer des données entre deux systèmes de FSx fichiers Amazon. Cela peut être utile si vous devez déplacer votre charge de travail d'un système de fichiers existant vers un nouveau système de fichiers avec une configuration différente, par exemple d'une configuration mono-AZ à une configuration multi-AZ. Vous pouvez également l'utiliser DataSync pour répartir votre charge de travail entre deux systèmes de fichiers.

Voici un exemple d'aperçu du processus de migration :

1. Créez DataSync des emplacements pour les systèmes de fichiers source et de destination. Notez que la source et la destination doivent appartenir au même domaine Active Directory (AD) ou avoir une relation d'approbation AD entre leurs domaines.
2. Créez et configurez une DataSync tâche pour transférer les données de la source vers la destination. Vous pouvez exécuter la tâche en tant qu'instance unique ou la configurer pour qu'elle s'exécute automatiquement selon un calendrier que vous configurez.
3. Une fois la tâche terminée avec succès, les données de votre système de fichiers de destination sont une copie exacte de votre source. Notez que vous devrez suspendre temporairement toute activité d'écriture ou toute mise à jour de fichiers sur votre système de fichiers source pour terminer la tâche. Vous pouvez ensuite accéder à votre système de fichiers de destination et supprimer le système de fichiers source.

Avant de procéder à la migration depuis votre système de fichiers de production, vous pouvez tester le processus de migration sur un système de fichiers restauré à partir d'une sauvegarde récente. Cela vous permet d'estimer la durée du processus de transfert de données et de résoudre les DataSync erreurs à l'avance.

Pour réduire le temps de transition, vous pouvez exécuter des DataSync tâches à l'avance, en déplaçant la majorité de vos données de votre système de fichiers source vers votre système de fichiers de destination. Après avoir arrêté le trafic vers votre système de fichiers source, vous pouvez exécuter un dernier transfert de tâches pour synchroniser les données récemment mises à jour depuis l'arrêt du trafic, puis passer à votre système de fichiers de destination.

Vous pouvez configurer DataSync les tâches pour qu'elles s'exécutent uniquement dans certains répertoires, ou pour inclure ou exclure certains chemins. Cela peut être utile si vous exécutez plusieurs tâches en parallèle ou si vous souhaitez migrer un sous-ensemble de vos données.

Vous pouvez créer un alias DNS sur votre système de fichiers de destination identique au nom DNS de votre système de fichiers source. Cela permet à vos utilisateurs finaux et à vos applications de continuer à accéder aux données des fichiers en utilisant le nom DNS de votre système de fichiers source. Pour plus d'informations sur la configuration d'un alias DNS, voir : [Accès aux données à l'aide d'alias DNS](#).

Lorsque vous effectuez ce type de migration, nous vous recommandons ce qui suit :

- Planifiez votre migration de manière à éviter les sauvegardes du système de fichiers, le créneau de maintenance hebdomadaire et les Data Deduplication tâches. Plus précisément, nous

vous recommandons de désactiver la Data Deduplication GarbageCollection tâche si elle coïncide avec votre migration planifiée.

- Utilisez un type de stockage SSD pour vos systèmes de fichiers source et de destination. Vous pouvez passer d'un type de stockage sur disque dur à un type de stockage SSD en effectuant une restauration à partir d'une sauvegarde. Pour plus d'informations, voir :[Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#).
- Configurez vos systèmes de fichiers source et de destination avec une capacité de débit suffisante pour le volume de données que vous devez transférer. Au cours des processus de DataSync tâches, surveillez l'utilisation des performances des systèmes de fichiers source et de destination. Pour plus d'informations, consultez: [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).
- Configurez le [DataSync suivi](#) pour vous aider à comprendre l'avancement des tâches en cours. Vous pouvez également envoyer DataSync des journaux au groupe Amazon CloudWatch Logs pour vous aider à déboguer vos tâches en cas d'erreur.

Migration de fichiers existants vers un serveur de fichiers Windows FSx à l'aide de Robocopy

Construit sur Microsoft Windows Server, Amazon FSx pour Windows File Server vous permet de migrer entièrement vos ensembles de données existants vers vos systèmes de FSx fichiers Amazon. Vous pouvez migrer les données de chaque fichier. Vous pouvez également migrer toutes les métadonnées pertinentes des fichiers, notamment les attributs, les horodatages, les listes de contrôle d'accès (ACLs), les informations sur le propriétaire et les informations d'audit. Grâce à cette prise en charge totale de la migration, Amazon FSx permet de déplacer vos charges de travail et applications Windows basées sur ces ensembles de données de fichiers vers le cloud Amazon Web Services.

Utilisez les rubriques suivantes pour vous guider dans le processus de copie de données de fichiers existants. Lorsque vous effectuez cette copie, vous conservez toutes les métadonnées des fichiers provenant de vos centres de données locaux ou de vos serveurs de fichiers autogérés sur Amazon EC2.

Conditions préalables à la migration de fichiers avec Robocopy

Avant de commencer, assurez-vous d'effectuer les actions suivantes :

- Établissez une connectivité réseau (à l'aide Direct Connect d'un VPN) entre votre Active Directory local et le VPC sur lequel vous souhaitez créer le système de fichiers FSx Amazon.


- Créez un compte de service sur votre Active Directory avec des autorisations déléguées pour associer des ordinateurs au domaine. Pour plus d'informations, voir [Déléguer des privilèges à votre compte de service](#) dans le Guide d'AWS Directory Service administration.
- Créez un système de FSx fichiers Amazon, joint à votre répertoire Microsoft AD autogéré (sur site).
- Notez l'emplacement (par exemple \\Source\Share) du partage de fichiers (sur site ou dans AWS) qui contient les fichiers existants que vous souhaitez transférer vers Amazon FSx.
- Notez l'emplacement (par exemple \\Target\Share) du partage de fichiers sur votre système de FSx fichiers Amazon vers lequel vous souhaitez transférer vos fichiers existants.

Le tableau suivant résume les exigences d'accessibilité des systèmes de fichiers source et de destination pour trois modèles d'accès utilisateur de migration.

Modèle d'accès utilisateur de migration	Exigences relatives à l'accessibilité du système de fichiers source	Exigences relatives à l'accessibilité du serveur de FSx fichiers de destination
Modèle read/write d'autorisations directes	L'utilisateur doit au moins disposer d'autorisations de lecture (NTFS ACLs) sur les fichiers et dossiers à migrer.	L'utilisateur doit au moins disposer d'autorisations d'écriture (NTFS ACLs) sur les fichiers et dossiers à migrer.
Modèle de privilèges de sauvegarde/restauration pour annuler les autorisations d'accès	L'utilisateur doit être membre du groupe Backup Operators d'Active Directory local et utiliser l'indicateur /b avec RoboCopy	L'utilisateur doit être membre du groupe des administrateurs du système de FSx fichiers Amazon* et utiliser l'indicateur /b avec RoboCopy
Modèle de privilèges d'administrateur de domaine (complet) pour annuler les autorisations d'accès	L'utilisateur doit être membre du groupe d'administrateurs de domaine d'Active Directory sur site.	L'utilisateur doit être membre du groupe des administrateurs du système de FSx fichiers Amazon* et utiliser l'indicateur /b avec RoboCopy

Note

* Pour les systèmes de fichiers associés à un Microsoft AD AWS géré, le groupe des administrateurs du système de FSx fichiers Amazon est AWS Delegated FSx Administrators. Dans votre Microsoft AD autogéré, le groupe des administrateurs du système de FSx fichiers Amazon est celui des administrateurs de domaine ou le groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers.



Migration de fichiers à l'aide de Robocopy

Vous pouvez migrer vos fichiers existants de vos systèmes de fichiers locaux vers FSx des systèmes de fichiers Windows File Server en suivant la procédure suivante.

Pour migrer des fichiers existants vers Amazon à l' FSx aide de Robocopy

1. Lancez une instance Amazon EC2 Windows Server 2016 dans le même Amazon VPC que celui de votre système de fichiers Amazon. FSx
2. Connectez-vous à votre instance EC2 Amazon. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à votre instance Windows à l'aide de RDP](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Windows.
3. Ouvrez l'invite de commande et mappez le partage de fichiers source sur votre serveur de fichiers existant (sur site ou AWS interne) à une lettre de lecteur (par exemple, Y:) comme suit. Dans ce cadre, vous fournissez les informations d'identification d'un membre du groupe d'administrateurs de domaine Active Directory local.

```
C:\>net use Y: \\fileserver1.mydata.com\localdata /user:mydata.com\Administrator
Enter the password for 'fileserver1.mydata.com': _
```

```
Drive Y: is now connected to \\fileserver1.mydata.com\localdata.
```

The command completed successfully.

- Mappez le partage de fichiers cible sur votre système de FSx fichiers Amazon à une autre lettre de lecteur (par exemple, **Z:**) sur votre instance Amazon EC2 comme suit. Dans ce cadre, vous fournissez les informations d'identification d'un compte utilisateur membre du groupe d'administrateurs de domaine de votre Active Directory local et du groupe d'administrateurs de votre système de FSx fichiers Amazon. Pour les systèmes de fichiers joints à un Microsoft AD AWS géré, ce groupe est **AWS Delegated FSx Administrators**. Dans votre Microsoft AD autogéré, il s'agit du groupe **Domain Admins** ou du groupe personnalisé que vous avez spécifié pour l'administration lors de la création de votre système de fichiers.

Pour plus d'informations, consultez le tableau des [exigences d'accessibilité des systèmes de fichiers source et de destination](#) dans le [Conditions préalables à la migration de fichiers avec Robocopy](#).

```
C:\>net use Z: \\amznfsxabcdef1.mydata.com\share /user:mydata.com\Administrator
Enter the password for 'amznfsxabcdef1.mydata.com': _
```

```
Drive Z: is now connected to \\amznfsxabcdef1.mydata.com\share.
```

The command completed successfully.

- Choisissez Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel. Ouvrez Command Prompt ou Windows PowerShell en tant qu'administrateur, puis exécutez la commande Robocopy suivante pour copier les fichiers du partage source vers le partage cible.

La ROBOCOPY commande est un utilitaire de transfert de fichiers flexible doté de plusieurs options pour contrôler le processus de transfert de données. Grâce à ce processus de ROBOCOPY commande, tous les fichiers et répertoires du partage source sont copiés vers le partage FSx cible Amazon. La copie conserve le fichier et le dossier NTFS ACLs, les attributs, les horodatages, les informations sur le propriétaire et les informations d'audit.

```
robocopy Y:\ Z:\ /copy:DATSOU /secfix /e /b /MT:8
```

L'exemple de commande précédent utilise les éléments et options suivants :

- Y — Fait référence au partage source situé dans la forêt Active Directory locale mydata.com.

- Z — Fait référence au partage cible \\ amznfsxabcdef1.mydata.com \ share sur Amazon. FSx
- /copy — Spécifie les propriétés de fichier suivantes à copier :
 - D — données
 - A — attributs
 - T — horodatages
 - S — NTFS ACLs
 - O — informations sur le propriétaire
 - U — informations d'audit.
- /secfix — Corrige la sécurité des fichiers sur tous les fichiers, même ceux qui ont été ignorés.
- /e — Copie les sous-répertoires, y compris les sous-répertoires vides.
- /b — Utilise le privilège de sauvegarde et de restauration de Windows pour copier des fichiers même si leur NTFS ACLs refuse les autorisations à l'utilisateur actuel.
- /MT:8 — Spécifie le nombre de threads à utiliser pour effectuer des copies multithread.

Note

Si vous copiez des fichiers volumineux via une connexion lente ou peu fiable, vous pouvez activer le mode redémarrable en utilisant l'/zboption robocopy à la place de l'/boption. Avec le mode redémarrable, si le transfert d'un fichier volumineux est interrompu, une opération Robocopy ultérieure peut reprendre au milieu du transfert au lieu d'avoir à recopier le fichier entier depuis le début. L'activation du mode redémarrable peut réduire la vitesse de transfert des données.

Migration de vos configurations de partage de fichiers sur site vers Amazon FSx

Vous pouvez migrer une configuration de partage de fichiers existante vers Amazon FSx en suivant la procédure suivante. Dans cette procédure, le serveur de fichiers source est le serveur de fichiers dont vous souhaitez migrer la configuration de partage de fichiers vers Amazon FSx.

 Note

Migrez d'abord vos fichiers vers Amazon FSx avant de migrer votre configuration de partage de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#).

Pour migrer des partages de fichiers existants vers FSx un serveur de fichiers Windows

1. Sur le serveur de fichiers source, choisissez Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel. Ouvrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur.
2. Exportez les partages de fichiers du serveur de fichiers source vers un fichier nommé `SmbShares.xml` en exécutant les commandes suivantes dans le PowerShell. Dans cet exemple, remplacez F : par la lettre du lecteur de votre serveur de fichiers à partir duquel vous exportez les partages de fichiers.

```
$shareFolder = Get-SmbShare -Special $false | ? { $_.Path -like "F:\*" }  
$shareFolder | Export-Clixml -Path F:\SmbShares.xml
```

3. Modifiez le `SmbShares.xml` fichier en remplaçant toutes les références à F : (votre lettre de lecteur) par D:\share car les systèmes de FSx fichiers Amazon résident sur D:\share.
4. Importez la configuration de partage de fichiers existante vers FSx Windows File Server. Sur un client ayant accès à votre système de FSx fichiers Amazon de destination et au serveur de fichiers source, copiez la configuration de partage de fichiers enregistrée. Importez-le ensuite dans une variable à l'aide de la commande suivante.

```
$shares = Import-Clixml -Path F:\SmbShares.xml
```

5. Préparez l'objet d'identification requis pour créer les partages de fichiers sur votre serveur FSx de fichiers Windows File Server à l'aide de l'une des options suivantes.

Pour générer l'objet d'identification de manière interactive, utilisez la commande suivante.

```
$credential = Get-Credential
```

Pour générer l'objet d'identification à l'aide d'une AWS Secrets Manager ressource, utilisez la commande suivante.

```
$credential = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
  $AdminSecret).SecretString
$FSxAdminUserCredential = (New-Object PSCredential($credential.UserName,(ConvertTo-
  SecureString $credential.Password -AsPlainText -Force)))
```

6. Migrez la configuration du partage de fichiers vers votre serveur de FSx fichiers Amazon à l'aide du script suivant.

```
$FSxAcceptedParameters = ("ContinuouslyAvailable", "Description",
  "ConcurrentUserLimit", "CATimeout", "FolderEnumerationMode", "CachingMode",
  "FullAccess", "ChangeAccess", "ReadAccess", "NoAccess", "SecurityDescriptor",
  "Path", "Name", "EncryptData")
ForEach ($item in $shares) {
  $param = @{};
  Foreach ($property in $item.psObject.properties) {
    if ($property.Name -In $FSxAcceptedParameters) {
      $param[$property.Name] = $property.Value
    }
  }
  Invoke-Command -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ComputerName
  amznfsxxxxxxxxx.corp.com -ErrorVariable errmsg -ScriptBlock { New-FSxSmbShare -
  Credential $Using:credential @Using:param }
}
```

Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows

FSx pour Windows File Server fournit un nom de système de noms de domaine (DNS) par défaut pour chaque système de fichiers que vous pouvez utiliser pour accéder aux données de votre système de fichiers. Vous pouvez également accéder à vos systèmes de fichiers en utilisant le nom DNS de votre choix en configurant le nom DNS alternatif en tant qu'alias DNS pour votre système de FSx fichiers Amazon.

Avec les alias DNS, vous pouvez continuer à utiliser vos noms DNS existants pour accéder aux données stockées sur Amazon FSx lors de la migration du stockage du système de fichiers d'Amazon sur site vers Amazon FSx. Cela permet d'éliminer le besoin de mettre à jour les outils ou les applications qui utilisent vos noms DNS lors de la migration vers Amazon FSx. Vous pouvez associer des alias DNS FSx aux systèmes de fichiers Windows File Server existants, lorsque vous

créez de nouveaux systèmes de fichiers ou lorsque vous créez un nouveau système de fichiers à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez associer jusqu'à 50 alias DNS à un système de fichiers à la fois. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des alias DNS](#).

Un nom d'alias DNS doit répondre aux exigences suivantes :

- Doit être formaté en tant que nom de domaine complet (FQDN), par exemple, `accounting.example.com`
- Peut contenir des caractères alphanumériques et le trait d'union (-).
- Il ne peut pas commencer ni se terminer par un trait d'union.
- Il peut commencer par un caractère numérique.

Pour les noms d'alias DNS, Amazon FSx stocke les caractères alphabétiques sous forme de lettres minuscules (a-z), quelle que soit la manière dont vous les spécifiez : en majuscules, en minuscules ou en lettres correspondantes dans les codes d'échappement.

Les procédures suivantes décrivent comment associer des alias DNS à vos systèmes de fichiers Windows File Server existants FSx à l'aide de la FSx console, de la CLI et de l'API Amazon. Pour plus d'informations sur l'association d'alias DNS lors de la création de nouveaux systèmes de fichiers, y compris de nouveaux systèmes de fichiers issus d'une sauvegarde, consultez [Associer des alias DNS à des systèmes de fichiers](#).

Pour associer des alias DNS à un système de fichiers existant (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers Windows auquel vous souhaitez associer vos alias DNS.
3. Dans l'onglet Réseau et sécurité, choisissez Gérer les alias DNS pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les alias DNS.

Manage DNS aliases

Associate new DNS aliases

Specify up to 50 aliases separated with commas, or put each on a new line.

Associate

Current DNS aliases (1)

< 1 >

☐	DNS name	Status
☐	financials.corp.example.com	Available

If you associate or disassociate DNS aliases, your file system will experience a temporary loss of availability.

Close

- Dans le champ Associer de nouveaux alias, entrez les alias DNS que vous souhaitez associer.
- Choisissez Associer pour ajouter les alias au système de fichiers.

Vous pouvez surveiller le statut des alias que vous venez d'associer dans la liste des alias actuels. Lorsque le statut indique Disponible, l'alias est associé au système de fichiers (processus qui peut prendre jusqu'à 2,5 minutes).

Pour associer des alias DNS à un système de fichiers existant (CLI)

- Utilisez la commande `associate-file-system-aliases` CLI ou l'opération [AssociateFileSystemAliases](#) API pour associer des alias DNS à un système de fichiers existant.

La requête CLI suivante associe deux alias au système de fichiers spécifié.

```
aws fsx associate-file-system-aliases \
```



```
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--aliases financials.corp.example.com transfers.corp.example.com
```

La réponse indique le statut des alias qu'Amazon FSx associe au système de fichiers.

```
{  
  "Aliases": [  
    {  
      "Name": "financials.corp.example.com",  
      "Lifecycle": CREATING  
    },  
    {  
      "Name": "transfers.corp.example.com",  
      "Lifecycle": CREATING  
    }  
  ]  
}
```

Pour surveiller l'état des alias que vous associez, utilisez la commande `describe-file-system-aliases` CLI ([DescribeFileSystemAliases](#) opération d'API équivalente). Lorsque `Lifecycle` d'un alias a la valeur `AVAILABLE`, vous pouvez l'utiliser pour accéder au système de fichiers (un processus qui peut prendre jusqu'à 2,5 minutes).

Réduction des opérations vers le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows

Une fois que vous avez migré votre stockage de fichiers sur site, votre configuration de partage de fichiers et votre configuration DNS, l'étape suivante consiste à transférer vos opérations vers les systèmes FSx de fichiers Windows File Server. Pour passer à votre système de fichiers FSx pour Windows File Server, procédez comme suit :

- Préparez-vous à la découpe.
 - Déconnectez temporairement les clients SMB du système de fichiers d'origine.
 - Effectuez une synchronisation finale de la configuration des fichiers et du partage de fichiers.
- Configurez les noms principaux de service (SPNs) pour votre système de FSx fichiers Amazon.

- Mettez à jour les enregistrements DNS CNAME pour qu'ils pointent vers votre système de FSx fichiers Amazon.

Les procédures permettant d'effectuer chacune de ces étapes sont décrites dans les sections suivantes.

Rubriques

- [Préparation du passage à Amazon FSx](#)
- [Configuration SPNs pour l'authentification Kerberos](#)
- [Mettre à jour les enregistrements DNS CNAME pour le système de FSx fichiers Amazon](#)

Préparation du passage à Amazon FSx

Pour préparer le transfert vers votre système de FSx fichiers Amazon, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Déconnectez tous les clients qui écrivent dans le système de fichiers d'origine.
- Effectuez une synchronisation finale des fichiers à l'aide AWS DataSync de Robocopy. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration du stockage de fichiers existant vers un FSx serveur de fichiers Windows](#).
- Effectuez une synchronisation finale de la configuration du partage de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration de vos configurations de partage de fichiers sur site vers Amazon FSx](#).

Configuration SPNs pour l'authentification Kerberos

Nous vous recommandons d'utiliser l'authentification et le chiffrement basés sur Kerberos lors du transport avec Amazon. FSx Kerberos fournit l'authentification la plus sécurisée pour les clients qui accèdent à votre système de fichiers. Pour activer l'authentification Kerberos pour les clients accédant à Amazon à FSx l'aide d'un alias DNS, vous devez ajouter des noms principaux de service (SPNs) correspondant à l'alias DNS sur l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon.

Deux sont nécessaires SPNs pour l'authentification Kerberos.

HOST/*alias*

```
HOST/alias.domain
```

Par exemple, si l'alias est le `casfinance.domain.com`, les deux requis SPNs sont les suivants.

```
HOST/finance  
HOST/finance.domain.com
```

Un SPN ne peut être associé qu'à un seul objet informatique Active Directory à la fois. S'il existe des noms DNS configurés SPNs pour l'objet informatique Active Directory de votre système de fichiers d'origine, vous devez les supprimer avant de les créer SPNs pour votre système de FSx fichiers Amazon.

Les procédures suivantes décrivent comment rechercher des objets existants SPNs, les supprimer et en créer un nouveau SPNs pour l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour installer le module PowerShell Active Directory requis

1. Connectez-vous à une instance Windows jointe à l'Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint.
2. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
3. Installez le module PowerShell Active Directory à l'aide de la commande suivante.

```
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

Pour rechercher et supprimer un alias DNS existant SPNs sur l'objet informatique Active Directory du système de fichiers d'origine

1. Trouvez-en un existant SPNs à l'aide des commandes suivantes. *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS que vous avez associé au système de fichiers dans [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).

```
## Find SPNs for original file system's AD computer object  
$ALIAS = "alias_fqdn"  
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS)  
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS.Split(".")[0])
```

2. Supprimez le HOST existant SPNs renvoyé à l'étape précédente à l'aide de l'exemple de script suivant.
 - *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS complet que vous avez associé au système de fichiers dans [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).
 - *file_system_dns_name* Remplacez-le par le nom DNS du système de fichiers d'origine.

```
## Delete SPNs for original file system's AD computer object
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})

SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}) ${FSxAdComputer}.Name
SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}.Split(".")[0]) ${FSxAdComputer}.Name
```

3. Répétez ces étapes pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).

Pour définir SPNs l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon

1. Définissez une nouvelle configuration SPNs pour votre système de FSx fichiers Amazon en exécutant les commandes suivantes.
 - *file_system_dns_name* Remplacez-le par le nom DNS FSx attribué par Amazon au système de fichiers.

Pour trouver le nom DNS de votre système de fichiers sur la FSx console Amazon, sélectionnez Systèmes de fichiers, puis choisissez votre système de fichiers. Choisissez le volet Réseau et sécurité de la page de détails du système de fichiers. Vous pouvez également obtenir le nom DNS dans la réponse de l'opération d'[DescribeFileSystems](#) API.

- *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS complet que vous avez associé au système de fichiers dans [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).

```
## Set SPNs for FSx file system AD computer object
$FSxDnsName = "file_system_DNS_name"
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName $FSxDnsName | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity $FileSystemHost)

Set-AdComputer -Identity $FSxAdComputer -Add @{"msDS-
AdditionalDnsHostname"="$Alias"}
SetSpn /S ("HOST/" + $Alias.Split('.')[0]) $FSxAdComputer.Name
SetSpn /S ("HOST/" + $Alias) $FSxAdComputer.Name
```

Note

La définition d'un SPN pour votre système de FSx fichiers Amazon échouera si un SPN pour l'alias DNS existe dans l'AD pour l'objet informatique du système de fichiers d'origine. Pour plus d'informations sur la recherche et la suppression d'un SPNs fichier existant, consultez [Pour rechercher et supprimer un alias DNS existant SPNs sur l'objet informatique Active Directory du système de fichiers d'origine](#).

2. Vérifiez que les nouveaux SPNs sont configurés pour l'alias DNS à l'aide de l'exemple de script suivant. Assurez-vous que la réponse inclut deux HOST SPNs, HOST/*alias* et HOST/*alias_fqdn*.

file_system_DNS_name Remplacez-le par le nom DNS FSx attribué par Amazon à votre système de fichiers. Pour trouver le nom DNS de votre système de fichiers sur la FSx console Amazon, choisissez Systèmes de fichiers, choisissez votre système de fichiers, puis choisissez le volet Réseau et sécurité sur la page de détails du système de fichiers.

Vous pouvez également obtenir le nom DNS dans la réponse de l'opération d'[DescribeFileSystemsAPI](#).

```
## Verify SPNs on FSx file system AD computer object
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})
SetSpn /L ${FSxAdComputer}.Name
```

3. Répétez les étapes précédentes pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers dans [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).

 Note

Vous pouvez appliquer l'authentification et le chiffrement Kerberos en transit avec les clients qui se connectent à votre système de fichiers à l'aide d'alias DNS en définissant les objets de stratégie de groupe (GPOs) suivants dans votre Active Directory :

- Restreindre le protocole NTLM : trafic NTLM sortant vers des serveurs distants
- Restreindre NTLM : ajouter des exceptions de serveur distant pour l'authentification NTLM

Pour plus d'informations, consultez la section Procédure pas [Application de l'authentification Kerberos à l'aide d'objets de stratégie de groupe \(\) GPOs](#) à pas 5 : Utilisation d'alias DNS pour accéder à votre système de fichiers.

Mettre à jour les enregistrements DNS CNAME pour le système de FSx fichiers Amazon

Après avoir correctement configuré SPNs votre système de fichiers, vous pouvez passer à Amazon FSx en remplaçant chaque enregistrement DNS résolu dans le système de fichiers d'origine par un enregistrement DNS correspondant au nom DNS par défaut du système de FSx fichiers Amazon.

Pour installer les applets de commande requis PowerShell

1. Connectez-vous à une instance Windows jointe à l'Active Directory auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint en tant qu'utilisateur membre d'un groupe disposant d'autorisations d'administration DNS (administrateurs de systèmes de noms de domaine AWS délégués dans le répertoire Microsoft Active Directory AWS géré, administrateurs de domaine ou autre groupe auquel vous avez délégué des autorisations d'administration DNS dans votre Active Directory autogéré)

Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à votre instance Windows](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.

3. Le module de serveur PowerShell DNS est nécessaire pour exécuter les instructions de cette procédure. Installez-le à l'aide de la commande suivante.

```
Install-WindowsFeature RSAT-DNS-Server
```

Pour mettre à jour un enregistrement DNS CNAME existant

1. Le script suivant met à jour tous les enregistrements DNS CNAME existants *alias_fqdn* pour l'objet informatique de votre système de FSx fichiers Amazon. Si aucun n'est trouvé, il crée un nouvel enregistrement DNS CNAME pour l'alias DNS *alias_fqdn* qui correspond au nom DNS par défaut de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour exécuter le script :

- *alias_fqdn* Remplacez-le par l'alias DNS que vous avez associé au système de fichiers.
- Remplacez *file_system_dns_name* par le nom DNS par défaut FSx qu'Amazon a attribué au système de fichiers.

```
$Alias="alias_fqdn"
$FSxDnsName="file_system_dns_name"
$AliasHost=$Alias.Split('.')[0]
$ZoneName=((Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain)
$DnsServerComputerName = (Resolve-DnsName $ZoneName -Type NS | Where Type -eq 'A' |
    Select -ExpandProperty Name)[0]

Add-DnsServerResourceRecordCName -Name $AliasHost -ComputerName
    $DnsServerComputerName -HostNameAlias $FSxDnsName -ZoneName $ZoneName
```

2. Répétez l'étape précédente pour chaque alias DNS que vous avez associé au système de fichiers dans lequel vous l'avez associé [Migration de votre configuration DNS locale vers un serveur de FSx fichiers Windows](#).

Surveillance FSx des systèmes de fichiers Windows File Server

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et FSx des performances de Windows File Server et de vos AWS solutions. Vous devez collecter des données de surveillance à partir de toutes les parties de votre AWS solution afin de pouvoir corriger plus facilement une panne le cas échéant. Toutefois, avant de commencer FSx à surveiller le serveur de fichiers Windows, vous devez créer un plan de surveillance incluant les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

Pour plus d'informations sur la connexion et la surveillance FSx pour Windows File Server, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- [Surveillance automatique et surveillance manuelle](#)
- [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#)
- [Journalisation des appels FSx d'API du serveur de fichiers Amazon pour Windows à l'aide de AWS CloudTrail](#)

Surveillance automatique et surveillance manuelle

AWS fournit divers outils que vous pouvez utiliser FSx pour surveiller le serveur de fichiers Windows. Vous pouvez configurer certains de ces outils pour effectuer la surveillance à votre place, tandis que d'autres nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Outils de surveillance automatique

Vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatique suivants FSx pour surveiller le serveur de fichiers Windows et signaler tout problème :

- Amazon CloudWatch Alarms — Surveillez une seule métrique sur une période que vous spécifiez et effectuez une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou à une politique Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance avec Amazon CloudWatch](#).
- Amazon CloudWatch Logs — Surveillez, stockez et accédez à vos fichiers journaux depuis AWS CloudTrail ou d'autres sources. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs.
- AWS CloudTrail Surveillance des journaux : partagez les fichiers journaux entre les comptes, surveillez les fichiers CloudTrail CloudWatch journaux en temps réel en les envoyant à Logs, écrivez des applications de traitement des journaux en Java et vérifiez que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des fichiers CloudTrail journaux](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Outils de surveillance manuelle

Un autre élément important de la surveillance FSx du serveur de fichiers Windows consiste à surveiller manuellement les éléments non couverts par les CloudWatch alarmes Amazon. Le tableau de bord FSx pour Windows File Server et les autres AWS consoles fournissent une at-a-glance vue de l'état de votre AWS environnement. CloudWatch

Le tableau de bord Amazon FSx Monitoring & Performance indique :

- Avertissements et CloudWatch alarmes actuels
- Résumé de l'activité du système de fichiers
- Capacité de stockage et utilisation du système de fichiers
- Performances du serveur de fichiers et du volume de stockage
- CloudWatch alarmes

Le CloudWatch tableau de bord Amazon affiche :

- Alarmes et statuts en cours
- Graphiques des alarmes et des ressources
- Statut d'intégrité du service

En outre, vous pouvez CloudWatch effectuer les opérations suivantes :

- Créez des [tableaux de bord personnalisés](#) pour surveiller les services que vous utilisez.
- Données de métriques de graphiques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances.
- Recherchez et parcourez tous les indicateurs de vos AWS ressources.
- Créer et Modifier des alarmes pour être informé des problèmes.

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Amazon FSx Monitoring & Performance, consultez [Utilisation des métriques du système de fichiers](#).

Surveillance avec Amazon CloudWatch


Amazon CloudWatch collecte et traite les données brutes de votre système de fichiers Windows File Server FSx pour en faire des indicateurs lisibles en temps quasi réel. Ces statistiques sont conservées pendant une période de 15 mois, ce qui vous permet d'accéder à des informations historiques pour vous aider à mieux comprendre les performances de votre flux de travail ou de votre système de fichiers.

FSx pour Windows File Server publie CloudWatch des métriques dans les domaines suivants :

- I/O Les métriques du réseau mesurent l'activité entre les clients accédant au système de fichiers et au serveur de fichiers.
- Les métriques du serveur de fichiers mesurent l'utilisation du débit du réseau, le processeur et la mémoire du serveur de fichiers, ainsi que le débit disque du serveur de fichiers et l'utilisation des IOPS.
- I/O Les métriques de disque mesurent l'activité entre le serveur de fichiers et les volumes de stockage.
- Les mesures du volume de stockage mesurent l'utilisation du débit du disque pour les volumes de stockage sur disque dur et l'utilisation des IOPS pour les volumes de stockage SSD.

- Les indicateurs de capacité de stockage mesurent l'utilisation du stockage, y compris les économies de stockage réalisées grâce à la déduplication des données.

Le schéma suivant illustre un système FSx de fichiers Windows File Server, ses composants et les domaines métriques.



Par défaut, le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows envoie des données métriques à des CloudWatch intervalles d'une minute, avec les exceptions suivantes qui sont émises à intervalles de 5 minutes :

- `FileServerDiskThroughputBalance`
- `FileServerDiskIopsBalance`

Pour plus d'informations CloudWatch, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Les métriques peuvent ne pas être publiées pour les systèmes de fichiers mono-AZ pendant la maintenance du système de fichiers ou le remplacement des composants de l'infrastructure, et pour les systèmes de fichiers multi-AZ pendant le basculement et le retour en arrière entre les serveurs de fichiers principal et secondaire.

Certaines FSx CloudWatch métriques Amazon sont signalées sous forme d'octets bruts. Les octets ne sont pas arrondis à la décimale ou à un multiple binaire de l'unité.

Rubriques

- [CloudWatch métriques et dimensions](#)
- [Utilisation des métriques du système de fichiers](#)
- [Avertissements et recommandations en matière de performances](#)

- [Accès aux métriques du système de fichiers](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes](#)

CloudWatch métriques et dimensions

FSx pour Windows File Server publie les métriques suivantes dans l'espace de AWS/FSx noms d'Amazon CloudWatch pour tous les systèmes de fichiers :

- DataReadBytes
- DataWriteBytes
- DataReadOperations
- DataWriteOperations
- MetadataOperations
- FreeStorageCapacity

FSx pour Windows File Server publie les métriques décrites dans les sections suivantes dans l'espace de AWS/FSx noms d'Amazon CloudWatch pour les systèmes de fichiers configurés avec une capacité de débit d'au moins 32. MBps

I/O Métriques du réseau

L'espace de AWS/FSx noms inclut les I/O métriques réseau suivantes.

Métrique	Description
DataReadBytes	Nombre d'octets pour les opérations de lecture pour les clients accédant au système de fichiers. Unités : octets Statistiques valides : Sum
DataWriteBytes	Nombre d'octets pour les opérations d'écriture pour les clients accédant au système de fichiers. Unités : octets

Métrique	Description
	Statistiques valides : Sum
DataReadOperations	Nombre d'opérations de lecture pour les clients accédant au système de fichiers. Unités : nombre Statistiques valides : Sum
DataWriteOperations	Nombre d'opérations d'écriture pour les clients accédant au système de fichiers. Unités : nombre Statistiques valides : Sum
MetadataOperations	Nombre d'opérations de métadonnées pour les clients accédant au système de fichiers. Unités : nombre Statistiques valides : Sum
ClientConnections	Nombre de connexions actives entre les clients et le serveur de fichiers. Unités : nombre

Métriques du serveur de fichiers

L'AWS/FSx espace de noms inclut les métriques de serveur de fichiers suivantes.

Métrique	Description
NetworkThroughputUtilization	Débit réseau sur le système de fichiers en pourcentage de la limite allouée. Cette métrique reflète toutes les activités du réseau sur le système de fichiers, y compris les E/S du client, les tâches planifiées par le client telles que la déduplication des données, les fonctionnalités

Métrique	Description
	activées par le client telles que les clichés instantanés et les activités d'arrière-plan du système telles que la réplication multi-AZ et les opérations de maintenance. Unités : pourcentage
CPUUtilization	Pourcentage d'utilisation des ressources du processeur de votre serveur de fichiers. Unités : pourcentage
MemoryUtilization	Pourcentage d'utilisation des ressources de mémoire de votre serveur de fichiers. Unités : pourcentage
FileServerDiskThroughputUtilization	Débit du disque entre votre serveur de fichiers et ses volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de débit. Unités : pourcentage
FileServerDiskThroughputBalance	Pourcentage de crédits de rafale disponibles pour le débit du disque entre votre serveur de fichiers et ses volumes de stockage. Valable pour les systèmes de fichiers configurés avec une capacité de débit inférieure MBps ou égale à 256. Unités : pourcentage
FileServerDiskIopsUtilization	Les IOPS du disque entre votre serveur de fichiers et les volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de débit. Unités : pourcentage

Métrique	Description
FileServerDiskIopsBalance	Pourcentage de crédits en rafale disponibles pour les IOPS de disque entre votre serveur de fichiers et ses volumes de stockage. Valable pour les systèmes de fichiers configurés avec une capacité de débit inférieure MBps ou égale à 256. Unités : pourcentage

I/O Métriques du disque

L'AWS/FSx espace de noms inclut les I/O métriques de disque suivantes.

Métrique	Description
DiskReadBytes	Nombre d'octets pour les opérations de lecture qui accèdent aux volumes de stockage. Unités : octets Statistiques valides : somme
DiskWriteBytes	Nombre d'octets pour les opérations d'écriture qui accèdent aux volumes de stockage. Unités : octets Statistiques valides : somme
DiskReadOperations	Nombre d'opérations de lecture pour le serveur de fichiers accédant aux volumes de stockage. Unités : nombre Statistiques valides : Sum
DiskWriteOperations	Nombre d'opérations d'écriture pour le serveur de fichiers accédant aux volumes de stockage.

Métrique	Description
	Unités : nombre
	Statistiques valides : Sum

FSx pour les mesures du volume de stockage Windows

L'AWS/FSx espace de noms inclut les métriques de volume de stockage suivantes.

Métrique	Description
DiskThroughputUtilization	(Disque dur uniquement) Débit du disque entre votre serveur de fichiers et ses volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par les volumes de stockage. Unités : pourcentage
DiskThroughputBalance	(Disque dur uniquement) Pourcentage de crédits de rafale disponibles pour le débit du disque et les IOPS du disque pour les volumes de stockage. Unités : pourcentage
DiskIopsUtilization	(SSD uniquement) Les IOPS du disque entre votre serveur de fichiers et les volumes de stockage, en pourcentage de la limite d'IOPS allouée déterminée par les volumes de stockage. Unités : pourcentage

Indicateurs de capacité de stockage

L'AWS/FSx espace de noms inclut les mesures de capacité de stockage suivantes.

Métrique	Description
FreeStorageCapacity	La quantité de capacité de stockage disponible. Unités : octets Statistiques valides : Average, Minimum
StorageCapacityUtilization	Capacité de stockage physique utilisée en pourcentage de la capacité de stockage totale. Unités : pourcentage
DeduplicationSavedStorage	La quantité d'espace de stockage économisée par la déduplication des données, si elle est activée. Unités : octets

Espace de noms et dimensions FSx pour les métriques du serveur de fichiers Windows

FSx pour Windows File Server, les métriques utilisent l'espace de FSx noms et fournissent des métriques pour une seule dimension, `FileSystemId`. Vous pouvez trouver l'ID d'un système de fichiers à l'aide de la [describe-file-systems](#) AWS CLI commande ou de la commande [DescribeFileSystems](#) API. Un identifiant de système de fichiers prend la forme de *fs-0123456789abcdef0*.


Utilisation des métriques du système de fichiers

Chaque système de FSx fichiers Amazon comporte deux composants architecturaux principaux :

- Le serveur de fichiers qui fournit des données aux clients accédant au système de fichiers.
- Les volumes de stockage qui hébergent les données dans votre système de fichiers.

FSx for Windows File Server fournit des statistiques CloudWatch permettant de suivre les performances et l'utilisation des ressources du serveur de fichiers et des volumes de stockage de votre système de fichiers. Le schéma suivant illustre un système de FSx fichiers Amazon avec ses composants architecturaux, ainsi que les CloudWatch indicateurs de performance et de ressources

disponibles pour la surveillance. La propriété clé affichée pour un ensemble de mesures est la propriété du système de fichiers qui détermine la capacité de ces mesures. Le réglage de cette propriété modifie les performances du système de fichiers pour cet ensemble de mesures.



Utilisez le panneau Surveillance et performances de la FSx console Amazon FSx pour consulter les CloudWatch statistiques relatives au serveur de fichiers Windows décrites dans le tableau suivant.

Panneau de surveillance et de performance	Comment puis-je...	Diagramme	Métriques pertinentes
	... déterminer le nombre total d'IOPS de mon système de fichiers ?	Nombre total d'E/S par seconde	SOMME (DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / Période (en secondes)
Résumé	... déterminer le débit total de mon système de fichiers ?	Débit total	SOMME (DataReadBytes + DataWriteBytes) / Période (en secondes)
	... déterminer la capacité de stockage disponible sur mon système de fichiers ?	Capacité de stockage	FreeStorageCapacity

Panneau de surveillance et de performance	Comment puis-je...	Diagramme	Métriques pertinentes
		disponible	
	... déterminer le nombre de connexions établies entre les clients et le serveur de fichiers ?	Connexions client	ClientConnections
	... déterminer la quantité d'espace disque physique utilisé en pourcentage de la capacité de stockage totale du système de fichiers ?	Utilisation de la capacité de stockage	StorageCapacityUtilization
Stockage	... déterminer la quantité d'espace disque physique économisée par la déduplication des données ?	Stockage sauvegardé grâce à la déduplication des données	DeduplicationSavedStorage
Performances - Serveur de fichiers	... déterminer le débit réseau pour les clients accédant au système de fichiers, en pourcentage du débit provisionné du système de fichiers ?	Utilisation du débit du réseau	NetworkThroughputUtilization ¹

Panneau de surveillance et de performance	Comment puis-je...	Diagramme	Métriques pertinentes
	... déterminer le débit du disque entre le serveur de fichiers et ses volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de débit ?	Utilisation du débit du disque	FileServerDiskThroughputUtilization ¹
	... déterminer le pourcentage de crédits de rafale disponibles pour le débit du disque entre le serveur de fichiers et ses volumes de stockage ?	Balance en rafale du débit du disque	FileServerDiskThroughputBalance
	... déterminer le nombre d'IOPS sur le disque entre le serveur de fichiers et les volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de débit ?	Utilisation des IOPS sur disque	FileServerDiskIopsUtilization
	... déterminer le pourcentage de crédits de rafale disponibles pour les IOPS de disque entre le serveur de fichiers et les volumes de stockage ?	Balance en rafale des IOPS sur le disque	FileServerDiskIopsBalance
	... déterminer le pourcentage d'utilisation du processeur du serveur de fichiers ?	Utilisation de l'UC	CPUUtilization
	... déterminer le pourcentage d'utilisation de la mémoire du serveur de fichiers ?	Utilisation de la mémoire	MemoryUtilization

Panneau de surveillance et de performance	Comment puis-je...	Diagramme	Métriques pertinentes
Performances — Volumes de stockage	... déterminer le débit pour les opérations qui accèdent aux volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de stockage du disque dur ?	Utilisation du débit du disque (HDD)	DiskThroughputUtilization
	... déterminer le pourcentage de débit disponible et les crédits d'IOPS en rafale pour les opérations qui accèdent aux volumes de stockage sur disque dur ?	Balance en rafale du débit du disque (HDD)	DiskThroughputBalance ²
	... déterminer les IOPS pour les opérations qui accèdent aux volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de stockage du disque dur ?	Utilisation des IOPS sur le disque (HDD)	SUM (DiskReadOperations + DiskWriteOperations) / Period(en secondes) / (12* capacité de stockage du disque dur allouée en TiB)
	... déterminer les IOPS pour les opérations qui accèdent aux volumes de stockage, en pourcentage de la limite allouée déterminée par la capacité de stockage SSD ?	Utilisation des IOPS sur disque (SSD)	DiskIopsUtilization

Note

¹ Nous vous recommandons de maintenir une utilisation moyenne de la capacité de débit inférieure à 50 % afin de disposer d'une capacité de débit inutilisée suffisante pour faire

face aux pics inattendus de votre charge de travail, ainsi que pour toutes les opérations de stockage Windows en arrière-plan (telles que la synchronisation du stockage, la déduplication ou les clichés instantanés).

² Les volumes de stockage sur disque dur peuvent connaître des variations de performances importantes en fonction de la charge de travail. Les pics soudains d'IOPS ou de débit peuvent entraîner une dégradation des performances du disque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Performance du disque dur en rafale](#).

Avertissements et recommandations en matière de performances

FSx pour Windows vous fournit des avertissements de performance pour les systèmes de fichiers configurés avec une capacité de débit d'au moins 32 MBps. Amazon FSx affiche un avertissement pour un ensemble de CloudWatch mesures chaque fois que l'une de ces mesures approche ou dépasse un seuil prédéterminé pour plusieurs points de données consécutifs. Ces avertissements vous fournissent des recommandations pratiques que vous pouvez utiliser pour optimiser les performances de votre système de fichiers.

Les avertissements sont accessibles dans plusieurs zones du tableau de bord de surveillance et de performance. Tous les avertissements de FSx performance Amazon actifs ou récents et toutes les CloudWatch alarmes configurées pour le système de fichiers qui sont en état ALARM apparaissent dans le panneau Surveillance et performances de la section Résumé. L'avertissement apparaît également dans la section du tableau de bord affichant le graphique métrique.

Vous pouvez créer des CloudWatch alarmes pour n'importe laquelle des FSx métriques Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d' CloudWatch alarmes](#).

Utiliser des avertissements relatifs aux performances pour améliorer les performances du système de fichiers

Amazon FSx fournit des recommandations pratiques que vous pouvez utiliser pour optimiser les performances de votre système de fichiers. Ces recommandations décrivent la manière dont vous pouvez remédier à un éventuel goulot d'étranglement en matière de performances. Vous pouvez prendre les mesures recommandées si vous pensez que l'activité se poursuivra ou si elle a un impact sur les performances de votre système de fichiers. Selon la métrique qui a déclenché un avertissement, vous pouvez le résoudre en augmentant la capacité de débit ou de stockage du système de fichiers, comme décrit dans le tableau suivant.

S'il existe un avertissement pour cette métrique	Faites ceci
Débit du réseau — utilisation	Augmenter la capacité de débit
Serveur de fichiers > IOPS sur disque : utilisation	
Serveur de fichiers > Débit du disque — utilisation	
Serveur de fichiers > IOPS sur disque - balance en rafale	
Serveur de fichiers > Débit du disque — équilibre en rafale	
Utilisation de la capacité de stockage	Augmenter la capacité de stockage
Volume de stockage > Débit du disque — utilisation (HDD)	Augmenter la capacité de stockage ou passer au type de stockage SSD
Volume de stockage > Débit du disque — balance de rafale (HDD)	
Volume de stockage > IOPS du disque : utilisation (SSD)	Augmentez le nombre d'IOPS sur SSD

Note

Certains événements du système de fichiers peuvent consommer les ressources de I/O performance du disque et éventuellement déclencher des avertissements relatifs aux performances. Par exemple :

- La phase d'optimisation de la mise à l'échelle de la capacité de stockage peut générer une augmentation du débit du disque, comme décrit dans [Augmentation de la capacité de stockage et des performances du système de fichiers](#)
- Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, des événements tels que l'augmentation de la capacité de débit, le remplacement du matériel ou l'interruption de la zone de disponibilité entraînent des événements de basculement et de retour en arrière automatiques. Toute modification de données survenant pendant cette période doit être synchronisée entre les serveurs de fichiers principal et secondaire, et Windows Server exécute une tâche de

synchronisation des données susceptible de consommer I/O des ressources de disque.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Pour plus d'informations sur les performances du système de fichiers, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Accès aux métriques du système de fichiers


Vous pouvez consulter FSx les statistiques Amazon pour CloudWatch les manières suivantes.

- La FSx console Amazon
- La CloudWatch console
- La CloudWatch CLI
- L' CloudWatch API

Les procédures suivantes décrivent comment accéder aux métriques de votre système de fichiers à l'aide de ces différents outils.

Pour consulter les métriques du système de fichiers à l'aide de la FSx console Amazon

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Pour afficher la page de détails du système de fichiers, sélectionnez Systèmes de fichiers dans le volet de navigation.
3. Choisissez le système de fichiers dont vous souhaitez consulter les métriques.
4. Pour afficher les graphiques des indicateurs du système de fichiers, sélectionnez Surveillance et performances dans le deuxième panneau.




- Les mesures récapitulatives sont affichées par défaut, indiquant tous les avertissements et CloudWatch alarmes actifs ainsi que les mesures d'activité du système de fichiers.
- Choisissez Stockage pour afficher la capacité de stockage et les indicateurs d'utilisation.
- Choisissez Performance pour consulter les indicateurs de performance du serveur de fichiers et du stockage
- Choisissez les CloudWatch alarmes pour afficher les graphiques de toutes les alarmes configurées pour le système de fichiers.

Pour de plus amples informations, consultez [Utilisation des métriques du système de fichiers](#).


Pour afficher les métriques dans la CloudWatch console

1. Pour consulter une métrique du système de fichiers sur la page Metrics de la CloudWatch console Amazon, accédez à la métrique dans le panneau Monitoring & performance de la FSx console Amazon.

2. Choisissez Afficher dans les métriques dans le menu Actions en haut à droite du graphique des métriques, comme illustré dans l'image suivante.



Cela ouvre la page Mesures dans la CloudWatch console, qui affiche le graphique des métriques, comme illustré dans l'image suivante.



Pour ajouter des métriques à un CloudWatch tableau de bord

1. FSx Pour ajouter un ensemble de mesures relatives au système de fichiers Windows à un tableau de bord de la CloudWatch console, choisissez l'ensemble de mesures (résumé, stockage ou performances) dans le panneau Surveillance et performances de la FSx console Amazon.
2. Choisissez Ajouter au tableau de bord dans le coin supérieur droit du panneau, cela ouvre la CloudWatch console.

3. Sélectionnez un CloudWatch tableau de bord existant dans la liste ou créez-en un nouveau. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation CloudWatch des tableaux de bord Amazon](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour accéder aux métriques depuis le AWS CLI

- Utilisez la commande [list-metrics](#) avec l'espace de noms `--namespace "AWS/FSx"`. Pour plus d'informations, consultez la référence de la commande [AWS CLI](#).

```
$ aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/FSx"
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/FSx"
{
  "Metrics": [
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "DataWriteOperationTime",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "FileSystemId",
          "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
        }
      ]
    },
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "CapacityPoolWriteBytes",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "VolumeId",
          "Value": "fsvol-0cb2281509f5db3c2"
        },
        {
          "Name": "FileSystemId",
          "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
        }
      ]
    },
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "DiskReadBytes",
      "Dimensions": [
        {
```

```

        "Name": "FileSystemId",
        "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
    }
  ],
},
{
  "Namespace": "AWS/FSx",
  "MetricName": "CompressionRatio",
  "Dimensions": [
    {
      "Name": "FileSystemId",
      "Value": "fs-0f84c9a176a4d7c92"
    }
  ]
},
.
.
.
}

```

Utilisation de l' CloudWatch API

Pour accéder aux métriques depuis l' CloudWatch API

- Appelez [GetMetricStatistics](#). Pour plus d'informations, consultez [Amazon CloudWatch API Reference](#).

Création d' CloudWatch alarmes

Vous pouvez créer une CloudWatch alarme qui envoie un message Amazon SNS lorsque l'alarme change d'état. Une alarme surveille une seule métrique pendant une durée que vous définissez et exécute une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné pendant un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique Auto Scaling.

Les alarmes déclenchent des actions uniquement pour les changements d'état prolongés. CloudWatch les alarmes n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier ; l'état doit avoir changé et être maintenu pendant un certain nombre de périodes. Vous pouvez créer une alarme à partir de la FSx console Amazon ou de la CloudWatch console.

Les procédures suivantes décrivent comment créer des alarmes pour Amazon à FSx l'aide de la console et de l'API. AWS CLI

Pour régler une CloudWatch alarme (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers pour lequel vous souhaitez créer l'alarme.
3. Choisissez le menu Actions, puis sélectionnez Afficher les détails.
4. Sur la page Résumé, sélectionnez Surveillance et performances.
5. Choisissez les CloudWatch alarmes.
6. Choisissez Créer une CloudWatch alarme. Vous êtes ensuite redirigé vers la console CloudWatch.
7. Choisissez Select metrics, puis Next.
8. Dans la section Metrics, choisissez FSX.
9. Choisissez File System Metrics, choisissez la métrique pour laquelle vous souhaitez définir l'alarme, puis sélectionnez Select metric.
10. Dans la section Conditions, choisissez les conditions que vous souhaitez pour l'alarme, puis cliquez sur Suivant.

 Note

Les métriques ne peuvent pas être publiées pendant la maintenance du système de fichiers pour les systèmes de fichiers mono-AZ, ou pendant le basculement et le retour en arrière vers ou depuis les serveurs principaux ou secondaires pour les systèmes de fichiers multi-AZ. Pour éviter toute modification inutile et trompeuse des conditions d'alarme et pour configurer vos alarmes de manière à ce qu'elles résistent aux points de données manquants, consultez la [section Configuration du traitement des données manquantes par les CloudWatch alarmes](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

11. Si vous souhaitez vous CloudWatch envoyer un e-mail ou une notification SNS lorsque l'état d'alarme déclenche l'action, choisissez un état d'alarme pour Chaque fois que cet état d'alarme est activé.

Pour sélectionner une rubrique SNS, choisissez une rubrique SNS existante. Si vous sélectionnez Create topic, vous pouvez définir le nom d'une nouvelle liste d'abonnement par e-mail et les adresses e-mail pour cette liste. La liste est enregistrée et s'affiche dans le champ des alarmes futures. Choisissez Suivant.

 Note

Si vous utilisez Créer la rubrique pour créer une nouvelle rubrique Amazon SNS, les adresses e-mail doivent être vérifiées avant de pouvoir recevoir des notifications. Les e-mails sont envoyés uniquement lorsque l'alarme passe à un état défini. Si ce changement d'état de l'alarme se produit avant la vérification des adresses e-mail, ces dernières ne reçoivent pas de notification.

12. Renseignez les valeurs Name, Description et Whenever de la métrique, puis choisissez Next.
13. Sur la page Aperçu et création, passez en revue l'alarme que vous êtes sur le point de créer, puis choisissez Créer une alarme.

Pour définir des alarmes à l'aide de la CloudWatch console

1. Connectez-vous à la CloudWatch console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Créer une alarme pour démarrer l'assistant de création d'alarme.
3. Choisissez FSx Metrics, puis parcourez les FSx métriques Amazon pour trouver la métrique sur laquelle vous souhaitez placer une alarme. Pour afficher uniquement les FSx statistiques Amazon dans cette boîte de dialogue, recherchez l'ID du système de fichiers de votre système de fichiers. Sélectionnez la métrique sur laquelle créer une alarme, puis sélectionnez Suivant.
4. Indiquez les valeurs Name, Description et Whenever pour la métrique.
5. Si vous souhaitez vous CloudWatch envoyer un e-mail lorsque l'état d'alarme est atteint, pour Chaque fois que cette alarme est atteinte, choisissez State is ALARM. Pour Envoyer une notification à, sélectionnez une rubrique SNS existante. Si vous sélectionnez Create topic, vous pouvez définir le nom d'une nouvelle liste d'abonnement par e-mail et les adresses e-mail pour cette liste. La liste est enregistrée et s'affiche dans le champ des alarmes futures.

 Note

Si vous utilisez Créer la rubrique pour créer une nouvelle rubrique Amazon SNS, les adresses e-mail doivent être vérifiées avant de pouvoir recevoir des notifications. Les e-mails sont envoyés uniquement lorsque l'alarme passe à un état défini. Si ce changement d'état de l'alarme se produit avant la vérification des adresses e-mail, ces dernières ne reçoivent pas de notification.

6. À ce stade, la zone d'aperçu de l'alarme vous permet de prévisualiser l'alarme que vous êtes sur le point de créer. Sélectionnez Create Alarm (Créer une alerte).

Pour définir une CloudWatch alarme (CLI)

- Appelez [put-metric-alarm](#). Pour plus d'informations, consultez la [référence de la commande AWS CLI](#).

Pour configurer une alarme (API)

- Appelez [PutMetricAlarm](#). Pour plus d'informations, consultez [Amazon CloudWatch API Reference](#).

Journalisation des appels FSx d'API du serveur de fichiers Amazon pour Windows à l'aide de AWS CloudTrail

Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un AWS service sur Amazon FSx. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Amazon FSx sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la FSx console Amazon et des appels de code vers les opérations de FSx l'API Amazon. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour Amazon FSx. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite à Amazon FSx, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des informations supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

FSx Informations Amazon dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre compte Compte AWS lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité a lieu sur Amazon FSx, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements à l'aide de l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre entreprise Compte AWS, y compris des événements pour Amazon FSx, créez un parcours. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Présentation de la création d'un journal de suivi](#)
- [CloudTrail services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Toutes les FSx actions Amazon sont enregistrées CloudTrail et documentées dans le [Amazon FSx API Reference](#). Par exemple, les appels au CreateFileSystem CreateBackup et les TagResource actions génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'[élément userIdentity CloudTrail](#) .

Comprendre les entrées des fichiers FSx journaux Amazon

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics. Ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui illustre le TagResource fonctionnement lors de la création d'une balise pour un système de fichiers à partir de la console.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
}
```

```

    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2018-03-01",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }


```

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui illustre l'UntagResource action à effectuer lorsqu'une balise d'un système de fichiers est supprimée de la console.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "UntagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
  "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2018-03-01",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```



Sécurité sur Amazon FSx

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- **Sécurité du cloud** : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le cloud Amazon Web Services. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Amazon FSx pour Windows File Server, consultez la section [AWS Services concernés par programme de conformité](#).
- **Sécurité dans le cloud** — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation d'Amazon FSx pour Windows File Server. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows afin de répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser les ressources de votre serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows.

Rubriques

- [Protection des données dans Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Contrôle d'accès au niveau des fichiers et des dossiers à l'aide de Windows ACLs](#)
- [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#)
- [Enregistrement de l'accès des utilisateurs finaux avec audit de l'accès aux fichiers](#)
- [Gestion des identités et des accès pour Amazon FSx pour Windows File Server](#)
- [Validation de conformité pour Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows et points de terminaison VPC d'interface](#)

Protection des données dans Amazon FSx for Windows File Server

Le modèle de [responsabilité AWS partagée \(modèle\)](#) s'applique à la protection des données dans Amazon FSx for Windows File Server. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez la [FAQ sur la confidentialité des données](#) et les . Pour plus d'informations sur la protection des données en Europe, consultez le [Centre du règlement général sur la protection des données \(RGPD\)](#).

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec FSx for Windows File Server ou Services AWS autre à l'aide de la console, de l'API AWS CLI AWS ou des SDK. Toutes les données que vous

entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Chiffrement des données dans FSx for Windows File Server

Amazon FSx for Windows File Server prend en charge le chiffrement des données au repos et le chiffrement des données en transit. Le chiffrement des données au repos est automatiquement activé lors de la création d'un système de fichiers Amazon FSx. Le chiffrement des données en transit est pris en charge sur les partages de fichiers mappés sur une instance de calcul compatible avec le protocole SMB 3.0 ou version ultérieure. Amazon FSx utilise le chiffrement SMB pour chiffrer automatiquement les données en transit lorsque vous accédez à votre système de fichiers, sans que vous ayez à modifier vos applications.

Quand utiliser le chiffrement ?

Si votre organisation est soumise à des politiques d'entreprise ou des réglementations nécessitant le chiffrement des données et des métadonnées au repos, nous vous recommandons de créer un système de fichiers chiffré en montant votre système de fichiers à l'aide du chiffrement des données en transit.

Si votre entreprise est soumise à des politiques d'entreprise ou réglementaires qui exigent le chiffrement des données et des métadonnées au repos, vos données sont automatiquement chiffrées au repos. Nous vous recommandons également d'activer le chiffrement des données en transit en installant votre système de fichiers à l'aide du chiffrement des données en transit.

Chiffrement de données au repos

Tous les systèmes de fichiers Amazon FSx sont chiffrés au repos avec des clés gérées à l'aide de AWS Key Management Service (AWS KMS). Les données sont automatiquement cryptées avant d'être écrites dans le système de fichiers et déchiffrées automatiquement au fur et à mesure de leur lecture. Ces processus sont gérés de manière transparente par Amazon FSx, de sorte que vous n'avez pas à modifier vos applications.

Amazon FSx utilise un algorithme de AES-256 chiffrement standard pour chiffrer les données et métadonnées Amazon FSx au repos. Pour de plus amples informations, consultez [Principes de base du chiffrement](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

 Note

L'infrastructure de gestion des AWS clés utilise des algorithmes cryptographiques approuvés par les Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2. Cette infrastructure est conforme aux recommandations NIST (National Institute of Standards and Technology) 800-57.

Comment Amazon FSx utilise AWS KMS

Amazon FSx s'intègre à la gestion AWS KMS des clés. Amazon FSx utilise un AWS KMS key pour chiffrer votre système de fichiers. Vous choisissez la clé KMS utilisée pour chiffrer et déchiffrer les systèmes de fichiers (données et métadonnées). Vous pouvez activer, désactiver ou révoquer les autorisations sur cette clé KMS. Cette clé KMS peut être de l'un des deux types suivants :

- Clé gérée par AWS— Il s'agit de la clé KMS par défaut, dont l'utilisation est gratuite.
- Clé gérée par le client – Il s'agit de la clé KMS la plus souple à utiliser, car vous pouvez configurer ses stratégies de clé et ses octrois pour plusieurs utilisateurs ou services. Pour plus d'informations sur la création de clés gérées par le client, consultez la section [Création de clés](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur.

Si vous utilisez une clé gérée par le client comme clé KMS pour le chiffrement et le déchiffrement des données de fichiers, vous pouvez activer la rotation des clés. Lorsque vous activez la rotation des clés, AWS KMS effectue automatiquement une rotation de votre clé une fois par an. En outre, avec une clé gérée par le client, vous pouvez choisir à tout moment à quel moment désactiver, réactiver, supprimer ou révoquer l'accès à votre clé KMS. Pour plus d'informations, consultez [Rotating AWS KMS keys](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur.

Politiques clés d'Amazon FSx pour AWS KMS

Les politiques de clé constituent le principal moyen de contrôler l'accès aux clés KMS. Pour plus d'informations sur les politiques clés, consultez la section [Utilisation des politiques clés AWS KMS](#) dans le Guide du AWS Key Management Service développeur. La liste suivante décrit toutes les autorisations AWS KMS associées prises en charge par Amazon FSx pour les systèmes de fichiers chiffrés au repos :

- kms:Encrypt - (Facultatif) Chiffre le texte brut en texte chiffré. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.

- kms:Decrypt - (Obligatoire) Déchiffre le texte chiffré. Le texte chiffré est du texte brut qui a été précédemment chiffré. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.
- kms : ReEncrypt — (Facultatif) Chiffre les données côté serveur avec une nouvelle clé KMS, sans exposer le texte clair des données côté client. Les données sont d'abord déchiffrées, puis chiffrées à nouveau. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.
- kms : GenerateDataKeyWithoutPlaintext — (Obligatoire) Renvoie une clé de chiffrement des données chiffrée sous une clé KMS. Cette autorisation est incluse dans la politique clé par défaut sous kms : GenerateDataKey *.
- kms : CreateGrant — (Obligatoire) Ajoute une autorisation à une clé pour spécifier qui peut utiliser la clé et dans quelles conditions. Les octrois sont des mécanismes d'autorisation alternatifs aux stratégies de clé. Pour plus d'informations sur les subventions, consultez la section [Utilisation des subventions](#) dans le Guide du AWS Key Management Service développeur. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.
- kms : DescribeKey — (Obligatoire) Fournit des informations détaillées sur la clé KMS spécifiée. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.
- kms : ListAliases — (Facultatif) Répertorie tous les alias clés du compte. Lorsque vous utilisez la console pour créer un système de fichiers chiffré, cette autorisation alimente la liste des clés KMS. Nous vous recommandons d'utiliser cette autorisation pour offrir un confort d'utilisation maximal. Cette autorisation est incluse dans la stratégie de clé par défaut.

Chiffrement des données en transit

Le chiffrement des données en transit est pris en charge sur les partages de fichiers mappés sur une instance de calcul compatible avec le protocole SMB 3.0 ou version ultérieure. Cela inclut toutes les versions de Windows à partir de Windows Server 2012 et Windows 8, ainsi que tous les clients Linux dotés du client Samba version 4.2 ou ultérieure. Amazon FSx for Windows File Server chiffre automatiquement les données en transit à l'aide du chiffrement SMB lorsque vous accédez à votre système de fichiers sans avoir à modifier vos applications.

Le chiffrement SMB utilise AES-128-GCM ou AES-128-CCM (la variante GCM étant choisie si le client prend en charge SMB 3.1.1) comme algorithme de chiffrement, et assure également l'intégrité des données lors de la signature à l'aide de clés de session SMB Kerberos. L'utilisation de AES-128-GCM permet d'améliorer les performances, par exemple en multipliant par deux les performances lors de la copie de fichiers volumineux via des connexions SMB cryptées.

Pour répondre aux exigences de conformité relatives au chiffrement permanent des données en transit, vous pouvez limiter l'accès au système de fichiers afin de n'autoriser l'accès qu'aux clients qui prennent en charge le chiffrement des PME. Vous pouvez également activer ou désactiver le chiffrement en transit par partage de fichiers ou pour l'ensemble du système de fichiers. Cela vous permet d'avoir un mélange de partages de fichiers chiffrés et non chiffrés sur le même système de fichiers.

Gestion du chiffrement en transit

Vous pouvez utiliser un ensemble de PowerShell commandes personnalisées pour contrôler le chiffrement de vos données en transit entre votre système de fichiers FSx for Windows File Server et les clients. Vous pouvez limiter l'accès au système de fichiers aux seuls clients prenant en charge le chiffrement SMB afin que les données en transit soient toujours cryptées. Lorsque l'application du chiffrement des données en transit est activée, les utilisateurs accédant au système de fichiers depuis des clients qui ne prennent pas en charge le chiffrement SMB 3.0 ne pourront pas accéder aux partages de fichiers pour lesquels le chiffrement est activé.

Vous pouvez également contrôler le chiffrement des données en transit au niveau du partage de fichiers plutôt qu'au niveau du serveur de fichiers. Vous pouvez utiliser les contrôles de chiffrement au niveau du partage de fichiers pour associer des partages de fichiers chiffrés et non chiffrés sur le même système de fichiers si vous souhaitez appliquer le chiffrement en transit à certains partages de fichiers contenant des données sensibles et permettre à tous les utilisateurs d'accéder à d'autres partages de fichiers. Server-wide le chiffrement a priorité sur le chiffrement au niveau du partage. Si le chiffrement global est activé, vous ne pouvez pas désactiver le chiffrement de manière sélective pour certains partages.

Vous pouvez gérer le chiffrement en transit sur votre système de fichiers à l'aide de la CLI Amazon FSx pour la gestion à distance PowerShell sur. Pour savoir comment utiliser cette CLI, consultez [Utilisation de l'Amazon FSx CLI pour PowerShell](#).

Vous trouverez ci-dessous les commandes que vous pouvez utiliser pour gérer le chiffrement des utilisateurs en transit sur votre système de fichiers.

Chiffrement dans Transit Command	Description
Get-FSxSmbServerConfiguration	Récupère la configuration du serveur SMB (Server Message Block). Dans la réponse du système, vous pouvez déterminer

Chiffrement dans Transit Command	Description
	les paramètres de chiffrement en transit pour votre système de fichiers en fonction des valeurs des <code>RejectUnencryptedAccess</code> propriétés <code>EncryptData</code> et.
Set-FSxSmbServerConfiguration	Cette commande propose deux options pour configurer le chiffrement en transit de manière globale sur le système de fichiers : • <code>-EncryptData \$True \$False</code> — Définissez ce paramètre sur <code>True</code> pour activer le chiffrement des données en transit. Définissez ce paramètre sur <code>False</code> pour désactiver le chiffrement des données en transit. • <code>-RejectUnencryptedAccess \$True \$False</code> — Définissez ce paramètre sur <code>True</code> pour interdire aux clients qui ne prennent pas en charge le chiffrement d'accéder au système de fichiers. Définissez ce paramètre sur <code>False</code> pour autoriser les clients qui ne prennent pas en charge le chiffrement à accéder au système de fichiers.
Set-FSxSmbShare -name <i>name</i> -EncryptData \$True	Définissez ce paramètre sur <code>True</code> pour activer le chiffrement des données en transit pour le partage. Définissez ce paramètre sur <code>False</code> pour désactiver le chiffrement des données en transit pour le partage.

L'aide en ligne de chaque commande fournit une référence de toutes les options de commande. Pour accéder à cette aide, exécutez la commande avec `?`, par exemple `Get-FSxSmbServerConfiguration -?`.

Contrôle d'accès au niveau des fichiers et des dossiers à l'aide de Windows ACLs

Amazon FSx pour Windows File Server prend en charge l'authentification basée sur l'identité via le protocole SMB (Server Message Block) via Microsoft Active Directory. Active Directory est le service

d'annuaire Microsoft permettant de stocker des informations sur les objets du réseau et de faciliter la recherche et l'utilisation de ces informations par les administrateurs et les utilisateurs. Ces objets incluent généralement des ressources partagées telles que des serveurs de fichiers, des comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs du réseau. Pour en savoir plus sur la prise en charge d'Active Directory sur Amazon FSx, consultez [Utilisation de Microsoft Active Directory](#).

Vos instances de calcul jointes à un domaine peuvent accéder aux partages de FSx fichiers Amazon à l'aide des informations d'identification Active Directory. Vous utilisez des listes de contrôle d'accès Windows standard (ACLs) pour un contrôle d'accès précis au niveau des fichiers et des dossiers. Les systèmes de FSx fichiers Amazon vérifient automatiquement les informations d'identification des utilisateurs accédant aux données du système de fichiers pour appliquer ces Windows ACLs.

Chaque système de FSx fichiers Amazon est fourni avec un partage de fichiers Windows par défaut appelé `share`. Les fenêtres de ce dossier partagé sont configurées ACLs pour autoriser l'accès read/write aux utilisateurs authentifiés, y compris les utilisateurs du domaine auquel le système de fichiers est joint et les utilisateurs des domaines dotés d'une relation de confiance. Ils permettent également un contrôle total du groupe d'administrateurs délégués de votre Active Directory qui est délégué pour effectuer des actions administratives sur vos systèmes de fichiers. Si vous intégrez votre système de fichiers à AWS Managed Microsoft AD, ce groupe est appelé FSx Administrateurs AWS délégués. Si vous intégrez votre système de fichiers à votre configuration Microsoft AD autogérée, ce groupe peut être composé d'administrateurs de domaine. Il peut également s'agir d'un groupe d'administrateurs délégués personnalisé que vous avez spécifié lors de la création du système de fichiers. Pour modifier les ACLs, vous pouvez mapper le partage en tant qu'utilisateur membre du groupe d'administrateurs délégués.

Warning

Amazon FSx exige que l'utilisateur du SYSTÈME dispose des autorisations ACL NTFS de contrôle total sur tous les dossiers de votre système de fichiers. Ne modifiez pas les autorisations ACL NTFS pour cet utilisateur sur vos dossiers. Cela peut rendre votre partage de fichiers inaccessible et empêcher les sauvegardes du système de fichiers d'être utilisables.

Liens connexes

- [Qu'est-ce que AWS Directory Service ?](#) dans le Guide AWS Directory Service d'administration.

- [Créez votre répertoire Microsoft AD AWS géré](#) dans le Guide AWS Directory Service d'administration.
- [Quand créer une relation de confiance](#) dans le guide AWS Directory Service d'administration.
- [Étape 1. Configuration d'un Active Directory](#).

Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC

Vous accédez à votre système de FSx fichiers Amazon via une interface elastic network. Cette interface réseau réside dans le cloud privé virtuel (VPC) basé sur le service Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que vous associez à votre système de fichiers. Vous vous connectez à votre système de FSx fichiers Amazon via son nom DNS (Domain Name Service). Le nom DNS correspond à l'adresse IP privée de l'interface elastic network du système de fichiers dans votre VPC. Seules les ressources au sein du VPC associé, les ressources connectées au VPC associé par Direct Connect ou VPN, ou les ressources au sein de peered VPCs peuvent accéder à l'interface réseau de votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Warning

Vous ne devez ni modifier ni supprimer les interfaces elastic network associées à votre système de fichiers. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte permanente de connexion entre votre VPC et votre système de fichiers.

FSx pour Windows File Server prend en charge le partage VPC, qui vous permet d'afficher, de créer, de modifier et de supprimer des ressources dans un sous-réseau partagé d'un VPC appartenant à un autre compte. AWS Pour plus d'informations, consultez [Working with Shared VPCs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Groupes de sécurité Amazon VPC


Pour mieux contrôler le trafic réseau passant par les interfaces réseau élastiques de votre système de fichiers au sein de votre VPC, utilisez des groupes de sécurité pour limiter l'accès à vos systèmes de fichiers. Un groupe de sécurité est un pare-feu dynamique qui contrôle le trafic à destination et en provenance des interfaces réseau associées. Dans ce cas, la ressource associée est la ou les interfaces réseau de votre système de fichiers.

Pour utiliser un groupe de sécurité afin de contrôler l'accès à votre système de FSx fichiers Amazon, ajoutez des règles d'entrée et de sortie. Les règles entrantes contrôlent le trafic entrant, tandis que les règles sortantes contrôlent le trafic sortant de votre système de fichiers. Assurez-vous que vous disposez des bonnes règles de trafic réseau dans votre groupe de sécurité pour mapper le partage de FSx fichiers de votre système de fichiers Amazon à un dossier de votre instance de calcul prise en charge.

Pour plus d'informations sur les règles des groupes de sécurité, consultez [la section Règles des groupes de sécurité](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour créer un groupe de sécurité pour Amazon FSx

1. [Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse /ec2. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/ec2)
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes de sécurité.
3. Sélectionnez Créer un groupe de sécurité.
4. Attribuez un nom et une description au groupe de sécurité.
5. Pour le VPC, choisissez l'Amazon VPC associé à votre système de fichiers pour créer le groupe de sécurité au sein de ce VPC.
6. Ajoutez les règles suivantes pour autoriser le trafic réseau sortant sur les ports suivants :
 - a. Pour les groupes de sécurité VPC, le groupe de sécurité par défaut pour votre Amazon VPC par défaut est déjà ajouté à votre système de fichiers dans la console. Assurez-vous que le groupe de sécurité et le réseau VPC du ou ACLs des sous-réseaux sur lesquels vous créez votre système de FSx fichiers autorisent le trafic sur les ports et dans les directions indiquées dans le schéma suivant.



Le tableau suivant identifie le rôle de chaque port.

Protocole	Ports	Role
TCP/UDP	53	Système de nom de domaine (DNS)
TCP/UDP	88	Authentification Kerberos
TCP/UDP	464	Changement/définition de mot de passe
TCP/UDP	389	Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
UDP	123	Protocole NTP (Network Time Protocol)
TCP	135	Distributed Computing Environment / End Point Mapper (DCE / EPMAP)
TCP	445	Partage de fichiers SMB avec les services d'annuaire

Protocole	Ports	Role
TCP	636	Protocole LDAPS TLS/SSL (Lightweight Directory Access Protocol over)
TCP	3268	Catalogue mondial Microsoft
TCP	3269	Microsoft Global Catalog via SSL
TCP	5985	WinRM 2.0 (gestion à distance de Microsoft Windows)
TCP	9389	Services Web Microsoft AD DS, PowerShell
TCP	49152 - 65535	Ports éphémères pour RPC

 Important

L'autorisation du trafic sortant sur le port TCP 9389 est requise pour les déploiements de systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ.

- b. Assurez-vous que ces règles de trafic sont également reflétées sur les pare-feux qui s'appliquent à chacun des contrôleurs de domaine, serveurs DNS, FSx clients et administrateurs AD. FSx

 Important

Alors que les groupes de sécurité Amazon VPC nécessitent que les ports soient ouverts uniquement dans le sens où le trafic réseau est initié, la plupart des pare-feux Windows et des réseaux VPC ACLs nécessitent que les ports soient ouverts dans les deux sens.

 Note

Si vous avez défini des sites Active Directory, vous devez vous assurer que le ou les sous-réseaux du VPC associé à votre système de fichiers FSx Amazon sont définis dans un site Active Directory et qu'aucun conflit n'existe entre le ou les sous-réseaux de votre

VPC et ceux de vos autres sites. Vous pouvez afficher et modifier ces paramètres à l'aide du composant logiciel enfichable MMC Active Directory Sites and Services.

 Note

Dans certains cas, vous avez peut-être modifié les règles de votre groupe de AWS Managed Microsoft AD sécurité par rapport aux paramètres par défaut. Dans ce cas, assurez-vous que ce groupe de sécurité dispose des règles de trafic entrant requises pour autoriser le trafic provenant de votre système de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations sur les règles de trafic entrant requises, consultez la section [AWS Managed Microsoft AD Conditions préalables](#) du Guide d'AWS Directory Service administration.

Maintenant que vous avez créé votre groupe de sécurité, vous pouvez l'associer aux interfaces Elastic Network de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour associer un groupe de sécurité à votre système de FSx fichiers Amazon

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Sur le tableau de bord, choisissez votre système de fichiers pour en afficher les détails.
3. Choisissez l'onglet Réseau et sécurité, puis choisissez les interfaces réseau de votre système de fichiers ; par exemple, ENI-01234567890123456. Pour les systèmes de fichiers mono-AZ, vous verrez une interface réseau unique. Pour les systèmes de fichiers multi-AZ, vous verrez une interface réseau dans le sous-réseau Preferred et une autre dans le sous-réseau Standby.
4. Pour chaque interface réseau, choisissez l'interface réseau et dans Actions, choisissez Modifier les groupes de sécurité.
5. Dans la boîte de dialogue Modifier les groupes de sécurité, choisissez les groupes de sécurité à utiliser, puis cliquez sur Enregistrer.

Interdire l'accès à un système de fichiers

Pour interdire temporairement à tous les clients l'accès réseau à votre système de fichiers, vous pouvez supprimer tous les groupes de sécurité associés aux interfaces Elastic Network de votre système de fichiers et les remplacer par un groupe dépourvu de inbound/outbound règles.

Réseau Amazon VPC ACLs

Une autre option pour sécuriser l'accès au système de fichiers au sein de votre VPC consiste à établir des listes de contrôle d'accès réseau (réseau ACLs). Le réseau est distinct ACLs des groupes de sécurité, mais possède des fonctionnalités similaires pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire aux ressources de votre VPC. Pour plus d'informations sur le réseau ACLs, consultez la section [Réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Enregistrement de l'accès des utilisateurs finaux avec audit de l'accès aux fichiers

Amazon FSx pour Windows File Server prend en charge l'audit de l'accès des utilisateurs finaux aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers. Vous pouvez choisir d'envoyer les journaux des événements d'audit d'un système de fichiers à d'autres AWS services proposant un ensemble complet de fonctionnalités. Il s'agit notamment de permettre l'interrogation, le traitement, le stockage et l'archivage des journaux, l'émission de notifications et le déclenchement d'actions pour améliorer encore vos objectifs de sécurité et de conformité.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'audit d'accès aux fichiers pour obtenir des informations sur les modèles d'accès et implémenter des notifications de sécurité pour l'activité des utilisateurs finaux, consultez les sections [Informations sur les modèles d'accès au stockage de fichiers](#) et [Implémentation de notifications de sécurité pour l'activité des utilisateurs finaux](#).

Note

L'audit d'accès aux fichiers n'est pris en charge que sur FSx les systèmes de fichiers Windows dont la capacité de débit est supérieure MBps ou égale à 32. Vous pouvez modifier la capacité de débit des systèmes de fichiers existants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

L'audit d'accès aux fichiers vous permet d'enregistrer les accès des utilisateurs finaux à des fichiers, dossiers et partages de fichiers individuels en fonction des contrôles d'audit que vous avez définis. Les contrôles d'audit sont également appelés listes de contrôle d'accès au système NTFS (SACLs). Si vous avez déjà configuré des contrôles d'audit sur vos données de fichiers existantes, vous pouvez tirer parti de l'audit d'accès aux fichiers en créant un nouveau système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server et en migrant vos données.

Amazon FSx prend en charge les événements d'audit Windows suivants pour les accès aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers :

- Pour les accès aux fichiers, il prend en charge : Tout, Traverser le dossier/Exécuter le fichier, Lister le dossier/Lire les données, Lire les attributs, créer des fichiers/Écrire des données, créer des dossiers/Ajouter des données, Écrire des attributs, supprimer des sous-dossiers et des fichiers, supprimer, lire les autorisations, modifier les autorisations et prendre possession.
- Pour les accès au partage de fichiers, il prend en charge : Se connecter à un partage de fichiers.

Pour les accès aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers, Amazon FSx prend en charge la journalisation des tentatives réussies (par exemple, lorsqu'un utilisateur disposant des autorisations suffisantes accède à un fichier ou à un partage de fichiers), des tentatives infructueuses, ou les deux.

Vous pouvez configurer si vous souhaitez un audit d'accès uniquement sur les fichiers et les dossiers, uniquement sur les partages de fichiers, ou les deux. Vous pouvez également configurer les types d'accès qui doivent être enregistrés (tentatives réussies uniquement, tentatives infructueuses uniquement, ou les deux). Vous pouvez également désactiver l'audit d'accès aux fichiers à tout moment.

Note

L'audit d'accès aux fichiers enregistre les données d'accès des utilisateurs finaux uniquement à partir du moment où il est activé. En d'autres termes, l'audit de l'accès aux fichiers ne génère pas de journaux des événements d'audit des activités d'accès aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers de l'utilisateur final survenues avant l'activation de l'audit d'accès aux fichiers.

Le taux maximum d'événements d'audit d'accès pris en charge est de 5 000 événements par seconde. Les événements d'audit d'accès ne sont pas générés pour chaque opération de lecture et d'écriture de fichier, mais une fois par opération de métadonnées de fichier, par exemple lorsqu'un utilisateur crée, ouvre ou supprime un fichier.

Rubriques

- [Auditer les destinations des journaux d'événements](#)
- [Migration de vos contrôles d'audit](#)
- [Affichage des journaux d'événements](#)

- [Configuration des contrôles d'audit des fichiers et des dossiers](#)
- [Gestion de l'audit des accès aux fichiers](#)

Auditer les destinations des journaux d'événements

Lorsque vous activez l'audit d'accès aux fichiers, vous devez configurer un AWS service auquel Amazon FSx envoie les journaux des événements d'audit. Vous pouvez envoyer des journaux d'événements d'audit à un flux de CloudWatch journaux Amazon Logs d'un groupe de CloudWatch journaux Logs ou à un flux de diffusion Amazon Data Firehose. Vous choisissez la destination des journaux d'événements d'audit soit lorsque vous créez votre système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server, soit à tout moment par la suite en mettant à jour un système de fichiers existant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de l'audit des accès aux fichiers](#).

Voici quelques recommandations qui peuvent vous aider à choisir la destination des journaux des événements d'audit :

- Choisissez CloudWatch Logs si vous souhaitez stocker, consulter et rechercher des journaux d'événements d'audit dans la CloudWatch console Amazon, exécuter des requêtes sur les journaux à l'aide CloudWatch de Logs Insights et déclencher des CloudWatch alarmes ou des fonctions Lambda.
- Choisissez Amazon Data Firehose si vous souhaitez diffuser en continu des événements vers le stockage dans Amazon S3, vers une base de données dans Amazon Redshift, vers OpenSearch Amazon Service ou vers des solutions partenaires telles que Splunk ou Datadog AWS pour une analyse plus approfondie.

Par défaut, Amazon FSx crée et utilise un groupe de CloudWatch journaux Logs par défaut dans votre compte comme destination du journal des événements d'audit. Si vous souhaitez utiliser un groupe de journaux de CloudWatch journaux personnalisé ou utiliser Firehose comme destination du journal des événements d'audit, voici les exigences relatives aux noms et aux emplacements de la destination du journal des événements d'audit :

- Le nom du groupe de CloudWatch journaux Logs doit commencer par le `/aws/fsx/` préfixe. Si vous ne disposez pas d'un groupe de CloudWatch journaux Logs existant lorsque vous créez ou mettez à jour un système de fichiers sur la console, Amazon FSx peut créer et utiliser un flux de journaux par défaut dans le groupe de CloudWatch `/aws/fsx/windows` journaux Logs. Si vous ne souhaitez pas utiliser le groupe de journaux par défaut, l'interface utilisateur de configuration

vous permet de créer un groupe de CloudWatch journaux de journaux lorsque vous créez ou mettez à jour votre système de fichiers sur la console.

- Le nom du flux de diffusion Firehose doit commencer par le `aws-fsx-` préfixe. Si vous ne disposez pas d'un flux de diffusion Firehose existant, vous pouvez en créer un lorsque vous créez ou mettez à jour votre système de fichiers sur la console.
- Le flux de diffusion Firehose doit être configuré pour être utilisé `Direct PUT` comme source. Vous ne pouvez pas utiliser un flux de données Kinesis existant comme source de données pour votre flux de diffusion.
- La destination (groupe de CloudWatch journaux Logs ou flux de diffusion Firehose) doit se trouver sur la même AWS partition et sur celle de votre Compte AWS système de FSx fichiers Amazon. Région AWS

Vous pouvez modifier la destination du journal des événements d'audit à tout moment (par exemple, de CloudWatch Logs à Firehose). Dans ce cas, les nouveaux journaux des événements d'audit sont envoyés uniquement à la nouvelle destination.

Meilleur effort de livraison du journal des événements d'audit

Généralement, les enregistrements du journal des événements d'audit sont livrés à destination en quelques minutes, mais cela peut parfois prendre plus de temps. Dans de très rares cas, les enregistrements du journal des événements d'audit peuvent être manqués. Si votre cas d'utilisation nécessite une sémantique particulière (par exemple, pour s'assurer qu'aucun événement d'audit n'est manqué), nous vous recommandons de prendre en compte les événements manqués lors de la conception de vos flux de travail. Vous pouvez vérifier les événements manqués en analysant la structure des fichiers et des dossiers de votre système de fichiers.

Migration de vos contrôles d'audit

Si des contrôles d'audit (SACLs) sont déjà configurés sur vos données de fichiers existantes, vous pouvez créer un système de FSx fichiers Amazon et migrer vos données vers votre nouveau système de fichiers. Nous vous recommandons AWS DataSync de l'utiliser pour transférer les données et les données associées SACLs à votre système de FSx fichiers Amazon. Comme solution alternative, vous pouvez utiliser Robocopy (Robust File Copy). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Migration du stockage de fichiers existant vers Amazon FSx](#).

Affichage des journaux d'événements

Vous pouvez consulter les journaux des événements d'audit une fois FSx qu'Amazon a commencé à les publier. L'emplacement et le mode d'affichage des journaux dépendent de la destination du journal des événements d'audit :

- Vous pouvez consulter CloudWatch les journaux en accédant à la CloudWatch console et en choisissant le groupe de journaux et le flux de journaux auxquels vos journaux d'événements d'audit sont envoyés. Pour plus d'informations, consultez [Afficher les données de journal envoyées à CloudWatch Logs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Vous pouvez utiliser CloudWatch Logs Insights pour rechercher et analyser les données de vos journaux de manière interactive. Pour plus d'informations, consultez [Analyser les données des CloudWatch journaux avec Logs Insights](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Vous pouvez également exporter les journaux des événements d'audit vers Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez [Exportation de données de journal vers Amazon S3](#), également dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs.

- Vous ne pouvez pas consulter les journaux des événements d'audit sur Firehose. Cependant, vous pouvez configurer Firehose pour transférer les journaux vers une destination à partir de laquelle vous pouvez les lire. Les destinations incluent Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service et des solutions partenaires telles que Splunk et Datadog. Pour plus d'informations, consultez Choisir une [destination dans](#) le guide du développeur Amazon Data Firehose.

Champs d'événements d'audit

Cette section décrit les informations contenues dans les journaux des événements d'audit et fournit des exemples d'événements d'audit.

Vous trouverez ci-dessous une description des principaux champs d'un événement d'audit Windows.

- EventID fait référence à l'ID d'événement du journal des événements Windows défini par Microsoft. Consultez la documentation Microsoft pour obtenir des informations sur les [événements du système de fichiers et les événements de partage](#) de fichiers.
- SubjectUserName fait référence à l'utilisateur effectuant l'accès.
- ObjectName fait référence au fichier, au dossier ou au partage de fichiers cible auquel vous avez accédé.

- **ShareName** est disponible pour les événements générés pour l'accès au partage de fichiers. Par exemple, **EventID 5140** est généré lors de l'accès à un objet de partage réseau.
- **IpAddress** fait référence au client qui a initié l'événement pour les événements de partage de fichiers.
- Les mots clés, lorsqu'ils sont disponibles, indiquent si l'accès au fichier a été un succès ou un échec. Pour les accès réussis, la valeur est `0x8020000000000000`. Pour les accès échoués, la valeur est `0x8010000000000000`.
- **TimeCreated SystemTime** fait référence à l'heure à laquelle l'événement a été généré dans le système et affiché au format `<YYYY-MM-:MM:SS.S>Z. DDThh`
- L'ordinateur fait référence au nom DNS du système de fichiers Windows Remote PowerShell Endpoint et peut être utilisé pour identifier le système de fichiers.
- **AccessMask**, lorsqu'il est disponible, fait référence au type d'accès au fichier effectué (par exemple `ReadData`, `WriteData`).
- **AccessList** fait référence à l'accès demandé ou accordé à un objet. Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous et la documentation Microsoft (comme dans [Event 4556](#)).

Type d'accès	Masque d'accès	Value
Lire le répertoire de données ou de listes	0x1	%4416
Écrire des données ou ajouter un fichier	0x2	%417
Ajouter des données ou ajouter un sous-répertoire	0x4	%418
Lire les attributs étendus	0 x 8	%4419
Écrire des attributs étendus	0 x 10	%4420
Exécuter/Traverser	0 x 20	%4421
Supprimer l'enfant	0 x 40	%442
Lire les attributs	0x80	%4423

Type d'accès	Masque d'accès	Value
Écrire des attributs	0 x 100	%424
Suppression	0 x 10000	%1537
Lire ACL	0 x 20000	%1538
Écrire ACL	0x40000	%1539
Écrivez le propriétaire	0 x 80000	% 1540
Synchroniser	0 x 100000	%1541
ACL de sécurité d'accès	0x1000000	%1542

Voici quelques événements clés accompagnés d'exemples. Notez que le XML est formaté dans un souci de lisibilité.

L'ID d'événement 4660 est enregistré lorsqu'un objet est supprimé.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4660</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
<Task>12800</Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-05-18T04:51:56.916563800Z' />
<EventRecordID>315452</EventRecordID><Correlation/>
<Execution ProcessID='4' ThreadID='5636' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x50932f71</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='HandleId'>0x12e0</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data><Data
Name='ProcessName'></Data>
<Data Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data></EventData></
Event>
```

L'ID d'événement 4659 est enregistré lors d'une demande de suppression de fichier.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4659</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-0603T19:18:09.951551200Z' />
<EventRecordID>308888</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='5540' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device\HarddiskVolume8\shar
\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0x0</Data><Data
  Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name='AccessList'>%%1537
  %%4423
  </Data><Data Name='AccessMask'>0x10080</Data><Data Name='PrivilegeList'>-</Data>
<Data Name='ProcessId'>0x4</Data></EventData></Event>
```

L'ID d'événement 4663 est enregistré lorsqu'une opération spécifique a été effectuée sur l'objet. L'exemple suivant montre la lecture de données à partir d'un fichier, qui peuvent être interprétées à partir de celui-ci `AccessList %%4416`.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4663< /EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-06-03T19:10:13.887145400Z' />
<EventRecordID>308831</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='6916' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData>< Data
  Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113< /Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
```



```
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0x101c</Data><Data Name='AccessList'>%%4416
  </Data>
<Data Name='AccessMask'>0x1</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data><Data Name='ResourceAttributes'>S:AI</Data>
</EventData></Event>
```

L'exemple suivant montre les write/append données d'un fichier, qui peuvent être interprétées à partir de celui-ci `AccessList %%4417`.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4663</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-06-03T19:12:16.813827100Z' />
<EventRecordID>308838</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='5828' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0xa38</Data><Data Name='AccessList'>%%4417
  </Data><Data Name='AccessMask'>0x2</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data><Data Name='ResourceAttributes'>S:AI</Data></
EventData></Event>
```

L'ID d'événement 4656 indique qu'un accès spécifique a été demandé pour un objet. Dans l'exemple suivant, la demande Read a été lancée pour ObjectName « permtest » et a échoué, comme le montre la valeur Keywords de. `0x8010000000000000`

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
```

```

<EventID>4656</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8010000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-06-03T19:22:55.113783500Z' />
<EventRecordID>308919</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='4924' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\permtest</Data>
<Data Name='HandleId'>0x0</Data><Data
  Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name='AccessList'>%%1541
  %%4416
  %%4423
  </Data><Data Name='AccessReason'>%%1541: %%1805
  %%4416: %%1805
  %%4423: %%1811 D:(A;0ICI;0x1301bf;;;AU)
  </Data><Data Name='AccessMask'>0x100081</Data><Data Name='PrivilegeList'>-</Data>
<Data Name='RestrictedSidCount'>0</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data><Data
  Name='ProcessName'></Data>
<Data Name='ResourceAttributes'>-</Data></EventData></Event>

```

L'ID d'événement 4670 est enregistré lorsque les autorisations d'un objet sont modifiées. L'exemple suivant montre que l'utilisateur « admin » a modifié l'autorisation sur « permtest » pour ajouter des autorisations au SID ObjectName « S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113 ». Reportez-vous à la documentation Microsoft pour plus d'informations sur l'interprétation des autorisations.

```

<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4670</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
<Task>13570</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime='2021-06-03T19:39:47.537129500Z' /><EventRecordID>308992</
EventRecordID>
<Correlation/><Execution ProcessID='4' ThreadID='2776' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</Data>

```

```
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\\Device
\\HarddiskVolume8\\share\\permtest</Data>
<Data Name='HandleId'>0xcc8</Data>
<Data Name='OldSd'>D:PAI(A;OICI;FA;;;SY)
(A;OICI;FA;;;S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2622)</Data>
<Data Name='NewSd'>D:PARAI(A;OICI;FA;;;S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113)
(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA;;;
S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2622)</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data></EventData></Event>
```

L'ID d'événement 5140 est enregistré à chaque accès à un partage de fichiers.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>5140</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12808</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-06-03T19:32:07.535208200Z' />
<EventRecordID>308947</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
ThreadID='3120' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2620</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>EC2AMAZ-1GP4HMN$</Data><Data
Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2d4ca529</Data><Data Name='ObjectType'>File</Data><Data
Name='IpAddress'>172.45.6.789</Data>
<Data Name='IpPort'>49730</Data><Data Name='ShareName'>\\AMZNFSXCYDKLDZZ\\share</Data>
<Data Name='ShareLocalPath'>\\??\D:\share</Data><Data Name='AccessMask'>0x1</Data><Data
Name='AccessList'>%%4416
</Data></EventData></Event>
```

L'ID d'événement 5145 est enregistré lorsque l'accès est refusé au niveau du partage de fichiers. L'exemple suivant montre que l'accès à ShareName « demoshare01 » a été refusé.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>5145</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
```

```
<Task>12811</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime='2021-05-19T22:30:40.485188700Z' /><EventRecordID>282939</
EventRecordID>
<Correlation/><Execution ProcessID='4' ThreadID='344' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxtmn9autz.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-
1113</Data><Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data
Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x95b3fb7</Data><Data Name='ObjectType'>File</Data>
<Data Name='IpAddress'>172.31.7.112</Data><Data Name='IpPort'>59979</Data>
<Data Name='ShareName'>\\AMZNFSXDPNTE0DC\demoshare01</Data><Data Name='ShareLocalPath'>
\??\D:\demoshare01</Data>
<Data Name='RelativeTargetName'>Desktop.ini</Data><Data Name='AccessMask'>0x120089</
Data>
<Data Name='AccessList'>%%1538 %%1541 %%4416 %%4419 %%4423 </Data><Data
Name='AccessReason'>%%1538:
%%1804 %%1541: %%1805 %%4416: %%1805 %%4419: %%1805 %%4423: %%1805 </Data></
EventData></Event>
```

Si vous utilisez CloudWatch Logs Insights pour rechercher les données de vos journaux, vous pouvez exécuter des requêtes sur les champs d'événements, comme le montrent les exemples suivants :

- Pour demander un ID d'événement spécifique, procédez comme suit :

```
fields @message
| filter @message like /4660/
```

- Pour interroger tous les événements correspondant à un nom de fichier donné, procédez comme suit :

```
fields @message
| filter @message like /event.txt/
```

Pour plus d'informations sur le langage de requête CloudWatch Logs Insights, consultez [Analyzing Log Data with CloudWatch Logs Insights](#), dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Configuration des contrôles d'audit des fichiers et des dossiers


Vous devez définir des contrôles d'audit sur les fichiers et dossiers que vous souhaitez auditer pour les tentatives d'accès des utilisateurs. Les contrôles d'audit sont également appelés listes de contrôle d'accès au système NTFS (SACLs).

Vous configurez les contrôles d'audit à l'aide de l'interface graphique native de Windows ou par programmation à l'aide de commandes Windows. PowerShell Si l'héritage est activé, vous devez généralement définir des contrôles d'audit uniquement sur les dossiers de niveau supérieur auxquels vous souhaitez enregistrer les accès.

Utilisation de l'interface graphique Windows pour définir l'accès à l'audit

Pour utiliser une interface graphique afin de définir des contrôles d'audit sur vos fichiers et dossiers, utilisez l'Explorateur de fichiers Windows. Sur un fichier ou un dossier donné, ouvrez l'Explorateur de fichiers Windows et sélectionnez l'onglet Propriétés > Sécurité > Avancé > Audit.

L'exemple de contrôle d'audit suivant permet d'auditer les événements réussis pour un dossier. Une entrée du journal des événements Windows est émise chaque fois que ce dossier est ouvert pour être lu avec succès par l'utilisateur administrateur.



Le champ Type indique les actions que vous souhaitez auditer. Définissez ce champ sur Réussite pour auditer les tentatives réussies, Échec pour auditer les tentatives infructueuses ou Tout pour auditer à la fois les tentatives réussies et les tentatives infructueuses.

Pour plus d'informations sur les champs de saisie d'audit, voir [Appliquer une politique d'audit de base sur un fichier ou un dossier](#) dans la documentation Microsoft.

Utilisation de PowerShell commandes pour définir l'accès à l'audit

Vous pouvez utiliser la `Set-Acl` commande Microsoft Windows pour définir la SACL d'audit sur n'importe quel fichier ou dossier. Pour plus d'informations sur cette commande, consultez la documentation Microsoft [Set-Acl](#).

Voici un exemple d'utilisation d'une série de PowerShell commandes et de variables pour définir l'accès à l'audit en cas de tentatives réussies. Vous pouvez adapter ces exemples de commandes aux besoins de votre système de fichiers.

```
$path = "C:\Users\TestUser\Desktop\DemoTest\"

$ACL = Get-Acl $path

$ACL | Format-List

$AuditUser = "TESTDOMAIN\TestUser"

$AuditRules = "FullControl"

$InheritType = "ContainerInherit,ObjectInherit"

$AuditType = "Success"

$AccessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAuditRule($AuditUser,
$AuditRules,$InheritType,"None",$AuditType)

$ACL.SetAuditRule($AccessRule)

$ACL | Set-Acl $path

Get-Acl $path -Audit | Format-List
```

Gestion de l'audit des accès aux fichiers

Vous pouvez activer l'audit d'accès aux fichiers lors de la création d'un nouveau système de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server. L'audit d'accès aux fichiers est désactivé par défaut lorsque vous créez un système de fichiers depuis la FSx console Amazon.

Sur les systèmes de fichiers existants sur lesquels l'audit d'accès aux fichiers est activé, vous pouvez modifier les paramètres d'audit d'accès aux fichiers, notamment les types de tentatives d'accès pour


les accès aux fichiers et aux partages de fichiers, ainsi que la destination du journal des événements d'audit. Vous pouvez effectuer ces tâches à l'aide de la FSx console Amazon ou de l'API. AWS CLI

Note

L'audit d'accès aux fichiers n'est pris en charge que sur les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server dotés d'une capacité de débit de 32 MBps ou plus. Vous ne pouvez pas créer ou mettre à jour un système de fichiers avec une capacité de débit inférieure à 32 MBps si l'audit d'accès aux fichiers est activé. Vous pouvez modifier la capacité de débit à tout moment après avoir créé le système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

Pour activer l'audit de l'accès aux fichiers lors de la création d'un système de fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Suivez la procédure de création d'un nouveau système de fichiers décrite [Étape 5. Créez votre système de fichiers](#) dans la section Mise en route.
3. Ouvrez la section Audit - facultatif. L'audit d'accès aux fichiers est désactivé par défaut.



▼ Auditing - optional

Log access to files and folders [Info](#)
Once you enable logging here, Windows generates audit logs for files and folders on which you have enabled audit controls (also known as System Access Control Lists or SACLs).

 If you don't already have audit controls configured for your individual files or folders, use the Windows GUI or PowerShell to do so. [See documentation.](#) [↗](#)

☐ Log successful attempts
☐ Log failed attempts

Log access to file shares [Info](#)
☐ Log successful attempts
☐ Log failed attempts

4. Pour activer et configurer l'audit d'accès aux fichiers, procédez comme suit.
 - Pour l'accès au journal des fichiers et des dossiers, sélectionnez l'enregistrement des tentatives and/or infructueuses réussies. La journalisation est désactivée pour les fichiers et les dossiers si vous n'effectuez aucune sélection.

- Pour l'accès au journal des partages de fichiers, sélectionnez l'enregistrement des tentatives and/or infructueuses réussies. La journalisation est désactivée pour les partages de fichiers si vous n'effectuez aucune sélection.
- Pour Choisir une destination du journal des événements d'audit, choisissez CloudWatch Logs ou Firehose. Choisissez ensuite un journal ou un flux de diffusion existant ou créez-en un nouveau. Pour les CloudWatch journaux, Amazon FSx peut créer et utiliser un flux de journal par défaut dans le groupe de CloudWatch /aws/fsx/windows journaux Logs.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration d'audit d'accès aux fichiers qui vérifiera les tentatives d'accès réussies et infructueuses des utilisateurs finaux aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers. Les journaux des événements d'audit seront envoyés à la destination par défaut du groupe de CloudWatch /aws/fsx/windows journaux Logs.

▼ **Auditing - optional**

Log access to files and folders [Info](#)
Once you enable logging here, Windows generates audit logs for files and folders on which you have enabled audit controls (also known as System Access Control Lists or SACLs).

❗ If you don't already have audit controls configured for your individual files or folders, use the Windows GUI or PowerShell to do so. [See documentation.](#)

☒ Log successful attempts
☒ Log failed attempts

Log access to file shares [Info](#)
☒ Log successful attempts
☒ Log failed attempts

Choose an audit event log destination

☒ **CloudWatch Logs**
View and search audit logs in the AWS management console and run queries on logs using CloudWatch Logs Insights

☐ **Kinesis Data Firehose**
Continuously stream audit events to S3, an Amazon Redshift database, Amazon Elasticsearch, or to partner solutions such as Splunk and Datadog for further analysis

Choose a CloudWatch Logs destination

/aws/fsx/windows ▼

[Create new](#)

Pricing
Standard Amazon CloudWatch Logs pricing applies based on your usage. [Learn more](#)

5. Passez à la section suivante de l'assistant de création de système de fichiers.

Lorsque le système de fichiers est disponible, la fonctionnalité d'audit d'accès aux fichiers est activée.

Pour activer l'audit de l'accès aux fichiers lors de la création d'un système de fichiers (CLI)


1. Lorsque vous créez un nouveau système de fichiers, utilisez la `AuditLogConfiguration` propriété avec l'opération d'[CreateFileSystem](#) API pour activer l'audit de l'accès aux fichiers pour le nouveau système de fichiers.

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type WINDOWS \
  --storage-capacity 300 \
  --subnet-ids subnet-123456 \
  --windows-configuration
  AuditLogConfiguration='{FileAccessAuditLogLevel="SUCCESS_AND_FAILURE", \
    FileShareAccessAuditLogLevel="SUCCESS_AND_FAILURE", \
    AuditLogDestination="arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/my-
customer-log-group"}'
```

2. Lorsque le système de fichiers est disponible, la fonctionnalité d'audit d'accès aux fichiers est activée.

Pour modifier la configuration de l'audit d'accès aux fichiers (console)

1. Ouvrez la FSx console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Accédez à Systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers Windows pour lequel vous souhaitez gérer l'audit d'accès aux fichiers.
3. Choisissez l'onglet Administration.
4. Dans le panneau d'audit de l'accès aux fichiers, choisissez Gérer.



5. Dans la boîte de dialogue Gérer les paramètres d'audit d'accès aux fichiers, modifiez les paramètres souhaités.

Manage file access auditing settings

Log access to files and folders

Amazon FSx can log successful attempts to access files and folders, failed attempts to access files and folders, neither, or both. Once enabled here, audit logs are generated for files and folders on which audit controls (also known as System Access Control Lists or SACLs) have been configured.

☒ Log successful attempts

☒ Log failed attempts

Log access to file shares

Amazon FSx can log successful attempts to access file shares, failed attempts to access file shares, neither, or both.

☒ Log successful attempts

☒ Log failed attempts

Choose an audit event log destination

Amazon FSx supports access audit logging to one of the following audit destinations. If you change your audit destination, events will no longer be published to any previous audit destinations.

☒ **CloudWatch Logs**
View and search audit logs in the AWS management console and run queries on logs using CloudWatch Logs Insights

☐ **Kinesis Data Firehose**
Continuously stream audit events to S3, an Amazon Redshift database, Amazon Elasticsearch, or to partner solutions such as Splunk and DataDog for further analysis

Choose a CloudWatch Logs destination

Use a default CloudWatch Logs log stream created by Amazon FSx, an existing log stream, or create a new log stream.

/aws/fsx/windows

Create new

Pricing

Standard Amazon CloudWatch Logs pricing applies based on your usage. [Learn more](#)

Cancel

Save

- Pour l'accès au journal des fichiers et des dossiers, sélectionnez l'enregistrement des tentatives and/or infructueuses réussies. La journalisation est désactivée pour les fichiers et les dossiers si vous n'effectuez aucune sélection.
- Pour l'accès au journal des partages de fichiers, sélectionnez l'enregistrement des tentatives and/or infructueuses réussies. La journalisation est désactivée pour les partages de fichiers si vous n'effectuez aucune sélection.
- Pour Choisir une destination du journal des événements d'audit, choisissez CloudWatch Logs ou Firehose. Choisissez ensuite un journal ou un flux de diffusion existant ou créez-en un nouveau.

6. Choisissez Enregistrer.

Gestion de l'audit des accès aux fichiers

430

Pour modifier la configuration de l'audit d'accès aux fichiers (CLI)

- Utilisez la commande [update-file-system](#) CLI ou l'opération [UpdateFileSystem](#) API équivalente.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration
  AuditLogConfiguration='{FileAccessAuditLogLevel="SUCCESS_ONLY", \
    FileShareAccessAuditLogLevel="FAILURE_ONLY", \
    AuditLogDestination="arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/my-
customer-log-group"}'
```

Gestion des identités et des accès pour Amazon FSx pour Windows File Server

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser FSx pour les ressources du serveur de fichiers Windows. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion de l'accès à l'aide de politiques](#)
- [Comment fonctionne le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows avec IAM](#)
- [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#)
- [AWS politiques gérées pour Amazon FSx pour Windows File Server](#)
- [Résolution des problèmes FSx d'identité et d'accès au serveur de fichiers Amazon pour Windows](#)
- [Utiliser des tags avec Amazon FSx](#)
- [Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez Gestion des identités et des accès AWS (IAM) varie en fonction de votre rôle :

- Utilisateur du service : demandez des autorisations à votre administrateur si vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités (voir [Résolution des problèmes FSx d'identité et d'accès au serveur de fichiers Amazon pour Windows](#))
- Administrateur du service : déterminez l'accès des utilisateurs et soumettez les demandes d'autorisation (voir [Comment fonctionne le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows avec IAM](#))
- Administrateur IAM : rédigez des politiques pour gérer l'accès (voir [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#))

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en tant qu'identité fédérée à l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité telle que AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), d'une authentification unique ou d'informations d'identification. Google/Facebook Pour plus d'informations sur la connexion, consultez [Connexion à votre Compte AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

Pour l'accès par programmation, AWS fournit un SDK et une CLI pour signer les demandes de manière cryptographique. Pour plus d'informations, consultez [Signature AWS Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une seule identité de connexion appelée utilisateur Compte AWS root qui dispose d'un accès complet à toutes Services AWS les ressources. Il est vivement déconseillé d'utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Pour les tâches qui requièrent des informations d'identification de l'utilisateur racine, consultez [Tâches qui requièrent les informations d'identification de l'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

Il est recommandé d'obliger les utilisateurs humains à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à Services AWS l'aide d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur provenant de l'annuaire de votre entreprise, de votre fournisseur d'identité Web ou Directory Service qui y accède à Services AWS l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité. Les identités fédérées assument des rôles qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité qui dispose d'autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Nous vous recommandons d'utiliser ces informations d'identification temporaires au lieu des utilisateurs IAM avec des informations d'identification à long terme. Pour plus d'informations, voir [Exiger des utilisateurs humains qu'ils utilisent la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS l'aide d'informations d'identification temporaires](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

[Les groupes IAM](#) spécifient une collection d'utilisateurs IAM et permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité dotée d'autorisations spécifiques qui fournit des informations d'identification temporaires. Vous pouvez assumer un rôle en [passant d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#) ou en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou d'API. Pour plus d'informations, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM sont utiles pour l'accès des utilisateurs fédérés, les autorisations temporaires des utilisateurs IAM, les accès intercompte, les accès entre services et les applications exécutées sur Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique définit les autorisations lorsqu'elles sont associées à une identité ou à une ressource. AWS évalue ces politiques lorsqu'un directeur fait une demande. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations les documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

À l'aide de politiques, les administrateurs précisent qui a accès à quoi en définissant quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Un administrateur IAM crée des politiques IAM et les ajoute aux rôles, que les utilisateurs peuvent ensuite assumer. Les politiques IAM définissent les autorisations quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération.

Politiques basées sur l'identité

Les stratégies basées sur l'identité sont des documents de stratégie d'autorisations JSON que vous attachez à une identité (utilisateur, groupe ou rôle). Ces politiques contrôlent les actions que peuvent exécuter ces identités, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être des politiques intégrées (intégrées directement dans une seule identité) ou des politiques gérées (politiques autonomes associées à plusieurs identités). Pour découvrir comment choisir entre des politiques gérées et en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Les exemples incluent les politiques de confiance de rôle IAM et les stratégies de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Autres types de politique

AWS prend en charge des types de politiques supplémentaires qui peuvent définir les autorisations maximales accordées par les types de politiques les plus courants :

- Limites d'autorisations : une limite des autorisations définit le nombre maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. Pour plus d'informations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Politiques de contrôle des services (SCPs) — Spécifiez les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de contrôle de service](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations .
- Politiques de contrôle des ressources (RCPs) : définissez le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes. Pour plus d'informations, voir [Politiques de contrôle des ressources \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- Politiques de session : politiques avancées que vous passez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Comment fonctionne le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows avec IAM

Avant d'utiliser IAM FSx pour gérer l'accès à Windows File Server, découvrez quelles fonctionnalités IAM sont disponibles FSx pour Windows File Server.

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec Amazon FSx pour Windows File Server

Fonctionnalité IAM	FSx soutien
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
ACLs	Non
ABAC (étiquettes dans les politiques)	Oui
Informations d'identification temporaires	Oui
Transfert des sessions d'accès	Oui
Rôles du service	Non
Rôles liés à un service	Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont FSx les autres AWS services fonctionnent avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez la section [AWS Services compatibles avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur l'identité pour FSx

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour FSx

Pour consulter des exemples de FSx politiques basées sur l'identité du serveur de fichiers Windows, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#)

Politiques basées sur les ressources au sein de FSx

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions politiques pour FSx

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des FSx actions, consultez la section [Actions définies par Amazon FSx pour Windows File Server](#) dans le Service Authorization Reference.

Les actions de politique en FSx cours utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
fsx
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
    "fsx:action1",  
    "fsx:action2"  
]
```

Pour consulter des exemples de FSx politiques basées sur l'identité du serveur de fichiers Windows, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#)

Ressources politiques pour FSx

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de FSx ressources et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Ressources définies par Amazon FSx pour Windows File Server](#) dans le Service Authorization Reference. Pour savoir avec quelles actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez [Actions définies par Amazon FSx pour Windows File Server](#).

Pour consulter des exemples de FSx politiques basées sur l'identité du serveur de fichiers Windows, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#)

Clés de conditions de politique pour FSx

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` indique à quel moment les instructions s'exécutent en fonction de critères définis. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de [contexte de condition AWS globales](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour consulter la liste des clés de FSx condition, consultez la section [Clés de condition pour Amazon FSx pour Windows File Server](#) dans la référence d'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez [Actions définies par Amazon FSx pour Windows File Server](#).

Pour consulter des exemples de FSx politiques basées sur l'identité du serveur de fichiers Windows, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server](#)

ACLs in FSx

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

ABAC avec FSx

Prise en charge d'ABAC (balises dans les politiques) : Oui

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs appelés balises. Vous pouvez associer des balises aux entités et aux AWS ressources IAM, puis concevoir des politiques ABAC pour autoriser les opérations lorsque la balise du principal correspond à la balise de la ressource.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'[élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez [Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès par attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec FSx

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Les informations d'identification temporaires fournissent un accès à court terme aux AWS ressources et sont automatiquement créées lorsque vous utilisez la fédération ou que vous changez de rôle. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#) et [Services AWS compatibles avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Transférer les sessions d'accès pour FSx

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Les sessions d'accès direct (FAS) utilisent les autorisations du principal appelant et Service AWS, combinées Service AWS à la demande d'envoi de demandes aux services en aval. Pour plus de détails sur la politique relative à la transmission de demandes FAS, consultez la section [Sessions de transmission d'accès](#).

Rôles de service pour FSx

Prend en charge les rôles de service : Non

Un rôle de service est un [rôle IAM](#) qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Warning

La modification des autorisations associées à un rôle de service peut perturber FSx les fonctionnalités. Modifiez les rôles de service uniquement lorsque FSx vous recevez des instructions à cet effet.

Rôles liés à un service pour FSx

Prend en charge les rôles liés à un service : oui

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus de détails sur la création ou la gestion FSx des rôles liés au service Windows File Server, consultez [Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server](#)

Exemples de politiques basées sur l'identité FSx pour Amazon pour Windows File Server

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier FSx les ressources du serveur de fichiers Windows. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez [Création de politiques IAM \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par FSx, y compris le format de ARNs pour chacun des types de ressources, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition pour le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows](#) dans la référence d'autorisation de service.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la FSx console](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer des ressources FSx pour le serveur de fichiers Windows dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue.

Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la FSx console

Pour accéder à la console du serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher des informations détaillées sur FSx les ressources du serveur de fichiers Windows de votre Compte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l' AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la FSx console, associez également la politique FSx AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess AWS gérée aux entités. Pour plus d'informations, consultez [Ajout d'autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI or AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
```

```

        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS politiques gérées pour Amazon FSx pour Windows File Server

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle Service

AWS est lancée ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Amazon FSx ServiceRolePolicy

Permet FSx à Amazon de gérer les AWS ressources en votre nom. Pour en savoir plus, consultez [Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server](#).

AWS politique gérée : Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess

Vous ne pouvez pas joindre de `AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess` à vos entités IAM. Cette politique est liée à un service et utilisée uniquement avec le rôle lié au service pour ce service. Vous ne pouvez pas joindre, détacher, modifier ou supprimer cette politique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server](#).

Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent FSx à Amazon de supprimer son rôle lié au service pour l'accès à Amazon S3, utilisé uniquement par Amazon FSx pour Lustre.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut des autorisations permettant à `iam FSx` à Amazon de consulter, de supprimer et de consulter le statut de suppression des rôles liés au FSx service pour l'accès à Amazon S3.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez [Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess](#) dans le AWS Managed Policy Reference Guide.

AWS politique gérée : Amazon FSx FullAccess

Vous pouvez associer Amazon FSx FullAccess à vos entités IAM. Amazon associe FSx également cette politique à un rôle de service qui permet FSx à Amazon d'effectuer des actions en votre nom.

Fournit un accès complet à Amazon FSx et aux AWS services associés.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- `fsx`— Permet aux principaux un accès complet pour effectuer toutes les FSx actions Amazon, à l'exception `BypassSnaplockEnterpriseRetention` de.

- **ds**— Permet aux directeurs d'accéder aux informations relatives aux Directory Service annuaires.
- **ec2**
 - Permet aux principaux de créer des balises dans les conditions spécifiées.
 - Fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.
- **iam**— Permet aux principes de créer un rôle lié à un FSx service Amazon au nom de l'utilisateur. Cela est nécessaire pour qu'Amazon FSx puisse gérer les AWS ressources au nom de l'utilisateur.
- **firehose**— Permet aux directeurs d'écrire des enregistrements sur un Amazon Data Firehose. Cela est nécessaire FSx pour que les utilisateurs puissent surveiller l'accès au système de fichiers Windows File Server en envoyant des journaux d'accès d'audit à Firehose.
- **logs**— Permet aux principaux de créer des groupes de journaux, des flux de journaux et d'écrire des événements dans des flux de journaux. Cela est nécessaire FSx pour que les utilisateurs puissent surveiller l'accès au système de fichiers Windows File Server en envoyant les journaux d'accès aux audits à CloudWatch Logs.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez [Amazon FSx FullAccess](#) dans le AWS Managed Policy Reference Guide.

AWS politique gérée : Amazon FSx ConsoleFullAccess

Vous pouvez associer la politique `AmazonFSxConsoleFullAccess` à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent un accès complet à Amazon FSx et l'accès aux AWS services associés via le AWS Management Console.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- **fsx**— Permet aux principaux d'effectuer toutes les actions dans la console de FSx gestion Amazon, à l'exception `BypassSnaplockEnterpriseRetention` de.
- **cloudwatch**— Permet aux principaux de consulter les CloudWatch alarmes et les statistiques dans la console FSx de gestion Amazon.
- **ds**— Permet aux principaux de répertorier les informations relatives à un Directory Service répertoire.
- **ec2**

- Permet aux principaux de créer des balises sur les tables de routage, de répertorier les interfaces réseau, les tables de routage, les groupes de sécurité, les sous-réseaux et le VPC associé à un système de fichiers Amazon. FSx
- Permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.
- Permet aux principaux de visualiser les interfaces réseau élastiques associées à un système de FSx fichiers Amazon.
- kms— Permet aux principaux de répertorier les alias des AWS Key Management Service clés.
- s3— Permet aux principaux de répertorier certains ou tous les objets d'un compartiment Amazon S3 (jusqu'à 1 000).
- secretsmanager— Permet aux principaux de répertorier les secrets AWS Secrets Manager pour sélectionner les informations d'identification du compte de service de connexion à un domaine.
- iam— Accorde l'autorisation de créer un rôle lié à un service qui permet FSx à Amazon d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez [Amazon FSx ConsoleFullAccess](#) dans le AWS Managed Policy Reference Guide.

AWS politique gérée : Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess

Vous pouvez associer la politique AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations en lecture seule à Amazon FSx et aux AWS services associés afin que les utilisateurs puissent consulter les informations relatives à ces services dans le AWS Management Console

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- fsx— Permet aux principaux de consulter les informations relatives aux systèmes de FSx fichiers Amazon, y compris toutes les balises, dans l'Amazon FSx Management Console.
- cloudwatch— Permet aux principaux de consulter les CloudWatch alarmes et les statistiques dans l'Amazon FSx Management Console.
- ds— Permet aux principaux de consulter les informations relatives à un Directory Service annuaire dans Amazon FSx Management Console.

- **ec2**
 - Permet aux principaux de visualiser les interfaces réseau, les groupes de sécurité, les sous-réseaux et le VPC associé à un système de FSx fichiers Amazon dans Amazon Management Console. FSx
 - Permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.
 - Permet aux principaux de visualiser les interfaces réseau élastiques associées à un système de FSx fichiers Amazon.
- **kms**— Permet aux principaux de consulter les alias des AWS Key Management Service clés dans l'Amazon FSx Management Console.
- **log**— Permet aux principaux de décrire les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent consulter la configuration d'audit d'accès aux fichiers existante FSx pour un système de fichiers Windows File Server.
- **secretsmanager**— Permet aux principaux de répertorier les secrets AWS Secrets Manager pour sélectionner les informations d'identification du compte de service de connexion à un domaine.
- **firehose**— Permet aux principaux de décrire les flux de diffusion Amazon Data Firehose associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent consulter la configuration d'audit d'accès aux fichiers existante FSx pour un système de fichiers Windows File Server.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez [Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess](#) dans le AWS Managed Policy Reference Guide.

AWS politique gérée : Amazon FSx ReadOnlyAccess

Vous pouvez associer la politique AmazonFSxReadOnlyAccess à vos identités IAM.

- **fsx**— Permet aux principaux de consulter les informations relatives aux systèmes de FSx fichiers Amazon, y compris toutes les balises, dans l'Amazon FSx Management Console.
- **ec2**— Fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez [Amazon FSx ReadOnlyAccess](#) dans le AWS Managed Policy Reference Guide.

Amazon FSx met à jour AWS ses politiques gérées

Consultez les informations relatives aux mises à jour des politiques AWS gérées pour Amazon FSx depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes automatiques concernant les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la FSx [Historique du document](#) page Amazon.

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>secretsmanager:ListSecrets</code> qui permet aux principaux de répertorier les secrets AWS Secrets Manager pour sélectionner les informations d'identification du compte du service de connexion à un domaine.	5 novembre 2025
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>secretsmanager:ListSecrets</code> qui permet aux principaux de répertorier les secrets AWS Secrets Manager pour sélectionner les informations d'identification du compte du service de connexion à un domaine.	3 novembre 2025
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:AssignIpv6Addresses</code> qui permet aux principaux d'attribuer des IPv6 adresses aux	22 juillet 2025

Modifier	Description	Date
	interfaces réseau des clients dotées d'une AmazonFSx .FileSystemId balise.	
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:UnassignIpv6Addresses</code> qui permet aux principaux d'annuler l'attribution d' IPv6 adresses aux interfaces réseau des clients dotées d'une AmazonFSx .FileSystemId balise.	22 juillet 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> qui permet aux principaux de créer un point d'accès S3 et de l'associer à un FSx volume.	25 juin 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> qui permet aux principaux de répertorier tous les points d'accès S3 Compte AWS dans un Région AWS.	25 juin 2025

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> qui permet aux principaux de supprimer un point d'accès S3.	25 juin 2025
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> qui permet aux principaux de créer un point d'accès S3 et de l'associer à un FSx volume.	25 juin 2025
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> qui permet aux principaux de répertorier tous les points d'accès S3 Compte AWS dans un Région AWS.	25 juin 2025
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> qui permet aux principaux de supprimer un point d'accès S3.	25 juin 2025

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> qui permet aux principaux de consulter les interfaces réseau élastiques associées à leur système de fichiers.	25 février 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> qui permet aux principaux de consulter les interfaces réseau élastiques associées à leur système de fichiers.	07 février 2025
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> qui permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.	9 janvier 2024

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ReadOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> qui permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.	9 janvier 2024
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> qui permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.	9 janvier 2024
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> qui permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.	9 janvier 2024

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> qui permet aux principaux de fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.	9 janvier 2024
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation pour permettre aux utilisateurs d'effectuer une réplication de données entre régions et entre comptes FSx pour les systèmes de fichiers OpenZFS.	20 décembre 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation pour permettre aux utilisateurs d'effectuer une réplication de données entre régions et entre comptes FSx pour les systèmes de fichiers OpenZFS.	20 décembre 2023

Modifier	Description	Date
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation permettant aux utilisateurs d'effectuer une réplication à la demande de volumes FSx pour les systèmes de fichiers OpenZFS.	26 novembre 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation permettant aux utilisateurs d'effectuer une réplication à la demande de volumes FSx pour les systèmes de fichiers OpenZFS.	26 novembre 2023
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux utilisateurs d'afficher, d'activer et de désactiver le support VPC partagé FSx pour les systèmes de fichiers ONTAP Multi-AZ.	14 novembre 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux utilisateurs d'afficher, d'activer et de désactiver le support VPC partagé FSx pour les systèmes de fichiers ONTAP Multi-AZ.	14 novembre 2023

Modifier	Description	Date
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre FSx à Amazon de gérer les configurations réseau FSx pour les systèmes de fichiers OpenZFS Multi-AZ.	9 août 2023
AWS politique gérée : Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon a FSx modifié l' <code>cloudwatch:PutMetricData</code> autorisation existante afin qu'Amazon FSx publie CloudWatch les métriques dans l'espace de AWS/FSx noms.	24 juillet 2023
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon a FSx mis à jour la politique afin de supprimer l' <code>fsx:*</code> autorisation et d'ajouter des <code>fsx</code> actions spécifiques.	13 juillet 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon a FSx mis à jour la politique afin de supprimer l' <code>fsx:*</code> autorisation et d'ajouter des <code>fsx</code> actions spécifiques.	13 juillet 2023

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux utilisateurs de consulter les indicateurs de performance améliorés et les actions recommandées FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server dans la FSx console Amazon.	21 septembre 2022
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux utilisateurs de consulter les indicateurs de performance améliorés et les actions recommandées FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server dans la FSx console Amazon.	21 septembre 2022
Amazon FSx ReadOnlyAccess — Politique de suivi mise en place	Cette politique accorde un accès en lecture seule à toutes les FSx ressources Amazon et à tous les tags qui leur sont associés.	4 février 2022
Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess — Politique de suivi mise en place	Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent FSx à Amazon de supprimer son rôle lié au service pour accéder à Amazon S3.	7 janvier 2022

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre FSx à Amazon de gérer les configurations réseau pour les systèmes de fichiers Amazon FSx for NetApp ONTAP.	2 septembre 2021
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre à Amazon FSx de créer des balises sur les tables de routage EC2 pour les appels délimités.	2 septembre 2021
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre à Amazon FSx de créer des systèmes de fichiers multi-AZ Amazon FSx pour NetApp ONTAP.	2 septembre 2021
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre à Amazon FSx de créer des balises sur les tables de routage EC2 pour les appels délimités.	2 septembre 2021

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre FSx à Amazon de décrire et d'écrire dans les flux de CloudWatch journaux Logs. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent consulter les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server à l'aide CloudWatch des journaux.	8 juin 2021
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre FSx à Amazon de décrire et d'écrire dans les flux de diffusion Amazon Data Firehose. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent consulter les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour un système de fichiers Windows File Server à l'aide d'Amazon Data Firehose.	8 juin 2021

Modifier	Description	Date
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire et de créer des journaux, des groupes de CloudWatch journaux, des flux de journaux et d'écrire des événements dans des flux de journaux. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent consulter les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server à l'aide des CloudWatch journaux.	8 juin 2021
Amazon FSx FullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire et d'écrire des enregistrements sur un Amazon Data Firehose. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs puissent consulter les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour un système de fichiers Windows File Server à l'aide d'Amazon Data Firehose.	8 juin 2021

Modifier	Description	Date
Amazon FSx Console Access — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent choisir un groupe de CloudWatch journaux Logs existant lors de la configuration de l'audit d'accès aux fichiers FSx pour un système de fichiers Windows File Server.	8 juin 2021
Amazon FSx Console Access — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire les flux de diffusion Amazon Data Firehose associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent choisir un flux de diffusion Firehose existant lors de la configuration de l'audit d'accès aux fichiers pour FSx un système de fichiers Windows File Server.	8 juin 2021

Modifier	Description	Date
Amazon FSx ConsoleRe adOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent consulter la configuration d'audit d'accès aux fichiers existante FSx pour un système de fichiers Windows File Server.	8 juin 2021
Amazon FSx ConsoleRe adOnlyAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté de nouvelles autorisations pour permettre aux principaux de décrire les flux de diffusion Amazon Data Firehose associés au compte à l'origine de la demande. Cela est nécessaire pour que les principaux puissent consulter la configuration d'audit d'accès aux fichiers existante FSx pour un système de fichiers Windows File Server.	8 juin 2021

Modifier	Description	Date
Amazon FSx a commencé à suivre les modifications	Amazon FSx a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées.	8 juin 2021

Résolution des problèmes FSx d'identité et d'accès au serveur de fichiers Amazon pour Windows

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation FSx de Windows File Server et d'IAM.

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans FSx](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)
- [Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes FSx ressources](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans FSx

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM mateojackson tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *my-example-widget* fictive, mais ne dispose pas des autorisations `fsx:GetWidget` fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
fsx:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur mateojackson doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource *my-example-widget* à l'aide de l'action `fsx:GetWidget`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'iam:PassRoleaction, vos politiques doivent être mises à jour FSx pour vous permettre de transmettre un rôle au serveur de fichiers Windows.

Certains vos Services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor essaie d'utiliser la console FSx pour effectuer une action dans Windows File Server. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary n'est pas autorisée à transmettre le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action iam:PassRole.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes FSx ressources

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si FSx le serveur de fichiers Windows prend en charge ces fonctionnalités, consultez [Comment fonctionne le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section [Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utiliser des tags avec Amazon FSx

Vous pouvez utiliser des balises pour contrôler l'accès aux FSx ressources Amazon et pour implémenter le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC). Les utilisateurs doivent être autorisés à appliquer des balises aux FSx ressources Amazon lors de leur création.

Accorder l'autorisation de baliser les ressources lors de la création

Certaines actions d'API de création de ressources FSx pour Windows File Server vous permettent de spécifier des balises lors de la création de la ressource. Vous pouvez utiliser des balises de ressources pour implémenter le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section À [quoi sert ABAC AWS](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour permettre aux utilisateurs d'attribuer des balises aux ressources au moment de la création, ils doivent avoir les autorisations d'utiliser l'action qui crée la ressource (par exemple, `fsx:CreateFileSystem` ou `fsx:CreateBackup`). Si les balises sont spécifiées dans l'action de création de ressources, Amazon effectue une autorisation supplémentaire sur l'action `fsx:TagResource` pour vérifier si les utilisateurs sont autorisés à créer des balises. Par conséquent, les utilisateurs doivent également avoir des autorisations explicites d'utiliser l'action `fsx:TagResource`.

L'exemple suivant illustre une politique qui permet aux utilisateurs de créer des systèmes de fichiers et d'appliquer des balises aux systèmes de fichiers lors de leur création dans un système spécifique Compte AWS.

```
{  
  "Statement": [  

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "fsx:CreateFileSystem",
    "fsx:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*"
}
```

De même, la politique suivante permet aux utilisateurs de créer des sauvegardes sur un système de fichiers spécifique et d'appliquer des balises à la sauvegarde lors de la création de la sauvegarde.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*"
    }
  ]
}
```

L'action `fsx:TagResource` est uniquement évaluée si les balises sont appliquées pendant l'action de création de ressources. Par conséquent, un utilisateur qui est autorisé à créer une ressource (en supposant qu'il n'existe aucune condition de balisage) n'a pas besoin des autorisations d'utiliser l'action `fsx:TagResource` si aucune balise n'est spécifié dans la demande. Toutefois, si l'utilisateur essaie de créer une ressource avec des balises, la demande échoue s'il n'a pas les autorisations d'utiliser l'action `fsx:TagResource`.

Pour plus d'informations sur le balisage des FSx ressources Amazon, consultez [Marquer vos ressources Amazon FSx](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de balises pour contrôler l'accès

aux FSx ressources, consultez [Utilisation de balises pour contrôler l'accès à vos FSx ressources Amazon](#).

Utilisation de balises pour contrôler l'accès à vos FSx ressources Amazon

Pour contrôler l'accès aux FSx ressources et aux actions Amazon, vous pouvez utiliser des politiques Gestion des identités et des accès AWS (IAM) basées sur des balises. Vous pouvez fournir le contrôle de deux manières :

1. Contrôlez l'accès aux FSx ressources Amazon en fonction des balises figurant sur ces ressources.
2. Contrôlez quelles balises peuvent être transmises dans une condition de demande IAM.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour contrôler l'accès aux AWS ressources, consultez la section [Contrôle de l'accès à l'aide de balises](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur le balisage des FSx ressources Amazon lors de leur création, consultez [Accorder l'autorisation de baliser les ressources lors de la création](#). Pour plus d'informations sur le balisage des ressources, consultez [Marquer vos ressources Amazon FSx](#).

Contrôle de l'accès en fonction des balises sur une ressource

Pour contrôler les actions qu'un utilisateur ou un rôle peut effectuer sur une FSx ressource Amazon, vous pouvez utiliser des balises sur la ressource. Par exemple, vous pouvez autoriser ou refuser des opérations d'API spécifiques sur une ressource de système de fichiers en fonction de la paire clé-valeur de la balise sur la ressource.

Exemple policy — Créez un système de fichiers lorsque vous fournissez une balise spécifique

Cette politique permet à l'utilisateur de créer un système de fichiers uniquement lorsqu'il le balise avec une paire clé-valeur spécifique, dans cet exemple, `key=Department`, `value=Finance`.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "fsx:CreateFileSystem",
    "fsx:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/Department": "Finance"
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

Exemple politique — Créez des sauvegardes uniquement des systèmes de FSx fichiers Amazon avec une balise spécifique

Cette politique permet aux utilisateurs de créer des sauvegardes uniquement des systèmes de fichiers marqués avec la paire clé-valeurkey=Department, value=Finance, et la sauvegarde sera créée avec la baliseDepartment=Finance.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource",
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```
}
```

Exemple politique — Création d'un système de fichiers avec une balise spécifique à partir de sauvegardes avec une balise spécifique

Cette politique permet aux utilisateurs de créer des systèmes de fichiers étiquetés avec `Department=Finance` uniquement à partir de sauvegardes étiquetées avec `Department=Finance`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Exemple politique — Supprime les systèmes de fichiers avec des balises spécifiques

Cette politique permet à un utilisateur de supprimer uniquement les systèmes de fichiers marqués avec `avecDepartment=Finance`. S'ils créent une sauvegarde finale, elle doit être étiquetée avec `avecDepartment=Finance`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:DeleteFileSystem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server

Le serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows utilise des rôles Gestion des identités et des accès AWS liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié au serveur de FSx fichiers Windows. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par FSx for Windows File Server et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration du serveur FSx de fichiers Windows, car il n'est pas nécessaire d'ajouter manuellement les autorisations nécessaires. FSx pour Windows File Server définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et, sauf indication contraire, seul le serveur FSx de fichiers Windows peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique de confiance et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Cela protège les ressources FSx de votre serveur de fichiers Windows, car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance l'autorisation d'accès aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Oui ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle liées à un service FSx pour Windows File Server

FSx pour Windows File Server utilise le rôle lié à un service nommé `AWSServiceRoleForAmazonFSx` — qui exécute certaines actions dans votre compte, comme la création d'interfaces réseau élastiques pour vos systèmes de fichiers dans votre VPC.

La politique d'autorisation des rôles permet FSx au serveur de fichiers Windows d'effectuer les actions suivantes sur toutes les AWS ressources applicables :

Vous ne pouvez pas associer Amazon FSx ServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet de FSx gérer les AWS ressources en votre nom. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de rôles liés à un service FSx pour Windows File Server](#).

Pour connaître les mises à jour de cette politique, consultez [Amazon FSx ServiceRolePolicy](#).

Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent FSx de gérer les AWS ressources pour le compte de l'utilisateur.

Détails de l'autorisation

Les autorisations relatives aux FSx ServiceRolePolicy rôles Amazon sont définies par la politique FSx ServiceRolePolicy AWS gérée par Amazon. Amazon FSx ServiceRolePolicy dispose des autorisations suivantes :

Note

Amazon FSx ServiceRolePolicy est utilisé par tous les types de systèmes de FSx fichiers Amazon ; certaines des autorisations répertoriées peuvent ne pas s'appliquer FSx à Windows.

- **ds**— Permet FSx d'afficher, d'autoriser et d'annuler les applications de votre Directory Service répertoire.
- **ec2**— Permet FSx d'effectuer les opérations suivantes :
 - Affichez, créez et dissociez les interfaces réseau associées à un système de FSx fichiers Amazon.
 - Affichez une ou plusieurs adresses IP élastiques associées à un système de FSx fichiers Amazon.
 - Affichez Amazon VPCs, les groupes de sécurité et les sous-réseaux associés à un système de FSx fichiers Amazon.
 - Attribuez des IPv6 adresses aux interfaces réseau des clients dotées d'une `AmazonFSx.FileSystemId` balise.
 - Annulez l'attribution d' IPv6 adresses aux interfaces réseau des clients dotées d'une `AmazonFSx.FileSystemId` balise.
 - Fournir une validation améliorée des groupes de sécurité de tous les groupes de sécurité pouvant être utilisés avec un VPC.
 - Créez une autorisation permettant à un utilisateur AWS autorisé d'effectuer certaines opérations sur une interface réseau.
- **cloudwatch**— Permet FSx de publier des points de données métriques CloudWatch sous l'espace de FSx noms AWS/.
- **route53**— Permet FSx d'associer un Amazon VPC à une zone hébergée privée.

- **logs**— Permet FSx de décrire et d'écrire dans les flux de CloudWatch log Logs. Cela permet aux utilisateurs d'envoyer les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour un système de fichiers Windows File Server vers un flux de CloudWatch journaux.
- **firehose**— Permet FSx de décrire et d'écrire dans les flux de diffusion Amazon Data Firehose. Cela permet aux utilisateurs de publier les journaux d'audit d'accès aux fichiers FSx pour un système de fichiers Windows File Server sur un flux de diffusion Amazon Data Firehose.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateFileSystem",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVPCs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "PutMetrics",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],

```

```

    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": "AWS/FSx"
        }
    }
},

{
    "Sid": "TagResourceNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
    }
},

{
    "Sid": "ManageNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false"
        }
    }
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "ManageRouteTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2>DeleteRoute"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "PutCloudWatchLogs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid": "ManageAuditLogs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}

```

Toute mise à jour de cette politique est décrite dans [Amazon FSx met à jour AWS ses politiques gérées](#).

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour en savoir plus, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un rôle lié à un service FSx pour Windows File Server

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un système de fichiers dans l' AWS Management Console interface de ligne de commande IAM ou l'API IAM, le serveur de fichiers Windows crée le rôle lié au service FSx pour vous.

Important

Ce rôle lié à un service peut apparaître dans votre compte si vous avez effectué une action dans un autre service qui utilise les fonctions prises en charge par ce rôle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Un nouveau rôle est apparu dans mon compte IAM](#).

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous créez un système de fichiers, le serveur FSx de fichiers Windows crée à nouveau le rôle lié à un service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service FSx pour Windows File Server

FSx pour Windows File Server ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service. Après avoir créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour en savoir plus, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service FSx pour Windows File Server

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonctionnalité ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Toutefois, vous devez supprimer tous vos systèmes de fichiers et toutes vos sauvegardes avant de pouvoir supprimer manuellement le rôle lié à un service.

 Note

Si le FSx service Windows File Server utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression risque d'échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer manuellement le rôle lié au service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de commande IAM ou l'API IAM pour supprimer le rôle lié à un service . Pour en savoir plus, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge FSx pour les rôles liés au service Windows File Server

FSx pour Windows File Server prend en charge l'utilisation de rôles liés à un service dans toutes les régions où le service est disponible. Pour plus d'informations, consultez [Régions et Points de terminaison AWS](#).

Validation de conformité pour Amazon FSx for Windows File Server

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. Pour plus d'informations sur votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS, consultez [AWS la documentation de sécurité](#).

Serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows et points de terminaison VPC d'interface

Vous pouvez améliorer le niveau de sécurité de votre VPC en configurant Amazon FSx pour qu'il utilise un point de terminaison VPC d'interface. Les points de terminaison VPC d'interface sont

alimentés par [AWS PrivateLink](#) une technologie qui vous permet d'accéder à Amazon en privé FSx APIs sans passerelle Internet, appareil NAT, connexion VPN ou connexion. Direct Connect Les instances de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour communiquer avec Amazon. FSx APIs Le trafic entre votre VPC et Amazon FSx ne quitte pas le AWS réseau.

Chaque point de terminaison VPC d'interface est représenté par une ou plusieurs interfaces réseau élastiques dans vos sous-réseaux. Une interface réseau fournit une adresse IP privée qui sert de point d'entrée pour le trafic vers l' FSx API Amazon. Amazon FSx prend en charge les points de terminaison VPC configurés avec des types d' IPv4 adresses IP uniquement et à double pile (IPv4 et IPv6). Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Considérations relatives aux points de terminaison FSx VPC de l'interface Amazon

Avant de configurer un point de terminaison VPC d'interface pour Amazon FSx, assurez-vous de consulter les [propriétés et les limites du point de terminaison d'interface VPC dans](#) le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Vous pouvez appeler n'importe quelle opération d' FSx API Amazon depuis votre VPC. Par exemple, vous pouvez créer un système de fichiers FSx pour Windows File Server en appelant l' CreateFileSystem API depuis votre VPC. Pour obtenir la liste complète d'Amazon FSx APIs, consultez la section [Actions](#) du manuel Amazon FSx API Reference.

Considérations relatives au peering VPC

Vous pouvez en connecter d'autres VPCs au VPC à l'aide de points de terminaison VPC d'interface à l'aide du peering VPC. Le peering VPC est une connexion réseau entre deux VPCs Vous pouvez établir une connexion d'appariage VPC entre les vôtres ou avec un VPC dans un autre VPCs Compte AWS Ils VPCs peuvent également être en deux versions différentes Régions AWS.

Le trafic entre pairs VPCs reste sur le AWS réseau et ne traverse pas l'Internet public. Une fois peered, VPCs les ressources telles que les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) présentes dans les deux instances VPCs peuvent accéder à l' FSx API Amazon via les points de terminaison VPC de l'interface créés dans l'un des VPCs

Création d'un point de terminaison VPC d'interface pour Amazon API FSx

Vous pouvez créer un point de terminaison VPC pour l' FSx API Amazon à l'aide de la console Amazon VPC ou du (). AWS Command Line Interface AWS CLI Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour créer un point de terminaison VPC d'interface pour Amazon FSx, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **com.amazonaws.*region*.fsx**— Crée un point de terminaison pour les opérations FSx d'API Amazon.
- **com.amazonaws.*region*.fsx-fips**— Crée un point de terminaison pour l' FSx API Amazon conforme à la [norme fédérale de traitement de l'information \(FIPS\) 140-2](#).

Pour utiliser l'option DNS privé, vous devez définir les `enableDnsSupport` attributs `enableDnsHostnames` et de votre VPC. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage et mise à jour du support DNS pour votre VPC](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Sauf Régions AWS en Chine, si vous activez le DNS privé pour le point de terminaison, vous pouvez envoyer des demandes d'API à Amazon FSx avec le point de terminaison VPC en utilisant son nom DNS par défaut pour le Région AWS, par exemple. `fsx.us-east-1.amazonaws.com` Pour la Chine (Pékin) et la Chine (Ningxia) Régions AWS, vous pouvez effectuer des demandes d'API avec le point de terminaison VPC `fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn` en utilisant `fsx-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn` et, respectivement.

Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à un service via un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Création d'une politique de point de terminaison VPC pour Amazon FSx

Pour mieux contrôler l'accès à l' FSx API Amazon, vous pouvez éventuellement associer une politique Gestion des identités et des accès AWS (IAM) à votre point de terminaison VPC. La stratégie spécifie les éléments suivants :

- Le principal qui peut exécuter des actions.
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être effectuées.

Pour plus d'informations, consultez [Contrôle de l'accès aux services avec points de terminaison d'un VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Utilisation d'autres services

Outre Amazon CloudWatch, la Gestion des identités et des accès AWS, et AWS CloudTrail AWS DataSync, FSx pour Windows File Server s'intègre également aux éléments suivants Services AWS :

- Amazon WorkSpaces Applications — WorkSpaces Applications est un service de streaming d'applications entièrement géré qui permet aux utilisateurs d'accéder instantanément à leurs applications de bureau où qu'ils se trouvent. WorkSpaces Les applications gèrent les AWS ressources nécessaires pour héberger et exécuter vos applications, s'adaptent automatiquement et fournissent un accès à vos utilisateurs à la demande. Découvrez comment créer un stockage permanent pour des utilisateurs individuels et partager le stockage entre de nombreux utilisateurs sur vos systèmes FSx de fichiers Windows File Server à l'aide d' WorkSpaces applications. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'Amazon FSx avec Amazon WorkSpaces Applications](#).
- Amazon Kendra — Amazon Kendra est un service de recherche intelligent qui utilise le traitement du langage naturel et des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour renvoyer des réponses spécifiques aux questions de recherche à partir de vos données. Avec Amazon Kendra, vous pouvez créer une expérience de recherche unifiée en connectant plusieurs référentiels de données à un index et en ingérant et en analysant des documents. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon Kendra avec un serveur FSx de fichiers Windows, consultez. [Utilisation d' FSx un serveur de fichiers pour Windows avec Amazon Kendra](#)

Rubriques

- [Utilisation d'Amazon FSx avec Amazon WorkSpaces Applications](#)
- [Utilisation d' FSx un serveur de fichiers pour Windows avec Amazon Kendra](#)

Utilisation d'Amazon FSx avec Amazon WorkSpaces Applications

En prenant en charge le protocole SMB (Server Message Block), Amazon FSx for Windows File Server permet d'accéder à votre système de fichiers depuis les instances Amazon EC2, VMware Cloud on AWS WorkSpaces, Amazon et Amazon Applications. WorkSpaces WorkSpaces Applications est un service de streaming d'applications entièrement géré. Vous gérez de manière centralisée vos applications de bureau sur WorkSpaces Applications et vous les diffusez en toute sécurité vers un navigateur sur n'importe quel ordinateur. Pour plus d'informations sur WorkSpaces les applications, consultez le [guide d'administration WorkSpaces des applications Amazon](#). Pour

savoir comment rationaliser la gestion des images et des flottes de vos WorkSpaces applications Amazon, consultez le billet de AWS blog [Création automatique d'images Windows AppStream 2.0 personnalisées](#).

Les procédures suivantes vous montrent comment utiliser Amazon FSx avec WorkSpaces des applications pour fournir un stockage permanent personnel à chaque utilisateur et pour fournir un dossier partagé afin que plusieurs utilisateurs puissent accéder à des fichiers communs.

Fournir un stockage permanent personnel à chaque utilisateur

Vous pouvez utiliser Amazon FSx pour fournir à chaque utilisateur de votre organisation un disque de stockage unique dans le cadre WorkSpaces des sessions de streaming d'applications. Un utilisateur sera autorisé à accéder uniquement à son dossier. Le lecteur est automatiquement monté au début d'une session de streaming et les fichiers ajoutés ou mis à jour sur le lecteur sont automatiquement conservés entre les sessions de streaming.

Vous devez effectuer trois procédures pour effectuer cette tâche.

Pour créer des dossiers personnels pour les utilisateurs du domaine à l'aide d'Amazon FSx

1. Créez un système de FSx fichiers Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Commencer à utiliser Amazon FSx pour Windows File Server](#).
2. Une fois le système de fichiers disponible, créez un dossier pour chaque utilisateur d'WorkSpaces applications du domaine dans votre système de FSx fichiers Amazon. L'exemple suivant utilise le nom d'utilisateur de domaine de l'utilisateur comme nom du dossier correspondant. Cela signifie que vous pouvez créer le nom UNC du partage de fichiers pour le mapper facilement à l'aide de la variable %username% d'environnement Windows.
3. Partagez chacun de ces dossiers en tant que dossier partagé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#).

Pour lancer un générateur d'images d'WorkSpaces applications associées à un domaine

1. Connectez-vous à la console WorkSpaces Applications : <https://console.aws.amazon.com/appstream2>
2. Choisissez Directory Configs dans le menu de navigation, puis créez un objet Directory Config. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation d'Active Directory avec WorkSpaces des applications](#) dans le Guide d'administration d'Amazon WorkSpaces Applications.
3. Choisissez Images, Image Builder, puis lancez un nouveau générateur d'images.

4. Choisissez l'objet de configuration de répertoire créé précédemment dans l'assistant de lancement du générateur d'images pour associer le générateur d'images à votre domaine Active Directory.
5. Lancez le générateur d'images dans le même VPC que celui de votre système de FSx fichiers Amazon. Assurez-vous d'associer le générateur d'images au AWS Managed Microsoft AD répertoire auquel votre système de FSx fichiers Amazon est joint. Les groupes de sécurité VPC que vous associez au générateur d'images doivent autoriser l'accès à votre système de FSx fichiers Amazon.
6. Une fois que le générateur d'images est disponible, connectez-vous au générateur d'images et connectez-vous à l'aide de votre compte d'administrateur de domaine.
7. Installez vos applications.

Pour lier les partages de FSx fichiers Amazon à des WorkSpaces applications

1. Dans le générateur d'images, créez un script batch à l'aide de la commande suivante et stockez-le dans un emplacement de fichier connu (par exemple : C:\Scripts\map -fs.bat). L'exemple suivant utilise S : comme lettre du lecteur pour mapper le dossier partagé sur votre système de FSx fichiers Amazon. Vous utilisez le nom DNS de votre système de FSx fichiers Amazon ou un alias DNS associé au système de fichiers dans ce script, que vous pouvez obtenir à partir de la vue des détails du système de fichiers dans la FSx console Amazon.

Si vous utilisez le nom DNS du système de fichiers :

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\file-system-DNS-name\users\%username%
```

Si vous utilisez un alias DNS associé au système de fichiers :

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\fqdn-DNS-alias\users\%username%
```

2. Ouvrez une PowerShell invite et lancez `gpedit.msc`.
3. Dans Configuration utilisateur, sélectionnez Paramètres Windows, puis Connexion.
4. Accédez au script batch que vous avez créé lors de la première étape de cette procédure, puis sélectionnez-le.

5. Dans Configuration de l'ordinateur, choisissez Modèles d'administration Windows, Système, puis Stratégie de groupe.
6. Choisissez la politique Configurer le délai du script d'ouverture de session. Activez la politique et réduisez le délai à 0. Ce paramètre permet de garantir que le script d'ouverture de session utilisateur est exécuté immédiatement lorsque l'utilisateur démarre une session de streaming.
7. Créez votre image et attribuez-la à un parc d' WorkSpaces applications. Assurez-vous de joindre également le parc d' WorkSpaces applications au même domaine Active Directory que celui que vous avez utilisé pour le générateur d'images. Lancez le parc dans le même VPC que celui utilisé par votre système de FSx fichiers Amazon. Les groupes de sécurité VPC que vous associez à la flotte doivent fournir un accès à votre système de FSx fichiers Amazon.
8. Lancez une session de streaming à l'aide de l'authentification unique SAML. Pour vous connecter à un parc joint à Active Directory, configurez la fédération d'authentification unique à l'aide d'un fournisseur SAML. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès par authentification unique à AppStream 2.0 à l'aide de SAML 2.0](#) dans le guide d'administration WorkSpaces des applications Amazon.
9. Votre partage de FSx fichiers Amazon est mappé sur la lettre S : drive au cours de la session de streaming.

Fournir un dossier partagé entre les utilisateurs

Vous pouvez utiliser Amazon FSx pour fournir un dossier partagé aux utilisateurs de votre organisation. Un dossier partagé peut être utilisé pour gérer des fichiers communs (par exemple, des fichiers de démonstration, des exemples de code, des manuels d'instructions, etc.) dont tous les utilisateurs ont besoin.

Vous devez effectuer trois procédures pour effectuer cette tâche.

Pour créer un dossier partagé à l'aide d'Amazon FSx

1. Créez un système de FSx fichiers Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Commencer à utiliser Amazon FSx pour Windows File Server](#).
2. Chaque système de FSx fichiers Amazon inclut par défaut un dossier partagé auquel vous pouvez accéder via l'adresse \\ *file-system-DNS-name* \ share, ou \\ *fqdn-DNS-alias* \ share si vous utilisez des alias DNS. Vous pouvez utiliser le partage par défaut ou créer un autre dossier partagé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#).

Pour lancer un générateur d'images d' WorkSpaces applications

1. Depuis la console WorkSpaces Applications, lancez un nouveau générateur d'images ou connectez-vous à un générateur d'images existant. Lancez le générateur d'images dans le même VPC que celui utilisé par votre système de FSx fichiers Amazon. Les groupes de sécurité VPC que vous associez au générateur d'images doivent autoriser l'accès à votre système de FSx fichiers Amazon.
2. Une fois que le générateur d'images est disponible, connectez-vous au générateur d'images en tant qu'utilisateur administrateur.
3. Installez ou mettez à jour vos applications en tant qu'administrateur.

Pour lier le dossier partagé à WorkSpaces Applications

1. Créez un script batch, comme décrit dans la procédure précédente, pour monter automatiquement le dossier partagé chaque fois qu'un utilisateur lance une session de streaming. Pour terminer le script, vous avez besoin du nom DNS du système de fichiers ou d'un alias DNS associé au système de fichiers (que vous pouvez obtenir à partir de la vue des détails du système de fichiers dans la FSx console Amazon), ainsi que des informations d'identification pour accéder au dossier partagé.

Si vous utilisez le nom DNS du système de fichiers :

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\file-system-DNS-name\share /user:username password
```

Si vous utilisez un alias DNS associé au système de fichiers :

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\fqdn-DNS-alias\share /user:username password
```

2. Créez une politique de groupe pour exécuter ce script batch à chaque ouverture de session utilisateur. Vous pouvez suivre les mêmes instructions que celles décrites dans la section précédente.
3. Créez votre image et attribuez-la à votre flotte.

4. Lancez une session de streaming. Vous devriez maintenant voir le dossier partagé automatiquement mappé à la lettre du lecteur.

Utilisation d' FSx un serveur de fichiers pour Windows avec Amazon Kendra

Amazon Kendra est un service de recherche très précis et intelligent. FSx pour Windows, les systèmes de fichiers File Server peuvent être utilisés comme sources de données pour Amazon Kendra, ce qui vous permet d'indexer et de rechercher intelligemment les informations contenues dans les documents stockés sur votre système de fichiers.

- Pour plus d'informations sur Amazon Kendra, consultez la section [Qu'est-ce qu'Amazon Kendra](#) dans le guide du développeur Amazon Kendra.
- Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter votre système de fichiers en tant que source de données Amazon Kendra, consultez [Getting started with an Amazon FSx Data Source \(console\)](#) dans le guide du développeur Amazon Kendra.
- Pour obtenir des informations générales sur Amazon Kendra, consultez le site Web d'[Amazon Kendra](#).
- Pour savoir comment effectuer des recherches dans votre système de fichiers à l'aide d'Amazon Kendra, [consultez Rechercher en toute sécurité des données non structurées sur des systèmes de fichiers Windows avec le connecteur Amazon Kendra pour FSx Amazon pour Windows File Server sur le blog Machine Learning.AWS](#)

Performances du système de fichiers

Lorsque vous ajoutez un système de fichiers FSx pour Windows File Server en tant que source de données, Amazon Kendra explore les fichiers et les dossiers du système de fichiers à une fréquence de synchronisation régulière afin de créer et de gérer son index de recherche. (Vous pouvez sélectionner la fréquence de synchronisation lorsque vous établissez l'intégration.) Cette activité d'accès aux fichiers depuis Amazon Kendra consommera les ressources du système de fichiers, de la même manière que l'activité de vos propres charges de travail accédant au système de fichiers.

Assurez-vous que votre système de fichiers est configuré avec des ressources suffisantes pour que les performances de votre charge de travail ne soient pas affectées. Plus précisément, si vous prévoyez d'indexer un grand nombre de fichiers, nous vous recommandons d'utiliser un système

de fichiers avec un type de stockage SSD, qui fournit un débit maximal et des niveaux d'IOPS plus élevés pour les demandes nécessitant l'accès aux volumes de stockage. Pour plus d'informations sur le modèle de FSx performance d'Amazon, consultez [FSx pour les performances du serveur de fichiers Windows](#).

Quotas

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les quotas lorsque vous travaillez avec Amazon FSx pour Windows File Server.

Rubriques

- [Les quotas que vous pouvez augmenter](#)
- [Quotas de ressources pour chaque système de fichiers](#)
- [Considérations supplémentaires](#)
- [Quotas spécifiques à Microsoft Windows](#)

Les quotas que vous pouvez augmenter

Vous trouverez ci-dessous les quotas pour Amazon FSx pour Windows File Server que vous pouvez augmenter pour chaque Compte AWS serveur de fichiers. Région AWS

Ressource	Par défaut	Description
Systèmes de fichiers Windows	100	Le nombre maximum de systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows Server que vous pouvez créer dans ce compte.
Capacité de débit de Windows	10240	Quantité totale de capacité de débit (in MBps) autorisée pour tous les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows de ce compte.
Capacité de stockage sur disque dur Windows	524288	Capacité maximale de stockage sur disque dur (en GiB) autorisée pour tous les systèmes de fichiers Amazon

Ressource	Par défaut	Description
		FSx pour Windows File Server de ce compte.
Capacité de stockage SSD Windows	524288	Capacité de stockage SSD maximale (en GiB) autorisée pour tous les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server de ce compte.
Nombre total d'E/S par seconde sur SSD sous Windows	500 000	Le nombre total d'IOPS sur SSD autorisé pour tous les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server de ce compte.
Sauvegardes Windows	500	Le nombre maximum de sauvegardes initiées par l'utilisateur pour tous les systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server que vous pouvez avoir dans ce compte.

Pour demander une augmentation de quota

1. Ouvrez la console [Service Quotas](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Services AWS .
3. Choisissez Amazon FSx.
4. Choisissez un quota.
5. Choisissez Demander une augmentation de quota, puis suivez les instructions pour demander une augmentation de quota.
6. Pour consulter l'état de la demande de quota, sélectionnez Historique des demandes de quotas dans le volet de navigation de la console.

Pour plus d'informations, consultez [Demande d'augmentation de quota](#) dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.

Quotas de ressources pour chaque système de fichiers

Vous trouverez ci-dessous les quotas sur les ressources du serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows pour chaque système de fichiers d'un Région AWS.

Ressource	Limite par système de fichiers
Nombre maximum de tags	50
Durée de conservation maximale pour les sauvegardes automatisées	90 jours
Nombre maximum de demandes de copie de sauvegarde en cours vers une seule région de destination par compte.	5
Capacité de stockage minimale, systèmes de fichiers SSD	32 GiO
Capacité de stockage minimale, systèmes de fichiers HDD	2 000 GiB
Capacité de stockage maximale, SSD et HDD	64 Tio
Nombre minimal d'E/S par seconde sur SSD	96
Nombre maximal d'IOPS sur SSD	400 000
Capacité de débit minimale	8 MBps
Capacité de débit maximale	12 288 MBps
Nombre maximum de partages de fichiers	100 000

Considérations supplémentaires

En outre, notez les éléments suivants :

- Vous pouvez utiliser chaque touche AWS Key Management Service (AWS KMS) sur un maximum de 125 systèmes de FSx fichiers Amazon.
- Pour obtenir une liste des Régions AWS endroits où vous pouvez créer des systèmes de fichiers, consultez [Amazon FSx Endpoints and Quotas](#) dans le Références générales AWS.
- Vous mappez vos partages de fichiers à partir d'instances Amazon EC2 dans votre cloud privé virtuel (VPC) avec leurs noms de service de noms de domaine (DNS).

Quotas spécifiques à Microsoft Windows

Pour plus d'informations, consultez la section Limites [NTFS](#) sur le Microsoft Windows Dev Center.

Résolution des problèmes liés à Amazon FSx

Utilisez les sections suivantes pour résoudre les problèmes que vous rencontrez avec Amazon FSx.

Si vous rencontrez des problèmes non répertoriés ci-dessous lors de l'utilisation d'Amazon FSx, essayez de poser une question sur le [FSx forum Amazon](#).

Rubriques

- [Vous ne pouvez pas accéder à votre système de fichiers](#)
- [La création d'un nouveau système de FSx fichiers Amazon échoue](#)
- [Le système de fichiers est mal configuré](#)
- [Impossible de configurer le DFS-R sur un système de fichiers multi-AZ ou mono-AZ 2](#)
- [Les mises à jour de capacité de stockage ou de débit échouent](#)

Vous ne pouvez pas accéder à votre système de fichiers

L'impossibilité d'accéder à votre système de fichiers peut avoir plusieurs causes, chacune ayant sa propre résolution, comme suit.

Rubriques

- [L'interface Elastic Network du système de fichiers a été modifiée ou supprimée](#)
- [L'adresse IP élastique attachée à l'interface Elastic Network du système de fichiers a été supprimée](#)
- [Le groupe de sécurité du système de fichiers ne possède pas les règles d'entrée ou de sortie requises.](#)
- [Le groupe de sécurité de l'instance de calcul ne possède pas les règles de sortie requises](#)
- [Instance de calcul non jointe à un Active Directory](#)
- [Le partage de fichiers n'existe pas](#)
- [L'utilisateur Active Directory ne dispose pas des autorisations requises](#)
- [Autoriser le contrôle total : autorisations ACL NTFS supprimées](#)
- [Impossible d'accéder à un système de fichiers à l'aide d'un client local](#)
- [Le nouveau système de fichiers n'est pas enregistré dans le DNS](#)
- [Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'un alias DNS](#)

- [Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'une adresse IP](#)

L'interface Elastic Network du système de fichiers a été modifiée ou supprimée

Vous ne devez ni modifier ni supprimer l'interface Elastic Network du système de fichiers. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte permanente de connexion entre votre VPC et votre système de fichiers. Créez un nouveau système de fichiers et ne modifiez ni ne supprimez l'interface Amazon FSx Elastic network. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle d'accès au système de fichiers avec Amazon VPC](#).

L'adresse IP élastique attachée à l'interface Elastic Network du système de fichiers a été supprimée

Amazon FSx ne prend pas en charge l'accès aux systèmes de fichiers depuis l'Internet public. Amazon détache FSx automatiquement toute adresse IP élastique, qui est une adresse IP publique accessible depuis Internet, attachée à l'interface Elastic Network d'un système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès à vos données](#).

Le groupe de sécurité du système de fichiers ne possède pas les règles d'entrée ou de sortie requises.

Passez en revue les règles entrantes spécifiées dans [Groupes de sécurité Amazon VPC](#) et assurez-vous que le groupe de sécurité associé à votre système de fichiers possède les règles entrantes correspondantes.

Le groupe de sécurité de l'instance de calcul ne possède pas les règles de sortie requises

Passez en revue les règles sortantes spécifiées dans [Groupes de sécurité Amazon VPC](#) et assurez-vous que le groupe de sécurité associé à votre instance de calcul possède les règles sortantes correspondantes.

Instance de calcul non jointe à un Active Directory

Vos instances de calcul ne sont peut-être pas correctement jointes à l'un des deux types d'Active Directory :

- Le AWS Managed Microsoft AD répertoire auquel votre système de fichiers est joint.
- Un annuaire Microsoft Active Directory doté d'une relation d'approbation forestière unidirectionnelle établie avec l' AWS Managed Microsoft AD annuaire.

Assurez-vous que vos instances de calcul sont jointes à l'un des deux types d'annuaires. L'un des types est le AWS Managed Microsoft AD répertoire auquel votre système de fichiers est joint. L'autre type est un annuaire Microsoft Active Directory doté d'une relation d'approbation forestière unidirectionnelle établie avec l' AWS Managed Microsoft AD annuaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utiliser Amazon FSx avec AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

Le partage de fichiers n'existe pas

Le partage de fichiers Microsoft Windows auquel vous essayez d'accéder n'existe pas.

Si vous utilisez un partage de fichiers existant, assurez-vous que le nom DNS du système de fichiers et le nom du partage sont correctement spécifiés. Pour gérer vos partages de fichiers, consultez [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#).

L'utilisateur Active Directory ne dispose pas des autorisations requises

L'utilisateur Active Directory sous lequel vous accédez au partage de fichiers ne dispose pas des autorisations d'accès nécessaires.

Assurez-vous que les autorisations d'accès pour le partage de fichiers et les listes de contrôle d'accès Windows (ACLs) pour le dossier partagé autorisent l'accès aux utilisateurs Active Directory qui ont besoin d'y accéder.

Autoriser le contrôle total : autorisations ACL NTFS supprimées

Si vous supprimez les autorisations ACL NTFS Allow Full control pour l'utilisateur SYSTEM sur un dossier que vous avez partagé, ce partage peut devenir inaccessible et les sauvegardes du système de fichiers effectuées à partir de ce point risquent de ne pas être utilisables.

Vous devrez recréer le partage de fichiers concerné. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et suppression de partages de fichiers](#). Après avoir recréé le dossier ou le partage, vous pouvez mapper et utiliser les partages de fichiers Windows à partir de vos instances de calcul.

Impossible d'accéder à un système de fichiers à l'aide d'un client local

Vous utilisez votre système de FSx fichiers Amazon sur site à l'aide Direct Connect d'un VPN, et vous utilisez une plage d'adresses IP non privées pour le client sur site.

Amazon prend FSx uniquement en charge l'accès depuis des clients locaux dotés d'adresses IP non privées sur les systèmes de fichiers créés après le 17 décembre 2020.

Si vous devez accéder à votre système FSx de fichiers Windows File Server créé avant le 17 décembre 2020 à l'aide d'une plage d'adresses IP non privées, vous pouvez créer un nouveau système de fichiers en restaurant une sauvegarde du système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Protection de vos données grâce à des sauvegardes](#).

Le nouveau système de fichiers n'est pas enregistré dans le DNS

Pour les systèmes de fichiers joints à un Active Directory autogéré, Amazon FSx n'a pas enregistré le DNS du système de fichiers lors de sa création car le réseau du client n'utilise pas le DNS Microsoft.

Amazon FSx n'enregistre pas les systèmes de fichiers dans le DNS si votre réseau utilise un service DNS tiers au lieu du DNS de Microsoft. Vous devez configurer manuellement les entrées DNS A pour vos systèmes de FSx fichiers Amazon. Pour les systèmes de fichiers mono-AZ 1, vous devrez ajouter une entrée DNS A ; pour les systèmes de fichiers mono-AZ 2 et multi-AZ, vous devrez ajouter deux entrées DNS A. Suivez la procédure ci-dessous pour obtenir la ou les adresses IP du système de fichiers à utiliser lors de l'ajout manuel des entrées DNS A.

1. Dans le <https://console.aws.amazon.com/fsx/>, choisissez le système de fichiers dont vous souhaitez obtenir l'adresse IP pour afficher la page de détails du système de fichiers.
2. Dans l'onglet Réseau et sécurité, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour un système de fichiers mono-AZ 1 :
 - Dans le panneau Subnet, choisissez l'interface réseau élastique affichée sous Network interface pour ouvrir la page Network Interfaces dans Amazon EC2.
 - L'adresse IP du système de fichiers mono-AZ 1 à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 IP privée principale.
 - Pour un système de fichiers mono-AZ 2 ou multi-AZ :
 - Dans le panneau Preferred subnet, choisissez l'interface réseau élastique affichée sous Network interface pour ouvrir la page Network Interfaces dans Amazon EC2.

- L'adresse IP du sous-réseau préféré à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 Adresse IP privée secondaire.
- Dans le panneau du sous-réseau Amazon FSx Standby, choisissez l'interface réseau élastique affichée sous Interface réseau pour ouvrir la page Network Interfaces dans la console Amazon EC2.
- L'adresse IP du sous-réseau de secours à utiliser est indiquée dans la colonne IPv4 Adresse IP privée secondaire.

Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'un alias DNS

Si vous ne parvenez pas à accéder à un système de fichiers à l'aide d'un alias DNS, suivez la procédure ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Vérifiez que l'alias est associé au système de fichiers en effectuant l'une des étapes suivantes :
 - a. À l'aide de FSx la console Amazon : choisissez le système de fichiers auquel vous essayez d'accéder. Sur la page des détails du système de fichiers, les alias DNS sont affichés dans l'onglet Réseau et sécurité.
 - b. Utilisation de la CLI ou de l'API : utilisez la commande [describe-file-system-aliases](#)CLI ou l'opération [DescribeFileSystemAliases](#)API pour récupérer les alias actuellement associés au système de fichiers.
2. Si l'alias DNS n'est pas répertorié, vous devez l'associer au système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des alias DNS sur les systèmes de fichiers existants](#).
3. Si l'alias DNS est associé au système de fichiers, vérifiez que vous avez également configuré les éléments obligatoires suivants :
 - Noms principaux de service créés (SPNs) correspondant à l'alias DNS sur l'objet informatique Active Directory de votre système de FSx fichiers Amazon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer les noms principaux des services \(SPNs\) pour Kerberos](#).

 - Création d'un enregistrement DNS CNAME pour l'alias DNS qui correspond au nom DNS par défaut du système de FSx fichiers Amazon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour ou créer un enregistrement DNS CNAME](#).

4. Si vous avez créé un enregistrement DNS CNAME valide SPNs , vérifiez que le DNS du client possède l'enregistrement DNS CNAME qui correspond au système de fichiers approprié.
 - a. Exécutez `nslookup` pour confirmer que l'enregistrement existe et qu'il correspond au nom DNS par défaut du système de fichiers.
 - b. Si le DNS CNAME correspond à un autre système de fichiers, attendez que le cache DNS du client soit actualisé, puis vérifiez à nouveau l'enregistrement CNAME. Vous pouvez accélérer le processus en vidant le cache DNS du client à l'aide de la commande suivante.

```
ipconfig /flushdns
```

5. Si l'enregistrement DNS CNAME correspond au DNS par défaut du système de FSx fichiers Amazon et que le client ne parvient toujours pas à accéder au système de fichiers, consultez les étapes de résolution [Vous ne pouvez pas accéder à votre système de fichiers](#) des problèmes supplémentaires.

Impossible d'accéder au système de fichiers à l'aide d'une adresse IP

Si vous ne parvenez pas à accéder à votre système de fichiers à l'aide d'une adresse IP, essayez plutôt d'utiliser le nom DNS ou l'alias DNS associé.

Vous pouvez trouver le nom DNS du système de fichiers et tous les alias DNS associés sur la [FSx console Amazon](#) en choisissant Windows File Server, Network & security. Vous pouvez également les trouver dans la réponse de l'opération [CreateFileSystem](#) ou [DescribeFileSystems](#) API. Pour plus d'informations sur l'utilisation des alias DNS, consultez [Gestion des alias DNS](#).

- Pour un système de fichiers mono-AZ joint à un Microsoft Active Directory AWS géré, le nom DNS est le suivant.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- Pour tous les systèmes de fichiers multi-AZ et les systèmes de fichiers mono-AZ joints à un Active Directory autogéré, le nom DNS est le suivant.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

La création d'un nouveau système de FSx fichiers Amazon échoue

L'échec d'une demande de création de système de fichiers peut avoir plusieurs causes, comme décrit dans la section suivante.

Rubriques

- [Groupe de sécurité et réseau VPC mal configurés ACLs](#)
- [Noms de groupes d'administrateurs de systèmes de fichiers dupliqués](#)
- [Les serveurs DNS ou les contrôleurs de domaine sont inaccessibles](#)
- [Informations d'identification du compte de service non valides](#)
- [Amazon ne FSx peut pas accéder aux informations d'identification de votre compte de service Active Directory dans AWS Secrets Manager](#)
- [Autorisations de compte de service insuffisantes](#)
- [Capacité du compte de service dépassée](#)
- [Amazon ne FSx peut pas accéder à l'unité organisationnelle \(UO\)](#)
- [Le compte de service ne peut pas accéder au groupe d'administrateurs](#)
- [Amazon FSx a perdu la connectivité dans le domaine](#)
- [Le compte de service ne dispose pas des autorisations correctes](#)
- [Caractères Unicode utilisés dans les paramètres de création](#)
- [Le passage du type de stockage au disque dur lors de la restauration d'une sauvegarde échoue](#)

Groupe de sécurité et réseau VPC mal configurés ACLs

Assurez-vous que les groupes de sécurité VPC et le réseau ACLs sont configurés selon la configuration de groupe de sécurité recommandée. Pour plus d'informations, consultez la section [Création de groupes de sécurité](#).

Noms de groupes d'administrateurs de systèmes de fichiers dupliqués

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
File system creation failed. Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration with the
```

specified file system administrators group. Please ensure that your Active Directory does not contain multiple domain groups with the name: *domain_group*.

Amazon FSx n'a pas créé le système de fichiers car plusieurs groupes d'administrateurs portent le même nom dans le domaine.

Si vous ne spécifiez pas de nom de groupe, Amazon FSx essaiera d'utiliser la valeur par défaut « Domain Admins » comme groupe d'administrateurs. La demande échouera si plusieurs groupes utilisent le nom « Administrateurs de domaine » par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Passez en revue [les conditions requises](#) pour joindre votre système de fichiers à votre Active Directory autogéré.
2. Utilisez l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#) pour valider votre configuration Active Directory autogérée avant de créer un système de fichiers FSx pour serveur de fichiers Windows joint à un Active Directory autogéré.
3. Créez un nouveau système de fichiers à l'aide du AWS Management Console ou AWS CLI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Joindre un système de FSx fichiers Amazon à un domaine Microsoft Active Directory autogéré](#).
4. Donnez un nom unique au groupe d'administrateurs du système de fichiers dans le domaine de votre Active Directory autogéré.

Les serveurs DNS ou les contrôleurs de domaine sont inaccessibles

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
Amazon FSx can't reach the DNS servers provided or the domain controllers for your
self-managed directory in Microsoft Active Directory.
File system creation failed. Amazon FSx is unable to communicate with your Microsoft
Active Directory domain controllers.
This is because Amazon FSx can't reach the DNS servers provided or domain controllers
for your domain.
To fix this problem, delete your file system and create a new one with valid DNS
servers and networking configuration that allows
traffic from the file system to the domain controller.
```

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Vérifiez que vous avez respecté les conditions requises pour établir la connectivité réseau et le routage entre le sous-réseau dans lequel vous créez un système de FSx fichiers Amazon et votre Active Directory autogéré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conditions préalables](#).

Utilisez l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#) pour tester et vérifier ces paramètres réseau.

 Note

Si plusieurs sites Active Directory sont définis, assurez-vous que les sous-réseaux du VPC associé à votre système de fichiers FSx Amazon sont définis dans un site Active Directory et qu'il n'existe aucun conflit d'adresses IP entre les sous-réseaux de votre VPC et ceux de vos autres sites. Vous pouvez afficher et modifier ces paramètres à l'aide du composant logiciel enfichable MMC Active Directory Sites and Services.

2. Vérifiez que vous avez configuré les groupes de sécurité VPC que vous avez associés à votre système de FSx fichiers Amazon, ainsi qu'à tout réseau VPC ACLs, pour autoriser le trafic réseau sortant sur tous les ports.

 Note

Si vous souhaitez implémenter le moindre privilège, vous pouvez autoriser le trafic sortant uniquement vers les ports spécifiques requis pour la communication avec les contrôleurs de domaine Active Directory. Pour plus d'informations, consultez la [documentation de Microsoft Active Directory](#).

3. Vérifiez que les valeurs des propriétés administratives du serveur de fichiers ou du réseau Microsoft Windows ne contiennent pas de caractères autres que latin-1. Par exemple, la création du système de fichiers échoue si vous utilisez le Domänen-Admins nom du groupe d'administrateurs du système de fichiers.
4. Vérifiez que les serveurs DNS et les contrôleurs de domaine de votre domaine Active Directory sont actifs et capables de répondre aux demandes relatives au domaine fourni.
5. Assurez-vous que le niveau fonctionnel de votre domaine Active Directory est Windows Server 2008 R2 ou supérieur.

6. Assurez-vous que les règles de pare-feu des contrôleurs de domaine de votre domaine Active Directory autorisent le trafic provenant de votre système de FSx fichiers Amazon. Pour plus d'informations, consultez la [documentation de Microsoft Active Directory](#).

Informations d'identification du compte de service non valides

La création d'un système de fichiers joint à un Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
Amazon FSx is unable to establish a connection with your Microsoft Active Directory
domain controllers
because the service account credentials provided are invalid. To fix this problem,
delete your file
system and create a new one using a valid service account.
```

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

Cas 1 : Si vous utilisez un AWS Secrets Manager secret pour stocker vos informations d'identification Active Directory

1. Consultez [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
2. à l'ARN secret est correct et suit le format approprié :`arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`.
3. Vérifiez que le secret contient les deux champs obligatoires avec des valeurs non vides :
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`— Le nom d'utilisateur de votre compte de service AD.
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD`— Le mot de passe de votre compte de service AD.
4. Vérifiez que le secret et la clé sont régis par une politique basée sur les ressources qui accorde au FSx service principal Amazon `fsx.amazonaws.com` l'autorisation de récupérer la valeur secrète.

Cas 2 : Si vous utilisez des informations d'identification en texte brut pour rejoindre votre Active Directory

1. Vérifiez que vous entrez uniquement le nom d'utilisateur en tant qu'entrée pour le nom d'utilisateur du compte de service, par exemple dans la configuration autogérée d'Active Directory. `ServiceAcct`

 Important

N'incluez PAS de préfixe de domaine (`corp.com\ServiceAcct`) ou de suffixe de domaine (`ServiceAcct@corp.com`) lors de la saisie du nom d'utilisateur du compte de service.

N'UTILISEZ PAS le nom distinctif (DN) lors de la saisie du nom d'utilisateur du compte de service (`CN=ServiceAcct, OU=example, DC=corp, DC=com`).

2. Vérifiez que le compte de service que vous avez fourni existe dans votre domaine Active Directory.
 3. Assurez-vous d'avoir délégué les autorisations requises au compte de service que vous avez fourni. Le compte de service doit être en mesure de créer et de supprimer des objets informatiques dans l'unité d'organisation du domaine auquel vous joignez le système de fichiers. Le compte de service doit également, au minimum, être autorisé à effectuer les opérations suivantes :
- Réinitialisation des mots de passe
 - Empêcher les comptes de lire et d'écrire des données
 - Capacité validée d'écrire sur le nom d'hôte DNS
 - Capacité validée d'écrire dans le nom du principal de service

Pour plus d'informations sur la création d'un compte de service doté des autorisations appropriées, consultez [Compte FSx de service Amazon](#).

Amazon ne FSx peut pas accéder aux informations d'identification de votre compte de service Active Directory dans AWS Secrets Manager

Les sections suivantes décrivent les problèmes courants et expliquent comment les résoudre.

La connexion d'un système de fichiers à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

You can't provide both username/password and a domain join service account secret to connect to your Active Directory. Provide only one set of credentials.

Pour résoudre ce problème

1. Choisissez si vous souhaitez fournir des informations d'identification stockées dans un secret de Secrets Manager ou en texte clair.
2. Lorsque vous rejoignez un Active Directory, fournissez uniquement l'un de ces paramètres, pas les deux.

La connexion d'un système de fichiers à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

The domain join service account secret ARN format you entered isn't valid. Use the format: `arn:partition:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`

Pour résoudre ce problème

1. Consultez [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
2. Vérifiez que le format ARN que vous entrez est correct. Un exemple de format correct est `arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MyDatabaseSecret-Ab3d5f`.

La connexion d'un système de fichiers à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

Amazon FSx can't access the domain join service account secret [ARN]. Add a resource permission to the secret that grants the FSx service principal (`fsx.amazonaws.com`) permission to access it.

Pour résoudre ce problème

1. Consultez [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).

2. Vérifiez que le secret Secrets Manager que vous fournissez est conforme aux politiques appropriées qui permettent FSx à Amazon de l'utiliser.

La connexion d'un système de fichiers à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
You don't have permission to access the domain join service account secret [ARN]. A resource permission needs to be added to the secret to grant you access.
```

Pour résoudre ce problème

- Le propriétaire ou l'administrateur du secret Secrets Manager doit autoriser l'accès à votre compte pour utiliser ce secret. Pour plus d'informations, consultez la section Politiques [basées sur l'identité](#).

La connexion d'un système de fichiers à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
The domain join service account secret format or content isn't valid. Make sure the secret includes both CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME and CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD fields with non-empty values.
```

Pour résoudre ce problème

1. Consultez [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).
2. Vérifiez que le secret Secrets Manager que vous fournissez contient les deux champs obligatoires.

Autorisations de compte de service insuffisantes

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
Amazon FSx is unable to establish a connection with your
```

Microsoft Active Directory domain controllers. This is because the service account provided does not have permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit.

To fix this problem, delete your file system and create a new one using a service account with permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit.

Suivez la procédure ci-dessous pour résoudre le problème.

- Assurez-vous d'avoir délégué les autorisations requises au compte de service que vous avez fourni. Le compte de service doit être en mesure de créer et de supprimer des objets informatiques dans l'unité d'organisation du domaine auquel vous joignez le système de fichiers. Le compte de service doit également, au minimum, être autorisé à effectuer les opérations suivantes :
- Réinitialisation des mots de passe
- Empêcher les comptes de lire et d'écrire des données
- Capacité validée d'écrire sur le nom d'hôte DNS
- Capacité validée d'écrire dans le nom du principal de service

Pour plus d'informations sur la création d'un compte de service doté des autorisations appropriées, consultez [Compte FSx de service Amazon](#).

Capacité du compte de service dépassée

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

Amazon FSx can't establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controllers. This is because the service account provided has reached the maximum number of computers that it can join to the domain. To fix this problem, delete your file system and create a new one, supplying a service account that is able to join new computers to the domain.

Pour résoudre le problème, vérifiez que le compte de service que vous avez fourni a atteint le nombre maximum d'ordinateurs qu'il peut associer au domaine. S'il a atteint la limite maximale, créez un

nouveau compte de service avec les autorisations appropriées. Utilisez le nouveau compte de service et créez un nouveau système de fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compte FSx de service Amazon](#).

Amazon ne FSx peut pas accéder à l'unité organisationnelle (UO)

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
Amazon FSx can't establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controller(s).  
This is because the organizational unit you specified either doesn't exist or isn't accessible  
to the service account provided. To fix this problem, delete your file system and create a new one specifying an  
organizational unit to which the service account can join the file system.
```

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Vérifiez que l'unité d'organisation que vous avez fournie se trouve dans votre domaine Active Directory.
2. Assurez-vous d'avoir délégué les autorisations requises au compte de service que vous avez fourni. Le compte de service doit être en mesure de créer et de supprimer des objets informatiques dans l'unité d'organisation du domaine auquel vous joignez le système de fichiers. Le compte de service doit également disposer, au minimum, des autorisations nécessaires pour effectuer les opérations suivantes :
 - Réinitialisation des mots de passe
 - Empêcher les comptes de lire et d'écrire des données
 - Capacité validée d'écrire sur le nom d'hôte DNS
 - Capacité validée d'écrire dans le nom du principal de service
 - Bénéficiez d'une délégation de contrôle pour créer et supprimer des objets informatiques
 - Aptitude validée à lire et à écrire les restrictions du compte

Pour plus d'informations sur la création d'un compte de service doté des autorisations appropriées, consultez [Compte FSx de service Amazon](#).

Le compte de service ne peut pas accéder au groupe d'administrateurs

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration. This is because the file system administrators group you provided either doesn't exist or isn't accessible to the service account you provided. To fix this problem, delete your file system and create a new one specifying a file system administrators group in the domain that is accessible to the service account provided.
```

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Assurez-vous de fournir uniquement le nom du groupe sous forme de chaîne pour le paramètre du groupe d'administrateurs.

Important

N'incluez PAS de préfixe de domaine (`corp.com\FsxAdmins`) ou de suffixe de domaine (`FSxAdmins@corp.com`) lorsque vous fournissez le paramètre de nom de groupe.

N'UTILISEZ PAS le nom distinctif (DN) du groupe. Voici un exemple de nom distinctif : `CN= FSx Admins, OU=Example, DC=Corp, DC=com`.

2. Assurez-vous que le groupe d'administrateurs fourni existe dans le même domaine Active Directory que celui auquel vous souhaitez joindre le système de fichiers.
3. Si vous n'avez pas fourni de paramètre de groupe d'administrateurs, Amazon FSx tente d'utiliser le `Builtin Domain Admins` groupe dans votre domaine Active Directory. Si le nom de ce groupe a été modifié, ou si vous utilisez un autre groupe pour l'administration du domaine, vous devez fournir ce nom pour le groupe.

Amazon FSx a perdu la connectivité dans le domaine

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration. To fix this problem, delete your file system and create a new one meeting the pre-requisites described in the Amazon FSx user guide.

Lors de la création de votre système de fichiers, Amazon FSx a pu accéder aux serveurs DNS et aux contrôleurs de domaine de votre domaine Active Directory, et a réussi à associer le système de fichiers à votre domaine Active Directory. Cependant, lors de la création du système de fichiers, Amazon FSx a perdu la connectivité ou l'adhésion à votre domaine. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Assurez-vous que la connectivité réseau continue d'exister entre votre système de FSx fichiers Amazon et votre Active Directory. Assurez-vous également que le trafic réseau continue d'être autorisé entre eux en utilisant les règles de routage, les règles de groupe de sécurité VPC, le réseau VPC et les règles de pare-feu des ACLs contrôleurs de domaine.
2. Assurez-vous que les objets informatiques créés par Amazon FSx pour vos systèmes de fichiers dans votre domaine Active Directory sont toujours actifs et qu'ils n'ont pas été supprimés ou manipulés d'une autre manière.

Le compte de service ne dispose pas des autorisations correctes

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

File system creation failed. Amazon FSx is unable to establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controller(s).
This is because the service account provided does not have permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit (OU). To fix this problem, delete your file system and create a new one using a service account with permission to create computer objects and reset passwords within the specified organizational unit.

Assurez-vous d'avoir délégué les autorisations requises au compte de service que vous avez fourni. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

Le compte de service doit disposer au minimum des autorisations suivantes :

- Bénéficiez d'une délégation de contrôle pour créer et supprimer des objets informatiques dans l'unité d'organisation à laquelle vous rejoignez le système de fichiers

- Disposez des autorisations suivantes dans l'unité d'organisation pour laquelle vous rejoignez le système de fichiers :
 - Possibilité de réinitialiser les mots de passe
 - Possibilité d'empêcher les comptes de lire et d'écrire des données
 - Capacité validée d'écrire sur le nom d'hôte DNS
 - Capacité validée d'écrire dans le nom du principal de service
 - Possibilité (délignée) de créer et de supprimer des objets informatiques
 - Aptitude validée à lire et à écrire les restrictions du compte
 - Possibilité de modifier les autorisations

Pour plus d'informations sur la création d'un compte de service doté des autorisations appropriées, consultez [Compte FSx de service Amazon](#).

Caractères Unicode utilisés dans les paramètres de création

La création d'un système de fichiers joint à votre Active Directory autogéré échoue avec le message d'erreur suivant :

```
File system creation failed. Amazon FSx is unable to create a file system within the
specified
Microsoft Active Directory. To fix this problem, please delete your file system and
create a new one
meeting the pre-requisites described in the FSx for ONTAP User Guide.
```

Amazon FSx ne prend pas en charge les caractères Unicode. Vérifiez qu'aucun des paramètres de création ne comporte de caractères Unicode, tels que des accents. Cela inclut les paramètres qui peuvent être laissés vides lorsqu'une valeur par défaut est renseignée automatiquement. Assurez-vous que les valeurs par défaut correspondantes dans votre Active Directory ne contiennent pas non plus de caractères Unicode.

Le passage du type de stockage au disque dur lors de la restauration d'une sauvegarde échoue

La création d'un système de fichiers à partir d'une sauvegarde échoue avec le message d'erreur suivant :

Switching storage type to HDD while creating a file system from backup `backup_id` is not supported because a storage scaling activity was still under way on the source file system to increase storage capacity from less than 2000 GiB when the backup `backup_id` was taken, and the minimum storage capacity for HDD storage is 2000 GiB.

Ce problème se produit lors de la restauration d'une sauvegarde et que vous avez changé le type de stockage de SSD à HDD. La restauration à partir d'une sauvegarde échoue car la sauvegarde que vous restaurez a été effectuée alors qu'une augmentation de la capacité de stockage était toujours en cours sur le système de fichiers d'origine. Avant la demande d'augmentation, la capacité de stockage SSD du système de fichiers était inférieure à 2 000 GiB, soit la capacité de stockage minimale requise pour créer un système de fichiers HDD.

Suivez la procédure ci-dessous pour résoudre ce problème.

1. Attendez que la demande d'augmentation de la capacité de stockage soit terminée et que le système de fichiers dispose d'au moins 2 000 GiB de capacité de stockage SSD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance de l'augmentation de la capacité de stockage](#).
2. Effectuez une sauvegarde du système de fichiers initiée par l'utilisateur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de sauvegardes initiées par l'utilisateur](#).
3. Restaurez la sauvegarde initiée par l'utilisateur sur un nouveau système de fichiers à l'aide du stockage sur disque dur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Restauration des sauvegardes vers un nouveau système de fichiers](#).

Le système de fichiers est mal configuré

Un système de fichiers FSx pour Windows File Server peut se retrouver dans un état mal configuré en raison d'une modification de votre environnement Active Directory. Dans cet état, votre système de fichiers est actuellement indisponible ou risque de perdre sa disponibilité, et les sauvegardes risquent d'échouer.

L'état Mauvais configuré inclut un message d'erreur et une action corrective recommandée auxquels vous pouvez accéder via la FSx console Amazon, l'API ou AWS CLI. Après avoir pris les mesures correctives, vérifiez que l'état de votre système de fichiers finit par changer en. Notez que cette modification peut prendre plusieurs minutes. Available

Votre système de fichiers peut se retrouver dans un état mal configuré pour plusieurs raisons, notamment les suivantes :

- Les adresses IP du serveur DNS ne sont plus valides.
- Les informations d'identification du compte de service ne sont plus valides ou ne disposent pas des autorisations requises.
- Le contrôleur de domaine Active Directory n'est pas accessible en raison de problèmes de connectivité réseau, tels que des groupes de sécurité VPC non valides, une configuration de l'ACL ou de la table de routage du réseau VPC, ou des paramètres de pare-feu du contrôleur de domaine.

 Important

Ne déplacez pas les objets informatiques FSx créés par Amazon dans l'unité d'organisation après la création de votre système de fichiers. Cela entraînera une mauvaise configuration de votre système de fichiers.

(Pour obtenir la liste complète des exigences relatives à Active Directory, consultez [Conditions préalables](#). Vous pouvez également vérifier que votre environnement Active Directory est correctement configuré pour répondre à ces exigences en utilisant l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#).)

La résolution de certains de ces problèmes nécessite de mettre à jour directement un ou plusieurs paramètres de la [configuration Active Directory](#) de votre système de fichiers, tels que la modification des adresses IP du serveur DNS ou la modification du nom d'utilisateur ou du mot de passe du compte de service. Dans ces cas, votre action corrective impliquera nécessairement d'utiliser la FSx console Amazon, l'API ou de mettre AWS CLI à jour les paramètres de configuration requis.

D'autres problèmes peuvent ne pas nécessiter de modification des paramètres de configuration d'Active Directory, tels que la modification des paramètres de pare-feu de votre contrôleur de domaine ou des groupes de sécurité VPC. Dans ces cas, vous devrez toutefois prendre d'autres mesures avant que le système de fichiers ne le devienne Available. Après vous être assuré que votre environnement Active Directory est correctement configuré, sélectionnez le bouton Attempt Recovery à côté de l'état Mauvais configuré dans la FSx console Amazon, ou utilisez la StartMisconfiguredStateRecovery commande dans la FSx console Amazon, l'API ou AWS CLI.

Rubriques

- [Système de fichiers mal configuré : Amazon ne FSx peut accéder ni aux serveurs DNS ni aux contrôleurs de domaine de votre domaine.](#)
- [Système de fichiers mal configuré : les informations d'identification du compte de service ne sont pas valides](#)
- [Système de fichiers mal configuré : le AWS Secrets Manager secret ou la clé KMS n'est pas correctement configurée](#)
- [Système de fichiers mal configuré : le compte de service fourni n'est pas autorisé à joindre le système de fichiers au domaine](#)
- [Système de fichiers mal configuré : le compte de service ne peut plus associer d'ordinateurs au domaine](#)
- [Système de fichiers mal configuré : le compte de service n'a pas accès à l'unité d'organisation](#)

Système de fichiers mal configuré : Amazon ne FSx peut accéder ni aux serveurs DNS ni aux contrôleurs de domaine de votre domaine.

Un système de fichiers entrera dans un Misconfigured état dans lequel Amazon ne FSx pourra pas communiquer avec votre ou vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que votre configuration réseau autorise le trafic entre le système de fichiers et le contrôleur de domaine.
2. Utilisez l'[outil de validation Amazon FSx Active Directory](#) pour tester et vérifier les paramètres réseau de votre Active Directory autogéré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré.](#)
3. Passez en revue la configuration Active Directory autogérée du système de fichiers dans la FSx console Amazon.
4. Pour mettre à jour la configuration autogérée d'Active Directory du système de fichiers, vous pouvez utiliser la FSx console Amazon.
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis le système de fichiers à mettre à jour ; la page de détails du système de fichiers apparaît.
 - b. Sur la page des détails du système de fichiers, choisissez Mettre à jour dans l'onglet Réseau et sécurité.

Vous pouvez également utiliser la `update-file-system` commande Amazon FSx CLI ou l'opération API [UpdateFileSystem](#).

Système de fichiers mal configuré : les informations d'identification du compte de service ne sont pas valides

Amazon ne FSx parvient pas à établir de connexion avec votre ou vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory. Cela est dû au fait que les informations d'identification du compte de service fournies ne sont pas valides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un Microsoft Active Directory autogéré](#).

Pour résoudre le problème de configuration, procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous utilisez le bon compte de service et que vous utilisez les informations d'identification correctes pour ce compte.
2. Mettez ensuite à jour la configuration du système de fichiers avec le compte de service ou les informations d'identification du compte corrects à l'aide de la FSx console Amazon.
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis sélectionnez le système de fichiers mal configuré à mettre à jour.
 - b. Sur la page des détails du système de fichiers, choisissez Mettre à jour dans l'onglet Réseau et sécurité.

Vous pouvez également utiliser le fonctionnement de FSx l'API `Amazonupdate-file-system`. Pour en savoir plus, consultez [UpdateFileSystem](#) le manuel Amazon FSx API Reference.

Système de fichiers mal configuré : le AWS Secrets Manager secret ou la clé KMS n'est pas correctement configurée

Amazon ne FSx parvient pas à établir de connexion avec votre ou vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory. Cela est dû au fait que votre code AWS Secrets Manager secret n' AWS KMS key est pas configuré correctement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide AWS Secrets Manager](#).

Pour résoudre le problème de configuration, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'ARN secret est correct et qu'il suit le format approprié :`arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`.
2. Vérifiez que le secret contient les deux champs obligatoires avec des valeurs non vides :
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`— Le nom d'utilisateur de votre compte de service AD.
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD`— Le mot de passe de votre compte de service AD.
 - Vérifiez que le secret et la clé sont régis par une politique basée sur les ressources qui accorde au FSx service principal Amazon `fsx.amazonaws.com` l'autorisation de récupérer la valeur secrète.

Système de fichiers mal configuré : le compte de service fourni n'est pas autorisé à joindre le système de fichiers au domaine

Amazon ne FSx parvient pas à établir de connexion avec vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory. Cela est dû au fait que le compte de service fourni n'est pas autorisé à associer le système de fichiers au domaine avec l'unité d'organisation spécifiée.

Pour résoudre le problème de configuration, procédez comme suit :

1. Ajoutez les autorisations requises au compte de FSx service Amazon ou créez un nouveau compte de service avec les autorisations requises. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez [Compte FSx de service Amazon](#).
2. Mettez ensuite à jour la configuration Active Directory autogérée du système de fichiers avec les nouvelles informations d'identification du compte de service. Pour mettre à jour la configuration, vous pouvez utiliser la FSx console Amazon.
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis le système de fichiers à mettre à jour ; la page de détails du système de fichiers apparaît.
 - b. Sur la page des détails du système de fichiers, choisissez Mettre à jour dans l'onglet Réseau et sécurité.

Vous pouvez également utiliser le fonctionnement de FSx l'API `Amazonupdate-file-system`. Pour en savoir plus, consultez [UpdateFileSystem](#) le manuel Amazon FSx API Reference.

Système de fichiers mal configuré : le compte de service ne peut plus associer d'ordinateurs au domaine

Amazon ne FSx parvient pas à établir de connexion avec vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory. Dans ce cas, cela est dû au fait que le compte de service fourni a atteint le nombre maximum d'ordinateurs qu'il peut joindre au domaine.

Pour résoudre le problème de configuration, procédez comme suit :

1. Identifiez un autre compte de service ou créez un nouveau compte de service qui peut associer de nouveaux ordinateurs au domaine.
2. Mettez ensuite à jour la configuration Active Directory autogérée du système de fichiers avec les nouvelles informations d'identification du compte de service à l'aide de la FSx console Amazon.
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis le système de fichiers à mettre à jour ; la page de détails du système de fichiers apparaît.
 - b. Sur la page des détails du système de fichiers, choisissez Mettre à jour dans l'onglet Réseau et sécurité.

Vous pouvez également utiliser le fonctionnement de FSx l'API `Amazonupdate-file-system`. Pour en savoir plus, consultez [UpdateFileSystem](#) le manuel Amazon FSx API Reference.

Système de fichiers mal configuré : le compte de service n'a pas accès à l'unité d'organisation

Amazon ne FSx peut pas établir de connexion avec vos contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory car le compte de service fourni n'a pas accès à l'unité d'organisation spécifiée.

Pour résoudre le problème de configuration, procédez comme suit :

1. Identifiez un autre compte de service ou créez un nouveau compte de service ayant accès à l'unité d'organisation.
2. Mettez ensuite à jour la configuration Active Directory autogérée du système de fichiers avec les nouvelles informations d'identification du compte de service.
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Systèmes de fichiers, puis le système de fichiers à mettre à jour ; la page de détails du système de fichiers apparaît.

- b. Sur la page des détails du système de fichiers, choisissez Mettre à jour dans l'onglet Réseau et sécurité.

Vous pouvez également utiliser le fonctionnement de FSx l'API `Amazonupdate-file-system`. Pour en savoir plus, consultez [UpdateFileSystem](#) le manuel Amazon FSx API Reference.

Impossible de configurer le DFS-R sur un système de fichiers multi-AZ ou mono-AZ 2

Microsoft Distributed File System Replication (DFS-R) n'est pas prise en charge sur les systèmes de fichiers multi-AZ et mono-AZ 2.

Les systèmes de fichiers multi-AZ sont configurés de manière native pour assurer la redondance entre plusieurs zones d'accès. Utilisez le type de déploiement Multi-AZ pour une haute disponibilité dans plusieurs zones de disponibilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers mono-AZ et multi-AZ](#).

Les mises à jour de capacité de stockage ou de débit échouent

L'échec des demandes de mise à jour de la capacité de stockage et de débit du système de fichiers peut avoir plusieurs causes, chacune ayant sa propre résolution.

L'augmentation de la capacité de stockage échoue car Amazon ne FSx peut pas accéder aux AWS KMS key

Une demande d'augmentation de capacité de stockage a échoué car Amazon n' FSx a pas pu accéder à la clé KMS utilisée pour chiffrer le système de fichiers.

Vous devez vous assurer qu'Amazon FSx a accès à la clé KMS utilisée pour chiffrer le système de fichiers afin d'exécuter l'action administrative. Utilisez les informations suivantes pour résoudre le problème d'accès aux clés.

- Si la clé KMS a été supprimée, le système de fichiers et toutes ses sauvegardes utilisant la clé KMS supprimée sont irrécupérables. Pour plus d'informations, consultez [la section Suppression de AWS KMS key s](#) dans le manuel du AWS Key Management Service développeur.
- Si la clé KMS est désactivée et qu'il s'agit d'une clé gérée par le client, vous devrez la réactiver, puis réessayer la demande d'augmentation de la capacité de stockage. Pour plus d'informations,

consultez la section [Activation et désactivation des clés](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur.

- Si la clé n'est pas valide parce qu'elle est en attente de suppression, vous devez [annuler la suppression de la clé tant](#) qu'elle est encore en PendingDeletion état. Vous pouvez réessayer la demande une fois que la clé KMS est Enabled disponible.
- Si la clé n'est pas valide en raison de son importation en attente, vous devez attendre que l'importation soit terminée, puis réessayer la demande d'augmentation de la capacité de stockage.
- Si la limite d'attribution de la clé a été dépassée, vous devez demander une augmentation du nombre de subventions pour la clé. Pour plus d'informations, consultez la section [Quotas de ressources](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur. Lorsque l'augmentation du quota est accordée, réessayez la demande d'augmentation de la capacité de stockage.

La mise à jour de la capacité de stockage ou de débit échoue car l'Active Directory autogéré est mal configuré

La demande de mise à jour de la capacité de stockage ou de la capacité de débit a échoué car Active Directory autogéré de votre système de fichiers est mal configuré.

Pour résoudre l'état mal configuré spécifique, consultez [Le système de fichiers est mal configuré](#).

L'augmentation de la capacité de stockage échoue en raison d'une capacité de débit insuffisante

La demande d'augmentation de la capacité de stockage a échoué car la capacité de débit du système de fichiers est définie sur 8 MBps.

Augmentez la capacité de débit du système de fichiers à un minimum de 16 MBps, puis réessayez la demande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion de la capacité de débit](#).

La mise à jour de la capacité de débit à 8 échoue MBps

Une demande de modification de la capacité de débit d'un système de fichiers à 8 MBps a échoué.

Cela peut se produire lorsqu'une demande d'augmentation de la capacité de stockage est en attente ou en cours. L'augmentation de la capacité de stockage nécessite un débit minimum de 16 MBps. Attendez que la demande d'augmentation de la capacité de stockage soit terminée, puis réessayez la demande de modification de la capacité de débit.

Historique du document

- Version de l'API : 01/03/2018
- Dernière mise à jour de la documentation : 30 septembre 2025

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au guide de l'utilisateur Amazon FSx Windows. Pour recevoir des notifications en cas de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous au flux RSS.

Modification	Description	Date
Support ajouté pour AWS Secrets Manager l'intégration	Amazon s'intègre FSx désormais à Active Directory AWS Secrets Manager pour une meilleure gestion des informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez Stockage des informations d'identification Active Directory à l'aide de AWS Secrets Manager.	5 novembre 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Mise à jour d'une politique existante	Amazon FSx a ajouté une nouvelle autorisation <code>secretsmanager:ListSecrets</code> , qui permet aux principaux de répertorier les secrets AWS Secrets Manager pour sélectionner les informations d'identification du compte du service de connexion à un domaine. Pour plus d'informations, consultez la politique AWS gérée : Amazon FSx FullAccess .	5 novembre 2025

[Support ajouté pour la version 6 du protocole Internet \(IPv6\)](#)

FSx pour Windows File Server, les systèmes de fichiers prennent désormais en charge deux options de type réseau : IPv4 -only et dual-stack (pour les deux IPv4 et IPv6). Vous devez spécifier l'une de ces options lors de la création de votre système de fichiers. Vous pouvez modifier le type de réseau d'un système de fichiers existant FSx pour Windows File Server à tout moment. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion du type de réseau](#).

30 septembre 2025

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ServiceRolePolicy AWS gérée par Amazon](#)

Amazon FSx a ajouté les `ec2:UnassignIpv6Addresses` autorisations `ec2:AssignIpv6Addresses` et à Amazon FSxServiceRolePolicy. Pour plus d'informations, consultez [Amazon FSx ServiceRolePolicy](#).

22 juillet 2025

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx FullAccess AWS gérée par Amazon](#)

La politique FSx FullAccess gérée par [Amazon](#) a été mise à jour pour ajouter les `fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint` autorisations `fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint` `fsx:DescribeS3AccessPointAttachments` , et.

25 juin 2025

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ConsoleFullAccess AWS gérée par Amazon](#)

La politique FSx ConsoleFullAccess gérée par [Amazon](#) a été mise à jour pour ajouter les `fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint` autorisations `fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint` `fsx:DescribeS3AccessPointAttachments` , et.

25 juin 2025

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ConsoleReadOnlyAccess AWS gérée par Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour la FSx ConsoleReadOnlyAccess politique d'Amazon pour ajouter l'`ec2:DescribeNetworkInterfaces` autorisation. Pour plus d'informations, consultez la FSx ConsoleReadOnlyAccess politique [d'Amazon](#).

25 février 2025

[Support ajouté pour les points de terminaison d'interface VPC à double pile pour Amazon FSx](#)

Vous pouvez désormais créer des points de terminaison d'interface VPC à double pile pour FSx Amazon IPv4 avec à la IPv6 fois des adresses IP et des noms DNS. Pour plus d'informations, consultez la section relative au [serveur FSx de fichiers Windows et aux points de terminaison VPC d'interface](#).

7 février 2025

[Support ajouté pour les points de terminaison d'API à double pile](#)

L'API du FSx service Amazon pour la création et la gestion des systèmes de fichiers possède de nouveaux points de terminaison à double pile. Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison des API](#) dans le Amazon FSx API Reference.

7 février 2025

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ConsoleFullAccess AWS gérée par Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour la FSx ConsoleFullAccess politique d'Amazon pour ajouter l'ec2:DescribeNetworkInterfaces autorisation. Pour plus d'informations, consultez la FSx ConsoleFullAccess politique [d'Amazon](#).

7 février 2025

[Version mise à jour de FSx
l'outil de validation Active
Directory pour Windows File
Server](#)

Une version mise à jour de l'outil de validation Active Directory FSx pour Windows File Server est disponible. Pour plus d'informations, voir [Validation de votre configuration Active Directory](#)

6 novembre 2024

[Support ajouté pour des
niveaux d'IOPS plus élevés
sur les systèmes de fichiers
avec des capacités de débit
supérieures ou égales à 4
GBps](#)

FSx pour Windows File Server augmente le nombre maximal d'IOPS de 130 000 à 150 000 pour les systèmes de fichiers dotés d'une capacité GBps de débit de 4 % ou plus, de 175 000 à 200 000 pour les systèmes de fichiers dotés d'une capacité de débit de 6 % ou plus, GBps de 260 000 à 300 000 pour les systèmes de fichiers dotés d'une capacité de débit de 9 % ou plus, et GBps de 350 000 à 400 000 pour les systèmes de fichiers dotés d'une capacité de débit de 12 % ou plus. GBps Pour plus d'informations, consultez la section [FSx relative aux performances du serveur de fichiers Windows](#).

17 janvier 2024

[Amazon FSx FullAccess a FSx mis à jour les politiques FSx ServiceRolePolicy AWS gérées par Amazon FSx ConsoleFullAccess FSxReadOnlyAccess, Amazon FSxConsoleReadOnlyAccess, Amazon, Amazon et Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour les FSx ServiceRolePolicy politiques d'Amazon FSx FullAccess FSx ConsoleFullAccess FSxReadOnlyAccess, Amazon FSxConsoleReadOnlyAccess, Amazon, Amazon et Amazon pour ajouter l'ec2:GetSecurityGroupsForVpc autorisation. Pour plus d'informations, consultez les [FSx mises à jour des politiques AWS gérées par Amazon](#).

9 janvier 2024

[Amazon a FSx mis à jour FSx FullAccess les politiques FSx ConsoleFullAccess AWS gérées par Amazon et Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour les FSx ConsoleFullAccess politiques d'Amazon FSx FullAccess et d'Amazon pour ajouter ManageCrossAccountDataReplication cette action. Pour plus d'informations, consultez les [FSx mises à jour des politiques AWS gérées par Amazon](#).

20 décembre 2023

[Amazon a FSx mis à jour FSx FullAccess les politiques FSx ConsoleFullAccess AWS gérées par Amazon et Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour les FSx ConsoleFullAccess politiques d'Amazon FSx FullAccess et d'Amazon pour ajouter l'fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume autorisation. Pour plus d'informations, consultez les [FSx mises à jour des politiques AWS gérées par Amazon](#).

26 novembre 2023

[Amazon a FSx mis à jour FSx FullAccess les politiques FSx ConsoleFullAccess AWS gérées par Amazon et Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour les FSx ConsoleFullAccess politiques d'Amazon FSx FullAccess et d'Amazon pour ajouter les fsx:UpdateSharedVPCConfiguration autorisations fsx:DescribeSharedVPCConfiguration et. Pour plus d'informations, consultez les [FSx mises à jour des politiques AWS gérées par Amazon](#).

14 novembre 2023

[Support ajouté pour la mise à jour du type de stockage du système de fichiers](#)

FSx pour Windows File Server, les systèmes de fichiers prennent désormais en charge la mise à jour du type de stockage HDD vers le type de stockage SSD. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion du type de stockage](#).

9 août 2023

[Support ajouté pour une capacité de débit maximale plus élevée](#)

FSx pour Windows File Server, les systèmes de fichiers prennent désormais en charge une capacité de GBps débit allant jusqu'à 12. Pour plus d'informations, consultez la section [FSx relative aux performances du serveur de fichiers Windows](#).

9 août 2023

[Support ajouté pour le provisionnement des IOPS sur SSD](#)

FSx pour Windows File Server, les systèmes de fichiers prennent désormais en charge le provisionnement d'IOPS sur SSD indépendamment de la capacité de stockage, jusqu'à un maximum de 350 000 IOPS. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion des IOPS des SSD](#).

9 août 2023

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ServiceRolePolicy AWS gérée par Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour l'cloudwatch:PutMetricData autorisation dans Amazon FSxServiceRolePolicy. Pour plus d'informations, consultez [Amazon FSx ServiceRolePolicy](#).

24 juillet 2023

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx FullAccess AWS gérée par Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour la FSx FullAccess politique d'Amazon afin de supprimer l'`fsx : *autorisation` et d'ajouter des `fsx` actions spécifiques. Pour plus d'informations, consultez la FSx FullAccess politique [d'Amazon](#).

13 juillet 2023

[Amazon a FSx mis à jour la politique FSx ConsoleFullAccess AWS gérée par Amazon](#)

Amazon a FSx mis à jour la FSx ConsoleFullAccess politique d'Amazon afin de supprimer l'`fsx : *autorisation` et d'ajouter des `fsx` actions spécifiques. Pour plus d'informations, consultez la FSx ConsoleFullAccess politique [d'Amazon](#).

13 juillet 2023

[Support ajouté pour les nouvelles CloudWatch métriques pour Amazon FSx pour Windows File Server](#)

FSx pour Windows File Server fournit désormais des CloudWatch mesures supplémentaires qui surveillent les performances du serveur de fichiers et du volume de stockage ainsi que l'utilisation de la capacité. Pour plus d'informations, consultez la section [Mesures et dimensions](#).

22 septembre 2022

[Support ajouté pour les avertissements relatifs aux performances du système de fichiers](#)

Amazon FSx émet désormais des avertissements dans la fenêtre Performances et surveillance lorsqu'un ensemble de CloudWatch mesures approche ou dépasse des seuils prédéterminés pour ces mesures. Chaque avertissement fournit également une recommandation exploitable pour améliorer les performances du système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Avertissements et recommandations en matière de performances](#).

22 septembre 2022

[Support ajouté pour une surveillance améliorée des performances du système de fichiers](#)

Le tableau de bord de surveillance du système de fichiers de la FSx console Amazon FSx pour les systèmes de fichiers Windows File Server inclut de nouvelles sections Résumé, Stockage et Performances. Ces sections présentent des graphiques illustrant CloudWatch les nouvelles mesures qui vous permettent de mieux surveiller les performances. Pour plus d'informations, consultez la section [Surveillance des métriques avec CloudWatch](#).

22 septembre 2022

[Support ajouté pour les points de AWS PrivateLink terminaux VPC d'interface.](#)

Vous pouvez désormais utiliser les points de terminaux VPC de l'interface pour accéder à l' FSx API Amazon depuis votre VPC sans envoyer de trafic sur Internet. Pour plus d'informations, consultez [Amazon FSx et les points de terminaison VPC d'interface.](#)

5 avril 2022

[Support ajouté pour Amazon Kendra](#)

Vous pouvez désormais utiliser votre FSx système de fichiers Windows File Server comme source de données pour Amazon Kendra, ce qui vous permettra d'indexer et de rechercher des informations contenues dans des documents stockés sur votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation FSx d'un serveur de fichiers Windows avec Amazon Kendra.](#)

26 mars 2022

[Support ajouté pour l'audit d'accès aux fichiers](#)

Vous pouvez désormais activer l'audit des accès des utilisateurs finaux aux fichiers, aux dossiers et aux partages de fichiers. Vous pouvez choisir d'envoyer les journaux des événements d'audit aux services Amazon CloudWatch Logs ou Amazon Data Firehose. Pour plus d'informations, consultez la section [Audit de l'accès aux fichiers](#).

8 juin 2021

[Support ajouté pour la copie de sauvegardes](#)

Vous pouvez désormais utiliser Amazon FSx pour copier des sauvegardes d'un même AWS compte vers un autre Région AWS (copies interrégionales) ou au sein du même compte Région AWS (copies intra-régionales). Pour plus d'informations, consultez [la section Copie de sauvegardes](#).

12 avril 2021

[Augmenter automatiquement la capacité de stockage d'un système de fichiers](#)

Utilisez un CloudFormation modèle personnalisable AWS développé pour augmenter automatiquement la capacité de stockage de votre système de fichiers lorsque celle-ci atteint un seuil que vous spécifiez. Pour plus d'informations, consultez la section [Augmenter dynamiquement la capacité de stockage](#).

17 février 2021

[Support ajouté pour l'accès client à l'aide d'adresses IP non privées](#)

Vous pouvez accéder FSx aux systèmes de fichiers Windows File Server avec des clients locaux à l'aide d'adresses IP non privées. Pour plus d'informations, consultez la section [Environnements pris en charge](#). Vous pouvez associer le système FSx de fichiers Windows File Server à un Microsoft Active Directory autogéré avec des serveurs DNS et des contrôleurs de domaine AD qui utilisent des adresses IP non privées. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'Amazon FSx avec votre Microsoft Active Directory autogéré](#).

17 décembre 2020

[Support ajouté pour l'utilisation d'alias DNS](#)

Vous pouvez désormais associer des alias DNS à vos FSx systèmes de fichiers Windows File Server afin d'accéder aux données de votre système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des alias DNS](#) et [Procédure pas à pas 5 : Utilisation d'alias DNS pour accéder à votre](#) système de fichiers.

9 novembre 2020

[Support ajouté pour Amazon Elastic Container Service](#)

Vous pouvez désormais utiliser FSx un serveur de fichiers Windows avec Amazon ECS. Pour plus d'informations, consultez la section [Clients pris en charge](#).

9 novembre 2020

[Amazon FSx est désormais intégré à AWS Backup](#)

Vous pouvez désormais l'utiliser AWS Backup pour sauvegarder et restaurer vos systèmes de FSx fichiers en plus d'utiliser FSx des sauvegardes Amazon natives. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation AWS Backup avec Amazon FSx](#).

9 novembre 2020

[Support ajouté pour la mise à l'échelle de la capacité de débit](#)

Vous pouvez désormais modifier la capacité de débit des systèmes de fichiers existants FSx pour Windows File Server au fur et à mesure de l'évolution de vos exigences en matière de débit. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion de la capacité de débit](#).

1er juin 2020

[Support ajouté pour le dimensionnement de la capacité de stockage](#)

Vous pouvez désormais augmenter la capacité de stockage des systèmes de fichiers Windows File Server existants FSx au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins en stockage. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion de la capacité de stockage](#).

1er juin 2020

[Support ajouté pour le stockage sur disque dur \(HDD\)](#)

Le stockage sur disque dur vous offre une flexibilité en termes de prix et de performances lorsque vous l'utilisez FSx pour Windows File Server. Pour plus d'informations, consultez [Optimisation des coûts avec Amazon FSx](#).

26 mars 2020

[Support ajouté pour le transfert de fichiers à l'aide de AWS DataSync](#)

Vous pouvez désormais utiliser AWS DataSync pour transférer des fichiers vers et depuis votre serveur de fichiers FSx pour Windows. Pour plus d'informations, consultez [Migrer des fichiers vers un serveur de fichiers Amazon FSx pour Windows à l'aide d'un serveur de fichiers AWS DataSync](#).

4 février 2020

[FSx pour les versions de Windows File Server, prise en charge de tâches supplémentaires d'administration du système de fichiers Windows](#)

Vous pouvez désormais gérer et administrer les partages de fichiers, la déduplication des données, les quotas de stockage et le chiffrement en transit pour vos partages de fichiers à l'aide de l'Amazon FSx CLI pour la gestion à distance sur PowerShell. Pour plus d'informations, consultez la section [Administration des systèmes de fichiers](#).

20 novembre 2019

[FSx pour les versions de Windows File Server, support multi-AZ natif](#)

Vous pouvez utiliser le déploiement multi-AZ FSx pour Windows File Server afin de créer plus facilement des systèmes de fichiers à haute disponibilité couvrant plusieurs zones de disponibilité (AZs). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Disponibilité et durabilité : systèmes de fichiers monoAZ et multi-AZ](#).

20 novembre 2019

[FSx pour les versions de Windows File Server, prise en charge de la gestion des sessions utilisateur et des fichiers ouverts](#)

Vous pouvez désormais utiliser l'outil Dossiers partagés natif de Microsoft Windows pour gérer les sessions utilisateur et ouvrir des fichiers sur vos systèmes de fichiers FSx pour Windows File Server. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion des sessions utilisateur et des fichiers ouverts](#).

17 octobre 2019

[Amazon FSx lance le support pour les copies instantanées de Microsoft Windows](#)

Vous pouvez désormais configurer des clichés instantanés de Windows sur vos FSx systèmes de fichiers Windows File Server. Les copies instantanées permettent à vos utilisateurs d'annuler facilement les modifications apportées aux fichiers et de comparer les versions des fichiers en restaurant les versions précédentes. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des clichés instantanés](#).

31 juillet 2019

[Amazon FSx lance le support partagé pour Microsoft Active Directory](#)

Vous pouvez désormais joindre FSx des systèmes de fichiers Windows File Server à des AWS Managed Microsoft AD répertoires qui se trouvent dans un VPC différent ou dans un autre système de fichiers Compte AWS que le système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Support Active Directory](#).

25 juin 2019

[Amazon FSx propose un support Microsoft Active Directory amélioré](#)

Vous pouvez désormais associer FSx les systèmes de fichiers Windows File Server à vos domaines Microsoft Active Directory autogérés, sur site ou dans le cloud. Pour plus d'informations, consultez [Support Active Directory](#).

24 juin 2019

[Amazon FSx est conforme à la certification SOC](#)

Amazon FSx a été évalué pour sa conformité à la certification SOC. Pour plus d'informations, consultez [la section Sécurité et protection des données](#).

16 mai 2019

[Ajout d'une note de clarification concernant Direct Connect le support des connexions VPN et VPC inter-régions](#)

Les systèmes de FSx fichiers Amazon créés après le 22 février 2019 sont accessibles via Direct Connect le VPN et le peering VPC interrégional. Pour plus d'informations, consultez la section [Méthodes d'accès prises en charge](#).

25 février 2019

[Direct Connect, VPN et prise en charge des connexions d'appairage VPC inter-régions ajoutées](#)

Vous pouvez désormais accéder aux systèmes de fichiers Amazon FSx pour Windows File Server à partir de ressources locales et de ressources d'un autre Amazon Compte AWS VPC ou. Pour plus d'informations, consultez la section [Méthodes d'accès prises en charge](#).

22 février 2019

[Amazon FSx est désormais disponible pour tous](#)

Amazon FSx pour Windows File Server fournit des serveurs de fichiers Microsoft Windows entièrement gérés, soutenus par un système de fichiers Windows entièrement natif. Amazon FSx pour Windows File Server fournit les fonctionnalités, les performances et la compatibilité nécessaires pour transférer et transférer facilement les applications d'entreprise AWS.

28 novembre 2018

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.