



Panduan Pengguna

AWS Pembangun Jaringan Telco



AWS Pembangun Jaringan Telco: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS TNB?	1
Baru AWS?	2
Untuk siapa AWS TNB?	3
AWS Fitur TNB	3
Mengakses TNB AWS	4
Harga untuk AWS TNB	4
Apa selanjutnya	5
Bagaimana AWS TNB bekerja	6
Arsitektur	6
Integrasi	7
Kuota	8
AWS Konsep TNB	9
Siklus hidup fungsi jaringan	9
Gunakan antarmuka standar	10
Paket fungsi	11
Paket jaringan	12
Deskriptor layanan jaringan	12
Manajemen dan operasi	15
Menyiapkan AWS TNB	17
Mendaftar untuk Akun AWS	17
Pilih sebuah AWS Region	17
Perhatikan titik akhir layanan	17
(Opsional) Instal AWS CLI	19
Penyiapan AWS Peran TNB	19
Memulai dengan AWS TNB	20
Prasyarat	20
Buat paket fungsi	21
Buat paket jaringan	21
Membuat dan membuat instance jaringan	22
Bersihkan	22
Paket fungsi	24
Buat	21
Tampilan	25
Unduh paket	26

Menghapus paket	26
AWS Paket jaringan TNB	28
Buat	21
Tampilan	29
Unduh	30
Delete	31
Jaringan	32
Operasi siklus hidup	32
Buat	22
Instantiasi	34
Perbarui instance fungsi	35
Perbarui instance jaringan	36
Pertimbangan-pertimbangan	36
Parameter yang dapat Anda perbarui	36
Memperbarui instance jaringan	69
Tampilan	70
Mengakhiri dan menghapus	71
Operasi jaringan	73
Tayang	73
Batalkan	74
Referensi TOSCA	75
Templat VNFD	75
Sintaks	75
Templat topologi	75
AWS.VNF	76
AWS.Artifacts.Helm	77
Templat NSD	78
Sintaksis	78
Menggunakan parameter yang ditentukan	79
Impor VNFD	79
Templat topologi	80
AWS.NS	81
AWS.Compute.EKS	82
AWS.Compute.EKS.AuthRole	86
AWS.Compute.EKSManagedNode	87
AWS.Compute.EKSSelfManagedNode	95

AWS.Compute.PlacementGroup	102
AWS.Compute.UserData	104
AWS.Networking.SecurityGroup	105
AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule	107
AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule	110
AWS.Resource.Import	113
AWS.Networking.ENI	114
AWS.HookExecution	116
AWS.Networking.InternetGateway	117
AWS.Networking.RouteTable	120
AWS.Networking.Subnet	121
AWS.Deployment.VNFDeployment	124
AWS.Networking.VPC	126
AWS.Networking.NATGateway	127
AWS.Networking.Route	129
AWS.Store.SSMPParameters	130
Node umum	132
AWS.HookDefinition.Bash	132
Keamanan	135
Perlindungan data	136
Penanganan data	137
Enkripsi saat diam	137
Enkripsi saat bergerak	137
Inter-network privasi lalu lintas	137
Manajemen identitas dan akses	137
Audiens	138
Mengautentikasi dengan identitas	138
Mengelola akses menggunakan kebijakan	140
Bagaimana AWS TNB bekerja dengan IAM	141
Identity-based contoh kebijakan	146
Pemecahan masalah	162
Validasi kepatuhan	164
Ketahanan	164
Keamanan infrastruktur	165
Model keamanan konektivitas jaringan	166
Versi IMDS	166

Pemantauan	167
CloudTrail log	167
AWS Contoh acara TNB	169
Tugas penyebaran	170
Kuota	173
Riwayat dokumen	174
.....	clxxxiii


Apa itu Pembuat Jaringan AWS Telco?

AWS Telco Network Builder (AWS TNB) adalah AWS layanan yang menyediakan penyedia layanan komunikasi (CSPs) dengan cara yang efisien untuk menyebarkan, mengelola, dan menskalakan jaringan 5G pada infrastruktur. AWS

Dengan AWS TNB, Anda menerapkan jaringan 5G yang dapat diskalakan dan aman dalam AWS Cloud menggunakan gambar jaringan Anda secara otomatis. Anda tidak perlu mempelajari teknologi baru, memutuskan layanan komputasi mana yang akan digunakan, atau mengetahui cara menyediakan dan mengonfigurasi AWS sumber daya.

Sebagai gantinya, Anda mendeskripsikan infrastruktur jaringan Anda dan memberikan gambar perangkat lunak fungsi jaringan dari mitra vendor perangkat lunak independen (ISV) Anda. AWS TNB terintegrasi dengan orkestra layanan pihak ketiga dan AWS layanan untuk secara otomatis menyediakan AWS infrastruktur yang diperlukan, menyebarkan fungsi jaringan kontainer, dan mengkonfigurasi jaringan dan manajemen akses untuk menciptakan layanan jaringan yang beroperasi penuh.

Diagram berikut menggambarkan integrasi logis antara AWS TNB dan orkestra layanan untuk menyebarkan fungsi jaringan dengan menggunakan antarmuka standar berbasis European Telecommunications Standards Institute (ETSI).



Topik

- [Baru AWS?](#)
- [Untuk siapa AWS TNB?](#)
- [AWS Fitur TNB](#)
- [Mengakses TNB AWS](#)
- [Harga untuk AWS TNB](#)
- [Apa selanjutnya](#)

Baru AWS?

Jika Anda baru mengenal AWS produk dan layanan, mulailah belajar lebih banyak dengan sumber daya berikut:

- [Pengantar AWS](#)
- [Memulai dengan AWS](#)

Untuk siapa AWS TNB?

AWS TNB adalah untuk CSPs mencari keuntungan dari efisiensi biaya, kelincahan, dan elastisitas AWS Cloud penawaran tanpa menulis dan memelihara skrip dan konfigurasi khusus untuk merancang, menyebarkan, dan mengelola layanan jaringan. AWS TNB secara otomatis menyediakan AWS infrastruktur yang diperlukan, menyebarkan fungsi jaringan kontainer, dan mengkonfigurasi jaringan dan manajemen akses untuk membuat layanan jaringan yang beroperasi penuh berdasarkan deskriptor layanan jaringan yang ditentukan CSP, dan fungsi jaringan yang ingin diterapkan CSP.

AWS Fitur TNB

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa CSP ingin menggunakan AWS TNB:

Membantu menyederhanakan tugas

Memberikan efisiensi lebih untuk operasi jaringan Anda, seperti menyebarkan layanan baru, memperbarui dan meningkatkan fungsi jaringan, dan mengubah topologi infrastruktur jaringan.

Terintegrasi dengan orkestra

AWS TNB terintegrasi dengan orkestra layanan pihak ketiga populer yang sesuai dengan ETSI.

Timbangan

Anda dapat mengonfigurasi AWS TNB untuk menskalakan AWS sumber daya dasar untuk memenuhi permintaan lalu lintas, melakukan pembaruan fungsi jaringan secara lebih efisien, meluncurkan perubahan topologi infrastruktur jaringan, dan mengurangi waktu penyebaran layanan 5G baru dari hari ke jam.

Memeriksa dan memantau sumber daya AWS

AWS TNB memungkinkan Anda Memeriksa dan memantau AWS sumber daya yang mendukung jaringan Anda di satu dasbor, seperti Amazon VPC, Amazon EC2, dan Amazon EKS.

Mendukung template layanan

AWS TNB memungkinkan Anda membuat template layanan untuk semua beban kerja telekomunikasi (RAN, Core, IMS). Anda dapat membuat definisi layanan baru, menggunakan kembali template yang sudah ada, atau mengintegrasikan dengan pipeline continuous integration and continuous delivery (CI/CD) untuk mempublikasikan definisi baru.

Melacak perubahan pada penyebaran jaringan

Saat mengubah konfigurasi dasar penerapan fungsi jaringan, misalnya, mengubah jenis instans dari jenis instans Amazon EC2, Anda dapat melacak perubahan dengan cara yang dapat diulang dan diskalakan. Melakukannya secara manual akan membutuhkan pengelolaan status jaringan, membuat dan menghapus sumber daya, dan memperhatikan urutan perubahan yang diperlukan. Saat Anda menggunakan AWS TNB untuk mengelola siklus hidup fungsi jaringan Anda, Anda hanya membuat perubahan pada deskriptor layanan jaringan yang menjelaskan fungsi jaringan. AWS TNB kemudian akan secara otomatis melakukan perubahan yang diperlukan dalam urutan yang benar.

Menyederhanakan siklus hidup fungsi jaringan

Anda dapat mengelola versi pertama dan semua versi berikutnya dari fungsi jaringan dan menentukan kapan harus meningkatkan. Anda juga dapat mengelola aplikasi RAN, Core, IMS, dan jaringan Anda dengan cara yang sama.

Mengakses TNB AWS

Anda dapat membuat, mengakses, dan mengelola sumber daya AWS TNB Anda menggunakan salah satu antarmuka berikut:

- AWS Konsol TNB — Menyediakan antarmuka web untuk mengelola jaringan Anda.
- AWS TNB API — Menyediakan RESTful API untuk melakukan tindakan AWS TNB. Untuk informasi selengkapnya lihat [AWS Referensi TNB API](#)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Menyediakan perintah untuk serangkaian AWS layanan yang luas, termasuk AWS TNB. Ini didukung di Windows, macOS, dan Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).
- AWS SDKs— Menyediakan bahasa khusus APIs dan melengkapi banyak detail koneksi. Ini termasuk menghitung tanda tangan, menangani percobaan ulang permintaan, dan penanganan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDKs](#).

Harga untuk AWS TNB

AWS TNB membantu CSPs mengotomatiskan penyebaran dan pengelolaan jaringan telekomunikasi mereka di AWS. Anda membayar untuk dua dimensi berikut saat Anda menggunakan AWS TNB:

- Dengan jam item fungsi jaringan terkelola (MNFI).

- Dengan jumlah permintaan API.

Anda juga dikenakan biaya tambahan saat Anda menggunakan AWS layanan lain bersama dengan AWS TNB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Harga AWS TNB](#).

Untuk melihat tagihan Anda, pergi ke Dasbor Manajemen Penagihan dan Biaya di [AWS Manajemen Penagihan dan Biaya konsol](#). Tagihan Anda berisi tautan ke laporan penggunaan yang memberikan detail tambahan tentang tagihan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penagihan AWS akun, lihat [Penagihan AWS Akun](#).

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang AWS penagihan, akun, dan acara, [hubungi AWS Support](#).

AWS Trusted Advisor adalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengoptimalkan biaya, keamanan, dan kinerja AWS lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Trusted Advisor](#).

Apa selanjutnya

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memulai AWS TNB, lihat topik berikut:

- [Pengaturan AWS TNB](#)— Selesaikan langkah-langkah prasyarat.
- [Memulai dengan AWS TNB](#)— Terapkan fungsi jaringan pertama Anda, seperti Unit Terpusat (CU), Fungsi Manajemen Akses dan Mobilitas (AMF), Fungsi Pesawat Pengguna (UPF), atau Inti 5G lengkap.

Bagaimana AWS TNB bekerja

AWS TNB terintegrasi dengan end-to-end orkestra standar dan sumber daya untuk mengoperasikan jaringan 5G penuh. AWS


AWS TNB memungkinkan Anda untuk menelan paket fungsi jaringan dan deskriptor layanan jaringan (NSDs) dan memberi Anda mesin otomatisasi untuk mengoperasikan jaringan Anda. Anda dapat menggunakan end-to-end orkestrator Anda dan berintegrasi dengan AWS TNB APIs, atau menggunakan AWS TNB SDKs untuk membangun alur otomatisasi Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Arsitektur TNB](#).

Topik

- [AWS Arsitektur TNB](#)
- [Integrasi dengan Layanan AWS](#)
- [AWS Kuota sumber daya TNB](#)

AWS Arsitektur TNB

AWS TNB memberi Anda kemampuan untuk melakukan operasi manajemen siklus hidup melalui,, AWS TNB REST AWS CLI API Konsol Manajemen AWS, dan. SDKs Hal ini memungkinkan persona CSP yang berbeda, seperti anggota tim Engineering, Operations, dan Programmatic System, untuk memanfaatkan TNB. AWS Anda membuat dan mengunggah paket fungsi jaringan sebagai file Cloud Service Archive (CSAR). File CSAR berisi bagan Helm, gambar perangkat lunak, dan Deskriptor Fungsi Jaringan (NFD). Anda dapat menggunakan template untuk berulang kali menerapkan beberapa konfigurasi paket itu. Anda membuat templat layanan jaringan yang mendefinisikan infrastruktur dan fungsi jaringan yang ingin Anda gunakan. Anda dapat menggunakan penggantian parameter untuk menerapkan konfigurasi yang berbeda di lokasi yang berbeda. Anda kemudian dapat membuat instance jaringan, menggunakan template dan menyebarkan fungsi jaringan Anda pada infrastruktur. AWS AWS TNB memberi Anda visibilitas penerapan Anda.



Integrasi dengan Layanan AWS

Jaringan 5G terdiri dari serangkaian fungsi jaringan kontainer yang saling terhubung yang digunakan di ribuan cluster Kubernetes. AWS TNB terintegrasi dengan hal-hal berikut Layanan AWS sebagai telekomunikasi khusus APIs untuk menciptakan layanan jaringan yang beroperasi penuh:

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) untuk menyimpan artefak fungsi jaringan Vendor ISVs Perangkat Lunak Independen ().
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) untuk mengatur cluster.
- Amazon VPC untuk konstruksi jaringan.
- Kelompok keamanan menggunakan CloudFormation.
- AWS CodePipeline untuk target penyebaran di seluruh Wilayah AWS, AWS Local Zones, dan AWS Outposts.
- IAM untuk mendefinisikan peran.
- AWS Organizations untuk mengontrol akses ke AWS TNB APIs.
- Dasbor Health dan AWS CloudTrail untuk memantau kesehatan dan metrik pasca.

AWS Kuota sumber daya TNB

Anda Akun AWS memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk masing-masing. Layanan AWS Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota khusus untuk. Wilayah AWS Anda dapat meminta kenaikan untuk beberapa kuota, tetapi tidak untuk semua kuota.

Untuk melihat kuota AWS TNB, buka konsol [Service Quotas](#). Di panel navigasi, pilih Layanan AWS, dan pilih AWS TNB.

Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Anda Akun AWS memiliki kuota berikut yang terkait dengan AWS TNB.

Kuota sumber daya	Deskripsi	Nilai default	Dapat disesuaikan?
Contoh layanan jaringan	Jumlah maksimum instance layanan jaringan dalam satu Wilayah.	800	Ya
Operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan	Jumlah maksimum operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan di satu Wilayah.	40	Ya
Paket jaringan	Jumlah maksimum paket jaringan dalam satu Wilayah.	40	Ya
Paket fungsi	Jumlah maksimum paket fungsi dalam satu Wilayah.	200	Ya

AWS Konsep TNB

Topik ini menjelaskan konsep-konsep penting untuk membantu Anda mulai menggunakan AWS TNB.

Daftar Isi

- [Siklus hidup fungsi jaringan](#)
- [Gunakan antarmuka standar](#)
- [Paket fungsi](#)
- [Paket jaringan](#)
- [Manajemen dan operasi untuk AWS TNB](#)

Siklus hidup fungsi jaringan

AWS TNB membantu Anda sepanjang siklus hidup fungsi jaringan Anda. Siklus hidup fungsi jaringan mencakup tahapan dan aktivitas berikut:

Perencanaan

1. Rencanakan jaringan Anda dengan mengidentifikasi fungsi jaringan yang akan digunakan.
2. Letakkan gambar perangkat lunak fungsi jaringan dalam repositori gambar kontainer.
3. Buat paket CSAR untuk menyebarkan atau meningkatkan.
4. Gunakan AWS TNB untuk mengunggah paket CSAR yang mendefinisikan fungsi jaringan Anda (misalnya, CU AMF, dan UPF), dan berintegrasi dengan pipeline integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD) yang dapat membantu Anda membuat versi baru paket CSAR Anda sebagai gambar perangkat lunak fungsi jaringan baru, atau skrip pelanggan, tersedia.

Konfigurasi

1. Identifikasi informasi yang diperlukan untuk penyebaran, seperti jenis komputasi, versi fungsi jaringan, informasi IP, dan nama sumber daya.
2. Gunakan informasi untuk membuat deskriptor layanan jaringan (NSD) Anda.
3. Ingest NSDs yang menentukan fungsi jaringan Anda dan sumber daya yang diperlukan untuk fungsi jaringan untuk membuat instance.

Instantiasi

1. Buat infrastruktur yang dibutuhkan oleh fungsi jaringan.

2. Instantiate (atau ketentuan) fungsi jaringan sebagaimana didefinisikan dalam NSD dan mulai membawa lalu lintas.
3. Validasi aset.

Produksi

Selama siklus hidup fungsi jaringan, Anda akan menyelesaikan operasi produksi, seperti:

- Perbarui konfigurasi fungsi jaringan, misalnya, perbarui nilai dalam fungsi jaringan yang digunakan.
- Perbarui instance jaringan dengan paket jaringan baru dan nilai parameter. Misalnya, perbarui `version` parameter Amazon EKS dalam paket jaringan.

Gunakan antarmuka standar

AWS TNB terintegrasi dengan orkestra layanan yang sesuai dengan European Telecommunications Standards Institute (ETSI) yang memungkinkan Anda menyederhanakan penyebaran layanan jaringan Anda. Service orchestrator dapat menggunakan AWS TNB, SDKs CLI, atau APIs untuk memulai operasi, seperti instantiating atau upgrade fungsi jaringan ke versi baru.

AWS TNB mendukung spesifikasi berikut.

Spesifikasi	Rilis	Deskripsi
ETSI SOL001	v3.6.1	Mendefinisikan standar untuk memungkinkan deskriptor fungsi jaringan berbasis Tosca.
ETSI SOL002	v3.6.1	Mendefinisikan model di sekitar manajemen fungsi jaringan.
ETSI SOL003	v3.6.1	Mendefinisikan standar untuk manajemen siklus hidup fungsi jaringan.
ETSI SOL004	v3.6.1	Mendefinisikan standar CSAR untuk paket fungsi jaringan.
ETSI SOL005	v3.6.1	Mendefinisikan standar untuk paket layanan jaringan dan manajemen siklus hidup layanan jaringan.

Spesifikasi	Rilis	Deskripsi
ETSI SOL007	v3.5.1	Mendefinisikan standar untuk memungkinkan deskriptor layanan jaringan berbasis Tosca.

Paket fungsi

Dengan AWS TNB, Anda dapat menyimpan paket fungsi yang sesuai dengan ETSI SOL001/SOL004 ke dalam katalog fungsi. Kemudian, Anda dapat mengunggah paket Cloud Service Archive (CSAR) yang berisi artefak yang menjelaskan fungsi jaringan virtual Anda.

- Deskriptor fungsi jaringan virtual — Mendefinisikan metadata untuk orientasi paket dan manajemen fungsi jaringan virtual. Anda harus memberi nama file `inivnfd.yaml`.
- Gambar Perangkat Lunak — Referensi fungsi jaringan virtual Gambar Kontainer. Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) dapat bertindak sebagai repositori gambar fungsi jaringan virtual Anda.
- File Tambahan — Gunakan untuk mengelola fungsi jaringan virtual; misalnya, skrip dan bagan Helm.

CSAR adalah paket yang ditentukan oleh standar OASIS TOSCA dan mencakup deskriptor jaringan/layanan yang sesuai dengan spesifikasi YAMAL OASIS TOSCA. Untuk informasi tentang spesifikasi YAMAL yang diperlukan, lihat [Referensi TOSCA untuk TNB AWS](#).

Berikut ini adalah contoh deskriptor fungsi jaringan virtual.

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0

topology_template:

  node_templates:

    SampleNF:
      type: toska.nodes.AWS.VNF
      properties:
        descriptor_id: "SampleNF-descriptor-id"
        descriptor_version: "2.0.0"
        descriptor_name: "NF 1.0.0"
        provider: "SampleNF"
```

```
requirements:
  helm: HelmChart

HelmChart:
  type: tosca.nodes.AWS.Artifacts.Helm
  properties:
    implementation: "./SampleNF"
```

Paket jaringan

Paket jaringan adalah .zip file dalam format CSAR (Cloud Service Archive). Ini mendefinisikan paket fungsi yang ingin Anda terapkan dan AWS infrastruktur yang ingin Anda gunakan.

Paket jaringan berisi file-file berikut:

- File deskriptor jaringan (nsd.yaml) dalam format TOSCA seperti yang dijelaskan oleh ETSI SOL007.

nsd.yaml file berisi referensi ke [paket fungsi](#) yang diunggah dengan IDs deskriptornya.

- Skrip data pengguna, jika ada.
- Skrip kait siklus hidup, jika ada.
- File values.yaml konfigurasi plugin, jika ada.

AWS TNB mendukung standar ETSI untuk pemodelan sumber daya, seperti jaringan, layanan, dan fungsi, dalam bahasa TOSCA. AWS TNB membuatnya lebih efisien untuk Anda gunakan Layanan AWS dengan memodelkannya dengan cara yang dapat dipahami oleh orkestrator layanan yang sesuai dengan ETSI Anda.

Deskriptor layanan jaringan untuk TNB AWS

Deskriptor layanan jaringan (NSD) adalah .yaml file dalam paket jaringan yang menggunakan standar TOSCA untuk menggambarkan fungsi jaringan yang ingin Anda gunakan, dan AWS infrastruktur tempat Anda ingin menyebarkan fungsi jaringan. Untuk menentukan NSD Anda dan mengonfigurasi sumber daya dasar dan operasi siklus hidup jaringan Anda, Anda harus memahami Skema TOSCA NSD yang didukung oleh TNB. AWS

File NSD Anda dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

1. Versi definisi TOSCA — Ini adalah baris pertama dari file YAMM NSD Anda dan berisi informasi versi, yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0
```

2. VNFD — NSD berisi definisi fungsi jaringan untuk melakukan operasi siklus hidup. Setiap fungsi jaringan harus diidentifikasi dengan nilai-nilai berikut:
 - ID unik untuk `descriptor_id`. ID harus cocok dengan ID dalam paket CSAR fungsi jaringan.
 - Nama yang unik untuk `namespace`. Nama harus dikaitkan dengan ID unik agar lebih mudah direferensikan di seluruh file YAMM NSD Anda, yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
vnfds:
- descriptor_id: "61465757-cb8f-44d8-92c2-b69ca0de025b"
  namespace: "amf"
```

3. Template topologi - Mendefinisikan sumber daya yang akan digunakan, penyebaran fungsi jaringan, dan skrip apa pun yang disesuaikan, seperti kait siklus hidup. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
topology_template:

  node_templates:

    SampleNS:
      type: tosca.nodes.AWS.NS
      properties:
        descriptor_id: "<Sample Identifier>"
        descriptor_version: "<Sample nversion>"
        descriptor_name: "<Sample name>"
```

4. Node tambahan — Setiap sumber daya yang dimodelkan memiliki bagian untuk properti dan persyaratan. Properti menjelaskan atribut opsional atau wajib untuk sumber daya, seperti versi. Persyaratan menggambarkan dependensi yang harus disediakan sebagai argumen. Misalnya, untuk membuat Amazon EKS Node Group Resource, itu harus dibuat dalam Amazon EKS Cluster. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SampleEKSNode:
  type: tosca.nodes.AWS.Compute.EKSManagedNode
  properties:
    node_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleRole"
```

```
capabilities:
  compute:
    properties:
      ami_type: "AL2_x86_64"
      instance_types:
        - "t3.xlarge"
      key_pair: "SampleKeyPair"
    scaling:
      properties:
        desired_size: 1
        min_size: 1
        max_size: 1
  requirements:
    cluster: SampleEKS
    subnets:
      - SampleSubnet
    network_interfaces:
      - SampleENI01
      - SampleENI02
```

Contoh NSD

Berikut ini adalah cuplikan NSD yang menunjukkan cara memodelkan. Layanan AWS Fungsi jaringan akan digunakan pada cluster Amazon EKS dengan Kubernetes versi 1.27. Subnet untuk aplikasi adalah Subnet01 dan Subnet02. Anda kemudian dapat menentukan NodeGroups untuk aplikasi Anda dengan Amazon Machine Image (AMI), tipe instans, dan konfigurasi penskalaan otomatis.

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0

SampleNFEKS:
  type: tosa.nodes.AWS.Compute.EKS
  properties:
    version: "1.27"
    access: "ALL"
    cluster_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleClusterRole"
  capabilities:
    multus:
      properties:
        enabled: true
  requirements:
    subnets:
      - Subnet01
```

```
- Subnet02
```

```
SampleNFEKSNode01:
```

```
  type: toscanodes.AWS.Compute.EKSManagedNode
```

```
  properties:
```

```
    node_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleNodeRole"
```

```
  capabilities:
```

```
    compute:
```

```
      properties:
```

```
        ami_type: "AL2_x86_64"
```

```
        instance_types:
```

```
          - "t3.xlarge"
```

```
        key_pair: "SampleKeyPair"
```

```
    scaling:
```

```
      properties:
```

```
        desired_size: 3
```

```
        min_size: 2
```

```
        max_size: 6
```

```
  requirements:
```

```
    cluster: SampleNFEKS
```

```
    subnets:
```

```
      - Subnet01
```

```
  network_interfaces:
```

```
    - ENI01
```

```
    - ENI02
```

Manajemen dan operasi untuk AWS TNB

Dengan AWS TNB, Anda dapat mengelola jaringan Anda menggunakan operasi manajemen standar sesuai dengan ETSI SOL003 dan SOL005. Anda dapat menggunakan AWS TNB APIs untuk melakukan operasi siklus hidup seperti:

- Membuat instance fungsi jaringan Anda.
- Mengakhiri fungsi jaringan Anda.
- Memperbarui fungsi jaringan Anda untuk mengganti penerapan Helm.
- Memperbarui instance jaringan yang dipakai atau diperbarui dengan paket jaringan baru dan nilai parameter.
- Mengelola versi paket fungsi jaringan Anda.
- Mengelola versi Anda NSDs.

- Mengambil informasi tentang fungsi jaringan yang Anda gunakan.

Pengaturan AWS TNB

Siapkan AWS TNB dengan menyelesaikan tugas yang dijelaskan dalam topik ini.

Tugas

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Pilih sebuah AWS Region](#)
- [Perhatikan titik akhir layanan](#)
- [\(Opsional\) Instal AWS CLI](#)
- [Penyiapan AWS Peran TNB](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Untuk memulai AWS, Anda membutuhkan Akun AWS. Untuk informasi tentang membuat Akun AWS, lihat [Memulai dengan Akun AWS](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

Pilih sebuah AWS Region

Untuk melihat daftar Wilayah yang tersedia untuk AWS TNB, lihat [Daftar Layanan AWS Regional](#). Untuk melihat daftar titik akhir untuk akses terprogram, lihat titik [akhir AWS TNB](#) di Referensi Umum AWS

Perhatikan titik akhir layanan

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Selain AWS titik akhir standar, beberapa AWS layanan menawarkan titik akhir FIPS di Wilayah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS titik akhir layanan](#).

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

(Opsional) Instal AWS CLI

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) menyediakan perintah untuk serangkaian AWS produk yang luas, dan didukung di Windows, macOS, dan Linux. Anda dapat mengakses AWS TNB menggunakan AWS CLI. Untuk memulai, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#). Untuk informasi selengkapnya tentang perintah AWS TNB, lihat [tnb](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Penyiapan AWS Peran TNB


Anda harus membuat peran layanan IAM untuk mengelola berbagai bagian solusi AWS TNB Anda. AWS Peran layanan TNB dapat melakukan panggilan API ke AWS layanan lain, seperti, AWS CloudFormation AWS CodeBuild, dan berbagai layanan komputasi dan penyimpanan, atas nama Anda, untuk membuat instance dan mengelola sumber daya untuk penerapan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan AWS TNB, lihat [Identitas dan manajemen akses untuk AWS TNB](#).

Memulai dengan AWS TNB

Tutorial ini menunjukkan bagaimana Anda menggunakan AWS TNB untuk menyebarkan fungsi jaringan, misalnya, Unit Terpusat (CU), Fungsi Manajemen Akses dan Mobilitas (AMF), atau Fungsi Pesawat Pengguna 5G (UPF).

Diagram berikut menggambarkan proses penyebaran:



Tugas

- [Prasyarat](#)
- [Buat paket fungsi](#)
- [Buat paket jaringan](#)
- [Membuat dan membuat instance jaringan](#)
- [Bersihkan](#)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat melakukan penyebaran yang berhasil, Anda harus memiliki yang berikut:

- Rencana Dukungan AWS Bisnis.
- Izin melalui peran IAM.
- [Paket Network Function \(NF\)](#) yang sesuai dengan ETSI SOL001/SOL004.
- [Templat Network Service Descriptor \(NSD\)](#) yang sesuai dengan ETSI SOL007.

Anda dapat menggunakan paket fungsi sampel atau paket jaringan dari [paket Sampel untuk GitHub situs AWS TNB](#).

Buat paket fungsi

Paket fungsi jaringan adalah file Cloud Service Archive (CSAR). File CSAR berisi bagan Helm, gambar perangkat lunak, dan Deskriptor Fungsi Jaringan (NFD).

Untuk membuat paket fungsi

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket fungsi.
3. Pilih Buat paket fungsi.
4. Di bawah Unggah paket fungsi, pilih Pilih file, dan unggah setiap paket CSAR sebagai .zip file. Anda dapat mengunggah maksimal 10 file.
5. (Opsional) Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai. Anda dapat menggunakan tag untuk mencari dan memfilter sumber daya Anda atau melacak AWS biaya Anda.
6. Pilih Berikutnya.
7. Tinjau detail paket, lalu pilih Buat paket fungsi.

Buat paket jaringan

Paket jaringan menentukan fungsi jaringan yang ingin Anda gunakan dan bagaimana Anda ingin menerapkannya ke dalam katalog.

Untuk membuat paket jaringan

1. Di panel navigasi, pilih Paket jaringan.
2. Pilih Buat paket jaringan.
3. Di bawah Unggah paket jaringan, pilih Pilih file, dan unggah setiap NSD sebagai .zip file. Anda dapat mengunggah maksimal 10 file.
4. (Opsional) Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai. Anda dapat menggunakan tag untuk mencari dan memfilter sumber daya Anda atau melacak AWS biaya Anda.

5. Pilih Berikutnya.
6. Pilih Buat paket jaringan.

Membuat dan membuat instance jaringan

Sebuah instance jaringan adalah jaringan tunggal yang dibuat di AWS TNB yang dapat digunakan. Anda harus membuat instance jaringan dan membuat instance. Saat Anda membuat instance jaringan, AWS TNB menyediakan AWS infrastruktur yang diperlukan, menyebarkan fungsi jaringan kontainer, dan mengonfigurasi jaringan dan manajemen akses untuk membuat layanan jaringan yang beroperasi penuh.

Untuk membuat dan membuat instance jaringan

1. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
2. Pilih Buat instance jaringan.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk jaringan, lalu pilih Berikutnya.
4. Pilih paket jaringan. Verifikasi detailnya dan pilih Berikutnya.
5. Pilih Buat instance jaringan. Keadaan awal adalah Created.

Halaman Networks muncul menampilkan instance jaringan baru di Not instantiated negara bagian.

6. Pilih instance jaringan, pilih Actions dan Instantiate.

Halaman instantiate Jaringan muncul.

7. Tinjau detail dan perbarui nilai parameter. Pembaruan pada nilai parameter hanya berlaku untuk contoh jaringan ini. Parameter dalam paket NSD dan VNFD tidak berubah.
8. Pilih jaringan Instantiate.

Halaman status Deployment muncul.

9. Gunakan ikon Refresh untuk melacak status penerapan instance jaringan Anda. Anda juga dapat mengaktifkan Auto refresh di bagian tugas Deployment untuk melacak kemajuan setiap tugas.

Bersihkan

Anda sekarang dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini.

Membersihkan sumber daya Anda

1. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
2. Pilih ID jaringan, lalu pilih Terminate.
3. Saat diminta konfirmasi, masukkan ID jaringan, lalu pilih Hentikan.
4. Gunakan ikon Refresh untuk melacak status instance jaringan Anda.
5. (Opsional) Pilih jaringan, dan pilih Hapus.

Paket fungsi untuk AWS TNB

Paket fungsi adalah file.zip dalam format CSAR (Cloud Service Archive) yang berisi fungsi jaringan (aplikasi telekomunikasi standar ETSI) dan deskriptor paket fungsi yang menggunakan standar TOSCA untuk menggambarkan bagaimana fungsi jaringan harus berjalan di jaringan Anda.

Tugas

- [Buat paket fungsi di AWS TNB](#)
- [Lihat paket fungsi di AWS TNB](#)
- [Unduh paket fungsi dari AWS TNB](#)
- [Hapus paket fungsi dari AWS TNB](#)

Buat paket fungsi di AWS TNB

Pelajari cara membuat paket fungsi di katalog fungsi jaringan AWS TNB. Membuat paket fungsi adalah langkah pertama untuk membuat jaringan di AWS TNB. Setelah Anda mengunggah paket fungsi, Anda dapat membuat paket jaringan.

Console

Untuk membuat paket fungsi menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket fungsi.
3. Pilih Buat paket fungsi.
4. Pilih file dan unggah setiap paket CSAR sebagai .zip file. Anda dapat mengunggah maksimal 10 file.
5. Pilih Berikutnya.
6. Tinjau detail paket.
7. Pilih Buat paket fungsi.

AWS CLI

Untuk membuat paket fungsi menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [create-sol-function-package](#) perintah untuk membuat paket fungsi baru:

```
aws tnb create-sol-function-package
```

2. Gunakan perintah [put-sol-function-package-content](#) untuk mengunggah konten paket fungsi.
Contoh:

```
aws tnb put-sol-function-package-content \  
--vnf-pkg-id ^fp-[a-f0-9]{17}$ \  
--content-type application/zip \  
--file "fileb://valid-free5gc-udr.zip" \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Lihat paket fungsi di AWS TNB

Pelajari cara melihat konten paket fungsi.

Console

Untuk melihat paket fungsi menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket fungsi.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket fungsi

AWS CLI

Untuk melihat paket fungsi menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [list-sol-function-packages](#) perintah untuk daftar paket fungsi Anda.

```
aws tnb list-sol-function-packages
```

2. Gunakan [get-sol-function-package](#) perintah untuk melihat detail tentang paket fungsi.

```
aws tnb get-sol-function-package \  
--vnf-pkg-id ^fp-[a-f0-9]{17}$ \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Unduh paket fungsi dari AWS TNB

Pelajari cara mengunduh paket fungsi dari katalog fungsi jaringan AWS TNB.

Console

Untuk mengunduh paket fungsi menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi di sisi kiri konsol, pilih Paket fungsi.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket fungsi
4. Pilih paket fungsi
5. Pilih Tindakan, Unduh.

AWS CLI

Untuk mengunduh paket fungsi menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah [get-sol-function-package-content](#) untuk mengunduh paket fungsi.

```
aws tnb get-sol-function-package-content \  
--vnf-pkg-id ^fp-[a-f0-9]{17}$ \  
--accept "application/zip" \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Hapus paket fungsi dari AWS TNB

Pelajari cara menghapus paket fungsi dari katalog fungsi jaringan AWS TNB. Untuk menghapus paket fungsi, paket harus dalam keadaan dinonaktifkan.

Console

Untuk menghapus paket fungsi menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket fungsi.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket fungsi.
4. Pilih paket fungsi.
5. Pilih Tindakan, Nonaktifkan .
6. Pilih Tindakan, Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus paket fungsi menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [update-sol-function-package](#) perintah untuk menonaktifkan paket fungsi.

```
aws tnb update-sol-function-package --vnf-pkg-id ^fp-[a-f0-9]{17}$ ---  
operational-state DISABLED
```

2. Gunakan [delete-sol-function-package](#) perintah untuk menghapus paket fungsi.

```
aws tnb delete-sol-function-package \  
--vnf-pkg-id ^fp-[a-f0-9]{17}$ \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Paket jaringan untuk AWS TNB

Paket jaringan adalah file.zip dalam format CSAR (Cloud Service Archive). Ini mendefinisikan paket fungsi yang ingin Anda terapkan dan AWS infrastruktur yang ingin Anda gunakan.

Paket jaringan berisi file-file berikut:

- File deskriptor jaringan (`nsd.yaml`) dalam format TOSCA seperti yang dijelaskan oleh ETSI. SOL007

`nsd.yaml` File berisi referensi ke [paket fungsi](#) yang diunggah dengan IDs deskriptornya.

- Skrip data pengguna, jika ada.
- Skrip kait siklus hidup, jika ada.
- File `values.yaml` konfigurasi plugin, jika ada.

Tugas

- [Buat paket jaringan di AWS TNB](#)
- [Lihat paket jaringan di AWS TNB](#)
- [Unduh paket jaringan dari AWS TNB](#)
- [Hapus paket jaringan dari AWS TNB](#)

Buat paket jaringan di AWS TNB

Paket jaringan terdiri dari file deskriptor layanan jaringan (NSD) (wajib) dan file tambahan (opsional), seperti skrip khusus untuk kebutuhan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki beberapa paket fungsi dalam paket jaringan Anda, Anda dapat menggunakan NSD untuk menentukan fungsi jaringan mana yang harus dijalankan di kluster tertentu VPCs, subnet, atau Amazon EKS.

Buat paket jaringan setelah membuat paket fungsi. Setelah Anda membuat paket jaringan, Anda perlu membuat instance jaringan.

Console

Untuk membuat paket jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.

2. Di panel navigasi, pilih Paket jaringan.
3. Pilih Buat paket jaringan.
4. Pilih file dan unggah setiap NSD sebagai .zip file. Anda dapat mengunggah maksimal 10 file.
5. Pilih Berikutnya.
6. Tinjau detail paket.
7. Pilih Buat paket jaringan.

AWS CLI

Untuk membuat paket jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [create-sol-network-package](#) perintah untuk membuat paket jaringan.

```
aws tnb create-sol-network-package
```

2. Gunakan perintah [put-sol-network-package-content](#) untuk mengunggah konten paket jaringan. Contoh:

```
aws tnb put-sol-network-package-content \  
--nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ \  
--content-type application/zip \  
--file "fileb://free5gc-core-1.0.9.zip" \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Lihat paket jaringan di AWS TNB

Pelajari cara melihat konten paket jaringan.

Console

Untuk melihat paket jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket jaringan.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket jaringan.

AWS CLI

Untuk melihat paket jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [list-sol-network-packages](#) perintah untuk membuat daftar paket jaringan Anda.

```
aws tnb list-sol-network-packages
```

2. Gunakan [get-sol-network-package](#) perintah untuk melihat detail tentang paket jaringan.

```
aws tnb get-sol-network-package \  
--nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Unduh paket jaringan dari AWS TNB

Pelajari cara mengunduh paket jaringan dari katalog layanan jaringan AWS TNB.

Console

Untuk mengunduh paket jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket jaringan.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket jaringan
4. Pilih paket jaringan.
5. Pilih Tindakan, Unduh.

AWS CLI

Untuk mengunduh paket jaringan menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah [get-sol-network-package-content](#) untuk mengunduh paket jaringan.

```
aws tnb get-sol-network-package-content \  
--nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ \  
--accept "application/zip" \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  

```

```
--region us-west-2
```

Hapus paket jaringan dari AWS TNB

Pelajari cara menghapus paket jaringan dari katalog layanan jaringan AWS TNB. Untuk menghapus paket jaringan, paket harus dalam keadaan nonaktif.

Console

Untuk menghapus paket jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Paket jaringan.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan paket jaringan
4. Pilih paket jaringan
5. Pilih Tindakan, Nonaktifkan .
6. Pilih Tindakan, Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus paket jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [update-sol-network-package](#) perintah untuk menonaktifkan paket jaringan.

```
aws tnb update-sol-network-package --nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ --nsd-operational-state DISABLED
```

2. Gunakan [delete-sol-network-package](#) perintah untuk menghapus paket jaringan.

```
aws tnb delete-sol-network-package \  
--nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ \  
--endpoint-url "https://tnb.us-west-2.amazonaws.com" \  
--region us-west-2
```

Instans jaringan untuk TNB AWS

Sebuah instance jaringan adalah jaringan tunggal yang dibuat di AWS TNB yang dapat digunakan.

Tugas

- [Operasi siklus hidup dari instance jaringan](#)
- [Buat instance jaringan menggunakan AWS TNB](#)
- [Membuat instance jaringan menggunakan TNB AWS](#)
- [Perbarui instance fungsi di AWS TNB](#)
- [Perbarui instance jaringan di AWS TNB](#)
- [Lihat contoh jaringan di AWS TNB](#)
- [Mengakhiri dan menghapus instance jaringan dari TNB AWS](#)

Operasi siklus hidup dari instance jaringan

AWS TNB memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengelola jaringan Anda menggunakan operasi manajemen standar sejalan dengan ETSI dan. SOL003 SOL005 Anda dapat melakukan operasi siklus hidup berikut:

- Buat jaringan
- Instantiate jaringan
- Perbarui fungsi jaringan
- Perbarui instance jaringan
- Lihat detail dan status jaringan
- Mengakhiri jaringan

Gambar berikut menunjukkan operasi manajemen jaringan:


```
aws tnb create-sol-network-instance --nsd-info-id ^np-[a-f0-9]{17}$ --ns-name  
"SampleNs" --ns-description "Sample"
```

Selanjutnya, buat instance jaringan ini.

Membuat instance jaringan menggunakan TNB AWS

Setelah Anda membuat instance jaringan, Anda harus membuat instance. Saat Anda membuat instance jaringan, AWS TNB menyediakan AWS infrastruktur yang diperlukan, menyebarkan fungsi jaringan kontainer, dan mengonfigurasi jaringan dan manajemen akses untuk membuat layanan jaringan yang beroperasi penuh.

Console

Untuk membuat instance jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
3. Pilih instance jaringan yang ingin Anda instantiate.
4. Pilih Actions dan kemudian Instantiate.
5. Pada halaman jaringan Instantiate, tinjau detail dan opsional, perbarui nilai parameter.

Pembaruan pada nilai parameter hanya berlaku untuk contoh jaringan ini. Parameter dalam paket NSD dan VNFD tidak berubah.

6. Pilih jaringan Instantiate.

Halaman status Deployment muncul.

7. Gunakan ikon Refresh untuk melacak status penerapan instance jaringan Anda. Anda juga dapat mengaktifkan Auto refresh di bagian tugas Deployment untuk melacak kemajuan setiap tugas.

Ketika status penerapan berubah menjadi `Completed`, instance jaringan akan dipakai.

AWS CLI

Untuk membuat instance jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [instantiate-sol-network-instance](#) perintah untuk membuat instance jaringan.

```
aws tnb instantiate-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$ --
additional-params-for-ns "{\"param1\": \"value1\", \"param2\": \"value2\"}"
```

2. Selanjutnya, lihat status operasi jaringan.

Perbarui instance fungsi di AWS TNB

Setelah instance jaringan dipakai, Anda dapat memperbarui paket fungsi dalam instance jaringan.

Console

Untuk memperbarui instance fungsi menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
3. Pilih contoh jaringan. Anda dapat memperbarui instance jaringan hanya jika statusnya `Instantiated`.

Halaman instance jaringan muncul.

4. Dari tab Fungsi, pilih instance fungsi yang akan diperbarui.
5. Pilih Perbarui.
6. Masukkan penggantian pembaruan Anda.
7. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Gunakan CLI untuk memperbarui instance fungsi

Gunakan [update-sol-network-instance](#) perintah dengan jenis `MODIFY_VNF_INFORMATION` pembaruan untuk memperbarui instance fungsi dalam instance jaringan.

```
aws tnb update-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$ --update-type
MODIFY_VNF_INFORMATION --modify-vnf-info ...
```

Perbarui instance jaringan di AWS TNB

Setelah instance jaringan dipakai, Anda mungkin perlu memperbarui infrastruktur atau aplikasi. Untuk melakukannya, Anda memperbarui paket jaringan dan nilai parameter untuk instance jaringan dan menerapkan operasi pembaruan untuk menerapkan perubahan.

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat memperbarui instance jaringan yang ada di Updated negara bagian Instantiated atau.
- Saat Anda memperbarui instance jaringan, UpdateSolNetworkService API menggunakan paket jaringan baru dan nilai parameter untuk memperbarui topologi instance jaringan.
- AWS TNB memverifikasi bahwa jumlah parameter NSD dan VNFD dalam instance jaringan tidak melebihi 200. Batas ini diberlakukan untuk melindungi dari pelaku jahat yang melewati muatan yang salah atau besar yang memengaruhi layanan.

Parameter yang dapat Anda perbarui

Anda dapat memperbarui parameter berikut saat memperbarui instance jaringan yang dipakai:

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Contoh: Setelah
Versi kluster Amazon EKS	Anda dapat memperbarui nilai untuk <code>version</code> parameter bidang kontrol cluster Amazon EKS ke versi minor berikutnya. Anda tidak dapat menurunkan versi.	<pre>EKSCluster: type: toscanodes.AWS.Compute.EKS properties: version: "1.28"</pre>	<pre>EKSCluster: type: toscanodes.AWS.Compute.EKS properties: version: "1.29"</pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

pro
s:

ver
"1.

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
<p>Node pekerja Amazon EKS</p>	<p>Anda dapat memperbarui nilai EKSMangedNode kubernetes_version parameter untuk memutakhirkan grup node Anda ke versi Amazon EKS yang lebih baru, atau Anda dapat memperbarui ami_id parameter untuk memutakhirkan grup node Anda ke AMI terbaru yang dioptimalkan EKS.</p> <p>Anda dapat memperbarui ID AMI untukEKSSelfManagedNode . Versi Amazon EKS dari AMI harus sama dengan atau hingga 2 versi lebih rendah dari versi cluster Amazon EKS. Misalnya jika versi cluster Amazon EKS adalah 1.31, maka versi Amazon EKS AMI harus 1.31, 1.30, atau 1.29.</p>	<pre> EKSMangedNodeGroup01: ... properties: kubernete s_version: " 1.28" EKSSelfManagedNode 01: compute: compute: properties: ami_id: "ami-1231230LD " </pre>	<p>EKSM dNo p01:</p> <p>...</p> <p>pro s:</p> <p>kub s_ve : "1.</p> <p>EKS nage 01:</p> <p>com</p>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

com

pro
s:

ami
"am
3NEW

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Contoh: Setelah
<p>Grup simpul Amazon EKS</p>	<p>Anda dapat menambah atau menghapus grup node sesuai kebutuhan komputasi Anda.</p> <p>Saat menghapus grup node yang ada dan menambahkan yang baru, pastikan bahwa grup node baru berbeda IDs dari grup node yang dihapus, jika tidak operasi akan diperlakukan sebagai modifikasi grup node alih-alih penghapusan dan penambahan. Perhatikan bahwa untuk grup node yang ada, hanya satu set parameter terbatas yang dapat diperbarui.</p> <p>Gulir tabel ini untuk melihat parameter mana yang dapat Anda perbarui.</p>	<pre>Free5GCEKSNODE01: type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS ManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ... Free5GCEKSNODE02 : # Deleted Nodegroup type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS ManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ... Free5GCEKSNODE03 : # Deleted Nodegroup type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS SelfManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ...</pre>	<pre>Free5GCEKSNODE01: type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS ManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ... Free5GCEKSNODE02 : # Deleted Nodegroup type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS ManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ... Free5GCEKSNODE03 : # Deleted Nodegroup type: tosca.nod es.AWS.Compute.EKS SelfManagedNode ... scaling: properties: desired_size: 1 min_size: 1 max_size: 1 ...</pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

min
1

max
1

...

Free
SNo

#

New

No

typ

tos

es.A

mput

Self

edNo

...

sca

pro

s:

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

des
ize:
1

mir
1

max
1

...
Free
SNo

New
Noc

typ
tos
es.A
mput
Mana
de

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

...

sca

pro
s:

des
ize:
1

min
1

max
1

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela ...

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum
Properti penskalaan	Anda dapat memperbarui properti penskalaan node EKSMangedNode dan EKSSelfManagedNode TOSCA.	<pre>EKSNodeGroup01: ... scaling: properties: desired_s size: 1 min_size: 1 max_size: 1</pre>

Conto
Setela

EKS
oup0

...

scal

pro
s:

des
ize:

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

min

max

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
<p>Properti plugin Amazon EBS CSI</p>	<p>Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan plugin Amazon EBS CSI di kluster Amazon EKS Anda. Anda juga dapat mengubah versi plugin.</p>	<pre> EKScluster: capabilities: ... ebs_csi: properties: enabled: <i>false</i> </pre>	<p>EKS r: cap ies: ... ebs pro s: ena ver "v1 e ksbu "</p>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum
<p>Ukuran volume akar</p>	<p>Anda dapat menambahkan, menghapus, atau memperbaiki properti ukuran volume root dari EKSManged node Node dan EKSSelf ManagedNode TOSCA.</p>	<pre>Free5GCEKSN01: ... capabilities: compute: properties: root_volu me_size: 50</pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

roo
me_s

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
VNF	<p>Anda dapat mereferensikan VNFs di NSD dan menerapkannya ke cluster yang dibuat di NSD menggunakan VNFDeployment node TOSCA. Sebagai bagian dari pembaruan, Anda akan dapat menambahkan, memperbaiki, dan menghapus VNFs ke jaringan.</p>	<pre> vnfds: - descriptor_id: "43c012fa-2616-41a8- a833-0dfd4c5a049e " namespace: " vnf1" - descriptor_id: "64222f98-ecd6-4871- bf94-7354b53f3ee5 " namespace: "vnf2" // Deleted VNF ... SampleVNF1HelmDeploy: type: toska.nod es.AWS.Deployment. VNFDeployment requirements: cluster: EKSCluster vnfs: - vnf1.Samp leVNF1 - vnf2.Samp leVNF2 </pre>	<pre> vnfd - des r_id "55 79e9 - be53 2ad0 " nam : "vr Upd VNF - des r_id "b7 839c -916 a166 " nam : "vr Add VNF Sa mple </pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

eImD
:

typ
tos
es.A
play
VNFD
ment

rec
nts:

clu
EKS
r

vnf

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

- v
LeVM

- v
LeVM

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
<p>Hook</p>	<p>Untuk menjalankan operasi siklus hidup sebelum dan sesudah Anda membuat fungsi jaringan, tambahkan <code>pre_create</code> dan <code>post_create</code> kait ke VNFDeployment node.</p> <p>Dalam contoh ini, PreCreate Hook hook akan berjalan sebelum <code>vnf3.SampleVNF3</code> dipakai dan PostCreateHook hook akan berjalan setelah <code>vnf3.SampleVNF3</code> dipakai.</p>	<pre>vnfds: - descriptor_id: "43c012fa-2616-41a8- a833-0dfd4c5a049e " namespace: " vnf1" - descriptor_id: "64222f98-ecd6-4871- bf94-7354b53f3ee5 " namespace: " vnf2" ... SampleVNF1HelmDeploy: type: toska.nod es.AWS.Deployment. VNFDeployment requirements: cluster: EKSCluster vnfs: - vnf1.SampleVNF1 - vnf2.Samp leVNF2 // Removed during update</pre>	<pre>vnfd: - des r_id "43 2616 - a833 d4c5 " nam : "vr - des r_id "b7 839c -916 a166 " nam : "vr S ampL Helm y: typ tos</pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela
es.A
ploy
VNFD
ment
rec
nts:
clu
EKS
r
vnf
- v
leVM
No
cha
to
thi
fur
as
the
nam
and
uui
rem
the
sam

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

- v
LeVM
New
VNF
as
the
nam
,
vnt
was
not
pre
y
pre
int
s:
Hoo
pos
te:
eHoo
pre
e:
Hook

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
<p>Hook</p>	<p>Untuk menjalankan operasi siklus hidup sebelum dan sesudah Anda memperbarui fungsi jaringan, Anda dapat menambahkan <code>pre_update</code> hook dan <code>post_update</code> hook ke VNFDeployment node.</p> <p>Dalam contoh ini, <code>PreUpdate</code> Hook akan berjalan sebelum <code>vnf1.SampleVNF1</code> diperbarui dan <code>PostUpdate</code> Hook akan berjalan setelah <code>vnf1.SampleVNF1</code> diperbarui ke <code>vnf</code> paket yang ditunjukkan oleh <code>uuid</code> untuk namespace <code>vnf1</code>.</p>	<pre> vnfds: - descriptor_id: "43c012fa-2616-41a8- a833-0dfd4c5a049e " namespace: " vnf1" - descriptor_id: "64222f98-ecd6-4871- bf94-7354b53f3ee5 " namespace: " vnf2" ... SampleVNF1HelmDeploy: type: tosca.nod es.AWS.Deployment. VNFDeployment requirements: cluster: EKSCluster vnfs: - vnf1.SampleVNF1 - vnf2.Samp leVNF2 </pre>	<pre> vnfd - des r_id "0e bd87 - b8a1 4666 " nam : "vr - des r_id "64 ecd6 - bf94 4b53 " nam : "vr ... S ampl Helm y: typ </pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

tos
es.A
ploy
VNFD
ment

rec
nts:

clu
EKS
r

vnf

- v
leVN
A
VNF
upc
as
the
uui
cha
for
nam
"vr

- v

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

LeVM

No
cha
to
thi
fur
as
nam
and
uui
rem
the
sam

int
s:

Hoc

pre
e:
Hook

pos
te:
eHoc

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Contoh: Setelah
Subnet	Anda dapat menambah dan menghapus subnet dari jaringan. Sebelum menghapus subnet, verifikasi bahwa subnet tidak digunakan oleh sumber daya apa pun di jaringan.	<pre>Free5GCSubnet01 : #Deleted Subnet type: tosca.nodes.AWS.Networking.Subnet properties: type: "PUBLIC" availability_zone: { get_input: subnet_01_az } cidr_block: { get_input: subnet_01_cidr_block } requirements: route_table: Free5GCRouteTable vpc: Free5GCVPC</pre>	<pre>Free5GCSubnet01 : #New Subnet type: tosca.nodes.AWS.Networking.Subnet properties: type: "PUBLIC" availability_zone: { get_input: subnet_01_az } cidr_block: { get_input: subnet_01_cidr_block } requirements: route_table: Free5GCRouteTable vpc: Free5GCVPC</pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

rou
le:
Fre
uteT

vpo
Fre
C

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
Grup keamanan	Anda dapat menambah dan menghapus grup keamanan dari jaringan. Sebelum menghapus grup keamanan, verifikasi bahwa grup keamanan tidak digunakan oleh sumber daya apa pun di jaringan.	<pre> Free5GCSecurityGroup01 : #Deleted Security Group type: tosca.nodes.AWS.Networking.SecurityGroup properties: description: "SecurityGroup for Free5GC cluster" name: "Free5GCSecurityGroup01" tags: - "Name=Free5GCAdditionalSecurityGroup" requirements: vpc: Free5GCVPC Free5GCSecurityGroupEgressRule01 : #Deleted Security Group Egress Node type: tosca.nodes.AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule properties: ip_protocol: "tcp" from_port: 8000 to_port: 9000 description: "Egress Rule for free5GC cluster" cidr_ip : "172.10.10.1/24" requirements: security_group: Free5GCSecurityGroup01 </pre>	<pre> Free5GCSecurityGroup02 : #New Security Group type: tosca.nodes.AWS.Networking.SecurityGroup properties: description: "SecurityGroup for Free5GC cluster" name: "Free5GCSecurityGroup02" tags: - "Name=Free5GCAdditionalSecurityGroup" requirements: vpc: Free5GCVPC Free5GCSecurityGroupEgressRule02 : #New Security Group Egress Node type: tosca.nodes.AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule properties: ip_protocol: "tcp" from_port: 8000 to_port: 9000 description: "Egress Rule for free5GC cluster" cidr_ip : "172.10.10.1/24" requirements: security_group: Free5GCSecurityGroup02 </pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
		<pre> Free5GCSecurityGro upIngressRule01 : #Deleted Security Group Ingress Node type: toscanodes.AWS.Networking. SecurityGroupIngressRule properties: ip_protocol: "tcp" from_port: 8000 to_port: 9000 description: "Ingress Rule for free5GC cluster" cidr_ip: "172.10.1 0.1/24" requirements: security_group: Free5GCSecurityGro up01 </pre>	<pre> - "Na e5GC diti ecur oup" rec nts: vpo Fre C Free curi upEg ule0 #Ne Sec Gro Egr Noc typ tos es.A twor Secu roup sRuL pro s: </pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

ip_
ol:
"to

fro
:
800

to_
900

des
on:
"Eg
RUL
for
fre
clu

cid
"17
0.1/

rec
nts:

sec
grou
Fre

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

curi
up02

Free
curi
upIn
Rule

#Ne
Sec
Gro
Ing
Noc

typ
tos
es.A
twor
Secu
roup
ssRu

pro
s:

ip_
ol:
"to

fro
:
800

to_
900

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

des
on:
"In
RuL
for
fre
clu

ci
"17
0.1/

rec
nts:

sec
grou
Fre
curi
up02

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
Antarmuka jaringan	Anda dapat menambahkan, memodifikasi, dan menghapus ENIs dari jaringan.	<pre> Free5GCENI01: #Modified ENI type: tosca.nodes.AWS.Networking.ENI properties: device_index: 2 requirements: subnet: <i>Free5GCENISubnet01</i> security_groups: - Free5GCSecurityGroup01 Free5GCENI02: #Modified ENI type: tosca.nodes.AWS.Networking.ENI properties: device_index: 3 source_dest_check: true requirements: subnet: Free5GCENISubnet01 <i>Free5GCENI04</i> : #Deleted ENI type: tosca.nodes.AWS.Networking.ENI properties: device_index: 4 source_dest_check: true requirements: subnet: Free5GCENISubnet01 </pre>	<pre> Free5GCENI01: #Modified ENI type: tosca.nodes.AWS.Networking.ENI properties: device_index: 2 requirements: subnet: Free5GCENISubnet01 security_groups: - Free5GCSecurityGroup01 </pre>

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

curi
up01
Fre
e5GO
:
#Mo
ENI

typ
tos
es.A
twor
ENI

pro
s:

dev
dex:
3

sou
st_c
tru

rec
nts:

sub
Fre
ISub

se
grou

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum

Conto
Setela

-
Fre
curi
up01
Free
I03
#Ne
ENI

typ
tos
es.A
twor
ENI

pro
s:

dev
dex:
3

rec
nts:

sub
Fre
bnet

sec
grou

Parameter	Deskripsi	Contoh: Sebelum	Conto Setela
			- Fre curi up01

Memperbarui instance jaringan

Console

Untuk memperbarui instance jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
3. Pilih contoh jaringan. Anda dapat memperbarui instance jaringan hanya jika statusnya adalah `Instantiated` atau `Updated`.
4. Pilih Tindakan dan Perbarui.

Halaman instans Update muncul dengan rincian jaringan dan daftar parameter dalam infrastruktur saat ini.

5. Pilih paket jaringan baru.

Parameter dalam paket jaringan baru muncul di bagian Parameter yang diperbarui.

6. Secara opsional, perbarui nilai parameter di bagian Parameter yang diperbarui. Untuk daftar nilai parameter yang dapat Anda perbarui, lihat [Parameter yang dapat Anda perbarui](#).
7. Pilih Perbarui jaringan.

AWS TNB memvalidasi permintaan dan memulai penerapan. Halaman status Deployment muncul.

8. Gunakan ikon Refresh untuk melacak status penerapan instance jaringan Anda. Anda juga dapat mengaktifkan Auto refresh di bagian tugas Deployment untuk melacak kemajuan setiap tugas.

Ketika status penerapan berubah `Completed`, instance jaringan diperbarui.

9.
 - Jika validasi gagal, instance jaringan tetap dalam keadaan yang sama seperti sebelum Anda meminta pembaruan - baik `Instantiated` atau `Updated`.
 - Jika pembaruan gagal, status instance jaringan akan ditampilkan `Update failed`. Pilih tautan untuk setiap tugas yang gagal untuk menentukan alasannya.
 - Jika pembaruan berhasil, status instance jaringan akan ditampilkan `Updated`.

AWS CLI

Gunakan CLI untuk memperbarui instance jaringan

Gunakan [update-sol-network-instance](#) perintah dengan jenis `UPDATE_NS` pembaruan untuk memperbarui instance jaringan.

```
aws tnb update-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$ --
update-type UPDATE_NS --update-ns "{\"nsdInfoId\":\"^np-[a-f0-9]{17}$\",
  \"additionalParamsForNs\": {\"param1\": \"value1\"}}"
```

Lihat contoh jaringan di AWS TNB

Pelajari cara melihat instance jaringan.

Console

Untuk melihat instance jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Instans jaringan.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan contoh jaringan.

AWS CLI

Untuk melihat instance jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [list-sol-network-instances](#) perintah untuk membuat daftar instance jaringan Anda.

```
aws tnb list-sol-network-instances
```

2. Gunakan [get-sol-network-instance](#) perintah untuk melihat detail tentang instance jaringan tertentu.

```
aws tnb get-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$
```

Mengakhiri dan menghapus instance jaringan dari TNB AWS

Untuk menghapus instance jaringan, instance harus dalam keadaan dihentikan.

Console

Untuk mengakhiri dan menghapus instance jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
3. Pilih ID dari instance jaringan.
4. Pilih Akhiri.
5. Saat diminta konfirmasi, masukkan ID dan pilih Hentikan.
6. Refresh untuk melacak status instance jaringan Anda.
7. (Opsional) Pilih instance jaringan dan pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk mengakhiri dan menghapus instance jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [terminate-sol-network-instance](#) perintah untuk mengakhiri instance jaringan.

```
aws tnb terminate-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$
```

2. (Opsional) Gunakan [delete-sol-network-instance](#) perintah untuk menghapus instance jaringan.

```
aws tnb delete-sol-network-instance --ns-instance-id ^ni-[a-f0-9]{17}$
```

Operasi jaringan untuk AWS TNB

Operasi jaringan adalah setiap operasi yang dilakukan untuk jaringan Anda, seperti instantiasi instance jaringan atau terminasi.

Tugas

- [Lihat operasi jaringan AWS TNB](#)
- [Membatalkan AWS operasi jaringan TNB](#)

Lihat operasi jaringan AWS TNB

Lihat rincian operasi jaringan, termasuk tugas-tugas yang terlibat dalam operasi jaringan dan status tugas.

Console

Untuk melihat operasi jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Instans jaringan.
3. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan contoh jaringan.
4. Pada tab Deployment, pilih operasi jaringan.

AWS CLI

Untuk melihat operasi jaringan menggunakan AWS CLI

1. Gunakan [list-sol-network-operations](#) perintah untuk membuat daftar semua operasi jaringan.

```
aws tnb list-sol-network-operations
```

2. Gunakan [get-sol-network-operation](#) perintah untuk melihat detail tentang operasi jaringan.

```
aws tnb get-sol-network-operation --ns-lcm-op-occ-id ^no-[a-f0-9]{17}$
```

Membatalkan AWS operasi jaringan TNB

Pelajari cara membatalkan operasi jaringan.

Console

Untuk membatalkan operasi jaringan menggunakan konsol

1. Buka konsol AWS TNB di <https://console.aws.amazon.com/tnb/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jaringan.
3. Pilih ID jaringan untuk membuka halaman detailnya.
4. Pada tab Deployments, pilih Operasi Jaringan.
5. Pilih Batalkan operasi.

AWS CLI

Untuk membatalkan operasi jaringan menggunakan AWS CLI

Gunakan [cancel-sol-network-operation](#) perintah untuk membatalkan operasi jaringan.

```
aws tnb cancel-sol-network-operation --ns-lcm-op-occ-id ^no-[a-f0-9]{17}$
```

Referensi TOSCA untuk TNB AWS

Spesifikasi Topologi dan Orkestrasi untuk Aplikasi Cloud (TOSCA) adalah sintaks deklaratif yang CSPs digunakan untuk menggambarkan topologi layanan web berbasis cloud, komponennya, hubungan, dan proses yang mengelolanya. CSPs jelaskan titik koneksi, tautan logis antara titik koneksi, dan kebijakan seperti afinitas dan keamanan dalam templat TOSCA. CSPs kemudian unggah template ke AWS TNB yang mensintesis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G yang berfungsi di seluruh AWS Availability Zones.

Konten

- [Templat VNFD](#)
- [Templat deskriptor layanan jaringan](#)
- [Node umum](#)

Templat VNFD

Mendefinisikan template deskriptor fungsi jaringan virtual (VNFD).

Sintaks

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0

topology_template:

  inputs:
    SampleInputParameter:
      type: String
      description: "Sample parameter description"
      default: "DefaultSampleValue"

  node\_templates:
    SampleNode1: tosca.nodes.AWS.VNF
```

Templat topologi

node_templates

Node TOSCA. AWS Node yang mungkin adalah:

- [AWS.VNF](#)
- [AWS.Artefacts.Helm](#)

AWS.VNF

Mendefinisikan node fungsi jaringan AWS virtual (VNF).

Sintaks

```
tosca.nodes.AWS.VNF:
  properties:
    descriptor\_id: String
    descriptor\_version: String
    descriptor\_name: String
    provider: String
  requirements:
    helm: String
```

Properti

descriptor_id

UUID deskriptor.

Wajib: Ya

Tipe: String

Pola: `[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}`

descriptor_version

Versi VNFD.

Wajib: Ya

Tipe: String

Pola: `^[0-9]{1,5}\.\.[0-9]{1,5}\.\.[0-9]{1,5}.*`

descriptor_name

Nama deskriptor.

Wajib: Ya

Tipe: String

provider

Penulis VNFD.

Wajib: Ya

Tipe: String

Persyaratan

helm

Direktori Helm mendefinisikan artefak kontainer. Ini adalah referensi ke [AWS.Artifacts.Helm](#).

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleVNF:
  type: toska.nodes.AWS.VNF
  properties:
    descriptor_id: "6a792e0c-be2a-45fa-989e-5f89d94ca898"
    descriptor_version: "1.0.0"
    descriptor_name: "Test VNF Template"
    provider: "Operator"
  requirements:
    helm: SampleHelm
```

AWS.Artifacts.Helm

Mendefinisikan AWS Helm Node.

Sintaks

```
tosca.nodes.AWS.Artifacts.Helm:
```

```
properties:  
  implementation: String
```

Properti

implementation

Direktori lokal yang berisi bagan Helm dalam paket CSAR.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleHelm:  
  type: tosca.nodes.AWS.Artifacts.Helm  
  properties:  
    implementation: "./vnf-helm"
```

Templat deskriptor layanan jaringan

Mendefinisikan template deskriptor layanan jaringan (NSD).

Sintaksis

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0  
  
vnfds:  
  - descriptor\_id: String  
    namespace: String  
  
topology_template:  
  
  inputs:  
    SampleInputParameter:  
      type: String  
      description: "Sample parameter description"  
      default: "DefaultSampleValue"
```

node_templates:

```
SampleNode1: tosca.nodes.AWS.NS
```

Menggunakan parameter yang ditentukan

Bila Anda ingin meneruskan parameter secara dinamis, seperti blok CIDR untuk node VPC, Anda dapat menggunakan { `get_input: input-parameter-name` } sintaks dan menentukan parameter dalam template NSD. Kemudian gunakan kembali parameter di template NSD yang sama.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana mendefinisikan dan menggunakan parameter:

```
tosca_definitions_version: tnb_simple_yaml_1_0

topology_template:

  inputs:
    cidr_block:
      type: String
      description: "CIDR Block for VPC"
      default: "10.0.0.0/24"

  node_templates:
    ExampleSingleClusterNS:
      type: tosca.nodes.AWS.NS
      properties:
        descriptor_id: "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        .....

    ExampleVPC:
      type: tosca.nodes.AWS.Networking.VPC
      properties:
        cidr_block: { get_input: cidr_block }
```

Impor VNFD

descriptor_id

UUID deskriptor.

Wajib: Ya

Tipe: String

Pola: `[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}`

namespace

Nama yang unik.

Wajib: Ya

Tipe: String

Templat topologi

node_templates

AWS Node TOSCA yang mungkin adalah:

- [AWS.NS](#)
- [AWS.Compute.EKS](#)
- [AWS.Compute.EKS.AuthRole](#)
- [AWS.Compute.EKSManagedNode](#)
- [AWS.Compute.EKSSelfManagedNode](#)
- [AWS.Compute.PlacementGroup](#)
- [AWS.Compute.UserData](#)
- [AWS.Networking.SecurityGroup](#)
- [AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule](#)
- [AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule](#)
- [AWS.Resource.Import](#)
- [AWS.Networking.ENI](#)
- [AWS.HookExecution](#)
- [AWS.Networking.InternetGateway](#)
- [AWS.Networking.RouteTable](#)
- [AWS.Networking.Subnet](#)
- [AWS.Deployment.VNFDeployment](#)

- [AWS.Networking.VPC](#)
- [AWS.Networking.NATGateway](#)
- [AWS.Networking.Route](#)

AWS.NS

Mendefinisikan node layanan AWS jaringan (NS).

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.NS:  
  properties:  
    descriptor\_id: String  
    descriptor\_version: String  
    descriptor\_name: String
```

Sifat-sifat

descriptor_id

UUID deskriptor.

Wajib: Ya

Tipe: String

Pola: `[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}`

descriptor_version

Versi NSD.

Wajib: Ya

Tipe: String

Pola: `^[0-9]{1,5}\.\.[0-9]{1,5}\.\.[0-9]{1,5}.*`

descriptor_name

Nama deskriptor.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleNS:
  type: toska.nodes.AWS.NS
  properties:
    descriptor_id: "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    descriptor_version: "1.0.0"
    descriptor_name: "Test NS Template"
```

AWS.Compute.EKS

Berikan nama klaster, versi Kubernetes yang diinginkan, dan peran yang memungkinkan bidang kontrol Kubernetes mengelola sumber daya yang diperlukan untuk NF Anda. AWS Plugin Multus Container Network Interface (CNI) diaktifkan. Anda dapat melampirkan beberapa antarmuka jaringan dan menerapkan konfigurasi jaringan lanjutan ke fungsi Kubernetes-based jaringan. Anda juga menentukan akses endpoint cluster dan subnet untuk cluster Anda.

Sintaksis

```
toska.nodes.AWS.Compute.EKS:
  capabilities:
    multus:
      properties:
        enabled: Boolean
        multus\_role: String
    ebs\_csi:
      properties:
        enabled: Boolean
        version: String
  properties:
    version: String
    access: String
    cluster\_role: String
    tags: List
    ip\_family: String
  requirements:
```

[subnets](#): List

Kemampuan

multus

Tidak wajib. Properti yang mendefinisikan penggunaan Multus Container Network Interface (CNI).

Jika Anda menyertakan `multus`, tentukan `enabled` dan `multus_role` properti.

`enabled`

Menunjukkan apakah kemampuan Multus default diaktifkan.

Wajib: Ya

Jenis: Boolean

`multus_role`

Peran untuk manajemen antarmuka jaringan Multus.

Wajib: Ya

Tipe: String

ebs_csi

Properti yang menentukan driver Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) yang diinstal di cluster Amazon EKS.

Aktifkan plugin ini untuk menggunakan node yang dikelola sendiri Amazon EKS di AWS Outposts, AWS Local Zones, atau Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [driver Amazon Elastic Block Store CSI](#) di Panduan Pengguna Amazon EKS.

`enabled`

Menunjukkan apakah driver Amazon EBS CSI default diinstal.

Wajib: Tidak

Jenis: Boolean

version

Versi add-on driver Amazon EBS CSI. Versi harus cocok dengan salah satu versi yang dikembalikan oleh DescribeAddonVersionstindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DescribeAddonVersions](#) di Referensi API Amazon EKS

Wajib: Tidak

Tipe: String

Sifat-sifat

version

Versi Kubernetes untuk cluster. AWS Telco Network Builder mendukung Kubernetes versi 1.27 hingga 1.34.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34

access

Akses endpoint cluster.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: PRIVATE | PUBLIC | ALL

cluster_role

Peran manajemen cluster.

Wajib: Ya

Tipe: String

tags

Tag untuk dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

ip_family

Menunjukkan keluarga IP untuk alamat layanan dan pod di cluster.

Nilai yang diizinkan: IPv4, IPv6

Nilai default: IPv4

Wajib: Tidak

Tipe: String

Persyaratan

subnets

Sebuah [AWS. Networking.Subnets](#) simpul.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleEKS:
  type: tosa.nodes.AWS.Compute.EKS
  properties:
    version: "1.26"
    access: "ALL"
    cluster_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleRole"
    ip_family: "IPv6"
    tags:
      - "Name=SampleVPC"
      - "Environment=Testing"
  capabilities:
    multus:
      properties:
        enabled: true
        multus_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/MultusRole"
    ebs_csi:
      properties:
```

```
    enabled: true
    version: "v1.16.0-eksbuild.1"
  requirements:
    subnets:
      - SampleSubnet01
      - SampleSubnet02
```

AWS.Compute.EKS.AuthRole

An AuthRole memungkinkan Anda menambahkan peran IAM ke kluster Amazon EKS `aws-auth` ConfigMap sehingga pengguna dapat mengakses kluster Amazon EKS menggunakan peran IAM.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Compute.EKS.AuthRole:
  properties:
    role\_mappings: List
    arn: String
    groups: List
  requirements:
    clusters: List
```

Sifat-sifat

`role_mappings`

Daftar pemetaan yang menentukan peran IAM yang perlu ditambahkan ke kluster Amazon EKS. `aws-auth` ConfigMap

`arn`

ARN dari IAM role.

Wajib: Ya

Tipe: String

`groups`

Grup Kubernetes untuk menetapkan peran yang ditentukan dalam. `arn`

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

clusters

Sebuah [AWS. Compute.EKS](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

Contoh

```
EKSAuthMapRoles:
  type: tosca.nodes.AWS.Compute.EKS.AuthRole
  properties:
    role_mappings:
      - arn: arn:aws:iam:${AWS::TNB::AccountId}:role/TNBHookRole1
        groups:
          - system:nodes
          - system:bootstrappers
      - arn: arn:aws:iam:${AWS::TNB::AccountId}:role/TNBHookRole2
        groups:
          - system:nodes
          - system:bootstrappers
    requirements:
      clusters:
        - Free5GCEKS1
        - Free5GCEKS2
```

AWS.Compute.EKSManagedNode

AWS TNB mendukung grup Node Terkelola EKS untuk mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan siklus hidup node (instans Amazon EC2) untuk kluster Amazon EKS Kubernetes. Untuk membuat grup EKS Node, lakukan hal berikut:

- Pilih Amazon Machine Images (AMI) untuk node pekerja kluster Anda dengan memberikan ID AMI atau tipe AMI.
- Menyediakan key pair Amazon EC2 untuk akses SSH dan properti penskalaan untuk grup node Anda.
- Pastikan grup node Anda dikaitkan dengan kluster Amazon EKS.

- Menyediakan subnet untuk node pekerja.
- Secara opsional, lampirkan grup keamanan, label node, dan grup penempatan ke grup node Anda.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Compute.EKSManagedNode:
  capabilities:
    compute:
      properties:
        ami\_type: String
        ami\_id: String
        instance\_types: List
        key\_pair: String
        root\_volume\_encryption: Boolean
        root\_volume\_encryption\_key\_arn: String
        root\_volume\_size: Integer
    scaling:
      properties:
        desired\_size: Integer
        min\_size: Integer
        max\_size: Integer
  properties:
    node\_role: String
    tags: List
    kubernetes\_version: String
  requirements:
    cluster: String
    subnets: List
    network\_interfaces: List
    security\_groups: List
    placement\_group: String
    user\_data: String
    labels: List
```

Kemampuan

komputasi

Properti yang menentukan parameter komputasi untuk grup node terkelola Amazon EKS, seperti, jenis instans Amazon EC2 dan AMI instans Amazon EC2.

ami_type

Jenis Amazon EKS-supported AMI.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: AL2_x86_64 AL2_x86_64_GPU | AL2_ARM_64 AL2023_x86_64
| AL2023_ARM_64 | AL2023_x86_64_NVIDIA | AL2023_x86_64_NEURON | CUSTOM |
BOTTLEROCKET_ARM_64 | BOTTLEROCKET_x86_64 | BOTTLEROCKET_ARM_64_NVIDIA |
BOTTLEROCKET_x86_64_NVIDIA

ami_id

ID AMI.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Note

Jika keduanya `ami_type` dan `ami_id` ditentukan dalam template, AWS TNB hanya akan menggunakan `ami_id` nilai untuk membuat `EKSManagedNode`.

instance_types

Ukuran instance.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

key_pair

Pasangan Kunci EC2 untuk mengaktifkan akses SSH.

Wajib: Ya

Tipe: String

root_volume_encryption

Mengaktifkan enkripsi Amazon EBS untuk volume root Amazon EBS. Jika properti ini tidak disediakan, AWS TNB mengenkripsi volume root Amazon EBS secara default.

Wajib: Tidak

Default: betul

Jenis: Boolean

root_volume_encryption_key_arn

ARN dari kuncinya. AWS KMS AWS TNB mendukung ARN kunci reguler, ARN kunci multi-wilayah dan alias ARN.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Note

- Jika `root_volume_encryption` salah, jangan sertakan `root_volume_encryption_key_arn`.
- AWS TNB mendukung enkripsi volume root Amazon EBS-backed AMI.
- Jika volume root AMI sudah dienkripsi, Anda harus menyertakan AWS TNB `root_volume_encryption_key_arn` untuk mengenkripsi ulang volume root.
- Jika volume root AMI tidak dienkripsi, AWS TNB menggunakan `root_volume_encryption_key_arn` untuk mengenkripsi volume root.

Jika Anda tidak menyertakan `root_volume_encryption_key_arn`, AWS TNB menggunakan kunci default yang disediakan oleh AWS Key Management Service untuk mengenkripsi volume root.

- AWS TNB tidak mendekripsi AMI terenkripsi.

root_volume_size

Ukuran volume root Amazon Elastic Block Store di GiBs.

Wajib: Tidak

Default: 20

Jenis: Integer

Nilai yang mungkin: 1 hingga 16.384

penskalaan

Properti yang menentukan parameter penskalaan untuk grup node terkelola Amazon EKS, seperti, jumlah instans Amazon EC2 yang diinginkan, dan jumlah minimum dan maksimum instans Amazon EC2 dalam grup node.

`desired_size`

Jumlah contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

`min_size`

Jumlah minimum contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

`max_size`

Jumlah maksimum contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

Sifat-sifat

`node_role`

ARN dari peran IAM yang dilampirkan ke instans Amazon EC2.

Wajib: Ya

Tipe: String

tags

Tag yang akan dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

kubernetes_version

Versi Kubernetes untuk grup Managed Node. AWS TNB mendukung Kubernetes versi 1.27 hingga 1.34. Pertimbangkan hal berikut:

- Tentukan salah satu `kubernetes_version` atau `ami_id`. Jangan menentukan keduanya.
- `kubernetes_version` Harus kurang dari atau sama dengan AWS. Compute.EKSManagedNode versi.
- Mungkin ada perbedaan 3 versi antara AWS. Compute.EKSManagedNode versi dan `kubernetes_version`.
- Jika tidak `ami_id` ada `kubernetes_version` atau ditentukan, AWS TNB akan menggunakan AMI terbaru dari AWS. Compute. EKSManagedNode versi untuk membuat EKSManagedNode

Wajib: Tidak

Tipe: String

Nilai yang mungkin: 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34

Persyaratan

cluster

Sebuah [AWS. Compute.EKS](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

subnets

Sebuah [AWS. Networking.Subnets](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

`network_interfaces`

Sebuah [AWS. Networking.ENI](#) simpul. Pastikan antarmuka jaringan dan subnet disetel ke Availability Zone yang sama atau instantiasi akan gagal.

Saat Anda AWS menyetel `network_interfaces`, TNB memperoleh izin yang terkait dengan ENI dari `multus_role` properti jika Anda menyertakan `multus` properti di node. [AWS.Compute.EKS](#) Jika tidak, AWS TNB memperoleh izin yang terkait dengan ENI dari properti [node_role](#).

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

`security_groups`

Sebuah [AWS. Networking.SecurityGroup](#) simpul.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

`placement_group`

Sebuah [tosca.nodes.AWS. Compute.PlacementGroup](#) simpul.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`user_data`

Sebuah [tosca.nodes.AWS. Compute.UserData](#) referensi simpul. Skrip data pengguna diteruskan ke instans Amazon EC2 yang diluncurkan oleh grup node terkelola. Tambahkan izin yang diperlukan untuk menjalankan data pengguna kustom ke `node_role` yang diteruskan ke grup node.

Wajib: Tidak

Tipe: String

labels

Daftar label node. Label node harus memiliki nama dan nilai. Buat label menggunakan kriteria berikut:

- Nama dan nilai harus dipisahkan oleh=.
- Nama dan nilai masing-masing dapat mencapai 63 karakter panjangnya.
- Label dapat mencakup huruf (A-Z, a-z, _), angka (0-9) dan karakter berikut: [-, _, ., *, ?]
- Nama dan nilai harus dimulai dan diakhiri dengan alfanumerik, ?, atau karakter. *

Sebagai contoh, myLabelName1=*NodeLabelValue1.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleEKSMangedNode:
  type: toscanodes.AWS.Compute.EKSMangedNode
  capabilities:
    compute:
      properties:
        ami_type: "AL2_x86_64"
        instance_types:
          - "t3.xlarge"
        key_pair: "SampleKeyPair"
        root_volume_encryption: true
        root_volume_encryption_key_arn: "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        root_volume_size: 1500
      scaling:
        properties:
          desired_size: 1
          min_size: 1
          max_size: 1
    properties:
      node_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleRole"
      tags:
        - "Name=SampleVPC"
        - "Environment=Testing"
      kubernetes_version:
```

```

- "1.30"
requirements:
  cluster: SampleEKS
  subnets:
    - SampleSubnet
  network_interfaces:
    - SampleENI01
    - SampleENI02
  security_groups:
    - SampleSecurityGroup01
    - SampleSecurityGroup02
  placement_group: SamplePlacementGroup
  user_data: CustomUserData
  labels:
    - "sampleLabelName001=sampleLabelValue001"
    - "sampleLabelName002=sampleLabelValue002"

```

AWS.Compute.EKSSelfManagedNode

AWS TNB mendukung node yang dikelola sendiri Amazon EKS untuk mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan siklus hidup node (instans Amazon EC2) untuk kluster Amazon EKS Kubernetes.

Untuk membuat grup node Amazon EKS, lakukan hal berikut:

- Pilih Amazon Machine Images (AMI) untuk node pekerja kluster Anda dengan memberikan salah satu ID AMI.
- Menyediakan key pair Amazon EC2 untuk akses SSH.
- Pastikan grup node Anda dikaitkan dengan kluster Amazon EKS.
- Berikan jenis instans dan ukuran yang diinginkan, minimum, dan maksimum.
- Menyediakan subnet untuk node pekerja.
- Secara opsional, lampirkan grup keamanan, label node, dan grup penempatan ke grup node Anda.

Sintaksis

```

tosca.nodes.AWS.Compute.EKSSelfManagedNode:
  capabilities:
    compute:
      properties:
        ami\_id: String
        instance\_type: String

```

```
  key_pair: String
  root_volume_encryption: Boolean
  root_volume_encryption_key_arn: String
  root_volume_size: Integer
  scaling:
    properties:
      desired_size: Integer
      min_size: Integer
      max_size: Integer
  properties:
    node_role: String
    tags: List
  requirements:
    cluster: String
    subnets: List
    network_interfaces: List
    security_groups: List
    placement_group: String
    user_data: String
    labels: List
```

Kemampuan

komputasi

Properti yang menentukan parameter komputasi untuk node yang dikelola sendiri Amazon EKS, seperti, jenis instans Amazon EC2 dan AMI instans Amazon EC2.

ami_id

ID AMI digunakan untuk meluncurkan instance. AWS TNB mendukung instans yang memanfaatkan IMDSv2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi IMDS](#).

Note

Anda dapat memperbarui ID AMI untuk `EKSSelfManagedNode`. Versi Amazon EKS dari AMI harus sama dengan atau hingga 2 versi lebih rendah dari versi cluster Amazon EKS. Misalnya jika versi cluster Amazon EKS adalah 1.31, maka versi Amazon EKS AMI harus 1.31, 1.30, atau 1.29.

Wajib: Ya

Tipe: String

`instance_type`

Ukuran instance.

Wajib: Ya

Tipe: String

`key_pair`

Amazon EC2 key pair untuk mengaktifkan akses SSH.

Wajib: Ya

Tipe: String

`root_volume_encryption`

Mengaktifkan enkripsi Amazon EBS untuk volume root Amazon EBS. Jika properti ini tidak disediakan, AWS TNB mengenkripsi volume root Amazon EBS secara default.

Wajib: Tidak

Default: betul


Jenis: Boolean

`root_volume_encryption_key_arn`

ARN dari kuncinya. AWS KMS AWS TNB mendukung ARN kunci reguler, ARN kunci multi-wilayah dan alias ARN.

Wajib: Tidak

Tipe: String

 Note

- Jika `root_volume_encryption` salah, jangan sertakan `root_volume_encryption_key_arn`.
- AWS TNB mendukung enkripsi volume root Amazon EBS-backed AMI.
- Jika volume root AMI sudah dienkripsi, Anda harus menyertakan AWS TNB `root_volume_encryption_key_arn` untuk mengenkripsi ulang volume root.

- Jika volume root AMI tidak dienkripsi, AWS TNB menggunakan `root_volume_encryption_key_arn` untuk mengenkripsi volume root.

Jika Anda tidak menyertakan `root_volume_encryption_key_arn`, AWS TNB menggunakan AWS Managed Services untuk mengenkripsi volume root.

- AWS TNB tidak mendekripsi AMI terenkripsi.

`root_volume_size`

Ukuran volume root Amazon Elastic Block Store di GiBs.

Wajib: Tidak

Default: 20

Jenis: Integer

Nilai yang mungkin: 1 hingga 16.384

penskalaan

Properti yang menentukan parameter penskalaan untuk node yang dikelola sendiri Amazon EKS, seperti, jumlah instans Amazon EC2 yang diinginkan, dan jumlah minimum dan maksimum instans Amazon EC2 dalam grup node.

`desired_size`

Jumlah contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

`min_size`

Jumlah minimum contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

max_size

Jumlah maksimum contoh dalam hal ini NodeGroup.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

Sifat-sifat

node_role

ARN dari peran IAM yang dilampirkan ke instans Amazon EC2.

Wajib: Ya

Tipe: String

tags

Tag yang akan dilampirkan ke sumber daya. Tag akan disebar ke instance yang dibuat oleh sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

cluster

Sebuah [AWS. Compute.EKS](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

subnets

Sebuah [AWS. Networking.Subnets](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

network_interfaces

Sebuah [AWS. Networking.ENI](#)simpul. Pastikan antarmuka jaringan dan subnet disetel ke Availability Zone yang sama atau instantiasi akan gagal.

Saat Anda AWS menyetel `network_interfaces`, TNB memperoleh izin yang terkait dengan ENI dari `multus_role` properti jika Anda menyertakan `multus` properti di node. [AWS.Compute.EKS](#) Jika tidak, AWS TNB memperoleh izin yang terkait dengan ENI dari properti [node_role](#).

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

security_groups

Sebuah [AWS. Networking.SecurityGroups](#)simpul.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

placement_group

Sebuah [tosca.nodes.AWS. Compute.PlacementGroups](#)simpul.

Wajib: Tidak

Tipe: String

user_data

Sebuah [tosca.nodes.AWS. Compute.UserData](#)referensi simpul. Skrip data pengguna diteruskan ke instans Amazon EC2 yang diluncurkan oleh grup node yang dikelola sendiri. Tambahkan izin yang diperlukan untuk mengeksekusi data pengguna kustom ke `node_role` yang diteruskan ke grup node.

Wajib: Tidak

Tipe: String

labels

Daftar label node. Label node harus memiliki nama dan nilai. Buat label menggunakan kriteria berikut:

- Nama dan nilai harus dipisahkan oleh=.
- Nama dan nilai masing-masing dapat mencapai 63 karakter panjangnya.
- Label dapat mencakup huruf (A-Z, a-z), angka (0-9), dan karakter berikut: [-, _, ., *, ?]
- Nama dan nilai harus dimulai dan diakhiri dengan alfanumerik,?, atau karakter. *

Sebagai contoh, myLabelName1=*NodeLabelValue1.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleEKSSelfManagedNode:
  type: toasca.nodes.AWS.Compute.EKSSelfManagedNode
  capabilities:
    compute:
      properties:
        ami_id: "ami-123123EXAMPLE"
        instance_type: "c5.large"
        key_pair: "SampleKeyPair"
        root_volume_encryption: true
        root_volume_encryption_key_arn: "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        root_volume_size: 1500
      scaling:
        properties:
          desired_size: 1
          min_size: 1
          max_size: 1
    properties:
      node_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleNodeRole"
      tags:
        - "Name=SampleVPC"
        - "Environment=Testing"
  requirements:
    cluster: SampleEKSCluster
    subnets:
      - SampleSubnet
    network_interfaces:
      - SampleNetworkInterface01
```

```
- SampleNetworkInterface02
security_groups:
  - SampleSecurityGroup01
  - SampleSecurityGroup02
placement_group: SamplePlacementGroup
user_data: CustomUserData
labels:
  - "sampleLabelName001=sampleLabelValue001"
  - "sampleLabelName002=sampleLabelValue002"
```

AWS.Compute.PlacementGroup

Sebuah PlacementGroup node mendukung berbagai strategi untuk menempatkan instans Amazon EC2.

Saat Anda meluncurkan Amazon EC2Instance baru, layanan Amazon EC2 mencoba menempatkan instans sedemikian rupa sehingga semua instans Anda tersebar di seluruh perangkat keras yang mendasarinya untuk meminimalkan kegagalan yang berkorelasi. Anda dapat menggunakan grup penempatan untuk memengaruhi penempatan grup instans interdependen guna memenuhi kebutuhan beban kerja Anda.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Compute.PlacementGroup
properties:
  strategy: String
  partition\_count: Integer
  tags: List
```

Sifat-sifat

strategy

Strategi yang digunakan untuk menempatkan instans Amazon EC2.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: CLUSTER | PARTISI | SPREAD_HOST | SPREAD_RACK

- **CLUSTER** — mengemas instance berdekatan di dalam Availability Zone. Strategi ini memungkinkan beban kerja untuk mencapai performa jaringan latensi rendah yang diperlukan untuk komunikasi simpul-ke-simpul tertaut erat yang khas dari aplikasi komputasi performa tinggi (HPC).
- **PARTISI** — menyebarkan instance Anda di seluruh partisi logis sehingga grup instance dalam satu partisi tidak berbagi perangkat keras yang mendasarinya dengan grup instance di partisi yang berbeda. Strategi ini biasanya digunakan oleh beban kerja yang terdistribusi dan direplikasi besar, seperti Hadoop, Cassandra, dan Kafka.
- **SPREAD_RACK** — menempatkan sekelompok kecil instance di perangkat keras dasar yang berbeda untuk mengurangi kegagalan yang berkorelasi.
- **SPREAD_HOST** - digunakan hanya dengan kelompok penempatan Outpost. Menempatkan sekelompok kecil instance di perangkat keras dasar yang berbeda untuk mengurangi kegagalan yang berkorelasi.

partition_count

Jumlah partisi.

Wajib: Diperlukan hanya ketika `strategy` diatur ke `PARTITION`.

Jenis: Integer

Nilai yang mungkin: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

tags

Tag yang dapat Anda lampirkan ke sumber daya grup penempatan.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
ExamplePlacementGroup:
  type: toscanodes.AWS.Compute.PlacementGroup
  properties:
    strategy: "PARTITION"
    partition_count: 5
    tags:
      - tag_key=tag_value
```

AWS.Compute.UserData

AWS TNB mendukung peluncuran instans Amazon EC2 dengan data pengguna khusus, melalui node di Network Service UserData Descriptor (NSD). Untuk informasi selengkapnya tentang data pengguna kustom, lihat [Data pengguna dan skrip shell](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Selama instantiasi jaringan, AWS TNB menyediakan registrasi instans Amazon EC2 ke cluster melalui skrip data pengguna. Ketika data pengguna khusus juga disediakan, AWS TNB menggabungkan kedua skrip dan meneruskannya sebagai skrip [multimime ke](#) Amazon EC2. Skrip data pengguna khusus dijalankan sebelum skrip pendaftaran Amazon EKS.

Untuk menggunakan variabel kustom dalam skrip data pengguna, tambahkan tanda seru ! setelah kurawal kurawal terbuka. { Misalnya, untuk digunakan MyVariable dalam skrip, masukkan: {! MyVariable}

Note

- AWS TNB mendukung skrip data pengguna hingga berukuran 7 KB.
- Karena AWS TNB menggunakan CloudFormation untuk memproses dan merender skrip multimime data pengguna, pastikan bahwa skrip mematuhi semua aturan. CloudFormation

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Compute.UserData:  
  properties:  
    implementation: String  
    content\_type: String
```

Sifat-sifat

implementation

Jalur relatif ke definisi skrip data pengguna. Formatnya harus: ./scripts/script_name.sh

Wajib: Ya

Tipe: String

content_type

Jenis konten skrip data pengguna.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: x-shellscript

Contoh

```
ExampleUserData:
  type: tosa.nodes.AWS.Compute.UserData
  properties:
    content_type: "text/x-shellscript"
    implementation: "./scripts/customUserData.sh"
```

AWS.Networking.SecurityGroup

AWS TNB mendukung grup keamanan untuk mengotomatiskan penyediaan Grup Keamanan Amazon EC2 yang dapat Anda lampirkan ke [grup node cluster Amazon EKS](#) Kubernetes.

Sintaksis

```
tosa.nodes.AWS.Networking.SecurityGroup
properties:
  description: String
  name: String
  tags: List
requirements:
  vpc: String
```

Sifat-sifat

description

Deskripsi kelompok keamanan. Anda dapat menggunakan hingga 255 karakter untuk menggambarkan grup. Anda hanya dapat menyertakan huruf (A-Z dan a-z), angka (0-9), spasi, dan karakter khusus berikut: `._-:/() #, @ [] +=&; {}! $*`

Wajib: Ya

Tipe: String

name

Nama untuk kelompok keamanan. Anda dapat menggunakan hingga 255 karakter untuk nama tersebut. Anda hanya dapat menyertakan huruf (A-Z dan a-z), angka (0-9), spasi, dan karakter khusus berikut: `._-:/() #, @ [] +=&; {}! $*`

Wajib: Ya

Tipe: String

tags

Tag yang dapat Anda lampirkan ke sumber daya grup keamanan.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

vpc

Sebuah [AWS. Networking.VPC](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleSecurityGroup001:
  type: toasca.nodes.AWS.Networking.SecurityGroup
  properties:
    description: "Sample Security Group for Testing"
    name: "SampleSecurityGroup"
    tags:
      - "Name=SecurityGroup"
      - "Environment=Testing"
  requirements:
```

vpc: *SampleVPC*

AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule

AWS TNB mendukung aturan keluar grup keamanan untuk mengotomatiskan penyediaan Aturan Keluar Grup Keamanan Amazon EC2 yang dapat dilampirkan. `AWS.Networking.SecurityGroup`. Perhatikan bahwa Anda harus memberikan `cidr_ip/destination_security_group /destination_prefix_list` sebagai tujuan untuk lalu lintas keluar.

Sintaksis

```
AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule
properties:
  ip_protocol: String
  from_port: Integer
  to_port: Integer
  description: String
  destination_prefix_list: String
  cidr_ip: String
  cidr_ipv6: String
requirements:
  security_group: String
  destination_security_group: String
```

Sifat-sifat

`cidr_ip`

Rentang alamat IPv4 dalam format CIDR. Anda harus menentukan rentang CIDR yang memungkinkan lalu lintas keluar.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`cidr_ipv6`

Rentang alamat IPv6 dalam format CIDR, untuk lalu lintas keluar. Anda harus menentukan grup keamanan tujuan (`destination_security_group` atau `destination_prefix_list`) atau rentang CIDR (`cidr_ip` atau `cidr_ipv6`).

Wajib: Tidak

Tipe: String

description

Deskripsi aturan grup keamanan jalan keluar (keluar). Anda dapat menggunakan hingga 255 karakter untuk menggambarkan aturan.

Wajib: Tidak

Tipe: String

destination_prefix_list

ID daftar awalan dari daftar awalan terkelola Amazon VPC yang ada. Ini adalah tujuan dari instance grup node yang terkait dengan grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya tentang daftar awalan [terkelola, lihat Daftar awalan terkelola](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Wajib: Tidak

Tipe: String

from_port

Jika protokolnya adalah TCP atau UDP, ini adalah awal dari rentang port. Jika protokolnya adalah ICMP atau ICMPv6, ini adalah nomor jenisnya. Nilai -1 menunjukkan semua ICMP/ICMPv6 jenis. Jika Anda menentukan semua ICMP/ICMPv6 jenis, Anda harus menentukan semua ICMP/ICMPv6 kode.

Wajib: Tidak

Jenis: Integer

ip_protocol

Nama protokol IP (tcp, udp, icmp, icmpv6) atau nomor protokol. Gunakan -1 untuk menentukan semua protokol. Saat mengotorisasi aturan grup keamanan, menentukan -1 atau nomor protokol selain tcp, udp, icmp, atau icmpv6 memungkinkan lalu lintas di semua port, terlepas dari rentang port apa pun yang Anda tentukan. Untuk tcp, udp, dan icmp, Anda harus menentukan rentang port. Untuk icmpv6, rentang port adalah opsional; jika Anda menghilangkan rentang port, lalu lintas untuk semua jenis dan kode diperbolehkan.

Wajib: Ya

Tipe: String

to_port

Jika protokolnya adalah TCP atau UDP, ini adalah akhir dari rentang port. Jika protokolnya adalah ICMP atau ICMPv6, ini adalah kodenya. Nilai -1 menunjukkan semua ICMP/ICMPv6 kode. Jika Anda menentukan semua ICMP/ICMPv6 jenis, Anda harus menentukan semua ICMP/ICMPv6 kode.

Wajib: Tidak

Jenis: Integer

Persyaratan

security_group

ID grup keamanan tempat aturan ini akan ditambahkan.

Wajib: Ya

Tipe: String

destination_security_group

Referensi ID atau TOSCA dari grup keamanan tujuan yang diizinkan lalu lintas keluar.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Contoh

```
SampleSecurityGroupEgressRule:
  type: toscanodes.AWS.Networking.SecurityGroupEgressRule
  properties:
    ip_protocol: "tcp"
    from_port: 8000
    to_port: 9000
    description: "Egress Rule for sample security group"
    cidr_ipv6: "2600:1f14:3758:ca00::/64"
  requirements:
    security_group: SampleSecurityGroup001
    destination_security_group: SampleSecurityGroup002
```

AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule

AWS TNB mendukung aturan masuknya grup keamanan untuk mengotomatiskan penyediaan Aturan Ingress Grup Keamanan Amazon EC2 yang dapat dilampirkan. AWS Networking.SecurityGroup. Perhatikan bahwa Anda harus menyediakan `cidr_ip/source_security_group /source_prefix_list` sebagai sumber untuk lalu lintas masuk.

Sintaksis

```
AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule
properties:
  ip\_protocol: String
  from\_port: Integer
  to\_port: Integer
  description: String
  source\_prefix\_list: String
  cidr\_ip: String
  cidr\_ipv6: String
requirements:
  security\_group: String
  source\_security\_group: String
```

Sifat-sifat

`cidr_ip`

Rentang alamat IPv4 dalam format CIDR. Anda harus menentukan rentang CIDR yang memungkinkan lalu lintas masuk.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`cidr_ipv6`

Rentang alamat IPv6 dalam format CIDR, untuk lalu lintas masuk. Anda harus menentukan grup keamanan sumber (`source_security_group` atau `source_prefix_list`) atau rentang CIDR (`cidr_ip` atau `cidr_ipv6`).

Wajib: Tidak

Tipe: String

description

Deskripsi aturan grup keamanan ingress (inbound). Anda dapat menggunakan hingga 255 karakter untuk menggambarkan aturan.

Wajib: Tidak

Tipe: String

source_prefix_list

ID daftar awalan dari daftar awalan terkelola Amazon VPC yang ada. Ini adalah sumber dari mana instance grup node yang terkait dengan grup keamanan akan diizinkan untuk menerima lalu lintas dari. Untuk informasi selengkapnya tentang daftar awalan [terkelola, lihat Daftar awalan terkelola](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Wajib: Tidak

Tipe: String

from_port

Jika protokolnya adalah TCP atau UDP, ini adalah awal dari rentang port. Jika protokolnya adalah ICMP atau ICMPv6, ini adalah nomor jenisnya. Nilai -1 menunjukkan semua ICMP/ICMPv6 jenis. Jika Anda menentukan semua ICMP/ICMPv6 jenis, Anda harus menentukan semua ICMP/ICMPv6 kode.

Wajib: Tidak

Jenis: Integer

ip_protocol

Nama protokol IP (tcp, udp, icmp, icmpv6) atau nomor protokol. Gunakan -1 untuk menentukan semua protokol. Saat mengotorisasi aturan grup keamanan, menentukan -1 atau nomor protokol selain tcp, udp, icmp, atau icmpv6 memungkinkan lalu lintas di semua port, terlepas dari rentang port apa pun yang Anda tentukan. Untuk tcp, udp, dan icmp, Anda harus menentukan rentang port. Untuk icmpv6, rentang port adalah opsional; jika Anda menghilangkan rentang port, lalu lintas untuk semua jenis dan kode diperbolehkan.

Wajib: Ya

Tipe: String

to_port

Jika protokolnya adalah TCP atau UDP, ini adalah akhir dari rentang port. Jika protokolnya adalah ICMP atau ICMPv6, ini adalah kodenya. Nilai -1 menunjukkan semua ICMP/ICMPv6 kode. Jika Anda menentukan semua ICMP/ICMPv6 jenis, Anda harus menentukan semua ICMP/ICMPv6 kode.

Wajib: Tidak

Jenis: Integer

Persyaratan

security_group

ID grup keamanan tempat aturan ini akan ditambahkan.

Wajib: Ya

Tipe: String

source_security_group

Referensi ID atau TOSCA dari grup keamanan sumber tempat lalu lintas masuk diizinkan.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Contoh

```
SampleSecurityGroupIngressRule:
  type: toscanodes.AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule
  properties:
    ip_protocol: "tcp"
    from_port: 8000
    to_port: 9000
    description: "Ingress Rule for free5GC cluster on IPv6"
    cidr_ipv6: "2600:1f14:3758:ca00::/64"
  requirements:
    security_group: SampleSecurityGroup1
    source_security_group: SampleSecurityGroup2
```

AWS.Resource.Import

Anda dapat mengimpor AWS sumber daya berikut ke AWS TNB:

- VPC
- Subnet
- Tabel Rute
- Internet Gateway
- Grup Keamanan

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Resource.Import
  properties:
    resource\_type: String
    resource\_id: String
```

Sifat-sifat

resource_type

Jenis sumber daya yang diimpor ke AWS TNB.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

resource_id

ID sumber daya yang diimpor ke AWS TNB.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleImportedVPC:
  type: toasca.nodes.AWS.Resource.Import
```

```
properties:
  resource_type: "tosca.nodes.AWS.Networking.VPC"
  resource_id: "vpc-123456"
```

AWS.Networking.ENI

Antarmuka jaringan adalah komponen jaringan logis dalam VPC yang mewakili kartu jaringan virtual. Antarmuka jaringan diberi alamat IP baik secara otomatis atau manual berdasarkan subnetnya. Setelah menerapkan instans Amazon EC2 di subnet, Anda dapat melampirkan antarmuka jaringan ke instans Amazon EC2 tersebut, atau melepaskan antarmuka jaringan dari instans Amazon EC2 tersebut dan menyambung kembali ke instans Amazon EC2 lain di subnet tersebut. Indeks perangkat mengidentifikasi posisi dalam urutan lampiran.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.ENI:
  properties:
    device\_index: Integer
    source\_dest\_check: Boolean
    tags: List
  requirements:
    subnet: String
    security\_groups: List
```

Sifat-sifat

device_index

Indeks perangkat harus lebih besar dari nol.

Wajib: Ya

Jenis: Integer

source_dest_check

Menunjukkan apakah antarmuka jaringan melakukan source/destination pemeriksaan. Nilai `true` berarti pemeriksaan diaktifkan, dan `false` berarti pemeriksaan dinonaktifkan.

Nilai yang diizinkan: `true`, `false`

Default: betul

Wajib: Tidak

Jenis: Boolean

tags

Tag yang akan dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

subnet

Sebuah [AWS. Networking.Subnets](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

security_groups

Sebuah [AWS. Networking.SecurityGroups](#)simpul.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Contoh

```
SampleENI:
  type: toska.nodes.AWS.Networking.ENI
  properties:
    device_index: 5
    source_dest_check: true
    tags:
      - "Name=SampleVPC"
      - "Environment=Testing"
  requirements:
    subnet: SampleSubnet
```

```
security_groups:  
  - SampleSecurityGroup01  
  - SampleSecurityGroup02
```

AWS.HookExecution

Pengait siklus hidup memberi Anda kemampuan untuk menjalankan skrip Anda sendiri sebagai bagian dari infrastruktur dan instantiasi jaringan Anda.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.HookExecution:  
  capabilities:  
    execution:  
      properties:  
        type: String  
  requirements:  
    definition: String  
    vpc: String
```

Kemampuan

eksekusi

Properti untuk mesin eksekusi hook yang menjalankan skrip hook.

type

Jenis mesin eksekusi hook.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Nilai yang mungkin: CODE_BUILD

Persyaratan

definition

Sebuah [AWS. HookDefinition.Bash](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

vpc

Sebuah [AWS. Networking.VPC](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleHookExecution:  
  type: toska.nodes.AWS.HookExecution  
  requirements:  
    definition: SampleHookScript  
    vpc: SampleVPC
```

AWS.Networking.InternetGateway

Mendefinisikan Node Gateway AWS Internet.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.InternetGateway:  
  capabilities:  
    routing:  
      properties:  
        dest\_cidr: String  
        ipv6\_dest\_cidr: String  
  properties:  
    tags: List  
    egress\_only: Boolean  
  requirements:  
    vpc: String  
    route\_table: String
```

Kemampuan

route

Properti yang menentukan koneksi routing dalam VPC. Anda harus menyertakan `ipv6_dest_cidr` properti `dest_cidr` atau properti.

`dest_cidr`

Blok CIDR IPv4 yang digunakan untuk kecocokan tujuan. Properti ini digunakan untuk membuat rute masuk `RouteTable` dan nilainya digunakan sebagai `DestinationCidrBlock`.

Wajib: Tidak jika Anda menyertakan `ipv6_dest_cidr` properti.

Tipe: String

`ipv6_dest_cidr`

Blok CIDR IPv6 yang digunakan untuk kecocokan tujuan.

Wajib: Tidak jika Anda menyertakan `dest_cidr` properti.

Tipe: String

Sifat-sifat

`tags`

Tag yang akan dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

`egress_only`

Sebuah IPv6-specific properti. Menunjukkan apakah gateway internet hanya untuk komunikasi jalan keluar atau tidak. Kapan `egress_only` benar, Anda harus mendefinisikan `ipv6_dest_cidr` properti.

Wajib: Tidak

Jenis: Boolean

Persyaratan

vpc

Sebuah [AWS. Networking.VPC](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

route_table

Sebuah [AWS. Networking.RouteTables](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
Free5GCIGW:
  type: toasca.nodes.AWS.Networking.InternetGateway
  properties:
    egress_only: false
  capabilities:
    routing:
      properties:
        dest_cidr: "0.0.0.0/0"
        ipv6_dest_cidr: "::/0"
  requirements:
    route_table: Free5GCRouteTable
    vpc: Free5GCVPC
Free5GCEGW:
  type: toasca.nodes.AWS.Networking.InternetGateway
  properties:
    egress_only: true
  capabilities:
    routing:
      properties:
        ipv6_dest_cidr: "::/0"
  requirements:
    route_table: Free5GCPriateRouteTable
    vpc: Free5GCVPC
```

AWS.Networking.RouteTable

Tabel rute berisi seperangkat aturan, yang disebut rute, yang menentukan ke mana lalu lintas jaringan dari subnet dalam VPC atau gateway Anda diarahkan. Anda harus mengaitkan tabel rute dengan VPC.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.RouteTable:  
  properties:  
    tags: List  
  requirements:  
    vpc: String
```

Sifat-sifat

tags

Tag untuk dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

vpc

Sebuah [AWS. Networking.VPC](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleRouteTable:  
  type: toasca.nodes.AWS.Networking.RouteTable  
  properties:  
    tags:  
      - "Name=SampleVPC"
```

```
- "Environment=Testing"
requirements:
  vpc: SampleVPC
```

AWS.Networking.Subnet

Subnet adalah berbagai alamat IP di VPC Anda, dan harus berada sepenuhnya dalam satu Availability Zone. Anda harus menentukan VPC, blok CIDR, Availability Zone, dan tabel rute untuk subnet Anda. Anda juga harus menentukan apakah subnet Anda pribadi atau publik.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.Subnet:
  properties:
    type: String
    availability\_zone: String
    cidr\_block: String
    ipv6\_cidr\_block: String
    ipv6\_cidr\_block\_suffix: String
    outpost\_arn: String
    tags: List
  requirements:
    vpc: String
    route\_table: String
```

Sifat-sifat

type

Menunjukkan apakah instans yang diluncurkan di subnet ini menerima alamat IPv4 publik.

Wajib: Ya

Tipe: String

Nilai yang mungkin: PUBLIC | PRIVATE

availability_zone

Availability Zone untuk subnet. Bidang ini mendukung AWS Availability Zone dalam suatu AWS Wilayah, misalnya us-west-2 (US West (Oregon)). Ini juga mendukung AWS Local Zones dalam Availability Zone, misalnya us-west-2-lax-1a.

Wajib: Ya

Tipe: String

`cidr_block`

Blok CIDR untuk subnet.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`ipv6_cidr_block`

Blok CIDR digunakan untuk membuat subnet IPv6. Jika Anda menyertakan properti ini, jangan sertakan `ipv6_cidr_block_suffix`.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`ipv6_cidr_block_suffix`

Sufiks heksadesimal 2 digit dari blok IPv6 CIDR untuk subnet yang dibuat melalui Amazon VPC. Gunakan format berikut: *2-digit hexadecimal*::/*subnetMask*

Jika Anda menyertakan properti ini, jangan sertakan `ipv6_cidr_block`.

Wajib: Tidak

Tipe: String

`outpost_arn`

ARN dari subnet AWS Outposts itu akan dibuat di. Tambahkan properti ini ke template NSD jika Anda ingin meluncurkan node yang dikelola sendiri Amazon EKS. AWS Outposts Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EKS AWS Outposts di](#) Panduan Pengguna Amazon EKS.

Jika Anda menambahkan properti ini ke template NSD, Anda harus menetapkan nilai untuk `availability_zone` properti ke Availability Zone dari AWS Outposts.

Wajib: Tidak

Tipe: String

tags

Tag yang akan dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Persyaratan

vpc

Sebuah [AWS. Networking.VPC](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

route_table

Sebuah [AWS. Networking.RouteTables](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleSubnet01:
  type: toscanodes.AWS.Networking.Subnet
  properties:
    type: "PUBLIC"
    availability_zone: "us-east-1a"
    cidr_block: "10.100.50.0/24"
    ipv6_cidr_block_suffix: "aa::/64"
    outpost_arn: "arn:aws:outposts:region:accountId:outpost/op-11223344EXAMPLE"
    tags:
      - "Name=SampleVPC"
      - "Environment=Testing"
  requirements:
    vpc: SampleVPC
    route_table: SampleRouteTable
```

```
SampleSubnet02:
  type: toska.nodes.AWS.Networking.Subnet
  properties:
    type: "PUBLIC"
    availability_zone: "us-west-2b"
    cidr_block: "10.100.50.0/24"
    ipv6_cidr_block: "2600:1f14:3758:ca00::/64"
  requirements:
    route_table: SampleRouteTable
    vpc: SampleVPC
```

AWS.Deployment.VNFDeployment

Penerapan NF dimodelkan dengan menyediakan infrastruktur dan aplikasi yang terkait dengannya. Atribut [cluster](#) menentukan kluster EKS untuk meng-host NF Anda. Atribut [vnfs](#) menentukan fungsi jaringan untuk penyebaran Anda. Anda juga dapat menyediakan operasi kait siklus hidup opsional tipe [pre_create](#) dan [post_create](#) untuk menjalankan instruksi khusus untuk penerapan Anda, seperti memanggil API sistem Manajemen Inventaris.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Deployment.VNFDeployment:
  requirements:
    deployment: String
    cluster: String
    vnfs: List
  interfaces:
    Hook:
      pre\_create: String
      post\_create: String
```

Persyaratan

deployment

Sebuah [AWS. Deployment.VNFDeployments](#)impul.

Wajib: Tidak

Tipe: String

cluster

Sebuah [AWS. Compute.EKS](#)simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

vnfs

Sebuah [AWS simpul.VNF](#).

Wajib: Ya

Tipe: String

Antarmuka

Hook

Mendefinisikan tahap saat kait siklus hidup dijalankan.

pre_create

Sebuah [AWS. HookExecution](#)simpul. Hook ini dijalankan sebelum VNFDeployment node menyebar.

Wajib: Tidak

Tipe: String

post_create

Sebuah [AWS. HookExecution](#)simpul. Hook ini dijalankan setelah VNFDeployment node menyebar.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Contoh

```
SampleHelmDeploy:
```

```
type: tosca.nodes.AWS.Deployment.VNFDeployment
requirements:
  deployment: SampleHelmDeploy2
  cluster: SampleEKS
  vnfs:
    - vnf.SampleVNF
interfaces:
  Hook:
    pre_create: SampleHook
```

AWS.Networking.VPC

Anda harus menentukan blok CIDR untuk virtual private cloud (VPC) Anda.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.VPC:
  properties:
    cidr\_block: String
    ipv6\_cidr\_block: String
    dns\_support: String
    tags: List
```

Sifat-sifat

`cidr_block`

Rentang jaringan IPv4 untuk VPC, dalam notasi CIDR.

Wajib: Ya

Tipe: String

`ipv6_cidr_block`

Blok IPv6 CIDR digunakan untuk membuat VPC.

Nilai yang diizinkan: AMAZON_PROVIDED

Wajib: Tidak

Tipe: String

dns_support

Menunjukkan apakah instans yang diluncurkan di VPC mendapatkan nama host DNS.

Wajib: Tidak

Jenis: Boolean

Default: false

tags

Tag untuk dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleVPC:
  type: toska.nodes.AWS.Networking.VPC
  properties:
    cidr_block: "10.100.0.0/16"
    ipv6_cidr_block: "AMAZON_PROVIDED"
    dns_support: true
    tags:
      - "Name=SampleVPC"
      - "Environment=Testing"
```

AWS.Networking.NATGateway

Anda dapat menentukan node NAT Gateway publik atau pribadi melalui subnet. Untuk gateway publik, jika Anda tidak memberikan id alokasi IP Elastis, AWS TNB akan mengalokasikan IP Elastis untuk akun Anda dan mengaitkannya ke gateway.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.NATGateway:
  requirements:
    subnet: String
    internet\_gateway: String
  properties:
```

```
type: String  
eip_allocation_id: String  
tags: List
```

Sifat-sifat

subnet

Itu [AWS. Networking.Subnet](#) referensi simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

internet_gateway

Itu [AWS. Networking.InternetGateway](#) referensi simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Sifat-sifat

type

Menunjukkan apakah gateway bersifat publik atau pribadi.

Nilai yang diizinkan: PUBLIC, PRIVATE

Wajib: Ya

Tipe: String

eip_allocation_id

ID yang mewakili alokasi alamat IP Elastis.

Wajib: Tidak

Tipe: String

tags

Tag untuk dilampirkan ke sumber daya.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
Free5GNatGateway01:
  type: toska.nodes.AWS.Networking.NATGateway
  requirements:
    subnet: Free5GSubnet01
    internet_gateway: Free5GCIGW
  properties:
    type: PUBLIC
    eip_allocation_id: eipalloc-12345
```

AWS.Networking.Route

Anda dapat menentukan node rute yang mengaitkan rute tujuan ke NAT Gateway sebagai sumber daya target, dan menambahkan rute ke tabel rute terkait.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Networking.Route:
  properties:
    dest\_cidr\_blocks: List
  requirements:
    nat\_gateway: String
    route\_table: String
```

Sifat-sifat

dest_cidr_blocks

Daftar rute IPv4 tujuan ke sumber daya target.

Wajib: Ya

Tipe: Daftar

Jenis anggota: String

Persyaratan

nat_gateway

Itu [AWS. Networking.NATGateway](#) referensi simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

route_table

Itu [AWS. Networking.RouteTable](#) referensi simpul.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
Free5GCRoute:
  type: tosca.nodes.AWS.Networking.Route
  properties:
    dest_cidr_blocks:
      - 0.0.0.0/0
      - 10.0.0.0/28
  requirements:
    nat_gateway: Free5GCNatGateway01
    route_table: Free5GCRouteTable
```

AWS.Store.SSMPParameters

Anda dapat membuat parameter SSM melalui AWS TNB. Parameter SSM yang Anda buat dibuat di SSM dan diawali dengan ID instance jaringan AWS TNB. Hal ini mencegah nilai parameter dari penggantian ketika beberapa instance dipakai dan ditingkatkan menggunakan template NSD yang sama.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.Store.SSMPParameters
  properties:
```

```
parameters:  
  name: String  
  value: String  
  tags: List
```

Sifat-sifat

Parameter

name

Nama properti ssm. Gunakan format berikut: `^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+$`

Setiap nama parameter harus kurang dari 256 karakter.

Wajib: Ya

Tipe: String

value

Nilai properti ssm. Gunakan salah satu format berikut:

- Untuk nilai tanpa referensi: `^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+$`
- Untuk referensi statis: `^\$\{[a-zA-Z0-9]+\.(properties|capabilities|requirements)(\.[a-zA-Z0-9\-_]+)\}$`
- Untuk referensi dinamis: `^\$\{[a-zA-Z0-9]+\.(name|id|arn)\}$`

Nilai setiap parameter harus kurang dari 4 KB.

Wajib: Ya

Tipe: String

tags

Tag yang dapat Anda lampirkan ke properti SSM.

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

Contoh

```
SampleSSM
  type: tosa.nodes.AWS.Store.SSMPParameters
  properties:
    parameters:
      - name: "Name1"
        value: "Value1"
      - name: "EKS_VERSION"
        value: "${SampleEKS.properties.version}"
      - name: "VPC_ID"
        value: "${SampleVPC.id}"
      - name: "REGION"
        value: "${AWS::Region}"
    tags:
      - "tagKey=tagValue"
```

Node umum

Tentukan node untuk NSD dan VNFD.

- [AWS.HookDefinition](#).Bash

AWS.HookDefinition.Bash

Mendefinisikan sebuah AWS HookDefinition inbash.

Sintaksis

```
tosca.nodes.AWS.HookDefinition.Bash:
  properties:
    implementation: String
    environment\_variables: List
    execution\_role: String
```

Properti

implementation

Jalur relatif ke definisi hook. Formatnya harus: `./hooks/script_name.sh`

Wajib: Ya

Tipe: String

environment_variables

Variabel lingkungan untuk skrip hook bash. Gunakan format berikut: **envName=envValue** dengan pola regex berikut:

- Untuk nilai tanpa referensi: `^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+=[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+$`
- Untuk referensi statis: `^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+=\$\{[a-zA-Z0-9]+\.(properties|capabilities|requirements)(\.[a-zA-Z0-9\-_]+)\}\}$`
- Untuk referensi dinamis: `^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9\-_]*[a-zA-Z0-9]+=\$\{[a-zA-Z0-9]+\.(name|id|arn)\}\}$`

Pastikan **envName=envValue** nilainya memenuhi kriteria berikut:

- Jangan gunakan spasi.
- Mulailah **envName** dengan huruf (A-Z atau a-z) atau angka (0-9).
- Jangan memulai nama variabel lingkungan dengan kata kunci yang dicadangkan AWS TNB berikut (case insensitive):
 - CODEBUILD
 - TNB
 - RUMAH
 - AWS
- Anda dapat menggunakan sejumlah huruf (A-Z atau a-z), angka (0-9), dan karakter khusus dan untuk - dan_. **envName envValue**
- Setiap variabel lingkungan (masing-masing **envName =envValue**) harus kurang dari 128 karakter.

Contoh: `A123-45xYz=Example_789`

Wajib: Tidak

Tipe: Daftar

execution_role

Peran untuk eksekusi hook.

Wajib: Ya

Tipe: String

Contoh

```
SampleHookScript:
  type: toasca.nodes.AWS.HookDefinition.Bash
  properties:
    implementation: "./hooks/myhook.sh"
    environment_variables:
      - "variable01=value01"
      - "variable02=value02"
    execution_role: "arn:aws:iam::${AWS::TNB::AccountId}:role/SampleHookPermission"
```

Keamanan di AWS TNB

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Third-party auditor secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari Program Kepatuhan Program [AWS Kepatuhan Program AWS](#) . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Pembuat Jaringan AWS Telco, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan](#) .
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS TNB. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AWS TNB untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya AWS TNB Anda.

Daftar Isi

- [Perlindungan data di AWS TNB](#)
- [Identitas dan manajemen akses untuk AWS TNB](#)
- [Validasi kepatuhan untuk AWS TNB](#)
- [Ketahanan di AWS TNB](#)
- [Keamanan infrastruktur di AWS TNB](#)
- [Versi IMDS](#)

Perlindungan data di AWS TNB

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS Telco Network Builder. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, lihat [FAQ Privasi Data AWS](#) . Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, lihat [Pusat Peraturan Umum Perlindungan Data \(GDPR\)](#).

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan AWS TNB atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Penanganan data

Saat Anda menutup AWS akun, AWS TNB menandai data Anda untuk dihapus dan menghapusnya dari penggunaan apa pun. Jika Anda mengaktifkan kembali AWS akun Anda dalam waktu 90 hari, AWS TNB mengembalikan data Anda. Setelah 120 hari, AWS TNB menghapus data Anda secara permanen. AWS TNB juga menghentikan jaringan Anda dan menghapus paket fungsi dan paket jaringan Anda.

Enkripsi saat diam

AWS TNB selalu mengenkripsi semua data yang disimpan dalam layanan saat istirahat tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Enkripsi ini otomatis melalui AWS Key Management Service.

Enkripsi saat bergerak

AWS TNB mengamankan semua data dalam perjalanan menggunakan Transport Layer Security (TLS) 1.2.

Merupakan tanggung jawab Anda untuk mengenkripsi data antara agen simulasi Anda dan klien mereka.

Inter-network privasi lalu lintas

AWS Sumber daya komputasi TNB berada di virtual private cloud (VPC) yang dibagikan oleh semua pelanggan. Semua lalu lintas AWS TNB internal tetap berada dalam AWS jaringan dan tidak melintasi internet. Koneksi antara agen simulasi Anda dan klien mereka diarahkan melalui internet.

Identitas dan manajemen akses untuk AWS TNB

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya TNB. AWS IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Daftar Isi

- [Audiens](#)

- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS TNB bekerja dengan IAM](#)
- [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#)
- [Pemecahan masalah AWS Identitas dan akses Telco Network Builder](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Pemecahan masalah AWS Identitas dan akses Telco Network Builder](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana AWS TNB bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami

sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Identity-based kebijakan

Identity-based kebijakan adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identity-based kebijakan dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada beberapa identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Resource-based kebijakan

Resource-based kebijakan adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Resource-based kebijakan adalah kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCP) – Menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCP) – Menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCP\)](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS TNB bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AWS TNB, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan TNB. AWS

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS Pembangun Jaringan Telco

Fitur IAM	AWS Dukungan TNB
Identity-based kebijakan	Ya
Resource-based kebijakan	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya

Fitur IAM	AWS Dukungan TNB
Sumber daya kebijakan	Ya
Kunci kondisi kebijakan	Ya
ACL	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Ya
Peran layanan	Tidak
Service-linked peran	Tidak

Untuk mendapatkan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana AWS TNB dan AWS layanan lainnya bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Identity-based kebijakan untuk AWS TNB

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Identity-based kebijakan adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identity-based contoh kebijakan untuk AWS TNB

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS TNB, lihat. [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#)

Resource-based kebijakan dalam AWS TNB

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Resource-based kebijakan adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk AWS TNB

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan AWS TNB, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Pembuat Jaringan AWS Telco](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AWS TNB menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
tnb
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "tnb:CreateSolFunctionPackage",
```

```
"tnb:DeleteSolFunctionPackage"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `List`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "tnb:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS TNB, lihat. [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#)

Sumber daya kebijakan untuk AWS TNB

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya AWS TNB dan ARNnya, lihat Sumber [daya yang ditentukan oleh Pembuat Jaringan AWS Telco](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Pembuat Jaringan AWS Telco](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS TNB, lihat. [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk AWS TNB

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi AWS TNB, lihat Kunci kondisi [untuk Pembuat Jaringan AWS Telco](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Pembuat Jaringan AWS Telco](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS TNB, lihat. [Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco](#)

ACL di AWS TNB

Mendukung ACL: Tidak

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan AWS TNB

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Attribute-based Access Control (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan atribut yang disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan AWS TNB

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Cross-service izin utama untuk AWS TNB

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses terusan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk AWS TNB

Mendukung peran layanan: Tidak

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Service-linked peran untuk AWS TNB

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan dapat mengambil peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Service-linked peran muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Identity-based contoh kebijakan untuk AWS Pembangun Jaringan Telco

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya AWS TNB. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS TNB, termasuk format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Pembuat Jaringan AWS Telco](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Daftar Isi

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan AWS Konsol TNB](#)
- [Contoh kebijakan peran layanan](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)

Praktik terbaik kebijakan

Identity-based kebijakan menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya AWS TNB di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua

permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan AWS Konsol TNB

Untuk mengakses konsol Pembuat Jaringan AWS Telco, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya AWS TNB di Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Contoh kebijakan peran layanan

Sebagai administrator, Anda memiliki dan mengelola sumber daya yang dibuat AWS TNB seperti yang ditentukan oleh template lingkungan dan layanan. Anda harus melampirkan peran layanan IAM ke akun Anda untuk mengizinkan AWS TNB membuat sumber daya untuk manajemen siklus hidup jaringan Anda.

Peran layanan IAM memungkinkan AWS TNB melakukan panggilan ke sumber daya atas nama Anda untuk membuat instance dan mengelola jaringan Anda. Jika Anda menentukan peran layanan, AWS TNB menggunakan kredensi peran tersebut.

Anda membuat peran layanan dan kebijakan izinnya dengan layanan IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

AWS Peran layanan TNB

Sebagai anggota tim platform, Anda dapat sebagai administrator membuat peran layanan AWS TNB dan memberikannya kepada AWS TNB. Peran ini memungkinkan AWS TNB untuk melakukan panggilan ke layanan lain seperti Amazon Elastic Kubernetes CloudFormation Service dan untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk jaringan dan fungsi jaringan penyediaan Anda sebagaimana didefinisikan dalam NSD Anda.

Kami menyarankan Anda menggunakan peran IAM berikut dan kebijakan kepercayaan untuk peran layanan AWS TNB Anda. Saat mencentang izin pada kebijakan ini, ingatlah bahwa AWS TNB mungkin gagal dengan kesalahan Akses Ditolak terhadap sumber daya yang dihapus dari kebijakan Anda.

Kode berikut menunjukkan kebijakan peran layanan AWS TNB:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "AssumeRole"
    },
    {
      "Action": [
        "tnb:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Sid": "TNBPolicy"
  },
  {
    "Action": [
      "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "iam:CreateInstanceProfile",
      "iam>DeleteInstanceProfile",
      "iam:GetInstanceProfile",
      "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
      "iam:TagInstanceProfile",
      "iam:UntagInstanceProfile"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IAMPolicy"
  },
  {
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": [
          "eks.amazonaws.com",
          "eks-nodegroup.amazonaws.com"
        ]
      }
    },
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "TNBAccessSLRPermissions"
  },
  {
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
      "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup",
      "autoscaling>DeleteTags",
      "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
      "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
      "autoscaling:DescribeScalingActivities",
      "autoscaling:DescribeTags",
      "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",

```

```
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2>DeleteLaunchTemplateVersions",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
"ec2>DeleteLaunchTemplate",
"ec2>DeleteSecurityGroup",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:GetLaunchTemplateData",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RunInstances",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateVpc",
"ec2>DeleteInternetGateway",
"ec2>DeleteNetworkInterface",
"ec2>DeleteRoute",
"ec2>DeleteRouteTable",
"ec2>DeleteSubnet",
"ec2>DeleteTags",
"ec2>DeleteVpc",
"ec2:DetachNetworkInterface",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DetachInternetGateway",
"ec2:DisassociateRouteTable",
"ec2:ModifySecurityGroupRules",
```

```

        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2>DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2>DeleteNatGateway",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "eks:CreateCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:RegisterCluster",
        "eks:TagResource",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "events:DescribeRule",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "TNBAccessComputePerms"
},
{
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
                "ec2.amazonaws.com",
                "eks.amazonaws.com",

```



```

        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm>DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:events::*:rule/tnb*",
        "arn:aws:codebuild::*:project/tnb*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:/aws/tnb*",
        "arn:aws:s3::*:tnb*",
        "arn:aws:eks::*:addon/tnb*/**/*",
        "arn:aws:eks::*:cluster/tnb*",
        "arn:aws:eks::*:nodegroup/tnb*/tnb*/**",
        "arn:aws:cloudformation::*:stack/tnb*",
        "arn:aws:ssm::*:parameter/tnb/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "TNBAccessInfraResourcePerms"
},
{
    "Sid": "CFNTemplatePerms",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ImageAMISSMPerms",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:GetParameters"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm::*:parameter/aws/service/eks/optimized-ami/*",

```

```

        "arn:aws:ssm::*:parameter/aws/service/bottlerocket/*"
    ]
},
{
    "Action": [
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "TaggingPolicy"
},
{
    "Action": [
        "outposts:GetOutpost"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "OutpostPolicy"
}
]
}

```

Kode berikut menunjukkan kebijakan kepercayaan layanan AWS TNB:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "codebuild.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "eks.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tnb.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

AWS Peran layanan TNB untuk klaster Amazon EKS

Saat membuat resource Amazon EKS di NSD, Anda memberikan `cluster_role` atribut untuk menentukan peran mana yang akan digunakan untuk membuat klaster Amazon EKS Anda.

Contoh berikut menunjukkan AWS CloudFormation template yang membuat peran layanan AWS TNB untuk kebijakan klaster Amazon EKS.

```

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
  TNBEKSClusterRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: "TNBEKSClusterRole"
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:

```

```

    - Effect: Allow
      Principal:
        Service:
          - eks.amazonaws.com
      Action:
        - "sts:AssumeRole"
    Path: /
    ManagedPolicyArns:
      - !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws::policy/AmazonEKSClusterPolicy"

```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM menggunakan AWS CloudFormation templat, lihat bagian berikut di Panduan AWS CloudFormation Pengguna:

- [AWS: :IAM: :Peran](#)
- [Memilih template tumpukan](#)

AWS Peran layanan TNB untuk grup node Amazon EKS

Saat membuat resource grup node Amazon EKS di NSD, Anda memberikan `node_role` atribut untuk menentukan peran mana yang akan digunakan untuk membuat grup simpul Amazon EKS Anda.

Contoh berikut menunjukkan CloudFormation template yang membuat peran layanan AWS TNB untuk kebijakan grup node Amazon EKS.

```

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
  TNBEKSNodeRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: "TNBEKSNodeRole"
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - ec2.amazonaws.com
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      Path: /
      ManagedPolicyArns:

```

```

- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEBSCSIDriverPolicy"
Policies:
- PolicyName: EKSNodeRoleInlinePolicy
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "logs:DescribeLogStreams"
- "logs:PutLogEvents"
- "logs:CreateLogGroup"
- "logs:CreateLogStream"
Resource: "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/tnb/tnb*"
- PolicyName: EKSNodeRoleIpv6CNIPolicy
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "ec2:AssignIpv6Addresses"
Resource: "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"

```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM menggunakan AWS CloudFormation templat, lihat bagian berikut di Panduan AWS CloudFormation Pengguna:

- [AWS: :IAM: :Peran](#)
- [Memilih template tumpukan](#)

AWS Peran layanan TNB untuk Multus

Saat Anda membuat resource Amazon EKS di NSD Anda dan Anda ingin mengelola Multus sebagai bagian dari template penerapan Anda, Anda harus memberikan `multus_role` atribut untuk menentukan peran mana yang akan digunakan untuk mengelola Multus.

Contoh berikut menunjukkan CloudFormation template yang membuat peran layanan AWS TNB untuk kebijakan Multus.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
  TNBMultusRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: "TNBMultusRole"
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - events.amazonaws.com
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - codebuild.amazonaws.com
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
    Path: /
  Policies:
    - PolicyName: MultusRoleInlinePolicy
      PolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - "codebuild:StartBuild"
              - "logs:DescribeLogStreams"
              - "logs:PutLogEvents"
              - "logs:CreateLogGroup"
              - "logs:CreateLogStream"
            Resource:
              - "arn:aws:codebuild:*:*:project/tnb*"
              - "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/tnb/*"
          - Effect: Allow
            Action:
              - "ec2:CreateNetworkInterface"
              - "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
              - "ec2:AttachNetworkInterface"
              - "ec2>DeleteNetworkInterface"
```

```

- "ec2:CreateTags"
- "ec2:DetachNetworkInterface"
Resource: "*"

```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM menggunakan AWS CloudFormation templat, lihat bagian berikut di Panduan AWS CloudFormation Pengguna:

- [AWS: :IAM: :Peran](#)
- [Memilih template tumpukan](#)

AWS Peran layanan TNB untuk kebijakan hook siklus hidup

Ketika NSD atau paket fungsi jaringan Anda menggunakan hook siklus hidup, Anda memerlukan peran layanan untuk memungkinkan Anda menciptakan lingkungan untuk eksekusi kait siklus hidup Anda.

Note

Kebijakan pengait siklus hidup Anda harus didasarkan pada apa yang coba dilakukan oleh pengait siklus hidup Anda.

Contoh berikut menunjukkan CloudFormation template yang membuat peran layanan AWS TNB untuk kebijakan hook siklus hidup.

```

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
  TNBHookRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: "TNBHookRole"
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - codebuild.amazonaws.com
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
    Path: /

```

```
ManagedPolicyArns:
```

```
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM menggunakan AWS CloudFormation templat, lihat bagian berikut di Panduan AWS CloudFormation Pengguna:

- [AWS: :IAM: :Peran](#)
- [Memilih template tumpukan](#)

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",

```

```
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Pemecahan masalah AWS Identitas dan akses Telco Network Builder

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan AWS TNB dan IAM.

Masalah

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS TNB](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses saya AWS Sumber daya TNB](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS TNB

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya fiktif `my-example-widget`, tetapi tidak memiliki izin fiktif `tnb:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
tnb:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan Mateo harus diperbarui untuk memungkinkannya mengakses `my-example-widget` sumber daya menggunakan `tnb:GetWidget` tindakan.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke AWS TNB.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di AWS TNB. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses saya AWS Sumber daya TNB

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah AWS TNB mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS TNB bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Validasi kepatuhan untuk AWS TNB

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS, lihat [Dokumentasi AWS Keamanan](#).

Ketahanan di AWS TNB

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

AWS TNB menjalankan Layanan Jaringan Anda di kluster EKS di cloud pribadi virtual (VPC) di AWS Wilayah yang Anda pilih.

Keamanan infrastruktur di AWS TNB

Sebagai layanan terkelola, AWS Telco Network Builder dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses AWS TNB melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Cipher suite dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti DHE (Ephemeral) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Diffie-Hellman Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab bersama:

- AWS bertanggung jawab untuk mengamankan komponen yang mendukung AWS TNB, termasuk:
 - Contoh komputasi (juga dikenal sebagai pekerja)
 - Database internal
 - Komunikasi jaringan antar komponen internal
 - Antarmuka pemrograman aplikasi AWS TNB (API)
 - AWS Kit Pengembangan Perangkat Lunak (SDK)
- Anda bertanggung jawab untuk mengamankan akses ke AWS sumber daya dan komponen beban kerja Anda, termasuk (namun tidak terbatas pada):
 - Pengguna, grup, peran, dan kebijakan IAM
 - Bucket S3 yang Anda gunakan untuk menyimpan data Anda untuk TNB AWS
 - Sumber lain Layanan AWS dan sumber daya yang Anda gunakan untuk mendukung layanan jaringan yang Anda berikan melalui TNB AWS
 - Kode aplikasi Anda
 - Koneksi antara layanan jaringan yang Anda berikan melalui AWS TNB dan kliennya

⚠ Important

Anda bertanggung jawab untuk menerapkan rencana pemulihan bencana yang secara efektif dapat memulihkan layanan jaringan yang Anda berikan melalui AWS TNB.

Model keamanan konektivitas jaringan

Layanan jaringan yang Anda sediakan melalui AWS TNB, berjalan pada instans komputasi dalam virtual private cloud (VPC) yang terletak di Wilayah yang AWS Anda pilih. VPC adalah jaringan virtual di AWS Cloud, yang mengisolasi infrastruktur berdasarkan beban kerja atau entitas organisasi. Komunikasi antara instance komputasi dalam VPC tetap berada dalam AWS jaringan dan tidak melakukan perjalanan melalui internet. Beberapa komunikasi layanan internal melintasi internet, dan dienkripsi. Layanan jaringan yang disediakan melalui AWS TNB untuk semua pelanggan yang berjalan di Wilayah yang sama berbagi VPC yang sama. Layanan jaringan yang disediakan melalui AWS TNB untuk pelanggan yang berbeda menggunakan instans komputasi terpisah dalam VPC yang sama.

Komunikasi antara klien layanan jaringan Anda dan layanan jaringan Anda di AWS TNB melintasi internet. AWS TNB tidak mengelola koneksi ini. Adalah tanggung jawab Anda untuk mengamankan koneksi klien Anda.

Koneksi Anda ke AWS TNB melalui Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), dan AWS SDK dienkripsi.

Versi IMDS

AWS TNB mendukung instans yang memanfaatkan Layanan Metadata Instans versi 2 (IMDSv2), metode berorientasi sesi. IMDSv2 mencakup keamanan yang lebih tinggi daripada IMDSv1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan pertahanan secara mendalam terhadap firewall terbuka, proxy terbalik, dan kerentanan SSRF dengan penyempurnaan pada Layanan Metadata Instans Amazon EC2](#).

Saat meluncurkan instance Anda, Anda harus menggunakan IMDSv2. Untuk informasi selengkapnya tentang IMDSv2, lihat [Menggunakan IMDSv2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Pemantauan AWS TNB

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS TNB dan AWS solusi Anda yang lain. AWS menyediakan AWS CloudTrail untuk menonton AWS TNB, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu.

Gunakan CloudTrail untuk menangkap informasi terperinci tentang panggilan yang dilakukan AWS APIs. Anda dapat menyimpan panggilan ini sebagai file log di Amazon S3. Anda dapat menggunakan CloudTrail log ini untuk menentukan informasi seperti panggilan mana yang dibuat, alamat IP sumber dari mana panggilan itu berasal, siapa yang melakukan panggilan, dan kapan panggilan dilakukan.

CloudTrail Log berisi informasi tentang panggilan ke tindakan API untuk AWS TNB. Mereka juga berisi informasi untuk panggilan ke tindakan API dari layanan seperti Amazon EC2 dan Amazon EBS.

AWS Pencatatan panggilan API Pembuat Jaringan Telco menggunakan AWS CloudTrail

AWS Telco Network Builder terintegrasi dengan [AWS CloudTrail](#), layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau. Layanan AWS CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk AWS TNB sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol AWS TNB dan panggilan kode ke operasi AWS TNB API. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke AWS TNB, alamat IP dari mana permintaan dibuat, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan dibuat atas nama pengguna Pusat Identitas IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan tersebut dibuat oleh Layanan AWS lain.

CloudTrail aktif di Anda Akun AWS ketika Anda membuat akun dan Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail Acara. Riwayat CloudTrail Acara menyediakan catatan yang dapat

dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir dari peristiwa manajemen yang direkam dalam file. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail Acara](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat Acara.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung dalam 90 hari Akun AWS terakhir Anda, buat jejak atau penyimpanan data acara [CloudTrailDanau](#).

CloudTrail jalan setapak

Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Semua jalur yang dibuat menggunakan Konsol Manajemen AWS Multi-region. Anda dapat membuat jalur Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Membuat jejak Multi-wilayah disarankan karena Anda menangkap aktivitas Wilayah AWS di semua akun Anda. Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda hanya dapat melihat peristiwa yang dicatat di jejak. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya tentang jejak, lihat [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#) dan [Membuat jejak untuk organisasi](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket Amazon S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

CloudTrail Menyimpan data acara danau

CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL pada acara Anda. CloudTrail [Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC](#). ORC adalah format penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara [tingkat lanjut](#). Penyeleksi yang Anda terapkan ke penyimpanan data acara mengontrol peristiwa mana yang bertahan dan tersedia untuk Anda kueri. Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri menimbulkan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

AWS Contoh acara TNB

Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang operasi API yang diminta, tanggal dan waktu operasi, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan CloudTrail peristiwa yang menunjukkan `CreateSolFunctionPackage` operasi.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:example",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/example/user",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/example",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "example"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-02-02T01:42:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-02-02T01:43:17Z",
  "eventSource": "tnb.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateSolFunctionPackage",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "XXX.XXX.XXX.XXX",
  "userAgent": "userAgent",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "vnfPkgArn": "arn:aws:tnb:us-east-1:111222333444:function-package/
fp-12345678abcEXAMPLE",
  }
}
```

```

    "id": "fp-12345678abcEXAMPLE",
    "operationalState": "DISABLED",
    "usageState": "NOT_IN_USE",
    "onboardingState": "CREATED"
  },
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111222333444",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Untuk informasi tentang konten CloudTrail rekaman, lihat [konten CloudTrail rekaman](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

AWS Tugas penyebaran TNB

Memahami tugas penerapan untuk secara efektif memantau penerapan dan mengambil tindakan lebih cepat.

Tabel berikut mencantumkan tugas penerapan AWS TNB:

Nama tugas untuk penerapan dimulai sebelum 7 Maret 2024	Nama tugas untuk penerapan dimulai pada dan setelah 7 Maret 2024	Deskripsi tugas
AppInstallation	ClusterPluginInstall	Menginstal plugin Multus di kluster Amazon EKS.
AppUpdate	tidak ada perubahan nama	Memperbarui fungsi jaringan yang sudah diinstal dalam instance jaringan.
-	ClusterPluginUninstall	Mencopot pemasangan plugin di kluster Amazon EKS.
ClusterStorageClassesConfiguration	tidak ada perubahan nama	Mengkonfigurasi kelas penyimpanan (driver CSI) pada kluster Amazon EKS.

Nama tugas untuk penerapan dimulai sebelum 7 Maret 2024	Nama tugas untuk penerapan dimulai pada dan setelah 7 Maret 2024	Deskripsi tugas
FunctionDeletion	tidak ada perubahan nama	Menghapus fungsi jaringan dari sumber daya AWS TNB.
FunctionInstantiation	FunctionInstall	Menyebarkan fungsi jaringan menggunakan HELM.
FunctionUninstallation	FunctionUninstall	Mencopot pemasangan fungsi jaringan dari kluster Amazon EKS.
HookExecution	tidak ada perubahan nama	Mengeksekusi kait siklus hidup seperti yang didefinisikan dalam NSD.
InfrastructureCancellation	tidak ada perubahan nama	Membatalkan layanan jaringan.
InfrastructureInstantiation	tidak ada perubahan nama	Ketentuan AWS sumber daya atas nama pengguna.
InfrastructureTermination	tidak ada perubahan nama	Pembatalan AWS sumber daya yang dimohonkan melalui TNB AWS .
-	InfrastructureUpdate	Memperbarui AWS sumber daya yang disediakan atas nama pengguna.
InventoryDeregistration	tidak ada perubahan nama	Deregisters AWS sumber daya dari TNB. AWS
-	InventoryRegistration	Mendaftarkan AWS sumber daya di AWS TNB.
KubernetesClusterConfiguration	ClusterConfiguration	Mengonfigurasi kluster Kubernetes dan menambahkan peran IAM tambahan ke Amazon EKS AuthMap seperti yang didefinisikan dalam NSD.

Nama tugas untuk penerapan dimulai sebelum 7 Maret 2024	Nama tugas untuk penerapan dimulai pada dan setelah 7 Maret 2024	Deskripsi tugas
NetworkServiceFinalization	tidak ada perubahan nama	Menyelesaikan layanan jaringan dan memberikan pembaruan status keberhasilan atau kegagalan.
NetworkServiceInstantiation	tidak ada perubahan nama	Menginisialisasi layanan jaringan.
SelfManagedNodesConfiguration	tidak ada perubahan nama	Bootstrap node yang dikelola sendiri dengan Amazon EKS dan bidang kontrol Kubernetes.
-	ValidateNetworkServiceUpdate	Menjalankan validasi sebelum memperbarui instance jaringan.

Kuota layanan untuk TNB AWS

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota layanan AWS](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.

Berikut ini adalah kuota layanan untuk AWS TNB.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan di satu Wilayah.
Paket fungsi	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum paket fungsi dalam satu Wilayah.
Paket jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum paket jaringan dalam satu Wilayah.
Contoh layanan jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Ya	Jumlah maksimum instance layanan jaringan dalam satu Wilayah.

Riwayat dokumen untuk panduan pengguna AWS TNB

Tabel berikut menjelaskan rilis dokumentasi untuk AWS TNB.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan untuk konfigurasi jaringan grup node Amazon EKS	Tambahkan dan hapus subnet dan grup keamanan. Tambahkan, modifikasi, dan hapus ENIs dari jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter yang dapat Anda perbarui .	September 10, 2025
Penambahan dan penghapusan grup node Amazon EKS di cluster yang ada	AWS TNB sekarang mendukung penambahan grup node baru dan menghapus grup node yang ada dari kluster Amazon EKS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter yang dapat Anda perbarui .	4 Juni 2025
Ukuran volume akar	Anda dapat menentukan ukuran volume root Amazon EBS yang mendasari node pekerja Amazon EKS Anda melalui <code>root_volume_size</code> bidang di AWS.Compute.EKSManagedNode dan AWS.Compute.EKSSelfManagedNode Node TOSCA.	19 Mei 2025
Sumber referensi dalam skrip	Anda dapat mereferensikan sumber daya yang dibuat oleh AWS TNB untuk mengonfigurasinya dalam skrip Lifecycle	2 Mei 2025

	Hook dan skrip data pengguna Anda.	
Kubernetes versi 1.32 sekarang didukung untuk node Amazon EKS dan grup node terkelola.	AWS TNB mendukung Kubernetes versi 1.32 untuk .compute.eks dan .Compute.AWSAWS EKSMangedSimpul.	April 24, 2025
Kubernetes versi 1.24 tidak lagi didukung untuk node Amazon EKS dan grup node terkelola	AWS TNB tidak lagi mendukung Kubernetes versi 1.24 untuk .compute.eks dan .Compute.AWSAWS EKSMangedSimpul.	17 April 2025
AL2023 Dukungan AMI untuk node terkelola Amazon EKS	AWS TNB mendukung tipe AL2023 AMI untuk AWS.Compute. EKSMangedSimpul.	17 April 2025
Kubernetes versi 1.23 tidak lagi didukung untuk node Amazon EKS dan grup node terkelola	AWS TNB tidak lagi mendukung Kubernetes versi 1.23 untuk .compute.eks dan .Compute.AWSAWS EKSMangedSimpul.	April 4, 2025
ID AMI dapat diperbarui	<p>Anda sekarang dapat memperbarui bidang ami_id selama panggilan UpdateSolNetworkService API.</p>	Maret 31, 2025
Kubernetes versi 1.31 sekarang didukung untuk node Amazon EKS dan grup node terkelola.	AWS TNB mendukung Kubernetes versi 1.31 untuk .compute.eks dan .Compute.AWSAWS EKSMangedSimpul.	Februari 18, 2025

[Versi Kubernetes untuk .Compute. AWS EKSMangedNode](#)

AWS TNB mendukung Kubernetes versi 1.23 hingga 1.30 untuk membuat grup node terkelola Amazon EKS.

Januari 28, 2025

[Versi Kubernetes untuk klaster](#)

AWS TNB sekarang mendukung Kubernetes versi 1.30 untuk membuat cluster Amazon EKS.

Agustus 19, 2024

[AWS TNB mendukung operasi tambahan untuk mengelola siklus hidup jaringan.](#)

Juli 30, 2024

Anda dapat memperbarui instance jaringan yang dipakai atau diperbarui sebelumnya dengan paket jaringan baru dan nilai parameter. Lihat:

- [Operasi siklus hidup](#)
- [Perbarui instance jaringan](#)
- [AWS Contoh peran layanan TNB:](#)
 - Tambahkan tindakan Amazon EKS
ini:eks:Updat
eAddon ,eks:Updat
eClusterV
ersion ,eks:Updat
eNodegrou
pConfig ,eks:Updat
eNodegroupVersion ,
eks:DescribeUpdate
 - Tambahkan CloudForm
ation tindakan ini:
cloudformation:Upd
ateStack
 - [Tugas Deploymen](#)
t baru:Infrastru
ctureUpdate ,,
InventoryRegistrat
ion ValidateN
etworkServiceUpdat
e
 - Pembaruan API: [GetSolNet
workOperation](#), [ListSolNe](#)

Tugas baru dan nama tugas baru untuk tugas yang ada	tworkOperations , dan UpdateSolNetworkInstance	Tugas baru tersedia. Pada 7 Maret 2024, beberapa tugas yang ada memiliki nama baru untuk kejelasan.	7 Mei 2024
Versi Kubernetes untuk kluster		AWS TNB sekarang mendukung Kubernetes versi 1.29 untuk membuat cluster Amazon EKS.	April 10, 2024
Support untuk antarmuka jaringan security_groups		Anda dapat melampirkan grup keamanan ke node AWS.networking.ENI.	April 2, 2024
Dukungan untuk enkripsi volume root Amazon EBS		Anda dapat mengaktifkan enkripsi Amazon EBS untuk volume root Amazon EBS. Untuk mengaktifkan, tambahkan properti di AWS.compute.EKSManagedNode atau AWS.compute.EKSSelfManagedNodes simpul.	April 2, 2024
Support untuk node labels		Anda dapat melampirkan label node ke grup node Anda di AWS.compute.EKSManagedNode atau AWS.compute.EKSSelfManagedNodes simpul.	Maret 19, 2024
Support untuk antarmuka jaringan source_destination_check		Anda dapat menunjukkan apakah Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan source/destination pemeriksaan antarmuka jaringan melalui node AWS.networking.ENI.	Januari 25, 2024

Support untuk instans Amazon EC2 dengan data pengguna kustom	Anda dapat meluncurkan instans Amazon EC2 dengan data pengguna khusus melalui <code>.Compute.AWSUserData</code> simpul.	Januari 16, 2024
Support untuk Grup Keamanan	AWS TNB memungkinkan Anda untuk mengimpor AWS sumber daya Grup Keamanan.	8 Januari 2024
Deskripsi yang diperbarui dari <code>network_interfaces</code>	Ketika <code>network_interfaces</code> properti termasuk dalam <code>AWS.compute.EKSManagedNode</code> atau <code>AWS.compute.EKSSelfManagedNode</code> node, AWS TNB mendapat izin yang terkait dengan ENIs dari <code>multus_role</code> properti jika tersedia, atau dari <code>node_role</code> properti.	18 Desember 2023
Support untuk klaster pribadi	AWS TNB sekarang mendukung klaster pribadi. Untuk menunjukkan cluster pribadi, atur <code>access</code> properti ke <code>PRIVATE</code> .	Desember 11, 2023
Versi Kubernetes untuk klaster	AWS TNB sekarang mendukung Kubernetes versi 1.28 untuk membuat cluster Amazon EKS.	Desember 11, 2023
AWS TNB mendukung grup penempatan	Ditambahkan grup penempatan untuk definisi <code>AWS.Compute.EKSManagedNode</code> dan <code>AWS.Compute.EKSSelfManagedNode</code> node.	Desember 11, 2023

[AWS TNB menambahkan dukungan untuk IPv6](#)

AWS TNB sekarang mendukung pembuatan instance jaringan dengan IPv6 infrastruktur. [Periksa node AWS.networking.vpc, .networking.subnet, .networking.AWSAWSInternetGateway, AWS.Jaringan.SecurityGroupIngressRule, AWS.Jaringan.SecurityGroupEgressRule, dan AWS.compute.eks](#) untuk konfigurasi. IPv6 Kami juga menambahkan node [AWS.Networking.NATGateway](#) dan [AWS.Networking.Route](#) untuk konfigurasi. NAT64 Kami memperbarui peran layanan AWS TNB dan peran layanan AWS TNB untuk grup node Amazon EKS untuk IPv6 izin. Lihat [Contoh kebijakan peran layanan](#).

16 November 2023

[Menambahkan izin ke kebijakan peran layanan AWS TNB](#)

Kami menambahkan izin ke kebijakan peran layanan AWS TNB untuk Amazon S3 CloudFormation dan mengaktifkan instantiasi infrastruktur.

23 Oktober 2023

[AWS TNB diluncurkan di lebih banyak wilayah](#)

AWS TNB sekarang tersedia di Asia Pasifik (Seoul), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), dan Amerika Selatan (São Paulo).

27 September 2023

Tag untuk AWS.Compute.EKSSelfManagedNode	AWS TNB sekarang mendukung tag untuk definisi <code>AWS.Compute.EKSSelfManagedNode</code> node.	22 Agustus 2023
AWS TNB mendukung instans yang memanfaatkan IMDSv2	Saat meluncurkan instance Anda, Anda harus menggunakan IMDSv2.	Agustus 14, 2023
Izin yang diperbarui untuk MultusRoleInlinePolicy	MultusRoleInlinePolicy Sekarang sudah termasuk <code>ec2:DeleteNetworkInterface</code> izin.	Agustus 7, 2023
Versi Kubernetes untuk kluster	AWS TNB sekarang mendukung Kubernetes versi 1.27 untuk membuat kluster Amazon EKS.	25 Juli 2023
AWS.compute.eks. AuthRole	AWS Dukungan TNB AuthRole yang memungkinkan Anda menambahkan peran IAM ke kluster Amazon EKS <code>aws-auth ConfigMap</code> sehingga pengguna dapat mengakses kluster Amazon EKS menggunakan peran IAM.	Juli 19, 2023
AWS TNB mendukung kelompok keamanan.	Menambahkan AWS.Networking.SecurityGroup , AWS.Jaringan.SecurityGroupEgressRule , dan AWS.Networking.SecurityGroupIngressRule ke template NSD.	Juli 18, 2023

Versi Kubernetes untuk klaster	AWS TNB mendukung Kubernetes versi 1.22 hingga 1.26 untuk membuat klaster Amazon EKS. AWS TNB tidak lagi mendukung Kubernetes versi 1.21.	11 Mei 2023
AWS.Menghitung. EKSSelfManagedNode	Anda dapat membuat node pekerja yang dikelola sendiri di in-region, AWS Local Zones, dan. AWS Outposts	29 Maret 2023
Rilis awal	Ini adalah rilis pertama dari Panduan Pengguna AWS TNB.	21 Februari 2023

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.